

DataMover

Ghid de utilizare

Offload verificat pentru producția video: sursă → verificare → copii independente

Pentru DataMover 2.19.0 · macOS și Windows

gordas.dev/datamover

Cuprins

1 Ce face DataMover 3
2 Instalare pe macOS 3
3 Instalare pe Windows 3
4 Actualizări 4
5 Pregătirea offloadului 4
6 Verificările dinainte de pornire 5
7 Transferul și verificarea 6
8 Rezultatul 7
9 Rapoartele de livrare 8
10 Reluarea unui transfer 9
11 Setări și limbă 10
12 Diagnostic 10
13 Diferențe între macOS și Windows 11
14 Demo și licență 11
15 Limite cunoscute 12

1 Ce face DataMover

DataMover copiază materialul de pe un card sau dintr-un folder simultan pe mai multe discuri independente. Sursa se citește **o singură dată**, iar fiecare copie este comparată cu sursa prin checksum înainte de a primi numele final.

- **Sursă** — cardul camerei sau un folder.
- **Verificare** — checksum-ul fiecărei copii trebuie să fie identic cu cel al sursei.
- **Copii independente** — două sau mai multe discuri, fiecare cu rezultatul și rapoartele lui.

> ! Nu formata cardul până când fiecare destinație are verdictul **Verificat**. DataMover reduce riscul la copiere, dar nu îl elimină.

2 Instalare pe macOS

Cerințe: macOS 14 sau mai nou, pe un Mac cu Apple Silicon. Pachetul este semnat Developer ID și notarizat de Apple, deci Gatekeeper îl deschide fără pași suplimentari.

1. Descarcă **DataMover.dmg** de pe gordas.dev/datamover.
2. Deschide fișierul DMG. În fereastră găsești pachetul **DataMover-x.y.z.pkg** și acest ghid.
3. Fă dublu-clic pe pachet și urmează pașii. Acceptă acordul de licență.
4. Când ți se cere, introdu parola de administrator a Mac-ului (literele nu apar pe ecran — e normal), apoi apasă Enter.
5. Pornește DataMover din folderul **Aplicații**.

3 Instalare pe Windows

Cerințe: Windows 11, 64 de biți (x64). Pe calculatoarele ARM64, aplicația rulează prin emularea x64 a sistemului.

1. Descarcă **DataMover-WPF-Windows.zip** și extrage arhiva.
2. Rulează **DataMoverSetup.exe** și acceptă acordul de licență.
3. Aplicația se instalează în Program Files, cu scurtătură în meniul Start. Scurtătura pe Desktop este opțională, bifată de tine în asistent.

> ! Installerul Windows are o semnătură **self-signed**, nu un certificat comercial. Windows SmartScreen poate afișa „Windows a protejat PC-ul” sau „Editor necunoscut”. Dacă ai descărcat fișierul de pe gordas.dev, apasă **Mai multe informații → Rulați oricum**.

Dezinstalarea se face din **Setări → Aplicații**. Programul de dezinstalare te întreabă dacă păstrezi licența și cheia calculatorului pentru o reinstalare; dacă alegi să le ștergi, șterge și setările DataMover și jurnalele de diagnostic (datele altor aplicații GDC rămân neatinse), iar la reinstalare ceri o licență nouă pentru calculator.

4 Actualizări


La pornire, DataMover verifică dacă există o versiune nouă și îți arată numărul versiunii și noutățile. Verificarea se poate face și manual, din aplicație.

- **macOS** — **Descarcă și instalează** descarcă pachetul, verifică versiunea și semnătura, îți cere parola de administrator și repornește aplicația. **Mai târziu** amână aceeași versiune.
- **Windows** — în fereastra „Actualizare disponibilă", **Da** descarcă installerul, îi verifică semnătura și integritatea, apoi deschide asistentul de instalare; aplicația se închide și pornește din nou după instalare. **Nu** amână actualizarea.
- Actualizarea nu se instalează niciodată în fundal, fără acordul tău.
- Un pachet a cărui semnătură sau integritate nu poate fi confirmată e refuzat, iar versiunea instalată rămâne neschimbată. Actualizarea nu pornește în timpul unui transfer.

5 Pregătirea offloadului

Completează **Proiectul** și **Cardul** în bara de sus. Din ele se formează numele folderului creat pe fiecare destinație (de exemplu 2026-09-26_PROIECT_A001).

- **Sursa** — trage cardul sau folderul în zona Sursă, folosește butonul de adăugare sau alege-l din lista de dispozitive.
- **Destinațiile** — adaugă cel puțin o copie; pentru siguranță, folosește două discuri diferite. Pe macOS, trage un disc în „+ încă o copie" sau alege rolul din meniul dispozitivului; pe Windows, apasă **Copie** sub dispozitiv.
- **Verificarea** — implicit xxHash64 (rapid). Poți alege MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512 sau „doar dimensiune" în Setări.



macOS, pregătire: sursa, cele două copii și avertismentele dinainte de pornire.

6 Verificările dinainte de pornire


Înainte de pornire, aplicația verifică traseul. Problemele **blocante** dezactivează butonul de pornire; **avertismentele** nu blochează, dar merită citite înainte de formatarea cardului.

Situație	Tip
Destinația se află în sursă (sau invers)	Blocant
Aceeași destinație aleasă de două ori, destinații imbricate	Blocant
Cale lipsă sau fără drept de scriere, coliziuni de nume	Blocant
Copia ar sta pe același disc cu sursa	Avertisment
Spațiu insuficient la o destinație	Avertisment, cu confirmare
Structură neobișnuită a cardului (ex. fișiere de 0 octeți)	Avertisment


7 Transferul și verificarea

Apasă **Pornește transferul**. Sursa se citește o singură dată și se scrie în paralel pe toate copiile. Fiecare fișier este scris întâi cu extensia temporară **.dmpart** și primește numele final doar după flush pe disc și după ce checksum-ul copiei se potrivește cu sursa.

- Progresul se afișează separat pentru fiecare destinație; cifrele sunt măsurate, nu estimate.
- Poți pune transferul pe **Pauză** sau îl poți **Anula**.
- Dacă un disc se deconectează, problema apare doar la destinația lui; celelalte copii continuă.
- Un fișier modificat pe card în timpul copierii este marcat neconfirmat.



macOS, transfer în curs: progres măsurat pe fiecare copie.




Windows, transfer în curs: aceeași logică, interfață proprie Windows.

8 Rezultatul

La final vezi un singur verdict, fără ambiguitate, și câte un rezultat pentru fiecare destinație.

Verdict	Ce înseamnă
Verificat	Fiecare fișier a trecut verificarea aleasă la fiecare destinație.
Verificat, cu avertismente	Totul este confirmat, dar unele fișiere au reușit abia la reîncercare. Verifică cablul, cardul și discurile.
Eșec parțial	Cel puțin o destinație are fișiere neconfirmate. Nu formata cardul.
Eșec	Nicio destinație nu are o copie completă confirmată.
Anulat	Transferul a fost oprit; fișierele confirmate se păstrează.




macOS, rezultat: fiecare copie confirmată separat, cu rapoartele ei.

> ℹ Ejectarea automată a cardului (opțională, în Setări) se face doar când fiecare destinație are o copie confirmată.

9 Rapoartele de livrare

În folderul creat pe fiecare destinație, DataMover scrie:

- **PDF și HTML** — raportul de livrare: verdictul destinației, rezumatul (fișiere, date confirmate, durată, verificare), proiectul, cardul, operatorul și lista fișierelor cu checksum și status. HTML-ul se deschide în orice browser și se poate tipări pe A4.
- **CSV** — lista completă, câte un rând pe fișier (coloanele: fișier, mărime, verificare sursă, verificare destinație, status, eroare). Este în UTF-8 cu marcaj, ca diacriticele să fie citite corect.
- **MHL** — lista de hash-uri pentru lanțul de custodie din post-producție. Se generează doar cu xxHash64, MD5 sau SHA-1, singurii algoritmi acceptați de standardul MHL.
- **offload_checkpoint.json** — folosit la reluare.



DataMover RAPORT DE LIVRARE

Raport de livrare — 2026-09-26_SOARE_DE_IARNĂ_A001

Destinație: /Volumes/SHUTTLE-01/2026-09-26_SOARE_DE_IARNĂ_A001

VERIFICAT

Toate fișierele (10) au fost confirmate prin verificarea aleasă la această destinație.

FIȘIERE CONFIRMATE	DATE CONFIRMATE	NECONFIRMATE
10 / 10	10,2 MB (10.225.445 B)	0

Proiect	Soare de iarnă
Card	A001
Sursă	A001
Operator	DIT — Ana Pérez Núñez
Cameră	ARRI Alexa 35
Început	2026-09-21 15:56:40 +02:00
Terminat	2026-09-21 16:09:14 +02:00
Durată	00:12:34
Verificare	xxHash64 — checksum în flux
Copii în acest transfer	2
Fișier MHL	2026-09-26_SOARE_DE_IARNĂ_A001.mhl
Listă completă (CSV)	offload_report_2026-09-26_10-00-00.csv
ID job (suport)	1d861b6f

Fișiere (10)

#	FIȘIER	MĂRIME	CHECKSUM	STATUS
1	PRIVATE/M4ROOT/CLIP/C0001.MP4	1,0 MB	9e3779b97f4a7c15 sursă = copie	✓ Confirmat
2	PRIVATE/M4ROOT/CLIP/C0002.MP4	1,0 MB	3c6ef372fe94f82a sursă = copie	✓ Confirmat
3	PRIVATE/M4ROOT/CLIP/C0003.MP4	1,0 MB	daa66d2c7ddf743f sursă = copie	✓ Confirmat
4	PRIVATE/M4ROOT/CLIP/C0004.MP4	1,0 MB	78dde6e5fd29f054 sursă = copie	✓ Confirmat
5	PRIVATE/M4ROOT/CLIP/C0005.MP4	1,0 MB	1715609f7c746c69 sursă = copie	✓ Confirmat

Prima pagină a raportului PDF (date de test).

> **i** Pentru transferuri foarte mari, PDF-ul și HTML-ul arată toate problemele plus un eșantion; lista completă este în CSV.

10 Reluarea unui transfer


Dacă un transfer a fost întrerupt, pornește-l din nou cu aceeași sursă și aceleași destinații. Cu opțiunea **Reia automat dintr-un checkpoint existent** (activă implicit), DataMover recitește sursa și copia pentru fișierele deja confirmate: ele trebuie să dea checksum-ul salvat la confirmare, altfel se recopiază.

- Numele, mărimea sau data nu sunt niciodată suficiente pentru a sări un fișier.
- Un checkpoint făcut cu alt algoritm sau pentru alt folder este ignorat.
- În modul „doar dimensiune”, reluarea recopiază tot.

> **!** Reluarea a fost testată după întreruperi simulate. Comportamentul după o pană de curent reală sau un disc scos fizic nu a fost verificat încă — după un asemenea incident, verifică rezultatul final.

11 Setări și limbă

macOS — meniul DataMover → Setări, cu taburile General, Verificare, Rapoarte, Performanță, Cloud, Cont și Diagnostic. În General alegi limba (română, engleză, spaniolă) și aspectul (Sistem, Luminos, Întunecat), plus deschiderea automată a destinației, ejectarea cardului și pornirea automată la introducerea unui card.



macOS, Setări → General.

Windows — butonul **Setări** din bara de sus: verificare, MHL, reîncercarea automată, profilul de performanță, logo pentru rapoarte și tema. Interfața Windows este în română.

12 Diagnostic

DataMover ține un jurnal tehnic local. Nu se trimite nimic automat. Dacă ai o problemă, exportă diagnosticul și trimite-ne fișierul ZIP.

- **macOS** — Ajutor → Exportă diagnosticul… (sau Setări → Diagnostic).
- **Windows** — butonul **Diagnostic** din partea de jos → Exportă diagnosticul.
- Exportul conține jurnalele, versiunea și rezumatul ultimului transfer. Căile și numele fișierelor sunt înlocuite cu coduri; nu conține fișiere media, parole sau coduri de licență.

13 Diferențe între macOS și Windows

Ambele aplicații respectă aceleași reguli de copiere și produc aceleași tipuri de rapoarte, cu aceleași informații. Interfețele sunt native și diferă:

	macOS	Windows
Limba interfeței	Română, engleză, spaniolă	Română
Limba rapoartelor	Limba aplicației	Limba Windows (ro/en/es), altfel română
Semnare	Developer ID, notarizat Apple	Self-signed (SmartScreen poate avertiza)
Actualizare	Instalare automată, cu parola	Asistentul de instalare Windows
Ghid din aplicație	Ajutor, în limba aplicației	Butonul Ghid, în română

14 Demo și licență

- **Demo** este gratuit și permanent: toate funcțiile sunt disponibile, dar fiecare transfer nou poate avea cel mult **1 GB** (1.000.000.000 de octeți). Nu există perioadă de probă și nu există limită de timp.
- Un transfer de exact 1 GB este permis; unul mai mare este oprit **înainte să se copieze ceva**, cu un mesaj. Poți împărți transferul sau poți cere o licență.

Cum obții o licență, pas cu pas

1. Deschide **Licență și activare**: pe macOS din bara Demo de sus (butonul **Licență și activare**) sau din **Setări**; pe Windows din bara Demo de jos sau din **Profil → Licență și activare**.
2. Alege o ofertă din lista semnată, scrie numele și adresa de e-mail și apasă **Trimite cererea**. Abia atunci cererea pleacă la noi, cu oferta aleasă și datele tehnice ale calculatorului (identificatorul lui și cheia publică a dispozitivului); nu conține fișiere, căi sau proiecte. Adresa nu se verifică printr-un cod.
3. Opțional, apasă **Deschide WhatsApp** sau **Deschide e-mail** (ori **Copiază cererea**): mesajul conține identificatorul aceleiași cereri și oferta aleasă. Tu decizi dacă îl trimiți. Dacă lista de oferte nu se poate încărca, poți cere licența doar prin mesaj (**Pregătește cererea**).
4. Îți răspundem. Dacă licența se obține prin **donație**, îți spunem cum poți dona; după ce confirmăm manual donația emitem licența. Cererea nu e dovada unei donații. Licențele pot fi acordate și **gratuit** (premii, concursuri, evenimente, colaborări, testare, educație).
5. Apasă **Verifică aprobarea** (sau redeschide fereastra): licența aprobată se preia și se activează singură, fără cod de copiat. Dacă ți-o trimitem prin mesaj (text **GDC3-** sau fișier **.dmlicense**), o lipești în caseta „Am primit licența” sau o imporți, apoi apeși **Activează**. **Renunță la cerere** șterge doar copia cererii de pe acest calculator; cererea deja trimisă rămâne la noi, iar pentru anulare sau ștergerea datelor ne scrii.

6. Aplicația verifică licența pe calculatorul tău și o confirmă online. Dacă nu ai internet în acel moment, licența funcționează în fereastra offline stabilită la emitere, iar confirmarea se face singură la prima conexiune.

Ce înseamnă mesajele din fereastra de licență

- **Licență activă până la …** — ai acces complet. „Activare confirmată online" înseamnă că serverul a confirmat; „verificată pe acest calculator" înseamnă că așteaptă o conexiune.
- **Este necesară confirmarea online** — licența e validă, dar fereastra offline s-a încheiat. Conectează-te la internet; până atunci rămâi în Demo (1 GB per transfer).
- **Licența a expirat** sau **nu mai este activă pe acest calculator** — revii în Demo. Aplicația rămâne deschisă și **nu se șterge nimic**: fișierele, setările, istoricul și punctele de control rămân.
- Un transfer care **rulează deja** se termină. Un transfer mare **întrerupt** după expirare nu poate fi reluat fără o licență valabilă; după ce activezi una, îl reiei de unde a rămas.

Mai multe calculatoare, schimbări, reinstalare

- Licența este legată de calculatorul pentru care a fost emisă (și de cheia aplicației de pe el). Numărul de calculatoare este cel din licența ta.
- **Elimină de pe acest calculator** eliberează locul (dacă ai internet) și te întoarce în Demo; licența rămâne salvată și o poți reimporta.
- Dacă schimbi calculatorul sau reinstalezi aplicația, trimite o cerere nouă de pe calculatorul respectiv: emitem licența pentru noua instalare.
- Durata licenței (ore, zile, luni, un an sau lifetime) vine din oferta sau acordarea ta. „Lifetime" înseamnă fără dată de expirare, nu o promisiune de dezvoltare pentru totdeauna.
- Termenii complet și lista componentelor open-source: **Ajutor → Termeni de utilizare / Open Source Notices** (macOS) sau **Profil → Termeni de utilizare / Open Source Notices** (Windows).

15 Limite cunoscute

Scenariile de mai jos nu au fost încă verificate. Nu le considera acoperite până nu sunt testate în mediul tău:

- pană de curent sau oprire bruscă reală în timpul copierii;
- card sau disc scos fizic în timpul transferului;
- destinații de rețea (SMB) și discuri exFAT pe Windows;
- disc plin real pe Windows;
- navigare doar din tastatură și cititor de ecran pe Windows.