Paula Uribe - Oscar Isaac Balcarcel

Asignacion 2

Explicacion simple del algortimo

$$Er^2 - V(r)r^2 - \frac{l^2}{2\mu} = 0,$$

$$\theta_{\text{max}} = b \int_0^{u_m} \frac{du}{\sqrt{1 - \frac{V(u)}{E} - b^2 u^2}},$$

$$r_{\min} = \frac{q}{e-1}$$

$$\sigma(\chi) = \frac{b}{\sin \chi} \left| \frac{db}{d\chi} \right|,$$

Alcance de los potenciales

Existen varias maneras de discutir la diferencia entre los alcances de los potenciales. En este informe, trabajaremos con dos de ellas.

Formas de los potenciales





Figura 1: Comparacion de los diferentes potenciales


Como se puede apreciar, a medida que aumenta el valor de r, los potenciales de Yukawa pierden intensidad.

Comparacion del angulo para diferentes parametros de impacto



Al aumentar el b, la distancia entre el proyectil y la fuente del potencial aumenta. Vemos que para valores de b mayores que 0.5 el angulo de desvio para el potencial apantallado es practicamente nulo lo que implica que su efecto en las trayectorias a esas distancias es muy pequeño.


Efectividad del apantallamiento




Al aumentar la energia, la particula pasa con una velocidad mayor asi que dura menos tiempo sometida a la fuerza generada por el potencial, de tal manera que no alcanza a ser desviada con un angulo grande.

Al aumentar el valor de α, el potencial de Yukawa decae más rápidamente con la distancia. Esto significa que el alcance efectivo del potencial se reduce. En consecuencia, incluso para partículas con baja energía, el potencial apantallado tiene una influencia muy limitada en su trayectoria, ya que la región donde el potencial es significativo es muy pequeña. Por lo tanto, el ángulo de dispersión de la partícula será muy bajo.

Seccion transversal diferencial





Al aumentar la energia y el alpha, las secciones transversales toman valores mas pequeños y se ven mas angostas. A medida que aumenta el alpha la intesidad del potencial disminuye, causando que la mayoria de desviaciones ocurran en angulos mas pequeños. De igual manera al aumentar la energia las particulas se ven menos afectadas por el potencial asi que los angulos de dispersion se concentran en angulos mas pequeños.