Logger

Введение

Соглашения о терминах

Логгирование – отображение на экране (в консоли) и/или сохранение на диске в виде файла или базы данных коротких текстовых сообщений в человеко-читаемом формате.

Область применения

Применяется для логгирования интересных, с точки зрения разработчика, событий.

Общее описание

Среда функционирования продукта

Исполняется в среде операционных систем Windows и Ubuntu Linux. Модуль поставляется в качестве исходных текстов — заголовочные (.h) и компилируемые (.cpp) файлы или статической библиотеки — заголовочный (.h) файл и объектный код (.lib и .a) файл.

Допущения и зависимости

При реализация используются библиотеки:

- Boost::filesystem
- spdlog

Описание системы

Текстовые сообщения сохраняются в следующем формате:

Степень важности Временная отметка	Идентификатор отправителя	Тестовое сообщение
------------------------------------	---------------------------	--------------------

Степень важности определяет значимость сообщения для дальнейшего функционирования модуля. Существую 3 степени важности:

- error сообщение об ошибке в ходе работы (вызов функций, нарушение инварианта или критичных ошибок вычислений), может вести за собой прекращение исполнения модуля;
- notice информационное сообщение о ходе работы, не приводит к прекращению исполнения модуля;
- debug отладочное сообщение. Используется для детального логгирования выполнения отдельных участков. Может быть отключено.

Временная отметка показывает время вызова функции осуществляющей логгирование.

Идентификатор отправителя предсталяет собой текстовую строку и позволяет однозначно идентифицировать модуль, из которого производится логгирование.

Пример:

```
[notice - 06.05.2016 20:00:00.736750100] Config Manager : Can't open configuration
file.
   [error - 06.05.2016 20:00:00.738487400] Planner : Target 47856 dropped.
```

При загрузке конфигурации проверяется наличие директории хранения текстовых файлов с сообщениями. Если такой директории не существует, то создается указанная директория.

При записи сообщений в файл, для избежания задержек, связанных с опрециями чтения и записи файлов, применяется буферизация.

При вызове некоторых интерфейсных функций возможна генерация исключения SystemExeption, вызванное ошибками при работе с функциями операционной системы или сторонних библиотек.

Функциональные требования

load_config(config_manager).

Загрузка конфигурации с помощью менеджера конфигураций. В случае ошибок генерирует исключение ConfigExeption или SystemException. Состав и формат файла конфигурации приведен в Приложении А.

start_session(id).

Начинает новую сессию id записи текстовых сообщений. При начале новой сессии создаюется текстовой файл с именем даты и времени начала сессии и расширением .log. Если в качестве идентификатора передать 0, то сгенерируется случайный идентификатор. Если сессия начинается до указания директории файлов сообщений, то генерируется исключение ConfigExeption или SystemException.

- Id get_session_id().
 Возвращает идентификатор текущей сесии.
- close_session().

Завершает текущую сессию логгирования. Сбрасывает буфер сообщений (если он не пустой) и закрывает открытый .log файл. В случае ошибок генерирует исключение SystemExeption.

• log_display(severity_level, sender_name, message).

Выводит в консоль сообщение в вышеуказанном формате, где: severity_level – степень важности, sender_name — имя отправителя, message — текстовое сообщение. В случае ошибок генерирует исключение SystemExeption.

• log_file(severity_level, sender_id, message).

Сохраняет в файл сообщение в вышеуказанном формате, где: severity_level – степень важности, sender_id — идентификатор отправителя, message — текстовое сообщение. В случае ошибок генерирует исключение SystemExeption.

• log dispfile(severity level, sender id, message).

Выводит в консоль и сохраняет в файл сообщение в вышеуказанном формате, где: severity_level — степень важности, sender_id — идентификатор отправителя, message — текстовое сообщение. В случае ошибок генерирует исключение SystemExeption.

Приложение А. Состав и формат файла конфигурации.

Состав конфигурационных параметров

Имя	Тип	Описание	
log_dir	string	Путь к папке с текстовыми файлами с	
		сообщениями.	
buffer_size	uint32_t	Размер буфера асинхронных сообщений	
		логгирования, в байтах. Должен быть	
		кратен степени двух.	
num_files	uin32_t	Количество фалов в ротации логгера.	
		Формат сообщения логгирования.	
message_format	string	Определяется правилами библиотеки	
		spdlog.	

Формат конфигурационного файла

(добавить параметры spdlog – размер буфера, кол-во файлов в ротации, формат)

```
{
  "logger_settings" :
  {
    "log_dir" : "log/",
    "buffer_size" : XXXXX,
    "num_files" : XX,
    "message_format" : "XXXXXXX"
  }
}\n
```