パケットトレーサで学ぶNW構築 (基礎編)

4 VPN(IPSEC)で通信の内容を暗号化してみよう!!



お品書き

- 1 構成の確認
- 2 VPN(IPSEC)通信の基礎

3 ルータ間でVPN(IPSEC)を構成してみよう!


- 4 参考
 - (1) VPN(IPSEC)不具合時の確認POINT!
 - (2) SPANを利用した通信の補足

参考サイト: ネットワークエンジニアとして(IPSECをはじめから) https://www.infraexpert.com/study/study10.html

使用する実習ファイルはNO.4.pktになります!


構成の確認

1 構成の確認



【VPNとは??】

VPN(Virtual Private Network)とは、仮想的なプライベートネットワーク接続のことです。 VPNによりインターネットなどの公衆網を利用する場合でも、IPsec等の高度なセキュリティを実装させられるので、安全に企業の拠点間通信を実現できます。また、安価な FTTHの広帯域な回線をWANとして利用できます。



出典: ネットワークエンジニアとして(VPNとは??) https://www.infraexpert.com/study/ipsec.html

【VPNの種類】

VPNはインターネットVPNとIP-VPNの大きく2つに分類できます。

インターネットVPN

:インターネットなどの公衆網を利用したVPN

IP-VPN

:通信事業者が提供するクローズドなIPネットワークを利用したVPN

(MPLS技術を採用されることが多い)

インターネットVPNには2種類があります。


IPsec-VPN: セキュリティプロトコルにIPsecを使用したVPN


SSL-VPN: セキュリティプロトコルにSSLを使用したVPN

今回はIPSECを利用したVPNについて説明します!

【IPSEC動作の流れ】

ルータ(VPNルータ)同士で暗号化したパケットをやりとりします。 ルータはパケットのカプセル化、暗号化、改ざんの検証を実施します!





【設定及び確認内容】

① 各ルータにNW及びルーティング(StaticRoute)の設定をします

② IPSEC設定に必要な以下の条件を設定します。ア フェーズ1 ISAKMP設定イ フェーズ2 生成されたISAKMP SAでIPsec SAを生成

- ③ 設定後、ルータ区間が暗号化されているかを確認します。
 - 〇 show crypto isakmp sa でIKEフェーズ1の状態を確認しましょう
 - show crypto ipsec sa でIKEフェーズ2の状態を確認しましょう
- ④ クライアント~サーバ間の通信時のパケットをSnifferで確認してみましょう!

【設定内容】

R-A の場合

② IPSEC設定に必要な以下の条件を設定します。

ア フェーズ1 ISAKMP設定

```
crypto isakmp policy 10
      / ISAKMP SAを生成するためのポリシー設定(数値が低いほど優先度高)
encryption aes 256
      / 暗号化アルゴリズムの設定
hash sha
      /ハッシュアルゴリズムの設定
authentication pre-share / 認証方式の設定
             / グループの設定
group 2
                  / ISAKMP SAのライフタイムの設定
lifetime 86400
crypto isakmp key TEST1 address 10.0.0.20
      / (pre-share)ハッシュアルゴリズムにおいて事前共有鍵を指定した場合、
        対向先との事前共有鍵を設定
```

【設定内容】

R-A の場合

- ② IPSEC設定に必要な以下の条件を設定します。
 - イ フェーズ2 生成されたISAKMP SAでIPsec SAを生成
 - / セキュリティプロトコル+暗号化(esp-aes)+認証(esp-sha-hmac)で設定する crypto ipsec transform-set TSET esp-aes esp-sha-hmac

/ IPsecの対象となる送信先と宛先のアクセスリストを設定する access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255

【設定内容】

R-A の場合

- ② IPSEC設定に必要な以下の条件を設定します。
- イ フェーズ2 生成されたISAKMP SAでIPsec SAを生成
 - / CyptoMap設定

```
crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp /暗号マップ(crypto map)の設定 set peer 10.0.10.20 /対抗先(RouterB)のアドレスの設定 match address 101 /暗号マップに関連付けるアクセスリスト(101)の設定 set transform-set TSET /暗号マップに関連付けるIPsecトランスフォームの設定
```

/ VPNルータの対向インターフェース(fa0/0)でCyptoMapを有効化 int fa0/0 crypto map CMAP

【IPSEC設定まとめ】

R-A の場合

```
crypto isakmp policy 10
                            事前共有鍵:
encr aes 256
                              対向のルータと同じにします!
authentication pre-share
group 2
                                                      IPSEC時の暗号化及び
                                                          crypto mapに割り当て
crypto isakmp key TEST1 address 10.0.10.20
crypto ipsec transform-set TSET esp-aes esp-sha-hmac
                                                              crypto mapを
crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp
                                                              インタフェースに割り当て
set peer 10.0.10.20
set transform-set TSET
match address 101
interface FastEthernet0/0
crypto map CMAP
                                                                 暗号化対象NWを
                                                                  crypto mapに割り当て
access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
```

- ③ 設定後、ルータ区間が暗号化されているかを確認します。
- show crypto isakmp sa でIKEフェーズ1の状態を確認しましょう
 - ・端末が通信する前にコマンドを打ってみましょう! PINGで通信していない場合は 表示されません
 - ・端末間で通信した後にコマンドを打ってみましょう! それでも表示されない場合。。 Routing設定及びアクセスリストを確認しましょう!
- show crypto ipsec sa でIKEフェーズ2の状態を確認しましょう パケットが暗号化/復号化された数を知ることができます

端末間で通信しながら ルータのコマンドを打って 確認してみましょう!!

○ 今回は使用できませんが。。(パケットトレーサではコマンドなし。。) show crypto engine connection active で暗号/復号された パケット数を確認できます

- ③ 設定後、ルータ区間が暗号化されているかを確認します。
 - show crypto isakmp sa でIKEフェーズ1の状態を確認しましょう

【PING送信前】

R-A#show crypto isakmp sa IPv4 Crypto ISAKMP SA conn-id slot status dst state src 何も表示されません。。 IPv6 Crypto ISAKMP SA R-A#show access-lists Extended IP access list 101 10 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 ACLのカウンタ も上がりません。。

- ③ 設定後、ルータ区間が暗号化されているかを確認します。
 - show crypto isakmp sa でIKEフェーズ1の状態を確認しましょう

【PING送信後】

R-A#show access-lists

Extended IP access list 101

10 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255 (1 match(es))

R-A#show crypto isakmp sa

IPv4 Crypto ISAKMP SA

dst src state conn-id slot status

10.0.10.20 10.0.10.10 QM_IDLE 1058 0 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

"QM__IDLE" となれば フェース1は確立されています

ルータ配下の端末から送信

された場合はカウンタが上がります

細部は 4 VPN(IPSEC)不具合時の確認POINT!!を確認してください~

- ③ 設定後、ルータ区間が暗号化されているかを確認します。
 - O show crypto ipsec sa でIKEフェーズ2の状態を確認しましょう

【PING送信後】

```
R-A#show crypto ipsec sa
interface: FastEthernet0/0
    Crypto map tag: CMAP, local addr 10.0.10.10
  protected vrf: (none)
   local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.2.0/255.255.255.0/0/0)
   current peer 10.0.10.20 port 500
    PERMIT, flags={origin is acl,}
   #pkts encaps: 10, #pkts encrypt: 10, #pkts digest: 0
  *pkts decaps: 11, *pkts decrypt: 11, *pkts verify: 0
   #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
   *pkts not compressed: 0, *pkts compr. failed: 0
   #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed:
   #send errors 0, #recv errors 0
     local crypto endpt.: 10.0.10.10, remote crypto endpt.:10.0.10.20
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0/0
     current outbound spi: 0x07E39734(132355892)
                                                              encrypto:暗号化された数
                                                              decrypto:復号化された数
```

が表示されていればOK!

- ③ 設定後、ルータ区間が暗号化されているかを確認します。
 - show crypto ipsec sa でIKEフェーズ2の状態を確認しましょう

【PING送信後】

○ フェーズ2での接続状況の詳細を確認することができます!

```
local crypto endpt.: 10.0.10.10, remote crypto endpt.: 10.0.10.20
path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0/0
current outbound spi: 0x07E39734(132355892)
inbound esp sas:
 spi: 0x7D2B36C4(2099984068)
   transform: esp-aes esp-sha-hmac ,
   in use settings ={Tunnel, }
   conn id: 2008, flow id: FPGA:1, crypto map: CMAP
                                                              ESPの入力側
   sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4525504/1417)
   IV size: 16 bytes
   replay detection support: N
   Status: ACTIVE
inbound ah sas:
inbound pcp sas:
outbound esp sas:
                                                               ESPの出力側
 spi: 0x07E39734(132355892)
   transform: esp-aes esp-sha-hmac ,
   in use settings ={Tunnel, }
   conn id: 2009, flow id: FPGA:1, crypto map: CMAP
   sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4525504/1417)
   IV size: 16 bytes
   replay detection support: N
   Status: ACTIVE
```


O PING送信時の注意点

ルータ間のVPN(IPSEC)が確立される前はPINGが成功しません~

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.1
                                              IPSec未確立の場合は
                                              PINGに失敗します・・
Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<lms TTL=126
Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms
C:\>
```

ルータ間のVPN(IPSEC)が確立された場合ははPINGが全て成功します!

④ クライアント〜サーバ間の通信時のパケットをSnifferで確認してみましょう! Snifferでの確認結果(クライアント → サーバ にPING実施)



研究: 拠点AのSWにSniffer2を設置して、通信の中身を確認してみましょう!

手順

SWにログインしてSPAN設定を実施します。

Sniffer2を設置します。

Sniffer2のFilter設定を実施します。

拠点Bから拠点Aに対して通信を実施し、流れている通信を確認してみましょう!

注意:今回、接続するSW(Catalist2950)はAUTO-MDI/MDI-X非対応のため、Snifferを接続する際はクロスケーブルを使用してください!!



(1) IPSEC不具合時の確認POINT!!

- (1) IPSEC不具合時の確認POINT!!
 - ・以下3つのパターンについて紹介します




ネットワークエンジニアのメモ IPsec-VPN: MM_NO_STATEとQM_IDLEの原因と解決策 https://www.infraeye.com/2018/04/04/network035/

(1) IPSEC不具合時の確認POINT!!

(パターン1)

ステータスに何も表示されないケース。このステータスはIPsec通信が行われていない状態を意味します。つまり、end-to-endで通信が行われていない状態であるためPCから対向拠点のPCに対してPINGなどで通信を行ってみましょう。それでも、何も表示されていない場合にはIPsec対象のACL設定ミス、ルーティング設定ミスである可能性が高いです。【あとisakmp peerのアドレス(IPSEC終端ルータ)が間違っているなど。。】



(1) IPSEC不具合時の確認POINT!!

(パターン2)

ステータスにMM_NO_STATEと表示されるケース。このステータスはIKEフェーズ1の失敗を意味します。IPsec-VPN接続を行う両方のルータでIKEフェーズ1の設定に間違いがないかどうかを確認しましょう。例えば、Pre-shared Key(crypto isakmp key)の設定が両端のルータで同じ値なのかを確認してみましょう。また、ACLの設定が原因である可能性もあるので障害切り分けのために、ACLを外したり、一時的に緩いACLに変更して問題を切りわけましょう。


この問題はルータの再起動によって解決する事例も報告されており、MM_NO_STATE (失敗)ステータスから、QM_IDLE(成功)ステータスに遷移してくれる場合もあります。

(パターン3)

ステータスにQM_IDLEと表示されるケース。このステータスは、IKEフェーズ1の成功を意味します。従って、現状のIKEフェーズ1の設定は正しいことを意味するので、IPsec-VPN接続の通信が正常に行えない場合は、IKEフェーズ1ではなくて、IKEフェーズ2の設定に問題があることを意味します

(2) SPANポートを使用した通信の補足

(2) SPANポートを使用した通信の確認 SPAN(Switched Port Analyzer)とは?? パケットキャプチャを行う際にスイッチに実装するミラーリング機能のことです。 Catalystスイッチではポート上またはVLAN上を流れるトラフィックを、SPANを利用すること によりトラフィック(パケット)のコピーを送信できます。



(2) SPANポートを使用した通信の確認

設定例

【設定コマンド】

```
SW-1#show running-config | in

SW-1#show running-config | include monitor

monitor session 1 source interface Fa0/2

monitor session 1 destination interface Fa0/24

SW-1#
```

SW-1#

【設定後の確認コマンド】

```
SW-l#show monitor session all
Session 1
-----
Type : Local Session
Description : -
Source Ports :
Both : Fa0/2
Destination Ports : Fa0/24
Encapsulation : Native
Ingress : Disabled
```