# 磁盘管理

2015年6月15日星期一 下午9:59

# 一、回顾分区和文件系统

#### 1、分区类型

- 主分区: 总共最多只能分四个
- 扩展分区: 只能有一个,也算作主分区的一种,也就是说主分区加扩展 分区最多有四个。但是扩展分区不能存储数据和格式化,必须再划分成 逻辑分区才能使用。
- 逻辑分区:逻辑分区是在扩展分区中划分的,如果是IDE硬盘,Linux最多支持59个逻辑分区,如果是SCSI硬盘Linux最多支持11个逻辑分区

#### 2、分区表示方法

分区的设备文件名

主分区1	/dev/sda1		
主分区2	/dev/sda2		
主分区3	/dev/sda3		
扩展分区	/dev/sda4		
逻辑分区1	/dev/sda5		
逻辑分区2	/dev/sda6		
逻辑分区3	/dev/sda7		

#### 3、文件系统

- ext2: 是ext文件系统的升级版本,Red Hat Linux7.2版本以前的系统默认都是ext2文件系统。1993年发布,最大支持16TB的分区和最大2TB的文件(1TB=1024GB=1024\*1024MB)
- ext3: ext3文件系统是ext2文件系统的升级版本,最大的区别就是带日志功能,以在系统突然停止时提高文件系统的可靠性。支持最大16TB的分区和最大2TB的文件
- ext4: 它是ext3文件系统的升级版。ext4在性能、伸缩性和可靠性方面进行了大量改进。EXT4的变化可以说是翻天覆地的,比如向下兼容EXT3、最大1EB文件系统和16TB文件、无限数量子目录、Extents连续数据块概念、多块分配、延迟分配、持久预分配、快速FSCK、日志校验、无日志模式、在线碎片整理、inode增强、默认启动barrier等。是CentOS 6.3的默认文件系统(1EB=1024PB=1024\*1024TB)

## 二、文件系统常用命令

## 1、文件系统查看命令df

df[选项][挂载点]

选项:

-a	显示所有的文件系统信息,包括特殊文件系统,如/proc、/sysfs		
-h	使用习惯单位显示容量,如KB,MB或GB等		
-T	显示文件系统类型		
-m	以MB为单位显示容量		
-k	以KB为单位显示容量。默认就是以KB为单位		

#### 2、统计目录或文件大小

du [选项][目录或文件名]

选项:

-a	显示每个子文件的磁盘占用量。默认只统计子目录的磁盘占用量
-h	使用习惯单位显示磁盘占用量,如KB,MB或GB等
-S	统计总占用量,而不列出子目录和子文件的占用量

#### du命令和df命令的区别

- df命令是从文件系统考虑的,不光要考虑文件占用的空间,还要统计被命令或程序占用的空间(最常见的就是文件已经删除,但是程序并没有释放空间)
- du命令是面向文件的,只会计算文件或目录占用的空间

### 3、文件系统修复命令fsck

fsck[选项]分区设备文件名

选项:

- -a: 不用显示用户提示,自动修复文件系统
- -y: 自动修复。和-a作用一致,不过有些文件系统只支持-y

### 4、显示磁盘状态命令dumpe2fs

dumpe2fs分区设备文件名

#### 5、查询与自动挂载

mount[-l]

#查询系统中已经挂载的设备,-l会显示卷标名称

mount-a

#依据配置文件/otc/fctab的内容 自动挂栽

## 6、挂载命令格式

mount [-t 文件系统] [-L 卷标名] [-o 特殊选项] 设备文件名挂载点 选项:

- -t 文件系统:加入文件系统类型来指定挂载的类型,可以ext3、ext4、iso9660等文件系统
- -L 卷标名: 挂载指定卷标的分区, 而不是按照设备文件名挂载
- -o 特殊选项:可以指定挂载的额外选项

参数	说明
atime/noati me	更新访问时间/不更新访问时间。访问分区文件时,是否更新文件的访问时间,默认为更新
async/sync	异步/同步,默认为异步
auto/noaut o	自动/手动,mount-a命令执行时,是否会自动安装/etc/fstab文件内容挂载,默认为自动
defaults	定义默认值,相当于rw,suid,dev,exec,auto,nouser,async这七个选项
exec/noexe c	执行/不执行,设定是否允许在文件系统中执行可执行文件,默 认是exec允许
remount	重新挂载已经挂载的文件系统,一般用于指定修改特殊权限
rw/ro	读写/只读,文件系统挂载时,是否具有读写权限,默认是rw
suid/nosuid	具有/不具有SUID权限,设定文件系统是否具有SUID和SGID的权限,默认是具有
user/nouser	允许/不允许普通用户挂载,设定文件系统是否允许普通用户挂载,默认是不允许,只有root可以挂载分区
usrquota	写入代表文件系统支持用户磁盘配额,默认不支持
grpquota	写入代表文件系统支持组磁盘配额,默认不支持

mount-o remount,noexec/home #重新挂载/home分区,并使用noexec权限 cd /home vi hello.sh chmod 755 hello.sh ./hello.sh mount-o remount,exec/home #记得改回来啊,要不会影响系统启动的 7、挂载光盘

mkdir/mnt/cdrom/

#建立挂载点

mount-t iso9660/dev/cdrom/mnt/cdrom/

#挂载光盘

mount/dev/sr0/mnt/cdrom/

### 8、卸载命令

umount设备文件名或挂载点umount/mnt/cdrom

#### 9、挂载U盘

fdisk-l

#查看U盘设备文件名

mount-t vfat/dev/sdb1/mnt/usb/

注意: Linux默认是不支持NTFS文件系统的

## 10、下载NTFS-3G插件

http://www.tuxera.com/community/ntfs-3g-download/

## 11、安装NTFS-3G

tar -zxvf ntfs-3g\_ntfsprogs-2013.1.13.tgz

#解压

cd ntfs-3g ntfsprogs-2013.1.13

#进入解压目录

./configure

#编译器准备。没有指定安装目录,安装到默认位置中

make

#编译

make install

#编译安装

#### 12、使用

mount-t ntfs-3g分区设备文件名挂载点

### 三、fdisk分区

- 1、添加新硬盘
- 2、查看新硬盘

fdisk-l

#### 3、使用fdisk命令分区

fdisk/dev/sdb

fdisk交互指令说明

命令 说明

а	设置可引导标记
b	编辑bsd磁盘标签
С	设置DOS操作系统兼容标记
d	删除一个分区
I	显示已知的文件系统类型。82为Linuxswap分区,83为Linux分区
m	显示帮助菜单
n	新建分区
0	建立空白DOS分区表
р	显示分区列表
q	不保存退出
S	新建空白SUN磁盘标签
t	改变一个分区的系统ID
u	改变显示记录单位
V	验证分区表
W	保存退出
Х	附加功能(仅专家)

### 4、重新读取分区表信息

#### partprobe

#### 5、格式化分区

mkfs-t ext4/dev/sdb1

# 四、/etc/fstab文件修复

#### 1、/etc/fstab文件

- 第一字段:分区设备文件名或UUID(硬盘通用唯一识别码)
- 第二字段: 挂载点
- 第三字段: 文件系统名称
- 第四字段: 挂载参数
- 第五字段: 指定分区是否被dump备份,0代表不备份,1代表每天备份,2代表不定期备份
- 第六字段:指定分区是否被fsck检测,0代表不检测,其他数字代表检测的优先级,那么当然1的优先级比2高

#### 2、 分区自动挂载

#### 

#### vi /etc/fstab

...省略部分输出...

/dev/sdb1	/disk1	ext4	defaults	1	2
-----------	--------	------	----------	---	---

#### mount-a

#依据配置文件/etc/fstab的内容,自动挂载

#### 3、/etc/fstab文件修复

mount-o remount,rw/

## 五、分配swap分区

### 1、free命令

#### free

#查看内存与swap分区使用状况

- cached (缓存): 是指把读取出来的数据保存在内存当中,当再次读取时,不用读取硬盘而直接从内存当中读取,加速了数据的读取过程
- buffer (缓冲): 是指在写入数据时,先把分散的写入操作保存到内存当中,当达到一定程度再集中写入硬盘,减少了磁盘碎片和硬盘的反复寻道,加速了数据的写入过程

## 2、新建swap分区

fdisk/dev/sdb

别忘记把分区ID改为82

### 3、格式化

mkswap/dev/sdb6

### 4、加入swap分区

swapon/dev/sdb6

#加入swap分区

swapoff/dev/sdb6

#取消swap分区

## 5、swap分区开机自动挂载

#### vi/etc/fstab

/dev/sdb6 s	swap	swap	defaults	0	0
-------------	------	------	----------	---	---