# Dissolution de l'Azote (Henry, Haldane)

Principaux Modèles de Désaturation (Haldanien-Buhlm, VPM-RGBM, pas de calculs), Historique, Comparaisons, <a href="Mailto:Applications GP">Applications GP</a>



#### Pourquoi

Le plongeur respire de l'air à pression ambiante (1 à 7 bars)

#### Air:

oxygéné  $O_2$  => consommé par l'organisme Azote N2 => gaz «neutre» s'accumule dans l'organisme

lors de la remonté une mauvaise élimination de l'azote peut engendrer un accident de décompression

### Objectif

### Comprendre

- plus finement le principe de la saturation et de la désaturation à l'azote
- Principes physique utilisé dans la modélisation de la saturation et désaturation et ayant permis de créer des Outils De Décompression (ODD)
- Les limites et condition d'utilisation et différences des ODD

#### • Pour

- Répondre aux question des plongeurs que vous encadrez
- Devenir acteur de votre profil de décompression pour plonger avec un maximum de sécurité




#### **RAPPELS**


Force / surface pascal -> bar (b)

### Pour un gaz

la pression de l'air résulte de la force avec laquelle l'air appui sur la surface



Pour un même volume constant et à température constante







P=3b


**Pression** ≈ quantité



#### **RAPPELS**

# Dans un mélange de gaz (air 20% O<sub>2</sub>, 80% N<sub>2</sub>)

Pression partiel d'un des composants (Pp) % du composant x Pression total



Air à la surface (1 b)



Air à 20 m (3 b)

$$Pp O2 = 20\% \times 3 = 0.6 b$$

$$Pp N2 = 80\% \times 3 = 2,4 b$$

# Pression Partiel ≈ quantité du composant



#### **RAPPELS**

### Comment se présente un gaz dans un liquide.

### Sous forme dissoute

- le liquide et le gaz sont confondu
- le gaz est absorbé, il est invisible


### Sous forme gazeuse

- le liquide et le gaz sont dissociés
- formation de bulles

### Entre 2 milieux (gaz/liquide; liquide/liquide)

- le gaz passe du milieu le plus au moins concentré
- des hautes pressions aux basses pressions

### représentation





# En plongée

### Pourquoi modéliser

1854 (travaux de POL & WATELLE)


Les ADD sont associés à une
baisse rapide de la pression
ambiante

1870 (travaux de P. BERT) Les ADD sont liés à l'azote


Le développement de la plongée professionnelle (armée, ...) puis de loisirs, nécessite de pouvoir éviter ces accidents (prévention):

1907: Modèle d'Haldane.

1908: premières tables de plongée.




## modèles de désaturation dans le temps



### Principe d'un modèle

### Représentation « simplifiée » de la réalité :

- Hypothèses (simplificatrices) → théorie
- Limites d'utilisation (validité des hypothèses)
- Calibration
- Validation expérimentale ou par simulation





### Modèle d'Haldane

- En 1907, Haldane élabore un modèle basé sur la <u>loi</u>
   de Henry.
- Le corps humain est assimilé à <u>cinq compartiments</u> distincts, caractérisés par des <u>temps de saturation</u> différents (<u>périodes</u>)
- C'est un modèle par <u>perfusion</u>

Hypothèses des échanges gazeux

Modélisation du corps humain


Hypothèses sur les des échanges gazeux

# Loi de William Henri (1803)

« A <u>température constante</u> et à <u>l'équilibre, la</u> <u>quantité</u> de gaz dissoute dans un liquide est <u>proportionnelle à la pression partielle</u> qu'exerce ce gaz au-dessus du liquide. »

Gaz: air alvéolaire

Liquide: sang



**Pression** 

 $\approx$ 

Quantité gaz dissous

**HENRI** 

Quantité = K pression

La quantité dissoute dépend (K)

- de la température (T ≥ Q 7 )
- nature du gaz dissous
- nature du liquide




Hypothèses sur les des échanges gazeux

Mesure de la quantité de gaz dissous: la tension (T)

= K pression

1/K Quantité

gaz dissous



Tension représente la pression d'un gaz dissous. Par analogie avec la pression d'un gaz <u>la tension</u> mesure donc la quantité de gaz dissous

> Par définition à l'équilibre Tension du gaz dissous = pression du gaz T=P (en bar)

Hypothèses sur les des échanges gazeux

# La notion de GRADIENT (G)

l'écart entre la pression et la tension:

**Gradient = Pression - Tension** 


G

=

P

\_

T



Henry en Décharge massive en Décharge en **Equilibre** azote / Sur azote / Sur plongée /saturaion saturation saturation critique T >> P T > PT = PQ \(\mathcal{Y}\)+ **Q** ≽ ≈ Q **G**<0 **bulles** G=0 Décharge en G<<0 azote / Sur +++ saturation STOP Charge en T > Pazote / Sous Q \(\square\) G<0 saturation T < PQ 7 G>0 Charge en **Equilibre** azote / Sous /saturation

saturation

+++

T = P

≈ Q

G=0

++++

#### Hypothèses sur les des échanges gazeux

### **HENRY** ce qu'il faut retenir

- Définit 4 états en fonction du gradient
  - > Saturation
  - > sous saturation
  - Sursaturation
  - > sursaturation critique
- <u>Calcul la quantité d'azote (Tension) dissous à</u> <u>saturation</u>

Cette quantité dépend de

- ➤ La nature du liquide
- > La nature du gaz
- > Température
- > De la pression (profondeur)

Hypothèses sur les des échanges gazeux

Un modèle par perfusion


### **Perfusion:**


Alimentation d'un tissus en N2 par le sang Dépend du débit sanguin

#### **Diffusion:**

Passage du N2 d'un milieu à l'autre

Dépend du temps et de la surface de contact






Pour son modèle Haldane : diffusion instantanée

Echanges alvéolaires > ventilation Perfusion

L'apport en N2 de dépend que de l'irrigation du tissus en sang (taux de perfusion)

# Modélisation du corps humain


### **Cinq** compartiments




#### Haldane définie 5 compartiments

Chaque compartiment se caractérise par

- vitesse de saturation/désaturation (A taux de perfusion → Période)
- Condition de sécurité (Coefficient de Sursaturations Critique Sc)





3 états: Dissous (quantité ≈ tension)

- Gradient nul saturation
- Gradient > 0 sous saturation
- Gradient < 0 sous saturation</li>

#### 1 états avec bulles


Gradient < < 0 sous saturation</li>

Quand P ≠ T
(Gradient ≠ 0)

au bout
d'un certain temps
P = T (G = 0)

<u>vitesse de</u> saturation/désaturation La période T est le temps pour que le gradient soit divisé par 2

### vitesse de saturation /désaturation






### vitesse de saturation /désaturation

- Pourquoi et objectif
- Rappel
- L'azote et le plongeur
- Dissolution de l'azote (Henry)
- Saturation/
- désaturation
- Modèle (principe)
- Haldane
- Limite
- Autre modèle

Taux
saturation
50
75
87,5
93,75
96,875
98,4375


Après 6 périodes : on considère une saturation totale




### vitesse de saturation / désaturation

	Taux
Période	saturation
1	50
2	75
3	87,5
4	93,75
5	96,875
6	98,4375

Après 6 périodes : on considère une désaturation totale





### vitesse de saturation / désaturation

Haldane utilise 5 compartiments de périodes :5, 10, 20, 40 et 75 min

Exemple: plongée à l'air de 40 min à 30 m:

Tension d'azote des compartiments: 5, 20, 40

Patm = 1b

Pabs= 4b

 $% N_2 = 80 %$ 

	Taux
Période	saturation
1	50
2	75
3	87,5
4	93,75
5	96,875
6	98,4375

Période 5	Période 20	Période 40	
I	Patm x 0,8 = 0,8		
Pabs x 0,8= 3,2			
2,4			
8	1		
100 %	75 %	50 %	
0,8+ 2,4	0,8+ 1,8	0,8+ 1,2	
=	=	=	
3,2 b	2,6 b	2 b	
	8 100 % 0,8+ 2,4 =	Patm x 0,8 = 0,8 Pabs x 0,8= 3,2 2,4 8 2 100 % 75 % 0,8+ 2,4 0,8+ 1,8 = =	

Pouvons nous remonter à la surface ?


### vitesse de saturation /désaturation

plongée à l'air de 40 min :

% de saturation des compartiments: 5, 10, 20, 40, 75

A 30 m: Tension d'azote des

compartiments: 5, 10, 20, 40, 75



- Pourquoi et objectif
- Rappel
- L'azote et le plongeur
- Dissolution de l'azote (Henry)
- Saturation/
- désaturation
- Modèle (principe)
- Haldane
- Limite
- Autre modèle

### Condition de retour à la surface

Haldane a définie 5 compartiments

Chaque compartiment se caractérise par

- vitesse de saturation/désaturation (taux de perfusion → Période)
- Condition de sécurité (Coefficient de Sursaturations Critique **Sc**)

$$Sc = \frac{Tension\ N2}{Pression\ Absolue}$$

$$Sc = \frac{TN2}{PAbs}$$

Tension N2 atteinte à la profondeur courante



- Pourquoi et objectif
- Rappel
- L'azote et le plongeur
- Dissolution de l'azote (Henry)
- Saturation/
- désaturation
- Modèle (principe)
- Haldane
- Limite
- Autre modèle

### **Coefficient de Sursaturations Critique Sc**

$$Sc = \frac{Tension N2}{Pression Absolue}$$

$$Sc = \frac{TN2}{PAbs}$$

Coefficient de Sursaturations Critique Sc Permet de calculer la profondeur minimale à laquelle on peut remonter

$$PAbs minimale = \frac{T N2}{Sc}$$

A la surface PAbs = 1

Sc est donc la tension N2 maximale admissible en surface

- Pourquoi et objectif
- Rappel
- L'azote et le plongeur
- Dissolution de l'azote (Henry)
- Saturation/
- désaturation
- Modèle (principe)
- Haldane
- Limite
- Autre modèle

### A quelle profondeur puis je remonter?

#### **Pour Haldane Sc=2 pour tous les compartiments**

Exemple: plongée à l'air de 40 min à 30 m:

compartiments:	Période 5	Période 20	Période 40
P N <sub>2</sub> initiale	ı	Patm x 0,8 = 0,8	
T N <sub>2</sub> finale max		Pabs x 0,8= 3,2	
Gradient		2,4	
Nb périodes	8	2	1
% saturation	100 %	75 %	50 %
T N <sub>2</sub> finale	0,8+ 2,4	0,8+ 1,8	0,8+ 1,2
	=	=	=
	3,2 b	2,6 b	2 b
$Pabs = \frac{T N2}{Sc} PoU$	IVOAS nous	remonter à la s	urface ₽
Je peux remonter à	6 m	3 m	La surface

# En résumé le modèle d'Haldane (1907)

- Basé sur la <u>loi de Henry.</u>
  - Saturation / sous saturation / sursaturation/ sursaturation critique
  - > Gradient
- cinq compartiments caractérisés par
  - une <u>périodes</u> (temps de saturation et de saturation règle du demi gradients)
- Coefficient de Sursaturations Critique  $\mathbf{Sc} = \frac{T N2}{PAbs}$ 
  - Défini la pression absolue minimale admissible à la remontée
- C'est un modèle par perfusion
  - ➤ Apport N2 par le Flux sanguin

# En résumé le modèle d'Haldane (1907) Ce qu'il faut retenir

### **HENRY**

# **Haldane (1907)**



# Calcul la quantité d'azote (Tension) dissous à saturation

Cette quantité dépend de

- > La nature du liquide
- > La nature du gaz
- > Température
- > De la pression (profondeur)
- Définit 4 états en fonction du gradient
  - > Saturation
  - > sous saturation
  - > Sursaturation
  - > sursaturation critique



- ➤ Apport N2 par le Flux sanguin
- > (circulation et ventilation)
- cinq compartiments caractérisés par
  - > une <u>périodes</u> (temps de saturation et de saturation règle du demi gradients)
  - > Coefficient de Sursaturations

Critique **Sc** = 
$$\frac{T N2}{PAbs}$$

✓ Défini **la pression** absolue **minimale** admissible **à la remontée** 

### HALDANE Un modèle à succès

### Flexibilité:

Nb compartiments (6 à 16)

Périodes choisies (3min à 700min)

Sc ou M-values

### Simplicité:


un seul paramètre, facile à mesurer = pression

#### Facilité de mise en œuvre :

Tables/ ordinateurs

base de 99% des ordinateurs sur le marché

### TABLES ET ORDINATEURS DE PLONGEE



La table: Un calcul par plongée  $\rightarrow$  Profondeur Max TN2 est maximisé

Ordinateur: Réactualise le calcul durant toute la pongée  $\rightarrow$  Suit le profil de plongée TN2 moins important

Mais le calcul reste le même

- Pourquoi et objectif
- Rappel
- L'azote et le plongeur
- Dissolution de l'azote (Henry)
- Saturation/
- désaturation
- Modèle (principe)
- Haldane
- Limite
- Autre modèle

### modèle d'Haldane => Table MN 90

• **12 compartiments** (+ 1 deco à l'oxigène)

• 1 Sc = 
$$\frac{T N2}{PAbs}$$
 par compartiment

	<b>C5</b>	<b>C7</b>	C10	C15	C20	C30	C40	C50	C60	C80	C100	C120
Période	5	7	10	15	20	30	40	50	60	80	100	120
Sc	2,72	2,54	2,38	2,20	2,04	1,82	1,68	1,61	1,58	1,56	1,55	1,54

### **Compartiment long moins tolérant**

Notion de compartiment directeur

#### A quelle profondeur puis je remonter?

**C5 C40 C20** Période 5 20 40 Sc


2,04


1,68

2,72

Exemple: plongée à l'air de 40 min à 30 m:

compartiments:	Période 5	Période 20	Période 40
P N <sub>2</sub> initiale		Patm	x 0,8 = 0,8
T N <sub>2</sub> finale max		Pabs	x 0,8= 3,2
Gradient		2	,4
Nb périodes	8	2	1
% saturation	100 %	75 %	50 %
T N <sub>2</sub> finale	0,8+ 2,4 = 3,2 b	0,8+ 1,8 = 2,6 b	0,8+ 1,2 = 2 b
Sc	2,72	2,04	1,68
$Pabs = \frac{T N2}{Sc}$	1,17	1,27	1,19
Je peux remonter à	1,7 m (6)*	3,7 m (3)*	1,9 m (0)*





**COMPARTIMENT DIRECTEUR: C20** 

<sup>\*</sup>Sc= 2 (Haldane)

### vitesse de saturation /désaturation

Exemple: plongée à l'air de 20 min à 40 m:


Tension d'azote des compartiments: 5, 20, 40


Patm = 1b, Pabs= 5b % N<sub>2</sub> = 80 %

	Iddx
Période	saturation
1	50
2	75
3	87,5
4	93,75
5	96,875
6	98,4375

Taux


compartiments:	Période 5	Période 20	Période 40
P N <sub>2</sub> initiale	Patm	x 0,8 = 0,8	
T N <sub>2</sub> finale max	Pab	s x 0,8= 4	
Gradient		3,2	
Nb périodes	4	1/2	
% saturation	93,75 %	50 %	Hors GP
T N <sub>2</sub> finale	0,8+ 2,4 = 3,8 b	0,8+ 1,6 = 2,4 b	1,73 b
Sc	2,72	2,04	1,68
$Pabs = \frac{T  N2}{Sc}$	1,4	1,18	1,03
Je peux remonter à	4 m	1,8 m	0,3 m





**COMPARTIMENT DIRECTEUR: C 5** 

## Evolution d'un compartiment en plongée: Le Graphe des pressions




TN2 = SC \* Pabs

1 droite par compartiment

Sc pente de la droite

### **Evolution d'un compartiment en plongée:**

Le Graphe des pressions



TN2 = SC \* Pabs

Pour un compartiment

### L'approche Buhlmann (1983)

### **Haldane**:

- C'est un modèle par perfusion
- Le corps humain est assimilé de <u>8 à 16 compartiments</u> distincts, caractérisés par des <u>temps de saturation</u> différents (<u>périodes de 4 à 635 min</u>)

### mais en mieux:

- Prend en compte <u>l'air alvéolaire</u> (Haldane air atmosphérique)
- A partir des travaux de Workmann (1960) utilise les <u>M value</u>


#### M value - Buhlmann

- Haldane
  - $Sc = \frac{Tension N2}{Pression Absolue}$
  - $PAbs\ minimale = \frac{T\ N2}{Sc}$

SC constant pour toute profondeur

- Buhlmann
   Il défini pour chaque compartiment et chaque profondeur la TN2 maximale tolérable
  - TN2max = APAmb + B

A=SC B=0 => Haldane = Buhlmann



Buhlmann plus conservateur, premier palier plus profond que Haldane MN90

### Facteur de gradient:

(1998 Baker)

### L'approche Buhlmann personnalisable

Permet de faire varier les M value vers plus de conservatisme


Modifie la réparations des paliers (temps profondeur) sur le profil de remonté

- 2 paramètre supplémentaires à régler
  - ➤ GF low permet de modifier la profondeur du premier palier
  - GF hight durée répartition des paliers

# Augmentation du conservatisme: augmenter la sécurité

Les GF (Gradient Factor) permettent de s'éloigner de la zone de sursaturation critique selon Haldane/Buhlmann

- Diminue en fonction de la profondeur la TN2 maximale tolérable
- Le fait de même façon pour tous les compartiments



#### Gestion du conservatisme

### « Gradient factor »

un moyen mais pas tout les ordinateurs le propose



#### Alors pour les autres

<u>Connaitre</u> les paramètres de conservatismes de <u>son ordinateur</u> (lire manuel avec attention):

- paramètre de condition physique
- consommation
- température
- **>** ....

#### Gestion du conservatisme

### Mais surtout avoir les bons comportements

- Planifier et la respecter
- Surveiller et respecter la stabilisation/profondeur, les paliers ,les vitesses de remontées
- Limiter les plongées répetitives (journalières/séjour)
- Limiter les efforts
- Eviter les profils à risque (inversé, yoyo...)
- Adapter la plonger
  - ✓ En fonction du milieux (froid, courrant, visibilité....)
  - ✓ Des conditions des plongeurs (ages, surcharge pondéral, stress, condition physique, .....

S'hydrater (vous et les autres) surveiller sa condition physique

Se souvenir

Notre Comportement est le plus fort Facteur de Risque comparativement aux Moyens de deco actuels



### • En résumé les modèle Haldanien (1907)

par perfusion Apport N2 par le Flux sanguin

CINQ COMPARTIMENTS air liquide

#### loi de Henry

Saturation
sous saturation
sursaturation
sursaturation critique (bulles)
Gradiant

#### **Périodes**

temps de saturation et de saturation règle du demi gradient

Coefficient de Sursaturations

Critique  $Sc = \frac{T N2}{PAbs}$  ou M value

Défini la pression absolue

minimale admissible à la

remontée

- Circulation
- ventilation
- Température
- Nature des Tissus
- Nature du gaz



Profondeur/ Pression

Temps

Différence de pression (Gradient)

Planification /

Milieu

Individu

Forme

physique

**Efforts** 

Temps/profil

fond

Vitesse/ Profil

de remonté

Stabilisation

### Vérifications

En pratique pour le GP

- Équipement (lestage) ½
- Motivation/stress/aptitudes
- paramètres

Contrôle et Respect des consignes Surveillance pendant la plongée

- Stabilisation
- Vitesse
- Froid
- Essoufflement
- · ....(yoyo)

#### Adaptation de la plongée aux

- Conditions
- Plongeurs
- Matériel (ODD)

#### Respect du profil de remonté

- paliers
- vitesse

#### Partir du constat :

- micro-bulles circulantes présentes systématiquement a la remontée
- Présence de micros bulles physiologiquement normal qui peuvent devenir pathologique

### **Objectif:**

Suivre l'évolution des microbulles une fois formées (appelées aussi Noyaux gazeux)

1er hypothèse par Behnke (1942) puis Hills (1966), Spencer (1971),

- Yount (1980) → VPM, (validation sur de la gélatine)
- Wienke (1990) RGBM (validation différente protéine)

**VPM**: Définition

- Variable Permeability Model
- Modèle à Perméabilité Variable

La bulle est

délimitée par une « peau »

L'azote passe a travers cette peau Avec plus ou moins de facilité en fonction de la

- > Profondeur
- variation de pression
- quantité d'azote

Le volume de la bulle ne dépend plus que de la pression

C'est la perméabilité variable

En fonction du profil de plongée le

- Calcul de la taille des bulles
  - Calcul avec la quantité d'azote (Buhlmann) du volume total de bulles

Etablit le profil de remonté pour

- Limiter la taille des bulles
- Limiter le volume total

#### **RGMB**

#### Adaptation du modèle VPM

- Semble ajouter des phénomène de coalescence (regroupement de bulles) et de cavitation
- > Calcul la phase dissoute avec son propre model (Buhlmann modifié?)
- > model de perméabilité différent car (validé autrement)
- > Prise en compte de l'altitude, profils inverses, plongees
- > multiples

VPM modèle publié et libre d'accés RGBM modèle propriétaire (peu d'information)

#### VPM / RGMB

#### Profil de remonté:

- ➤ Paliers + profonds
- > Paliers + courts prés de la surface
- > Vitesse de remontée + lente

Pour des plongées de durée courte la déco est plus longue qu'avec les autres modèles.Le phénomène s'inverse dés que la durée des plongées devient significatif

Importance de la vitesse de descente et de la profondeur maxi atteinte...

#### Plus sensible

- > Au vitesse excessive de remonté
- ➤ Au yoyo

Adapté à la plongée profonde et multi-gaz

### En résumé

Modélisation du corps humain en compartiments **HALDANE** 

**MN 90** 


**BUHLMANN** 

APPROCHE BULLAIRE VPM/RGBM

**AIR N2** 

5 boites Liquide **AIR N2** 

12+1 boites Liquides



8 à 16 boites Liquides

**AIR N2** N2 11 à 16 boites Liquides +

présence de bulles

**Echanges** gazeux

Henry /états saturations/ perfusion/gradient/ périodes



«Haldane» + Calcul taille et volume bulles

**Apparition ADD** 

**Pabs Minimale =TN2/2** 

**Pabs Minimale** =TN2/Sc

M value: TN2 = A Pabs Minimale + b

Taille des bulles Volume total de bulles

**Paramètres** influents

Natures des tissus/gaz /Température/ circulation/ ventilation

**Temps/ Profondeur** 

Temps / Profil de plongée

Vitesse/ yoyo

### Intervalle de surface et plongées répétitives

Désaturation en surface calculer sur les compartiment les plus longs (Etant moins tolérants ils deviennent directeur)

MN 90 compartiment 120 min → désaturation complète 12 h (6 x120)/60

Buhlmann compartiment 635 min → désaturation complète plus de 2,6 j



### <u>Conséquence</u>

- ➤ Accumulation d'azote différentes au des cour plongées en fonction des ordinateur → profil de remonté différent (temps de palier)
- ➤ Présence d'azote en continue dans les tissus → diffusion possible entre les tissus (hors limite modèle à perfusion)

**Attention** 

Séjour plongée Journée à plus de deux plongées par jours

### Marge de sécurité Table Ordinateur

Désaturation en surface calculer sur les compartiment les plus longs (Etant moins tolérants ils deviennent directeur)

MN 90 compartiment 120 min → désaturation complète 12 h (6 x120)/60

Buhlmann compartiment 635 min → désaturation complète plus de 2,6 j



### <u>Conséquence</u>

- ➤ Accumulation d'azote différentes au des cour plongées en fonction des ordinateur → profil de remonté différent (temps de palier)
- ➤ Présence d'azote en continue dans les tissus → diffusion possible entre les tissus (hors limite modèle à perfusion)

**Attention** 

Séjour plongée Journée à plus de deux plongées par jours

### **MERCI POUR VOTRE ATTENTION**



## Dissolution de l'Azote ....

#### vitesse de saturation /désaturation

Exemple: plongée à l'air de 40 min à 30 m:

Tension d'azote des compartiments: 5, 20, 40

Patm = 1b Pabs = 4b  $\% N_2 = 80 \%$ 

Nb périodes	TN <sub>2</sub>	T N <sub>2</sub> Max	Gradient	Gradient/2	T N <sub>2</sub> +T N <sub>2</sub> finale 2	% Saturation
0	Patm x 0,8 = 0,8	Pabs x 0,8= 3,2	2,4	1,2		
1	0,8+1,2=2	3,2	1,2	0,6	(0,8+3,2)/2=2	(0+100)/2=50
2	2+0,6=2,6	3,2	0,6	0,30	(2+3,2)/2=2,6	(50+100)/2=75
3	2,6+0,3=2,9	3,2	0,30	0,15	(2,6+3,2)/2=2,9	(75+100)/2=87,5
4	2,9+0,15=3,05	3,2	0,15	0,08	(2,9+3,2)/2=3,05	(87,5+100)/2=93,75
5	3,05+0,08=3,13	3,2	0,08	0,04	(3,05+3,2)/2=3,13	(93,75+100)/2=96,88
6	3,13+0,04=3,17	3,2	0,04	0,02	(3,13+3,2)/2=3,17	(96,88+100)/2=98,44
7	3,17+0,02=3,19	3,2	0,02	0,01	(3,17+3,2)/2=3,19	(98,44+100)/2=99,22
8	3,19+0,01=3,20	3,2	0,01	0,00	(3,19+3,2)/2=3,20	(98,22+100)/2=99,61