Colas de Prioridad

Guillermo Palma

Universidad Simón Bolívar Departamento de Computación y T.I.

CI-2612: Algoritmos y Estructuras de Datos II



(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 1 / 27

Plan

- Heaps
- Colas de Prioridad



(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 2 / 27

Definiciones

Heap

Es una estructura de árbol binario que almacena una colección de claves y tiene las siguientes dos propiedades:

- Todas las hojas en el mismo nivel y todas los nodos internos tienen grado 2, excepto posiblemente por el último nivel, el cual es construido de izquierda a derecha.
- Propiedad del Heap:
 - Para un Max-heap la clave de un nodo x es menor o igual a la clave del padre, esto es $Parent(x) \ge x$
 - Para un Min-heap la clave de un nodo x es mayor o igual a la clave del padre, esto es $Parent(x) \le x$,



(USB) Colas de Prioridad Cl-2612 enero-marzo 2020 4 / 27

Heaps

Max-heap

Para todos los nodos x, excepto la raíz, se cumple que $Parent(x) \ge x$




Figura: Ejemplo de un Max-heap



(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 5 / 27

Min-heap

Para todos los nodos x, excepto la raíz, se cumple que $Parent(x) \le x$




Figura: Ejemplo de un Min-heap



(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 6 / 27

Heaps

Representación de un Heap

- Se puede representar como un arreglo
- La raíz es A[1]
- Padre de $A[i] = A[\lfloor i/2 \rfloor]$ (Parent $(i) = \lfloor i/2 \rfloor$)
- Hijo izquierdo de A[i] = A[2i] (LEFT(i) = 2i)
- Hijo derecho de A[i] = A[2i + 1] (RIGHT(i) = 2i + 1)
- Altura del heap A ≤ length(A)




Figura: Ejemplo de un Max-heap. Fuente [1]



(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 7 / 27

MAX-HEAPIFY

- Procedimiento que mantiene las propiedades de un Heap
- Sea un nodo *i* más pequeño que su hijo:
 - ▶ Los subárboles izquierdo y derecho de *i* son Max-heaps
 - Intercambia con el hijo más grande
 - Mover la clave hacia bajo del heap
 - Continuar hasta que no haya ningún nodo sea más pequeño que su hijo



(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 8 / 27

Heaps

Ejemplo de MAX-HEAPIFY




Figura: Llamada MAX-HEAPIFY (A, 2, 10). a) A[2] viola la propiedad del Heap. b) A[4] viola la propiedad del Heap. c) Se cumple la propiedad del Max-heap. Fuente [1]

(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 9 / 27

Procedimiento MAX-HEAPIFY

Procedimiento MAX-HEAPIFY(A, i, n)

inicio

```
I \leftarrow \text{LEFT}(i);

r \leftarrow \text{RIGHT}(i);

\textbf{si} \ I \leq n \ y \ A[I] > A[i] \ \textbf{entonces}

\lfloor \text{largest} \leftarrow I;

\textbf{en otro caso}

\lfloor \text{largest} \leftarrow i;

\textbf{si} \ r \leq n \ y \ A[r] > A[\text{largest}] \ \textbf{entonces}

\lfloor \text{largest} \leftarrow r;

\textbf{si} \ \text{largest} \neq i \ \textbf{entonces}

\lfloor \text{SWAP}(A[i], A[\text{largest}]);

\lfloor \text{MAX-HEAPIFY}(A, \text{largest}, n);
```



(USB) Colas de Prioridad

CI-2612 enero-marzo 2020

10 / 27

Heaps

Tiempo del peor caso de MAX-HEAPIFY

- Se recorre el camino más largo de la raíz a la hoja
- En cada nivel se hace dos comparaciones
- O(Altura del heap), esto es O(log n)



(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 11 / 27

Sobre las Colas de Prioridad

- Tipo abstracto de datos que contiene a un conjunto de elementos identificados con una clave, en donde los elementos son requeridos por el orden de sus claves.
- El elemento con más clave más grande (o pequeña) es requerido primero
- Soporta las operaciones de insertar, eliminar el máximo (mínimo), obtener el máximo (mínimo), e incrementar clave.
- Ejemplos de usos de las Colas de Prioridad:
 - El planificador de procesos de un OS, tiene una cola de prioridad para permitir el acceso al CPU al proceso de mayor prioridad
 - Se usan en los algoritmos para determinar el árbol mínimo cobertor
 - Se usan en los algoritmos para determinar caminos de costo mínimo
- Posible implementaciones:
 - Como un arreglo
 - Como una lista enlazada
 - Como un Max-Heap (o Min-Heap)



(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 13 / 27

Colas de Prioridad

Operaciones de las Colas de Prioridad

- Dada una representación de una Cola de Prioridad como un conjunto ordenado S, en donde nos interesa obtener el elemento mayor de S se tienen las siguientes operaciones:
 - ▶ INSERT(S, x): Incluye un elemento con clave x en el conjunto S
 - MAXIMUM(S): Obtiene el elemento x con la clave más grande
 - ► INCREASE-KEY(S, x, k): Incrementa la clave del x en el conjunto S, con la nueva clave k
 - EXTRACT-MAX(S): Elimina el elemento con la clave más grande de S
- Vamos a suponer que se implementa una Cola de Prioridad como un Max-Heap.



(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 14 / 27

Tarea

Hacer la especificación del TAD Cola de Prioridad



(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 15 / 27

Colas de Prioridad

HEAP-MAXIMUM

Función HEAP-MAXIMUM(A)

inicio

retornar A[1]

HEAP-MAXIMUM es O(1)



(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 16 / 27

Ejemplo de HEAP-MAXIMUM




Figura: En este Max-Heap se tiene que HEAP-MAXIMUM retorna 7



(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 17 / 27

Colas de Prioridad


HEAP-EXTRACT-MAX


- Extrae el elemento con clave más grande del Max-Heap
- Intercambia el elemento raíz con el último elemento
- Se decrementa el tamaño del Max-Heap
- Se llama a MAX-HEAPIFY para arreglar el valor de la nueva raíz



(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 18 / 27

Ejemplo de HEAP-EXTRACT-MAX








Figura: Se extrae el elemento 16 del Max-Heap



(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 19 / 27

Colas de Prioridad

Función HEAP-EXTRACT-MAX

Función HEAP-EXTRACT-MAX(A)

inicio

```
si A.heapSize < 1 entonces

L retornar error heap underflow

max ← A[1];

A[1] ← A[A.heapSize];

A.heapSize ← A.heapSize − 1;

MAX-HEAPIFY (A, 1);

retornar max
```

HEAP-EXTRACT-MAX es $O(\log n)$



(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 20 / 27

HEAP-INCREASE-KEY

- Se incrementa una clave existente en el conjunto
- Se chequea si la nueva clave viola las propiedades del heap
- Si se violan entonces se atraviesa el árbol y se hacen intercambios, hasta encontrar la posición correcta para la nueva clave



(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 21 / 27

Colas de Prioridad

Ejemplo de HEAP-INCREASE-KEY




Figura: Se incrementa la clave 4 a 15 en el Max-Heap



(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 22 / 27

Procedimiento HEAP-INCREASE-KEY

Procedimiento HEAP-INCREASE-KEY(A, i, key)

inicio

```
si key < A[i] entonces

\bot error la nueva clave es menor

A[i] \leftarrow key;

mientras i > 1 \land A[PARENT(I)] < A[i] hacer

\bot SWAP (A[i], A[PARENT(i)]);

\bot i \leftarrow PARENT(i);
```

HEAP-INCREASE-KEY es $O(\log n)$



(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 23 / 27

Colas de Prioridad

MAX-HEAP-INSERT


- Se quiere insertar un elemento nuevo en la Cola de Prioridad
- Se aumenta el tamaño del Max-Heap en una unidad
- Se agrega al final del Max-Heap una hoja con clave menos infinito
- Se usa el procedimiento HEAP-INCREASE-KEY para incrementar la clave con menos infinito, con el valor que se quiere insertar




(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 24 / 27

Ejemplo de MAX-HEAP-INSERT


Insert value 15: - Start by inserting -∞



Increase the key to 15
Call HEAP-INCREASE-KEY on A[11] = 15



The restored heap containing the newly added element






Figura: Se inserta la clave 15 en el Max-Heap



(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 25 / 27

Colas de Prioridad

Procedimiento MAX-HEAP-INSERT

Procedimiento MAX-HEAP-INSERT(A, key)

inicio

 $A.heapSize \leftarrow A.heapSize + 1$;

 $A[A.heapSize] \leftarrow infinitoNegativo$;

HEAP-INCREASE-KEY(A, A.heapSize, key)

MAX-HEAP-INSERT es $O(\log n)$



(USB) Colas de Prioridad CI-2612 enero-marzo 2020 26 / 27

Referencias



T. Cormen, C. Leirserson, R. Rivest, and C. Stein. Introduction to Algorithms.

McGraw Hill, 3ra edition, 2009.



Colas de Prioridad (USB) CI-2612 enero-marzo 2020 27 / 27