# **Energia Livre**

#### **Gabriel Braun**

Colégio e Curso Pensi, Coordenação de Química



## Sumário

| 1 | A energia livre de Gibbs 1.1 Um olhar sobre o sistema               | <b>1</b><br>1 |
|---|---|---------------|
| 2 | Os equilíbrios de fase 2.1 Os diagramas de fase de um componente    | <b>2</b> 3    |
| 3 | A espontaneidade das reações 3.1 A energia livre de Gibbs de reação | 3<br>3<br>4   |

## 1 A energia livre de Gibbs

Um dos problemas com o uso da segunda lei da termodinâmica para verificar se uma reação é espontânea é que, para avaliar a variação de entropia total, a variação de entropia do sistema e a variação de entropia da vizinhança precisam ser calculadas e somadas. Grande parte desse trabalho poderia ser evitada se uma única propriedade reunisse os cálculos de entropia do sistema e da vizinhança. Mas é possível simplificar empregando a energia livre de Gibbs, uma função de estado nova que é, provavelmente, a propriedade mais usada e mais útil nas aplicações da termodinâmica em química. Ela tem este nome em homenagem ao físico norte-americano do século XIX Josiah Willard Gibbs, responsável pela transformação da termodinâmica de uma mera teoria abstrata em um tema de grande relevância.

#### 1.1 Um olhar sobre o sistema

A variação total de entropia,  $\Delta S_{tot}$ , é a soma das variações no sistema,  $\Delta S$ , e sua vizinhança,  $\Delta S_{viz}$ , com  $\Delta S_{tot} = \Delta S + \Delta S_{viz}$ . Em um processo em temperatura e pressão constantes, a variação de entropia da vizinhança é dada por  $\Delta S_{viz} = -\Delta H/T$ . Portanto,

$$\Delta S_{tot} = \Delta S + \Delta S_{viz} = \Delta S - \frac{\Delta H}{T}$$
 (1)

Essa equação permite calcular a variação total de entropia usando informações somente do sistema. A limitação é que a equação só é válida em pressão e temperatura constantes.

A próxima etapa é introduzir a **energia livre de Gibbs**, G, definida como

$$G = H - TS \tag{2a}$$

Essa quantidade, comumente conhecida como energia livre e, mais formalmente, como energia livre de Gibbs, é definida somente em termos de funções de estado, logo, G é uma função de estado. Em um processo que ocorre em temperatura constante, a variação de energia livre é

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S \tag{2b}$$

Comparando essa expressão com a Equação 1, em que existe a restrição adicional da pressão constante, vemos que

$$\Delta G = -T\Delta S_{\text{tot}} \tag{3}$$

O sinal negativo dessa equação significa que, em pressão e temperatura constantes, um aumento na entropia total corresponde a uma diminuição da energia livre de Gibbs. Portanto (Figura 1),

 Em temperatura e pressão constantes, a direção da mudança espontânea é a direção da diminuição da energia livre de Gibbs.




FIGURA 1 Em pressão e temperatura constantes, a direção da mudança espontânea é a diminuição da energia livre. O eixo horizontal representa a evolução da reação ou do processo. O estado de equilíbrio de um sistema corresponde ao ponto mais baixo na curva.

A grande importância da introdução da energia livre de Gibbs é que, se a pressão e a temperatura permanecem constantes, é possível predizer se um processo é espontâneo somente em termos das propriedades termodinâmicas do sistema.

A Equação 2b resume os fatores que determinam a direção da mudança espontânea em temperatura e pressão constantes: para uma variação espontânea, procuramos valores de  $\Delta H, \Delta S$  e T que levam a um valor negativo de  $\Delta G$ . Uma condição que pode levar a um  $\Delta G$  negativo é um grande valor negativo de  $\Delta H,$  como em uma reação de combustão. Um grande valor negativo de  $\Delta H$  corresponde a um grande aumento de entropia da vizinhança. Entretanto, um valor negativo de  $\Delta G$  pode ocorrer mesmo se  $\Delta H$  for positivo (uma reação endotérmica), quando  $T\Delta S$  é grande e positivo. Neste caso, a força condutora da reação, a origem da espontaneidade, é o aumento de entropia do sistema.

O critério do equilíbrio é  $\Delta S_{tot}=0$ . Da Equação 3, resulta que, para um processo em temperatura e pressão constantes, a condição do equilíbrio é

No equilíbrio: 
$$\Delta G = 0$$
 (4)

Se  $\Delta G=0$  para o processo, então fica claro que o sistema está em equilíbrio. Por exemplo, quando gelo e água estão em equilíbrio em uma determinada temperatura e pressão, sabemos que a energia livre de Gibbs de 1 mol de  $H_2O(l)$  deve ser igual à energia livre de Gibbs de 1 mol de  $H_2O(s)$ . Em outras palavras, a energia livre de Gibbs por mol de água em cada fase é a mesma.

### **EXEMPLO 1** Determinar se um processo é espontâneo

A energia livre de Gibbs de uma substância diminui (isto é, se torna menos positiva ou mais negativa) quando a temperatura aumenta em pressão constante. Esta conclusão é uma consequência da definição G = H - TS e do fato de que a entropia de uma substância pura é sempre positiva. Quando T aumenta, TS também aumenta e uma quantidade maior é subtraída de H. Outra importante conclusão é que a energia livre de Gibbs diminui mais rapidamente com a temperatura na fase gás de uma substância do que na fase líquido. O mesmo acontece com a energia livre de Gibbs do líquido, que diminui mais rapidamente do que a energia livre de Gibbs do sólido (Figura 2).

Agora você tem condições de entender a origem termodinâmica das transições de fase. Em temperaturas baixas, a energia livre molar do sólido é a mais baixa, logo, existe a tendência para que o líquido congele e reduza sua energia livre. Acima de uma determinada temperatura, a energia livre do líquido torna-se menor do que a do sólido e a substância tem a tendência espontânea de fundir. Em temperaturas ainda mais altas, a energia livre molar da fase gás fica abaixo da linha do líquido e a substância tende espontaneamente a vaporizar. A temperatura de cada mudança de fase corresponde ao ponto de interseção das linhas das duas fases, como mostrado na Figura 2.




FIGURA 2 Variação da energia livre (molar) com a temperatura para três fases de uma substância em uma dada pressão. A fase mais estável é a que tem a energia livre molar mais baixa. Observe que, quando a temperatura aumenta, a fase sólido, a fase líquido e a fase vapor tornamse, sucessivamente, a fase mais estável.

As posições relativas das três linhas da Figura 2 são diferentes para cada substância. Uma possibilidade – que depende da energia das interações intermoleculares nas fases condensa- das – é o líquido ficar na posição mostrada na Fig. 3. Neste caso, o estado líquido nunca é a linha mais baixa, em qualquer temperatura. Quando a temperatura sobe acima do ponto de interseção das linhas do sólido e do gás, a transição direta do sólido ao vapor, chamada de sublimação, torna-se espontânea. Este é o tipo de gráfico esperado para uma substância como o dióxido de carbono, que sublima na pressão atmosférica.

A variação de energia livre de Gibbs de um processo é uma medida da variação da entropia total de um sistema e sua vizinhança quando a temperatura e a pressão são constantes. Os processos




FIGURA 3 No caso de certas substâncias e em certas pressões, a energia livre molar da fase líquido pode não ficar, em algum momento, abaixo das outras duas fases. Nestes casos, o líquido nunca é a fase estável e, em pressão constante, o sólido sublima quando a temperatura aumenta até o ponto de interseção das linhas do sólido e do vapor.

espontâneos, em temperatura e pressão constantes, são acompanhados pela diminuição da energia livre de Gibbs.

## 2 Os equilíbrios de fase

A vaporização é um tipo importante de transição de fase, o congelamento é outro. Um líquido solidifica quando a energia das moléculas é tão baixa que elas não são capazes de afastar-se muito de suas vizinhas. No sólido, as moléculas vibram em torno de suas posições médias, mas raramente se movem de um ponto a outro. A temperatura de congelamento, a temperatura em que as fases sólido e líquido estão em equilíbrio dinâmico, varia ligeiramente quando a pressão é alterada. O ponto de con**gelamento normal**, T<sub>f</sub>, de um líquido é a temperatura na qual ele congela, em 1 atm. Na prática, um líquido às vezes só congela quando a temperatura está alguns graus abaixo do ponto de congelamento, especialmente se o esfriamento é rápido. Um líquido que sobrevive abaixo de seu ponto de congelamento é chamado de super-resfriado. A fusão é o processo oposto ao congelamento, quando um sólido se transforma em líquido. O ponto normal de fusão de um sólido é igual ao ponto normal de congelamento do líquido. Ele também é representado por T<sub>f</sub>.

Para a maior parte das substâncias, a densidade da fase sólido é maior do que a da fase líquido, porque as moléculas têm empacotamento mais compacto na fase sólido. A pressão aplicada ajuda a manter as moléculas juntas, logo uma temperatura mais alta deve ser alcançada antes que elas possam separar-se. Em consequência, a maior parte dos sólidos funde em temperaturas mais elevadas quando sob pressões altas. Entretanto, exceto em pressões extremamente altas, o efeito da pressão no ponto de congelamento normalmente é muito pequeno. O ferro, por exemplo, funde em 1800 K em 1 atm, e o ponto de fusão é somente alguns graus mais alto quando a pressão é mil vezes maior. No centro da Terra, porém, a pressão é suficientemente alta para que o ferro seja sólido apesar das temperaturas elevadas. Por isso, acredita-se que o centro da Terra seja sólido. No ponto de fusão do gelo, o volume molar da água líquida é inferior ao do gelo. Como resultado, o gelo funde-se a uma temperatura ligeiramente mais baixa sob alta pressão, e o ponto de fusão da água

diminui com o aumento da pressão. Esse comportamento anômalo é devido às ligações hidrogênio do gelo, que provocam uma estrutura muito aberta. Quando o gelo derrete, muitas dessas ligações hidrogênio se rompem e isso permite que as moléculas de água se aproximem.

#### 2.1 Os diagramas de fase de um componente

Como conseguimos monitorar as condições nas quais as diferentes fases de uma substância são estáveis? Como avaliamos o efeito da pressão na mudança de fase? Um diagrama de fases é um gráfico que mostra as fases mais estáveis em pressões e temperaturas diferentes. Os diagramas de fase são muito usados para representar os estados da matéria e são muito úteis quando a amostra é uma mistura e suas propriedades dependem da composição dela.

## 3 A espontaneidade das reações

A diminuição da energia livre como um indicador de mudança espontânea e  $\Delta G=0$  como critério de equilíbrio aplicam-se a qualquer tipo de processo, desde que ele ocorra em pressão e temperatura constantes.

#### 3.1 A energia livre de Gibbs de reação

A função termodinâmica usada como critério de espontaneidade para uma reação química é a **energia livre de Gibbs de reação**,  $\Delta G_r$  (comumente chamada de *energia livre de reação*). Esta quantidade é definida como a diferença entre as energias livres de Gibbs molares,  $G_m$ , de produtos e reagentes.

$$\Delta G_r = \sum_{produtos} nG_m - \sum_{reagentes} nG_m \tag{6}$$

Nessa expressão, os valores de n são os coeficientes estequiométricos da equação química. Por exemplo, para a formação da amônia,

$$N_2(g) + 3\,H_2(g) \longrightarrow 2\,NH_3(g)$$

A energia livre de Gibbs de reação é

$$\Delta G_r = 2G_{m,NH_3} - G_{m,N_2} - 3G_{m,H_2}$$

A energia livre de Gibbs molar de uma substância em uma mistura depende de que moléculas ela tem como vizinhos, logo, as energias livres de Gibbs molares de NH3, N2 e H2 mudam quando a reação prossegue. No início da reação, por exemplo, uma molécula de NH3 tem como vizinhos principalmente moléculas de N2 e H2, mas, em um estágio avançado da reação, a maior parte dos vizinhos é de moléculas de NH3. Como as energias livres de Gibbs mudam quando a reação prossegue, a energia livre de Gibbs da reação também muda. Se  $\Delta G < 0$  em uma determinada composição, então a reação direta é espontânea. Se  $\Delta G > 0$  em uma determinada composição, então a reação inversa (a decomposição da amônia em nosso exemplo) é espontânea.

A **energia livre de Gibbs padrão de reação**,  $\Delta G_{\rm r}^{\circ}$ , é definida da mesma forma que a energia livre de Gibbs da reação, mas em termos das energias livres de Gibbs molares padrão dos reagentes e produtos.

$$\Delta G_{r}^{\circ} = \sum_{produtos} nG_{m}^{\circ} - \sum_{reagentes} nG_{m}^{\circ}$$
 (7)

Em outras palavras, a energia livre de Gibbs padrão de reação é a diferença de energia livre de Gibbs entre os produtos nos seus estados padrão e os reagentes nos seus estados padrão (na temperatura especificada). Como o estado padrão de uma substância

é sua forma pura em 1 bar, a energia livre de Gibbs padrão de reação é a diferença de energia livre de Gibbs entre os produtos puros e os reagentes puros: é uma quantidade fixa para uma dada reação e não varia quando a reação prossegue. Lembre-se desses dois pontos importantes:

- $\Delta G_{\Gamma}^{\circ}$  é fixo para uma dada reação e temperatura e, por isso, não varia durante a reação.
- ΔG<sub>r</sub> depende da composição da mistura de reação; logo, varia

   e pode até trocar de sinal quando a reação prossegue.

As Equações 6 e 7 não são muito úteis na prática porque só as variações das energias livres de Gibbs das substâncias são conhecidas, não os seus valores absolutos. Entretanto, a mesma técnica usada para encontrar a entalpia padrão de reação pode ser empregada, em que uma entalpia padrão de formação,  $\Delta H_f^{\circ}$ , é atribuída a cada componente. De modo análogo, a energia livre de Gibbs padrão de formação,  $\Delta G_f^{\circ}$  (a energia livre padrão de formação), de uma substância é a energia livre de Gibbs padrão de reação por mol de formação de um composto a partir de seus elementos na forma mais estável.

# 3.2 A energia livre de Gibbs e o trabalho de não expansão

A variação de energia livre de Gibbs que acompanha um processo permite predizer o trabalho máximo de não expansão que um processo pode realizar em temperatura e pressão constantes. Em outras palavras, a energia livre de Gibbs é uma medida da energia que está livre para realizar o trabalho de não expansão (daí seu nome, energia livre). O trabalho de não expansão,  $w_e$ , é qualquer tipo de trabalho que não seja devido à expansão contra uma pressão e inclui o trabalho elétrico e o trabalho mecânico (como o alongamento de uma mola ou o carregamento de um peso ladeira acima). O trabalho de não expansão também inclui o trabalho de atividade muscular, o trabalho envolvido na ligação dos amino-ácidos para formar as moléculas de proteínas e o trabalho de enviar sinais nervosos através dos neurônios. Assim, o conhecimento das variações na energia livre é fundamental para a compreensão da bioenergética, o desenvolvimento e a utilização da energia nas células vivas.

O desafio consiste em obter uma relação quantitativa entre a energia livre e o trabalho de não expansão máximo que um sistema consegue realizar.

#### COMO ISSO É FEITO?

Para encontrar a relação entre a energia livre e o trabalho de não expansão máximo, comece com a Equação 2 referente a uma mudança infinitesimal (representada por d) em G em temperatura constante:

$$dG = dH - T dS$$

Use a definição de entalpia (H = U + PV) para expressar a variação infinitesimal de entalpia em pressão constante em termos da variação de energia interna e do volume:

$$dH = dU - P dV$$

A variação de energia livre de Gibbs de um processo é igual ao trabalho máximo de não expansão que o sistema pode realizar em temperatura e pressão constantes.

| TABELA 1 Critérios para espontaneidade |                    |                            |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| ΔH°                                    | $\Delta S^{\circ}$ | Espontâneo                 |  |  |  |  |  |
| _                                      | +                  | Sempre                     |  |  |  |  |  |
| +                                      | _                  | Nunca                      |  |  |  |  |  |
| _                                      | _                  | Se T $< \Delta H/\Delta S$ |  |  |  |  |  |
| +                                      | +                  | Se T $> \Delta H/\Delta S$ |  |  |  |  |  |

#### 3.3 O efeito da temperatura

As entalpias dos reagentes e produtos dependem da temperatura, mas a *diferença* entre as variações de entalpia varia pouco com a temperatura. O mesmo vale para a entropia. Como resultado, os valores de  $\Delta H^{\circ}$  e  $\Delta S^{\circ}$  não variam muito com a temperatura. Entretanto,  $\Delta G^{\circ}$  depende da temperatura (lembre-se de T em  $\Delta G^{\circ} = \Delta H^{\circ} = T\Delta S^{\circ}$ ) e pode mudar de sinal quando a temperatura se altera. Temos de considerar quatro casos (Tabela 1):

- No caso de uma reação exotérmica ( $\Delta H^{\circ} < 0$ ) com uma entropia de reação negativa ( $\Delta S^{\circ} < 0$ ),  $-T\Delta S^{\circ}$  contribui como termo positivo para  $\Delta G^{\circ}$ . Em temperaturas elevadas,  $T\Delta S^{\circ}$  prevalece sobre  $\Delta H^{\circ}$ , e  $\Delta G^{\circ}$  é positivo (e a reação inversa, a decomposição dos produtos puros, é espontânea). Em temperaturas baixas,  $\Delta H^{\circ}$  prevalece sobre  $-T\Delta S^{\circ}$  e, por isso,  $\Delta G^{\circ}$  é negativo (e a formação de produtos é espontânea). A temperatura na qual  $\Delta G^{\circ}$  muda de sinal é  $T = \Delta H^{\circ}/\Delta S^{\circ}$ .
- No caso de uma reação endotérmica ( $\Delta H^{\circ} > 0$ ) com uma entropia de reação positiva ( $\Delta S^{\circ} > 0$ ), o inverso é verdadeiro. Neste caso,  $\Delta G^{\circ}$  é positivo em temperaturas baixas, mas pode tornarse negativa quando a temperatura cresce e  $T\Delta S^{\circ}$  supera  $\Delta H^{\circ}$ . A formação de produtos a partir dos reagentes puros torna-se espontânea quando a temperatura é suficientemente alta. Na reação exotérmica, a temperatura na qual  $\Delta G^{\circ}$  muda de sinal é  $T = \Delta H^{\circ}/\Delta S^{\circ}$ .
- Para uma reação endotérmica ( $\Delta H^{\circ} > 0$ ) com uma entropia de reação negativa ( $\Delta S^{\circ} < 0$ ),  $\Delta G^{\circ} > 0$  em todas as temperaturas, e a reação direta não é espontânea qualquer que seja a temperatura porque as entropias do sistema e da vizinhança diminuem durante o processo.
- Para uma reação exotérmica ( $\Delta H^{\circ} < 0$ ) com uma entropia de reação positiva ( $\Delta S^{\circ} > 0$ ),  $\Delta G^{\circ} < 0$  e a formação de produtos a partir dos reagentes puros é espontânea em qualquer temperatura porque as entropias do sistema e da vizinhança aumentam durante o processo.

## **EXEMPLO 2** Cálculo da temperatura na qual uma reação endotérmica torna-se espontânea

A produção de aço a partir do minério de ferro é endotérmica. Para reduzir a quantidade de calor que deve ser fornecida, os engenheiros precisam descobrir a menor temperatura em que as reações são espontâneas.

$$2\,Fe_2O_3(s) + 3\,C(s) \longrightarrow 4\,Fe(s) + 3\,CO_2(g)$$

Calcule a temperatura mínima na qual a reação é espontânea.

| $Fe_2O_3(s)$ | C(s) | Fe(s) | $CO_2(g)$ |
|--------------|------|-------|-----------|
| -824         |      |       | -394      |
| 87           | 6    | 27    | 214       |
|              | -824 | -824  | -824      |

#### Etapa 1. Calcule a entalpia padrão de reação.

De 
$$\Delta H_r^{\circ} = \sum_{produtos} n\Delta H_f^{\circ} - \sum_{reagentes} n\Delta H_f^{\circ}$$
  

$$\Delta H_r^{\circ} = 3\Delta H_{f,CO_2(g)}^{\circ} - 2\Delta H_{f,Fe_2O_3(s)}^{\circ}$$

logo,

$$\begin{split} \Delta \text{H}_r^\circ &= \left\{ 3 (-394) - 2 (-824) \right\} \tfrac{kJ}{\text{mol}} \\ &= +466 \, kJ \, \text{mol}^{-1} \end{split}$$

#### Etapa 2. Calcule a entropia padrão de reação.

De 
$$\Delta S_r^{\circ} = \sum_{produtos} nS_m^{\circ} - \sum_{reagentes} nS_m^{\circ}$$
  
$$\Delta S_r^{\circ} = 4S_{m,Fe\,(s)}^{\circ} + 3S_{m,CO_2(g)}^{\circ} - 2S_{m,Fe_2O_3(s)}^{\circ} - 3S_{m,C\,(s)}^{\circ}$$

logo,

$$\begin{split} \Delta S_r^\circ &= \left\{ 4(27) + 3(214) - 2(87) - 3(6) \right\} \tfrac{J}{\text{K.mol}} \\ &= +558 \, I \, K^{-1} \, \text{mol}^{-1} \end{split}$$

## **Etapa 3**. Calcule a temperatura na qual a energia livre de reação torna-se negativa.

De 
$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = 0$$
 
$$T = \frac{\Delta H}{\Delta S}$$

logo,

$$T = \frac{(466 \times 10^{3} \frac{J}{\text{mol}})}{(558 \frac{J}{V \text{mol}})} = \boxed{835 \text{ K}}$$

A energia livre de Gibbs cresce com a temperatura em reações em que  $\Delta S^{\circ}$  é negativo e decresce com a temperatura em reações em que  $\Delta S^{\circ}$  é positivo.