#### 远程连接适用:

Linux,Windows,Mac的同设备、跨设备的跨局域网互联。

#### 教程适用说明:

- 1. 自己有一个Windows笔记本,以下称为WindowsA;要使用的跨局域网服务器是Windows或Centos,以下称为WindowsB(以Windows为例);具有公网IP的服务器是Centos,以下称为ECS。
- 2. 有点Linux基础。

#### 优点:

- 1. 稳定
- 2. 不受流量限制
- 3. 流量速度较快

# 1 获取带有公网IP的ECS

## 1.1 自己购买主流云服务平台ECS

例如华为云、腾讯云、阿里云

大多99~110一年。

## 1.2 试用免费限时ECS (1个月、2个月)

## 1.2.1 华为云

1. 点击链接选择0元试用<a href="https://activity.huaweicloud.com/free-test/index.html?ticket=ST-291954-6-OZHZT5vD5c3QxYicYznut4YU-sso&locale=zh-cn">https://activity.huaweicloud.com/free-test/index.html?ticket=ST-291954-6-OZHZT5vD5c3QxYicYznut4YU-sso&locale=zh-cn</a>



2. 认证、购买。建议选择CentOS,购买的时候设置好ECS的密码。



## 1.2.2 阿里云高校计划

https://developer.aliyun.com/adc/student/,可以试用两个月。



# 2 frps服务端设置(In WindosA连接上的ECS的命令行界面)

带有公网IP的ECS是服务端,需要被内网穿透的机器WindowsB是客户端。以下以华为云服务器为例。

# 2.1 下载centos版本的frp并设置frps.ini

## 2.1.1 连接刚刚购买的ECS

WindwosA通过SSH连接ECS的弹性公网IP,输入账号密码进入ECS


• 连接命令: ssh root@xxx.xxx.xxx.xx

## 2.1.2 下载frp并设置frps.ini

- 1. 下载链接
  - 1. https://github.com/fatedier/frp/releases
  - 2. 备用: <a href="https://hub.fastgit.org/fatedier/frp/releases">https://hub.fastgit.org/fatedier/frp/releases</a>
  - 3. 64位centos请下载frp\_0.37.0\_linux\_amd64.tar.gz
- 2. 下载方式

- 1. WindowsA下载之后通过Xftp上传至ECS
- 2. 连接ECS后通过wget命令
  - wget

https://github.com/fatedier/frp/releases/download/v0.37.0/frp\_0.37.0\_linux\_amd64.tar.gz



假设下载到了/root 文件夹下,按步骤执行以下命令。

```
tar -zxvf frp_0.37.0_linux_amd64.tar.gz
cd frp_0.37.0_linux_amd64
vim frps.ini
```

为了安全起见,在最后一行加上一句 token = xxxx , 即设置密码,客户端、服务端密码要对应。

```
[common]
bind_port = 7000
token = 111111111
~
~
```

## 2.1.3 设置后台运行

可以用 nohup 命令或者 yum install tmux 后使用 tmux 后台运行frps服务。典型的tmux使用流程

```
# 新建会话test
tmux new -s test
# 进入会话
tmux attach -t test
# 进入之后可以进行操作 按Ctrl+B,再按D退出
# 查看当前建立的会话(在正常的shell里面输入)
tmux ls
# 杀死会话
tmux kill-session -t test
```

进入到会话后进入到frp文件夹: ./frps -c ./frps.ini 运行frps服务


## 2.2 ECS防火墙规则设置


### 2.2.1 系统设置允许端口

```
firewall-cmd --permanent --add-port=7000/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=6000/tcp
firewall-cmd --reload
```

## 2.2.2 华为云后台设置

添加7000端口,及选择的用于远程映射的端口(以6000为例)。如图:





添加完毕6000、7000:



# 2.3 使TCP连接更快一些 (只需要服务端设置)

#### **2.3.1 CentOS**

BBR 是 Google 提出的一种新型拥塞控制算法,可以使 Linux 服务器显著地提高吞吐量和减少 TCP 连接的延迟。

以Centos 8 为例:

1. uname - r 查看系统内核版本,要求大于4.9,不满足 (如Centos7) 需要升级内核

```
[root@hecs-x-medium-2-linux-20210705114800 ~]# cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 8.4.2105
[root@hecs-x-medium-2-linux-20210705114800 ~]# uname -r
4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64
```

2. 开启BBR

```
echo "net.core.default_qdisc=fq" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p
sysctl -n net.ipv4.tcp_congestion_control bbr
lsmod | grep bbr
```

开启后速度会快一点(心理上probably)

#### 2.3.2 Windows

1. 在CMD命令行运行

```
netsh int tcp show global # 查询活动状态
netsh int tcp set global dca=enabled # 设置直接访问缓存
netsh int tcp set global autotuninglevel=normal # 接收窗口自动谐调级别
netsh int tcp set global timestamps=enabled # RFC1323时间戳
netsh int tcp set supplemental custom 20 16 ctcp enabled 10 # 附加拥塞控制提供程序
netsh int tcp set global ecn=disable # 显式拥塞通知
```

#### 2. TCP加速程序(锐速破解版)

链接: <a href="https://pan.baidu.com/s/1gZwblov0D7iWG6CrObtwpg">https://pan.baidu.com/s/1gZwblov0D7iWG6CrObtwpg</a> 提取码: 89fg 复制这段内容后打开百度 网盘手机App,操作更方便哦

#### 备用链接:

https://www.jianguoyun.com/p/DfTGa1oQnYPpCBjghv8D

https://www.jianguoyun.com/p/DTnnK0wQnYPpCBjuhv8D

#### 参考

https://www.cnblogs.com/heqiuyong/p/12944224.html

# 3 frpc客户端设置(In WindowsB)

客户端设置同样适用于无界面的linux服务器,可以去服务器所在实验室配置。如果是有界面的 Windows服务器,可事先通过向日葵进行连接之后设置。经过实验,一台有界面的多用户服务器通过向 日葵连接时,只能有一个人能够进行操作,通过frp连接时,可以同时操作。因此,除了能够应对无界面 服务器的远程连接之外,还适用于多用户的WindowsServer服务器。

## 3.1 下载windows版本frp

# 3.2 修改frpc.ini

这里设置6000为远程端口,意思即把访问ECS的6000端口的请求转发到WindowsB的3389端口。相应地,Centos的local\_port要改成22

#### Windows:

```
[common]
server_addr = ·XXX.XXX.XXX.XX ← ECS的弹性公网IP
server_port = ·7000
token = ·xxxx ← 上一步服务端frps.ini中的密码

[RDP]
type · = · tcp
local_ip · = ·127.0.0.1
local_port = ·3389 ←
remote_port = ·6000
```


#### Centos:

```
[common]
server_addr = _____
server_port = 7000
token = _____

[RDP]
type = tcp
local_ip = 127.0.0.1
local_port = 22
remote_port = 6001
```

## 3.3 运行

1. 文件资源管理器路径里面输入cmd打开命令行



2. 输入 frpc.exe -c frpc.ini, 出现箭头所示输出代表穿透成功

```
D:\Administrator\frp_0.37.0_windows_amd64\frp_0.37.0_windows_amd64\frpc.exe -c f
rpc.ini
2021/07/05 16:51:00 [I] [service.go:304] [cdfbe864460beed0] login to server succ
ess, get run id [cdfbe864460beed0], server udp port [0]
2021/07/05 16:51:00 [I] [proxy_manager.go:144] [cdfbe864460beed0] proxy added: [
RDP]
2021/07/05 16:51:00 [I] [control.go:180] [cdfbe864460beed0] [RDP] start proxy su
ccess
```

相应地, ECS服务端会有以下输出:

```
2021/07/05 16:51:05 [I] [service.go:449] [cdfbe864460beed0] client login inf o: ip [1.71.187.108:19761] version [0.37.0] hostname [] os [windows] arch [a md64] 2021/07/05 16:51:05 [I] [tcp.go:63] [cdfbe864460beed0] [RDP] tcp proxy liste n port [6000] 2021/07/05 16:51:05 [I] [control.go:444] [cdfbe864460beed0] new proxy [RDP] success
```

# 4连接 (In Windows A)

打开WindowsA的远程桌面连接或者MobaXterm输入ECS的 ECS'IP: remote\_port,如 123.123.45.67:6000。输入账号密码进行连接。



# 参考链接

#### 本文参考:

https://blog.csdn.net/weixin 43922901/article/details/109261700

https://segmentfault.com/a/1190000021876836

https://blog.casojie.top/index.php/2021/03/07/7.html

https://blog.casojie.top/index.php/2021/03/07/8.html

#### 进阶设置参考:

https://gofrp.org/docs/reference/client-configures/

https://gofrp.org/docs/reference/server-configures/

https://gofrp.org/docs/reference/proxy/