\*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

# 

Лабораторная работа №6 по дисциплине «Основы профессиональной деятельности»

Вариант 10035

Выполнил: Студент группы Р3112 Медведев Ярослав Александрович Преподаватель: Блохина Елена Николаевна

г. Санкт-Петербург 2024

## Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

Введите номер варианта 10035

- 1. Основная программа должна инкрементировать содержимое Х (ячейки памяти с адресом 013<sub>16</sub>) в цикле.
- 2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=2X на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'И-НЕ' содержимого РД данного ВУ и X, результат записать в X
- 3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ

## Ход работы

## Текст программы на ассемблере

```
ORG 0x000 ; Инициализация векторов прерывания
V0:
      WORD
                  $DEFAULT, 0x180;
V1:
      WORD
                  $INT1, 0x180;
V2:
                  $INT2, 0x180;
      WORD
V3:
     WORD
                  $DEFAULT, 0x180;
V4:
     WORD
                  $DEFAULT, 0x180;
                  $DEFAULT, 0x000;
V5:
      WORD
V6:
      WORD
                  $DEFAULT, 0x180;
V7:
                  $DEFAULT, 0x180;
      WORD
           IRET; Возврат
DEFAULT:
      ORG 0x013;
X:
      WORD
                  0х000 ; Переменная результата
      ORG 0x040 ; Обработка прерывания для ВУ-1
INT1:
          ; Прерывание сохранило PS
      DI ; Запрещение прерываний
      PUSH; Сохранение содержимого AC
      LD
           Χ;
      HLT
      ASL;
      OUT
           2;
      РОР ; Возвращение содержимого АС
      ЕІ ; Разрешение прерываний
      IRET ; Возвращение из обработки прерывания
      ORG 0x050; Обработка прерывания для ВУ-2
INT2:
           ; Прерывание сохранило PS
      HLT ; Точка отладки
      DI ; Запрещение прерываний
            4;
      IN
      AND
           X ;
      NOT;
      HLT
      CALL CHECK; Проверка результата на соответствие ОДЗ
      ST
            X ;
      HLT; Точка отладки
      ЕІ ; Разрешение прерываний
```

IRET ; Возвращение из обработки прерывания

ORG 0x060;

MAX\_VALUE: WORD 0x003F; Максимальное допустимое значение X MIN VALUE: WORD 0xFFC0; Минимальное допустимое значение X

START: DI ; Загрузка начальных векторов прерывания

CLA ; Первоначальная очистка АС

OUT 1; MR КВУ-0 на 0
OUT 7; MR КВУ-3 на 0
OUT 0xB; MR КВУ-4 на 0
OUT 0xE; MR КВУ-5 на 0
OUT 0x12; MR КВУ-6 на 0
OUT 0x16; MR КВУ-7 на 0
OUT 0x1A; MR КВУ-8 на 0
OUT 0x1E; MR КВУ-9 на 0

LD #0x9;

OUT 3; MR КВУ-1 на V1

LD #0xA;

OUT 5 ; MR КВУ-2 на V2

EI;

MAIN: DI ; Основная программа

LD X; INC;

CALL CHECK ; Проверка результата на соответствие ОДЗ

ST X

JUMP MAIN;

CHECK: CMP MAX VALUE;

BMI MINUS ; Проверка верхней границы

LD MIN VALUE ; Если выход за пределы, то X = MIN VALUE

JUMP STOP;

MINUS: CMP MIN\_VALUE;

BPL STOP : Проверка нижней границы

LD MIN\_VALUE ; Если выход за пределы, то X = MIN\_VALUE

STOP: RET ; Возвращение из подпрограммы

### Описание программы

- 1. Основная программа должна инкрементировать содержимое X (ячейки памяти с адресом 01316) в цикле.
- 2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=2X на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'И-НЕ' содержимого РД данного ВУ и X, результат записать в X
- 3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ число.

#### Область представления данных

Х - знаковое целое число.

MIN\_VALUE - знаковая целая константа (FFC0).

#### Область допустимых значений

 $X \in [FFC0; 003F]$ 

#### Расположение в памяти ЭВМ

Вектора прерываний - [000; 010]

Обработчик прерывания для ВУ-1 - [040; 04А]

Обработчик прерывания для ВУ-2 - [050; 059]

Переменная Х - 013

Константа MIN\_VALUE - 060

Константа MAX VALUE - 061

Программа - [062; 07F]

# Методика проверки программы

Проверка обработки прерываний:

- 1. Загрузить текст программы в БЭВМ.
- 2. Заменить NOP по нужному адресу на HLT.
- 3. Запустить программу в режиме РАБОТА.
- 4. Установить «Готовность ВУ-1».
- 5. Дождаться останова.
- 6. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ:
  - 1. Запомнить текущее состояние счетчика команд.
  - 2. Ввести в клавишный регистр значение 0х013
  - 3. Нажать «Ввод адреса».
  - 4. Нажать «Чтение».
  - 5. Записать значение регистра данных.
  - 6. Вернуть счетчик команд в исходное состояние.
- 7. Нажать «Продолжение» 2 раза.
- 8. Записать результат обработки прерывания полученное значение F(x) из DR контроллера ВУ-1.
- 9. Нажать «Продолжение».
- 10. Ввести в ВУ-2 произвольное число, записать его.
- 11. Установить «Готовность ВУ-2».
- 12. Дождаться останова.
- 13. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ:
  - 1. Запомнить текущее состояние счетчика команд.
  - 2. Ввести в клавишный регистр значение 0х013
  - 3. Нажать «Ввод адреса».
  - 4. Нажать «Чтение».
  - 5. Записать значение регистра данных.
  - 6. Вернуть счетчик команд в исходное состояние.
- 14. Нажать «Продолжение» 2 раза.
- 15. Записать результат обработки прерывания DR & (NOT X) из DR контроллера ВУ-2.
- 16. Рассчитать ожидаемое значение переменной X после обработки прерывания и сравнить.

Проверка основной программы:

1. Загрузить текст программы в БЭВМ.

- 2. Записать в переменную X минимальное ОДЗ значение (-64)
- 3. Запустить программу в режиме останова.
- 4. Пройти нужное количество шагов программы, убедиться, что при увеличении X на 1, после момента, когда он равен 63, происходит сброс значения в минимальное по ОДЗ.

Прерывание ВУ-1			Прерывание ВУ-2			
AC (07)	Ожидание 2X	DR	AC (07)	DR BY-2	AC (DR AND NOT (X))	Результат АС (07)
0116 (1)	0216 (2)	0216 (2)	31 <sub>16</sub>	E6 <sub>16</sub>	DF <sub>16</sub>	DF <sub>16</sub>
1016 (16)	2016 (32)	2016 (32)	0116	0F <sub>16</sub>	FE <sub>16</sub>	FE <sub>16</sub>
3016 (48)	BF <sub>16</sub> (-64)	BF <sub>16</sub> (-64)	1316	3916	EE16	EE <sub>16</sub>

Основная программа						
AC	Ожидание	AC				
BF <sub>16</sub> (-64)	C0 <sub>16</sub> (-63)	C0 <sub>16</sub> (-63)				
3F <sub>16</sub> (63)	BF <sub>16</sub> (-64)	BF <sub>16</sub> (-64)				

## Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомился с вводом-выводом по прерыванию в БЭВМ, более подробно рассмотрел взаимодействие с ВУ-2 и ВУ-1.