

盛大云存储 PHP SDK 使用说明

1.	系统要求		2 -
2.	基本概念		2 -
	2.1	AccessKey && AccessSecret	2 -
	2.2	Bucket	2 -
	2.3	Object	3 -
3.	PHP SI	DK 概述	3 -
4.	PHP SDK 文档		4-
	4. 1.	通用接口	5 -
	4. 2.	Service 相关接口	11 -
	4. 3.	Bucket 相关接口	12 -
	4. 4.	Object 相关接口	20 -



1. 系统要求

盛大云存储 PHP SDK 需要 CURL 库支持, 在使用前请检查您系统中安装的 PHP 是否已支持 PHP CURL。

2. 基本概念

2.1 AccessKey && AccessSecret

盛大云存储所有 API 操作都需要对请求做 AccessSecret 签名的校验,摘要字段将作为请求头发送给云存储系统,所以在使用 PHP SDK 时必须先设定有效的 AccessKey 和 AccessSecret。

AccessSecret 涉及您存储资料的安全性,所以请妥善保存您的 AccessSecret,不要泄漏给第三方。如果 AccessSecret 不慎发生泄漏,请立即登录盛大云存储用户信息管理站点重新生成新的 AccessSecret,并废弃已泄漏的 AccessSecret。

注意: 任何时候 AccessSecret 都不应作为请求头或内容发送给盛大云存储系统。

1) AccessKey

AccessKey 由盛大云存储颁发,用于标识用户的唯一身份。AccessKey 在所有的操作中都会被使用,并且以明文形式传输。

AccessKey 通过云计算网站的云存储用户信息管理获得:

http://cs-console.grandcloud.cn/access (需要登录)。

2) AccessSecret

AccessSecret 由盛大云存储颁发,用于请求头部的签名。AccessSecret 总是随同AccessKey 一起分发,一个 AccessKey 对应一个 AccessSecret。

AccessSecret 通过云计算网站的云存储用户信息管理获得:

http://cs-console.grandcloud.cn/access (需要登录)。

2.2 Bucket

Bucket 是数据存储的基本容器。你可以把 Bucket 想象成文件系统中的目录,与目录不同的是 Bucket 不支持嵌套。

在用户空间内,用户可以根据需要创建不同的 Bucket。盛大云存储系统中每个用户空间内最多只能创建 **1000** 个 Bucket。

注意:盛大云存储系统中Bucket 名称全局唯一,即在云存储系统中任何Bucket 名称都不能重复。例如:用户A创建了名为"a_bucket"的Bucket 后,用户B尝试创建名字同样为"a_bucket"的Bucket 将会失败。

1) Bucket 命名规则

- ▶ 由小写字母或数字或点号(.)或下划线()或破折号(-)组合而成
- ▶ 开头必须是小写字母或数字
- ▶ 长度必须大于等于 3 字节且小于等于 255 字节
- ➤ 不能是一个 IP 地址形式, 如 192.168.1.1 是不允许的
- ➤ 不能以 snda 作为 Bucket 名称前缀



▶ 如果希望以后提供 DNS 解析,则 Bucket 命名还必须需符合 DNS 主机名的命名规则

2.3 Object

Object 是数据存储的的基本单元。用户在盛大云存储中存储的任何内容都以 Object 形式存在。每个 Object 由两个部分组成: Object Data 和 Object Meta。Object Data 即存储对象的实际内容数据,Object Meta 为包含对象属性的一系列 Key-Value 键值对。Object 必须存储在 Bucket 下。

注意: 同一Bucket 下的Object 名称必须唯一!

- 1) Object 命名规则
- ▶ 使用 UTF-8 编码
- ▶ 长度必须大于等于 1 字节且小于等于 1024 字节

3. PHP SDK 概述

盛大云存储 PHP SDK 为单一文件,文件名为 GrandCloudStorage.php,其中包括所有错误码、GCBucket 对象、GCObject 对象、GCEntity 对象、GCMIME 对象和 GCError 对象的定义。通常你不需要关注 GC*对象,他们是对盛大云存储数据结构定义的内部封装。

代码范例:

```
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$access_key = 'your-access-key';

$access_secret = 'your-access-secret';

$client = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');

$client->set_key_secret($access_key, $access_secret);

$bucket_name = "test_bucket";

// create new bucket

$client->put_bucket($bucket_name);

// select $bucket_name as default for following ops

$client->set_bucket($bucket_name);

// upload localfile.ext file to $bucket_name and assign name as text.ext

$client->put_object("test.ext", "localfile.ext");

// get test.ext object's meta

$metas = $client->head_object("test.ext");
```



```
// download test.ext object as local tmp.ext file
$client->get_object("test.ext", "tmp.ext");

// delete test.ext object
$client->delete_object("test.ext");

// delete bucket
$client->delete_bucket($bucket_name);
?>
```

4. PHP SDK 文档

PHP SDK 定义了三个用于云存储的对象:

- ▶ GCBucket:每个 GCBucket 对象表示一个盛大云存储 Bucket;
- ▶ GCObject:每个 GCObject 对象表示一个盛大云存储 Object;
- ➤ GCEntity: 每个 GCEntity 对象表示一个盛大云存储 Bucket 及其包含的 Object 列表的 集合:
- > GCUploadPart:每个 GCUploadPart 表示一个盛大云存储的 Upload Part 对象
- ➤ GCMultipartUpload:每个 GCMultipartUpload表示一个盛大云存储的 Multipart Upload 对象
- ➤ GCMultipartUploadEntity:每个 GCMultipartUploadEntity表示一个盛大 云存储指定 Bucket 下的 Multipart Upload 信息,包 Multipart Upload 列表的集合。
- ➤ GCPartsEntity:每个 GCPartsEntity 表示一个盛大云存储上指定 Multipart Upload 及其包含的 Part 列表信息。

PHP SDK 定义了一个通用的异常对象:

➤ GCError:每个请求对应的非 20x 响应(http status code 不在 200~299 之间)都会转换成一个 GCError 异常对象并抛出;

PHP SDK 定义了一个文件类型辅助对象:

➤ GCMIME: 你可以调用 GCMIME::get_type(\$file_extension)根据文件扩展名获取其对 应的类型;

注意: PHP SDK 中所有的 API 调用只有在成功时才返回正确的数据,其他任何错误都将以异常的形态抛出!



4.1. 通用接口

4.1.1.初始化 GrandCloudStorage 对象

接口定义:

```
/**

* constructor

* @param string $host storage host, no ending slash

* @param string $bucket default bucket

* @return $this object

*/
```

代码示例:

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');

// do something...
?>
```

4.1.2.设置 AccessKey 和 AccessSecret

接口定义:

```
/**

* set access_key and access_secret

* @param string $access_key

* @param string $access_secret

* @return $this object

*/
```

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');

// do something...

// you can also retrieve access_key and access_secret by
//$access_key = $storage->get_access_key();
```



```
//$access_secret = $storage->get_access_secret();
?>
```

4.1.3. 设置默认 Bucket

接口定义:

```
/**
 * set default bucket
 * @param string $name bucket's name
 * @return $this object
 */
```

代码示例:

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');

// set default bucket for following ops
$storage->set_bucket('your-bucket-name');

// do something...
?>
```

4.1.4.设置默认 Bucket 公开访问域名

接口定义:

```
/**
 * set default bucket cname
 * @param string $cname bucket's cname
 * @return $this object
 */
```

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');

// set default bucket cname for public access
$storage->set_bucket_cname('http://storage.sdcloud.cn');
```



```
// do something...
?>
```

4.1.5. 设置请求头部(Header)

接口定义:

```
/**

* set http request header fields

* @param string $field http header field

* @param string $value http header field value

* @return $this object

*/
```

代码示例:

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');

$storage->set_header('header-field1', 'header-field1-value');
$storage->set_header('header-field2', 'header-field2-value');

// do something...

// you can also remove a header by
//$storage->remove_header('header-field1');
?>
```

4.1.6. 设置请求体(Body)

接口定义:

```
/**

* set http request body

* @param string $content http request body

* @return $this object

*/
```

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';</pre>
```



```
$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');
$storage->set_body('name=spring&age=28');

// do something...
?>
```

4.1.7. 获取 HTTP 响应代码 (HTTP Status Code)

接口定义:

```
/**
 * get response code
 * @param void
 * @return integer
 */
```

代码示例:

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');

try {
    $storage->put_bucket('your-new-bucket-name');
    $response_code = $storage->get_response_code();

    // do something...
} catch(Exception $e) {
    // error stuff
    //$errno = $e->getCode(); // $errno ==

$storage->get_response_code()
    //$error = $e->getMessage();
}
?>
```

4.1.8. 获取 HTTP 响应头部(Header)

接口定义:

```
/**
    * get response header
    * @param void
```



```
* @return string
*/
```

代码示例:

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');

try {
    $storage->put_bucket('your-new-bucket-name');
    $response_header = $storage->get_response_header();

    // do something...
} catch(Exception $e) {
    // error stuff
    //$errno = $e->getCode();
    //$error = $e->getMessage();
}
?>
```

4.1.9.获取 HTTP 响应体长度(Content-Length)

接口定义:

```
/**
  * get response content length
  * @param void
  * @return integer
  */
```

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');

try {
    $storage->get_allbuckets();
    $response_length = $storage->get_response_length();

// do something...
```



```
} catch(Exception $e) {
    // error stuff
    //$errno = $e->getCode();
    //$error = $e->getMessage();
}
```

注意: 有些请求不存在响应体,此时响应体长度未定义!

4.1.10. 获取 HTTP 响应体 (Body)

接口定义:

```
/**
 * get response content
 * @param void
 * @return string
 */
```

代码示例:

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');

try {
    $storage->get_allbuckets();
    $response_body = $storage->get_response_body();

    // do something...
} catch(Exception $e) {
    // error stuff
    //$errno = $e->getCode();
    //$error = $e->getMessage();
}

?>
```

注意: 有些请求不存在响应体!

接口定义:

```
/**
```



```
* get last curl error message

* @param void

* @return string

*/
```

代码示例:

```
c?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');

try {
    $storage->put_bucket('your-new-bucket-name');
    $error = $storage->get_last_error();

    // you can also get last curl error if any by
    //$curl_error = $storage->get_curl_error();

    // do something...
} catch(Exception $e) {
    // error stuff
    //$errno = $e->getMessage();
}

?>
```

4.2. **Service** 相关接口

4.2.1. 获取所有 Bucket

该接口对应于 API 中的 GET Service,可以通过该接口获得用户的所有 Bucket 信息接口定义:

```
/**

* get all buckets

* @param void

* @return GCBucket objects list

* @exception throw exception when response invalid

*/
```

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';</pre>
```



```
$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set key secret('your-access-key', 'your-access-secret');
try {
   $buckets = $storage->get allbuckets();
   foreach ($buckets as $bucket) {
       // code stuff
       //$bucket idc = $bucket->get_idc();
       //$bucket name = $bucket->get name();
       //$bucket ctime = $bucket->get ctime();
       // you can also use array style by
       //$arr = $bucket->to array(); // array('idc'=>'', 'name'=>'',
'ctime'=>'')
   }
   // do something...
} catch (Exception $e) {
   // error stuff
   //$errno = $e->getCode();
   //$error = $e->getMessage();
```

4.3. Bucket 相关接口

4.3.1. 获取 Bucket meta 信息

目前该接口对应于 API 中的 GET Bucket Location,通过该请求可以获取目标 Bucket 所在的区域(Region)信息

接口定义:

```
/**

* get bucket's metas, now only return idc

* @param string $bucket bucket's name

* @return string bucket's idc info

* @exception throw exception when response invalid

*/
```

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';</pre>
```



```
$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');

try {
    $bucket_name = 'your-bucket-name';
    $bucket_local = $storage->head_bucket($bucket_name);

    // do something...
} catch(Exception $e) {
    // error stuff
    //$errno = $e->getCode();
    //$error = $e->getMessage();
}
?>
```

4.3.2.新建 Bucket

该接口对应于盛大云存储 API 中的 PUT Bucket 接口,该接口可以创建一个新的 Bucket 接口定义:

```
/**

* create new bucket

* @param string $name bucket's name to create

* @param string $local bucket's idc, huabei-1 or huadong-1, default

to huabei-1

* @return true if success

* @exception throw exception when bucket conflicted or response invalid

*/
```

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');

try {
    $bucket_name = 'your-new-bucket-name';
    $bucket_local = 'huabei-1';
    $result = $storage->put_bucket($bucket_name, $bucket_local);

    // do something...
} catch(Exception $e) {
```



```
// error stuff
//$errno = $e->getCode();
//$error = $e->getMessage();
}
?>
```

4.3.3.删除指定 Bucket

该接口对应于盛大云存储 API 中的 DELETE Bucket 接口,可通过该接口删除指定的 Bucket,注意:必须确保要删除的 Bucket 中没有任何数据。接口定义:

```
/**
  * delete specified bucket
  * @param string $name bucket's name to delete
  * @return true on success
  * @exception throw exception when bucket is not empty or response invalid
  */
```

代码示例:

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');

try {
    $bucket_name = 'your-bucket-name';
    $result = $storage->delete_bucket($bucket_name);

    // do something...
} catch(Exception $e) {
    // error stuff
    //$errno = $e->getCode();
    //$error = $e->getMessage();
}

?>
```

4.3.4. 获取 Bucket Policy 信息

该接口对应于盛大云存储 API 的 GET Bucket Policy 接口,该接口用于获取指定 Bucket 的 Policy。接口定义:

```
/**
```



```
* get bucket policy
* @param string $bucket bucket's name
* @return string bucket's policy json
* @exception see GCError
*/
```

代码示例:

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');

$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');

try {
    $bucket_name = 'your-bucket-name';
    $bucket_policy = $storage->get_bucket_policy($bucket_name);

    // do something...
} catch(Exception $e) {
    // error stuff
    //$errno = $e->getCode();
    //$error = $e->getMessage();
}

?>
```

4.3.5. 设置 Bucket Policy

该接口对应于盛大云存储 API 中的 PUT Bucket Policy 接口,该接口通过 policy 子资源来增加 或替换指定的 Bucket 的 Policy。如果该 Bucket 已经存在了 Policy,那么该操作会替换原有的 Policy。

接口定义:

```
/**
 * put bucket policy to storage
 * @param string $bucket bucket's name
 * @param array $policy bucket policy config
 * @return true on success
 * @exception see GCError
 */
```

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';</pre>
```



```
$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set key secret('your-access-key', 'your-access-secret');
try {
   $bucket name = 'your-bucket-name';
   $bucket resouce = "{$bucket name}/*";
   $bucket policy = array(
      array( // 允许匿名用户访问 $bucket name 下所有对象
          'Sid' => 'public-get-object',
          'Effect' => 'Allow',
          'Principal' => array(
             'SNDA' => '*'
          'Action' => 'storage:GetObject',
          'Resource' => "srn:snda:storage:::{$bucket resouce}"
   );
   $result = $storage->put bucket policy($bucket name,
$bucket policy);
   // do something...
} catch (Exception $e) {
   // error stuff
   //$errno = $e->getCode();
   //$error = $e->getMessage();
?>
```

4.3.6.删除 Bucket Policy

该接口对应于盛大云存储 API 中的 Delete Bucket Policy,用户可以通过该操作删除指定的 Bucket 的 policy。

接口定义:

```
/**

* delete bucket policy

* @param $bucket bucket's name

* @return true on success

* @exception see GCError

*/
```

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';</pre>
```



```
$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');

try {
    $bucket_name = 'your-bucket-name';
    $result = $storage->delete_bucket_policy($bucket_name);

    // do something...
} catch(Exception $e) {
    // error stuff
    //$errno = $e->getCode();
    //$error = $e->getMessage();
}
?>
```

4.3.7.列出指定 Bucket 下所有 Objects

该接口对应于盛大云存储 API 的 Get Bucket 接口,通过该接口可以获得指定 Bucket 中的 Object 信息列表,请求时可以通过一些查询条件来限制返回的结果。接口定义:

```
/**

* get all objects of specified bucket

* @param string $bucket bucket's name

* @param integer $maxkeys max response objects number of per-request

* @param string $marker response objects offset

* @param string $prefix response objects name filter

* @return GCEntity object

* @exception throw exception when response invalid

*/
```

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');

try {
    $bucket_name = 'your-new-bucket-name';

    // get first 10 objects of $bucket_name
```



```
$entity = $storage->get allobjects($bucket name, 10);
   $objects = $entity->get objectarray();
   if (empty($objects)) {
       // empty stuff
       //echo "No object in {$bucket_name} bucket";
       //exit;
   // if there are more than 10 objects in bucket,
   // here is how to get following 10 objects code stuff
   //if ($entity->get istruncated()) {
   // $tmpentity = $storage->get allobjects($bucket name, 10,
$entity->get marker());
   // $tmpobjects = $tmpentity->get_objectarray();
   //}
   foreach ($objects as $object) {
       // code stuff
       //$object key = $object->get key();
       //$object size = $object->get size();
       //$object lastmodified = $object->get last modified();
       //$object etag = $object->get etag();
       // you can also use array style by
       //$arr = $object->to array(); // array('key'=>'', 'size'=>'',
'last modified'=>'', 'etag'=>'')
   }
   // do something...
} catch(Exception $e) {
   // error stuff
   //$errno = $e->getCode();
   //$error = $e->getMessage();
```

4.3.8.列出指定 Bucket 下的所有未完成的 Multipart Upload

该接口对应于盛大云存储 API 的 List Multipart Upload 接口,通过该接口可列出指定 Bucket 下的所有未完成的 Multipart Upload。可通过设置查询字符来限制返回结果。接口的定义:

```
/**

* Get all multipart (List Multipart Upload)
```



```
* @param string $bucket, your bucketname

* @param string $key_marker, the key to start with

* @param string $upload_id_marker, the uploadid to start with

* @param int $max_uploads, the maximum number of keys returned in the response body

* @param string $prefix, the prefix parameter to the key of the multipart upload you want to retrieve

* @param char $delimiter, the param you use to group keys

* @return GCMultipartUploadEntity object on success

* @exception throw exception when response invalid

*/
```

```
<?php
require once dirname( FILE ).'/GrandCloudStorage.php';
$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set key secret('your-access-key', 'your-access-secret');
try {
   $bucket name = 'your-new-bucket-name';
   $maxuploads = 1000;
   $keymarker = '';
   $uploadidmarker = '';
   $delimiter = '';
   $prefix = '';
   $result = $storage->get all multipart upload($bucket, $keymarker,
              $uploadidmarker, $maxuploads, $prefix,$delimiter);
   $multipart uploads = $result->get object();
   foreach($multipart uploads as $multipart upload) {
   print r($multipart upload->to array());
   // Do something..
   }
   // Do something..
} catch (Exception $e) {
   // error stuff
   //$errno = $e->getCode();
   //$error = $e->getMessage();
}
```



4.4. Object 相关接口

4.4.1.新建 Object

该接口对应于盛大云存储 API 中的 PUT OBJECT 接口,该接口用来上传一个新的 Object 到指定的 Bucket 中,数据的最大长度限制为 5GB。接口定义:

```
/**
    put object to storage
    * @param string $name object's name
    * @param string $localfile local file path, /path/to/filename.ext
    * @param string $meta see make_request()
    * @param string $type see make_request()
    * @param string $md5 see make_request()
    * @param string $md5 see make_request()
    * @return true on success
    * @exception throw exception when response invalid
    */
```

代码示例:

```
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');

// set default bucket for following ops
$bucket_name = 'your-bucket-name';
$storage->set_bucket($bucket_name);

try {
    $result = $storage->put_object('your-new-object-name.ext',
    '/path/to/your/file.ext');

    // do something...
} catch(Exception $e) {
    // error stuff
    //$errno = $e->getCode();
    //$error = $e->getMessage();
}
?>
```

注意: 调用此方法前必须先调用 set bucket() 设置默认 bucket。



注意: 如果Bucket 下已存在\$name 对象,此操作将会更新云存储中的对象(Object Data)。 注意: 如果新建 Object 大小太大,此接口调用可能会由于超时意外退出,请正确设置脚本超 时时间(set time limit())。

4.4.2. 获取(下载) Object

该接口对应盛大云存储 API 的 GET OBJECT 接口,可通过该接口获取指定 Object 内容接口定义:

```
/**

* get object from storage

* @param string $name object's name

* @param string $localfile write to local file

* @return true on success

* @exception throw exception when response invalid

*/
```

代码示例:

```
<?php
require once dirname( FILE ).'/GrandCloudStorage.php';
$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set key secret('your-access-key', 'your-access-secret');
// set default bucket for following ops
$bucket name = 'your-bucket-name';
$storage->set bucket($bucket name);
try {
   $result = $storage->get object('your-object-name.ext',
'/tmp/tmp.ext');
   // do something...
} catch(Exception $e) {
   // error stuff
   //$errno = $e->getCode();
   //$error = $e->getMessage();
?>
```

注意: 调用此方法前必须先调用 set bucket() 设置默认 bucket。

注意: 如果\$localfile 已存在,此操作将会覆盖本地文件。

注意: 如果 Object 大小太大,此接口调用可能会由于超时意外退出,请正确设置脚本超时时间($set_time_limit()$)。



4.4.3. 获取 Object 资源链接 URI

该接口用于获取 Object 的资源链接 URI,可通过设置参数 expire 设定链接的过期时间。接口定义:

```
/**

* get object resource from storage

* @param string $name object's name

* @param integer $expire expire of resource

* @return resource on success

*/
```

代码示例:

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');

// set default bucket for following ops
$bucket_name = 'your-bucket-name';
$storage->set_bucket($bucket_name);

try {
    $result = $storage->get_object_resource('your-object-name.ext');

    // do something...
} catch(Exception $e) {
    // error stuff
    //$errno = $e->getCode();
    //$error = $e->getMessage();
}

?>
```

注意:调用此方法前必须先调用 set_bucket()设置默认 bucket。 注意:如果未设置 bucket cname 则此方法只返回 uri path。

4.4.4.拷贝 Object

该接口对应于盛大云存储 API 的 PUT Object-Copy 接口,通过该接口可以将一个盛大云存储上已存在的 Object 拷贝至指定 Bucket 下。可通过对应参数的设置定制新 Object 的属性。接口定义:

```
/**

* Copy Object(corresponds to "PUT Object - Copy" in API)
```



```
* @param $sbucket,name of source bucket

* @param $skey,name of source object

* @param $dbucket,name of destnation bucket

* @param $dkey,name of destnation object

* @param $content_meta,fileds will be sended as request headers,

* like x-snda-meta-XXXX or those headers do not necessary

* return new object info on success

* @exception see GCError

*/
```

代码示例:

```
<?php
require once dirname( FILE ).'/GrandCloudStorage.php';
$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');
// set default bucket for following ops
$sbucket = 'your-source-bucket-name';
$skey = 'your-source-key-name';
$dbucket = 'your-destination-bucket-name';
$dkey = 'your-destination-key-name';
   $result = $storage->copy object($sbucket,$skey,$dbucket,$dkey);;
   // do something...
} catch (Exception $e) {
   // error stuff
   //$errno = $e->getCode();
   //$error = $e->getMessage();
?>
```

4.4.5. 获取 Object 的 meta 信息

该接口对应于盛大云存储 API 的 HEAD Object 接口,通过该接口可以获取指定 Object 的元数据信息。

接口定义:

```
/**
 * get object's meta
 * @param string $name object's name
 * @return array('name'=>'', 'meta'=>array(...), 'size'=>'') when
```



```
success
  * @exception throw exception when response invalid
  */
```

代码示例:

```
<?php
require_once dirname( FILE ).'/GrandCloudStorage.php';
$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set key secret('your-access-key', 'your-access-secret');
// set default bucket for follow ops
$bucket name = 'your-bucket-name';
$storage->set bucket($bucket name);
try {
   $result = $storage->head object('your-object-name.ext');
   // do something...
   //echo "File size: {$result}";
} catch (Exception $e) {
   // error stuff
   //$errno = $e->getCode();
   //$error = $e->getMessage();
}
?>
```

注意: 调用此方法前必须先调用 set bucket() 设置默认 bucket。

4.4.6.删除 Object

该接口对应于盛大云存储 API 的 DELETE Object 接口,用于删除指定的 Object 接口定义:

```
/**
 * delete object from storage
 * @param string $name object's name
 * @return true on success
 * @exception throw exception when response invalid
 */
```

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';</pre>
```



```
$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');

// set default bucket for follow ops
$bucket_name = 'your-bucket-name';
$storage->set_bucket($bucket_name);

try {
    $result = $storage->delete_object('your-object-name.ext');

    // do something...
} catch(Exception $e) {
    // error stuff
    //$errno = $e->getCode();
    //$error = $e->getMessage();
}
?>
```

注意: 调用此方法前必须先调用 set bucket() 设置默认 bucket。

4.4.7.初始化一个 Multipart Upload

该接口对应于盛大云存储 API 的 Initiate Multipart Upload,用于初始化一个 Multipart Upload。接口定义:

```
/**
 * Initiate multipart upload
 * @param string $bucket,bucket's name
 * @param string $key, object's name
 * @param string $content_meta see make_request()
 * @param string $content_type see make_request()
 * @param string $content_md5 see make_request()
 * @param string $content_md5 see make_request()
 * @return $array,multipart upload info on success
 * @exception throw exception when response invalid
 */
```

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');
```



4.4.8. 上传一个 Part

该接口对应于盛大云存储 API 的 Upload Part 接口,用来上传一个 Part 到指定的 MultipartUpload 中。

接口定义:

```
/**
 * upload part to storage
 * @param string $bucketname bucket's name
 * @param string $key object's name
 * @param string $uploadid multipart upload's id
 * @param int $partnumber of this part
 * @param string $source local file path(/path/to/filename.ext) or
 stream
 * @param long $contentlength the length of this content
 * @param string $content_md5 see make_request()
 * @return true on success
 * @exception throw exception when failed
 */
```

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');
```



4.4.9. 拷贝上传一个 Part

该接口对应于盛大云存储 API 中的 Upload Part – copy,通过该接口可完成将一个云存储中已存在的 Object 拷贝给指定的 Multipart upload part 的一个 part,可通过对应参数的设置修改该 part 的属性。

接口定义:

```
/**
 * Upload Part - Copy (corresponds to "Upload Part - Copy" in API)
 * @param $sbucket, name of source bucket
 * @param $skey, name of source object
 * @param $dbucket, name of destnation bucket
 * @param $dkey, name of destnation object
 * @param $uploadid, uploadid of the multipart upload
 * @param $partnumber, partnumber of the part to create
 * @param $content_meta, fileds will be sended as request headers,
 * like x-snda-meta-XXXX or those headers do not necessary
 * return part info on success
 * @exception see GCError
 */
```

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');
```



```
// set default bucket for following ops
$sbucket = 'your-source-bucket-name';
$skey = 'your-source-key-name';
$dbucket = 'your-destination-bucket-name';
$dkey = 'your-destination-key-name';
$uploadid = 'your-uploadid';
$ part number = 'your-part number;
try {
   $result = $storage->upload part copy(
            $sbucket,$skey,$dbucket,$dkey,$uploadid,$part number);
   // do something...
} catch(Exception $e) {
   // error stuff
   //$errno = $e->getCode();
   //$error = $e->getMessage();
}
?>
```

4.4.10. 完成 Multipart upload

该接口对应于盛大云存储 API 中的 Complete Multipart Upload 接口,通过该接口可完成一个 Multipart Upload,合并其包含的所有 Part。

接口定义:

```
/**

* complete multipartupload

* @param string $bucket

* @param string $key

* @param string $uploadid

* @param string $complete_xml, if is '', then we will get it by
list_parts($uploadid)

* @throws Exception when failed

* @return response body

*/
```

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');</pre>
```



4.4.11. 终止 Multipart Upload

该接口对应于盛大云存储 API 中的 Abort Multipart Upload 接口,可通过该接口终止一个指定的 Multipart Upload

接口定义:

```
/**
 * abort multipart upload
 * @param string $bucket,bucket's name
 * @param string $key,object's name
 * @param string $uploadId, the uploadid of the multipart upload
 * @throws Exception when failed
 * @true on success
 */
```

```
<?php
require_once dirname(__FILE__).'/GrandCloudStorage.php';

$storage = new GrandCloudStorage('http://storage.grandcloud.cn');
$storage->set_key_secret('your-access-key', 'your-access-secret');

try {
    $bucket_name = 'your-bucket-name';
    $key = "your key name";
    $uploadid = "EZ05MD008D1DIYVEI08BUUW44";
    $result = $storage->abortMultipartUpload($bucket_name, $key,
    $uploadid);
```



```
//do something..
} catch(Exception $e) {
  // error stuff
  //$errno = $e->getCode();
  //$error = $e->getMessage();
}
?>
```

4.4.12. 列出 Multipart Upload 已上传的 Part

该接口对应于盛大云存储 API 中的 List Part 接口。通过该接口可获得指定 Multipart Upload 中已上传的 Part 信息。

接口定义:

```
/**
 * list parts
 * @param string, $bucket, bucket's name
 * @param string, $key, object's name
 * @param string $uploadId, the uploadid of the multipart upload
 * @param int $max_parts, the maximum number of parts returned in the
 response body
 * @param string $part_number_marker, the part to start with
 * @return GCPartsEntity on success
 * @exception, throw exception when failed
 */
```



```
//$errno = $e->getCode();

//$error = $e->getMessage();
}
?>
```

如果在使用中遇到任何问题,请到

http://forum.grandcloud.cn/
反馈,我们将及时跟进。
谢谢!