

คู่มือสำหรับ

ผู้ดูแล

คุณเห็นทุกหน้า ทุกบริษัท และเป็นคนเดียวที่แก้ไขผู้ใช้กับสิทธิ์ได้ งานหลักคือทำให้
ค่าตั้งต้นถูกตั้งแต่แรก แล้วปล่อยให้แต่ละฝ่ายทำงานของตัวเอง — ไม่ใช่กรอกข้อมูล
รายวันแทนเขา

ในเล่มนี้: หน้าจอที่คุณเห็น 28 หน้า · สิทธิ์ของคุณ · งานประจำวันที่จะขึ้น · ตัวอย่างที่เห็นบนจอ · จุดที่มักพลาด · สายงานที่คุณ
เกี่ยวข้อง

1 · หน้าจอที่คุณเห็น (28 หน้า)

เมนูขึ้นตามบทบาท หน้าที่ไม่เกี่ยวกับงานคุณจะไม่โผล่ให้รก บนมือถือหน้าที่ใช้บ่อยที่สุดอยู่แถบล่าง ที่เหลืออยู่ในปุ่ม “อื่น ๆ”

หน้า	หมวด	ใช้ทำอะไร
Dashboard	ภาพรวม	ภาพรวมทั้งกิจการ
ปฏิทิน	ภาพรวม	ปฏิทินรถ และปฏิทินผู้บริหาร
รายงาน	ภาพรวม	สรุปแยกประเภท พิมพ์และส่งออกได้
รับรถเข้าสต็อก	มอเตอร์ไซค์	บันทึกกรทที่ละคัน
สต็อกรถ	มอเตอร์ไซค์	ค้นหาและจัดการรถทุกคัน
ขายส่ง (B2B)	มอเตอร์ไซค์	ขายรถให้ร้านค้าด้วยกัน — บิลเดียวหลายคัน
ขายรถ	มอเตอร์ไซค์	เปิดการขายและออกเอกสาร
โอนย้ายบริษัท	มอเตอร์ไซค์	ย้ายรถระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน (ข้ามนิติบุคคลใช้ขายส่ง)
ใบเสนอราคา	ลูกค้าและการเงิน	เทียบรถและไฟแนนซ์ให้ลูกค้า
ลูกค้าและดีล	ลูกค้าและการเงิน	ขาย ไฟแนนซ์ ทะเบียน จบในหน้าเดียว
งานทะเบียน	ลูกค้าและการเงิน	คิวจดทะเบียน/ป้าย เรียงตามค่างาน
บัญชี	ลูกค้าและการเงิน	ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษี	ลูกค้าและการเงิน	ออก/แก้ไข/พิมพ์ ใบกำกับภาษี
เงินค้ำรับ	ลูกค้าและการเงิน	ยอดที่ยังไม่ได้รับ
ศูนย์ซ่อม	บริการและอะไหล่	ใบงานซ่อมและเช็คระยะ
อะไหล่และของแถม	บริการและอะไหล่	ของคงเหลือ เบิก/ขาย และของแถม
ค่าใช้จ่าย	บัญชีและพนักงาน	บันทึกรายจ่ายพร้อมใบเสร็จ
ภาพรวมการเข้างาน	บัญชีและพนักงาน	ใครมาแล้ว ใครสาย ใครยังไม่มา
ลงเวลาและลา	บัญชีและพนักงาน	เวลาเข้าออกและใบลา
พนักงาน	บัญชีและพนักงาน	ข้อมูลพนักงาน เงินเดือน และเพิ่มพนักงานใหม่
เงินเดือนและ OT	บัญชีและพนักงาน	เงินเดือน คอมมิชชั่น สลิป
บัญชีผู้ใช้	บัญชีและพนักงาน	ผู้ใช้ บทบาท และสิทธิ์
รุ่นรถและสี	ข้อมูลและตั้งค่า	แคตตาล็อกรุ่น สี ราคา และรูป

หน้า	หมวด	ใช้ทำอะไร
นำเข้าข้อมูล	ข้อมูลและตั้งค่า	อ่านไฟล์จากระบบยามาฮา
สาขา	ข้อมูลและตั้งค่า	จุดลงเวลาของแต่ละบริษัท (พิกัด + รัศมี)
ประวัติการแก้ไข	ข้อมูลและตั้งค่า	ใครทำอะไรเมื่อไหร่ (บันทึกอัตโนมัติ)
ตั้งค่าระบบ	ข้อมูลและตั้งค่า	เกณฑ์ทั้งหมดที่ระบบใช้
ผังกระบวนการ	ข้อมูลและตั้งค่า	ใครทำอะไรตอนไหน

2 · สิทธิ์ของคุณ

สิทธิ์	บทบาทนี้
เห็นตัวเงิน (ต้นทุน กำไร เงินเดือน)	ได้
เห็นข้อมูลทุกบริษัท	ได้
อนุมัติได้ (ใบลา · ค่าใช้จ่าย)	ได้
แก้ไขบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์	ได้

3 · งานประจำวันที่จะขึ้น

1. ตั้งค่าให้ตรงกับร้านจริง (ทำครั้งเดียว แล้วแก้ไขเมื่อเปลี่ยน)

ตั้งค่าระบบ → ข้อมูลกิจการ: ชื่อที่แสดง ที่อยู่ เบอร์โทร และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของแต่ละบริษัท — ข้อมูลชุดนี้ขึ้นหัวใบเสร็จและใบกำกับ

เก็บเกณฑ์ระบบ: VAT · รศค้างสต็อกที่วันถึงเดือน · รศกะเบียดที่วันถึงเดือน · รอบติดตามลูกค้า

เวลาเข้า-ออกงาน · ฟ่อนผันสายที่นาที · อัตรา OT · คอมมิชชั่นที่เปอร์เซ็นต์ของกำไร — สี่ค่านี้คุมเงินเดือนทั้งระบบ

เก็บบริษัทไฟแนนซ์: เติมเรตและเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก ไฟแนนซ์ที่ยังไม่มีเลขจะออกใบกำกับยอดจัดให้ไม่ได้

หน้ารุ่นรถและสี: รุ่นไหนขึ้น “รศกำหนดราคา” ในสต็อก ให้มาเติมราคาขายที่นี้

2. ปักหมุดจุดลงเวลา (ต้องทำก่อนระบบจะตรวจตำแหน่งได้)

หน้าสาขา → ยืนยันหน้าร้านจริง แล้วกด “ปักหมุดจากตำแหน่งปัจจุบัน” รอให้ค่า ± ลดลงก่อนกดบันทึก

ไม่ได้อยู่หน้าร้านก็ได้ — เปิด Google Maps กดค้างที่ตัวร้านให้ขึ้นหมุด กดแชร์ คัดลอกลิงก์ แล้ววางในช่องรับลิงก์ ระบบอ่านพิกัดให้เอง

ลิงก์ย่อ maps.app.goo.gl อ่านไม่ได้ ต้องเปิดลิงก์ก่อนแล้วคัดลอกลิงก์เต็มจากแถบที่อยู่มาวางแทน

หนึ่งบริษัทมีหลายจุดได้ (สาขาหลัก · สาขาย่อย · จุดอื่น ๆ) เลือกว่าจุดนี้สังกัดบริษัทไหน

เริ่มที่โหมด “สังเกตอย่างเดียว” ก่อน เก็บระยะจริงสัก 2–3 สัปดาห์ ค่อยเปลี่ยนเป็น “บังคับ”

3. ดูแลบัญชีผู้ใช้

หน้าพนักงาน → เพิ่มพนักงาน → ก่อสร้างบัญชีเข้าสู่ระบบให้เขา ระบบสุ่มรหัสชั่วคราวที่ผ่านนโยบายเสมอและอ่านออกเสียงได้ (ตัด I 1 | O 0 ทั้ง)

รหัสผ่านต้องยาวอย่างน้อย 10 ตัว ผสม 3 แบบจาก พิมพ์เล็ก/พิมพ์ใหญ่/ตัวเลข/สัญลักษณ์ และห้ามมีชื่อหรืออีเมลของเจ้าตัวอยู่ข้างใน

หน้าบัญชีผู้ใช้ → ตรวจสอบว่าใครเป็นบทบาทอะไร ใครเห็นตัวเงิน ให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น

พนักงานลาออกให้กด “ปิดใช้งาน” อย่าลบทิ้ง — ประวัติการแก้ไขและเอกสารเก่าต้องยังซึ่กลับมาที่ชื่อเขาได้

4. ตรวจสอบหลังเมื่อตัวเลขไม่ตรง

หน้าประวัติการแก้ไข → กรองด้วยตาราง/การกระทำ/ช่วงเวลา ระบบบันทึกให้เองทุกครั้งที่มีการแก้ไข

แตะแถวเพื่อดูช่องที่เปลี่ยน พร้อมค่าเดิมและค่าใหม่

แถวที่ไม่มีรายละเอียดช่อง แปลว่าเป็นการสร้างหรือลบทั้งแถว ไม่ใช่บันทึกหาย

5. ก่อนเปิดใช้จริง

ลบชุดข้อมูลตัวอย่างด้วย supabase/seed/demo-cleanup.sql แล้วปิดปุ่มเข้าสู่ระบบแบบทดลอง (DEMO_LOGIN=false)

เปิดเว็บขายรถให้ค้นเจอด้วย CATALOG_PUBLIC=true

สำรองฐานข้อมูลเดือนละครั้งด้วย npm run backup แล้วคัดลอกไฟล์ออกจากเครื่อง (แพ็กฟรีของ Supabase ไม่มีสำรองอัตโนมัติ)

4 · ตัวอย่างที่คุณจะเห็นบนจอ

ตัวเลขและชื่อด้านล่างมาจากชุดข้อมูลตัวอย่างที่ติดมากับระบบ — เข้าด้วยบัญชีทดลองแล้วจะเห็นตรงตามนี้ ใช้เทียบว่าหน้าจอกำลังถูกต้องควรออกมาหน้าตาแบบไหน

สาขา

FMG01 — 2 จุด: หน้าร้านปทุมธานี (สาขาหลัก · รัศมี 150 ม.) · โกดังอะไหล่ (สาขาย่อย · 100 ม.)

FMM01 — 1 จุด: หน้าร้านรังสิต (สาขาหลัก · รัศมี 200 ม.)

FCG01 — ยังไม่ปักหมุด ขึ้นเตือนไว้ให้เห็น (ลงเวลาได้ตามปกติ แต่ระบบยังตรวจตำแหน่งไม่ได้)

บัญชีผู้ใช้

บัญชีทดลอง 7 คน: ปรีชา (ผู้บริหาร) · สมชาย + กานดา (เซลล์) · มานี (บัญชี) · ประเสริฐ (ช่าง) · วิภา (ฝ่ายบุคคล) · วิชัย (สต็อก)

ชุดตัวอย่างไม่มีบัญชีบทบาทผู้ดูแล — หน้าที่มีแต่ผู้ดูแลเห็น (บัญชีผู้ใช้ · ประวัติการแก้ไข) ต้องเข้าด้วยบัญชีจริงของคุณ
แถวของตัวเองมีป้าย “คุณ” กำกับ — กันเผลอปิดสิทธิ์ตัวเอง

ประวัติการแก้ไข

ชุดข้อมูลตัวอย่างไม่ได้ใส่ประวัติมาให้ — หน้านี้จะเริ่มมีแถวเมื่อมีคนแก้ไขข้อมูลจริง

แต่ละแถวบอก: วันเวลา · ชื่อผู้แก้ไข · ตารางและรายการที่แก้ไข · ช่องที่เปลี่ยน พร้อมค่าเดิม → ค่าใหม่

แถวที่ไม่มีรายละเอียดช่อง = สร้างใหม่หรือลบทั้งรายการ ไม่ใช่บันทึกหาย

5 · จุดที่มักพลาด

แก้ค่าในตั้งค่าระบบมีผลกับทุกหน้าทันที รวมถึงเงินเดือนงวดที่ยังไม่ปิดด้วย — งวดที่ปิดแล้วยอดถูกแก้ไขไว้ ไม่ขยับตาม

ปุ่มคืนค่าเริ่มต้นล้างค่าที่ตั้งไว้ทั้งแท็บ ไม่ใช่แค่ช่องที่กำลังแก้ไข

รุ่นที่ยังไม่กำหนดราคาขายทำให้มูลค่าสต็อกในรายงานต่ำกว่าความจริง

หมวดที่เพี้ยน 40 เมตรทำให้ระยะเพี้ยนตามไปตลอด — รวค่า ± นิ่งก่อนบันทึกเสมอ

บัญชีทดลอง 7 ชื่อ (ลงท้าย .demo@famai.local) ต้องลบก่อนเปิดใช้จริง ทุกคนใช้รหัสเดียวกัน

6 · สายงานที่คุณเกี่ยวข้อง

ขั้นที่เป็นของคุณขึ้นหมายเลขสีแดง ขั้นอื่นแสดงไว้ให้รู้ว่าจะไปต่อที่ใคร — ผังเต็มทั้ง 7 สายงานอยู่ในเล่มผังกระบวนการ

ขายมอเตอร์ไซค์

เฟสหลักตามหน้าลูกค้าและดีล: คุยกับลูกค้า → ไฟแนนซ์ → เปิดการขาย → ส่งมอบ

1 รับรถเข้าสต็อก

สต็อก · ที่หน้า รับรถเข้าสต็อก

บันทึกที่ละคัน + เลขเครื่อง/เลขถัง

2 คุยกับลูกค้า — เก็บสิด เลื่อนขึ้น (เข้ามาดูรถ → สนใจ → ทำสัญญา)

เซลล์ · ที่หน้า ลูกค้าและดีล

ระบบจดประวัติทุกครั้งที่เปลี่ยนขั้น

3 คุยกับลูกค้า — เสนอราคา / เทียบไฟแนนซ์

เซลล์ · ที่หน้า ใบเสนอราคา

4 ไฟแนนซ์ — บันทึกการขาย (ระบบเปิดเคสไฟแนนซ์ + เงินค้ำรับ + ทะเบียนตัวเอง)

เซลล์ · ที่หน้า ขายรถ

เลือกคัน ของแถมจากคลัง ตัดสต็อก

5 ไฟแนนซ์ — ยื่นเอกสาร → รอผล → อนุมัติ / ปฏิเสธ (ถ้าผ่าน)

บัญชี · ผู้บริหาร · ที่หน้า ลูกค้าและดีล

6 เปิดการขาย — ออกใบเสร็จ / ใบกำกับ (ขายผ่าน = ชุด 3 ใบ)

บัญชี · ที่หน้า บัญชี

เงินดาวน์ซื้อลูกค้า · ยอดจัดซื้อไฟแนนซ์

7 เปิดการขาย — จดทะเบียน → ป้ายขาว

บัญชี · สต็อก · ที่หน้า งานทะเบียน

8 ส่งมอบ — ส่งมอบรถ + รหัสเช็กสถานะให้ลูกค้า

เซลส์ · ที่หน้า ลูกค้าและดีล

รหัสพิมพ์ท้ายใบเสร็จ ลูกค้าเช็กเองที่ /status

ขายส่ง (B2B)

ขายให้ร้านค้าด้วยกัน บิลเดียวหลายคัน — โอนรถข้ามนิติบุคคลก็ใช้ทางนี้

1 เพิ่มร้านค้า (เลขผู้เสียภาษี · เครดิตที่วัน)

ผู้บริหาร · ที่หน้า ขายส่ง (B2B)

2 เปิดบิลขายส่ง — เลือกหลายคัน ตัดสต็อก

เซลส์ · ที่หน้า ขายส่ง (B2B)

ขายเชื่อ = ระบบตั้งเงินค้างรับให้

3 ออกใบกำกับให้ร้านค้า

บัญชี · ที่หน้า ขายส่ง (B2B)

4 ติดตามเงินค้างรับจากร้านค้า

บัญชี · ผู้บริหาร · ที่หน้า เงินค้างรับ

ศูนย์ซ่อม

ใบงานซ่อมตั้งแต่รับรถจนส่งมอบ — ปิดงานแล้วระบบนัดเช็กระยะรอบถัดไปให้

1 รับรถเข้าซ่อม / เปิดใบงาน (คันด้วยเลขเครื่องหรือเลขถัง)

ช่าง · สต็อก · ที่หน้า ศูนย์ซ่อม

เห็นประวัติชื่อ/ซ่อมของลูกค้าในใบงานเลย

2 ซ่อม + เบิกอะไหล่

ช่าง · ที่หน้า อะไหล่และของแถม

เบิกอะไหล่ตัดสต็อก

3 เสร็จ → ส่งมอบ + เก็บเงิน

ช่าง · บัญชี · ที่หน้า ศูนย์ซ่อม

ระบบตั้งรอบเช็กระยะถัดไป + เตือน LINE เมื่อถึงกำหนด

อะไหล่และของแถม

รับเข้า เบิก/ขาย และจัดการของแถม

1 รับอะไหล่เข้าสต็อก

สต็อก · ที่หน้า อะไหล่และของแถม

2 เบิก / ขายอะไหล่

สต็อก · ช่าง · ที่หน้า อะไหล่และของแถม

ตัดสต็อกอัตโนมัติ · กำไรอะไหล่ดูที่รายงาน

3 ดูแลของแถม (ราคา/จำนวน)

สต็อก · เซลล์ · ที่หน้า อะไหล่และของแถม

ฟอร์มขายดึงจากคลังนี้ ของหมดกดแถมไม่ได้

การเงิน

ค่าใช้จ่ายและเงินค้างรับ

1 บันทึกค่าใช้จ่าย + ใบเสร็จ

บัญชี · ที่หน้า ค่าใช้จ่าย

2 ติดตามเงินค้างรับ

บัญชี · ผู้บริหาร · ที่หน้า เงินค้างรับ

ไฟแนนซ์ / ลูกค้า / ร้านค้าขายส่ง

3 ลงรับเงิน (ตัดยอด)

บัญชี · ที่หน้า เงินค้างรับ

พนักงาน

ลงเวลา ลา และเงินเดือน

1 ปักหมุดจุดลงเวลาของแต่ละบริษัท

ผู้บริหาร · ที่หน้า สาขา

พิกัด + รัศมี · หลายจุดต่อบริษัทได้

2 ลงเวลาเข้า/ออก + ขอลา

เซลล์ · สต็อก · ช่าง · บัญชี · ฝ่ายบุคคล · ที่หน้า ลงเวลาและลา

ออกงานแล้วระบบคิด OT ให้

3 อนุมัติใบลา

ผู้บริหาร · ฝ่ายบุคคล · ที่หน้า ลงเวลาและลา

4 ดูภาพรวมการเข้างาน

ผู้บริหาร · ฝ่ายบุคคล · ที่หน้า ภาพรวมการเข้างาน

5 คิดเงินเดือน + OT + คอม → ปิดงวด (แยกยอด)

ฝ่ายบุคคล · บัญชี · ผู้บริหาร · ที่หน้า เงินเดือนและ OT

ใบนำส่ง ปกส. + ไฟล์โอนธนาคาร ออกจากหน้านี้

ดูแลระบบ

เกณฑ์ที่ระบบใช้ และการตรวจย้อนหลัง

1 ตั้งค่าเกณฑ์ (VAT · รอบติดตาม · เวลางาน · ไฟแนนซ์)

ผู้บริหาร · ที่หน้า ตั้งค่าระบบ

2 จัดการผู้ใช้และสิทธิ์

ผู้ดูแล · ที่หน้า บัญชีผู้ใช้

3 ตรวจสอบประวัติการแก้ไข — ใครทำอะไรเมื่อไหร่

ผู้ดูแล · ที่หน้า ประวัติการแก้ไข

7 · หน้าที่คุณไม่เห็น (ไม่มี)

บทบาคนี้เห็นครบทั้ง 28 หน้า ไม่มีหน้าไหนถูกซ่อน — เห็นได้ทุกหน้าจึงต้องระวังเป็นพิเศษ ทุกการแก้ไขบันทึกชื่อผู้ทำไว้ในหน้าประวัติการแก้ไข

ภาคผนวก · หน้าจอรัง

หน้าปรีวิวของระบบจริงที่ความกว้างมือถือ (มือถือคือจอหลักของร้าน) ย่อส่วนมาวางให้ดูว่าหน้าตาและตำแหน่งปุ่มอยู่ตรงไหน ตัวเลขในภาพเป็นข้อมูลจำลองของหน้าปรีวิว จึงไม่ตรงกับชุดข้อมูลตัวอย่างในหัวข้อที่ 4 — ให้ดูรูปร่างหน้าจอ ไม่ใช่ตัวเลข ทั้งสองชุดไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าจริง

3 สาขาที่เปิดใช้งาน

+ เพิ่มสาขา

พบพิทลงเวลาแบบเก่าที่ตั้งไว้ในหน้าดังกล่าว — ย้ายมาเป็นจุดลงเวลาเพื่อให้เหลือที่ตั้งค่าทีเดียว

Famai Motor Group (ลำลูกกา)

13.98120, 100.77120 · 150 ม.

ย้ายมาเป็นจุดลงเวลา

กำลังดู: 4 สาขา

≡ ตัวกรอง

หน้าร้านปทุมธานี · Famai Motor Group (ปทุมธานี)

ประเภท

สาขาหลัก

พิกัด / รัศมี 13.94032, 100.54220 · 150 ม.

ดูแผนที่ ↗

แก้ไข

โกดังอะไหล่ · Famai Motor Group (ปทุมธานี)

ประเภท

สาขาย่อย

พิกัด / รัศมี 13.94450, 100.54880 · 100 ม.

ดูแผนที่ ↗

แก้ไข

หน้าร้านรังสิต · Famai Motor Group (รังสิต)

ประเภท

สาขาหลัก

พิกัด / รัศมี 13.98840, 100.61720 · 200 ม.

ดูแผนที่ ↗

แก้ไข

จุดเก่า (ปิดใช้) · Famai Motor Group (รังสิต) (ปิดใช้)

ประเภท

จุดอื่นๆ

พิกัด / รัศมี 13.98010, 100.60990 · 80 ม.

ดูแผนที่ ↗

สาขา

บัญชีผู้ใช้ (preview)

sample data — กดผู้ใช้เพื่อแถบบทบาท/บริษัท (บัญชี “คุณ” ถอดสิทธิ์ตัวเองไม่ได้)

กำลังดู: 3 คน

≡ ตัวกรอง

อดิศร (เจ้าของ) (บอส)

คุณ @admin

บทบาท

ผู้ดูแลระบบ

บริษัท

• ทุกบริษัท

สถานะ

• ใช้งาน

สมชาย ใจดี @somchai

บทบาท

เชลล์

บริษัท

Famai Motor Group

สถานะ

• ใช้งาน

มานี รักชาติ (บี) @manee

บทบาท

บัญชี

บริษัท

Famai Motor Group, Famai Motor

สถานะ

• ใช้งาน

บัญชีผู้ใช้

ประวัติการแก้ไข

ระบบบันทึกทุกการเพิ่ม/แก้/ลบของ 6 ตารางหลักไว้อัตโนมัติ · แสดง 300 รายการล่าสุด

กำลังดู: 5 รายการ

≡ ตัวกรอง

2 ก.ย. 2569 16:12

ใคร

ทำอะไร

ช่องที่เปลี่ยน

สมชาย ใจดี

• แก้ไข การขาย

discount, net_price

2 ก.ย. 2569 15:40

ใคร

ทำอะไร

ช่องที่เปลี่ยน

มานี รักชาติ

• แก้ไข งานทะเบียน

plate_no, stage

1 ก.ย. 2569 23:05

ใคร

ทำอะไร

ช่องที่เปลี่ยน

สมชาย ใจดี

• เพิ่ม เงินค้ำรับ

amount_due, due_at, kind

30 ส.ค. 2569 18:20

ใคร

ทำอะไร

ช่องที่เปลี่ยน

ประเสริฐ มั่งมี

• เพิ่ม ผู้ใช้

full_name, is_active

28 ส.ค. 2569 21:02

ใคร

ทำอะไร

ช่องที่เปลี่ยน

ระบบ

• ลบ คันรถ

engine_no, status

ประวัติการแก้ไข