作者: 曾任斯

##

# 1. 基本概念

信号量SEM全称Semaphore,中文也翻译为信号灯。信号量跟MSG和SHM有极大的不同,SEM不是用来传输数据的,而是作为"旗语",用来协调各进程或者线程工作的。

信号量本质上是一个数字,用来表征一种资源的数量,当多个进程或者线程争夺这些稀缺资源的时候,信号量用来保证他们合理地、秩序地使用这些资源,而不会陷入逻辑谬误之中。

### 1.1 红绿灯

在一个繁忙的十字路口中,路口的通过权就是稀缺资源,并且是排他的,南北向的车辆用了,东西向的车辆就不能使用,就是通过十字路口的权限,为了避免撞车,一个方向通行时另外方向的车必须停下来等待,直到红绿灯变换为止。这就是最基本的资源协同。



信号灯

# 1.2 信号量的分类

在Unix/Linux系统中常用的信号量有三种:

- IPC信号量组
- POSIX具名信号量
- POSIX匿名信号量

本节课讲解的是第一种IPC信号量组,既然说到它是一个"组",说明这种机制可以一次性在其内部设置多个信号量,实际上在其内部实现中,IPC信号量组是一个数组,里面包含N个信号量元素,每个元素相当于一个POSIX信号量。

# 1.3 基本概念

- 临界资源 (critical resources)
  - 。 多个进程或线程有可能同时访问的资源 (变量、链表、文件等等)
- 临界区 (critical zone)
  - 。 访问这些资源的代码称为临界代码,这些代码区域称为临界区


#### • P操作

程序进入临界区之前必须要对资源进行申请,这个动作被称为P操作,这就像你要把车开进停车场之前,先要向保安申请一张停车卡一样,P操作就是申请资源,如果申请成功,资源数将会减少。如果申请失败,要不在门口等,要不走人。

#### V操作

• 程序离开临界区之后必须要释放相应的资源,这个动作被称为V操作,这就像你把车开出停车场之后,要将停车卡归还给保安一样,V操作就是释放资源,释放资源就是让资源数增加。

信号量组非常类似于停车场的卡牌,想象一个有N个车位的停车场,每个车位是立体的可升降的,能停n辆车,那么我们可以用一个拥有N个信号量元素,每个信号量元素的初始值等于n的信号量来代表这个停车场的车位资源——某位车主要把他的m辆车开进停车场,如果需要1个车位,那么必须对代表这个车位的信号量元素申请资源,如果n大于等于m,则申请成功,否则不能把车开进去。



 S0
 S1
 S2

 S3
 S4
 S5

 代表每个车位资

源的信号量

停车场

停车场和信号量组

# 3. 函数接口

## 3.1 创建 (或打开) SEM

与其他IPC对象类似,首先需要创建(或打开)SEM对象,接口如下:

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>

int semget(key_t key, int nsems, int semflg);
```

#### 接口说明:

• key: SEM对象键值

• nsems:信号量组内的信号量元素个数

• semflg: 创建选项

IPC\_CREAT:如果key对应的信号量不存在,则创建之IPC\_EXCL:如果该key对应的信号量已存在,则报错mode:信号量的访问权限(八进制,如0644)

#### 创建信号量时,还受到以下系统信息的影响:

1. SEMMNI: 系统中信号量的总数最大值。

2. SEMMSL:每个信号量中信号量元素的个数最大值。

3. SEMMNS: 系统中所有信号量中的信号量元素的总数最大值。

Linux中,以上信息在 /proc/sys/kernel/sem 中可查看。 示例代码:

```
int main()
{
    key_t key = ftok(".", 1);

    // 创建(若已有则打开) 一个包含2个元素的信号量组
    int id = semget(key, 2, IPC_CREAT|0666);
}
```

## 3.2 PV操作

对于信号量而言,最重要的作用就是用来表征对应资源的数量,所谓的P/V操作就是对资源数量进行+n/-n 操作,既然只是个加减法,那么为什么不使用普通的整型数据呢?原因是:

- 整型数据的加减操作不具有原子性,即操作可能被中断
- 普通加减法无法提供阻塞特性,而申请资源不可得时应进入阻塞

对于原子性再做个简单的解释,即这种资源数量的加减法不能有中间过程,不管是成功还是失败都必须一次性完成。加减法看似简单,但在硬件层面上并非一个原子性操作,而是包含了多个寄存器操作步骤,因此不能作为P/V操作的手段。

在SEM对象中, P/V操作的函数接口如下:

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>

int semop(int semid, struct sembuf *sops, size_t nsops);
```

#### 接口说明:

参数

o semid: SEM对象ID

sops: P/V操作结构体sembuf数组nsops: P/V操作结构体数组元素个数

• 返回值

。 成功: 0 。 失败: -1

其中,所谓P/V操作结构体定义如下:

```
struct sembuf
{
    unsigned short sem_num; /* 信号量元素序号(数组下标) */
    short sem_op; /* 操作参数 */
    short sem_flg; /* 操作选项 */
};
```

举例说明,假设有一个信号量组SEM对象,包含两个元素,现在要对第0个元素进程P操作(即减操作),对第1个元素进程V操作(即加操作),则代码如下:

```
int main()
{
    key_t key = ftok(".", 1);
```

```
// 创建(若已有则打开)一个包含2个元素的信号量组
int id = semget(key, 2, IPC_CREAT|0666);

// 定义包含两个P/V操作的结构体数组
struct sembuf op[2];
op[0].sem_num = 0; // 信号量元素序号
op[0].sem_op = -2; // P操作
op[0].sem_num = 0; // 选项默认0

op[1].sem_num = 1; // 信号量元素序号
op[1].sem_op = +3; // V操作
op[1].sem_num = 0; // 选项默认0

// 同时对第0、1号信号量元素分别进行P、V操作
semop(id, op, 2);
}
```

#### 注意:

- 1. P操作是申请资源,因此如果资源数不够的话会导致进程阻塞,这正是我们想要的效果,因为资源数不可为负数。
- 2. V操作是释放资源, 永远不会阻塞。
- 3. SEM对象的一大特色就是可以对多个信号量元素同时进行P/V操作,这也是跟POSIX单个信号量的区别。

#### 等零操作


当操作结构体sembuf中的sem\_op为0时,称为等零操作,即阻塞等待直到对应的信号量元素的值为零,示例代码如下:

```
struct sembuf op[1];
op[0].sem_num = 0;
op[0].sem_op = 0; // 等零操作
op[0].sem_flg = 0;


// 若此时信号量组中的第0个元素的值不为零,则阻塞直到恢复零为止
semop(id, op, 1);
```

# 「课堂练习」

进程P1、P2、P3、P4和P5的**前趋图**如下图所示:



若用PV操作控制进程P1、P2、P3、P4和P5的并发执行过程,则需要设置5个信号量S1、S2、S3、S4和 S5, 且信号量S1~S5的初值都等于零。。



#### 填空:

a: \_\_\_

b: \_\_\_

c: \_\_\_

d: \_\_\_

e: \_\_\_

f: \_\_\_

## 3.3 其余操作

system-V的IPC对象都有类似的操作接口, SEM对象也有control函数, 接口如下:

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>
int semctl(int semid, int semnum, int cmd, ...);
```

#### 接口说明:

• semid: 信号量组的ID

• semnum: 信号量组内的元素序号 (从0开始)

• cmd: 操作命令字:

○ IPC\_STAT: 获取信号量组的一些信息,放入semid\_ds{}中 ○ IPC\_SET:将 semid\_ds{}中指定的信息,设置到信号量组中

○ IPC\_RMID: 删除指定的信号量组。 。 GETALL: 获取所有的信号量元素的值。 ○ SETALL:设置所有的信号量元素的值。

。 GETVAL: 获取第semnum个信号量元素的值。

。 **SETVAL**:设置第semnum个信号量元素的值。

在上述常见控制命令中,以 IPC\_RMID 和 SETVAL 用的最多。

#### 1. IPC\_RMID

其中, 当命令字为IPC\_RMID时, 意为删除SEM对象, 这操作与其他两种IPC对象一样, 示例代码如下:

```
// 删除SEM对象
semctl(id, 0/*该参数将被忽略*/, IPC_RMID);
```

#### 2. SETVAL

一般而言,SEM对象在刚被创建出来的时候需要进行初始化,该命令字可以执行初始化的操作,示例代码如下:

```
// 操作联合体
union semun
{
                   val; /* Value for SETVAL */
    struct semid_ds *buf; /* Buffer for IPC_STAT, IPC_SET */
    unsigned short *array; /* Array for GETALL, SETALL */
    struct seminfo *__buf; /* Buffer for IPC_INFO */
};
int main()
   // 创建(或打开) SEM对象
   // 注意需要指定 IPC_EXCL 模式,因为要区分是否是新建的SEM对象
   int semid = semget(key, 1, IPC_EXCL|IPC_CREAT|0666);
   // 1, 若SEM对象已存在,则重新打开即可
     if(semid == -1 && errno == EEXIST)
           semid = semget(key, 1, 0);
   // 2, 若SEM对象为当前新建,则需进行初始化
     else if(semid > 0)
       union semun a;
       a.val = 1; // 假设将信号量元素初始值定为1
       semctl(semid, 0, SETVAL, a);
   }
}
```

#### 注意:

- 1. semun是一个联合体,各成员对应不同的命令字。
- 2. 该联合体须由调用者自己定义。

#### 2. IPC\_SET / IPC\_STAT

这两个命令字用来设置、获取SEM对象的相关属性信息,这些信息用如下结构体表达:

```
struct semid_ds
{

struct ipc_perm sem_perm; /* 所有者、权限*/
time_t sem_otime; /* 最后一次PV操作的时间 */
time_t sem_ctime; /* 最后一次IPC_SET的时间 */
unsigned long sem_nsems; /* 信号量元素个数 */
};
```