Release notes v 3.0.0.

1. Геометрия

- Добавлен новый (5-секционный) ионопровод (HYBRID). Для гибридной геометрии этот тип ионопровода теперь установлен по умолчанию. Материал центральной части бериллий, боковые алюминий. Отдельно нарисовать ионопровод и посмотреть его параметры можно, запустив макрос macro/geom/build pipe.C
- В макросы ConstuctTsTB.C (для трекера с тороидальной геометрией) и ConstuctTsHB.C (для трекера с гибридной геометрией) добавлен код, демонстрирующий как получить расположение и нумерацию отдельных строу-плоскостей (да и, в принципе, любых детекторов) для произвольной геометрии с помощью инструментов SpdRoot.

2. Генераторы (primary generators)

Значительно переработано содержимое директории **spdgenerators**.

- Несколько изменен механизм генерации событий. Обновлен базовый класс SpdPrimaryGenerator::FairPrimaryGenerator (это класс-контейнер для списка вершинных генераторов, если в МС используются сразу несколько). Все первичные генераторы в SpdRoot теперь являются объектами типа SpdGenerator::FairGenerator.
- B SpdPrimaryGenerator доступны все манипуляции с вершиной и осью пучка из FairPrimaryGenerator (например "размазывание"координат по заданной области или глобальный поворот оси). Все настройки сохраняются в выходной файл с параметрами (params.root) и могут быть в последствии полностью восстановлены.
- Пример-тест MC с использованием списка первичных генераторов: macro/run/TestSimuPrimGen.C
 Замечание: в макросе для ускорения работы "отключено"вещество, поэтому частицы проходят установку без взаимодействия, как это видно с помощью стандартного макроса для просмотра треков, DisplayTorEvent.C.
- Полная информация о задействованных генераторах (их настройки) сохраняется в файл с параметрами (params.root). С помощью сохраненной информации список генераторов может быть точно восстановлен со всеми настройками. (см.macro/analysis/RestoreSimu.C)
- Обобщен механизм использования внешнего Decayer'a. Добавлен новый класс SpdDecayer (decayer общего типа), а также SpdPythia6Decayer. Список частиц, для которых в процессе генерации события был использован Decayer,

сохраняется в выходной файл в объекте SpdMCEventHeader. Haстройки Decayer'a также сохраняются в файл с параметрами.

- По номеру МС-трека в выходном массиве в файле с данными можно получить всю информацию о том, как и каким генератором эта частица была сгенерирована (см., например, демо macro/analysis/CheckPrimData.C)
- Быстрый просмотр и проверка содержимого выходных файлов:
 - macro/analysis/CheckOutputParams.C (для params.root)
 - macro/analysis/CheckOutputData.C (для run*.root)
- Обновлены уже существующие генераторы и добавлены новые, в том числе вершинный FTF-генератор, SpdFTFGenerator.

 Тестирующие макросы находятся в macro/primgen.
- Добавлена возможность генерации событий в файл в форматах ascii и root для любого генератора типа SpdGenerator. Для генерации из файлов может быть использован генератор SpdEvtBaseGenerator (см. macro/primgen TestEvtBaseGenerator.C)
- Изменения в выходных файлах:
 - увеличилось количество сохраняемой информации в объектах типа SpdMCEventHeader (эти объекты содержат информацию о событии в целом и сохраняются в отдельной ветке файла с данными).
 - в файл с парметрами добавлен новый объект- SpdPrimGenData.
- Все старые макросы исправлены и проверены с учетом сделанных обновлений.