Pfsense - OpenVPN & Captive Portal

Grégoire Roumache

Mars 2021

1 Installations & Configurations

1.1 Configuration internet explorer - windows server

Pour pouvoir configurer pfsense àpd internet explorer, il faut:

- 1. ouvrir le server manager
- 2. dans le menu de gauche, cliquer sur local server
- 3. au centre à droite, cliquer sur On à droite de IE Enhanced Security Configuration
- 4. désactiver la sécurité (cliquer sur off pour les 2 paramètres), puis cliquer sur ok

Remarque: si internet explorer était ouvert, il faut le fermer puis le rouvrir pour que le changement ait lieu.

1.2 Installation active directory - windows server

Attention! Il faut configurer la machine windows serveur en ip statique, avec le DNS = 127.0.0.1.

- 1. ouvrir le server manager
- 2. en haut à droite, cliquer sur manage, puis sur add roles and features
- 3. à gauche dans server roles, sélectionner active directory domain services
- 4. cliquer sur add features dans la popup, puis continuer jusqu'à l'installation
- 5. quand un signe danger apparaît en haut à droite, cliquer dessus
- 6. cliquer sur promote this server to a domain controller
- 7. sélectionner l'option add a new forest, et ajouter le nom de domaine (ex: domaine.local)
- 8. ensuite, ajouter le mot de passe DSRM: Tigrou007, et terminer la configuration

1.3 Créer un groupe d'utilisateurs sur active directory - windows server

- Ajouter un groupe d'utilisateurs:
 - 1. dans le server manager, cliquer sur tools en haut à droite
 - 2. ouvrir active directory users and computers
 - 3. faire un clic-droit sur *<domaine>/users*, puis cliquer sur *new*, puis sur *group*
 - 4. compléter le formulaire
- Ajouter des utilisateurs à un groupe:
 - 1. dans le server manager, cliquer sur tools en haut à droite
 - 2. ouvrir active directory users and computers

- 3. faire un clic-droit sur *<domaine>/users*, puis cliquer sur *new*, puis sur *group*
- Ajouter des utilisateurs:
 - 1. dans le server manager, cliquer sur tools en haut à droite
 - 2. ouvrir active directory users and computers
 - 3. cliquer sur < domaine > /users, faire un clic-droit sur le groupe, puis cliquer sur properties
 - 4. dans l'onglet members, cliquer sur add
 - 5. écrire les noms des utilisateurs à ajouter, cliquer sur check names, puis ok

1.4 Installer et configurer RADIUS - windows server


Attention! Il faut que le parefeu soit désactivé pour que ça fonctionne correctement.

- Installer RADIUS:
 - 1. ouvrir le server manager
 - 2. en haut à droite, cliquer sur manage, puis sur add roles and features
 - 3. à gauche dans server roles, sélectionner network policy and access services
 - 4. cliquer sur add features dans la popup, puis continuer jusqu'à l'installation
 - 5. continuer et installer le service
- Configurer RADIUS:
 - 1. dans le server manager, cliquer sur tools en haut à droite
 - 2. ouvrir network policy server
 - 3. dans le menu de gauche, faire un clic gauche sur radius clients and servers/radius clients
 - 4. cliquer sur *new*, et compléter le formulaire:
 - Friendly name = VPN pfsense (pas d'impact sur le fonctionnement)
 - Address (IP or DNS) = IP du parefeu pfsense
 - Shared secret template = None
 - Manual/Generate = Generate
 - Shared secret \implies cliquer sur generate

Remarque: copier le secret partagé dans un fichier texte, pour l'ajouter au parefeu plus tard.

- 5. cliquer sur ok
- 6. dans le menu de gauche, faire un clic gauche sur policies/network policies
- 7. cliquer sur new, et ajouter un nom (ex: allow pfsense), puis cliquer sur next
- 8. cliquer sur add, sélectionner windows groups, puis cliquer sur add
- 9. cliquer sur add groups, taper le nom du groupe (ex: VPNusers)
- 10. cliquer sur check names, puis sur ok, encore sur ok, puis sur next
- 11. sélectionner access granted, puis cliquer sur next
- 12. dans configure authentification method, sélectionner uniquement MS-CHAP-v2
- 13. cliquer 3 fois sur next, puis sur finish

Remarque: il faut que la stratégie créée ait un *processing order* plus petit que les autres pour que le trafic ne soit pas bloqué.



1.5 Configuration routeur - routeur debian

Pour transformer la machine debian en routeur, il faut décommenter la ligne suivante dans /etc/sysctl.conf:

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

Remarque: il faut ajouter des default gateways/routes statiques sur toutes les machines.

1.6 Configuration de base - pfsense

```
Starting CRON... done.
pfSense 2.5.0-RELEASE amd64 Tue Feb 16 08:56:29 EST 2021
.
Bootup complete
'reeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)
JirtualBox Virtual Machine – Netgate Device ID: 3fe8c15be287cd9654c2
** Welcome to pfSense 2.5.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***
WAN (wan)
                    -> em0
                                     -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                                     -> v4: 192.168.1.1/24
-> v4: 10.0.0.1/24
LAN (lan)
                    -> em1
GUEST (opt1)
                    -> em2
0) Logout (SSH only)
                                                   pf Top
   Assign Interfaces
                                                   Filter Logs
                                              10)
                                              11) Restart webConfigurator
12) PHP shell + pfSense tools
   Set interface(s) IP address
   Reset webConfigurator password
   Reset to factory defaults
                                              13) Update from console
                                              14) Enable Secure Shell (sshd)
15) Restore recent configuration
16) Restart PHP-FPM
   Reboot system
   Halt system
   Ping host
   Shell
Enter an option: 📗
```

Il faut configurer pour avoir comme sur l'image, pour cela:

- 1. aller dans l'option 1 mettre les interfaces dans le réseau auquelles elles appartiennent (wan, lan, guest/opt1)
- 2. ne pas créer de vlans
- 3. aller dans l'option 2 mettre em0 en dhcp, le reste en statique
- 4. désactiver l'ipv6
- 5. mettre non à "do you want to revert to http as the webconfigurator protocol?"

1.7 Configuration parefeu nat - pfsense

- 1. ouvrir l'interface web de pfsense
- 2. aller sur firewall/nat/outbound
- 3. sélectionner le mode automatic oubound nat rule generation et enregistrer

1.8 Configuration parefeu règles - pfsense

- 1. ouvrir l'interface web de pfsense
- 2. aller sur firewall/rules/guest ou sur firewall/rules/wan
- 3. cliquer sur add pour ajouter une nouvelle règle
- 4. modifier les protocoles et les sources/destinations autorisées

5. enregistrer et appliquer la nouvelle règle

Attention!

- Il faut que le firewall et les routes soient bien configurées pour que les manips fonctionnent.
- Si l'interface WAN est connectée à un réseau privé (10/8, 172.16/12, 192.168/16), il faut désactiver la règle qui bloque ce traffic.

1.9 Configuration routes statiques - pfsense

Attention! Il faut que le firewall et les routes soient bien configurées pour que les manips fonctionnent.


- 1. ouvrir l'interface web de pfsense
- 2. aller sur system/routing/static routes
- 3. cliquer sur add, puis ajouter le réseau, le masque
- 4. enregistrer et appliquer la nouvelle route

1.10 Certificats (CA, CR, import, export) - pfsense

- Créer une CA (= certificate authority):
 - 1. ouvrir l'interface web de pfsense
 - 2. aller sur system/certificate manager/ca
 - 3. rentrer un nom pour la CA (ex: server-ca)
 - 4. sélectionner la méthode create an internal certificate authority
 - 5. enregistrer la CA

Remarque: il ne peut y avoir qu'une CA pour toute l'infra - à moins de faire des CA intermédiaires mais on ne fait pas ça dans le cours.

- Créer un certificat:
 - 1. ouvrir l'interface web de pfsense
 - 2. aller sur system/certificate manager/certificates
 - 3. cliquer sur add, puis sélectionner la méthode create an internal certificate
 - 4. donner un nom au certificat, sélectionner la bonne CA
 - 5. dans common name, donner le nom du site sur lequel le certificat va aller (ex: siteA)
 - 6. dans certificate type, sélectionner user certificate
 - 7. dans alternative names, sélectionner fqdn or hostname et ajouter le nom du site sur lequel le certificat va aller (ex: siteA)
- Exporter un certificat/une clé:
 - 1. ouvrir l'interface web de pfsense
 - 2. aller sur system/certificate manager/certificates
 - 3. cliquer sur un de ces boutons:



Remarque: il faut exporter le certificat de la CA et la clé + le certificat pour chaque client.

- Importer un certificat:
 - 1. ouvrir l'interface web de pfsense
 - $2. \ \ aller \ sur \ system/certificate \ manager/certificates$
 - 3. cliquer sur add, puis sélectionner la méthode import an existing certificate
 - 4. donner un nom au certificat, puis copier les données du certificat et enregistrer le certificat

1.11 Ajouter RADIUS dans pfsense - pfsense


- 1. dans system/user manager/authentification servers, cliquer sur add
 - Descriptive name = RADIUS
 - Type = RADIUS-Hostname or IP address = 192.168.1.2 (= adresse du serveur radius)
 - Shared Secret = copier le secret généré pour ce parefeu sur le serveur radius
 - Services offered = Authentication and Accounting
 - Authentication port value = 1812
 - Accounting port value = 1813
 - RADIUS NAS IP Attribute = LAN 192.168.1.1
- 2. cliquer sur save
- 3. dans diagnostics/authentication, tester la connexion d'un utilisateur à radius

1.12 Configuration FreeRadius - serveur debian

...

2 Labos

2.1 Captive Portal (accès internet sur un réseau invité)



Attention! Il faut que le firewall et les routes soient bien configurées.

- Activer le captive portal:
 - 1. aller sur services/captive portal, et cliquer sur add
 - Zone name = GUEST
 - Zone description = Zone for guests
 - 2. cliquer sur save $\ensuremath{\mathcal{C}}$ continue
 - 3. sur services/captive portal/guest/configuration
 - Enable captive portal = cocher la case
 - Interface = GUEST
 - After authentication Redirection URL = https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ (laisser vide)
 - Authentification Method = Use an Authentification backend
 - Authentification Server = Local Database
 - Enable HTTPS login = cocher la case
 - HTTPS server name = ip de la pfsense (interface guest)
 - 4. cliquer sur save
- Mettre l'interface guest en dhcp (si ce n'est pas déjà fait):
 - 1. aller sur services/dhcp server/guest
 - 2. cocher la case enable dhcp server on guest interface
 - 3. cliquer sur save
- Créer le groupe des utilisateurs qui peuvent se connecter à captive portal:
 - 1. aller sur services/user manager/groups, et cliquer sur add
 - Group Name = CaptivePortal
 - Scope = Local
 - 2. ajouter les membres si ils sont déjà créés (sinon, on peut les rajouter après)
 - 3. cliquer sur save, puis éditer le groupe créé
 - 4. dans assigned privileges, cliquer sur add
 - 5. sélectionner le privilège user services: captive portal login, puis cliquer 2 fois sur save
- Ajouter un utilisateur local:
 - 1. aller sur services/user manager/users, puis cliquer sur add

- 2. ajouter un username et un mot de passe
- 3. dans group membership, cliquer sur captive portal, puis sur move to "member of" list
- 4. cliquer sur save
- Modifier le serveur d'authentication:
 - 1. aller sur system/user manager/settings
 - 2. dans authentification server, sélectionner local database
 - 3. cliquer sur save

2.2 Captive Portal avec des vouchers (= codes d'accès wifi individuels)

- Activer le captive portal:
 - 1. aller sur services/captive portal, et cliquer sur add
 - Zone name = GUEST
 - Zone description = Zone for guests
 - 2. cliquer sur save & continue
 - 3. sur services/captive portal/guest/configuration
 - Enable captive portal = cocher la case
 - Interface = GUEST
 - After authentication Redirection URL = https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ (laisser vide)
 - 4. cliquer sur save
 - 5. sur services/captive portal/guest/vouchers
 - 6. cocher la case enable the creation, generation and activations of rolls with vouchers
 - 7. cliquer sur generate new keys
 - 8. cliquer sur save, puis cliquer sur add
 - Roll = 1 (⇒ numéro identifiant la génération de ces vouchers (pas important))
 - Minutes per ticket = 1440
 - Count = 150 (\Longrightarrow nombre de vouchers)
 - 9. cliquer sur save
- Modifier le serveur d'authentication:
 - 1. aller sur system/user manager/settings
 - 2. dans authentification server, sélectionner local database
 - 3. cliquer sur save

2.3 Captive Portal avec RADIUS via active directory

- Ajouter un serveur d'authentification:
 - 1. dans system/user manager/authentification servers, cliquer sur add
 - Descriptive name = RADIUS
 - Type = RADIUS
 - Hostname or IP address = 192.168.1.2 (= adresse du serveur radius)
 - Shared Secret = copier le secret généré pour ce parefeu sur le serveur radius
 - Services offered = Authentication and Accounting
 - Authentication port value = 1812
 - Accounting port value = 1813
 - RADIUS NAS IP Attribute = LAN 192.168.1.1


- 2. cliquer sur save
- Tester l'authentification au serveur radius en allant sur diagnostics/authentification.
- Activer le captive portal:
 - 1. aller sur services/captive portal, et cliquer sur add
 - Zone name = GUEST
 - Zone description = Zone for guests
 - 2. cliquer sur save $\ensuremath{\mathcal{C}}$ continue
 - 3. sur services/captive portal/guest/configuration
 - Enable captive portal = cocher la case
 - Interface = GUEST
 - After authentication Redirection URL = https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ (laisser vide)
 - Authentification Method = Use an Authentification backend
 - Authentification Server = radius
 - Enable HTTPS login = cocher la case
 - HTTPS server name = ip de la pfsense (interface guest)
 - 4. cliquer sur save
- Modifier le serveur d'authentication:
 - 1. aller sur system/user manager/settings
 - 2. dans authentification server, sélectionner radius
 - 3. cliquer sur save

2.4 Captive Portal - attaque man in the middle

- 1. désactiver le login en https sur le captive portal
- 2. lancer le programme ettercap sur une kali dans le réseau guest
- 3. une fois les ip du pc client et de pfsense trouvé, cliquer sur mitm et lancer l'arp poisoning
- 4. lancer wireshark et appliquer le filtre: ip.src == <ip_client> and ip.dst == <ip_pfsense> and http
- 5. lancer une connexion sur un site en http (pour éviter la redirection https) et se connecter sur le captive portal
- 6. obtenir les informations de connexion dans la requête http post dans wireshark

Remarque: une fois qu'on a un compte de l'active directory, qu'est-ce qu'on peut en faire ?

2.5 OpenVPN site to site avec clé partagée (pas dans le cours mais plus simple)




- 1. sur l'openvpn serveur, dans vpn/openvpn/servers, ajouter une entrée:
 - Server mode = Peer to Peer (Shared Key)
 - IPv4 Tunnel Network = 10.0.3.0/24 (= réseau virtuel s2s)
 - IPv4 Remote Network(s) = 192.168.2.0/24, 10.0.1.0/24 (= lans du côté openypn client)
 - éditer le serveur et exporter la clé shared key sur l'openvpn client
- 2. sur l'openvpn client, dans vpn/openvpn/clients, ajouter une entrée:
 - Server mode = Peer to Peer (Shared Key)
 - Server host or address = 10.0.2.17 (= ip wan de l'openvpn serveur)
 - Auto generate = décocher la case
 - Shared Key = copier la clé exportée tantôt
 - IPv4 Tunnel Network = 10.0.3.0/24 (= réseau virtuel s2s)
 - \bullet IPv4 Remote Network(s) = 192.168.1.0/24, 10.0.0.0/24 (= lans du côté openvpn serveur)
- 3. sur l'openvpn client, dans interfaces/interface assignments, cliquer sur add, puis sur save
- 4. sur l'openypn client, dans interfaces/<nouvelle_interface>:
 - Enable interface = cocher la case
 - Description = VPN-S2S
- 5. sur l'openvpn client, dans status/openvpn, redémarrer le service
- 6. sur les 2 openypn, dans firewall/rules/wan, ajouter une entrée:
 - Protocol = UDP
 - Port = 1194 (OpenVPN)
- 7. sur les 2 openvpn, dans firewall/rules/wan, désactiver la règle: block private networks
- 8. sur les 2 openvpn, dans firewall/rules/OpenVPN, ajouter une entrée:
 - Protocol = any
- 9. sur l'openvpn client, dans firewall/rules/VPN-S2S, ajouter une entrée:
 - Protocol = any

2.6 OpenVPN site to site avec certificats

- 1. sur l'openvpn serveur, dans system/certificate manager/cas, ajouter une entrée:
 - Descriptive Name = Server-CA
- 2. sur l'openvpn serveur, dans system/certificate manager/certificates, ajouter une entrée:
 - Descriptive Name = Server-CR
 - Common Name = 10.0.2.17 (= ip de l'openvpn serveur)
 - Certificate Type = Server Certificate
- 3. sur l'openvpn serveur, dans system/certificate manager/certificates, ajouter une entrée:
 - Descriptive Name = Client-CR
 - Common Name = 10.0.2.15 (= ip de l'openvpn client)
- 4. importer le certificat de server-ca et la clé et le certificat de client-cr sur l'openypn client
- 5. sur l'openvpn serveur, dans vpn/openvpn/servers, ajouter une entrée:
 - Use a TLS Key = décocher la case
 - Server Certificate = Server-CR
 - IPv4 Tunnel Network = 10.0.3.0/24 (= réseau virtuel s2s)
 - IPv4 Local Network(s) = 10.0.0.0/24, 192.168.1.0/24 (= lans du côté openvpn serveur)
 - IPv4 Remote network(s) = 10.0.1.0/24, 192.168.2.0/24 (= lans du côté openvpn client)
- 6. sur l'openvpn client, dans vpn/openvpn/servers, ajouter une entrée:
 - Server host or address = 10.0.2.17 (= adresse wan de l'openvpn serveur)
 - Server Port = faire correspondre ce port à celui utilisé sur le serveur (a priori 1194)
 - ullet Use a TLS Key = décocher la case
 - Client Certificate = Client-CR
 - IPv4 Tunnel Network = 10.0.3.0/24 (= réseau virtuel s2s)
 - IPv4 Remote network(s) = 192.168.1.0/24, 10.0.0.0/24 (= lans du côté openvpn serveur)
- 7. sur l'openvpn client, dans interfaces/interface assignments, cliquer sur add, puis sur save
- 8. sur l'openvpn client, dans interfaces/<nouvelle_interface>:
 - Enable interface = cocher la case
 - Description = VPN-S2S
- 9. sur l'openvpn client, dans status/openvpn, redémarrer le service
- 10. sur les 2 openvpn, dans firewall/rules/wan, ajouter une entrée:
 - \bullet Protocol = UDP
 - Port = 1194 (OpenVPN)
- 11. sur les 2 openvpn, dans firewall/rules/wan, désactiver la règle: block private networks
- 12. sur les 2 openvpn, dans firewall/rules/OpenVPN, ajouter une entrée:
 - Protocol = any
- 13. sur l'openvpn client, dans firewall/rules/VPN-S2S, ajouter une entrée:
 - Protocol = any

2.7 OpenVPN remote to site



- 1. dans system/package manager/available packages, installer: openvpn-client-export
- 2. sur vpn/openvpn/wizards, compléter le wizard:
 - Description = VPN-R2S
 - Tunnel Network = 10.0.4.0/24 (= réseau virtuel r2s)
 - Local Network = 192.168.1.0/24, 10.0.0.0/24 (= réseaux lans)
 - Firewall Rule = cocher la case
 - OpenVPN Rule = cocher la case
- 3. sur vpn/openvpn/client export utility, aller en bas de la page, dans inline configurations, cliquer sur most clients
- 4. exporter le fichier vers une machine debian:
 - sudo openvpn <fichier>.ovpn
 - alt+f2
 - ip route (normalement, il y a les routes vers les lans du vpn)
 - ping 192.168.1.2 (= ip de la windows serveur dans le lan openvpn)

Remarques:

- authentification via la db local [CR + mdp], il faut modifier les utilisateurs pour leur créer un certificat personnel (user manager)
- authentification radius [CR + mdp], il faut créer un certificat utilisateur normal (certificate manager)

Table des matières

1	Inst	allations & Configurations	1
	1.1	Configuration internet explorer - windows server	1
	1.2	Installation active directory - windows server	1
	1.3	Créer un groupe d'utilisateurs sur active directory - windows server	1
	1.4	Installer et configurer RADIUS - windows server	
	1.5	Configuration routeur - routeur debian	
	1.6	Configuration de base - pfsense	
	1.7	Configuration parefeu nat - pfsense	
	1.8	Configuration parefeu règles - pfsense	
	1.9	Configuration routes statiques - pfsense	
	1.10	Certificats (CA, CR, import, export) - pfsense	
		Ajouter RADIUS dans pfsense - pfsense	
		Configuration FreeRadius - serveur debian	
2	Lab	os	6
	2.1	Captive Portal (accès internet sur un réseau invité)	6
	2.2	Captive Portal avec des vouchers (= codes d'accès wifi individuels)	
	2.3	Captive Portal avec RADIUS via active directory	
	2.4	Captive Portal - attaque man in the middle	
	2.5	OpenVPN site to site avec clé partagée (pas dans le cours mais plus simple)	
	2.6	OpenVPN site to site avec certificats	
	2.7	OpenVPN remote to site	