Statistical Physics&Comp. Simulations Newton Mechanik

Darstellung von Bahnkurven

$$\mathbf{r} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z := \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = R$$

Achtung $r \neq R$

Dies kann man gut sehen anhand einem gedrehten KS' sehen:

$$\mathbf{r} = x'\mathbf{e}'_x + y'\mathbf{e}'_y + z'\mathbf{e}'_z := \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = R'$$

Lagrange Mechanik

1. Lagrangegleichungen 1. Art

Verallgemeinerung der Newtonschen Axiome zur Lösung von Problemen mit Zwangsbedingungen g.

$$m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F} + Z$$
 Zwangskraft: Z (2.1)

Definition 2.1

Holonome/Integrable Zwangsbedinungen:

Zwangsbedingungen die als Gleichungen zwischen den Ortsvariablen \mathbf{r}_i des Systems und der Zeit in flogender Form formuliert werden können:

$$g_{\alpha}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N, t) = 0$$
 $\alpha = 1, \dots, R$ (R-Zw.Bed.)

Definition 2.2

Anholonome Zwangsbedinungen: Sind Zwangsbedingungen die nicht als holonome Zwangsbedingungen geschrieben werden können e.g. Ungleichungen oder:

$$g_{\alpha}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N, \dot{\mathbf{r}}_1, \dot{\mathbf{r}}_2, \dots, \dot{\mathbf{r}}_N, t) = 0$$
 $\alpha = 1, \dots, R$

Note: Zwangsbedingungen für ein Teilchen

- Eine Zwangsbed. ⇒ Einschränkung auf Fläche.
- 2. Zwei unab. Zwangsbed. ⇒ Einschränkung auf Kurve.
- 3. Drei unab. Zwangsbed. \Rightarrow alle drei Koordinaten x, y, zsind festgelegt, keine Bewegung mehr erlaubt.

Note: Zwangsbedungen für mehrere Teilchen

- 1. Die mögliche Anzahl R der Bedingungen ist durch $R \leq$ 3N - 1 begrenzt
- 2. Damit ist die Anzahl der Freiheitsgrade f = 3N R.

Definition 2.3 Rheonome Zwangsbedingung: Sind zeitabhängige Zwangsbedingungen im Gegensatz dazu sind skleronome Zwangsbedingungen zeitunabhängig.

Zwangskräfte Z

Problem: wir kennen nur die Zwangsbedingungen g sind nach eq. (2.1) aber an den Zwangskräften Z interessiert.

Idee: Eine Einschränkung eines Teilchens durch eine holonome Zwb. g beschränkt die Bewegung des Teilchens auf eine Fläche ein. Dies bedeutet aber wiederum das sich das Teilchen frei auf der Fläche bewegen kann und dies wiederum impliziert das die Kraft nur orthogonal wirken kann:

$$g(\mathbf{r},t) = 0 \iff Z \parallel \operatorname{grad} g(\mathbf{r},t)$$

 $\Rightarrow \mathbf{Ansatz}: \qquad Z(\mathbf{r},t) = \lambda(t) \operatorname{grad} g(\mathbf{r},t)$

$$m_n \ddot{\mathbf{x}}_n = \mathbf{F}_n + \sum_{\alpha=1}^R \lambda_\alpha \frac{\partial g_\alpha(x_1, \dots, x_{3N}, t)}{\partial x_n}$$

$$g_\alpha(x_1, \dots, x_{3N}, t) = 0 \qquad \alpha = 1, \dots, R \quad n = 1, \dots, 3N$$
(2.2)

Bemerkunge

- 1. 3N + R Gleichungen für 3N + R unbekannte Funktionen $x_n(t)$ und $\lambda_{\alpha}(t)$.
- 2. 3N dgl. 2. Ordnung.
- 3. R algb. Gleichungen.

Vorgehen

- 1. Formulierung der Zwangsbedingungen g und Aufstellung der Lagrangegleichungen.
- 2. Elimination der λ_{α} .
- 3. Lösung der Bewegunngsgleichungen ⇒ x und bestimmung der Integrationskonstanten.
- Bestimmung der Zwangskräften.

2. Lagrangegleichungen 2. Art

Ist man an den Zwangskräften nicht explizit interessiert ist es bequemer eine Formulierung zu wählen, bei der die Zwangskräfte Z aus den Bewegungsgleichungen eleminiert

Idee: Bei R Zwangsbedingungen g sind nur f = 3N - R der 1.3N kartesischen Koordinaten voneinander unabhängig.

⇒ wir können f verallgemeinerte koordinaten wählen. Generalisierte Koordinaten

- 1. Diese müssen alle andern Koordinaten festlegen:
- $x_n = x_n(q_1, q_2, \dots, q_f, t)$ $n = 1, 2, \dots, 3N$ 2. Die Zwangsbed, für beliebige Werte der q_i erfüllen.

$$g_{\alpha}(x_1(q_1,\ldots,q_f,t),\ldots,x_{3N}(q_1,\ldots,q_f,t),t) \equiv 0$$

Definition 2.4 Lagrangefunktion:

$$\mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = \mathbf{K}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) - \mathbf{W}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$$
 (2.3)

Definition 2.5 Lagrange Gleichungen 1. Art:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{x}}_k} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{x}_k} + \sum_{\alpha=1}^R \lambda_\alpha \frac{\partial g_\alpha}{\partial \mathbf{x}_k} \qquad k = 1, \dots, f \quad (2.4)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}_{k}} = \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \mathbf{q}_{k}} \Leftrightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} p = F$$
Kan. Imp. Kan. Kraft 2.Newt. Axiom
$$k = 1, \dots, f$$

Bemerkungen

Sind

- 1. Nur f = 3N R anstatt 3N + R-Gleichungen für die 3. Lagrange Gleichung 1. Art.
- 2. System von f Dgl.s 2. Ordnung für die Bahnkurven $\mathbf{q}_k(t)$.
- Benötigt 2f Anfangsbendingungen für q_k(0) und q̇_k(0).
- 4. Aufstellung für komplexe Systeme viel einfacher als dass Aufstellen der Bewegungsgleichungen selbst, da die L.G. 2. Art eine skalare Grösse ist.
- ⇒ Obwohl die Newton Gleichung nur 3N gekoppelte Dgl.
- 2. Ord. $(m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}(\mathbf{r}))$ hat wird häufig die L.G. 2. Art 3. Hamiltonsches Prinzip bevorzugt.
- 5. Nicht nur für Inertialsysteme gültig.
- Für konservative Kräfte gilt W(q, q, t) = W(q, t), da W wegunabhänig/eine Zustandsgrösse sein muss (=eine Grösse die nur vom Ort und der Zeit abhängt).
- 7. Euler-Lagrange Formulierung ist gleichbedeutend mit Newtons zweitem Gesetz.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}_k} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r_k} = m_k \ddot{\mathbf{r}} - \mathbf{F}_k = 0$$

Newtonsche Herleitung

Die Zwangsbed. müssen für beliebige q_i gelten und sind damit \mid Sei: unabhängig von den verallg. Koordinaten.

$$\frac{\mathrm{d}g_{\alpha}}{\mathrm{d}q_{k}} = 0 \overset{\mathrm{Chain \ R.}}{\Leftrightarrow} \overset{3N}{\sim} \frac{\partial g_{\alpha}}{\partial x_{n}} \frac{\partial x_{n}}{\partial q_{k}} = 0 \qquad k = 1, \dots, f$$

Equation $(2.2)/\cdot \partial x_n/\partial q_1$

$$\sum_{n=1}^{3N} m_n \ddot{\mathbf{x}}_n \frac{\partial x_n}{\partial q_k} = \sum_{n=1}^{3N} \mathbf{F}_n \frac{\partial x_n}{\partial q_k} + 0 \qquad k = 1, \dots, f$$

1.
$$\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x_n(\mathbf{q}(t),t)}{\frac{\partial \dot{x}_n}{\partial t}(\mathbf{q},\frac{\dot{\mathbf{q}}}{\partial t})} = \sum_{k}^{f} \frac{\partial x_n}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial x_n}{\partial t}$$
2.
$$\frac{\frac{\partial \dot{x}_n}{\partial t}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t)}{\frac{\partial \dot{q}_k}{\partial t}} = \frac{\partial x_n(\mathbf{q},t)}{\frac{\partial q_k}{\partial t}}$$

Für konservative Kräfte gilt :

$$F_{n} = -\operatorname{grad} \mathbf{W}(q_{i}(t), t) = -\frac{\partial \mathbf{W}}{\partial x_{n}}$$

$$\frac{\partial x_{n}}{\partial q_{k}} F = -\frac{\partial x_{n}}{\partial q_{k}} \frac{\partial W}{\partial x_{n}} = -\frac{\partial W}{\partial q_{k}}$$

$$\sum_{n=1}^{3N} m_{n} \ddot{\mathbf{x}}_{n} \frac{\partial \mathbf{v}_{n}}{\partial \dot{\mathbf{q}}_{k}} = \sum_{n=1}^{3N} -\frac{\partial W}{\partial q_{k}}$$

$$k = 1, \dots, f$$
4. Hamilton Formulation

Definition 2.8 Symmetrie: In

 $k = 1, \dots, f$ (2.4) Proof 2.1: Sei: $\mathbf{K} = \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2$ und bemerke:

efinition 2.6 Euler-Lagrange Gleichungen (2. Art):
$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}_{k}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{q}_{k}} \Leftrightarrow \frac{d}{dt} p = F$$
Kan. Imp. Kan. Kraft
$$k = 1, \dots, f$$

$$k = 1, \dots, f$$
(2.5)
$$\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{\mathbf{q}}_{k}} \mathbf{K} = \frac{d}{dt} m \mathbf{v} \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{\mathbf{q}}_{k}} \stackrel{\mathbf{P.R.}}{=} m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{\mathbf{q}}_{k}} + m \mathbf{v} \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{\mathbf{q}}_{k}}$$

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{\mathbf{q}}_{k}} = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{q}_{k}} \quad \text{and} \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathbf{x} (\mathbf{q}_{k}(t), t)}{\partial \mathbf{q}_{k}} \stackrel{\mathbf{Schwartz}}{=} \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{k}} \frac{\partial}{dt}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{3N} \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathbf{K}}{\partial \dot{\mathbf{q}}_{k}} - m \mathbf{v}_{n} \frac{\partial}{\partial \dot{\mathbf{q}}_{k}} \mathbf{v}_{n} = \sum_{n=1}^{3N} - \frac{\partial W}{\partial q_{k}}$$

3.
$$\frac{\partial \mathbf{K}}{\partial \mathbf{q}_k} \stackrel{\mathbf{P.R.}}{=} m \mathbf{v} \frac{\partial \mathbf{v}}{\mathbf{q}_k}$$
 and $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial \mathbf{W}(q_i(t), t)}{\partial \dot{\mathbf{q}}_k} = 0$

$$\Rightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial (\mathbf{K} - \mathbf{W})}{\partial \dot{\mathbf{q}}_k} = \frac{\partial (\mathbf{K} - \mathbf{W})}{\partial q_k}$$

Beispiel: freie Kreisbewegung

Definition 2.7 Wirkunsfunktional:

$$\mathbf{S}[\mathbf{q}] := \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \, \mathrm{d}t = \int_{t_1}^{t_2} \underline{\mathbf{K}(q, \dot{q}, t)} - \underline{\mathbf{W}(q, \dot{q}, t)} \, \mathrm{d}t$$

Principle 2.1 Hamilton Prinzip: Die Wahre entwickelung ${\bf q}$ eines Systems beschrieben durch Ngeneralisierten Koordinaten $\mathbf{q} = (\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_N)$, im Konfigurationsraum \mathbb{R}^f zwischen zwei Zuständen $\mathbf{q}(t_1)$ und $\mathbf{q}(t_2)$ is ein stationären Punkt(=Pkt. an dem die Variation Null ist).

$$\delta \mathbf{S} \stackrel{!}{=} 0 \tag{2.6}$$

Bemerkung

Dies ist einläuchtend wenn man sich überlegt dass man für den Weg des geringsten Widerstandes eine möglichst kleine kinetische Energie und grosse pot. Energie möchte.

Proof 2.2: Herleitung der E.L. Gl. mittels Hamiltonprinzip $\mathbf{y}_{\epsilon}(\mathbf{v}) := \mathbf{q}(t) + \epsilon \mathbf{v}(t)$

$$\Phi_{\epsilon} := \int_{t_1}^{t_2} \mathscr{L}(\mathbf{y}(t), \dot{\mathbf{y}}(t), t) \, \mathrm{d}t = \int_{t_1}^{t_2} \mathscr{L}_{\epsilon} \, \mathrm{d}t$$

Wir wissen das S[x] ein Minimum für x = q hat $\Rightarrow \Phi(\epsilon)$ muss

ein Minimum für
$$\epsilon = 0$$
 haben.
$$\Phi'(\epsilon) = \frac{\mathrm{d} \mathcal{L}_{\epsilon}}{\mathrm{d}\epsilon} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\epsilon} \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}_{\epsilon} \, \mathrm{d}t = \int_{t_1}^{t_2} \frac{\mathrm{d} \mathcal{L}_{\epsilon}}{\mathrm{d}\epsilon} \, \mathrm{d}t$$

$$\frac{\mathrm{d} \mathcal{L}_{\epsilon}}{\mathrm{d}\epsilon} = \frac{\partial \mathcal{L}_{\epsilon}}{\partial t} \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\epsilon} + \frac{\partial \mathcal{L}_{\epsilon}}{\partial \mathbf{y}_{\epsilon}} \frac{\mathrm{d}\mathbf{y}_{\epsilon}}{\mathrm{d}\epsilon} + \frac{\partial \mathcal{L}_{\epsilon}}{\partial \dot{\mathbf{y}}_{\epsilon}} \frac{\mathrm{d}\dot{\mathbf{y}}_{\epsilon}}{\mathrm{d}\epsilon}$$

$$= \frac{\partial \mathcal{L}_{\epsilon}}{\partial \mathbf{y}_{\epsilon}} \mathbf{v}(t) + \frac{\partial \mathcal{L}_{\epsilon}}{\partial \dot{\mathbf{y}}_{\epsilon}} \dot{\mathbf{v}}(t)$$

Wenn
$$\epsilon = 0$$
 gilt $\mathbf{y}_{\epsilon} = \mathbf{q}(t)$ und $\mathcal{L}_{\epsilon} = \mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$

$$\Phi'(0) = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}\epsilon} \bigg|_{v=0} = \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{q}} v(t) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \dot{v}(t) \right]$$

$$\stackrel{\text{I.B.P.}}{=} \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{q}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right] v(t) + \underbrace{\left[v(t) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right]_{t_1}^{t_2}}_{=0}$$

$$0 \stackrel{\text{F.L.C.V}}{=} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{q}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{q}}$$

Definition 2.8 Symmetrie: Invarianz eines Systems unter einer Transformationsoperation.

Definition 2.9 Symmetrietransformation: Transformation die den Zustand eines physikalischen Systems nicht än-

Definition 2.10 Erhaltungsgrösse: Physikalische Grösse Q die zeitlich konstant ist.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}Q = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad Q = \text{consty}$$

Definition 2.11 Zyklische Variable: Variable von der die Lagrangefunktion nicht abhängig ist.

5. Noether Theorem

Theorem 2.1 Noether Theorem: Zu jeder kontinuierlichen Symmetrie eines physikalischen Systems gehört eine Erhaltungsgröße. $\mathscr{L}(\mathbf{T}(\mathbf{q_i})) = \mathscr{L}(\mathbf{q_i}) \longrightarrow$ Erhaltungsgrösse

Zeittranslations-Invarianz

Energieerhaltung Translations-Invarianz → Impulserhaltung Drehimpulserhaltung Dreh-Invarianz Spez. Erhaltungsgrössen Spezielle Symmetrie

6. Hamilton Formalismus

Definition 2.12 Hamiltonfunktion:

$$H = \mathbf{T} + \mathbf{W} = \sum_{k \text{ art. Koord}}^{N} \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m_i} + U(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) = H(\mathbf{p}, \mathbf{r}) \quad (2.8)$$

Die Hamiltonfunktion kann auch in abhängigkeit der Lagrange Funktion eq. (2.3) formuliert werden.

$$H = \sum_{i=1}^{f} \mathbf{p}_{i} \dot{\mathbf{q}}_{i} - \mathcal{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$$
(2.9)

Bemerkungen

- 1. Die 2f Variablen $\mathbf{q} = \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_f$ und $\mathbf{p} = \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_f$ heissen kanonische Variablen des Set.
- Die Hamilton Funktion beschreibt die Gesamtenergie falls:
 - a) Die Zwangsbed. nicht explilzit von der Zeit abhängen.
 - b) Die potentielle Energie unabhängig von der Geschwindikeit ist, also nur vom Zustand abhängt. $\Rightarrow \qquad H(\mathbf{p}(t),\mathbf{q}(t)) = H(\mathbf{p}(0),\mathbf{q}(0)) = E$

Proof 2.3:

$$\begin{split} \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} &= \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}_{i}} \dot{\mathbf{q}}_{i} + \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_{i}} \dot{\mathbf{p}}_{i} \right) \\ &= \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}_{i}} \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_{i}} + \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}_{i}} \frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}_{i}} \right) = 0 \end{split}$$

$$\begin{split} & \text{Proof 2.4: using theorem 2.1 } \mathcal{L}(t + \delta t) = \mathcal{L}(t) \\ & \textbf{0} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \, \delta t = \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{q_i}} \dot{\mathbf{q}_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \ddot{\mathbf{q}_i}} \right) \delta t \\ & \overset{\text{eq. (2.3)}}{=} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} - \left[\frac{\mathbf{d}}{\mathbf{d}t} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}_i}} \dot{\mathbf{q}_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}_i}} \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{d}t} \dot{\mathbf{q}_i} \right] \right) \delta t \\ & \overset{\text{P.R.}}{=} \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{d}t} \underbrace{\left(\mathcal{L} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}_i}} \dot{\mathbf{q}_i} \right)}_{=:-\mathbf{H}} \delta t \Rightarrow \mathbf{H} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}_i}} \dot{\mathbf{q}}_i - \mathcal{L} = \text{const.} \end{split}$$

Definition 2.13 Hamilton Bewegungsgleichungen:
$$\dot{\mathbf{q}}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \qquad \qquad \dot{\mathbf{p}}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \qquad (2.10)$$

Bemerkung

- 1. Reduktion von f
 Dgl.s 2. Ordnung [eq. (2.5)] zu 2-f gekoppelten Dgl
s 1. Ordnung
- 2. Ermöglicht viele schlaue transformationen.
- 3. Wieder unabhängig vom Inertialsystem.

$$\begin{split} & \frac{\operatorname{Proof} 2.5:}{\operatorname{d} \mathcal{L}} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}_i} \operatorname{d} \dot{\mathbf{q}}_i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}_i} \operatorname{d} \mathbf{q}_i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \operatorname{d} t \\ & \overset{\operatorname{eq.} \ (2.5)}{=} \mathbf{p}_i \operatorname{d} \dot{\mathbf{q}}_i + \dot{\mathbf{p}}_i \operatorname{d} \mathbf{q}_i + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \operatorname{d} t \quad \operatorname{mit} \quad \frac{\partial}{\partial =} \frac{\operatorname{d}}{\operatorname{d} t} \frac{\operatorname{d} \mathcal{L}}{\operatorname{d} \dot{\mathbf{q}}_i} \\ & \operatorname{d} H = \operatorname{d} \mathbf{p}_i \dot{\mathbf{q}}_i + \mathbf{p}_i \operatorname{d} \dot{\mathbf{q}}_i - \mathbf{p}_i \operatorname{d} \dot{\mathbf{q}}_i - \dot{\mathbf{p}}_i \operatorname{d} \mathbf{q}_i - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \operatorname{d} t \\ & = \operatorname{d} \mathbf{p}_i \dot{\mathbf{q}}_i - \dot{\mathbf{p}}_i \operatorname{d} \mathbf{q}_i - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \operatorname{d} t \\ & \Rightarrow \mathbf{E.g.:} \quad \frac{\partial H}{\partial t} \bigg|_{\mathbf{d} \mathbf{p} = \mathbf{d} \mathbf{q} = 0} = -\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} \overset{\mathbf{K} = \mathbf{T}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})}{\partial t} \overset{\partial \mathbf{W}}{\partial t} \end{split}$$

7. Lagrange Multiplikator Methode

Definition 2.14 Lagrange Multiplikator Methode:

Phänomenologische Thermodynamik

Definition 3.1 Zustandsvariablen: Grössen die den Zustand eines Systems eindeutig festlegen.

$$f \stackrel{\text{z.B.}}{=} (E, V, N), (T, V, N), (T, P, N), (S, V, N), \dots$$

 \Rightarrow Zustandsgrössen müssen wegunabhängig sein $\delta df = 0$.

Definition 3.2 Zustands-funktionen/grössen: grössen die alleine durch Zustandsvariablen eindeutig bestimmt werden und damit nur vom momentan Zustand abhän-

Zustandsgrössen: p,T,V,n,S,U,H,A,G,m

Definition 3.3 Prozessgrössen: Sind wegabhängige Grössen und sind damit keine Zustandsgrössen.

Prozessgrössen: $\Delta W . \Delta Q ...$

Thermodynamische Schreibweise

- 1. Wert= $S \stackrel{\text{e.g.}}{=} S(T, V) \stackrel{\text{e.g.}}{=} S(E, V)$ Wichtig: S(E, V) und S(T, V) sind verschiedene Funk-S = S(E, V) = f(E, V) = S(T, V) = g(T, V).

tionen d.h.
$$S = S(E, V) = f(E, V) = S(T, V) = g(T$$
2. Partielle Ableitung
$$\frac{\partial S(E, V)}{\partial E} := \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{V}$$
3. Totales Differential von Zustandsfunktie

3. Totales Differential von Zustandsfunktionen f $df = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy$ $= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y} dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x} dy =: \mathbf{a}(x, y) dx + \mathbf{b}(x, y) dy$

Aus der zweimaligen Differenzierbarkeit von f(x, y) und dem Satz von Schwarz folgt:

$$\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y \partial x} \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{\partial a}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial b}{\partial x}\right)_y$$

$$\underbrace{\frac{a(x,y) \, \mathrm{d}x + b(x,y) \, \mathrm{d}y}{\mathrm{vollstd. Differnzial}}} \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{\partial a}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial b}{\partial x}\right)_y$$

Definition 3.4 Phase: Ist ein Stoff (=reine Phase) oder Stoffgemisch (=Mischphase) in dem es keine Trennflächer zwischen makroskopischen Teilen des System gibt, an denen sich Eigenschaften und Zusammensetzung voneinander unterscheiden⇒räumlich konst. Eigenschaften.

Definition 3.5 Homogenes System: System das nur aus einer Phase besteht.

Definition 3.6 Heterogenes System: System das aus mehrern Phasen besteht

Definition 3.7 Offenes System: Stoffaustausch über die Grenzen des Systems ist möglich.

Definition 3.8 Geschlossenes System: Stoffaustausch über die Grenzen des Systems ist nicht möglich.

Definition 3.9 Abgeschlossenes/Isoliertes System: System das weder Materie (=geschlossenes System) noch Energie mit seiner Umgebung austauschen kann.

Definition 3.10 Extensive Grössen: Sind propartional zur Grösse des Systems, also zu den Stoffmengen des Systems.

Geg.: a + b = homogenes System und f eine Zustandsgrösse

$$f = f_a + f_b \iff f \text{ extensiv}$$

E.g.: m, V, G, n, U, S, \dots

Definition 3.11 Intensive Grössen: Bleiben bei Änderung der Systemrösse, unter sonst gleichen Bedingungen konstant

$$f = f_a = f_b \iff f \text{ intensiv}$$

E.g.: T, P, Energiedichte,...

Bemerkung

- 1. Mit Ausnahme des Volumens werden extensive Grössen i.d.R. klein geschrieben.
- 2. Extensive Grössen können in intensive Grössen umgewandelt werden.

$$f_{\text{int.}} = \frac{f_{\text{ext.}}}{N_{\text{C}}}$$
 (3.1)

1. Thermodynamische Zustandsgleichungen

Setzen die Zustandsgrössen p, V, T, n zueinander in Beziehung.

Law 3.1 Ideales Gasgesetz:

$$p = \frac{nR \tau}{V}$$
 (3.2)

Annahmen

- 1. Gasteilchen werden als starre Kügelchen angesehen (≙ nicht verformbar)
- 2. Keine W.W. zwischen Teilchen: da die Bewegunsenergie der Teilche viel grösser ist als die zwischenmolekulare Kräfte (=elektr. W.W.).
- 3. Betrachtung der Teilchen als Punktmassen: da der Abstand der Teilchen gegenüber ihrem Abstand zueinander und dem zu verfügung stehendem Volumen sehr klein
- 4. Die Zusammenstöße der Teilchen miteinander und mit der Wand sollen vollkommen elastisch sein, d.h. es geht dabei keinerlei Energie verloren.

Gültigkeitsbereich

- 1. Für hohe Temperaturen T↑ und kleine Drücke p↓, da hierdurch das Volumen gross wird.
- 2. Vorallem für Wasserstoff und Edelgase, aufgrund des kleinen Radius und der "unverformbarkeit".

Law 3.2 Van der Waals Gleichung:

$$\mathbf{p} = -\frac{a}{\mathbf{n}^2} + \frac{R\mathbf{T}}{\mathbf{n} - b} \quad \text{mit} \quad \mathbf{a}, b \quad \text{Stoffabhängige Parameter}$$
 (3.3)

Verbesserung

Beachtet Eigenvolumen der Teilchen und V.d.W. Wechselwirkungen realer Gase.

2. Kalorische Zustands-/Energiegleichungen

Definition 3.12 Thermodynamische Potentiale: Sind Zustandsgrössen mit der dimension Energie, die das Verhalten thermodynamischer Systeme im Gleichgewicht vollständig beschreiben.

Diese sind: S, U, H, A, G und das grosskanonische Ensemble

Problem: beschreibung des inneren energetischen Zustands/thermodynamische potential eines Systems ist allein durch die thermodynamischen Zustandsgleichungen nicht möglich.

⇒ Kalorische Zustandsgleichungen:

$$U = U(T, V)$$

$$H = H(T, p) \tag{3.4}$$

1. Innere/Interne Energie U

Innere Energie eines Systems ist bestimmt durch:

- 1. Ekin der Teilchen.
- $2.~E_{
 m pot}$ der Systembestandteile.
- 3. $E_{\rm vib}$ und $E_{\rm rot}$ der Teilchen.
- 4. Die Energie der chemischen Bindung der Teilchen.

Law 3.3 1. Hauptsatz der Thermodynamik I: Die innere Energie U eines isolierten Systems ist konstant.

Law 3.4 1. Hauptsatz der Thermodynamik II: Bei einem System U_{Sys} , dass mit seiner Umgebung U_{Umg} in Kontakt steht, muss die Gesamtenergie U_{Tot} erhalten bleiben.

$$\Delta U_{Tot} = \Delta U_{Sys} + \Delta U_{Umg} = 0 \qquad \Delta U_{Sys} = -\Delta U_{Umg}$$
(3.5)

Definition 3.13 Wärmekapazität V =const:

$$dq \stackrel{V=const}{=} \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V} dT \qquad c_{V} := \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V} \qquad (3.6)$$

c_V beschreibt also das Verhältnis von zugeführter Wärme vs Temperaturänderung bei konstantem Druck:

$$c_{V} = \frac{dq}{dT}$$

$$dq = c_V dT (3.7$$

Molare Wärmekapazität

$$C_{V,m} = c_V/m \tag{3.8}$$

Spezifische Wärmekapazität

$$C_{Vm} = c_V/n \qquad (3.9)$$

Law 3.5 1. Hauptsatz der Thermodynamik III: In einem reschlossenen System, in dem keine chemische Reaktionen oder Phasenübergänge stattfinden besteht die Änderung der inneren Energie aus einer Änderung der Wärme q, Arbeit W oder kombination von beidem.

$$\begin{aligned} \text{Mit} & W = W_{\mathrm{Vol}} + W_{\mathrm{Elekt}} = -p \, \mathrm{dV} + W_{\mathrm{Elekt}} \\ \text{Tot. Differential} & \mathrm{dU} = \left(\frac{\partial \mathrm{U}}{\partial \mathrm{T}}\right)_{\mathrm{V}} \mathrm{dT} + \left(\frac{\partial \mathrm{U}}{\partial \mathrm{V}}\right)_{\mathrm{T}} \mathrm{dV} \\ & \cdots \\ & = \mathrm{dq} - p \, \mathrm{dV} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \mathrm{d} \mathbf{q} - \mathbf{p} \, \mathrm{d} \mathbf{V} \\ &\stackrel{eq.}{=} \frac{(3.20)}{\mathrm{T} \, \mathrm{dS}} - \mathbf{p} \, \mathrm{dV} \\ &= \left(\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial \mathbf{S}}\right)_{\mathbf{V}} \mathrm{dS} + \left(\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial \mathbf{V}}\right)_{\mathbf{T}} \mathrm{dV} \end{aligned}$$

Definition 3.14 Fundamentalgleichung: Für eine rev Zustandsänderung ($dq_{rev.} = T d dS$) in einem geschlossenen System gitl:

$$dU = T dS - p dV \qquad (3.11)$$

2. Wärmekapazität V =const

Betrachten wir die Änderung der inneren Energie U bei konstantem Volumen $\partial U/\partial V = 0$, so fällt uns auf dass keine Volulmenarbeit verichtet wird:

$$-p dV = 0 da dV = 0 \Rightarrow W = 0.$$

$$\Rightarrow dU = dq \qquad \mbox{f\"{u}r} \qquad V = {\rm const} \ \mbox{und} \ W_{\rm elek} = 0 \label{eq:velocity}$$

Vergleichen wir nun mit dem totalen differential von U, so folgt wieder eq. (3.6)

3. Verschiedene Arten von Prozessen

Definition 3.15 Isothermer Prozess:

$$T = const$$
 (3.12)

Definition 3.16 Isochorer Prozess:

$$V = const$$
 (3.13)

Definition 3.17 Isobarer Prozess:

$$p = const$$
 (3.14)

Definition 3.18 Adiabatischer Prozess:

$$q = const$$
 (3.15)

Verschiedene Arten von Arbeit

- 1. Expansion gegen konst. Druck=Isobarer Prozess: $W = -p_{\text{ext}} \int_{V_{\text{E}}}^{V_{\text{A}}} dV = -p_{\text{ext}}(V_{\text{E}} - V_{\text{A}})$

2. Reversible isotherme Expansion:
$$W = -\int_{V_{\rm E}}^{V_{\rm A}} p(V,T) \, \mathrm{d}V \stackrel{\mathrm{i.d.G.}}{=} - \mathrm{n}R\mathrm{T} \int_{V_{\rm E}}^{V_{\rm A}} \frac{\mathrm{d}V}{V}$$
$$= -\mathrm{n}R\mathrm{T} \ln \frac{V_{\rm E}}{V_{\rm A}}$$

3. Isochore Expansion und freie Expansion ins Vakuum $p_{ext} = 0$

$$xt = 0 \Rightarrow W = 0$$

4. Enthalpie H

Die meisten Reaktionen im Labor laufen in offenen Gefässen ab, sie laufen also nicht bei constantem Volumen sondern unter konstanem Druck ab.

Wir suchen daher eine neues Zustandsfunktionen die für kon stanten Druck besonders einfach wird.

Definition 3.19 Entabloie:

$$H := U + p \cdot V$$
 und $dH = dq + V dp$ (3.16)
 $= T dS + V dp$

 $\mbox{Totales Diff.} \qquad \mbox{d} \mbox{H} = \left(\frac{\partial \mbox{H}}{\partial \mbox{T}}\right)_{p} \mbox{d} \mbox{T} + \left(\frac{\partial \mbox{H}}{\partial \mbox{p}}\right)_{T} \mbox{d} \mbox{p}$

$$\begin{split} &=\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{p}dS+\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_{T}dp\\ p=const &\qquad dH=dq \qquad f\ddot{u}r \qquad W_{elek.}=0 \end{split}$$

Bemerkungen

- 1. H ist eine Zustandskuntion da sie aus Zustandsfunktionen zusammengestzt ist.
- 2. dH = dU + d(pV) = dq p dV + p dV + dpV
- 5. Wärmekapazitätp =const

Betrachten wir die Änderung der Enthalpie H bei konstantem Druck $\partial H/\partial p = 0$, so fällt uns auf dass : -V dp = 0.

$$\Rightarrow dH = dq$$
 für $p = const$ und $W_{elek} = 0$

Vergleichen wir nun mit dem totalen differential von H. so

Definition 3.20 Wärmekapazität p =const:
$$dq \stackrel{p=const}{=} \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{p} dT \qquad c_{p} := \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{p} \qquad (3.17)$$

c_p beschreibt also das Verhältnis von zugeführter Wärme vs Temperaturänderung bei konstantem Druck:

$$c_p = \frac{dq}{dq}$$
 oder $dq = c_p dT$ (3.18)

3. Spontanität von Prozessen

Definition 3.21 Reversibler Prozess: 1. Sind bungslos, da Reibung Wärme produziert.

2. Quasi Statisch = Prozess befindet sich immer so gut wie im Glg, als im Quasigleichgewicht

In der Makrowelt gibt es keine wirklichen reversiblen Prozesse

Law 3.6 2. Hauptsatz der Thermodynamik: Es gibt keine Zustandsänderung, deren einziges Ergebnis die Übertragung von Wärme q von von einem Körper niederer Temperatur auf einen Körper höherer ist.

 $dS_{Syst.} > 0$ für spontane Prozesse in abgeschlossenen Systemen (3.19)

Proof 3.1: Für abgeschlossene Systeme [def. 3.9] gilt dq = 0. Mit der Clausiussche Ungleichung [def. 3.23] folgt dann sofort der 2. HS.

Definition 3.22 Entropie: Da Wärme eine Prozessgrösse ist definieren wir eine neue Zustandsfunktion, die den 2. Hauptsatz der Thermodynamik law 3.7 mathematisch beschreibt:

$$dS_{Syst.} = \frac{dq_{rev.}}{T}$$
 (3.20)

1. Clausiussche Ungleichung

Unter reversiblen Prozessbedingunen wird mehr Arbeit verrichtet als unter irreversiblen.

Dies ist, da Arbeit eine Prozessgrösse

und in der Form von Wärme verloren geht Da die innere Energie eine Zustandsfunktion ist gilt:

$$\begin{array}{ll} dU = dq + dW = dq_{rev.} + dW_{rev.} \\ \Rightarrow & dq_{rev.} - dq = dW - dW_{rev.} \geqslant 0 \\ \Rightarrow & dq_{rev.} \geqslant dq \Rightarrow \frac{dq_{rev.}}{T} \geqslant \frac{dq}{T} \end{array}$$

Definition 3.23 Clausiussche Ungleichung:

$$dS \geqslant \frac{dq}{T}$$
 (3.21)

Umgebungsentropie

Die Umgebung entspricht einem Resevoir konstanten Volu- $\begin{array}{l} {\rm W=const} \\ {\rm mens} \Rightarrow \Delta_{\rm Umg.} \equiv & \Delta_{\rm QUmg.} \\ {\rm Da~die~innere~Energie~eine~Zustandsgr\"{o}sse~ist~(=Wegunab-$

hängig), hängt sie nicht davon ab ob ein Prozess reversible od. irreversible abläuft:

$$\Delta S_{\text{Umg.}} = \frac{dq_{\text{Umg.}}}{T}$$
 (3.22)

Bemerkungen

- 1. Arbeit erfodert eine geordnete Teilchenbewegung.
- 2. Um Wämrme von einem System niederer Temperatur T₁ zu einem System höherer Temperatur T2 zuzuführen, müssen wir Arbeit am System verrichten. Dies erfordert zwar Ordnung und damit eig. eine verminderung der Entropie des Systems, allerdings bleibt die Entropie für das ges. System=Syst.+Umgb. für reversible Prozesse konstant.

Für irreversible Prozesse geht arbeit in Form von Reibungswärme verloren \Rightarrow dS > 0.

Law 3.7 3. Hauptsatz der Thermodynamik/Nernst Theorem: Es ist nicht möglich ein System bis zum absoluten Nullpunkt abzukühlen.

2. Weitere Thermodynamische Potentiale

Betrachten wir die Clausiussche Ungleichung bei bei konstantem Volumen dq_V $\stackrel{V=\mathrm{const}}{=}$ dU bzw. konstantem Druck $dq_D \stackrel{p=const}{=} dH$ so folgt mit [def. 3.23]:

$$\underline{\mathrm{dU}} - \overline{\mathrm{T}}\,\mathrm{dS} \leqslant 0 \qquad \quad \mathrm{f\"{u}r} \qquad \quad V = \mathrm{const} \qquad \quad (3.23)$$

$$\overline{dH} - T dS \le 0$$
 für $p = const$ (3.24)

Definition 3.24 Freie/Helmoltz Energie:

$$F := U - TS$$
 (3.25)

$$\begin{array}{ll} \text{Tot. Differential} & dF := dU - d(TS) \\ &= -p \, dV - S \, dT \\ &= \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \, dV + \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \, dT \end{array}$$

Definition 3.25 Freie Enthalpie/Gibbs Energie: G := H - TS

$$\begin{aligned} G &:= H - TS \end{aligned} \tag{3.26}$$
 Tot. Differential
$$\begin{aligned} G &:= dH - d(TS) \\ &= V \, dp - S \, dT \\ &= \left(\frac{\partial G}{\partial x}\right) \, dp + \left(\frac{\partial G}{\partial x}\right) \, dT \end{aligned}$$

Spontanität von Prozessen

Mit eqs. (3.23) and (3.24) folgt für die Spontanität von Prozessen $dF(T, V) \leq 0$ (3.27)fiir V = const

$$dG(T, p) \leq 0$$
 für $p = const$ (3.28)

Exothermer Prozess $\Delta H > 0$

Wärme wird an Umgebung abgegeben.

Endothermer Prozess $\Delta H < 0$

Wärme wird von Umgebung aufgenommen.

Exergonischer Prozess $\Delta U > 0$

Prozess läuft freiwillig ab.

Endergoner Prozess $\Delta U < 0$

Prozess läuft nicht freiwillig ab.

Bemerkung

$$\begin{split} dF &= dq_{\mathbf{rev.}} - p \, dV - T \, dS - dTS \\ \Rightarrow dF &= -p \, dV - S \, dT \\ dG &= T \, dS + V \, dp - T \, dS - dTS \\ \Rightarrow dG &= V \, dp - S \, dT \end{split}$$

Relationen

(3.21) Aus den totalen Differentialen der einzlnen Potentiale lassen die folgenden Beziehungen ablesen:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial U}{\partial S} \rangle_{V} = T & \begin{pmatrix} \frac{\partial U}{\partial V} \rangle_{S} = -p & (3.29) \\ \frac{\partial F}{\partial T} \rangle_{L} = -S & \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial S} \rangle_{S} = -p & (3.30) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial S} \end{pmatrix}_{p} = T \qquad \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial p} \end{pmatrix}_{S} = V \qquad (3.31)$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial G}{\partial T} \end{pmatrix}_{p} = -S \qquad \begin{pmatrix} \frac{\partial G}{\partial p} \end{pmatrix}_{T} = V \qquad (3.32)$$

Maxwell Relationen

Mittels des Satzes von Schwartz und eqs. (3.29) to (3.32) lassen sich die so genannten Maxwell Relationen Herleiten z.B angewendet auf die innere Energie:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial V} \begin{pmatrix} \frac{\partial U}{\partial S} \end{pmatrix}_V \end{bmatrix}_S = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial S} \begin{pmatrix} \frac{\partial U}{\partial V} \end{pmatrix}_S \end{bmatrix}_V \\ \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial V} T \end{bmatrix}_S = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial S} (-p) \end{bmatrix}_V$$

Law 3.8 Maxwell-Relationen:
$$\begin{pmatrix}
\frac{\partial T}{\partial V}
\end{pmatrix}_{S} = -\begin{pmatrix}
\frac{\partial p}{\partial S}
\end{pmatrix}_{V}$$

$$\begin{pmatrix}
\frac{\partial T}{\partial p}
\end{pmatrix}_{S} = \begin{pmatrix}
\frac{\partial V}{\partial S}
\end{pmatrix}_{p}$$
(3.33)

$$\left(\frac{\partial \mathbf{T}}{\partial \mathbf{p}}\right)_{\mathbf{S}} = \left(\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \mathbf{S}}\right)_{\mathbf{p}}$$
(3.34)

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T} = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{V} = \frac{\beta}{\kappa}$$
 (3.35)

$$-\left(\frac{\partial \mathbf{S}}{\partial \mathbf{p}}\right)_{\mathbf{T}} = \left(\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \mathbf{T}}\right)_{\mathbf{p}} = \mathbf{V}\boldsymbol{\beta} \tag{3.36}$$

4. Das Chemische potential

Einleiung

Bis jetzt haben wir die Änderung der thermodynamischen Potential nur für Systeme mit konstanten Stoffmengn betrachtet. Da chemische Reaktionen aber Reaktanten (=Reaktionspatner) verbrauchen und Produkte erzeugen erfordet es jedoch, dass wir die Definitionen der Potentiale Anpassen.

z.B.
$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n_1,n_2,...} dp + \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n_1,n_2,...} dT + \sum_{i}^{N} \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_{j\neq i}}$$

Definition 3.26 Partielle Molare Grössen Yi: Die partielle molare Grösse Y_i einer Mischkomponente i ist definiert als die Änderung von Y bei zugabe von 1mol der Komponente i, bei konstanten anderen Grössen.

$$\mathbf{Sei}: \quad Y = Y(x_1, x_1, \mathbf{n}) \qquad Y_i = \left(\frac{\partial Y}{\partial n_i}\right)_{x_1, x_2, n_i \neq i}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial n_i}\right)_{S,V,n} \qquad \mu = \left(\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial n_i}\right)_{S,D,n} \tag{3.37}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial n_i}\right)_{V,T,n_j} \qquad \mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{P,T,n_j} \tag{3.38}$$

Definition 3.28 Thermodynamischen Potentiale:

$$U = T dS - p dV + \mu dN$$
 (3.39)

$$F = -S dT - p dV + \mu dN$$
 (3.40)

$$H = T dS + V dp + \mu dN \qquad (3.41)$$

$$G = -S dT + V dp + \mu dN \qquad (3.42)$$

Duhem-Gibbs-Relation

Das chemische Potential hat eine besonders einfache Beziehung zur freien Entahlpie G = G(T, p, N): Als extensive Grösse lässt sich G schreiben als:

$$G(T, p, N) \stackrel{eq.}{=} {\stackrel{(3.1)}{=}} nG_m(T, p, N)$$

Mit G = $n\mu$ folgt dann für das totale Differential:

$$\mathrm{dG} = \sum_{i} \mathbf{n}_{i} \, \mathrm{d}\mu_{i} + \sum_{i} \mu_{i} \, \overset{\mathrm{dg. (3.42)}}{\mathrm{dn}_{i}} = -\mathrm{S} \, \mathrm{dT} + \mathrm{V} \, \mathrm{dp} + \sum_{i} \mu_{i} \, \mathrm{dn}_{i}$$

Definition 3.29 $\underline{\text{Duhem-Gibss-Relation}}$:

$$\sum_{i} \mathbf{n}_{i} \, \mathrm{d}\mu_{i} = -\mathrm{S} \, \mathrm{dT} + \mathrm{V} \, \mathrm{dp} \tag{3.43}$$

Grosskanonisches Potential

$$\begin{split} \Omega &= F - n\mu = U - TS - n\mu \\ d\Omega &= -S dT - p dV - n d\mu \\ \Omega &= \Omega(T, V, \mu) \end{split}$$

Bemerkungen

1. Aus eq. (3.43) folgt das T und p die natürlichen Variablen des chemischen Potentials sind:

$$\mu = \mu(T, p)$$

2. Im Glg. ist das chem. Pot. jedes einzelnen Stoffes der Ganzen Mischung Gleich.

Statistische Thermodynamik

1. Einleitung

Axiom 4.1 First Probability Axiom: The probability of an event is a non-negative real number.

$$P(E) \in \mathbb{R}, \quad P(E) \geqslant 0, \quad \forall E \in F$$

 $F: \text{Event Space} \quad E: \text{Event}$ (4.1)

Axiom 4.2 Second Probability Axiom: The sum of the probabilities of all events equals to one \iff there is a certainty that anything will happen:

$$P(\Omega) = 1$$
 $\iff \sum_{r}^{\infty} p_r = 1$ (4.2)

 Ω : Sample Space

Axiom 4.3 Third Probability Axiom: If two sets are disjoint, then the sum of either happening is the sum of their probabilities.

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i) \tag{4.3}$$

Definition 4.1 Permutation N!: Auf wieviele Arten lassen sich N unterscheidbare Objekte (e.g. Kugeln verschiedener Farbe) anordnen.

$$P(N) = N! (4.4)$$

Bemerkung

Für die erste Kugel gibt es n mögliche Anordnungen, für die Zweite dann noch (n-1) usw.

Definition 4.2 Poly/Multinominalkoeffizient: Gibt es unter N Objkten n_1 gleiche (e.g. 5 rote) sowie n_2, \ldots, n_k gleiche so ist die Wahrscheinlichkeit/mögliche Anzahl an Anordnungen geringer.

Dies liegt daran das es uns gleich ist ob die 1. oder 5. rote Kugel neben einer Schwarzen liegt.

$$\frac{P\binom{N!}{n_1!,\ldots,n_k}}{n_1!,\ldots,n_k} = \frac{N!}{n_1!\cdots n_k}$$
(4.5)

Definition 4.3 Mikrozustand: Ist ein eindeutig spezifizierter Zustand des Systems.

z.B. die spezifische Anordnung von Energie auf einen Oszilla-

Definition 4.4 Besetzungszahlen a_i: Anzahl a_i der Einheiten die den i-ten (mikro-)Zustand besetzen.

Definition 4.5 Konfiguration $\{a_0, a_1, \dots, a_n\}$: Ist die Angabe der Besetungszahlen a_0, a_1, \ldots aller Mikrozustände eines Systems in der Form $\{a_0, a_1, \ldots, a_n\}$.

Entspricht damit der Momentanen Anordnung der gesamten dem System zu verfügung stehenden Energie Etot über die verfügbaren Zustände des Systems.

Bemerkung

- 1. Dabei entspricht an der Anzahl an Moleküle die den Zustand E₀ besetzen, usw.
- 2. Die Konfiguration änder sich ständig, da sich die Bese tungszahlen der Niveaus ändern.

Definition 4.6 Makrozustand: Spezifiziert die makroskopischen Eigenschaften, wie etwa Druck od. Temperatur eines Systems.

Die makroskopischen Eigenschaften ergeben sich dabei aus den gemittelten Werten, der Eigenschaften der Mikrozustände.

Makrozustand =
$$\{p_k\} = (p_1, \dots, p_N)$$

Idee

Wir Interessieren uns eig. nur für die die makroskopischen Eigenschaften des System und nicht für die exakten Mikrozustände

Definition 4.7 Ensemble: Betrachte eine grosse Anzahl von Systemen gleicher makroskopischer Eigenschaften (≙Kopien)

Ensemble Durchschnitt/Scharmittel

Der Wert einer makroskopischen Observable $\langle X \rangle$ lässt sich aus einer Summe berechnen.

Dabei multipliziert man die Wahrscheinlichkeiten p_i , $i \in$ $\{1,\ldots,N\}$ der N Mikrozustände mit dem Wert der Observablen X_i der entsprechenden Mikrozustände.

⇒ der Makrozustand kann also durch ein statistisches Ensem ble representiert werden.

$\sum p_r = 1$ (4.2) Definition 4.8 Ensemble Durchschnitt/Scharmittel:

Definition 4.9 Zeitmittel:

$$\overline{X(t)} = \lim_{t \to \infty} \frac{1}{t} \int_0^t X(\tau) d\tau$$
(4.7)

Bemerkung

Nach einer unendlich langen Zeit werden alle möglichen Mikrozustände durchlaufen

Law 4.1 Erdogenhypothese: Für lim gilt:

$$\overline{X(t)} = \langle X \rangle \tag{4.8}$$

Schlussfolgerung

- 1. man kann die Entwicklung über einen langen Zeitraum verfolgen und über diese Zeit mitteln, also den Zeitmittelwert bilden, oder.
 - Ein Würfel wird unter den gleichen Bedingungen n-mal
- 2. man kann alle möglichen Zustände betrkachten und über diese mitteln, also das sogenannte Scharmittel (Ensemble-Mittel) bilden. n-Gleichartige Würfel werden einmal geworfen.

Bemerkungen

- 1. Gilt nur für Systeme im Gleichgewicht.
- 2. Nachteil 1 des Zeitmittel: benötigt Anfanfsbedingung.
- 3. Nachteil 2 des Zeitmittel: Eine Trajektorie (Bahnkurve) im Phasenraum besucht jeden Mikrozustand (Punkt) nur selten.

Fragen

- (1) Welche Energiekonfiguration ist am
- Wahrscheinlichsten?
- (2) Sind alle Mikrozustände gleich wichtig?
- (3) Wie Approximiert man die Mikrozustände?

Definition 4.10 ?? (2) Gleichgewicht:

Sind Makrozustände maximaler Entropie in denen bestimmte makroskopische Observablen (in abhg. des Ensembles) konstante Werte annehmen.

Bemerkung

Wie Wahrscheinlich ein Mikrozustand ist, wird von den äusseren Bedingungen abähngen, dem dass System unterworfen ist.

Postulate 4.1 Gleicher a priori Wahrscheinlichkeiten: Für ein isoliertes System [def. 3.9] im Gleichgewicht sind alle Mikrozustände eines Ensembles gleichwahrscheinlich.

$$p_i = \text{const}$$

⇒ die Art des Ensembles hängt von der Art der konstanten Observablen $\langle X \rangle$ ab.

Definition 4.11 Gewicht: Ist die Anzahl der Realisierungsmöglichkeiten einer gegebenen Konifguration $\{a_0, a_1, \dots, a_n\}$ in einem System von N Teilchen.

Damit Entspricht das Gewicht einer gegebenen Energiekonfiguration also der Anzahl an Mikrozuständei.

$$W \stackrel{eq.}{=} \binom{4.5}{a_0, a_1, \dots, a_n} = \frac{N!}{a_0! \cdot a_1! \cdot \dots \cdot a_n!} = \frac{N!}{\prod_i a_i!}$$

$$(4.9)$$

N: Anzahl der Einheiten, über die die Energie verteilt wird.

Corollary 4.1 Diskrete Gleichverteilung

(Laplace Experiment): Nach postulate 4.1 folgt für die Wahrscheinlichkeitsverteilung die Gleichverteilung:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{Anzahl günstiger F\"{a}lle}}{\text{Anzahl m\"{o}glicher F\"{a}lle}}$$
(4.10)

Definition 4.12 Wahrscheinlichkeit einer

Konfiguration $i := \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$: Ist nach [cor. 4.1] gle-

$$P_{i} = \frac{W_{i}}{W_{1} + \dots + W_{N}} = \frac{W_{i}}{\sum_{i}^{N} W_{j}}$$
(4.11)

Definition 4.13 ?? (1) Dominante Konfiguration: Ist die Konfiguration $j := \{a_0, a_1, \dots, a_n\}$ mit dem Grössten Gewicht $W_i = \max W_i$ und damit diejenige mit der grössten

rscheinlichkeit:
$$P_{j} = \max_{i} \frac{W_{i}}{W_{1} + \dots + W_{N}} = \max_{i} \frac{W_{i}}{\sum_{k}^{N} W_{k}}$$
(4.12)

- 1. $W = 1 \iff$ es gibt nur eine einzige Möglichkeit diese Konfiguration zu realisieren/die Energien auf die Mikrozustände aufzuteilen ⇒ sehr unwahrscheinlich.
- 2. Wenn sich das System aus N teilchen vergrössert, so sinkt zwar die absolute Wahrscheinlichkeit der einzelnen Konfigurationen. Dies liegt daran das die Gewichte der Konfigurationen grösser werden.
 - ⇒ Zähler in eq. (4.12) wächst im vergleich zum Nenner Stärker

Allerdings sinkt die Wahrscheinlichekeit der Dominanten Konfiguration langsamer im vergleich zu den An-

⇒ die relative Wahrscheinlichkeit/das Gewicht nimmt also im Vergleich zu den anderen Konfigurationen zu. **Resultat:** für sehr grösse Systeme/im Limit $N \to \infty$ wird also nur noch die Dominante Konfiguration zu beobachten sein.

2. Die Boltzmann-Verteilung

Es stellt sich nun die Frage wie sich diese dominanten Konfiguration identifizieren lässt.

Wir wissen das die dominante Konfiguration das grösste Gewicht hat \Rightarrow Um die dominate Konfiguration $\{a_i^{\max}\}_{i=1}^n$ zu berechnen suchen wir das Maximum des Gewichts [def. 4.11] Da W bei molekularen Systemen sehr gross ist, und es zu vereinfachungen führt erweist es sich als einfacher $\ln W$ zu maximieren.

$$dW \Leftrightarrow d \ln W$$

Dabei verlangen wir zwei Einschränkungen:

$$N = \sum_{i}^{n} a_{i} \Leftrightarrow Anzahl der Teichen ist konstant (4.13)$$

$$E_{\text{tot}} \stackrel{eq.}{=} \sum_{i}^{n} \frac{a_{i}}{a_{i}} E_{i} \Leftrightarrow \text{Energie ist konstant} \quad (4.14)$$

Dies Einschränkungen entsprechen gleich dem kanonischem Ensemble, wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden. Achtung: die Energien der einzelnen Mikrozustände Ei sind nich konstant, die Temperatur aber schon ⇒ nicht mit dem mikrokanonischen Ensemble verwechseln.

Problem: die a; sind nicht länger unabhängig voneinander \Rightarrow können nicht einfach partiell nach allen a_i ableiten. Lösung: Lagrange Multiplikator Methode section 7.

(4.12) Zwangsbedingungen

$$C_1 = \sum_{i=0}^{n} \frac{a_i}{1 - N} = 0$$
 (4.15)

$$C_2 = \sum_{i}^{t} a_i \mathbf{E}_i - \mathbf{E}_{tot} \stackrel{!}{=} 0 \tag{4.16}$$

Lagrange Funktion

$$\mathcal{L} = \ln W - \alpha C_1 - \beta C_2 = \ln \left(\frac{N!}{\prod_i^n a_i!} \right) - \alpha C_1 - \beta C_2$$

$$= \underline{\ln(N!)} - \sum_i \underline{\ln(a_i!)} - \alpha C_1 - \beta C_2$$

$$\stackrel{??}{=} N \ln N - N - \sum_i \frac{(a_i \ln a_i - a_i)}{i} - \alpha C_1 - \beta C_2$$

Maximum

Mit:
$$\frac{\partial \mathbf{N}}{\partial \mathbf{a}_{j}} = 0 \quad \text{und} \quad \frac{\partial \sum_{i}^{n} \mathbf{a}_{i}}{\partial \mathbf{a}_{j}} = 1 \quad \text{folgt:}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{a}_{j}} \stackrel{??}{=} \ln \mathbf{a}_{j} - \alpha - \beta \mathbf{E}_{j} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\mathbf{a}_{i} = \mathbf{e}^{-\alpha} \mathbf{e}^{-\beta} \mathbf{E}_{j}$$
(4.17)

Damit haben wir einen Ausdruck für die Besetzungszahlen der dominanten Konfiguration gefunden.

Wahrscheinlichkeiten

Für die Wahrscheinlichkeiten der Bestungszahlen der Dominanten Konfiguration ⇔ Wahrscheinlichekiten der Mikrozustände, erhalten wir:

$$\frac{p_j}{N} = \frac{a_j}{N} = \frac{e^{-\alpha}e^{-\beta E_j}}{\sum_{k=0}^{n} a_k} = \frac{e^{-\alpha}e^{-\beta E_j}}{\sum_{k=0}^{n} e^{-\alpha}e^{-\beta E_k}} = \frac{e^{-\beta E_j}}{\sum_{k=0}^{n} e^{-\beta E_j}}$$

$$\Rightarrow a_{ij} = e^{-\beta E_j}$$

Wahrscheinlichkeiten

Für den Mittelwert einer Observablen O folgt dann mit

$$\overline{O} = \frac{1}{N} \sum_{i}^{n} \frac{a_{i}}{O_{i}} \stackrel{??}{=} \sum_{i}^{n} p_{i} O_{i} = \frac{\sum_{i}^{n} O_{i} e^{-\beta \mathbf{E}_{j}}}{\sum_{k}^{n} e^{-\beta \mathbf{E}_{k}}}$$

$$\mathbf{a}_j = e^{-\beta \mathbf{E}_j} \tag{4.18}$$

$$p_r = \frac{\mathbf{a}_r}{N} = \frac{\mathbf{e}^{-\beta} \mathbf{E}_r}{\sum_{r}^n \mathbf{e}^{-\beta} \mathbf{E}_k} := \frac{\mathbf{e}^{-\beta} \mathbf{E}_r}{Z(N, V, T)}$$
(4.19)

$$Z(N, V, T) = \sum_{k}^{n} e^{-\beta E_{k}}$$

$$(4.20)$$

$$\overline{O} = \frac{1}{Z(N, V, T)} \sum_{i}^{n} O_{i} e^{-\beta E_{i}}$$
(4.21)

$$\frac{p_r}{p_j} = \frac{a_r}{a_j} = \exp\left[-\beta (\mathbf{E}_r - \mathbf{E}_j)\right] \tag{4.22}$$

Definition 4.14 Boltzmann Verteilung: Die Boltzmann Verteilung ist eine Wahrscheinlichkeitserteilung von verschiedenen Teilchen in einem System über verschiedene Zustände

Sie besagt das die Wahrscheinlichkeit eines Teilchens X, bei konstanter Temperatur T im Zustand x zu sein mit steigender Energie exponentiell abnimmt.

$$P(X = x) \propto e^{-\beta E(x)} = c(\beta) \cdot \frac{1}{\exp(-\beta E(x))}$$
(4.23)

3. Maxwell-Boltzmann Geschwindigkeitsverteilu

4. Zustandsumme/Partizipationsfunktion

Definition 4.15 Zustandssumme:

- 1. Ist ein Mass für die Zahl von Zuständen, die für ein System bei gegebener Temperatur thermisch erreichbar
- 2. Ist die Summe der Wahrscheinlichkeitsterme über alle Energieniveaus.
- 3. Ist notwendig um die Summe der Wahrscheinlichkeiten

$$\sum_{r}^{n} p_{r} = \sum_{r}^{n} \frac{e^{-\beta E_{r}}}{Z(N, V, T)} = \frac{Z(N, V, T)}{Z(N, V, T)} = 1$$

Eigenschaften

- 1. Für $E_0 = 0$ folgt für $\lim Z = 1 \Rightarrow$ alle Teilchen sind im Grundzustand und der Anteil der Teilchen im Angeregten Zustand ist Null.
- 2. Für $E_0=0$ folgt für $\lim Z=\underline{\infty} \Rightarrow \text{jeder Wahrschein-}$ Ansatz: lichkeitsterm der Zustandssummer ist e $^{-\infty} = 1 \Rightarrow$ Zustandssumme ist gleich der Zahl der Molekülzustände (in Makroskopischen Systemen also ∞) \iff alle Zustände sind erreichbar. Angeregten Zustand ist Null.

5. Das Mikrokanonische Ensemble (N, V, E)

Definition 4.16

Mikrokanonisches Zustandssumme Z = Z(N, V, E):

Anzahl der Mikrozustände ψ , eines isolierten Systems zu gegebenem N.V und E. deren Energie E. in dem Intervall $[E - \delta E, E]$ liegt.

Bemerkung

Für ein abgeschlossenes System ist die Energie zwar eine Erhaltungsgrösse

- ⇒ Die Energie E_r (Eigenwerte der Lsg. der stationären Schrd. Gl.) der Mikrozustände müssen eig. mit E übereinstimmen. Die Energie E kann jedoch nur mit einer endlichen Genauigkeit δE bestimmt werden ($\delta E \ll E$)
- \Rightarrow Zähle alle ϕ_r im infinitesimal schmalen Intervall [E δ E, E] System (Bad)

$$\textbf{Bemerkung:} \ \mathbf{E}_r \ll \quad \overbrace{(\mathbf{E} - \mathbf{E}_r)} \quad \approx \mathbf{E} \Rightarrow \mathbf{E}_r \leqslant \mathbf{E}$$

Law 4.2 Wahrscheinlichkeit eines Mikrozustandes Nach postulate 4.1 folgt für die Wahrscheinlichkeit eines Mirkozustandes ψ_r

$$p_{T} = \begin{cases} \frac{1}{Z(N, V, E)} & \text{für} & E - \delta E \leqslant E_{T} \leqslant E \\ 0 & \text{für} & \text{sonst} \end{cases}$$
 (4.24)

Law 4.3 Diskrete Mikrokanonische Zustandsumme: (4.21) Aus axiom 4.2 folgt Quantenmechanisch:

$$Z(N, V, E) = \sum_{E - \delta E \leqslant E_r \leqslant E} 1$$
 (4.25)

Law 4.4 Stetige Mikrokanonische Zustandsumme: Nach der Molekülmechanik gilt:

$$Z(N, V, E) = \int_{E - \delta E}^{E} \rho \, dE = \int_{E - \delta E}^{E} \rho \, d^{3N} \mathbf{r} \, d^{3N} \mathbf{p} \qquad (4.26)$$

$$\rho : Zustandsdichte$$

Verknüpfung zur phänomenologischen Thermodynamik (Systemtheorie)

Bemerkung

Setzt abzählbare E_r voraus \rightarrow bedingt QM-Beschreibung.

$$U \equiv E \stackrel{eq.}{=} \sum_{r=-1}^{(4.6)} \frac{Z(N,V,E)}{p_r} E_r \qquad \text{(mikrokanonisch)}$$

2. Entropie nach Boltzmann: Mass für die Anzahl möglicher Konfigurationen/Zustände (engl. "states" ⇒S) ⇔ Mass für die Zustandssumme.

Beispiel

Gegeben: System aus N Teilchen, von denen jedes in einem von X versch. Zuständen sein kann.

Frage: Wieviel mögliche Konfigurationen/Zustände des Sys-

tems gibt es? #mögl. Zustände= $X_1 \cdot X_2, \dots, X_N = X^N$ Frage: Was passiert wenn wir das Volumen der Box plötzlich vergrössern? Jedes Teilchen kann nun in 2X-Zuständen sein $\operatorname{da} V_{a+b} = 2V_a$.

$$\Delta S = S_{\text{fin.}} - S_{\text{init.}} = k_{\text{B}} \ln \frac{2^{N} X^{N}}{X^{N}} = k_{\text{B}} \ln 2^{N}$$

#mogl. Zustd. =
$$2X_1 \cdot 2X_2, \dots, 2X_N = (2X)^N$$

 \Rightarrow Anzahl der möglichen Zustände/die Entropie nimmt zu ⇒ Entropie "Mass für Unordnung" Anzahl möglicher

Statistische Entropie

Frage: Wie verknüpfen wir nun die phänomenologische Entrpopie $S_{\text{Syst.}}^{\text{phn.}} = \frac{dq_{\text{rev.}}}{T}$ zur stat. Thermodynamik?

Problem: Phänomenologisch weiss man das die entropie extensive ist: $S_{a+b} = S_a + S_b$

Für die Zustandssumme gilt allerdings, dass $Z = Z_1 \cdot Z_2$. Ansatz: $S \sim \ln \mathbb{Z} \operatorname{da} \ln (\mathbb{Z}_1 \cdot \mathbb{Z}_2) = \ln \mathbb{Z}_1 + \ln \mathbb{Z}_2$

⇒ S, U, H, A, G sind also nach eq. (4.6), bei bekanntem Z im mikrokanonischen Ensembel berechenbar.

Definition 4.17

Statistische Entropie (mikrokanonisch):
$$S^{stat.} = k_B \ln Z(N, V, E)$$

6. Das kanonische Ensemble (N, V, T)

Problem

Problem: das mikrokanonische En-

semble ist experimentel nicht wirk-Reservoir/Bad (N, V, E) =const. lich realisierbar.

Idee: Die Temperatur ist jedoch im Vergleich zur Energie leicht einstell $bar \Rightarrow (N, V, T)$ Ensemble.

Problem: da das System Wärme mit seienr Umgebnung austauschen

kann handelt es sich nicht länger um ein abgeschlossenes System und wir können nicht länger postulate 4.1 benutzen. Ziel: Berechnen der inneren Enerie U aus den r Mikrozuständen, die unterschiedliche Energien E_r haben können.

$$U_{Syst} = \langle E \rangle = \sum_{r} p_r E_r$$

Nebenbemerkung

Spezialfall: System = 1 Gasmolekül und Bad = Alle restlichen Gasmoleküle.

Frage: Wie bekommen wir nun einen Ausdruck für die p_r ?

Idee: Für das Gesamtystem=System+Bad gilt noch immer das mikrokanonische Ensemble⇒ alle Z(E) Mikrozustände sind gleichwahrscheinlich.

Annahme: System befindet sich im r-ten Mikrozustand⇒ dann gibt es noch Z_{Bad} (E - E_r) := Z_{Bad} (N, V, E - E_r) Zustände für das Gesamtszstem.

Die Wahrscheinlichkeit unter den Z(E) Mikrozuständen der Gesamtsystems einen der $Z_B(N, V, E - E_r)$ Zustände zu finden ist dann nach [cor. 4.1] gleich: $p_r = \frac{Z_B(E-E_r)}{Z(E)}$

Tool: Da $E_r \ll E$ können wir Taylorentwickeln:

$$Z_{B}(E - E_{r}) \stackrel{\mathbf{Taylor}}{=} Z_{B}(E) + \left. \frac{\partial Z_{B}(\epsilon)}{\partial \epsilon} \right|_{\epsilon = E} d\epsilon + \mathcal{O}(d\epsilon^{2})$$
$$d\epsilon = (E - E_{r}) - E = -E_{r}$$

 $\mathcal{O}(d\epsilon^2) = 0$ aufgrund der Definition des Bades $E_r \ll E$ Problem Konvergenz und Partielle Ableitung wird für Tavlorentwickelnungen für grosse Zahlen problematisch ⇒ wech-

sele auf gutartige Funktion mit änlichen Eigenschaften ⇒ Log-

$$\ln Z_{B} (E - E_{r}) = \ln Z_{B}(E) - \underbrace{\frac{\partial \ln Z_{B}(\epsilon)}{\partial \epsilon}}_{\epsilon = E} \underbrace{E_{r} + \underbrace{\mathcal{O}(E_{r}^{2})}_{=0}}_{=0}$$

$$\Rightarrow \underline{Z_{B} (E - E_{r})} = Z_{B} \cdot e^{-\beta \cdot E_{r}} \text{ mit } p_{r} = \underbrace{\frac{Z_{B}(E - E_{r})}{Z(E)}}_{Z(E)}$$

$$\Rightarrow p_{r} = \underbrace{\frac{Z_{B}(E)}{Z(E)}}_{Z(E)} \cdot e^{-\beta E_{r}} \stackrel{\text{def.}}{=} \underbrace{\frac{1}{Z(N, V, T)}}_{\epsilon = 0} \cdot e^{-\beta E_{r}}$$

$$\text{Mit} \qquad \underbrace{\sum_{r} p_{r} = 1}_{r} \Rightarrow \underbrace{\sum_{r} \frac{1}{Z(N, V, T)}}_{\epsilon = 0} e^{-\beta E_{r}} \stackrel{!}{=} 1$$

Law 4.5 Diskrete Kanonische Zustandssumme:
$$Z(N, V, T) = \frac{Z(E)}{Z_B(E)} = \sum_{j} e^{-\beta E j} \qquad (4.29)$$
 Definition 4.19 Statistische En

Bemerkung:
$$p_r = \frac{1}{Z(N, V, T)} \cdot e^{-\beta E_r}$$
 (4.3)

(4.28) Law 4.6 Stetige Kanonische Zustandssumme:
$$Z(N, V, T) = \frac{1}{N!h^{3N}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \hat{\mathbf{H}}(\mathbf{r}^{N}, \mathbf{p}^{N})} d^{3N} \mathbf{r} d^{3N} \mathbf{p}$$
(4.31)

1. Bezug zur inneren Energie

$$\begin{split} \mathbf{U} &= \sum_{r} p_{r} \mathbf{E}_{r} = \sum_{r} \frac{\mathbf{e}^{-\beta \mathbf{E}_{r}}}{Z(\mathbf{N}, \mathbf{V}, \mathbf{T})} \mathbf{E}_{r} = \frac{1}{Z(\mathbf{N}, \mathbf{V}, \mathbf{T})} \sum_{r} \mathbf{e}^{-\beta \mathbf{E}_{r}} \mathbf{E}_{r} \\ &= \frac{1}{Z(\mathbf{N}, \mathbf{V}, \mathbf{T})} \left[-\frac{\partial}{\partial \beta} \sum_{r} \mathbf{e}^{-\beta \mathbf{E}_{r}} \right] = -\frac{1}{Z(\mathbf{N}, \mathbf{V}, \mathbf{T})} \frac{\partial Z(\mathbf{N}, \mathbf{V}, \mathbf{T})}{\partial \beta} \\ &\qquad \left[\text{Mit} : \quad \frac{\mathrm{d} \ln u(\beta)}{\mathrm{d} u} \stackrel{\mathbf{C.R.}}{=} \frac{1}{u} \frac{\partial u(\beta)}{\partial \beta} \right] \\ &= -\frac{\partial \ln Z(\mathbf{N}, \mathbf{V}, \mathbf{T})}{\partial \beta} \end{split}$$
 Meist einfacher für berechnungen

$\left[\text{Mit} : \frac{d\beta}{dT} = \frac{d}{dT} (k_B T)^{-1} = -k_B (k_B T)^{-2} = -\frac{1}{k_B T^2} \right]$ $= k_B T^2 \frac{\partial \ln Z(N,V,T)}{}$

Definition 4.18

Statistische Energie (kanonisch):

$$U(Z(N, V, T)) = -\frac{\partial \ln Z(N, V, T)}{\partial \beta} = k_B T^2 \frac{\partial \ln Z(N, V, T)}{\partial T}$$
(4.32)

Bemerkung g

Wenn wir mit g anstelle von Z rechnen, dann berechen wir das Mittel eines Mikrozustandes als die Summe über alle Mikrozustände geiteilt durch die Anzahl:

$$\langle A \rangle_{\mathbf{q}} = \frac{A}{N} = \frac{\sum_{r} \mathbf{p}_{r} A_{r}}{N} = \frac{1}{N} \sum_{r} A_{r} \mathbf{p}_{r}$$

Das bedeutet aber das wir für A_{tot} dann auch mit N multiplizieren müssen:

$$A_{\text{tot}} = N \langle A \rangle_{q}$$

2. Bezug zur Entropie

Mit:
$$\begin{aligned} p_r &\stackrel{??}{=} \frac{1}{Z(N, V, T)} \cdot e^{-\beta E_T} \\ &Z(N, V, T) \stackrel{??}{=} \sum_j e^{-\beta E_j} \\ &S^{\text{stat.}} \stackrel{??}{=} -\frac{1}{\beta T} \sum_r (p_r \ln p_r) \end{aligned} \quad \text{folgt:}$$

$$\begin{split} \mathbf{S^{stat.}} &= -\mathbf{k_B} \sum_{r} \frac{1}{\mathbf{Z}} \mathbf{e^{-\beta \mathbf{E_r}} \ln \left[\frac{1}{\mathbf{Z}} \mathbf{e^{-\beta \mathbf{E_r}}} \right] \\ &= -\mathbf{k_B} \frac{1}{\mathbf{Z}} \sum_{r} \mathbf{e^{-\beta \mathbf{E_r}}} \left[-\ln \mathbf{Z} - \beta \mathbf{E_r} \right] \\ &= \mathbf{k_B} \frac{1}{\mathbf{Z}} \sum_{r} \mathbf{e^{-\beta \mathbf{E_r}}} \ln \mathbf{Z} + \mathbf{k_B} \beta \sum_{r} \frac{1}{\mathbf{Z}} \mathbf{e^{-\beta \mathbf{E_r}}} \mathbf{E_r} \\ &= \mathbf{Z(N,V,T)} \end{split}$$

Statistische Entropie (kanonisch):

$$S^{\text{stat.}} = k_{\text{B}} \ln Z(N, V, E) + \frac{\langle E \rangle}{T}$$

$$\downarrow \text{Proportionalitătskonstante}$$
(4.33)

3. Bezug zum Druck

Mit:
$$-p^{\text{phn.}} dV \stackrel{??}{=} \sum_{r} p_r dE_r \qquad \text{folgt:}$$

$$-p^{\text{phen.}} dV = \sum_{r} p_r dE_r = \sum_{r} p_r \left(\frac{\partial E_r}{\partial V}\right) dV$$

$$\Rightarrow \qquad p^{\text{phen.}} = -\sum_{r} p_r \left(\frac{\partial E_r}{\partial V}\right)$$

Fordert man nun das p^{phen.} = $\langle p \rangle$, wobei $\langle p \rangle$ der mittlere Durck ist, so folgt:

$$\begin{aligned} \mathbf{p}^{\mathrm{phen.}} &= \langle \mathbf{p} \rangle = \sum_{r} p_{r} \mathbf{p}_{r} = \sum_{r} \frac{1}{Z} \mathbf{e}^{-\beta \mathbf{E}_{r}} \mathbf{p}_{r} \\ &= \frac{1}{Z} \sum_{r} \left[\left(\frac{\partial \mathbf{E}_{r}(\mathbf{N}, \mathbf{V}, \mathbf{T})}{\partial \mathbf{V}} \right) \mathbf{e}^{-\beta \mathbf{E}_{r}}(\mathbf{N}, \mathbf{V}, \mathbf{T}) \right] \\ &\left[\mathrm{Mit:} \ -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \mathbf{V}} \mathbf{e}^{-\beta \mathbf{E}_{r}} = -\frac{\beta}{\beta} \mathbf{e}^{-\beta \mathbf{E}_{r}} \frac{\partial}{\partial \mathbf{V}} \mathbf{e}^{\mathbf{E}_{r}\beta} \right] \\ &\mathrm{rev.} = & \mathbf{C.R.} \cdot \frac{1}{Z} \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \mathbf{V}} \left(\sum_{r} \mathbf{e}^{-\beta \mathbf{E}_{r}} \right) = \frac{1}{\beta} \frac{1}{Z(\mathbf{N}, \mathbf{V}, \mathbf{T})} \frac{\partial Z(\mathbf{N}, \mathbf{V}, \mathbf{T})}{\partial \mathbf{V}} \\ &\mathrm{rev.} = & \mathbf{C.R.} \cdot \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z(\mathbf{N}, \mathbf{V}, \mathbf{T})}{\partial \mathbf{V}} \end{aligned}$$

Definition 4.20 Statistischer Druck (kanonisch): $p_{stat.}^{stat.} = \frac{1}{r} \frac{\partial \ln Z(N, V, T)}{\partial L(N, V, T)}$ (4.34)

4. Bezug zur freien Energie F

$$\begin{split} \text{Im kanonischen Ensemble filt } U &= \langle E \rangle, \text{ also folgt mit ??} ; \\ F &= U - TS = \langle E \rangle - T \left[kb \ln Z(N,V,T) + \frac{\langle E \rangle}{T} \right] \\ &= -k_B T \ln Z(N,V,T) \end{split}$$

Definition 4.21 Statistische freie Energie (kanonisch):

$$F^{\text{stat.}} = -k_{\text{B}} T \ln Z(N, V, T) \tag{4.35}$$

7. Ein Allgemeiner Ausdruck für die Entropie S

Problem wir besitzen keinen Ausdruck für $E_T \Rightarrow$ finde einen Ausdruck der Form $E_T = E_T (p_T, Z(N, V, T))$

$$\begin{split} p_{r} &= \frac{1}{Z(\mathbf{N}, \mathbf{V}, \mathbf{T})} \mathbf{e}^{-\beta \mathbf{E}_{r}} \Rightarrow \ln p_{r} = -\beta \mathbf{E}_{r} - \ln Z(\mathbf{N}, \mathbf{V}, \mathbf{T}) \\ &\Rightarrow \mathbf{E}_{r} = -\frac{1}{\beta} \left[\ln p_{r} + \ln Z(\mathbf{N}, \mathbf{V}, \mathbf{T}) \right] \\ &\Rightarrow \mathbf{Q}_{\mathrm{rev.}}^{\mathrm{phn.}} &= \sum_{r} \mathbf{E}_{r} \, \mathrm{d}p_{r} = -\frac{1}{\beta} \sum_{r} \left[\ln p_{r} + \ln Z(\mathbf{N}, \mathbf{V}, \mathbf{T}) \right] \mathrm{d}p_{r} \\ &= -\frac{1}{\beta} \sum_{r} \ln p_{r} \, \mathrm{d}p_{r} - \frac{1}{\beta} \sum_{r} \ln Z(\mathbf{N}, \mathbf{V}, \mathbf{T}) \, \mathrm{d}p_{r} \\ &= -\frac{1}{\beta} \sum_{r} \ln p_{r} \, \mathrm{d}p_{r} - \frac{1}{\beta} \sum_{r} \ln Z(\mathbf{N}, \mathbf{V}, \mathbf{T}) \, \mathrm{d}p_{r} \end{split}$$

Bemerkung

$$\sum_{r} \mathrm{d} p_r = 0 \qquad \qquad \mathrm{da} \qquad \sum_{r} p_r = 1$$

Mit:
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p_r} p_r \ln p_r \stackrel{\mathrm{P.R.}}{=} \ln p_r \cdot 1 + \frac{1}{p_r} \cdot p_r$$

$$\Rightarrow \qquad \mathrm{d}(p_r \ln p_r) = \ln p_r \, \mathrm{d}p_r + \mathrm{d}p_r$$

$$\Rightarrow d\left(\sum_{r}(p_r \ln p_r)\right) = \sum_{r}(\ln p_r dp_r) + \sum_{r}dp_r \qquad (4.37)$$

Es folgt also

Nas ist mit β

Idee: Ausdruck für die Entrpie gilt allgemein ⇒ wir können unser Wissen aus dem mikrokanonischen Ensemble benutzen ??

$$\begin{split} \sum_{r} p_{r} \ln p_{r} & \stackrel{\text{mikrok.}}{=} \sum_{r}^{Z(N,V,E)} \frac{1}{Z(N,V,E)} \ln \frac{1}{Z(N,V,E)} \\ & = \frac{1}{Z(N,V,E)} \ln \frac{1}{Z(N,V,E)} \cdot \sum_{r}^{Z(N,V,E)} 1 \\ & = Z(N,V,E) \left[\frac{1}{Z(N,V,E)} \ln \frac{1}{Z(N,V,E)} \right] = \frac{-\ln Z(N,V,E)}{\sum_{r}^{Z(N,V,E)}} \\ & \leq \sum_{\text{mik.}} \stackrel{!}{=} S_{\text{allg.}}^{\text{stat.}} & \stackrel{\uparrow \uparrow}{\iff} k_{B} \ln Z(N,V,E) \stackrel{!}{=} \frac{1}{\beta T} \frac{\ln Z(N,V,E)}{\sum_{r}^{Z(N,V,E)}} \\ & \Rightarrow & \beta = \frac{1}{k_{B}T} \end{split}$$

Definition 4.22 Statistische Entropie (allgemein):

$$S^{\text{stat.}} = -\frac{1}{\beta T} \sum_{r} (p_r \ln p_r) \text{ mit } \beta = \frac{1}{k_B T}$$
 (4.38)

Definition 4.23 Boltzmann Konstante/Faktor:

$$\beta = \frac{1}{k_B T} \tag{4.39}$$

8. Das Grosskanonische Ensemble (μ, V, T)

Principle 4.1 Maximum Entropie Principle: Die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die den momentanen Zustand am besten beschreibt ist diejenige, mit maximaler Entropie.

Problem

den?

Idee: verallgemeinere das kanonische Ensemble durch Betrachtung vieler kanonischer Ensemble zu varierender Teilchenzahl N im System und Nutze das maximum Entropy Principle um die Wahrscheinlichkeitsfunktion zu bestimmen.

$$S^{\text{stat.}} \stackrel{??}{=} -k_{\text{B}} \sum_{r} \sum_{\textbf{N}} (p_{r,\textbf{N}} \ln p_{r,\textbf{N}})$$

 \Rightarrow bestimmer $\{p_{r,N}\}$ so, dass $\mathbf{S}^{\mathrm{stat.}}$ maximiert wird! **Problem**: Nebenbedingungen für das grosskanonische Ensemble müssen eingehalten werden.

Nebenbedingungen

$$\sum_{N} \sum_{r} p_{r,N} \stackrel{!}{=} 1$$

$$\sum_{N} \sum_{r} p_{r,N} \cdot E_{r}^{(N)} \stackrel{!}{=} \langle E \rangle \qquad (T \text{ ist konstant})$$

$$\sum_{N} \sum_{r} p_{r,N} \cdot N \stackrel{!}{=} \langle N \rangle \qquad (\mu \text{ ist konstant})$$

Lagrange Multiplikator Methode

$$\mathcal{L} \equiv \mathbf{S} - \alpha \left(\sum_{r,N} \mathbf{p}_{r,N} - 1 \right) - \beta \left(\sum_{r,N} \left[\mathbf{p}_{r,N} \mathbf{E}_{r}^{(N)} \right] - \langle \mathbf{E} \rangle \right)$$
$$- \gamma \left(\sum_{r,N} \left[\mathbf{p}_{r,N} N \right] - \langle \mathbf{N} \rangle \right) \quad \mathbf{Ziel:} \quad \delta \mathcal{L} \stackrel{!}{=} 0$$

 $| \text{Mit } (i, \underline{M}) \in \{(r, N)\} \text{ und } \operatorname{E}_r^{(\mathbf{N})} := \operatorname{E}_r(\mathbf{V}, \mathbf{N}_r) \text{ folgt dann: } \\ \operatorname{ln}_{\mathcal{P}_i, \underline{M}} + 1$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_{i,M}} \stackrel{\text{ψ}}{=} - k_{\text{B}} \underbrace{\frac{\partial p_{i,M} \ln p_{i,M}}{\partial p_{i,M}}}_{\partial p_{i,M}} - \alpha - \beta E_{i}^{(M)} - \gamma M \stackrel{!}{=} 0$$

$$= - k_{\text{B}} \ln p_{i,M} - k_{\text{B}} - \alpha - \beta E_{i}^{(M)} - \gamma M \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Rightarrow 0 = - \ln p_{i,M} - \left(1 - \frac{\alpha}{k_{\text{B}}}\right) - \left(\frac{\beta}{k_{\text{B}}}\right) E_{i}^{M} - \left(\frac{\gamma}{k_{\text{B}}}\right) M$$

$$\Rightarrow p_{i,M} = e^{-\alpha' - \beta'} E_{i}^{(M)} - \gamma' M$$

Frage: Wie können wir diesen Ausdruck nun weiter verein-

Idee: Benutze die Normierungsbedingung.

$$\sum_{N} \sum_{r} p_{r,N} = \underline{1} = \sum_{r,N} e^{-\alpha' - \beta'} \underline{E}_{r}^{(N)} - \gamma' N$$

$$\Rightarrow p_{i,M} = \frac{p_{i,M}}{\underline{1}} = \frac{e^{-\beta'} \underline{E}_{i}^{(M)}}{\sum_{r,N} e^{-\beta'} \underline{E}_{r}^{(N)}} \underline{e}^{-\gamma' M}$$

$$\stackrel{\text{def.}}{\underline{e}} = \frac{e^{-\beta'} \underline{E}_{i}^{(M)}}{Z(\mu, V, T)} \tag{4.40}$$

Analog zum kanonischen Ensemble findet man $\beta' = \frac{1}{k_{\rm B}T}$ somit folgt:

$$Z(\mu, V, T) = \sum_{N} Z(N, V, T) e^{-\gamma' N}$$
kanonische Zustandsumme

Bedeutung von γ

Bemerkung

Siehe auch Herleitung ??.

$$\mathrm{dU}^\mathrm{phn.} = \mathrm{T}\,\mathrm{dS}^\mathrm{phn.} - \mathrm{p}^\mathrm{phen.}\,\mathrm{dV} + \mu^\mathrm{phen.}\,\mathrm{dN} \tag{4.41}$$

$$dU^{\text{stat.}} = d\left(\sum_{p_{r,N}} E_r^{(N)}\right) \tag{4.42}$$

$$= \sum_{r} \mathbf{E}_{r}^{(N)} d\mathbf{p}_{r,N} + \sum_{r} \mathbf{p}_{r,N} d\mathbf{E}_{r}^{N}$$
 (4.4)

$$= \sum_{r,N} \mathbf{E}_r^{(N)} \, \mathrm{d} \mathbf{p}_{r,N} + \sum_{r,N} \mathbf{p}_{r,N} \frac{\partial \mathbf{E}_r^N}{\partial \mathbf{V}} \, \mathrm{d} \mathbf{V} \tag{4.44}$$

$$\Rightarrow \sum_{r,N} E_r^{(N)} d\mathbf{p}_{r,N} = \underline{\mathrm{T} d\mathrm{S}^{\mathrm{phn.}}} + \underline{\mu^{\mathrm{phen.}} d\mathrm{N}} \quad (4.45)$$

$$\begin{aligned} & p_{r,N} = \frac{1}{Z(\mu, V, T)} \exp \left[-\frac{E_r}{k_B T} - \gamma' N \right] \\ \Rightarrow & E_r^N = -k_B T \left\{ \ln p_{r,N} + \ln Z(\mu, V, T) + \gamma' N \right\} \end{aligned}$$

$$\sum_{r,N} \mathbf{E}_r^{(N)} \, \mathrm{d}p_{r,N} = -\mathbf{k}_\mathrm{B} \mathbf{T} \left\{ \sum_{r,N} \left[(\ln p_{r,N}) \, \mathrm{d}p_{r,N} \right] \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} = 0, \operatorname{da} \sum p_{r,N} = 1 \\ + \ln \operatorname{Z}(\mu, \operatorname{V}, \operatorname{T}) \overbrace{\sum_{r,N} \operatorname{d} p_{r,N}} + \gamma' \sum_{r,N} N \operatorname{d} p_{r,N} \\ & \\ \stackrel{}{\operatorname{d}_{\langle N \rangle} = \operatorname{d} N} \end{array} \right\}$$

??
$$\stackrel{??}{=} -\mathbf{k_B} \operatorname{Td} \left(\sum_{r,N} p_{r,N} \ln p_{r,N} \right) - \underline{\mathbf{k_B} \operatorname{T} \gamma' \operatorname{dN}}$$

$$\Rightarrow \gamma' = -\frac{\mu}{\mathrm{k_BT}} \ \mathbf{und} \ \mathrm{dS^{stat.}} = -\mathrm{k_BT} \, \mathrm{d} \left(\sum_{r,N} p_{r,N} \ln p_{r,N} \right)$$

Law 4.7 Grosskanonische Zustandssumme:

$$\begin{split} \mathbf{Z}(\mu, \mathbf{V}, \mathbf{T}) &= \sum_{j} \mathbf{e}^{-\beta \left(\mathbf{E}_{j} \left(\mathbf{V}, \mathbf{N}_{j} \right) - \mu \mathbf{N}_{j} \right)} \\ &= \sum_{j} \mathbf{Z}(\mathbf{N}, \mathbf{V}, \mathbf{T}) \exp \left\{ \frac{\mu}{\mathbf{k}_{\mathrm{B}} \mathbf{T}} N_{j} \right\} \end{split} \tag{4.46}$$

Mit:
$$p_r = \frac{1}{Z(\mu, V, T)} e^{-\beta \left(E_r^{(N)} - \mu N_r\right)}$$
(4.47)

1. Bezug zur Entropie

Mit:
$$S^{\text{stat. def.??}} = \frac{1}{\beta T} \sum_{r} (p_r \ln p_r)$$

Siehe auch Herleitung ??.
$$dU^{\text{phn.}} = \underline{\text{T dS}^{\text{phn.}}} - \underline{\text{p}^{\text{phen.}}} \, dV + \underline{\mu^{\text{phen.}}} \, dN \qquad (4.41)$$

$$dU^{\text{stat.}} = d \left(\sum_{r,N} p_{r,N} E_{r}^{(N)} \right) \qquad (4.42)$$

$$= \sum_{r,N} E_{r}^{(N)} \, dp_{r,N} + \sum_{r,N} p_{r,N} \, dE_{r}^{N} \qquad (4.43)$$

$$= \sum_{r,N} E_{r}^{(N)} \, dp_{r,N} + \sum_{r,N} p_{r,N} \, dE_{r}^{N} \, dV \qquad (4.44)$$

$$\Rightarrow \sum_{r,N} E_{r}^{(N)} \, dp_{r,N} = \underline{\text{T dS}^{\text{phn.}}} + \underline{\mu^{\text{phen.}}} \, dN \qquad (4.45)$$

$$\Rightarrow \sum_{r,N} E_{r}^{(N)} \, dp_{r,N} = \underline{\text{T dS}^{\text{phn.}}} + \underline{\mu^{\text{phen.}}} \, dN \qquad (4.45)$$
Mit der Hilfe von ?? erhalten wir einen Ausdruck für E_{r}^{N} :
$$p_{r,N} = \frac{1}{Z(\mu, V, T)} \exp\left[-\frac{E_{r}^{N}}{k_{\text{B}}T} - \gamma' N \right]$$

$$\Rightarrow E_{r}^{N} = -k_{\text{B}} T \left\{ \ln p_{r,N} + \ln Z(\mu, V, T) + \gamma' N \right\}$$
Einsetzen in ?? liefert:
$$\sum_{r,N} E_{r}^{(N)} \, dp_{r,N} = -k_{\text{B}} T \left\{ \sum_{r,N} [(\ln p_{r,N}) \, dp_{r,N}] \right\}$$

$$eq. \frac{(4.6)}{E^{(N)}} = \frac{eq. \frac{(4.6)}{E^{(N)}}}{eq. \frac{(4.6)}{E^{(N)}}}$$

Definition 4.24

Statistische Entropie (gross kanonisch):

$$S^{\text{stat.}} = k_{\text{B}} \ln Z(N, V, E) + \frac{\langle E \rangle - \mu \langle N \rangle}{T}$$

$$\downarrow \text{Proportionalitátskonstante}$$
(4.48)

Statistische Thermod. für Gase

1. Molekulare Zustandssume (idealisierter Fall)

TD-Funktionen können durch Zustandsummen ausgedrückt werden, dies ist aber nur nützlich, falls die Zustandssummen berechenbar sind.

Annahme die grosse Anzahl der Systeme/Einheiten in einem Ensemble werden ähnliche/gleiche thermodynamische Eigenschaften aufweisen. Die Temperatur in einem Bad im Glg. wird an einer Stelle nicht plötzlich komplett verschieden sein vom Rest des Bades.

- \Rightarrow die thermodynamischen Eigenschaften $\langle A \rangle$ der Einheiten des Ensembles sind representativ für die thermodynamischen Eigenschaften des Ensembles.
- ⇒ versuche die Zustandsumme des Ensemble Z mit der molekularen Zustandssumme z der einzelnen Mitglieder des Ensembles, in Verbindung zu setzen.

Definition 5.1 Idealisiertes System:

Um die Zustandssumme Z mit der molekularen Zustandssumme z in verbindung zu setzen, die die einzelnen Mitglieder (Atome, Moleküle, Oszillatoren,...) des Ensembles beschreibt, limitiert sich unsere Betrachtung auf idealisierte Systeme:

- (1) System besteht aus N nicht W.W. Teilchen \iff ideales Gas siehe section 1
- (2) Keine Koppelung der Bewegungsformen (z.B. Rotation, Vibration, ...) innerhalb eines Molekül/einer Einheit des Ensembles.
- (3) Vernachlässigung weiterer Beiträge zur Energie (z.B. mag. Effekte der Kernspins auf die Energie des Moleküls)
- 4 Alle Gasmoleküle des Ensembles sind gleich.

Definition 5.2

Zerlegung der Systemzustandssumem:

$$Z = \prod_{i}^{N} \underbrace{Z_{i}}_{\text{molekulare Zustandssumm}}^{N}$$

$$\sum_{r}^{N} \underbrace{\bigcap_{i}^{N} \sum_{i}^{K(r)} E_{i}^{K(r)}}_{N} \approx 10^{24} \text{ Teilche}$$

 $\mathbf{E}_{\cdot}^{K(r)}$: Energieeigenwert der stat. Schrödingergleichung für das i-te Molekül im k-ten Eigenzustand.

Proof 5.1: by Example

$$Z^{\text{kan. Zustd.summe}} \sum_{n} e^{-\beta (E_a + E_b)}$$

$$= \left(e^{-\beta E_a} 0 + e^{-\beta E_a} 1 + \cdots \right) \cdot \left(e^{-\beta E_b} 0 + e^{-\beta E_b} 1 + \cdots \right)$$

$$= (\mathbb{Z}_a)(\mathbb{Z}_b) \stackrel{\text{d}}{=} \mathbb{Z}^2$$

Ununterscheidbare Moleküle

Wenn sich die einzelnen Moleküle nicht eindeutig zuordnen lassen wie z.B. bei einem Kristall, in dem die Molekülpositionen fixiert sind, so müssen wir die molekulare Zustandssumme anpassen.

$$Z = \frac{z^N}{W} \tag{5.1}$$

Beispiel: harmon. Oszillatoren

Geg.: 3 harm. Ozsillatoren a, b und c die die Eigenzustände1,2,3 annehmen können.

a	2	2	1	0	1	0
\boldsymbol{b}	1	0	2	2	0	1
c	0	1	0	1	2	2

Wenn die harm. Oszillatoren nicht unterscheidbar sind besteht allerdings kein Unterschscied zwischen den verscheidenen Anordnungen der Eigenwerte der Liste.

Definition 5.3 Kanonische Molekülzustandssumme:

$$\mathbf{z}_{i} = \sum_{K} \mathbf{e}^{-\beta \mathbf{E}_{i}^{K}} \stackrel{\text{(4)}}{=} \sum_{K} \mathbf{e}^{-\beta \mathbf{E}^{K}}$$
 (5.2)

Berechnung der molekularen Zustandssumme

Aus der Annahme der Trennung der Bewegungsformen ?? und \hat{H} ("Gasmoleküle") $\cdot \Psi_K = E_K \Psi_K$

folgt das K eine zusammengesetzte Quantenzahl ist, die die Quantenzustände durchnumeriert und aus folgenden Beiträgen gebildet wird:

- (1) Abtrennung der Schwerpunktskoordinaten
- → Translation. (2) Abtrennung der Rotationsbewegung → Rotation.
- (3) Lösung des internen Problems → Vibration.
- 4 Elektronische Beiträge.

$$\Rightarrow K = K(qn, qv, qJ, qA) \quad \text{mit } qv = \{qv_i\}$$

$$E^K = E_{\text{trans.}}^{qn(K)} + E_{\text{rot.}}^{qJ(K)} + E_{\text{vib.}}^{qv(K)} + E_{\text{elek.}}^{qA(K)}$$

$$z_m = z^{\text{tr.}} \cdot z^{\text{intern}} = z^{\text{tr.}} \cdot z^{\text{rot.}} \cdot z^{\text{vib.}} \cdot z^{\text{el.}}$$
(5.4)

Kann durch die Energieeigenwerte eines Teilchens im 3D-

Kasten beschrieben werden:
$$\mathbf{E}_{\mathbf{q}n\in\mathbb{N}>0}^{\mathrm{1D-Box}} = \frac{\mathbf{q}n^2h^2}{8mL^2} = \frac{\mathbf{q}n^2h^2\pi^2}{2mL^2} \qquad \text{für 3D: } m=3, \mathbf{q}n_x, \mathbf{q}n_y, \\ \mathbf{E}_{\mathbf{q}n}^{\mathrm{m-Box}} = \sum_i \mathbf{E}_i = \mathbf{E}_{\mathrm{GZst.}} \cdot \sum_i \mathbf{q}n_i^2 \\ = (\mathbf{q}n_x^2 + \mathbf{q}n_y^2 + \mathbf{q}n_z^2) \frac{h^2\pi^2}{2mL^2}$$

$$\frac{\mathbf{z}^{\text{tr.}} = \sum_{\mathbf{q}n} e^{-\beta \mathbf{E}_{\text{trans.}}^{\mathbf{q}n(K)}} \qquad \mathbf{q}n = \mathbf{q}n_x, \mathbf{q}n_y, \mathbf{q}n_z \qquad (5.5)$$

2. Vibration (≙ harm. Oszillator)

Kann durch die Energieeigenwerte des harmonischen Ozsilla tors beschrieben werden:

$$\mathrm{E}_{\mathrm{q}v} = \frac{\hbar}{\nu} (\mathrm{q}v + \frac{1}{2}) = \frac{\hbar}{\omega} (\mathrm{q}v + \frac{1}{2}) \qquad \omega = 2\pi\nu = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\mathbf{z}^{\mathbf{vib.}} = \prod_{i}^{s} \left(\mathbf{z}_{\mathbf{q}v_i} \right) \qquad \mathbf{s} = \begin{cases} 3N-5 & \text{für lin. Moleküle} \\ 3N-6 & \text{für nichtlin. M.} \end{cases}$$

s: Anzahl an Schwingungsfreiheitsgraden.
$$\mathbf{z}_{\mathbf{q}v_{i}}^{\text{harm. Osz.}} = \sum_{\mathbf{q}v_{i}=0}^{\infty} \mathbf{e}^{-\beta \mathbf{E}_{\mathbf{q}}v_{i}} = \sum_{\mathbf{q}v_{i}=0}^{\infty} \mathbf{e}^{-\beta \hbar \omega_{i} (\mathbf{q}v_{i} + \frac{1}{2})}$$
$$= \mathbf{e}^{-\frac{\beta \hbar \omega_{i}}{2}} \sum_{\mathbf{q}v_{i}=0}^{\infty} \mathbf{e}^{-\beta \hbar \omega_{i} \mathbf{q}v_{i}}$$

$$\underbrace{ \begin{array}{l} \text{Geom. Reihe} \\ = \end{array} }_{=} \text{Reihe} \ \mathrm{e}^{\,-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega_{\pmb{i}}} \frac{1}{1-\mathrm{e}^{\,-\beta\hbar\omega_{\pmb{i}}}} = \frac{\mathrm{e}^{\,-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega_{\pmb{i}}}}{1-\mathrm{e}^{\,-\beta\hbar\omega_{\pmb{i}}}}$$

$$z^{\text{vib.}} = \prod_{i}^{s} \left(z_{qv_i} \right) = \prod_{i}^{s} \frac{\exp\{-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega_i\}}{1 - \exp\{-\beta\hbar\omega_i\}}$$
 (5.6)

3. Rotation (\(\heta\) starrer Rotator)

Kann durch die Energieeigenwerte eines starren Rotators beschrieben werden

Bemerkung: wir betrachten hier der Einfachtheithalber nur den Spezialfall eines linearen Moleküls.

$$\mathbf{z}^{\mathrm{rot.}} = \sum_{\mathbf{q}J}^{\infty} \left[g_{\mathbf{q}J} \mathbf{e}^{-\beta \mathbf{E}_{\mathrm{rot}}^{\mathbf{q}J}} \right] = \sum_{\mathbf{q}J}^{\infty} \left[(2\mathbf{q}J + 1) \mathbf{e}^{-\beta \mathbf{E}_{\mathrm{rot}}^{\mathbf{q}J}} \right]$$

$$E_{\text{rot}}^{qJ} = qJ(qJ+1)\frac{\hbar^2}{2I}$$
 I: Trägheitsmoment

Entartungsfaktor $g_{qJ} = 2qJ + 1$ der Energien E_{rot}^{qJ} $qM_{q,J} = -qJ, ..., 0, ..., +qJ$

4. Elektronische Beiträge (≙ Elektr. Schrdöd. Gl.)

Kann durch die Energieeigenwerte der elektonischen Schrödingergleichung beschrieben werden (sehr kompliziert).

$$\mathbf{z}^{\mathrm{el.}} = \sum_{\mathbf{q}A} \left[g_{\mathbf{q}A} \mathbf{e}^{-\beta \mathbf{E}_{\mathrm{el}}^{\mathbf{q}A}} \right] \quad g_{\mathbf{q}A} : \text{ Entartungsfaktor des}$$
 (5.

Verschiebt man die Energieskala, sodass der Energienullpunkt beim Grundzustand liegt, so ergibt sich

$$\mathbf{z}^{\text{el.}} = \sum_{\mathbf{q}A} \left[g_{\mathbf{q}A} \mathbf{e}^{-\beta (\mathbf{E}_{\text{el}}^{\mathbf{q}A} - \mathbf{E}_{\text{el}}^{\mathbf{q}0})} \right] = \sum_{\mathbf{q}A} \left[g_{\mathbf{q}A} \mathbf{e}^{\beta (\mathbf{E}_{\text{el}}^{\mathbf{q}0} - \mathbf{E}_{\text{el}}^{\mathbf{q}A})} \right]$$

Da meistens gilt $E_{\rm el}^{\rm q1}\gg E_{\rm el}^{\rm q0}$ wird häufig genähert: $z^{\rm el.}=\sum\approx g_{\rm q0}{\rm e}^{-\beta\cdot 0}=g_{\rm q0} \quad (5.8)$

$$\mathbf{z}^{\text{el.}} = g_{\neq 0} = \begin{cases} 1 & \text{für gew\"{o}hnliche Molek\"{u}le} \\ 2 & \text{für Radikale} \\ 3 & \text{für Ausnahmen z.B. Biradikale} \end{cases} \tag{5.9}$$

Beispiel: zusammengesetzte kanonische Entropie

Jede TD-Funktion

Mit Hife der Stirling Formel l
nN! \approx $N(\ln N - \ln e) = N \ln N - N$ finden



$$S = k_{B} \ln Z + k_{B} T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T} \right)$$

$$Z = \frac{Z}{2}$$

Reaktion	$T\Delta S_{\mathrm{tr}}$ $T\Delta S_{\mathrm{ro}}$		$T\Delta S_{\mathrm{vib}} T\Delta S_{\mathrm{el}}$		$T\Delta S_{\mathrm{tot}}^{\mathrm{theor}}$ $T\Delta S_{\mathrm{tot}}^{\mathrm{exp}}$		
$2\mathrm{H}_2\mathrm{O} \longrightarrow (\mathrm{H}_2\mathrm{O})_2$	-40.6	-3.3	12.9	0.0	-31.0	-23.2 ± 1.7	[1]
$2\mathrm{AcOH} \longrightarrow (\mathrm{AcOH})_2$	-45.1	-23.6	20.7	0.0	-48.0	-44.3 ± 1.3	[2]
$2\mathrm{NO}_2 \longrightarrow \mathrm{N}_2\mathrm{O}_4$	-44.1	-16.4	12.1	-3.4	-51.8	-52.7	[3]

Molekühl Mechanik (MM)

Ziel

Bisher haben wir idealisierte Systeme betrachtet ??. Nun wollen wir jedoch Wechselwirkungen (≙ pot. Energie) zwischen Teilchen zulassen. Hierbei müssen wir zwischen der Quantemechanik und der klassischen Molekülmechanik unter-

Problem

TD-Funktionen Verbindung mit der Zustandssumme QM nur möglich, da wir diskrete, abzählbare Energiezustände/Eigenwerte haben ⇒ nur lösbar für einfache Modelsys-

Problem: In der klassische Mechanik für molekulare Objekte (MM) sind die Energien allerdings kontinuirlich und damit nicht abzählbare ⇒ Summe über Zustände nicht einfach berechenbar.

QM : Bekannt für Elementarteilchen. Pot. Energie: W MM : leicht berechenbar.

Vorgehensweise

- (1) Finde einen analytischen Ausdruck oder eine "vernünftige" Approximation für die pot. Energie W in eine klassischen mech. Beschreibung.
- (2) Bestimme Z und draus TD-Funktionen

Principle 6.1 Korrespondenzprinzip:

Für makroskopische Systeme muss die q.m. Beschreibung in die klassische Mechanik übergehen.

 $\lim \sum_{n} (\text{Disk. q.m. Energie})_{n} \iff \text{kont. Energie}$

1. Berechnung von W = 0

1. Translation (☐ Teilchen im 3D Kasten)

Betrachte System aus N Teilchen ohne W.W. (W = 0).

$$\begin{split} \text{Klassisch:} \quad & \mathbf{H} = \mathbf{E_{kin.}} = \sum_{i}^{N} \frac{\mathbf{P}_{i}^{2}}{2m} + 0 \\ \text{QM:} \quad & \hat{\mathbf{H}} = \mathbf{E_{kin.}} (\mathbf{q} n_{x}^{(i)}, \mathbf{q} n_{y}^{(i)}, \mathbf{q} n_{z}^{(i)}) + 0 \\ & = \sum_{i}^{N} \frac{\pi^{2} \hbar^{2}}{2mL^{2}} \left(\mathbf{q} n_{x}^{(i)} + \mathbf{q} n_{y}^{(i)} + \mathbf{q} n_{z}^{(i)} \right) \quad \forall i \end{split}$$

Z_{tr.} Quantenmechanisch

$$Z_{\mathrm{tr.}}^{\mathrm{QM}}(\mathrm{N},\mathrm{V},\mathrm{T}) = \frac{z_{\mathrm{tr}}^{\mathrm{N}}}{\mathrm{N}!} = \prod_{i}^{\mathrm{N}} \frac{1}{\mathrm{N}!} \sum_{\substack{\mathrm{q}n_{x}^{(i)},\mathrm{q}n_{y}^{(i)},\mathrm{q}n_{z}^{(i)}}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{\mathrm{k}_{\mathrm{B}}\mathrm{T}}\mathrm{E}_{\mathrm{kin}}^{\mathrm{QN}}}$$

Da L eine Makroskopische Grösse ist, kann man die Summe Mit im Limes durch ein Integral erstezen:

$$\sum_{\mathbf{q}n_x} \mathrm{e}^{-\beta \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} \mathrm{q} n_x^2} \underbrace{\xrightarrow{\lim_{N \to \infty} \mathrm{q} n_x \to x}}_{\text{K.P.}} \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\beta \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} x^2} \, \mathrm{d} x$$

$$\begin{split} & \text{Mit } \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\beta \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} x^2} \, \mathrm{d}x = \frac{\overset{\rightharpoonup}{1}}{2} \left(\frac{2mL^2}{\beta \pi \hbar^2} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{2mL^2}{4\beta \pi \hbar^2} \right)^{\frac{1}{2}} \\ & z^{\text{tr.}} = z_x^{\text{tr.}} \cdot z_y^{\text{tr.}} \cdot z_z^{\text{tr.}} = \left(\frac{2mL^2}{4\beta \pi \hbar^2} \right)^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}} \end{split}$$

$$\mathbf{z}^{\mathrm{tr.}} = \left(\frac{mL^2}{2\beta\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} = L^3 \cdot \left(\frac{m}{2\beta\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} = \underline{V \cdot \left(\frac{m}{2\beta\pi\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}}$$

Z_{tr.} KLassisch

Ansatz:
$$e^{-\beta H_{kl.}} = \exp \left[-\beta \left(\frac{p_x^2 + p_y^2 + p_x^2}{2m} \right) \right]$$
 $z_{kl.}^{tr.} = c \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{\infty} d^{3N} r \right)}_{VN} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \left(\frac{p_x^{(i)2} + p_y^{(i)2} + p_z^{(i)2}}{2m} \right)} d^{3N} p$
 $= c \underbrace{\left(\int_{-\infty}^{\infty} d^{3N} r \right)}_{VN} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\beta \left(\frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} \right) \right]^N d^{3N} p$
 $\stackrel{??}{=} cV^N \underbrace{\left[2\pi m k_B T \right]^{\frac{3N}{2}}}_{Z_{kl.}} \Rightarrow c = \frac{1}{N!} \frac{1}{h^{3N}}$
 $z_{kl.}^{tr.} = z_{QM}^{tr.} \Rightarrow c = \frac{1}{N!} \frac{1}{h^{3N}}$
 $z_{kontin.}^{tr.} = \frac{V^N}{N!h^{3N}} \underbrace{\left[2\pi m k_B T \right]^{\frac{3N}{2}}}_{Z_{kl.}}$
(6.2)

2. Rotation (≘ starrer Rotator)

Wiederhohlung:

$$z^{ ext{rot.}} = \sum_{\mathbf{q}J}^{\infty} \left[(2\mathbf{q}J + 1)\mathbf{e}^{-eta} \mathbf{E}^{\mathbf{q}J}_{ ext{rot}} \right] \qquad \mathbf{Mit:} \qquad k_{j}^{ ext{angle}} : \\ \theta_{j}(\mathbf{r}^{N}) : \\ \mathbf{E}^{\mathbf{q}J}_{ ext{rot}} = \mathbf{q}J(\mathbf{q}J + 1)\frac{\hbar^{2}}{\sigma_{j}} \qquad \qquad \theta_{j}^{\circ} :$$

Annahme: für ein makroskopisches System kann die Summe als kontinuierlich betrachtet werden. Mit Hilfe der Substitution $u := qJ(qJ+1) = qJ^2 + qJ$ folgt

$$\Rightarrow \frac{\mathrm{d}u}{1-I} = 2\mathrm{q}J + 1 \Rightarrow \mathrm{d}\mathrm{q}J = \frac{\mathrm{d}u}{2-I-I}$$

$$\mathbf{z}_{\mathbf{kontin.}}^{\mathbf{rot.}} \approx \int_{0}^{\infty} (2qJ+1)e^{-\frac{\beta\hbar^{2}qJ(qJ+1)}{2I}} dqJ = \int_{0}^{\infty} e^{-\frac{\beta\hbar^{2}u}{2I}}$$

$$\stackrel{??}{=} \left[-\frac{2I}{\beta\hbar^{2}}e^{-\frac{\beta\hbar^{2}u}{2I}} \right]_{0}^{\infty} = \left(0 - \left(-\frac{2I}{\beta\hbar^{2}}\right)\right)$$

$$\mathbf{z}_{\mathbf{longtin}}^{\mathbf{rot.}} = \frac{2I}{2}$$
(6.3)

2. Berechnung von $W \neq 0$

Für W \neq 0 ergibt sich für die kanonische Zustandsfunktion: $Z(N,V,T) = \frac{1}{N!h^{3N}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \hat{H}(\mathbf{r}^N, \mathbf{p}^N)} d^{3N} \mathbf{r} d^{3N} \mathbf{p}$

$$\hat{H}(\mathbf{r}^N, \mathbf{p}^N) = E_{kin}(\mathbf{p}^N) + \mathbf{W}(\mathbf{r}^N)$$

Ortskoordinaten:

 $\mathbf{p}^{N} = (p_1, \dots, p_N)$ Impulskoordinaten:

Frage: wie kann/soll man W(rN) wählen?

Ansatz: Zerlegung+Parameterisierung

- 1. Zerlegung: Abhängig davon was man beschreiben Methylgruppen) = Coarse grained. ⇒ bestimmt durch "Teilchen im System"
- 2. Parameterisierung: Empirisch oder aus Eel.

Idee: Moleküle werden durch Stäbe. Kugeln. Scheiben,...representiert.

Frage: was sind die Freiheitsgrade dieser Entitäten? W = Bindende W.W. + Nicht bindende W.W.

1. Bindende/Intramolekulare W.W.

Interne Rotation

Für diese intramolekularen Freiheitsgrade ist es üblich folgende Beiträge für W zu definieren:

$$\mathbf{W}^{\mathrm{Bond}}(\mathbf{r}^N) = \sum_{\pmb{i}} \frac{1}{2} k_{\pmb{i}}^{\mathrm{bond}} \left[b_{\pmb{i}}(\mathbf{r}^N) - b_{\pmb{i}}^{\circ} \right] \hspace{0.5cm} \forall \pmb{i} \in \mathrm{Bonds}$$

Kraftkonstante

Abstand von zwei Atomen zu denen eine chem. Bindung postuliert wird Glg. Bindungslänge der i-ten Bindung

 \iff Minimums E_{el} . Biegeschwingung (harm. Parabelpotential)

$$\mathbf{W}^{\mathbf{angle}}(\mathbf{r}^N) = \sum_j \frac{1}{2} k_j^{\mathbf{angle}} \left[\theta_j(\mathbf{r}^N) - \theta_j^{\circ} \right] \quad \forall j \in \mathbf{Angle}$$

Bindungswinkel von zwei Atomen zu denen eine chem. Bind. postuliert wird Glg. Bindungswinkel der j-ten Bindung \iff Minimums E_{el}

$$\mathbf{W}^{\mathbf{torsion}}(\mathbf{r}^{N}) = \sum_{k} \frac{1}{2} k_{k}^{\mathbf{torsion}} \left\{ 1 + \cos[m_{k} \Phi_{k}(\mathbf{r}) - \delta_{k}] \right\}$$

$$\forall k \in \text{Diederwinkel} \qquad \mathbf{Mit}: \quad \Phi_{k} \text{Diederwinkel}$$

$$k_{\pmb{i}}^{\mathrm{bond}}, k_{\pmb{i}}^{\mathrm{bond}}, m_k, \delta_k$$

Für diese intermolekularen Freiheitsgrade ist es üblich folgende Beiträge für W zu definieren:

Coulomb W.W.

$$\mathbf{W}^{ ext{Coulomb}}(\mathbf{r}^N) = rac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r}\sum_{\substack{\mathbf{p_{aare}}\ i < j}} rac{q_iq_j}{\mathbf{r}_{ij}}$$

Van der Waals W.W. (6-12-/Lenard-Jones Potential)


$$\mathbf{W}^{ ext{VdW}}(\mathbf{r}^N) = \sum_{\substack{ ext{Paare} \ i < j}} 4\epsilon_{ij} \left[\left(rac{\sigma_{ij}}{\mathbf{r}ij}
ight)^{12} - \left(rac{\sigma_{ij}}{\mathbf{r}ij}
ight)^6
ight]$$

Potentialtopftiefe

Abstossend & kurzreichweitige Energie

⇒ Dominiert bei kurzer Reichweite Anziehend & langreichweitige Energie

⇒ Dominiert bei langer Reichweite



$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\nabla \mathbf{W}(\mathbf{r}) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mathbf{r}} 4\epsilon \left[-\sigma^{12}\mathbf{r}^{-12} + \sigma^{6}\mathbf{r}^{-6} \right]$$
$$= 4\epsilon \left[12\sigma^{12}\mathbf{r}^{-13} - 6\sigma^{6}\mathbf{r}^{-7} \right] \stackrel{!}{=} 0 \iff \mathbf{r}^{6} = 2\sigma^{6}$$
$$R_{\min} = \sqrt[6]{2}\sigma \qquad (6.4)$$

Fitparameter

$$q_{m{i}},q_{m{j}},\epsilon_{m{i}m{j}},\sigma_{m{i}m{j}}$$

Nebenbemerkung

- 1. Paarpotentialnäherung: Mehrkörperwechselwirkung wurde vernachlässigt
- 2. Die Kräfte auf alle "Teilchen" des Systems erhählt man als Gradienten der pot. Energie

$$\mathbf{F}_{i} = -\nabla_{i} \mathbf{W}(\mathbf{r}^{N}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_{i}} & \frac{\partial}{\partial y_{i}} & \frac{\partial}{\partial z_{i}} \end{pmatrix}^{T}$$

Kraft die von Atom j verursacht wird und auf Atom i

$$\begin{split} f_{\boldsymbol{x_i}} &= -\sum_{i}^{N} \frac{\partial \mathbf{W}(\mathbf{r_i}, \mathbf{r_j})}{\partial \mathbf{r_{ij}}} \cdot \frac{\partial r_{ij}}{\partial x_i} \\ &= -\frac{\partial \mathbf{W}(\mathbf{r_i}, \mathbf{r_j})}{\partial \mathbf{r_{ij}}} \cdot \frac{\partial r_{ij}}{\partial x_i} \\ &= -\frac{\partial \mathbf{W}(\mathbf{r_i}, \mathbf{r_j})}{\partial \mathbf{r_{ij}}} \cdot \frac{\partial r_{ij}}{\partial x_i} \\ &\frac{\partial \mathbf{W}(\mathbf{r_i}, \mathbf{r_j})}{\partial \mathbf{r_{ij}}} = 4\epsilon_{ij} \left[-12 \left(\frac{\sigma_{ij}}{\mathbf{r_{ij}}} \right)^{12} + 6 \left(\frac{\sigma_{ij}}{\mathbf{r_{ij}}} \right)^{6} \right] \frac{1}{\mathbf{r_{ij}}} \\ &\frac{\partial r_{ij}}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left[(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \left[(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2 \right]^{-\frac{1}{2}} 2(x_i - x_j) \\ &= \frac{x_{ij}}{\mathbf{r_{ij}}} \\ &f_{x_i} = -4\epsilon_{ij} \left[-12 \left(\frac{\sigma_{ij}}{\mathbf{r_{ij}}} \right)^{12} + 6 \left(\frac{\sigma_{ij}}{\mathbf{r_{ij}}} \right)^6 \right] \frac{x_{ij}}{\mathbf{r_{2}}} \end{split}$$

Damit ergibt sich

 $W = W^{bond} + W^{angle} + W^{torision} + W^{Coul.} + W^{VdW}$

3. Berechnung der Zustandsfunktion

Wir haben nun einen analytischen ausdruck für W gefunden und können nun die komplette Zustandsfunktion berechnen:

$$\begin{split} Z(N,V,T) &= \frac{1}{N! h^{3N}} \int \limits_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \hat{H}(\mathbf{r}^N,\mathbf{p}^N)} \, d^{3N} \mathbf{r} \, d^{3N} \mathbf{p} \\ \hat{H}(\mathbf{r}^N,\mathbf{p}^N) &= \sum \limits_{-\infty}^{N} \frac{N \mathbf{p}_i^2}{2m_i} + W(\mathbf{r}^N) \end{split}$$

$$\begin{split} \mathbf{Z}(\mathbf{N},\mathbf{V},\mathbf{T}) \overset{\mathbf{W}\neq\mathbf{0}}{=} \frac{1}{h^{3N}N!} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\beta \sum_{i=1}^{N} \frac{^{N}\mathbf{p}_{i}^{2}}{2m_{i}}\right) \mathrm{d}^{3N}p \\ \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-\beta \mathbf{W}(\mathbf{r}^{N})} \, \mathrm{d}^{3N}r \end{split}$$

$$?? \frac{1}{h^{3N}N!} \prod_{i}^{N} (2\pi \mathbf{m}_{i} \mathbf{k}_{\mathrm{B}} \mathbf{T})^{\frac{3}{2}} \cdot \int\limits_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-\beta \mathbf{W}(\mathbf{r}^{N})} \; \mathrm{d}^{3\mathbf{N}} r$$

Mit der Annahnme gleicher Massen: $m_i = m \quad \forall i \text{ folgt:}$

$$= \underbrace{\frac{1}{N!} \left(2\pi h^{-2} \text{mk}_{\text{B}} \text{T} \right)^{\frac{3N}{2}}}_{\equiv f} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \mathbf{W}(\mathbf{r}^N)} d^{3N} r$$

Damit ergibt sich für Observablen Ω :

nit ergibt sich für Observablen
$$\Omega$$
:
$$\langle \Omega \rangle_{N,V,T} = \frac{\iint_{-\infty}^{\infty} \Omega(\mathbf{r}^N) e^{-\beta \hat{\mathbf{H}}(\mathbf{r}^N,\mathbf{p}^N)} d^{3N} \mathbf{r} d^{3N} \mathbf{p}}{Z(N,V,T)}$$

$$= \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \Omega(\mathbf{r}^N) \cdot e^{-\beta \mathbf{W}(\mathbf{r}^N)} d^{3N} r \cdot \mathbf{f}(\mathbf{p}^N)}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta \mathbf{W}(\mathbf{r}^N)} d^{3N} r \cdot \mathbf{f}(\mathbf{p}^N)}$$

$$\equiv \int_{-\infty}^{\infty} \Omega(\mathbf{r}^N) \mathbf{p}_r(\mathbf{r}^N) d^{3N} r$$

Definition 6.1 Konfigurationszustandssumme/integral:

$$Q(N, V, T) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta W(\mathbf{r}^N)} d^{3N}r$$
 (6.6)

$$\mathbf{Mit}: \qquad p_{T}(\mathbf{r}^{N}) = \frac{e^{-\beta \mathbf{W}(\mathbf{r}^{N})}}{\mathbf{Q}(\mathbf{N}, \mathbf{V}, \mathbf{T})}$$
(6.7)

und:
$$\langle \Omega \rangle_{N,V,T} = \int_{-\infty}^{\infty} \Omega(\mathbf{r}^N) p_r(\mathbf{r}^N) d^{3N}r$$
 (6.8)

1. Berechnung von Q(N, V, T)


Problem: Analytische Lösung i.d.R. nicht möglich. ⇒ Nummerische Integration.

Problem: Bei 10 Gitterpunkten pro Freiheitsgrad ergeben sich 10^{3N} Punkte an denen der Integrand zu berechnen ist. Mit $N = 10^{24}$ Teilchen schon nicht mehr möglich.

4. Stochastische Lösungen/Samplingsmethoden Effizienz der Beprobung

1. Random Sampeling

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}(\mathbf{N}, \mathbf{V}, \mathbf{T}) &= \int_{\mathbf{r}_{a}}^{\mathbf{r}_{b}} \mathbf{e}^{-\beta \mathbf{W}(\mathbf{r}^{N})} \, \mathbf{d}\mathbf{r}^{N} & \mathbf{r} = (r_{x}, r_{y}, r_{z}) \\ &= \left\langle \mathbf{e}^{-\beta \mathbf{W}(\mathbf{r}^{N})} \right\rangle \prod_{i}^{3N} (\mathbf{r}_{i,b} - \mathbf{r}_{i,a}) \\ &= \underbrace{\frac{1}{n_{p}} \sum_{j=1}^{n_{p}} \prod_{i=1}^{3N} (\mathbf{r}_{i,b} - \mathbf{r}_{i,a}) \cdot \mathbf{e}^{-\beta \mathbf{W}(\mathbf{r}_{i}^{N})}}_{} \end{aligned}$$



Note

- 1. Die n_p Konfigurationen im Intervall $[\mathbf{r}_a^N, \mathbf{r}_b^N]$ werden
- Alle r^N haben diesielbe Wahrscheinlichkeit.
- 3. Sehr ineffizient, da n_n sehr gross sein muss.

2. Importance Sampeling

Idee: beprobe/sample nicht zufällig sondern wähle die $\{\mathbf{r}_{i}^{N}\}$ anhand einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, so dass der Boltzmann Faktor $e^{-\beta \mathbf{W}(\mathbf{r}_i^N)}$ gross wird.

3. Metropolis-Monte-Carlo Algorithm

(Variante des Importance Sampling)

Grundidee:

- 1 Zufällige Auswahl an Konfigurationen r_i^N
- (2) Übernehme oder verwerfe die Konfigurationen r_i^N auf Grund der Boltzmann Verteilung.
- (3) Berechne $\langle \Omega \rangle_{N,V,T}$ aus den akzeptierten r_i^N

(6.6) Konkrete Implementation


Voraussetzung: grosse Anzahl an Schritten.

- (1) Generiere eine neue Konfiguration: $\mathbf{r}_{i+1}^N = \mathbf{r}_i^N + \Delta \mathbf{r}^N$
- $\Delta \mathbf{r}^{N}$: gibt verschiedene Möglichkeiten dies zu wählen. (2) Berechne die Änderung der Energie

$$\Delta \mathbf{W} = W(\mathbf{r}_{i+1}^N) - W(\mathbf{r}_i^N)$$

- \bigcirc Akzeptiere \mathbf{r}_{i+1}^N auf Grund der Boltzmann-Verteilung
 - 1. $\Delta W \leq 0$ (pot. Energie nimmt ab)
 - und $e^{-\frac{\Delta W}{k_B T}} > \epsilon$ der Zufallszahl: $\epsilon \in [0, 1]$ $2. \ \Delta W > 0$ ansonsten verwerfe \mathbf{r}_{i+1}^N .

(4) Repeat.



Parameter des MC-Algorithmus

- 1. Anzahl der Schritte.
- 2. $\Delta \mathbf{r}^n$.

$$\Rightarrow e^{-\frac{\Delta W}{k_B T}} \approx 0 \qquad \Rightarrow \qquad e^{-\frac{\Delta W}{k_B T}} \stackrel{\text{i.d.R.}}{\Rightarrow}$$

- ${f 2}$. Schrittgrösse $\Delta {f r}$ zu klein: Limitierte Beprobung, suchen nur kleinen Teil des Raumes ab.
- ⇒ Effizienz hängt von der Balance zwischen der Schrittgröse und der Akkzeptanz/Verwerfungsrate ab.

Nebenbemerkung

Wir benutzen hier die Boltzmann-Gewichtung und beproben das kanonische Ensemble

- ⇒ falls man einen anderes Ensemble beproben will muss man sich überlegen wie man dies am besten macht.
- 4. Replica Exchange Simulation/Parallel tempering

$$\mathbf{Z}_{\mathrm{klassisch}}(\mathbf{N},\mathbf{V},\mathbf{T}) \sim \mathbf{Q}(\mathbf{N},\mathbf{V},\mathbf{T}) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-\beta \mathbf{W}(\mathbf{r}^N)} \; \mathrm{d}^{3\mathbf{N}} r$$

Problem: MD-Simulationen erfordern häufig ergodisches Peproben von (Energie)konfigurationsräume mit vielen Minima und Barrieren zwischen Minima. Diese sind bei Raumtemperatur nur schwer zu durchequeren ⇒ Die Ergebnisse der MD-Simulationen sind oft durch die Wahl der Startbedingunen (inital conditions) beschränkt.

Frage: können wir dieses Problem der limitierten Beprobung beheben?

Idee: Es geht uns draum das Integral zu sampeln, wie wir auf das Ergebnis kommen/die \mathbf{r}^N wählen ist nicht so relevant. ⇒ simuliere simultan viele unabhängige Kopien von Ensembles/Systemen e.g. k und k' und vertausche die entsprechenden Konfigurationen \mathbf{r}_{i}^{N} mit \mathbf{r}_{i}^{N} von Zeit zu Zeit. Typischerweise werden die Kopien so gewählt, dass das eine Extrem der Kopien das System ist das wir beproben wollen und das andere Extrem ein System ist in dem die Barrieren leichter überwunden werden können.

Kopien können dabei simuliert werden für:

- 1. Verschiedene Thermodynamische Randbedingungen (z.B. Temperatur).
- Verschiedene Hamilton-Funktionen (z.B. verschiedene Kraftfelder)

Vorgehen

In bestimmten Intervallen werden nun die Konfigurationen/Koordinaten \mathbf{r}_{k}^{N} und \mathbf{r}_{k}^{N} , zweier Kopien k und k' mit einer Wahrscheinlichkeit p ausgetauscht.

$$p(k \leftrightarrow k') = \min(1, e^{\Delta}) := \begin{cases} 1 & \text{für } \Delta \leq 0 \\ e^{\Delta} & \text{für } \Delta > 0 \end{cases}$$
 (6.9)

$$\frac{\mathbf{Temperatur}: \qquad \Delta_{\mathbf{T}} \equiv \left[\frac{1}{\mathbf{k_B} \mathbf{T}_k} - \frac{1}{\mathbf{k_B} \mathbf{T}_{k'}}\right] \left[\mathbf{H}(\mathbf{r}_{k'}^N) - \mathbf{H}(\mathbf{r}_k^N)\right]$$

Verschiedene Kraftfelder :
$$\Delta_{\mathbf{W}} \equiv$$

$$\frac{\left[\mathbf{H}(\mathbf{r}_{k'}^N, \mathbf{W}_k) - \mathbf{H}(\mathbf{r}_k^N, \mathbf{W}_k)\right] - \left[\mathbf{H}(\mathbf{r}_{k'}^N, \mathbf{W}_{k'}) - \mathbf{H}(\mathbf{r}_k^N, \mathbf{W}_{k'})\right]}{\mathbf{k_B}\mathbf{T}}$$

Molekül Dynamik (MD)

Idee: Beprobung des Konfigurationsraumes durch Verflogung einer Trajektorie, unter Verwendung einer adequaten Bewegungsgleichung.

In anderen Worten: Beprobung durch explizite zeitliche Propagation des Systems per Newton Bewegungsgleichung.

MD-Simulation und andere Ensemble

Die Lösung der Bewegungsgleichung konserviert die Energie ⇒ Mikrokanonisches Ensemble!

Frage: wie kommen wir zurück zum kanonische Ensemble? Stochastische Beprobung unter Verwendung des Boltzmann-Gewichts \iff MMC.

Zu lösen

$$m_{i} \frac{\mathrm{d}^{2} \mathbf{r}_{i}}{\mathrm{d}t^{2}} = -\nabla_{i} \mathbf{W} \left(\mathbf{r}^{N}(t) \right) \qquad \nabla_{i} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_{i}} \\ \frac{\partial}{\partial \mathbf{y}_{i}} \\ \frac{\partial}{\partial \mathbf{z}_{i}} \end{pmatrix}$$
(7.1)

Diese Dgl 2. Ordnung kann zu zwei Dgls 1. Ordnung reduziert $\left\| \mathbf{r}_i \left(t_n' + \frac{\Delta t}{2} \right) = \text{werden} \right\|$ werden:

$$\dot{\mathbf{r}}(t) = \mathbf{v}(t)$$
 und $\dot{\mathbf{v}}(t) = \frac{F(\mathbf{r}(t))}{m}$ (7.2)

Problem

Analytische Lösung auf Grund der Form des Kraftfeldes W nicht möglich ⇒ Diskretisierung.

1. Leap Frog Algorithmus

- 1. Gitter von äquidistanten Punkten $\{t_n\}_{n=1}^M$.
- **2**. Maschenweite (Stepsize): $\Delta \frac{t}{2}$.
- 3. Δt wird in abhängig von der Dynamik des Systems gewählt, damit die komplette Dynamik erfasst wird. Δt typischerweise $\approx 10^{-15} \text{"}.$

Gegeben: $\mathbf{r}_i(t'_n)$ zum Zeitpunkt $t'_n \stackrel{\text{e.g.}}{=} t_0$.

Gesucht: $\mathbf{r}_{i}(t'_{n} + \Delta t) \quad \forall i \Rightarrow \text{Taylor Entwickelung}.$

$$\mathbf{r}_{i}(t_{n}') + \Delta t \left. \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}_{i}}{\mathrm{d}t} \right|_{t_{n}'} + \frac{1}{2}\Delta t^{2} \left. \frac{\mathrm{d}^{2}\mathbf{r}_{i}}{\mathrm{d}t^{2}} \right|_{t_{n}'} + \mathbf{\mathcal{O}}(\Delta t^{3})$$

Problem: $\frac{d^2 \mathbf{r}_i}{dt^2}$ ist nicht explizit bekannt.

(7.1) Idee: wähle den Zeitschritt geschickt um $\frac{d^2 \mathbf{r}_i}{dt^2}$ zu eliminieren

uziert
$$\mathbf{r}_{i}\left(t'_{n} + \frac{\Delta t}{2}\right) =$$
 (7.3)

$$= \mathbf{r}_{i}(t'_{n}) + \frac{\Delta t}{2} \frac{d\mathbf{r}_{i}}{dt}\Big|_{t'} + \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta t}{2}\right)^{2} \frac{d^{2}\mathbf{r}_{i}}{dt^{2}}\Big|_{t'} + \mathcal{O}(\Delta t^{3})$$

$$\mathbf{r}_{i}\left(t'_{n} - \frac{\Delta t}{2}\right) =$$

$$= \mathbf{r}_{i}(t'_{n}) - \frac{\Delta t}{2} \left. \frac{d\mathbf{r}_{i}}{dt} \right|_{t'_{n}} + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta t}{2}\right)^{2} \left. \frac{d^{2}\mathbf{r}_{i}}{dt^{2}} \right|_{t'_{n}} + \mathcal{O}(\Delta t^{3})$$

$$?? - ?? = \cancel{p} \cdot \frac{\Delta t}{\cancel{p}} \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}_i}{\mathrm{d}t} \Big|_{t'_n} + \mathcal{O}(2 \cdot \Delta t^3)$$

$$\Rightarrow \mathbf{r}_{i}\left(t'_{n} + \frac{\Delta t}{2}\right) = \mathbf{r}_{i}\left(t'_{n} - \frac{\Delta t}{2}\right) + \Delta t \cdot \mathbf{v}_{i}(t'_{n}) + \mathcal{O}(\Delta t^{3})$$

Kosmetik: um dies nun wieder zu ganzen Zeitschritten umzuwandeln setzen wir einfach: $t_n'=t_n+\frac{\Delta t}{2}$:

$$\Rightarrow \mathbf{r}_{i} (t_{n} + \Delta t) = \mathbf{r}_{i} (t_{n}) + \Delta t \cdot \mathbf{v}_{i} \left(t_{n} + \frac{\Delta t}{2} \right) + \mathcal{O}(\Delta t^{3})$$

Problem: $\mathbf{v}_i \left(t_n + \frac{\Delta t}{2} \right)$ ist auch unbekannt \Rightarrow Taylor en-

$$\mathbf{v}_{i}\left(t_{n} + \frac{\Delta t}{2}\right) = \tag{7.5}$$

$$= \mathbf{v}_{i}(t_{n}) + \frac{\Delta t}{2} \left.\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}_{i}}{\mathrm{d}t}\right|_{t_{n}} + \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta t}{2}\right)^{2} \left.\frac{\mathrm{d}^{2}\mathbf{v}_{i}}{\mathrm{d}t^{2}}\right|_{t_{n}} + \mathcal{O}(\Delta t^{3})$$

$$\mathbf{v}_{i}\left(t_{n} - \frac{\Delta t}{2}\right) = \tag{7.6}$$

$$= \mathbf{v}_{i}(t_{n}) - \frac{\Delta t}{2} \left. \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}_{i}}{\mathrm{d}t} \right|_{t_{n}} + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^{2} \left. \frac{\mathrm{d}^{2}\mathbf{v}_{i}}{\mathrm{d}t^{2}} \right|_{t_{n}} + \mathcal{O}(\Delta t^{3})$$

?? - ?? =
$$\oint \cdot \frac{\Delta t}{\oint} \frac{d\mathbf{v}_i}{dt} \bigg|_{t_n} + \mathcal{O}(2 \cdot \Delta t^3)$$

$$\Rightarrow \mathbf{v}_i \left(t_n + \frac{\Delta t}{2} \right) = \mathbf{v}_i \left(t_n - \frac{\Delta t}{2} \right) + \mathbf{a}_i(t_n) \Delta t + \mathcal{O}(\Delta t^3)$$

Mit Newton $F_i = m_i \mathbf{a}_i$ und $-\nabla_i \mathbf{W} \left(\mathbf{r}^N(t) \right)$ folgt:

$$\mathbf{v}_{i}\left(t_{n} + \frac{\Delta t}{2}\right) = \mathbf{v}_{i}\left(t_{n} - \frac{\Delta t}{2}\right) - \frac{\Delta t}{m_{i}}\nabla_{i}\mathbf{W}\left(\mathbf{r}^{N}(t_{n})\right)$$

$$\mathbf{r}_{i}\left(t_{n} + \Delta t\right) = \mathbf{r}_{i}\left(t_{n}\right) + \Delta t \cdot \mathbf{v}_{i}\left(t_{n} + \frac{\Delta t}{2}\right) \tag{7.7}$$

$$\mathbf{Error} = \mathcal{O}(\Delta t^{3})$$

$$v(t - \frac{1}{2}\Delta t) \qquad v(t - \frac{1}{2}\Delta t) \qquad v(t - \frac{5}{2}\Delta t) \qquad v(t$$

$\mathbf{r}_{i}(t_{n} + \Delta t)$ wird berechnet aus

- 1. Ort zum Zeitpunkt t_n .
- **2.** Geschwindikeit zu den Zeiten: $t_n \frac{\Delta t}{2}$ und $t_n + \frac{\Delta t}{2}$
- 3. Der Kraft zum Zeitpunkt t_n .

Initalisierung des Algorithmus

- Lege Position aller "Teilchen" vernüftig fest. Leicht machbar: chem. vernüftige Struktur.
- (2) Bestimme Anfangsgeschwindikeiten anand von stat. Überlegungen:
 - 1. Maxwell-Boltzmann Geschwindigkeitsverteilung
 - 2. Mittler gleichverteilte Geschwindigkeitsverteilung.

Geschwindkeitsverteilungen

- 1. Maxwell-Boltzmann-Geschwindikeitsverteilung
- 2. Gleichverteilung

2. Verlet-Algorithmus

Entwickle um $\mathbf{r}(t \pm \Delta t)$: Nebenbemerkung: indices der ein-

$$\frac{\mathbf{r}(t+\Delta t)}{\mathbf{r}(t+\Delta t)} = \mathbf{r}(t) + \Delta t \frac{d\mathbf{r}}{dt} \Big|_{t} + \frac{1}{2}\Delta t^{2} \frac{d^{2}\mathbf{r}}{dt^{2}} \Big|_{t} + \frac{1}{6}\Delta t^{3} \frac{d^{3}\mathbf{r}}{dt^{3}} \Big|_{t} + \mathcal{O}(\Delta t^{4}) \tag{7.8}$$

$$\mathbf{r}(t-\Delta t) = \mathbf{r}(t) - \Delta t \frac{d\mathbf{r}}{dt} \Big|_{t} + \frac{1}{2}\Delta t^{2} \frac{d^{2}\mathbf{r}}{dt^{2}} \Big|_{t} - \frac{1}{6}\Delta t^{3} \frac{d^{3}\mathbf{r}}{dt^{3}} \Big|_{t} + \mathcal{O}(\Delta t^{4}) \tag{7.9}$$

$$\mathbf{Definition 7.3 \ Velocity-Verlet:}$$

$$\mathbf{0} \quad \mathbf{r}(t+\Delta t) = \mathbf{r}(t) + \Delta t \frac{d\mathbf{r}}{dt} \Big|_{t} + \Delta t \frac{d\mathbf{r}}{$$

Mit ??-?? folgt:

$$\mathbf{r}(t + \Delta t) = 2\mathbf{r}(t) + \mathbf{r}(t - \Delta t) + \mathbf{a}(t)\Delta t^{2} + \mathcal{O}(\Delta t^{4})$$

Problem

- 1. $\mathbf{a}(t)$ unbekannt \Rightarrow benutze Differenzquotient.
- 2. Bei MD-simulationen wird die Energie nicht automatische erhalten \Rightarrow sollten darauf achten das E = E_{kin.} + W =konstant.

Problem: \mathbf{v} in $\mathbf{E}_{kin.} = \frac{1}{2}m\mathbf{v}^2$ ist hier nicht bekannt aber mit Taylor folgt auch

$$\mathbf{v}(t) = \frac{\frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t - \Delta t)}{\cdots \cdots}}{2\Delta t} + \frac{\mathcal{O}(\Delta t^2)}{\bullet}$$

Problem: Fehler nicht mehr $\mathcal{O}(\Delta t^4)$ sondern $\mathcal{O}(\Delta t^2)$

Definition 7.2 Störmer/Verlet-Algorithmus:

$$\mathbf{r}(t + \Delta t) = 2\mathbf{r}(t) + \mathbf{r}(t - \Delta t) + \mathbf{a}(t)\Delta t^{2} + \mathcal{O}(\Delta t^{4})$$
(7.10)
$$\mathbf{a}(t) = \frac{\mathbf{d}^{2}\mathbf{r}(t)}{\mathbf{d}t^{2}} = \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - 2\mathbf{r}(t) + \mathbf{r}(t - \Delta t)}{\Delta t^{2}}$$

$$\mathbf{E} = K + \mathbf{W} \quad \text{mit} \quad \mathbf{v}(t) = \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t - \Delta t)}{2\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t^2)$$
(7.11)

$$\mathbf{a}(t) = \frac{\mathrm{d}^2 \mathbf{r}(t)}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} - \frac{\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t - \Delta t)}{\Delta t}}{\Delta t}$$
$$= \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - 2\mathbf{r}(t) + \mathbf{r}(t - \Delta t)}{\Delta t^2}$$

- 1. Kommt ohne halbe Zeitschritte aus.
- 2. Kommt ohne Geschwindigkeit aus.

3. Velocity-Verlet-Algorithmus

Recall ??:
$$\dot{\mathbf{r}}(t) = \mathbf{v}(t)$$
 und $\dot{\mathbf{v}}(t) = \frac{F(\mathbf{r}(t))}{T}$

Mit Taylor folgt dann wieder

$$\frac{\mathbf{r}(t + \Delta t)}{\mathbf{r}(t + \Delta t)} = \mathbf{r}(t) + \Delta t \frac{d\mathbf{r}}{dt} \Big|_{t} + \frac{1}{2} \Delta t^{2} \frac{d^{2}\mathbf{r}}{dt^{2}} \Big|_{t} + \mathcal{O}(\Delta t^{3})$$

Für $\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$ benutzen wir $\mathbf{a}(t) = -\frac{\nabla W(t)}{m}$ und für $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v}(t)$ Für $\dot{\mathbf{v}}(t)$ folgt dann analog

$$\mathbf{v}(t + \Delta t) = \mathbf{v}(t) + \Delta t \left. \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t} \right|_{t} + \left. \frac{1}{2} \Delta t^{2} \left. \frac{\mathrm{d}^{2}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t^{2}} \right|_{t} + \mathbf{\mathcal{O}}(\Delta t^{3})$$

Für $\frac{d\mathbf{v}}{dt}$ benutzen wir wieder $\mathbf{a}(t) = -\frac{\nabla \mathbf{W}(t)}{m}$ und für $\frac{d\mathbf{a}}{dt}$ $\frac{\mathrm{d}^2\mathbf{v}}{\mathrm{d}t^2}$ benutzen wir wieder Taylor:

$$\mathbf{a}(t + \Delta t) = \mathbf{a}(t) + \Delta t \frac{\mathrm{d}\mathbf{a}}{\mathrm{d}t} \bigg|_{t} + \mathcal{O}(\Delta t^{2})$$
 (7.12)

Es ist ausreichen bis zur Ordnung $\mathcal{O}(\Delta t^2)$ zu entwickeln da wir einen Ausdruck für $\frac{\Delta t^2}{2} \frac{d^2 v}{dt^2}$ suchen: ??: $\frac{\Delta t}{2}$:

$$\frac{\Delta t^2}{2} \left. \frac{\mathrm{d}\mathbf{a}}{\mathrm{d}t} \right|_{t} = \frac{\Delta t}{2} \left(\mathbf{a}(t + \Delta t) - \mathbf{a}(t) \right) + \mathcal{O}(\Delta t^3)$$

(7.9) Definition 7.3 Velocity-Verlet:
$$\begin{vmatrix}
1 & \mathbf{r}(t + \Delta t) = \mathbf{r}(t) + \Delta t \frac{d\mathbf{r}}{dt} \Big|_{t} + \frac{1}{2} \Delta t^{2} \frac{d^{2}\mathbf{r}}{dt^{2}} \Big|_{t} + \mathcal{O}(\Delta t^{3}) \\
2 & \mathbf{a}(t + \Delta t) = -\frac{\nabla W(t + \Delta t)}{m} \\
3 & \mathbf{v}(t + \Delta t) = \mathbf{v}(t) + \frac{\mathbf{a}(t) + \mathbf{a}(t + \Delta t)}{2} \Delta t
\end{vmatrix}$$

(2)
$$\mathbf{a}(t + \Delta t) = -\frac{\nabla \mathbf{W}(t + \Delta t)}{2}$$

$$\mathbf{v}(t + \Delta t) = \mathbf{v}(t) + \frac{\mathbf{a}(t) + \mathbf{a}(t + \Delta t)}{2} \Delta t$$

$$\mathbf{Error} = \mathcal{O}(\Delta t^3) \tag{7.13}$$

Nebenbemerkungen

- 1. Für den Velocity-Verlet Algorithmus müssen wir zur Initalisierung auch einmal $\mathbf{v}(t)$ bestimmen/setzen.
- 2. Alle drei Algorithmen sind Zeitinvariant, sind also symetrisch bezüglich der Zeit.

Stochastische Molekül Dynamik

1. SMD/Langerin-Dynamik

Einführung

Ist eine stochastische Variante der MD zur Beschreibung komplexer Systeme.

Aufgabenstellung: simulation von "Teilchen" die einer schneller fluktuierenden Umgebung ausgestzt sind Bsp.:

- 1. Fettblasen in Suppe.
- 2. Polymere in Lösung.
- 3. Pollen in einem Wassertropfen.
- 4. Gefragt sind nicht die exakten Werte von $\mathbf{v}(t)$ und $\mathbf{r}(t)$ sondern deren Wahrscheinlichkeitsverteilung.

Die (Lösungsmittel-)Teilchen verursachen rasch variierende stochastische Kräfte und Dämpfung. Idee: Wenn die explizite Dynamik dieser Umgebung nicht von Interesse ist, dann ist die Dynamik des Systems mittels zusätzlichen Reibungsterms und einer flukturierenden Stochastischen Kraft Fst modelierbar.

Nebenbemerkung

Ist ein Spezialfall der Brownschen Dynamik (Brownian MD).

Law 8.1 Langerin-Geleichung (pro. Teilchen):

$$m\dot{\mathbf{v}} + \underline{m\gamma\mathbf{v}} = \mathbf{F} + \underline{\mathbf{F}^{\mathrm{st}}}$$
 (8.1)

ratio actio

 γ : Atomarer Reibungskoeffizient (8.2)

Bemerkungen

- Die Langevin Gleichung ist eine stochastische Differentialgleichung.
- 2. Da $\mathbf{F}(t)$ eine Zufallsvariabel ist, muss auch $\mathbf{v}(t)$ eine Zufallsvariabel sein.

Formale analytische Lösung für $F \equiv 0$

$$\mathbf{F} = 0 \iff \mathbf{W} = 0 \iff \text{freies Teilchen}$$
 (8.3)

Ansatz
$$\underline{\mathbf{v}}(t) = \mathbf{v}_0 \cdot e^{-\gamma t} + \frac{e^{-\gamma t}}{m} \int_0^t e^{\gamma t'} \mathbf{F}^{st}(t) dt'$$
 (8.4)

Proof 8.1:
$$\frac{\frac{d\mathbf{v}(t)}{dt}}{\frac{\mathbf{p}.\mathbf{R}.}{dt}} = -\gamma \left[\mathbf{v}_0 e^{-\gamma t} + \frac{e^{-\gamma t}}{m} \int_0^t e^{-\gamma t'} \mathbf{F}^{st}(t') dt' \right] + \frac{e^{-\gamma t}}{m} e^{\gamma t} \mathbf{F}^{st}(t) = -\gamma \mathbf{v}(t) + \frac{\mathbf{F}^{st}(t)}{m}$$

$$\Rightarrow \qquad m \frac{d\mathbf{v}(t)}{dt} + m\gamma \mathbf{v}(t) = \mathbf{F}^{st}$$

2. Mittlere Grössen

Sind besonders wichtig/nützlich für die Langerindynamik, da $\mathbf{F}^{\rm st}$ eine Stochstische Kraft ist.

Recall : eq. (4.8)

$$\underline{\underline{\overline{\mathbf{v}}(t)}}_{\text{Zeitmittel}} = \lim_{t \to \infty} \underbrace{\langle \mathbf{v}(t) \rangle}_{\text{Scharmittel}}$$

Annahmen:

 Die Fluktuationen zeigen keine Tendenz und geben im Mittel 0.

$$\langle \mathbf{F}^{\mathrm{st}}(t) \rangle = 0$$
 (8.5)

(2) Es gibt keine Korrelation zwischen Stössen der Teilchen d.h. Stösse der Teilchen zwischen t₁ und t₂ sind unkorreliert und werden als unabhängige Zufallsvariablen betrachtet.

Autokorrelationsfunktion/Gleitender Mittelwert

$$\left\langle \mathbf{F}^{\mathrm{st}}(t_1) \cdot \mathbf{F}^{\mathrm{st}}(t_2) \right\rangle \propto \delta(t_1 - t_2) := \begin{cases} 1 & \text{für } t_1 = t_2 \\ 0 & \text{für } t_1 \neq t_2 \end{cases}$$
(8.6)

1. Mittlere Geschwindigkeit für ein Teilchen

$$\left\langle \mathbf{v}(t) \right\rangle = \left\langle \mathbf{v}_0 e^{-\gamma t} + \frac{e^{-\gamma t}}{m} \int_0^t e^{\gamma t'} \mathbf{F}^{st}(t') dt' \right\rangle$$
$$= \mathbf{v}_0 e^{-\gamma t} + \frac{e^{-\gamma t}}{m} \int_0^t e^{\gamma t'} \left\langle \mathbf{F}^{st}(t') \right\rangle dt'$$

$$\Rightarrow \langle \mathbf{v}(t) \rangle = \mathbf{v}_0 e^{-\gamma t} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\bar{\mathbf{v}}(t) = \lim_{t \to \infty} \left(\mathbf{v}_0 e^{-\gamma t} \right) = 0}$$
(8.7)

Bemerkung

Die mittlere Geschwindikeit verschwindet also, dies macht Sinn, da $\mathbf{F} = -\nabla \mathbf{W} = 0$. \iff nur \mathbf{F}^{st} bewegt das Teilchen und diese Kraft verschwindet im Mittel \Rightarrow auch \mathbf{v}^{st} sollte im mittel Verschwinden.

Theorem 8.1 Satz von Fubini:

Corollary 8.1 Quadrat von Integrallen:

$$\left(\int_{a}^{b} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}\right)^{2} = \int_{a}^{b} \int_{a}^{b} f(\mathbf{x}) f(\mathbf{y}) d\mathbf{x} d\mathbf{y}$$
(8.8)

2. Mittlere kinetische Energie $E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2$

Um die kinetische Energie zu berechnen benötigen wir $\mathbf{v}(t)^2$. $\left\langle \frac{\mathbf{v}(t)^2}{} \right\rangle = \left\langle \left(\mathbf{v}_0 e^{-\gamma t} + \frac{e^{-\gamma t}}{m} \int_0^t e^{\gamma t'} \mathbf{F}^{\mathrm{st}}(t') \, \mathrm{d}t' \right)^2 \right\rangle$ $= \mathbf{v}_0^2 e^{-2\gamma t} + 2\mathbf{v}_0 \frac{e^{-2\gamma t}}{m} \int_0^t e^{\gamma t'} \left\langle \mathbf{F}^{\mathrm{st}}(t') \right\rangle \, \mathrm{d}t'$ $+ \left(\frac{e^{-\gamma t}}{m} \int_0^t e^{\gamma t'} \mathbf{F}^{\mathrm{st}}(t') \, \mathrm{d}t' \right)^2 \frac{\mathbf{Fub.Thr.}}{=} \mathbf{v}_0^2 e^{-2\gamma t}$ $+ \frac{e^{-\gamma t}}{m^2} \int_0^t e^{\gamma (t'+t'')} \left\langle \mathbf{F}^{\mathrm{st}}(t') \cdot \mathbf{F}^{\mathrm{st}}(t'') \right\rangle \, \mathrm{d}t' \, \mathrm{d}t''$ $= \frac{e^{-\gamma t}}{m^2} \int_0^t e^{-2\gamma t} + \frac{e^{-\gamma t}}{m^2} c \int_0^t e^{2\gamma t'} \, \mathrm{d}t'$ $= \mathbf{v}_0^2 e^{-2\gamma t} + \frac{e^{-\gamma t}}{m^2} \left[\frac{1}{2\gamma} e^{\gamma 2t'} \right]_0^t$

Damit folgt:

$$\overline{\mathbf{v}(t)^2} = \lim_{t \to \infty} \left\langle \underline{\mathbf{v}(t)^2} \right\rangle = \frac{c}{2\gamma m^2}$$

Theorem 8.2 Äquipartitionstheorem: Im thermischen Gleichgewicht bei der Temperatur T besitzt jeder Freiheitsgrad f die gleiche mittlere Energie $\langle E \rangle = \frac{1}{2} k_B T$:

$$\langle E \rangle = \frac{f}{2} k_B T f$$
: Anzahl an Freiheitsgraden (8.9)

Bemerkung

Ein punktförmiges Teilchen hat drei Translationsfreiheitsgrade

$$\langle E \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$
 (8.10)

Bestimmung von c

Mit dem Äquipartitionstheorem ?? und dem Fakt das die Energie eins Gases durch die kinetische Energie der Atome gegeben ist $\mathbb{E}_{kin}=\frac{1}{2}m\mathbf{v}^2$ (pro. Teilchen), folgt:

$$\overline{\mathbf{v}(t)^2} = \lim_{t \to \infty} \left\langle \underline{\mathbf{v}(t)^2} \right\rangle = \frac{c}{2\gamma m^2} \stackrel{!}{=} \frac{2\overline{\mathbf{E}_{\mathrm{kin}}}}{m} \stackrel{??}{=} \frac{3\mathbf{k_B}T}{m}$$
$$\Rightarrow c = 6\gamma m \mathbf{k_B}T$$

Definition 8.1 Autokorrelationsfunktion:

$$\langle \mathbf{F}^{\mathrm{st}}(t_1) \cdot \mathbf{F}^{\mathrm{st}}(t_2) \rangle = 6\gamma m \mathbf{k}_{\mathrm{B}} \mathrm{T} \delta(t' - t'')$$
 (8.11)

Theorem 8.3

Second Fundamental Theorem of Calculus:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_{a}^{x} f(t) \, \mathrm{d}t = f(x) \tag{8.12}$$

Einleitung:

Diffusion und mittleres Verschiebungsquadrat

Unter Diffusion versteht man die Durchmischung von zwei oder mehreren verschiedenen, miteinander in Berührung stehenden Stoffen.

Diese Durchmischung entsteht durch die thermische Bewegung (Brown'sche Molekularbewegung) der Teilchen und verläuft gleichmäßig in alle Richtungen.

Die treibende Kraft der Diffusion ist der lokale Konzentrationsunterschied der diffundierenden Teilchen. Die Diffusion führt ohne Einwirkung von äußeren Kräften zum Abbau des Konzentrationsgradienten.

Die Geschwindigkeit der Diffusion wird über das mittlere Verschiebungsquadrat $\left< {{{\bf{r}}^2}} \right>$ beschrieben.

3. Das Mittlere Verschiebungsquadrat

Ist ein Maß für die Strecke, die ein Teilchen im Mittel, von einem gewissen Refernzpunkt $\mathbf{r}(t_0) = \mathbf{r}_0$ in einer gewissen Zeit zurücklegt. Das mitteler Auslenkungs/Verschiebungsquadrat ist definiert durch:

$$\langle |\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}_{0}|^{2} \rangle^{\mathbf{r}_{0} = 0} \langle \mathbf{r}(t)^{2} \rangle \text{ mit } \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_{0} + \int_{0}^{t} \mathbf{v}(t') \, dt'$$

$$\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}_{0} = \int_{0}^{t} \frac{\mathbf{v}(t')}{\mathbf{d}t'} \, dt'$$

$$\stackrel{??}{=} \int_{0}^{t} \left[\mathbf{v}_{0} \cdot \mathbf{e}^{-\gamma t'} + \frac{\mathbf{e}^{-\gamma t'}}{m} \int_{0}^{t'} \mathbf{e}^{\gamma t''} \mathbf{F}^{\text{st}}(t'') \, dt'' \right] \, dt'$$

$$= \mathbf{v}_{0} \left[-\frac{1}{\gamma} \mathbf{e}^{-\gamma t'} \right]_{0}^{t} + \int_{0}^{t} \underbrace{\frac{\mathbf{e}^{-\gamma t'}}{m} \int_{0}^{t'} \mathbf{e}^{\gamma t''} \mathbf{F}^{\text{st}} \, dt''}_{u'} \, dt'$$

$$= \frac{\mathbf{P.I.}}{\gamma} \left(1 - e^{-\gamma t} \right) + \frac{1}{m} \left[\underbrace{-\frac{e^{-\gamma t'}}{\gamma}}_{u} \underbrace{\int_{0}^{t'} e^{\gamma t''} \mathbf{F}^{st} dt''}_{v} \right]$$

$$-\frac{1}{m}\int_{0}^{t} \left[\underbrace{-\frac{\mathrm{e}^{-\gamma t'}}{\gamma}}_{\mathbf{u}} \cdot \underbrace{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t'} \int_{0}^{t'} \mathrm{e}^{\gamma t''} \mathbf{F}^{\mathrm{st}} \, \mathrm{d}t''}_{v'} \right] \mathrm{d}t'$$

$$\stackrel{??}{=} -\frac{1}{\gamma m} \int_{0}^{t} \underbrace{-\mathbf{e}^{-\gamma t'}}_{\mathbf{u}} \underbrace{\mathbf{e}^{\gamma t'} \mathbf{F}^{\mathbf{st}}}_{v'} \, \mathbf{d}t' = \underbrace{\frac{1}{\gamma m}}_{0}^{t} \mathbf{F}^{\mathbf{st}} \, \mathbf{d}t'$$

$$= \frac{\mathbf{v}_0}{\gamma} \left(1 - \mathbf{e}^{-\gamma t} \right) + \left[-\frac{1}{\gamma m} \mathbf{e}^{-\gamma t} \int_0^t \mathbf{e}^{\gamma t''} \mathbf{F}^{\text{st}} dt'' - (-0) \right] + \frac{1}{\gamma m} \int_0^t \mathbf{F}^{\text{st}} dt'$$

$$= \frac{\mathbf{v}_0}{\gamma} \left(1 - e^{-\gamma t} \right) + \frac{1}{\gamma m} \int_0^t \left(1 - e^{-\gamma (t - t')} \right) \mathbf{F}^{\text{st}} dt'$$

 $\langle |\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}_0|^2$

$$\begin{vmatrix} \left\langle \left| \mathbf{r}(t) - \mathbf{r}_0 \right|^2 \right\rangle \stackrel{??}{=} \frac{\mathbf{v}_0^2}{\gamma^2} \left(1 - e^{-\gamma t} \right)^2 + \frac{1}{\gamma^2 m^2} \int_0^t \int_0^t \left[\left\langle \left(1 - e^{-\gamma (t - t')} \right) \mathbf{F}_t^{\mathrm{st}} \cdot \left(1 - e^{-\gamma (t - t'')} \right) \mathbf{F}_t^{\mathrm{st}} \right\rangle \right] \mathrm{d}t' \, \mathrm{d}t''$$

$$\stackrel{??}{=} \dots + \frac{1}{\gamma^2 m^2} \int_0^t \int_0^t \left[\dots \left\langle \mathbf{F}^{\mathrm{st}}(t') \cdot \mathbf{F}^{\mathrm{st}}(t'') \right\rangle \right] \mathrm{d}t' \, \mathrm{d}t''$$

$$\stackrel{??}{=} 6\gamma m \mathbf{k}_{\mathrm{B}} \mathbf{T} \delta(t' - t'')$$

$$t' \stackrel{!}{=} t'' \frac{\mathbf{v}_0^2}{\gamma^2} \left(1 - e^{-\gamma t} \right)^2 + \frac{6\gamma m \mathbf{k}_{\mathrm{B}} \mathbf{T}}{\gamma^2 m^2} \int_0^t \left(1 - e^{-\gamma (t - t')} \right)^2 \, \mathrm{d}t'$$

$$= \dots + \frac{6\mathbf{k}_{\mathrm{B}} \mathbf{T}}{\gamma m} \int_0^t \left[1 - 2e^{-\gamma (t - t')} + e^{-2\gamma (t - t')} \right] \, \mathrm{d}t'$$

$$= \dots + \frac{6\mathbf{k}_{\mathrm{B}} \mathbf{T}}{\gamma m} \left[t' + \frac{2}{\gamma} e^{-\gamma (t - t')} - \frac{1}{2\gamma} e^{-2\gamma (t - t')} \right]_0^t$$

 $= \dots + \frac{6k_BT}{\gamma m} \left[t + \frac{2}{\gamma} - \frac{1}{2\gamma} - \frac{2}{\gamma} - e^{-\gamma t} + \frac{1}{2\gamma} e^{-2\gamma t} \right]$

 $= \frac{\mathbf{v}_{0}^{2}}{2} \left(1 - e^{-\gamma t} \right)^{2} + \frac{3k_{B}T}{2m} \left[2\gamma t + 3 - 4e^{-\gamma t} + e^{-2\gamma t} \right]$

Damit folgt dann:

(8.13)

Phänomenologische Diffusionstheorie

1. 1. Ficksches Gesetz:

Flussdichte durch Konzentrationsgradienten.

$$\mathbf{J}(\mathbf{r},t) = -D \underbrace{\nabla c(\mathbf{r},t)}_{\text{FLussdichte}}$$

$$\mathbf{Konzentrationsgadietn}$$
(8.14)

2. Kontinuitätsgleichung:

Differentielle Massen/Stofferhaltung.

$$\frac{\mathrm{d}c(\mathbf{r},t)}{\mathrm{d}t} = -\operatorname{div}\mathbf{J} = -\nabla \cdot \mathbf{J} \tag{8.15}$$

3. 2. Ficksches Gesetz/Diffusionsgleichung: Flussdichte durch Konzentrationsgradienten.

$$\frac{\partial c(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = -\nabla \cdot (-D\nabla c) = D\Delta c \tag{8.16}$$

Nebenbemerkung

Damit kann der atomare Reibungskoeffizient γ ?? also entweder experimentel bestimmt werden oder berechnet werden.

3. Algorithmus der Langerindynamik $W \neq 0$

Bisher wurde $\mathbf{F} = -\nabla \mathbf{W} = 0$ also Null betrachtet um eine analytische Lösung zu finden. Nun betrachten wir den Fall $\mathbf{F} = -\nabla \mathbf{W} \neq 0$. Eine Lösung

Nun betrachten wir den Fall $\mathbf{F} = -\mathbf{V}\mathbf{W} \neq 0$. Eine Losun kann hier nur noch nummerisch gefunden werden.

$$m\dot{\mathbf{v}} + \underline{m\gamma\mathbf{v}} = \mathbf{F} + \underline{\mathbf{F}}^{\mathrm{st}}$$

Anpassen des Ansatzes ?? mit $t_0 < t$ liefrt dann:

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}_0 e^{-\gamma(t-t_0)} + \frac{e^{-\gamma t}}{2} \int_{-\infty}^{t} e^{\gamma t'} \left(\mathbf{F}(t') + \mathbf{F}^{\text{st}}(t') \right) dt'$$
(8.17)

Solution via Leap Frog

4. Fluktuationen

Definition 8.2 Varianz: Ist der Mittelwert der quadrierten Abweichung einer Observablen O von ihrem Mittelwert $\langle O \rangle$: $\left\langle (O - \langle O \rangle)^2 \right\rangle = \left\langle O^2 - 2O \langle O \rangle + \langle O \rangle^2 \right\rangle$ (8.19)

$$= \langle O \rangle^2 - 2 \langle O \rangle \langle O \rangle + \langle O \rangle^2 = \boxed{\left\langle O^2 \right\rangle - \left\langle O \right\rangle^2}$$

Definition 8.3 Fluktuationen: Sind Zufällige Abweichungen von Systemeingenschaften vom Durchnschnitt, eines Systems im Gleichgewicht.

Als Mass für die Fluktuation einer Observable ${\cal O}$ kann die Varianz dienen.

Fluktuation
$$\equiv \langle O^2 \rangle - \langle O \rangle^2$$
 (8.20)

Kanonisches Ensemble

(N, V, T) =konstant⇒ E darf flukturieren

Recall

$$\underline{\mathbf{Z}(\mathbf{N},\mathbf{V},\mathbf{T})} = \sum_r \mathbf{e}^{-\beta \mathbf{E}_T} \quad \text{ und } \quad p_r = \frac{1}{\mathbf{Z}(\mathbf{N},\mathbf{V},\mathbf{T})} \cdot \mathbf{e}^{-\beta \mathbf{E}_T}$$

$$\mbox{Mit} \qquad \underline{\mathrm{U}(\mathrm{Z}(\mathrm{N},\mathrm{V},\mathrm{T}))} = \sum_{r} p_r \mathrm{E}_r = -\frac{\partial \ln \mathrm{Z}(\mathrm{N},\mathrm{V},\mathrm{T})}{\partial \beta} \ \ (8.21)$$

Studiere: die Änderung der inneren Energie mit der Temperatur $T \propto \beta$:

$$\frac{\partial(\Xi)}{\partial \beta} = \frac{\partial^{2} \ln Z}{\partial \beta^{2}} = \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)$$
.....
$$\frac{\text{C.R. }}{\partial \beta} \left(\frac{\partial}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right) \stackrel{\text{P.R. }}{=} \left(\frac{\partial}{\partial \beta} \frac{1}{Z} \right) \frac{\partial Z}{\partial \beta} + \frac{1}{Z} \frac{\partial^{2} Z}{\partial \beta^{2}}$$

$$\stackrel{??}{=} -\frac{1}{Z^{2}} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)^{2} + \frac{1}{Z} \sum_{r} E_{r}^{2} e^{-\beta E_{r}}$$

$$\stackrel{??}{=} -\frac{1}{Z^{2}} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)^{2} + \sum_{r} p_{r} E_{r}^{2}$$

Revers C.R.
$$\stackrel{eq.}{=} \frac{(4.6)}{-\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}\right)^2 + \left\langle E^2 \right\rangle}$$

$$\stackrel{??}{\stackrel{eq.}{=}} (4.6) - (-\langle E \rangle)^2 + \langle E^2 \rangle = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2$$

Wir können allerdings auch einen anderen Ausdruck ableiten: $\frac{\partial}{\partial \beta} \left(-\langle E \rangle \right) = \frac{\partial (-U)}{\partial \beta} = -\frac{\partial U}{\partial \frac{1}{k_B \cdot T}} = -k_B \frac{\partial U}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial T^{-1}}$

$$\frac{\partial}{\partial \beta} \left(-\langle \mathbf{E} \rangle \right) = \frac{\partial \left(-\underline{\mathbf{U}} \right)}{\partial \beta} = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{L}} = -\mathbf{k}_{\mathbf{B}} \frac{\partial}{\partial \mathbf{T}} \frac{\partial}{\partial \mathbf{T}} \mathbf{T}^{-1}$$

$$= -\mathbf{k}_{\mathbf{B}} \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial \mathbf{T}} \frac{\partial \mathbf{T}}{\partial \mathbf{T}^{-1}} = -\mathbf{k}_{\mathbf{B}} \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial \mathbf{T}} \frac{\partial (\mathbf{T}^{-1})^{-1}}{\partial \mathbf{T}^{-1}}$$

$$\stackrel{\mathbf{C.R.}}{=} \frac{\mathbf{k}_{\mathbf{B}}}{\mathbf{T}^{-2}} \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial \mathbf{T}} \frac{\partial \mathbf{T}^{-1}}{\partial \mathbf{T}^{-1}} = \frac{\mathbf{k}_{\mathbf{B}}}{\mathbf{T}^{-2}} \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial \mathbf{T}} = \mathbf{k}_{\mathbf{B}} \mathbf{T}^{2} \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial \mathbf{T}}$$

phän. Thermod. eq. (3.6)

Gleichsetzen der beiden Ausdrücke liefert dann:

$$\left\langle \mathbf{E}^{2}\right\rangle - \left\langle \mathbf{E}\right\rangle^{2} = \mathbf{k}_{\mathbf{B}} \mathbf{T}^{2} \mathbf{c}_{\mathbf{V}} \tag{8.22}$$

Bemerkungen

$$\frac{\partial^2 \underline{Z}}{\partial \beta^2} \stackrel{\text{C.R.}}{=} \frac{\partial}{\partial \beta} \left(-\sum_r \underline{E}_r e^{-\beta \underline{E}_r} \right) \stackrel{\text{C.R.}}{=} \sum_r \underline{E}_r^2 e^{-\beta \underline{E}_r}$$
(8.23)

$$\frac{\partial \underline{\mathbf{Z}}^{-1}}{\partial \beta} = \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\sum_{r} \mathbf{E}_{r} \mathbf{e}^{-\beta \mathbf{E}_{r}} \right)^{-1} \stackrel{\mathbf{C.R.}}{=} -\mathbf{Z}^{-2} \frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial \beta}$$
(8.24)

Nebenbemerkung

- ${\it 1.~ Die~ Fluktuation~ der~ inneren~ Energie~ nimmt~ also~ mit~ steigender~ Temperatur~ zu,~ was~ enläuchtend~ ist.}$
- 2. $\langle E^2 \rangle \langle E \rangle^2$ kann mittels Computersimulationen bestimmt werden z.B. bei gefährlichen Stoffen.
- 3. c_V kann aber auch Experimentel bestimmt werden.

Isotherm-isobares Ensemble

(N, p, T) =konstant⇒ V darf flukturieren.

$$\left\langle \mathbf{V}^{2}\right\rangle - \left\langle \mathbf{V}\right\rangle^{2} = \mathbf{k_{B}T^{2}V\kappa}$$

Isotherme Kompressibilität \checkmark

(8.25)

Grosskanonisches Ensemble

 $(\mu, V, T) = konstant \Rightarrow N darf flukturieren.$

$$\left\langle N^2 \right\rangle - \left\langle N \right\rangle^2 = k_B T^2 N \kappa \rho$$

Isotherme Kompressibilität \mathcal{A}

[8.26]

Typen von Systemeigenschaften

Überblick

- (1) Strukturelle Eigenschaften:
 - 1. Teilchenposition
 - 2. Radiale Verteilungsposition
 - 3. Orientierungskorrelationsfunktion
 - 4. Lösungsmittelzugängliche Flächen
 - (z.B. wohin fliesst das Wasser)
 - 5. Gyrationradius=Trägheitsradius (radius of gyration)
- 2 Thermodynamische Eigenschaften:
- 1. Energie/Freie Energie
 - 2. Wärmekapazität
 - 3. Entropie
 - 4. Kompressibilität
 - 5. Thermodynamischer Ausdehenungskoeffizient 6. \dots
- (3) Dynamische Eigenschaften:
 - 1. Diffusion
 - 2. Viskosität
- (4) Elektrodmagnnetisch Eigenschaften:
 - 1. Dielektrische Permitivität
 - 2. Spektrokopische Eigenschaften (NMR, IR,...)

1. Mittlere Atomposition

$$\langle \mathbf{r}_i \rangle = \frac{1}{t} \int_{0}^{t} \mathbf{r}_i(t') dt' \underset{\text{Disknet.}}{\approx} \frac{1}{N_t} \sum_{n=0}^{N_t} \mathbf{r}_i(t_n)$$
 (9.1)

 N_t : Anzahl der Zeitschritte

Nützlichkeit

Zum Beispiel zur Berechnung von Fluktuationen in Atompositionen:

$$\sqrt{\left\langle \, (\mathbf{r}_i - \langle \mathbf{r}_i \rangle)^2 \, \right\rangle} = \sqrt{\frac{1}{N_t} \sum_{n=0}^{N_t} [\mathbf{r}_i - \langle \mathbf{r}_i \rangle]^2}$$

 \Rightarrow Experimentelle Messgrösse um die Fluktuation zu berechnen.

(Kristallographie: β -Faktor von Atom i)

2. Radius of Gyration

$$\mathbf{R}_{\mathrm{Gyr}} = \sqrt{\frac{1}{N_a} \sum_{n=0}^{N_a} [\mathbf{r}_i(t_n) - \mathbf{R}_{\mathrm{CM}}(t_n)]^2}$$

$$\mathbf{R}_{\mathrm{CM}}(t_n) = \frac{1}{M} \sum_{n=0}^{N_a} m_n \mathbf{r}_i(t_n)$$
 (Massenschwerpunkt)

$$M = \sum_{n=0}^{N_a} = m_n$$
 (Massenschwerpunkt)
 N_o : # Atome im Molekül

3. Root Mean Square Atom Positon (RMSD)

Ist ein Mass für die Ähnlichkeit zweier Konfigurationen m und m:

$$\text{RMSD}(m,n) = \sqrt{\frac{1}{N_a} \sum_{i=1}^{N_a} \left[\mathbf{r}_i(m) - \mathbf{r}_i(n)\right]^2}$$

4. Diffusionskoeffizient

$$D = \lim_{t \to \infty} \frac{\left\langle \left[\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0) \right]^2 \right\rangle}{6t}$$

5. Radiale Verteilungsfunktion

Gegeben: System von N Teilchen in einem Volumen mit Partikelkoordinaten $\mathbf{r}_i, \quad i=1,\ldots,N$. Die potentielle Energie als Resultat von Teilchen-Teilchen W.W. ist $\mathbf{W}_N(\mathbf{r}_1,\ldots,\mathbf{r}_N)$. Die Wahrscheinlichkeit einer elementaren Konfiguration, also das Auffinden von Partikel 1 in \mathbf{dr}_1 , Partikel 2 in \mathbf{dr}_2 usw. ist gegeben durch:

$$P^{(N)}(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) \, d\mathbf{r}_1 \cdots d\mathbf{r}_N = \frac{e^{-\beta W_N}}{Q(N, V, T)} \, d\mathbf{r}_1 \cdots d\mathbf{r}_N$$
(9.

Die totale Nummer der Teilchen ist riesig, so dass $P^{(N)}$ nicht sehr nützllich ist. Es ist aber auch möglich die Wahrscheinlichkeit einer reduzierten Konfiguration zu berechnen, bei der die Position von legdiglich n < N Teilchen $\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_n$ fixiert ist. Die restlichen N-n Teilchen können sich dann frei bewegen. \Rightarrow damit müssen wir dann noch über die restlichen Koordinaten $\mathbf{r}_{n+1}, \dots, \mathbf{r}_N$ integrieren:

$$\Rightarrow \frac{P^{(n)}(\mathbf{r}_{1}, \dots, \mathbf{r}_{n})}{\mathbf{q}(\mathbf{r}_{N}, \mathbf{v}, \mathbf{r}_{1})} = (9.3)$$

$$= \frac{1}{\mathbf{q}(\mathbf{n}, \mathbf{v}, \mathbf{r}_{1})} \int \dots \int e^{-\beta \mathbf{W}} d_{n+1} \cdots d\mathbf{r}_{N}$$
 (9.4)

Falls es identische Partikel gibt, ist es von grösserer Interesse die Wahrscheinlichkeit zu berechnen das n gleiche Teilchen die Positionen $\mathbf{r}_1, \ldots, \mathbf{r}_n$, (in beliebigen Permutationen) besetzen.

$$\Rightarrow \rho^{(n)}(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_n) = \frac{N!}{(N-n)!} \underline{P^{(n)}(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_n)}$$
(9.5)

Definition 9.1 Korrelations Funktion $g^{(n)}$:

$$\rho^{(n)}(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_n) = \rho^n g^{(n)}(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_n) \tag{9.6}$$

$$g^{(n)}(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_n) = \frac{N!}{(N-n)!}$$

$$\cdot \frac{1}{O(N, V, T)} \int \dots \int e^{-\beta W} d_{n+1} \cdots d\mathbf{r}_N$$
(9.7)

Formale Eigenschaften

1. Kurz vs. Langreichweitig

Kurzreichweitig
$$\lim_{\mathbf{r}\to 0} g(\mathbf{r}) = 0$$
 (9.8)
Langreichweitig $\lim_{\mathbf{r}\to 0} g(\mathbf{r}) = 1$ (9.9)

2.


$$\iiint_{0}^{\pi} g(\mathbf{r}) \rho \, dx \, dy \, dz = \int_{0}^{\infty} g(\mathbf{r}) \rho \underbrace{4\pi \mathbf{r}^{2}}_{\mathbf{d}\mathbf{r}} d\mathbf{r} = N - 1$$

$$dx \, dy \, dz = r^{2} dr \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$
(9.

Bemerkungen

- 1. $\rho = \frac{V}{N}$ durchschnittliche Dichte.
- 2. Falls 'das System aus sphärischen Koordinaten besteht dann hängt Korrelationfunktion zwischen zwei Partikeln ρ⁽²⁾(r₁, r_n) nur von deren Distanz r₁₂ = |r₂ - r₁| ab. Sei nun Partikel 1 das Zentrum des Koordinatensystems, so entspricht ρ·g(r) dr der Durchschnittlichen Zahl der Teilchen (unter den verbleibenden (N - 1) die im Volumen dr um das Zentum r gefunden werden.
- Dies ist z.B. wichtig um zu bestimmen wieviel Wasserstoffbrücken im Mittel zu einem O-Atom in wässiriger Lösung gebildet werden.

Beispiel Wasserstoffbrücken



1. Hügel/1. Koordinatenschale entspricht den normalen zwei H-Atomen. Die weitern Extrema entsprechen weitern schwächeren H-Brücken.

 $\Rightarrow g(\mathbf{r}) \triangleq \text{Anzahl an Wasserstoffbrücken}.$

Spezialfall

Bei 1000° gibt es gar keine H-Brücken mehr.

Bemerkung

1. Thermodynamische Randbedingungen

Das gewählte Ensemble gibt konstante **intensive** Grössen vor z.B. T, p, μ,\ldots , diese müssen von der MD-Simulation beachtet/beibehalten werden.

Methoden um dies zu verwirklichen sind:

- (1) Constraint Methods
- (2) Weak-Coupling Methods (z.B. Berendson Thermostat)
- (3) Extended System Methoden (z.B. extended-Lagrangian-Method)
- (4) Stochastische Methoden (Lagrangian Dynamik)

Bsp. Thermostat: T = konst

1. Constraint-Method

Idee: Modifiziere die Netwon Bewegungsgleichung so, dass T = konst.

$$m\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}_i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}_i}{\mathrm{d}t} = \mathbf{F}_i - \underbrace{\xi\mathbf{p}_i}_{} \tag{9.11}$$

Frage: wie kann ξ gewählt werden?

Wir wissen das:
$$\mathbf{E}_{\mathrm{kin}}^{\mathrm{tot}} = \sum_{i=1}^{N} \frac{\mathbf{p}_{i}(t)^{2}}{2m_{i}} \stackrel{??}{=} \mathbf{N} \frac{3}{2} \mathbf{k}_{\mathrm{B}} \mathbf{T}(t)$$

Dies würde aber implizieren das T varien kann, was nicht sein

Idee: sollten fordern das sich T nicht ändern darf.

$$T = konst$$
 \iff $\frac{dT}{dt} = 0$ (9.12)

$$\iff 0 \stackrel{!}{=} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left[\sum_{i=1}^{N} \frac{\mathbf{p}_{i}(t)^{2}}{2m_{i}} \right] \stackrel{\mathbf{C.R.}}{=} \sum_{i=1}^{N} \frac{\mathbf{p}_{i}}{m_{i}} \frac{\mathrm{d}\mathbf{p}_{i}}{\mathrm{d}t}$$

$$= \sum_{i=1}^{N} \frac{\mathbf{p}_{i}}{m_{i}} \mathbf{F}_{i} - \xi \sum_{i=1}^{N} \frac{\mathbf{p}_{i}}{m_{i}} \mathbf{p}_{i} = \sum_{i=1}^{N} \frac{\mathbf{p}_{i}}{m_{i}} \mathbf{F}_{i} - \xi \sum_{i=1}^{N} \frac{\mathbf{p}_{i}^{2}}{m_{i}}$$

$$\Rightarrow \qquad \xi(t) = \frac{\sum_{i=1}^{N} \mathbf{v}_{i}(t) \cdot \mathbf{F}_{i}(t)}{2E_{\mathbf{kin}}(t)} \qquad (9.13)$$

Probleme

- 1. $T(t_0)$ kommt in diesem Verfahren nicht vor und T(t) = konst. ist nicht notwendigerweise $T(t) = T(t_0)$ ⇒ nicht so leicht die Anfangstermperatur ein zu stellen.
- 2. Einfaches scalen der Geschwindigkeit lässt keine Temperaturfluktuation einzlener Teilchen zu, die im kanonischen Ensemble aber vorhanden sind: $\mathbf{v}_{i}^{\text{new}} = \lambda \mathbf{v}_{i}^{\text{old}}$

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_i^{\text{new}} &= \lambda \mathbf{v}_i^{\text{old}} \\ \lambda &= \sqrt{\frac{T}{T_0}} & \text{mit} & \langle T \rangle \overset{??}{=} \frac{2}{3 \text{Nk}_{\text{B}} E_{\text{bin}}^{\text{tot}}} \end{aligned}$$

⇒ Wenn wir nun jeden Zeitschritt die Temperatur anpassen, wird die kinetische Energie aller Teilchen einen konstanten Wert Annehmen, dies entspricht nicht dem kanonischen Ensemble.

2. Weak-Coupeling/Berendson-Thermostat

Thermostate/Temperaturregler: helfen dabei korrekte Proben von bestimmten Ensembles (N, V, Tz), (N, p, T) zu erhalten. Dies verwicklichen sie durch Anpassung der T Temperatur des Systems in einer bestimmmten Art und Weise. Meist wird in MD-Simulatonen mittels Äquipartitionstheorem ?? die Temperatur T, über die kinetische (gesamt) Energie des Systems berechnet

MD-Simulationen sind meistens relativ klein und weisen daher eher grössere Fluktuationen auf.

Ohne Fluktationen der Temperatur ← kin. Energie einzelner Teilchen können MD-Simulationen jedoch nicht die Korrekten Bewgungsgleichugen, die z.B. mit dem Kanonischen Ensemble übereinstimmen beschreiben. Das Ziel des Thermostat ist es daher dafür zu sorgen das:

- 1. Die korrekte gemittelte Temperatur des Systems konstant bleibt.
- 2. Die Fluktuationen die korrekte Grösse aufweisen.

Im Beredson Thermostat wird die Temperatur des Systems, über die Geschwindiglkeiten so skaliert, dass die Fluktuationen exponentiell mit einer Zeitkonstante λ abhnehmen.

In anderen Worten: versucht das Beredson Thermostat die Abweichung der aktuellen Temperatur T von der vorgegebenen To zu korregieren in dem es die Geschwindigkeiten mit einem Faktor λ multipliziert ← Übertrangungsrate der Wärme, so das sich die Systemdynamik an To anpasst.

$$\frac{d\mathbf{T}}{dt} = \frac{1}{\tau} \left[\mathbf{T}_0 - Tz(t) \right] \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{T} = \mathbf{T}_0 - c\mathbf{e}^{-\frac{t}{\tau}} \tag{9.14}$$

Vorteil

Erlaubt Temperaturfluktuationen einzlner Teilchen und damit korrete Bewegungsgleichungen.

Herleitung

$$\begin{split} \textbf{Idee:} \qquad & \mathbf{v}_i^{\text{new}} = \lambda \mathbf{v}_i^{\text{old}}, \qquad \forall i = 1, \dots, N \\ \Rightarrow \qquad & \underline{\Delta} \mathbf{E}_{\text{kin}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \lambda^2 \mathbf{v}_i^2(t) - \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_i^2(t) \\ & = (\lambda^2 - 1) \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_i^2(t) \\ & \qquad \qquad ?? \\ & f = 3 \\ (\lambda^2 - 1) \mathbf{N} \frac{3}{2} \mathbf{k}_{\text{B}} \mathbf{T}(t) \end{split}$$

Für das kanonische Ensemble gilt aber auch:

$$\Delta E_{kin} \stackrel{f=3}{=} C_V \Delta T^{tot} = N \underbrace{3C_V^{dof} \Delta T}_{T_v V V}$$

Nebenbemerkung

T ist die aktuelle Temperatur und ΔT ist Temperaturänderung pro. Zeitschritt.

$$\frac{\Delta E_{kin}}{2} = \frac{\Delta E_{kin}}{2}$$

$$\Rightarrow \qquad \Delta T = (\lambda^2 - 1) \frac{1}{2} \frac{k_B T(t)}{C_V^{dof}}$$

$$\lambda^2 = \frac{\Delta T}{T(t)} \frac{2C_V^{dof}}{k_B} + 1$$

Frage: wie wählen wir nun λ , so das T und Δ T an die Zieltemperatur T₀ angepasst werden?

Mit der Diskretisierung von ?? folgt:

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = \frac{1}{\tau} \left[T_0 - T(t) \right] \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta T}{T(t)} = \frac{\Delta t}{\tau} \left[\frac{T_0}{Tz(t)} - 1 \right]$$

$$\lambda = \sqrt{\frac{\Delta t}{\tau} \left[\frac{T_0}{T(t)} - 1 \right] \frac{2C_V^d}{k_B}} + 1 \underset{T_{\text{hylor}}}{\approx} \frac{\Delta t}{\tau} \left[\frac{T_0}{T(t)} - 1 \right] \frac{2C_V^d}{k_B} + 1$$

Einsetzen in die Bewegungsgleichung

$$\begin{split} m_i \mathbf{a}_i &= m_i \frac{\mathrm{d}(\lambda \mathbf{v}_i)}{\mathrm{d}t} \overset{\mathrm{P.R.}}{=} m_i \frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t} \mathbf{v}_i + m_i \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}_i}{\mathrm{d}t} \lambda = \mathbf{F}_i \\ &\Rightarrow m_i \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}_i}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{\lambda} \left[\mathbf{F}_i - m_i \frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t} \mathbf{v}_i \right] \\ \mathrm{Mit:} &\qquad \frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t} \approx \frac{\Delta\lambda}{\Delta t} = \frac{1}{\mathrm{T}(t)} = \frac{\Delta t}{\tau} \left[\frac{\mathrm{T}_0}{\mathrm{T}z(t)} - 1 \right] \\ \mathrm{Folgt \; dann:} &\qquad m_i \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}_i}{\mathrm{d}t} = \mathbf{F}_i - m_i \frac{\mathrm{CV}_0}{\mathrm{kp}} \left[\frac{\mathrm{T}_0}{\mathrm{T}(t)} - 1 \right] \mathbf{v}_i \end{split}$$

Probleme

- 1. Auch der Berendson Thermostat kann die Fluktuationen nicht akkurat darstellen.
- 2. Funktioniert schlecht in Systemen mit wenigen Freiheitsgraden z.B. zur Berechnung der freien Energie eines Systems mit Komponenten die im Glg. sehr wenig Freiheitsgrade besitzen (kleine nicht interagierende Moleküle).

3. Extended-Lagrangian-Method

Idee: Regulierung der Temperatur durch Einführung eines zusätzlichen Freiheitsgrades

$$\mathbf{v}_i := \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}_i}{\mathrm{d}t}$$
 \Rightarrow Konjugierter Impuls: $\mathbf{p}_s = m_i \mathbf{v}_i$

$$E_{kin} = \frac{1}{2} m_s \left(\frac{ds}{dt}\right)^2$$

Ankoppelung an die Temperatur durch Wahl der pot. Energie: Wichtig für harm. Ensemble

$$\mathbf{W}_{s} = \underbrace{3N+1}_{s} \mathbf{k}_{\mathrm{B}} \mathbf{T}_{0} \cdot \widehat{\ln(s)}$$

$$\Rightarrow \text{Lagrange Fkt.}: \qquad \mathcal{L} = \text{E}_{kin}^{\text{tot}} - \text{W}^{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_i^2 - \text{W} + \left[\frac{1}{2} m_s \left(\frac{\text{d}s}{\text{d}t} \right)^2 - (3N - 1) \mathbf{k}_{\text{B}} \mathbf{T}_0 \ln(s) \right]$$

Hamilton Prinzip Euler-Lagrange Bewegungsgleichungen

4. Langerin-Method

Idee: Benutze Langerin-Dynamik (≙Stochastische Methode) → Einführung eines Reibungsterms:

$$m_i \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}_i}{\mathrm{d}t} = \mathbf{F}_i - m_i \gamma_i \mathbf{v}_i + \mathbf{F}_i^{\mathrm{st}} \Rightarrow \langle \mathrm{T} \rangle = \frac{\langle \mathbf{F}_i^{2(st)} \rangle}{6m_i \gamma_i k_{\mathrm{B}}} \equiv \mathrm{T}_0$$

$$(9.17)$$

Berechnung der Freien Energie

Eigentlich: benötigt man Z um daraus dann S und daraus dann A (oder auch G) zu berechnen.

$$A(N, V, T) = -k_{B}T \ln \left[\frac{1}{h^{3N}N!} \iint \exp \left\{ -\frac{H(\mathbf{p}^{N}, \mathbf{r}^{N})}{k_{B}T} \right\} d\mathbf{r}^{N} d\mathbf{p}^{N} \right]$$

Allerdings interessieten wir uns nur für die Änderung der freien Energie und nicht deren exakten Wert.

Partielle Integration

$$A(N+1, V, T) - A(N, V, T) =$$

$$-k_{B}T \ln \int \left\langle \exp\left(-\frac{\Delta W}{k_{B}T}\right)\right\rangle_{\mathbf{r}_{1}, \dots, \mathbf{r}_{N}} d^{3}\mathbf{r}^{N+1}$$

$$(9.19)$$

$$Mit: \Delta W = W(\mathbf{r}_{1}, \dots, \mathbf{r}_{N+1}) - W(\mathbf{r}_{1}, \dots, \mathbf{r}_{N})$$

Temperatur Integration

$$\frac{\mathbf{A}(\mathbf{T}_b)}{\mathbf{T}_b} - \frac{\mathbf{A}(\mathbf{T}_a)}{\mathbf{T}_a} = \int_{\frac{1}{\mathbf{T}_a}}^{\frac{1}{\mathbf{T}_b}} \underbrace{\langle \mathbf{H} \rangle_{\mathbf{T}}}_{\mathbf{U}} d\frac{1}{\mathbf{T}}$$
(9.20)

Mit:
$$A = U - TS$$
 \Rightarrow $\frac{A}{T} = \frac{U}{T} - S$ $\langle H \rangle = U = \frac{d \frac{A}{T}}{dT^{-1}}$

Druck Integration

(9.15)

$$A(V_b) - A(V_a) = \int_{V_a}^{V_b} p \, dV$$
 (9.21)

Verallgemeinerte Integration

$$A(\lambda_b) - A(\lambda_a) = \int_{\lambda_a}^{\lambda_b} \left\langle \frac{\partial H(\lambda)}{\partial \lambda} \right\rangle_{\lambda} d\lambda$$
 (9.22)

Abschluss

In der MM ist W zu wählen, dies ist unschön. Die Lösung dafür ist Quantenmchanisch zu arbeiten.

⇒ Propagation der Zeitunabhängigen Schrödingergleichung (Quantendynamik).

Problem: Nur machbar für wenige Atome ~ 5 . Lösung: Sp periere das Problem ⇒ Ab-inito Moleküldvnamik⇒Born Oppenheimer Molekül Dynamik.

- Klassische Beschreibug (Newton) der Kerne.
- QM. Beschreibung (stationäre S. GL.) der Elektronen.

1. Born Oppenheimer Näherung (BOMD)

$$m_i \mathbf{a}_i = \mathbf{F}_i = -\nabla_i \mathbf{E}_{el}$$
 (10.1)

 $Mit : E_{el} \triangleq Eigenwerte von :$ $\hat{H}_{el}\Psi_{el} = E_{el}\Psi_{el}$

Damit muss für jeden Zeitschritt ⇔ fixe Konfiguration, die stationäre Schrödingergleichung gelöst werden.

2. Car-Parrinello MD (CPMD)

Idee: Kombiniere klassisches und quantenmechanisches Sys-

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^{M} \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_i^2 + \frac{\mu}{2} \sum_{i=1}^{N} \int d^3 \mathbf{r} |\dot{\Psi}_i(\mathbf{r}, t)|^2 - \mathbf{E}_{el}$$
 (10.2)

kin. Energie d. Kerne kin. Energie d. Elektronen

N : Gesamtzahl der Elektronen

Gesamtzahl der Orbitale N:Gesamtzahl der Kerne Kopplungskosntante

fiktiver Masse

Nebenbemerkung

 μ :

Frage: was ist die quantenmechanische kinetische Energie von

$$\begin{array}{ll} A(N+1,V,T)-A(N,V,T)=& (9.18)\\ -k_{\rm B}T\ln\int\biggl\langle \exp\biggl(-\frac{\Delta W}{k_{\rm B}T}\biggr)\biggr\rangle_{\mathbf{r}_1,\ldots,\mathbf{r}_N} \mathrm{d}^3\mathbf{r}^{N+1} & (9.19)\\ \mathrm{Mit}:& \Delta W=W(\mathbf{r}_1,\ldots,\mathbf{r}_{N+1})-W(\mathbf{r}_1,\ldots,\mathbf{r}_N) \end{array} \begin{array}{ll} Electronen \ \mathrm{rur}\ \Psi_{\mathrm{el}}?\\ E_{\mathrm{kin}}=\sum\limits_{i=1}^{N}\biggl\langle \Phi_i \Big| -\frac{\hbar^2}{2m_{\mathrm{e}}}\Delta \Big| \Phi_i \biggr\rangle \stackrel{\mathrm{P.I.}}{=} -\frac{\hbar^2}{2m_{\mathrm{e}}}\sum\limits_{i=1}^{N} \left\langle \nabla \Phi_i \Big| \nabla \Phi_i \right\rangle \end{array}$$

Damit: Newton Bewegungsgleichung für die Atomkerne + (9.20) Bewegungsgleichung für die Orbitale.

Mathematischer Anhang

Definition 11.1

Euler-Mac Lauri-Summenformel:

$$\sum_{i=m}^{n} f(i) = \int_{m}^{n} f(x) dxi + \frac{f(n) + f(m)}{2}$$
(11.1)

$$+\sum_{j=1}^{k} rac{B_{2j}}{(2j)!} (f(n)^{2j-1} - f(m)^{2j-1}) + R_{2k}(n,m)$$

 B_j : Bernoulli-Zahlen R_{2j} : effektives Restglied

Definition 11.2 Stirling-Formel:

$$ln N! = N ln N - N$$
(11.)

Proof 11.1:

of 11.1:

$$\ln N! = \ln(N \cdot (N-1) \cdots 1) = \sum_{m=1}^{N} \ln m$$

$$\stackrel{??}{=} \int_{1}^{N} \ln x \, dx + \frac{\ln N + \ln 1}{2} + \dots \approx \int_{1}^{N} \ln x \, dx$$

$$= N \ln N - N + 1 \approx N \ln N - N$$

Law 11.1 Differentiale:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln x \stackrel{\mathbf{p.R.}}{=} = 1 \cdot \ln x + \frac{1}{x} x = \ln x + 1 \tag{11.3}$$

Law 11.2 Integrale:

$$\int 1 \cdot \ln x \, dx \stackrel{P.I.}{=} x \ln x - \int \frac{1}{x} x \, dx = x \ln x - x + C \quad (11.4)$$

$$\int_0^\infty e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$
 (11.3)