Filtry specjalne: Hilberta, różniczkujący, interpolatora, decymatora 2020.04.16 prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński, dr inż. Jarosław Bułat

1. Filtr Hilberta, demodulacja AM (1+0.25 pkt)


Zarejestrowano sygnał sinusoidalny x, zmodulowany amplitudowo, o następujących parametrach: czas trwania t=1 s, częstotliwość próbkowania $f_s=1000$ Hz, częstotliwość nośna $f_c=200$ Hz. Sygnałem modulującym amplitudę była suma trzech sygnałów sinusoidalnych i stałej wyrażona zależnością:

$$m(t)=1+A_1\cos(2\pi f_1t)+A_2\cos(2\pi f_2t)+A_3\cos(2\pi f_3t)$$

Wyznacz parametry A_1 , A_2 , A_3 , f_1 , f_2 , f_3 . Sygnał x do analizy znajduje się w pliku lab08_am.mat. Wybierz numer realizacji sygnału, odpowiadającej przedostatniej cyfrze Twojej legitymacji studenckiej.

Wskazówki: Na rysunku przedstawiono sygnał x oraz jego transformację Hilberta HT(x) (wyjście z filtru Hilberta, będącego przesuwnikiem fazowym o $-\pi/2$ radianów). Wykorzystując oba sygnały wyznaczono obwiednię sygnału x (czerwona linia), która jest właśnie sygnałem modulującym m(t), czyli dokonano demodulacji AM . Obwiednia to pierwiastek z sumy kwadratów sygnałów x i jego transformacji Hilberta HT(x). Sygnał x i HT(x) muszą być odpowiednio zsynchronizowane, patrz str. 353 w [TZ]. Dokonując analizy częstotliwościowej sygnału obwiedni można w łatwy sposób wyznaczyć parametry tego sygnału.

Transformację Hilberta wykonaj za pomocą filtru FIR. Użycie funkcji hilbert(...)¹ lub podobnej oznacza utratę 0.5 pkt. W tym celu musisz wyznaczyć odpowiedź impulsową tego filtru. Rozważ użycie "okna" do poprawy charakterystyki filtru. Patrz rys. 12.18 na str. 343 w [TZ].



Opcjonalnie (+0.25 pkt) Na końcu, znając parametry sygnału m(t) oraz parametry modulacji, odtwórz próbki sygnału x i porównaj je z wczytanymi z pliku.

2. Filtr Hilberta, modulacja AM (2+0.5 pkt)

Poniżej przedstawiono 3 zależności opisujące różne typy modulacji AM (DSB - Double Side Band, SSB - Single Side Band, C - Carrier oraz SC - Suppressed Carrier).

$$y_{DSB-C}(t) = (1+x(t))\cos(2\pi f_c t)$$
 (DSB-C)

$$y_{DSB-SC}(t)=x(t)\cos(2\pi f_c t)$$
 (DSB-SC)

$$y_{SSB-SC}(t) = 0.5 x(t) \cos(2\pi f_c t) \pm 0.5 x_H(t) \sin(2\pi f_c t)$$
 (SSB-SC)

gdzie y(t) to sygnał radiowy o częstotliwości nośnej f_c , x(t) to sygnał modulujący, a $x_H(t)$ jest wynikiem transformacji Hilberta sygnału x(t). Wykorzystaj zaprojektowany filtr Hilberta, nie używaj funkcji hilbert(...) lub podobnej z Matlaba. Modulacja SSB-SC jest w dwóch wariantach: ze wstęgą boczną po lewej oraz prawej stronie częstotliwości nośnej, odpowiednio dla znaku "+" oraz "-" we wzorze. W wersji cyfrowej, częstotliwość próbkowania sygnału radiowego $y_{xxx}(t)$ wynosi f_s .

Wygeneruj 3 sygnały radiowe, w każdym po dwie stacje, modulowane AM, dla każdego sygnału radiowego użyj innej modulacji. Parametry sygnału:

- częstotliwość próbkowania sygnału radiowego $f_s = 400 \text{ kHz}$,
- częstotliwość nośna pierwszej stacji $f_{cl} = 100 \text{ kHz}$ (sygnał $x_l(n)$ to mowa8000.wav),
- częstotliwość nośna drugiej stacji $f_{c2}=110~\mathrm{kHz}$ (sygnał $x_2(n)$ to nagranie mowa8000.wav puszczone od tyłu),
- 1 funkcja hilbert(...) zwraca sygnał analityczny tj. zespolony, w którym część rzeczywista to analizowany sygnał, a część urojona to sygnał przefiltrowany filtrem Hilberta (przesunięty w fazie)

• głębokość modulacji dla obu stacji dA = 0.25.

Stacje dla modulacji SSB-SC powinny być w różnych wersjach (jedna z widmem po prawej stronie nośnej, druga po lewej stronie nośnej).

Uwaga: w celu uzyskania poprawnej modulacji AM za pomocą powyższych zależności, sygnał modulujący x(t) musi zostać odpowiednio nadpróbkowany: jeżeli częstotliwość próbkowania tego sygnału wynosi f_{sx} a częstotliwość próbkowania sygnału wyjściowego $y_{xxx}(t)$ jest równa f_s , to sygnał modulujący należy nadpróbkować f_{sf}/f_{sx} razy.


Opcjonalnie (+0.25 pkt): wykonaj demodulację wszystkich 3 transmisji (każda zawiera dwie stacje więc otrzymasz 6 sygnałów audio). Sprawdź jakość transmisji. Nie zapomnij odwrócić próbek dźwiękowych z częstotliwości f_{c2} . Demodulację wykonaj podobnie jak w ćwiczeniu 1a, tzn. z wykorzystaniem filtru Hilberta.

Opcjonalnie (+0.25 pkt): sprawdź czy da się umieścić dwie stacje na jednej częstotliwości nośnej za pomocą modulacji SSB-SC (wykonaj modulację i demodulację).

3. Filtr interpolatora i decymatora cyfrowego, mikser audio (2+0.5 pkt)

Na poniższym rysunku przedstawiono fragmenty trzech sygnałów sinusoidalnych x_1 , x_2 oraz x_3 o następujących parametrach:

- x_l : $f_l = 1001.2 \text{ Hz}$, $f_{sl} = 8000 \text{ Hz}$, t=1 s
- x_2 : $f_2 = 303.1 \text{ Hz}$, $f_{s2} = 32000 \text{ Hz}$, t=1 s
- x_3 : $f_3=2110.4 \text{ Hz}$, $f_{s3}=48000 \text{ Hz}$, t=1 s



Częstotliwości próbkowania wszystkich sygnałów są typowe dla nagrań audio. Zakładając, że wszystkie 3 nagrania muszą być równocześnie odtworzone przez kartę dźwiękową, to należy je "połączyć", tak aby uzyskać jeden sygnał będący sumą trzech składowych: $x_4 = x_1 + x_2 + x_3$. W tym celu wymagana jest zmiana częstotliwości próbkowania wszystkich sygnałów do jednej f_{s3} . Otrzymany sygnał porównaj z analitycznie wygenerowanym (oczekiwanym) sygnałem $\bar{x}_4(n)$:

$$\bar{x_4}(n) = \sin(2\pi f_1 t) + \sin(2\pi f_2 t) + \sin(2\pi f_3 t)$$
 , gdzie $t = 0$, d_{t4} , $2d_{t4}$, ..., $1 - dt_4$ oraz $dt_4 = 1/f_{s3}$

Jednym ze sposobów sumowania sygnałów cyfrowych o różnych częstotliwościach próbkowania jest ich nadpróbkowanie w celu uzyskania wspólnej częstotliwości próbkowania, a następnie wykonanie decymacja do docelowej częstotliwości jeżeli jest to potrzebne.

W związku z tym wykonaj:

- nadpróbkowanie sygnałów (wstawienie m zer pomiędzy każde dwie próbki sygnału oryginalnego, ang. upsampling),
- interpolację za pomocą filtru interpolującego, mającego na celu wygładzenie sygnału,
- zastosowanie filtru decymującego², który można traktować jak filtr antyaliasingowy wymagany przed repróbkowaniem sygnału,
- decymacje (wybranie co n-tej próbki)
- 2 filtr antyaliasingowy jest niezbędny gdy repróbkowanie spowoduje obniżenie częstotliwości próbkowania oryginalnego sygnału. W omawianym przypadku nie nastąpi taka sytuacja.

 Wybierz optymalny sposób łączenia tych sygnałów wymagający wykonania najmniejszej liczby repróbkowań.

Odsłuchaj (na słuchawkach) wygenerowany sygnał x_4 . Jeżeli repróbkowanie zostało błędnie wykonane, będą słyszalne zniekształcenia (stuki, kliki, etc...).

Następnie zmiksuj cyfrowo dwa sygnały rzeczywiste: użyj plików x1.wav i x2.wav, wykonaj repróbkowanie do częstotliwości 48000 Hz.

Opcjonalnie: (+0.25 pkt) wykonaj miksowanie sygnałów z plików x1.wav i x2.wav do częstotliwości CD-Audio.

Dodatkowo wykonaj miksowanie $x_4 = x_1 + x_2 + x_3$ sygnałów syntetycznych do częstotliwości f_{s4} = 48000 Hz następującymi metodami:

- interpolacją liniową (lab04, TOwNiT),
- rekonstrukcją sygnału metodą splotu z sin(x)/x (lab01 CPS).

Opcjonalnie: (+0.25 pkt) sprawdź, jakich metod repróbkowania używa się w rzeczywistych, softwarowych mikserach dźwięku. Zaimplementuj jedną z nich (nietrywialną) i porównaj jej jakość z metodami użytymi poprzednio przez Ciebie. Przykłady znajdziesz między innymi w dokumentacji do PulseAudio (Linux).

4. Filtr różniczkujący, dekodowanie FM (opcjonalnie +1 pkt)

W pliku lab08_fm.mat znajdują się próbki sygnału radia FM, w którym zakodowano plik dźwiękowy mowa8000.wav. W celu przyspieszenia obliczeń, częstotliwość nośną ustawiono na f_c =200 kHz, natomiast sygnał radiowy spróbkowano częstotliwością f_s =2 MHz.

Sygnał modulowany częstotliwościowo ma następująca postać (patrz plik "Radio FM równania" ze strony przedmiotu CPS lub program 22.7 ze strony 886-889 z [PWN-2014]):

$$x_{FM_UP}(t) = \cos \left(2\pi f_c t + 2\pi K \int_0^t x(t) dt \right) = \cos(2\pi f_c t + \phi(t)) . \tag{1}$$

Demodulację takiego sygnału można wykonać na kilka sposobów.

Pierwszy sposób, którym się obecnie nie zajmujemy, został zastosowany w lab 06 i 07: obliczenie składowych I(n) oraz Q(n) sygnału (1):

$$I(n) = A/D \left[LowPass \left(x_{FM_{-}UP}(t) cos \left(2 \pi f_{c} t \right) \right) \right]$$
 (2)

$$Q(n) = A/D \left[LowPass \left(-x_{FM_UP}(t) \sin(2\pi f_c t) \right) \right]$$
(3)

oraz zastosowanie wzorów:

$$v(n) = I(n) + j * Q(n)$$

$$\tag{4}$$

$$x(n) = 1/2\pi * arctq(y(n) * conj(y(n-1)))$$
 (5)


Drugi sposób. Po zróżniczkowaniu (1) otrzymujemy:

$$\frac{x_{FM_UP}(t)}{dt} = -\left(2\pi f_c + 2\pi K x(t)\right) \sin\left(2\pi f_c t + 2\pi K \int_0^t x(t) dt\right) . \tag{6}$$

W zależności (2) można zauważyć, że sygnał który chcemy odtworzyć x(t) jest reprezentowany przez obwiednię sygnału modulowanego częstotliwościowo. Dlatego też, rekonstrukcja tego sygnału polega na:

- 1. Zróżniczkowaniu sygnału odebranego czyli uzyskaniu (6) z (1) za pomocą **filtru różniczkującego**, który dodatkowo ma charakterystykę pasmowo-przepustową.
- 2. Odzyskaniu obwiedni sygnału, np. poprzez podniesienie sygnału do kwadratu (kwadraturowanie), filtrację LP, pierwiastkowanie i ostatecznie, w tym przypadku, decymację (pozostawienie co którejś próbki) otrzymujemy w ten sposób sygnał audio.

Różniczkowanie powinno być wykonane tylko w paśmie, w którym znajduje się sygnał danej stacji radiowej. Różniczkowanie całego sygnału, razem z sąsiednimi stacjami radiowym FM spowoduje silne zakłócenia. Dlatego też, filtr różniczkujący powinien mieć dodatkowo charakterystykę pasmowo-przepustową zaprezentowaną na poniższym obrazku.



Filtr różniczkujący o wskazanej charakterystyce można uzyskać "składając" dwa filtry: różniczkujący w całym paśmie i pasmowo-przepustowy (jego odpowiedź impulsowa jest wówczas równa wynikowi splotu odp. impulsowych obu filtrów). Zaprojektuj oba filtry (DIFF i BP) jako cyfrowe filtry FIR. Tłumienie filtru pasmowo-przepustowego powinno wynosić 80 dB. Oblicz wypadkową odp. impulsową kaskady dwóch filtrów. Dokonaj filtracji z jej użyciem.

(1pkt) Opcjonalnie zaprojektuj filtr różniczkujący pasmowo-przepustowy (bez składania z dwóch filtrów) za pomocą funkcji firls(...).

Trzeci sposób to modyfikacja drugiej metody, w której pasmowo-przepustowy filtr różniczkujący zastąpiono kaskadą dwóch oddzielanych filtrów: pasmowo-przepustowego i różniczkującego w całym paśmie częstotliwości.

Wykonaj dekodowanie wszystkimi trzema sposobami. Porównaj wyniki. W ostatniej metodzie porównaj filtr FIR oraz krótki IIR (rząd 4) w roli filtru BP oraz trywialny filtr różniczkujący złożony ze współczynników: b=[-1,1], a=1;