#### Utilizando a VPN do LNCC para se conectar ao SDumont

#### Introdução

É importante ressaltar que durante a conexão via VPN, você estará utilizando a infraestrutura de rede do LNCC e consequentemente suas regras de segurança, ou seja, todo o tráfego durante esse período passará pela análise do firewall da instituição, podendo inclusive, ser bloqueado.

Outra questão importante é que o acesso à sua rede local (externa ao LNCC) estará limitada durante o tempo de conexão via VPN. Uma vez que a conexão com a VPN tenha sido estabelecida, todo o seu fluxo de dados será enviado para o LNCC, ou seja, seus acessos locais serão interrompidos enquanto estiver conectado à VPN,

Recomendamos assim, que o acesso via VPN seja exclusivo para execução das atividades/tarefas relativas ao trabalho no SDumont.

Os usuários devem atentar-se para que as portas 1000 TCP, 4500 UDP e 500 UDP estejam liberados no firewall, para evitar problemas de conexão.

Em caso de dúvidas, colocamo-nos à disposição através do telefone (24) 2233-6050.

#### VPN ASA no LINUX – Utilizando a linha de comando:

#### 1. Pacotes:

\*Os passos abaixo são executados como o superusuário (root)

Instale o Pacote vpnc;

## 2.Criar o arquivo /etc/vpnc/sdumont.conf , com o seguinte conteúdo

```
IPSec gateway 146.134.0.14

IPSec ID sdumont

IPSec secret !$#Sdu#@mon!T321

Xauth username login
```

#### 3. Conectar na VPN

```
vpnc /etc/vpnc/sdumont.conf
Enter password for login@146.134.0.14:
VPNC started in background (pid: ###)...
```

#### 4. Desconectar da VPN

```
vpnc-disconnect
Terminating vpnc daemon (pid: ###)
```

<sup>\*</sup> Atenção: O campo "Xauth username" deve ser preenchido com o Login de Usuário fornecido pelo Helpdesk do LNCC.

<sup>\*</sup> Atenção: Nesse passo deve ser digitado a senha de Usuário fornecida pelo Helpdesk do LNCC.

## VPN ASA no LINUX – Utilizando Interface gráfica GNOME e derivados (Ubuntu Unity, XFCE etc)

#### 1. Pacotes:

- Instale o Pacote vpnc;
- Instale o Pacote network-manager-vpnc;
- Instale o Pacote network-manager-vpnc-gnome;

#### 2. Acessar o Network-Manager:

Acessar o item "Conexões VPN" no menu do Network Manager e clicar em "Configurar VPN":



Ou executar através da linha de comando: nm-connection-editor

#### 3. Adicionar uma nova conexão VPN:

Clicar em "Adicionar", Na janela "Conexões de Rede". Abrirá uma nova janela, para escolher o tipo de conexão.

Selecionar "Cliente VPN compatível com Cisco (vpnc)". Clicar em "Criar".



#### 4. Adicionar uma nova conexão VPN:

Nome da Conexão: Escolha o nome que melhor identificar a conexão, como por exemplo VPN-SDUMONT.

Gateway: 146.134.0.14

Nome do Usuário: Preencher com o login fornecido pelo Helpdesk do LNCC


Senha do Usuário: Preencher com a senha fornecida pelo Helpdesk do LNCC.

\*Pode configurar para manter a senha salva ou sempre perguntar

Nome do Grupo: sdumont

Senha do Grupo: !\$#Sdu#@mon!T321


\*Pode configurar para manter a senha salva ou sempre perguntar




## 5. Configurar o servidor de DNS adicionar

Acessar a aba "Configurações IPv4" e adicionar o endereço IP 146.134.8.160 ao campo "Servidores de DNS adicionais".

Clicar em "Salvar"



Clicar no botão "Fechar" para encerrar as configurações.



#### 6. Conectar à VPN

Acessar o item "Conexões VPN" no menu do Network Manager e clicar na conexão criada.



#### 7. Desconectar da VPN


Acessar o item "Conexões VPN" no menu do Network Manager e clicar em "Desconectar".



#### VPN ASA no LINUX – Utilizando Interface gráfica KDE

#### 1. Pacotes:

- Instale o Pacote vpnc;
- Instale o Pacote kvpnc;
- 2. Execute o KVPNC como "ROOT", para criar a conexão. A seguinte tela aparecerá:



### 3. Clique na opção Profile e Escolha o WIZARD.

A Seguinte tela vai aparecer:



4. Escolha a opção entrar com os dados Manualmente.



5.Na próxima etapa, cadastre o Usuário e a Senha, fornecidos pelo Helpdesk do LNCC.



# 6.Na próxima etapa, você deve adicionar as informações do Grupo e Senha do Grupo.

Profile: (Escolha o nome que melhor identificar a conexão) como por exemplo VPN-SDUMONT.

**Description:** É opcional

Host: 146.134.0.14 Group Authentication IPSec ID: sdumont

Group Password: !\$#Sdu#@mon!T321 Confirm Password: !\$#Sdu#@mon!T321



# 7 – Escolha da interface de conexão VPN. A mesma não precisa ser alterada.



## 8. Ajuste de Rota Padrão.

Não precisa ser alterado. Clique no Botão 'Save'.




- 9 Logo assim que você clicar em Connect, será necessário digitar as informações sobre o Usuário e Senha.
- 10 Parâmetros de Configuração da Conexão. Marque a opção conforme janela abaixo:



### 11 – Na próxima etapa, nada precisa ser alterado.

Conforme janela abaixo:



12 – Selecione essa opção, caso queira que a VPN se reconecte em caso de queda.



### 13 - Cadastro do Gateway do VPN.

Pode-se cadastrar qualquer nome. Depois Next e Finish.

Profile: (Escolha o nome que melhor identificar a conexão) como por exemplo VPN-SDUMONT.

**Description:** É opcional

Host: 146.134.0.14



# 14 – Tela final com o Profile Criado. Basta apenas clicar no botão conectar.

