Вот реализация кольцевого буфера (Circular Buffer) на С#:

```
csharp
public class CircularBuffer<T>
  private T[] buffer;
  private int start = 0; // Индекс начала буфера
  private int count = 0; // Количество элементов в буфере
  private readonly int capacity; // Максимальная вместимость
  // Конструктор
  public CircularBuffer(int size)
  {
    if (size <= 0)
       throw new ArgumentException("Размер буфера должен быть
положительным");
    capacity = size;
    buffer = new T[size];
  }
  // Добавление элемента в буфер
  public void Enqueue(T item)
  {
    if (count == capacity)
       throw new InvalidOperationException("Буфер переполнен");
    int end = (start + count) % capacity;
    buffer[end] = item;
    count++;
  }
  // Извлечение элемента из буфера
  public T Dequeue()
    if (count == 0)
       throw new InvalidOperationException("Буфер пуст");
    T item = buffer[start];
    start = (start + 1) % capacity;
    count--;
    return item;
  }
  // Получение элемента по индексу
```

```
public T Peek(int index)
  {
    if (index < 0 || index >= count)
       throw new IndexOutOfRangeException();
    return buffer[(start + index) % capacity];
  }
  // Очистка буфера
  public void Clear()
  {
    start = 0;
    count = 0;
  }
  // Текущая длина буфера
  public int Count => count;
  // Максимальная вместимость
  public int Capacity => capacity;
  // Проверка на пустоту
  public bool IsEmpty => count == 0;
  // Проверка на заполненность
  public bool IsFull => count == capacity;
}
```

Объяснение работы кода

Основные компоненты:

- buffer массив для хранения элементов
- start индекс начала буфера
- count количество элементов в буфере
- capacity максимальная вместимость

Методы класса

- Конструктор инициализирует буфер заданного размера
- Enqueue добавляет элемент в конец буфера
- Dequeue извлекает элемент из начала буфера

- Peek возвращает элемент по указанному индексу без удаления
- Clear очищает буфер
- Count возвращает текущее количество элементов
- Capacity возвращает максимальную вместимость
- IsEmpty проверяет, пуст ли буфер
- IsFull проверяет, заполнен ли буфер

Пример использования

```
csharp
var buffer = new CircularBuffer<int>(5);
buffer.Enqueue(1);
buffer.Enqueue(2);
buffer.Enqueue(3);

Console.WriteLine(buffer.Dequeue()); // Выведет 1
Console.WriteLine(buffer.Peek(0)); // Выведет 2

buffer.Enqueue(4);
buffer.Enqueue(5);
buffer.Enqueue(6); // Перезапишет первый элемент
```

Этот кольцевой буфер эффективно использует память и обеспечивает постоянную сложность операций добавления и удаления элементов O(1).

Добавь в код Кольцевого буфера меры синхронизации для конкурентного использования твоей реализации Кольцевого буфера

Вот реализация потокобезопасного кольцевого буфера на С#:

```
csharp
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;

public class ThreadSafeCircularBuffer<T>
{
    private readonly T[] buffer;
    private int start = 0; // Индекс начала буфера
    private int count = 0; // Количество элементов в буфере
    private readonly int capacity; // Максимальная вместимость

// Мьютекс для синхронизации доступа
    private readonly ReaderWriterLockSlim _lock = new ReaderWriterLockSlim();
```

```
// Конструктор
  public ThreadSafeCircularBuffer(int size)
  {
    if (size <= 0)
       throw new ArgumentException("Размер буфера должен быть
положительным");
    capacity = size;
    buffer = new T[size];
  }
  // Добавление элемента в буфер
  public void Enqueue(T item)
  {
    _lock.EnterWriteLock();
    try
    {
       if (count == capacity)
         throw new InvalidOperationException("Буфер переполнен");
       int end = (start + count) % capacity;
       buffer[end] = item;
       count++;
    }
    finally
    {
       _lock.ExitWriteLock();
    }
  }
  // Извлечение элемента из буфера
  public T Dequeue()
  {
    _lock.EnterWriteLock();
    try
    {
       if (count == 0)
         throw new InvalidOperationException("Буфер пуст");
       T item = buffer[start];
       start = (start + 1) % capacity;
       count--;
       return item;
    }
```

```
finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
}
// Получение элемента по индексу
public T Peek(int index)
{
  _lock.EnterReadLock();
  try
  {
     if (index < 0 || index >= count)
       throw new IndexOutOfRangeException();
     return buffer[(start + index) % capacity];
  }
  finally
  {
     _lock.ExitReadLock();
  }
}
// Очистка буфера
public void Clear()
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     start = 0;
     count = 0;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Текущая длина буфера
public int Count
{
  get
     _lock.EnterReadLock();
     try
```

```
{
       return count;
     finally
     {
       _lock.ExitReadLock();
  }
}
// Максимальная вместимость
public int Capacity => capacity;
// Проверка на пустоту
public bool IsEmpty
{
  get
  {
     _lock.EnterReadLock();
     try
     {
       return count == 0;
     finally
     {
       _lock.ExitReadLock();
     }
  }
}
// Проверка на заполненность
public bool IsFull
{
  get
  {
     _lock.EnterReadLock();
     try
     {
       return count == capacity;
     finally
     {
       _lock.ExitReadLock();
    }
```

} }

Объяснение добавленных изменений

- 1. ReaderWriterLockSlim используется для синхронизации доступа к буферу:
 - **о Позволяет множественный параллельный доступ для чтения**
 - Обеспечивает эксклюзивный доступ для записи

2. Блокировки:

- EnterWriteLock() / ExitWriteLock() для операций модификации (Enqueue, Dequeue, Clear)
- EnterReadLock() / ExitReadLock() для операций чтения (Peek,
 Count, IsEmpty, IsFull)
- 3. Обработка исключений:
 - Использование блока try-finally гарантирует освобождение блокировки даже при возникновении исключений

Рекомендации по использованию

- При работе с буфером в многопоточной среде используйте trycatch для обработки возможных исключений
- Избегайте длительных операций внутри блокировок
- При необходимости можно добавить методы с таймаутами для попыток получения блокировки

Пример использования в многопоточной среде

csharp

var buffer = new ThreadSafeCircular

Добавь в Код твоей реализации Кольцевого буфера Два Итератора. Чтобы можно было бы читать и писать из разных направлений (сторон) Слева и Справа - Слева IteratorReadFromLeft, IteratorWriteToLeft, - Срава IteratorReadFromRight, IteratorWriteToRight

Вот реализация кольцевого буфера с поддержкой двустороннего итеративного доступа:

csharp

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;
public class ThreadSafeCircularBuffer<T>
{
  private readonly T[] buffer;
  private int start = 0; // Индекс начала буфера
  private int count = 0; // Количество элементов в буфере
  private readonly int capacity; // Максимальная вместимость
  // Мьютекс для синхронизации доступа
  private readonly ReaderWriterLockSlim _lock = new ReaderWriterLockSlim();
  // Индексы для двустороннего доступа
  private int leftWriteIndex = 0;
  private int rightWriteIndex = 0;
  private int leftReadIndex = 0;
  private int rightReadIndex = 0;
  // Конструктор
  public ThreadSafeCircularBuffer(int size)
    if (size <= 0)
       throw new ArgumentException("Размер буфера должен быть
положительным");
    capacity = size;
    buffer = new T[size];
  }
  // Добавление элемента в буфер слева
  public void EnqueueLeft(T item)
  {
    _lock.EnterWriteLock();
    try
    {
       if (count == capacity)
         throw new InvalidOperationException("Буфер переполнен");
       int index = (leftWriteIndex - 1 + capacity) % capacity;
       buffer[index] = item;
       leftWriteIndex = index;
       count++;
    }
```

```
finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
}
// Добавление элемента в буфер справа
public void EnqueueRight(T item)
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     if (count == capacity)
       throw new InvalidOperationException("Буфер переполнен");
     int index = rightWriteIndex;
     buffer[index] = item;
     rightWriteIndex = (index + 1) % capacity;
     count++;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Чтение элемента слева
public T DequeueLeft()
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     if (count == 0)
       throw new InvalidOperationException("Буфер пуст");
     T item = buffer[leftWriteIndex];
     leftWriteIndex = (leftWriteIndex + 1) % capacity;
     count--;
     return item;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
```

```
// Чтение элемента справа
public T DequeueRight()
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     if (count == 0)
       throw new InvalidOperationException("Буфер пуст");
     int index = (rightWriteIndex - 1 + capacity) % capacity;
     T item = buffer[index];
     rightWriteIndex = index;
     count--;
     return item;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Итератор для чтения слева
public IEnumerator<T> IteratorReadFromLeft()
{
  _lock.EnterReadLock();
  try
  {
     int currentIndex = leftReadIndex;
     int elementsRead = 0;
     while (elementsRead < count)</pre>
     {
       yield return buffer[currentIndex];
       currentIndex = (currentIndex + 1) % capacity;
       elementsRead++;
     }
     leftReadIndex = currentIndex;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitReadLock();
  }
}
```

```
// Итератор для записи слева
public void IteratorWriteToLeft(IEnumerable<T> items)
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     foreach (var item in items)
    {
       if (count == capacity)
          throw new InvalidOperationException("Буфер переполнен");
       int index = (leftWriteIndex - 1 + capacity) % capacity;
       buffer[index] = item;
       leftWriteIndex = index;
       count++;
    }
  }
  finally
  {
    _lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Итератор для
```

Напиши теперь примеры использования твоего Применения Кольцевого Буфера. - Запись слева, Чтение слева, Запись справа, Чтение справа в разных сочетаниях

Примеры использования кольцевого буфера

Пример 1: Базовая работа с буфером

```
csharp
var buffer = new ThreadSafeCircularBuffer<string>(5);

// Запись слева и чтение слева
buffer.EnqueueLeft("Левый элемент 1");
buffer.EnqueueLeft("Левый элемент 2");

Console.WriteLine(buffer.DequeueLeft()); // Выведет "Левый элемент 2"
Console.WriteLine(buffer.DequeueLeft()); // Выведет "Левый элемент 1"

// Запись справа и чтение справа
buffer.EnqueueRight("Правый элемент 1");
```

```
buffer.EnqueueRight("Правый элемент 2");
Console.WriteLine(buffer.DequeueRight()); // Выведет "Правый элемент 2"
Console.WriteLine(buffer.DequeueRight()); // Выведет "Правый элемент 1"
Пример 2: Комбинированное использование
csharp
var buffer = new ThreadSafeCircularBuffer<int>(10);
// Заполняем буфер с разных сторон
buffer.EnqueueLeft(1);
buffer.EnqueueLeft(2);
buffer.EnqueueRight(3);
buffer.EnqueueRight(4);
// Читаем слева
Console.WriteLine("Чтение слева:");
foreach (var item in buffer.IteratorReadFromLeft())
{
  Console.WriteLine(item);
}
// Читаем справа
Console.WriteLine("\пЧтение справа:");
buffer.EnqueueRight(5);
buffer.EnqueueRight(6);
int rightItem = buffer.DequeueRight();
Console.WriteLine(rightItem); // Выведет 6
rightItem = buffer.DequeueRight();
Console.WriteLine(rightItem); // Выведет 5
```

csharp var buffer = new ThreadSafeCircularBuffer<string>(10); // Массовое добавление слева List<string> leftItems = new List<string> { "A", "B", "C" }; buffer.IteratorWriteToLeft(leftItems); // Массовое добавление справа List<string> rightItems = new List<string> { "X", "Y", "Z" }; buffer.IteratorWriteToRight(rightItems);

Пример 3: Массовое добавление элементов

```
// Чтение всех элементов
Console.WriteLine("Содержимое буфера:");
foreach (var item in buffer.IteratorReadFromLeft())
{
  Console.WriteLine(item);
}
```

Пример 4: Работа в многопоточной среде

```
csharp
var buffer = new ThreadSafeCircularBuffer<int>(20);
// Поток для записи слева
Task.Run(() =>
{
  for (int i = 1; i <= 10; i++)
  {
     buffer.EnqueueLeft(i);
     Thread.Sleep(100);
  }
});
// Поток для записи справа
Task.Run(() =>
{
  for (int i = 100; i >= 91; i--)
     buffer.EnqueueRight(i);
     Thread.Sleep(150);
  }
});
// Поток для чтения слева
Task.Run(() =>
  Thread.Sleep(500); // Ждем заполнения буфера
  while (!buffer.IsEmpty)
  {
     Console.WriteLine($"Чтение слева: {buffer.DequeueLeft()}");
     Thread.Sleep(200);
  }
});
// Поток для чтения справа
Task.Run(() =>
{
```

```
Thread.Sleep(500); // Ждем заполнения буфера
while (!buffer.IsEmpty)
{
    Console.WriteLine($"Чтение справа: {buffer.DequeueRight()}");
    Thread.Sleep(200);
}
});
Console.ReadLine();
```

Практические сценарии использования

- 1. Буферизация данных в реальном времени:
- Прием данных с датчиков с разных источников
- Обработка потоковых данных
- Кэширование промежуточных результатов
- 2. Межпоточная коммуникация:
- Очередь сообщений между producer и consumer
- Буферизация событий в системе мониторинга
- Синхронизация данных между потоками
- 3. Обработка данных:
- Буферизация при преобразовании данных
- Временное хранение результатов вычислений
- Кэширование часто используемых значений

Важные моменты при использовании

- Всегда проверяйте заполненность буфера перед записью
- Обрабатывайте исключения при переполнении
- Используйте итераторы для массовой обработки данных

В данной реализации Переполнения быть не должно. МЫ должны всегда иметь возможность записать новый элемент Слева или Справа с удалением противоположного элемента. Пример применения Буфер 1,2,3,4,5 Запись слева 0 -> 1,2,3,4,5 на выходе должны получить 0,1,2,3,4. Запись справа 6 -> 1,2,3,4,5 на выходе должны получить 2,3,4,5,6 Вот такая должна быть реализация. Исключения Переполнения быть не должно.

Вот обновленная реализация кольцевого буфера с автоматической заменой элементов при заполнении:

```
csharp
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;
public class ThreadSafeCircularBuffer<T>
  private readonly T[] buffer;
  private int start = 0;
  private int count = 0;
  private readonly int capacity;
  private readonly ReaderWriterLockSlim _lock = new ReaderWriterLockSlim();
  public ThreadSafeCircularBuffer(int size)
    if (size <= 0)
       throw new ArgumentException("Размер буфера должен быть
положительным");
    capacity = size;
    buffer = new T[size];
  }
  // Запись слева с вытеснением справа
  public void EnqueueLeft(T item)
    _lock.EnterWriteLock();
    try
    {
       int index = (start - 1 + capacity) % capacity;
       // Если буфер полон, сдвигаем начало
       if (count == capacity)
         start = (start + 1) % capacity;
       else
         count++;
       buffer[index] = item;
       start = index;
    }
    finally
```

```
_lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Запись справа с вытеснением слева
public void EnqueueRight(T item)
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     int end = (start + count) % capacity;
     // Если буфер полон, сдвигаем конец
     if (count == capacity)
       start = (start + 1) % capacity;
     else
       count++;
     buffer[end] = item;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Чтение слева
public T DequeueLeft()
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     if (count == 0)
       throw new InvalidOperationException("Буфер пуст");
     T item = buffer[start];
     start = (start + 1) % capacity;
     count--;
     return item;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
```

```
// Чтение справа
public T DequeueRight()
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     if (count == 0)
       throw new InvalidOperationException("Буфер пуст");
     int index = (start + count - 1) % capacity;
     T item = buffer[index];
     count--;
     return item;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Текущая длина буфера
public int Count
{
  get
  {
     _lock.EnterReadLock();
     try
     {
       return count;
     }
     finally
     {
       _lock.ExitReadLock();
     }
  }
}
// Максимальная вместимость
public int Capacity => capacity;
// Проверка на пустоту
public bool IsEmpty
  get
```

```
{
    _lock.EnterReadLock();
    try
    {
       return count == 0;
    }
    finally
    {
       _lock.ExitReadLock();
    }
}
```

Примеры использования

```
csharp
// Пример 1: Базовая работа с вытеснением
var buffer = new ThreadSafeCircularBuffer<int>(5);
// Заполняем буфер
for (int i = 1; i <= 5; i++)
  buffer.EnqueueRight(i); // 1,2,3,4,5
// Запись слева с вытеснением
buffer.EnqueueLeft(0); // 0,1,2,3,4
// Запись справа с вытеснением
buffer.EnqueueRight(6); // 2,3,4,5,6
// Пример 2: Последовательная запись
var buffer2 = new ThreadSafeCircularBuffer<string>(3);
buffer2.EnqueueRight("A"); // A
buffer2.EnqueueRight("B"); // A,B
buffer2.EnqueueRight("C"); // A,B,C
buffer2.EnqueueRight("D"); //
```

Может быть я плохо искал. Но в Вашей реализации нет возможности итерации элементов. Мне еще нужна возможность - итерация элементов FromLeft - итерация элементов FromRight

Давайте добавим итераторы для обхода буфера слева направо и справа налево.

```
csharp
using System;
```

```
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;
public class ThreadSafeCircularBuffer<T>
{
  private readonly T[] buffer;
  private int start = 0;
  private int count = 0;
  private readonly int capacity;
  private readonly ReaderWriterLockSlim _lock = new ReaderWriterLockSlim();
  public ThreadSafeCircularBuffer(int size)
  {
    if (size <= 0)
       throw new ArgumentException("Размер буфера должен быть
положительным");
    capacity = size;
    buffer = new T[size];
  }
  // Запись слева с вытеснением справа
  public void EnqueueLeft(T item)
  {
    _lock.EnterWriteLock();
    try
    {
       int index = (start - 1 + capacity) % capacity;
       if (count == capacity)
         start = (start + 1) % capacity;
       else
         count++;
       buffer[index] = item;
       start = index;
    }
    finally
    {
       lock.ExitWriteLock();
    }
  }
  // Запись справа с вытеснением слева
  public void EnqueueRight(T item)
```

```
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     int end = (start + count) % capacity;
     if (count == capacity)
       start = (start + 1) % capacity;
     else
       count++;
     buffer[end] = item;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Итератор слева направо
public IEnumerator<T> IteratorFromLeft()
{
  _lock.EnterReadLock();
  try
  {
     int current = start;
     int elementsRead = 0;
     while (elementsRead < count)</pre>
     {
       yield return buffer[current];
       current = (current + 1) % capacity;
       elementsRead++;
    }
  }
  finally
  {
     _lock.ExitReadLock();
  }
}
// Итератор справа налево
public IEnumerator<T> IteratorFromRight()
{
  _lock.EnterReadLock();
```

```
try
    {
       int current = (start + count - 1) % capacity;
       int elementsRead = 0;
       while (elementsRead < count)
       {
         yield return buffer[current];
         current = (current - 1 + capacity) % capacity;
          elementsRead++;
       }
    }
    finally
    {
       _lock.ExitReadLock();
    }
  }
  // Остальные методы остаются без изменений...
}
```

Примеры использования итераторов

```
csharp
var buffer = new ThreadSafeCircularBuffer<int>(5);
// Заполняем буфер
buffer.EnqueueRight(1);
buffer.EnqueueRight(2);
buffer.EnqueueRight(3);
buffer.EnqueueRight(4);
buffer.EnqueueRight(5);
// Итерация слева направо
Console.WriteLine("Итерация слева направо:");
foreach (var item in buffer.IteratorFromLeft())
{
  Console.Write(item + " "); // Выведет: 1 2 3 4 5
}
// Итерация справа налево
Console.WriteLine("\nИтерация справа налево:");
foreach (var item in buffer.IteratorFromRight())
{
  Console.Write(item + " "); // Выведет: 5 4 3 2 1
}
```

```
// Пример с вытеснением
buffer.EnqueueLeft(0); // 0,1,2,3,4
Console.WriteLine("\nПосле записи слева:");
foreach (var item in buffer.IteratorFromLeft())
{
    Console.Write(item + " "); // Выведет: 0 1 2 3 4
}
buffer.EnqueueRight(6); // 2,3,4,5,6
Console.WriteLine("\nПосле записи справа:");
foreach (var item in buffer.IteratorFromLeft())
{
    Console.Write(item + " "); // Выведет: 2 3 4 5 6
}
```

сделай пож-ста полный текст кода, а то код длинный не удобно вставлять в разные места, можно ошибиться при вставках. Выложи пож-ста полный код

Вот полный код реализации кольцевого буфера с итераторами:

```
csharp
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;
public class ThreadSafeCircularBuffer<T>
{
  private readonly T[] buffer;
  private int start = 0;
  private int count = 0;
  private readonly int capacity;
  private readonly ReaderWriterLockSlim lock = new ReaderWriterLockSlim();
  // Конструктор
  public ThreadSafeCircularBuffer(int size)
    if (size <= 0)
       throw new ArgumentException("Размер буфера должен быть
положительным");
    capacity = size;
    buffer = new T[size];
  }
  // Запись слева с вытеснением справа
```

```
public void EnqueueLeft(T item)
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     int index = (start - 1 + capacity) % capacity;
     if (count == capacity)
       start = (start + 1) % capacity;
     else
       count++;
     buffer[index] = item;
     start = index;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Запись справа с вытеснением слева
public void EnqueueRight(T item)
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     int end = (start + count) % capacity;
     if (count == capacity)
       start = (start + 1) % capacity;
       count++;
     buffer[end] = item;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Чтение слева
public T DequeueLeft()
```

```
_lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     if (count == 0)
       throw new InvalidOperationException("Буфер пуст");
     T item = buffer[start];
     start = (start + 1) % capacity;
     count--;
     return item;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Чтение справа
public T DequeueRight()
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     if (count == 0)
       throw new InvalidOperationException("Буфер пуст");
     int index = (start + count - 1) % capacity;
     T item = buffer[index];
     count--;
     return item;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Итератор слева направо
public IEnumerator<T> IteratorFromLeft()
{
  _lock.EnterReadLock();
  try
  {
     int current = start;
     int elementsRead = 0;
```

```
while (elementsRead < count)
    {
       yield return buffer[current];
       current = (current + 1) % capacity;
       elementsRead++;
    }
  }
  finally
  {
     _lock.ExitReadLock();
  }
}
// Итератор справа налево
public IEnumerator<T> IteratorFromRight()
{
  _lock.EnterReadLock();
  try
  {
     int current = (start + count - 1) % capacity;
     int elementsRead = 0;
     while (elementsRead < count)
     {
       yield return buffer[current];
       current = (current - 1 + capacity) % capacity;
       elementsRead++;
    }
  }
  finally
  {
     _lock.ExitReadLock();
  }
}
// Текущая длина буфера
public int Count
{
  get
  {
     _lock.EnterReadLock();
     try
     {
       return count;
```

```
finally
     {
       _lock.ExitReadLock();
     }
  }
}
// Максимальная вместимость
public int Capacity => capacity;
// Проверка на пустоту
public bool IsEmpty
{
  get
  {
     _lock.EnterReadLock();
     try
     {
       return count == 0;
     }
     finally
```

Вот на этом месте код оборвался - видимо стоит ограничение на кол-во строк при выводе страницы { get { _lock.EnterReadLock(); try { return count == 0; } finally { ------ Продолжи пож-ста с места // Максимальная вместимость public int Capacity => capacity; // Проверка на пустоту public bool IsEmpty

Вот полный код с продолжением:

```
csharp
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;

public class ThreadSafeCircularBuffer<T>
{
    private readonly T[] buffer;
    private int start = 0;
    private int count = 0;
    private readonly int capacity;
    private readonly ReaderWriterLockSlim _lock = new ReaderWriterLockSlim();

// Конструктор
public ThreadSafeCircularBuffer(int size)
```

```
{
    if (size <= 0)
       throw new ArgumentException("Размер буфера должен быть
положительным");
    capacity = size;
    buffer = new T[size];
  }
  // Запись слева с вытеснением справа
  public void EnqueueLeft(T item)
  {
    _lock.EnterWriteLock();
    try
    {
       int index = (start - 1 + capacity) % capacity;
       if (count == capacity)
         start = (start + 1) % capacity;
       else
         count++;
       buffer[index] = item;
       start = index;
    }
    finally
    {
       _lock.ExitWriteLock();
    }
  }
  // Запись справа с вытеснением слева
  public void EnqueueRight(T item)
  {
    _lock.EnterWriteLock();
    try
    {
       int end = (start + count) % capacity;
       if (count == capacity)
         start = (start + 1) % capacity;
       else
         count++;
       buffer[end] = item;
```

```
finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Чтение слева
public T DequeueLeft()
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     if (count == 0)
       throw new InvalidOperationException("Буфер пуст");
     T item = buffer[start];
     start = (start + 1) % capacity;
     count--;
     return item;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Чтение справа
public T DequeueRight()
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     if (count == 0)
       throw new InvalidOperationException("Буфер пуст");
     int index = (start + count - 1) % capacity;
     T item = buffer[index];
     count--;
     return item;
  }
  finally
     _lock.ExitWriteLock();
```

```
}
// Итератор слева направо
public IEnumerator<T> IteratorFromLeft()
{
  _lock.EnterReadLock();
  try
  {
     int current = start;
     int elementsRead = 0;
     while (elementsRead < count)</pre>
     {
       yield return buffer[current];
       current = (current + 1) % capacity;
       elementsRead++;
    }
  }
  finally
  {
     _lock.ExitReadLock();
  }
}
// Итератор справа налево
public IEnumerator<T> IteratorFromRight()
{
  _lock.EnterReadLock();
  try
  {
     int current = (start + count - 1) % capacity;
     int elementsRead = 0;
     while (elementsRead < count)</pre>
     {
       yield return buffer[current];
       current = (current - 1 + capacity) % capacity;
       elementsRead++;
    }
  }
  finally
  {
     _lock.ExitReadLock();
  }
}
```

```
// Текущая длина буфера
public int Count
{
  get
  {
     _lock.EnterReadLock();
     try
     {
       return count;
     }
     finally
     {
       _lock.ExitReadLock();
    }
  }
}
// Максимальная вместимость
public int Capacity => capacity;
// Проверка на пустоту
public bool IsEmpty
{
  get
  {
     _lock.EnterReadLock();
     try
     {
       return count == 0;
     }
     finally
     {
       lock.ExitRead
```

// Максимальная вместимость public int Capacity => capacity; // Проверка на пустоту public bool IsEmpty { get { _lock.EnterReadLock(); try { return count == 0; } finally { _lock.ExitRead ------ Выложи код с этого места, код оборвался // Максимальная вместимость public int Capacity => capacity; // Проверка на пустоту public bool IsEmpty {

Вот полное завершение класса:

```
csharp
finally
{
_lock.ExitReadLock();
```

```
}
  }
}
// Проверка на заполненность
public bool IsFull
{
  get
  {
     _lock.EnterReadLock();
     try
     {
       return count == capacity;
     }
     finally
     {
       _lock.ExitReadLock();
     }
  }
}
// Очистка буфера
public void Clear()
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     start = 0;
     count = 0;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Получение элемента по индексу
public T Peek(int index)
{
  _lock.EnterReadLock();
  try
  {
     if (index < 0 || index >= count)
       throw new IndexOutOfRangeException();
```

```
return buffer[(start + index) % capacity];
}
finally
{
    _lock.ExitReadLock();
}
}
```

Теперь класс полностью завершен и включает:

- Все методы работы с буфером
- Проверки на пустоту и заполненность
- Очистку буфера
- Получение элемента по индексу
- Полную синхронизацию доступа через ReaderWriterLockSlim

Вы можете скопировать весь код целиком и использовать его в своем проекте.

GetAllFromLeft(IEnumerable[]) GetAllFromRight(IEnumerable[])
TryGetAllFromLeft(IEnumerable[]) TryGetAllFromRight(IEnumerable[]) Если в
реализации таких методов, то необходимо их реализовать

Вот обновленная версия класса с методами массовой выборки элементов:

```
csharp
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;
public class ThreadSafeCircularBuffer<T>
{
  private readonly T[] buffer;
  private int start = 0;
  private int count = 0;
  private readonly int capacity;
  private readonly ReaderWriterLockSlim _lock = new ReaderWriterLockSlim();
  // Конструктор
  public ThreadSafeCircularBuffer(int size)
  {
    if (size <= 0)
       throw new ArgumentException("Размер буфера должен быть
положительным");
```

```
capacity = size;
  buffer = new T[size];
}
// Запись слева с вытеснением справа
public void EnqueueLeft(T item)
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     int index = (start - 1 + capacity) % capacity;
     if (count == capacity)
       start = (start + 1) % capacity;
     else
       count++;
     buffer[index] = item;
     start = index;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Запись справа с вытеснением слева
public void EnqueueRight(T item)
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     int end = (start + count) % capacity;
     if (count == capacity)
       start = (start + 1) % capacity;
     else
       count++;
     buffer[end] = item;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
```

```
}
}
// Чтение слева
public T DequeueLeft()
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     if (count == 0)
       throw new InvalidOperationException("Буфер пуст");
     T item = buffer[start];
     start = (start + 1) % capacity;
     count--;
     return item;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Чтение справа
public T DequeueRight()
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     if (count == 0)
       throw new InvalidOperationException("Буфер пуст");
     int index = (start + count - 1) % capacity;
     T item = buffer[index];
     count--;
     return item;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Итератор слева направо
public IEnumerator<T> IteratorFromLeft()
```

```
{
  _lock.EnterReadLock();
  try
  {
     int current = start;
     int elementsRead = 0;
     while (elementsRead < count)</pre>
     {
       yield return buffer[current];
       current = (current + 1) % capacity;
       elementsRead++;
    }
  }
  finally
  {
     _lock.ExitReadLock();
  }
}
// Итератор справа налево
public IEnumerator<T> IteratorFromRight()
{
  _lock.EnterReadLock();
  try
  {
     int current = (start + count - 1) % capacity;
     int elementsRead = 0;
     while (elementsRead < count)</pre>
       yield return buffer[current];
       current = (current - 1 + capacity) % capacity;
       elementsRead++;
    }
  }
  finally
  {
     _lock.ExitReadLock();
  }
}
// Получение всех элементов слева
public void GetAllFromLeft(List<T> result)
```

```
_lock.EnterReadLock();
  try
  {
     result.Clear();
     int current = start;
     for (int i = 0; i < count; i++)
     {
       result.Add(buffer[current]);
       current = (current + 1) % capacity;
     }
  }
  finally
  {
     _lock.ExitReadLock();
  }
}
// Получение всех элементов справа
public void GetAllFromRight(List<</pre>
```

Вот на этом коде обрывается вывод кода, маленкая страница // Получение всех элементов слева public void GetAllFromLeft(List<T> result) {
 _lock.EnterReadLock(); try { result.Clear(); int current = start; for (int i = 0; i < count; i++) { result.Add(buffer[current]); current = (current + 1) % capacity; } } finally { _lock.ExitReadLock(); } } Hапиши только эти четыре метода. GetAllFrom Также можешь еще два метода добавить ReSizeFromLeft(int newsize) ReSizeFromRight(int newsize)

Вот реализация запрошенных методов:

```
csharp
// Получение всех элементов слева
public void GetAllFromLeft(List<T> result)
{
    _lock.EnterReadLock();
    try
    {
       result.Clear();
       int current = start;
       for (int i = 0; i < count; i++)
       {
            result.Add(buffer[current]);
            current = (current + 1) % capacity;
       }
    }
    finally
    {
```

```
_lock.ExitReadLock();
  }
}
// Получение всех элементов справа
public void GetAllFromRight(List<T> result)
{
  _lock.EnterReadLock();
  try
  {
     result.Clear();
     int current = (start + count - 1) % capacity;
     for (int i = 0; i < count; i++)
     {
       result.Add(buffer[current]);
       current = (current - 1 + capacity) % capacity;
    }
  }
  finally
  {
     _lock.ExitReadLock();
  }
}
// Попытка получения всех элементов слева (без исключения)
public bool TryGetAllFromLeft(List<T> result)
{
  _lock.EnterReadLock();
  try
  {
     if (count == 0)
       return false;
     result.Clear();
     int current = start;
     for (int i = 0; i < count; i++)
     {
       result.Add(buffer[current]);
       current = (current + 1) % capacity;
     }
     return true;
  }
  finally
     _lock.ExitReadLock();
```

```
}
}
// Попытка получения всех элементов справа (без исключения)
public bool TryGetAllFromRight(List<T> result)
{
  _lock.EnterReadLock();
  try
  {
     if (count == 0)
       return false;
     result.Clear();
     int current = (start + count - 1) % capacity;
    for (int i = 0; i < count; i++)
    {
       result.Add(buffer[current]);
       current = (current - 1 + capacity) % capacity;
    }
     return true;
  }
  finally
  {
    _lock.ExitReadLock();
  }
}
// Изменение размера буфера с сохранением элементов слева
public void ReSizeFromLeft(int newSize)
{
  if (newSize <= 0)
     throw new ArgumentException("Размер должен быть положительным");
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     T[] newBuffer = new T[newSize];
     int elementsToCopy = Math.Min(count, newSize);
    // Копируем элементы слева
     int srcIndex = start;
    for (int i = 0; i < elementsToCopy; i++)</pre>
    {
       newBuffer[i] = buffer[srcIndex];
       srcIndex = (srcIndex + 1) % capacity;
```

```
buffer = newBuffer;
    start = 0;
    count = elementsToCopy;
    capacity = newSize;
  }
  finally
  {
    _lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Изменение размера буфера с сохранением элементов справа
public void ReSizeFromRight(int newSize)
{
  if (newSize <= 0)
    throw new ArgumentException("Размер должен быть положительным");
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
    T[] newBuffer = new T[newSize];
    int elementsToCopy = Math.Min(count, newSize);
    // Вычисляем новый start для нового буфера
    int newStart = newSize - elementsToCopy;
    int srcIndex = (start + count - 1) % capacity;
    // Копируем элементы справа
    for (int i = newStart; i < newStart + elementsToCopy; i++)
    {
       newBuffer[i] = buffer[srcIndex];
       srcIndex = (srcIndex - 1 + capacity) % capacity;
    }
    buffer = newBuffer;
    start = newStart;
    count = elementsToCopy;
    capacity = newSize;
  }
  finally
```

В контексте нашего CircularBuffer уместно ли реализоваить shifts (сдвиги) - с вытеснением - с зацикливанием ?

Давайте рассмотрим, как можно реализовать сдвиги в кольцевом буфере:

Сдвиги с вытеснением

При таком сдвиге элементы смещаются на заданное количество позиций, а вытесненные элементы удаляются.

Сдвиги с зацикливанием

При таком сдвиге элементы перемещаются циклически, без потери данных.

Вот реализация этих методов:

```
csharp
// Сдвиг влево с вытеснением
public void ShiftLeft(int positions)
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     if (positions <= 0) return;</pre>
     positions %= capacity;
     start = (start + positions) % capacity;
     count = Math.Min(count - positions, capacity);
  }
  finally
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Сдвиг вправо с вытеснением
public void ShiftRight(int positions)
  _lock.EnterWriteLock();
  try
     if (positions <= 0) return;</pre>
     positions %= capacity;
     start = (start - positions + capacity) % capacity;
     count = Math.Min(count - positions, capacity);
  }
  finally
```

```
{
     lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Циклический сдвиг влево
public void RotateLeft(int positions)
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     if (positions <= 0 || count == 0) return;
     positions %= count;
     start = (start + positions) % capacity;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
// Циклический сдвиг вправо
public void RotateRight(int positions)
{
  _lock.EnterWriteLock();
  try
  {
     if (positions <= 0 || count == 0) return;
     positions %= count;
     start = (start - positions + capacity) % capacity;
  }
  finally
  {
     _lock.ExitWriteLock();
  }
}
```

Объяснение методов:

- 1. ShiftLeft/ShiftRight (с вытеснением):
- Сдвигают элементы на заданное количество позиций
- Вытесненные элементы удаляются из буфера

- Размер буфера уменьшается на количество сдвигов
- 2. RotateLeft/RotateRight (с зацикливанием):
- Перемещают элементы циклически
- Ни один элемент не теряется
- Просто изменяется точка начала буфера

Примеры использования:

```
csharp
var buffer = new ThreadSafeCircularBuffer<int>(5);
buffer.EnqueueRight(1);
buffer.EnqueueRight(2);
buffer.EnqueueRight(3);
buffer.EnqueueRight(4);
buffer.EnqueueRight(5);

// Сдвиг влево на 2 позиции с вытеснением
buffer.ShiftLeft(2); // Буфер станет: 3,4,5

// Циклический сдвиг вправо на 1 позицию
buffer.RotateRight(1); // Буфер станет: 5,3,4
```

Эти методы делают работу с буфером более гибкой и позволяют эффективно манипулировать данными без необходимости их явного копирования.

У нас есть такие функции buffer.GetAllFromLeft(list); buffer.GetAllFromRight(list); Напрашиваются еще две полезные функции IEnumerable<T> GetAllFromLeft() IEnumerable<T> GetAllFromRight() Напиши пож-ста эти две функции, их у нас нет.

Вот реализация методов для получения всех элементов через lEnumerable:

```
csharp
// Получение всех элементов слева через lEnumerable
public lEnumerable<T> GetAllFromLeft()
{
    _lock.EnterReadLock();
    try
    {
        int current = start;
        for (int i = 0; i < count; i++)
        {
            vield return buffer[current];
        }
}
```

```
current = (current + 1) % capacity;
     }
  }
  finally
  {
     _lock.ExitReadLock();
  }
}
// Получение всех элементов справа через |Enumerable
public IEnumerable<T> GetAllFromRight()
{
  _lock.EnterReadLock();
  try
  {
     int current = (start + count - 1) % capacity;
     for (int i = 0; i < count; i++)
     {
       yield return buffer[current];
       current = (current - 1 + capacity) % capacity;
     }
  }
  finally
  {
     _lock.ExitReadLock();
  }
}
```

Эти методы позволяют:

- 1. Получить все элементы буфера в виде последовательности
- 2. Использовать LINQ-операции
- 3. Работать с элементами через foreach

Примеры использования:

```
csharp
// Использование c foreach
foreach (var item in buffer.GetAllFromLeft())
{
    Console.WriteLine(item);
}

// Использование c LINQ
var result = buffer.GetAllFromRight()
    .Where(x => x > 5)
```

```
.OrderByDescending(x => x);

// Преобразование в список
List<T> list = buffer.GetAllFromLeft().ToList();
```

Эти методы дополняют существующий функционал и делают работу с буфером более гибкой и удобной.

Давай напишем еще две нестандартные функции. Необходимо сделать Итератор, который делает проходя по индексам петлю. Что это означает. Допустим у нас capasity = 5 Итератор должен возвращать следующую последовательность индексов 0,1,2,3,4,3,2,1,0 - получается Петля - .us 9-ти значений при capasity = 5. 4,2,3,1,0,1,2,3,4 Как всегда Необходимо сделать два варианта fromLeft, fromRight

Давайте реализуем эти нестандартные итераторы с петлей:

```
csharp
// Итератор с петлей слева направо
public IEnumerable<T> LoopIteratorFromLeft()
{
  _lock.EnterReadLock();
  try
  {
     if (count == 0) yield break;
     // Определяем длину петли
     int loopLength = 2 * (capacity - 1);
    for (int i = 0; i < loopLength; i++)
    {
       // Вычисляем индекс в буфере
       int offset = i < capacity ? i : loopLength - i;
       int index = (start + offset) % capacity;
       yield return buffer[index];
    }
  }
  finally
  {
    _lock.ExitReadLock();
  }
}
// Итератор с петлей справа налево
public IEnumerable<T> LoopIteratorFromRight()
```

```
_lock.EnterReadLock();
  try
  {
     if (count == 0) yield break;
     // Определяем длину петли
     int loopLength = 2 * (capacity - 1);
     for (int i = 0; i < loopLength; i++)
    {
       // Вычисляем индекс в буфере
       int offset = i < capacity ? i : loopLength - i;
       int index = (start + count - 1 - offset + capacity) % capacity;
       yield return buffer[index];
     }
  }
  finally
  {
     _lock.ExitReadLock();
  }
}
```

Объяснение работы:

- 1. LoopIteratorFromLeft:
- Создает последовательность длиной 2 * (capacity 1)
- Сначала идет увеличение индекса до конца буфера
- Затем уменьшение обратно до начала
- 2. LoopIteratorFromRight:
- Аналогично первому, но движение начинается с конца
- Сначала идет уменьшение индекса
- Затем увеличение обратно

Примеры работы:

При capacity = 5 и буфере [1,2,3,4,5]:

- LoopIteratorFromLeft вернет: 1,2,3,4,5,4,3,2,1
- LoopIteratorFromRight вернет: 5,4,3,2,1,2,3,4,5

Пример использования:

```
csharp
var buffer = new ThreadSafeCircularBuffer<int>(5);
buffer.EnqueueRight(1);
buffer.EnqueueRight(2);
buffer.EnqueueRight(3);
buffer.EnqueueRight(4);
buffer.EnqueueRight(5);
// Использование левого итератора с петлей
Console.WriteLine("Левый итератор с петлей:");
foreach (var item in buffer.LoopIteratorFromLeft())
{
  Console.Write(item + " "); // Выведет: 1 2 3 4 5 4 3 2 1
}
// Использование правого итератора с петлей
Console.WriteLine("\пПравый итератор с петлей:");
foreach (var item in buffer.LoopIteratorFromRight())
{
  Console.Write(item + " "); // Выведет: 5 4 3 2 1 2 3 4 5
}
```

Эти методы добавляют уникальный способ обхода буфера, который может быть полезен в специфических задачах обработки данных.

ПОзволяет рисовать симметриччные формы

Давайте адаптируем эти итераторы для создания симметричных форм.

Вот улучшенная версия с дополнительными комментариями:

```
csharp
// Итератор с петлей слева направо для создания симметричных форм
public IEnumerable<T> LoopIteratorFromLeft()
{
    _lock.EnterReadLock();
    try
    {
        if (count == 0) yield break;

        // Длина петли всегда 2 * (capacity - 1)
        int loopLength = 2 * (capacity - 1);

        for (int i = 0; i < loopLength; i++)
        {
            // Вычисляем смещение: сначала растет, потом уменьшается
```

```
int offset = i < capacity ? i : loopLength - i;</pre>
       // Вычисляем индекс в буфере с учетом начала
       int index = (start + offset) % capacity;
       yield return buffer[index];
    }
  }
  finally
  {
     _lock.ExitReadLock();
  }
}
// Итератор с петлей справа налево для создания симметричных форм
public IEnumerable<T> LoopIteratorFromRight()
{
  _lock.EnterReadLock();
  try
  {
     if (count == 0) yield break;
     // Длина петли всегда 2 * (capacity - 1)
     int loopLength = 2 * (capacity - 1);
     for (int i = 0; i < loopLength; i++)
     {
       // Вычисляем смещение: сначала уменьшается, потом растет
       int offset = i < capacity ? i : loopLength - i;</pre>
       // Вычисляем индекс с конца буфера
       int index = (start + count - 1 - offset + capacity) % capacity;
       yield return buffer[index];
     }
  }
  finally
  {
     _lock.ExitReadLock();
  }
}
```

Примеры использования для рисования:

1. Создание симметричных узоров:

```
csharp
// Пример с цветами для градиента
var colors = new ThreadSafeCircularBuffer<Color>(5);
colors.EnqueueRight(Color.Red);
colors.EnqueueRight(Color.Orange);
colors.EnqueueRight(Color.Yellow);
colors.EnqueueRight(Color.Green);
colors.EnqueueRight(Color.Blue);

// Рисование симметричного узора
foreach (var color in colors.LoopIteratorFromLeft())
{
    DrawShape(color); // Метод рисования фигуры текущим цветом
}
```

2. Создание симметричных паттернов:

```
csharp

// Пример с размерами для создания узора

var sizes = new ThreadSafeCircularBuffer<int>(5);

sizes.EnqueueRight(10);

sizes.EnqueueRight(20);

sizes.EnqueueRight(30);

sizes.EnqueueRight(40);

sizes.EnqueueRight(50);

// Создание симметричного паттерна

foreach (var size in sizes.LoopIteratorFromRight())

{

    DrawCircle(size); // Метод рисования круга заданного размера
}
```

Особенности использования для графики:

- Плавные переходы: идеально подходят для создания градиентов
- Симметричные узоры: автоматически создают зеркальные паттерны
- Циклические формы: позволяют создавать повторяющиеся симметричные элементы
- Экономия ресурсов: не требуют дополнительного хранения данных

Эти итераторы особенно полезны при:

- Создании графических эффектов
- Анимации с симметричными переходами

- Генерации паттернов
- Визуализации данных с симметрией

Давайте теперь подведем некоторые итоги. Выведи пож-ста сигнатуры всех наших функций класса ThreadSafeCircularBuffer. и конструктор/ры этого класса. Надо посмотреть, что у нас получилось в целом.

Вот полный список публичных методов и конструкторов класса ThreadSafeCircularBuffer:

Конструкторы

csharp

public ThreadSafeCircularBuffer(int size)

Основные операции

csharp

```
// Добавление элементов
public void EnqueueLeft(T item)
public void EnqueueRight(T item)

// Удаление элементов
public T DequeueLeft()
public T DequeueRight()
```

Итераторы и получение элементов

```
csharp
```

```
// Стандартные итераторы
public IEnumerator<T> IteratorFromLeft()
public IEnumerator<T> IteratorFromRight()

// Получение всех элементов в список
public void GetAllFromLeft(List<T> result)
public void GetAllFromRight(List<T> result)

// Получение через IEnumerable
public IEnumerable<T> GetAllFromLeft()
public IEnumerable<T> GetAllFromRight()

// Специальные итераторы с петлей
public IEnumerable<T> LoopIteratorFromLeft()
public IEnumerable<T> LoopIteratorFromRight()
```

Массовая обработка

csharp // Массовое получение элементов public void GetAllFromLeft(List<T> result) public void GetAllFromRight(List<T> result) public bool TryGetAllFromLeft(List<T> result) public bool TryGetAllFromRight(List<T> result)

Изменение размера

csharp

```
// Изменение размера буфера
public void ReSizeFromLeft(int newSize)
public void ReSizeFromRight(int newSize)
```

Сдвиги элементов

csharp

```
// Сдвиги с вытеснением
public void ShiftLeft(int positions)
public void ShiftRight(int positions)

// Циклические сдвиги
public void RotateLeft(int positions)
public void RotateRight(int positions)
```

Свойства и проверки

```
csharp
```

```
// Базовые свойства
public int Count { get; }
public int Capacity { get; }

// Проверки состояния
public bool IsEmpty { get; }
public bool IsFull { get; }

// Получение элемента по индексу
public T Peek(int index)
```

Дополнительные методы

csharp

```
// Очистка буфера public void Clear()
```

Особенности реализации

- Полная потокобезопасность через ReaderWriterLockSlim
- Поддержка generic-типа Т
- Автоматическая обработка кольцевого буфера
- Эффективное использование памяти

Класс предоставляет полный набор инструментов для работы с кольцевым буфером, включая:

- Базовые операции добавления/удаления
- Различные способы итерации
- Массовую обработку данных
- Гибкую работу с размером
- Безопасную многопоточную работу