# Évaluation d'algorithmes

Quels métriques pouvons-nous utiliser pour évaluer les algorithmes?

Atelier #9

### Nouveau jeu de données <u>pratique!</u>

Jeu de données : Force de compression du ciment

Lien: https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Concrete+Compressive+Strength

Type de problématique : Régression

Nom du jeu de données : concrete.csv

### **TÂCHES**

- 1. Télécharger le jeu de données.
- 2. Charger le jeu de données dans le notebook pratique.
- 3. Effectuer une exploration sommaire du jeu de données.



<sup>\*</sup>Disponible dans les jeux de données importés sur Google Classroom.

## Nouveau jeu de données théorique!

Jeu de données : Efficacité énergétique de bâtiments

Lien: https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Energy+efficiency

Type de problématique : Régression

Nom du jeu de donnée : energy\_efficiency.csv

### **TÂCHES**

- 1. Télécharger le jeu de données.
- 2. Charger le jeu de données dans le notebook théorique.



<sup>\*</sup>Disponible dans les jeux de données importés sur Google Classroom.

### Importance du choix de métrique

### À considérer avant de sélectionner un métrique :

- Très important de sélectionner le métrique approprié pour l'algorithme.
- Il faut faire la différence entre les métriques de classification et de régression.
- Le choix du métrique influence comment la performance d'un algorithme est évaluée.
- Influence l'importance et le choix des variables du jeu de données dans les résultats.



# Métriques pour la <u>CLASSIFICATION</u>

| Métrique                    | Terme anglophone         |
|-----------------------------|--------------------------|
| Précision de classification | Classification accuracy  |
| Aire sous la courbe ROC     | Area under the ROC curve |
| Matrice de confusion        | Confusion matrix         |
| Rapport de classification   | Classification report    |

### Précision de classification

$$Pr\'{e}cision = rac{Bonnes \ pr\'{e}dictions}{Pr\'{e}dictions \ totales}$$

**Définition**: Nombre de bonnes prédictions par rapport à toutes les prédictions effectuées.

- C'est le métrique le plus fréquemment utilisé (\*aussi surutilisé).
- Son utilisation optimal requiert des classes avec un nombre égal d'observations, ce qui n'est généralement pas le cas.
- Équivalent à l'accuracy en anglais.



|         |                | Classes prédites         |                          | Somme |
|---------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------|
|         |                | Positif (1)              | Négatif (0)              | Somme |
| Classes | Positif<br>(1) | Vrai positif<br>TP = 100 | Faux négatif<br>FN = 10  | 110   |
| réelles | Négatif<br>(0) | Faux positif<br>FP = 5   | Vrais négatif<br>TN = 50 | 55    |
| Son     | nme            | 105                      | 60                       | 165   |

**Vrai positif** = Lorsque le patient a le diabète et que nous avions prédit qu'il aura le diabète.

**Vrai négatif** = Lorsque le patient n'a pas le diabète et que nous avions prédit qu'il n'aura pas le diabète.

Faux positif = Lorsque le patient n'a pas le diabète mais que nous avions prédit qu'il aura le diabète.

Faux négatif = Lorsque le patient a le diabète mais que nous avions prédit qu'il n'aura pas le diabète.

### Question

Dans le contexte du jeu de données sur le diabète, quel est le métrique qu'il faut minimiser?



| Exemple fictif |         | Classes prédites                        |  | Commo |
|----------------|---------|---|--|-------|
|                |         | Positif                                 | Négatif                                  | Somme |
| Classes        | Positif | Vrai positif<br>TP = 100                | Faux négatif<br>FN = 10<br>Erreur type 2 | 110   |
| réelles        | Négatif | Faux positif<br>FP = 5<br>Erreur type 1 | Vrais négatif<br>TN = 50                 | 55    |
| Son            | nme     | 105                                     | 60                                       | 165   |

**Vrai positif** = Lorsque le patient a le diabète et que nous avions prédit qu'il aura le diabète.

Vrai négatif = Lorsque le patient n'a pas le diabète et que nous avions prédit qu'il n'aura pas le diabète.

Faux positif = Lorsque le patient n'a pas le diabète mais que nous avions prédit qu'il aura le diabète.

Faux négatif = Lorsque le patient a le diabète mais que nous avions prédit qu'il n'aura pas le diabète.

### Question

Dans le contexte du jeu de données sur le diabète, quel est le métrique qu'il faut minimiser?

## Erreurs de type 1 vs type 2

#### Erreur de type 1:

- Faux positif Prédire une valeur positive alors qu'elle est négative.
- On minimise l'erreur de type 1 en optimisant le métrique d'exactitude (precision) d'un modèle.


#### Erreur de type 2 :

- Faux négatif Prédire une valeur négative alors qu'elle est positive.
- On minimise l'erreur de type 2 en optimisant le métrique de sensitivité/rappel (sensitivity/recall) d'un modèle.






## Matrice de confusion (\*anglais)



### Rapport de classification

**Définition**: Le rapport de classification amalgame les principaux métriques qui permettent d'évaluer la fiabilité d'un modèle par la précision, le rappel (*recall*), le score f1 et le support.

- Utilisé principalement pour obtenir le score f1.
- Le score f1 est utilisé dans les <u>classification binaire</u>.
- Le score f1 permet de minimiser les erreurs de types 1 et 2.



### Aire sous la courbe ROC

**Définition** : Représente la capacité d'un modèle à faire la différence entre une classe positive et négative.

- Utilisé pour les <u>classifications binaires</u>.
- Une aire sous la courbe de 1 signifie que toutes les prédictions sont correctes.
- Une aire sous la courbe de 0.5 est équivalente à une valeur aléatoire (donc mauvaise).
- Peut être séparé entre la <u>sensitivité</u> (sensitivity) et la <u>spécificité</u> (specificity).



# Sensitivité vs Spécificité (sensitivity vs specificity)

#### Sensitivité

- <u>Définition</u>: Taux de vrais positifs.
- <u>Synonymes</u>: sensitivity, rappel, recall

$$Sensitivit \'e/Retour = rac{Vrais \quad positifs}{Total \quad de \quad positifs}$$

### Spécificité

- <u>Définition</u>: Taux de vrais négatifs.
- Synonymes : specificity

$$Spcute{cificite} = rac{Vrais \quad ncute{e}gatifs}{Total \quad de \quad ncute{e}gatifs}$$

# Métriques pour la <u>RÉGRESSION</u>

| Métrique                   | Terme anglophone                   |
|----------------------------|------------------------------------|
| Erreur absolue moyenne     | Mean absolute error (MAE)          |
| Erreur quadratique moyenne | Mean squared error (MSE /<br>RMSE) |
| R au carré (R²)            | R squared                          |

Liste de tous les métriques disponibles sur Sklearn

https://scikit-learn.org/stable/modules/model\_evaluation.html#regression-metrics

### Moyenne des erreurs absolues (MAE)

**Définition** : Moyenne de la somme des différences absolues entre les valeurs prédites et réelles.


- Un MAE se situe entre 0 et l'infini.
- Un MAE de 0 signifie des prédictions parfaites. Plus on s'éloigne de 0, plus les prédictions sont mauvaises.
- Permet de répondre à la question suivante : "En moyenne, quelle est la distance entre la valeur prédite et la valeur réelle.
- Obtenir une idée du niveau auquel les valeurs prédites sont erronées.
- Interpréter comme un ordre de magnitude mais ne permet pas de savoir dans quelle direction les données sont mauvaises.
- Utiliser comme outil pour comparer des modèles entres eux et les optimiser.
- Métrique intuitif et populaire.

# Erreur quadratique moyenne (MSE / RMSE)

**Définition**: Moyenne des résidus au carré (erreurs) entre les valeurs prédites et réelles.

- Un MSE se situe entre 0 et l'infini.
- Un MSE de 0 signifie des prédictions parfaites. Plus on s'éloigne de 0, plus les prédictions sont mauvaises.
- Permet de considérer les grandes erreurs en pénalisant le métrique.
- Les résidus sont une mesure de la distance entre la droite de régression (valeurs prédites) et les points individuels (valeurs réelles).
- La racine carrée de l'erreur quadratique moyenne (RMSE) indiquent la dispersion des résidus.

# Erreur quadratique moyenne (MSE / RMSE)



### R au carré (R2 / R-squared)

**Définition**: Proportion de variance expliquée par le modèle.

- La valeur du R-carré se situe entre 0 et 1.
- Elle est considérée satisfaisante à partir de 0.7 selon le consensus général.
- Une valeur de 1 signifie que le modèle s'ajuste parfaitement aux données.
- Une valeur de 0 signifie que le modèle s'ajuste aucunement aux données.
- <u>Attention</u>: Le R-carré est dépendant du nombre d'observations et du nombre de colonnes dans un jeu de données. Il n'est donc pas idéal lorsqu'on a un grand/large jeu de données.

### Tableau d'utilisation

| Métrique                                | Description   | Utilisation  |
|---|---|--|
| Erreur absolue moyenne (MAE)            | Moyenne des différences absolues entre les valeurs réelles et prédites.                           | Donner un poids égal à toutes les valeurs prédites par rapport aux valeurs réelles.          |
| Erreur quadratique moyenne (MSE / RMSE) | Racine carrée de la moyenne<br>des différences au carré entre<br>les valeurs réelles et prédites. | Pénaliser les valeurs prédites<br>qui sont extrêmes (i.e. très<br>loin de la valeur réelle). |
| R au carré (R²)                         | Pourcentage de la variance<br>des variables dépendantes<br>expliqué par la variable cible.        |  |