



Figure 1 ภาพนี้จะแสดง เมื่อ chrome ไม่มีสิทธิใช้งานกล้อง

QuickGuide feat: webcam

วิธีเซตใช้งานกล้อง **webcam** บน **chrome browser** บนเครื่อง **pc** ที่ให้บริการ **check_slip**

***สำหรับ **http: protocol** ใน **chrome browser** ต้องอนุญาตใช้งานกล้องก่อน และการเป็นเซตครั้งแรกและครั้งเดียว

เพื่อต้องการเก็บภาพขณะให้บริการ **accept/reject** ใน **mode=act_emp_check_slip**

(อนาคตถ้าหากใช้ **https** จะไม่ต้องทำ **chrome://flag** เพื่ออนุญาตใช้งาน **webcam**)


1. ต่อเชื่อม **usb** กล้อง **webcam** ให้เสถียรเรียบร้อย และ พิมพ์ช่อง **url**

chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure


2. พร้อมใส่ **http://192.168.163.134:10009** (** กรุณาระบุ **origin** ให้ตรงกับ **Protocol + Host + Port** ที่เรียกใช้จริง)

ในช่อง **insecure origins treated as secure** ดังภาพล่าง


3. เลือก **enabled** แล้วกดปุ่ม **relaunch** (อยู่ล่างขวา)




4. เมื่อ relaunch แล้ว ให้เลือก กล้องจาก dropdown ถ้าหากมีเชื่อมต่อมากกว่า 1 กล้อง → ปุ่ม allow while visiting the site โดยปกติ webcam live จะแสดงทันที



ถ้าหากไม่ขึ้นหน้าจอให้เลือกกล้อง ให้พิมพ์ `chrome://setting/content/camera` แล้วเลือกกล้องที่ต้องการจากรายการ



5. หาก กล้อง allow เสร็จสิ้นและ webcam live ทำงาน หากเมาส์ขวาที่ canvas ของกล้อง จะแสดงเมนู ลิสรายการกล้องที่ใช้งานได้ ในภาพตัวอย่าง มี 2 กล้อง ที่ใช้งานได้



feat: webcam v.1.0.1


การทำงานของฟีเจอร์ในหน้า mode=act_emp_check_slip

1. ฟีเจอร์ webcam สามารถเปิด/ปิดใช้งานได้ ที่หน้า



2. เมื่อเซตกล้อง webcam live ได้แล้ว

3. หากมีการกดปุ่ม accept/reject ระบบจะบันทึกภาพจาก webcam ทันที




4. ถ้าหากเคยมีการเก็บภาพไว้แล้วในเดือนปัจจุบัน จะแสดงภาพที่จัดเก็บไว้ให้เห็น พร้อมแสดง วันเวลาที่จัดเก็บภาพ ดังภาพล่าง



[illegible]

กรณี ต้องการยกเลิก **chrome://flags**

เปิดchrome พิมพ์ **chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure** ให้เซตค่ากลับคืนเหมือนเดิมดังภาพ
ล่างแล้ว กดปุ่ม relaunch



กรณี ต้องการ หาที่อยู่ของภาพ

ภาพจะเก็บไว้ที่ ticktime server โฟลเดอร์ปี-เดือน (ระบบจะสร้างเองถ้าไม่มี)

ชื่อไฟล์ 359_25690722_052319_ACCEPTED.jpg (รหัสพนักงาน_พศ. เดือน ปี _ hhmmss_สถานะปุ่ม)

C:\salary_shared\webcam\2569>tree /f

Folder PATH listing

C:.

```
|-----06
|
|-----07-> 359_25690722_052319_ACCEPTED.jpg
          -> 359_25690718_071607_REJECTED.jpg
|
|-----08
```

***ภาพจะไม่ถูกลบ นอกจาก manual เท่านั้น และไฟล์ภาพจะถูกบีบไม่ 8-20kb โดยประมาณ

คำแนะนำเพิ่มเติม

-ควรอัปเดต chrome browser ล่าสุด

-อีกทางเลือกหนึ่ง เรียกใช้งานไฟล์ ชื่อ

Open_check_slip_with_allow_webcam.bat

เพื่อเปิด chrome browser หน้า check_slip login + set chrome://flag ให้ autoทันที และครั้งแรกที่เปิด Profile นี้ ผู้ใช้ยัง

ต้องกด Allow Camera หนึ่งครั้งก่อน

https://gtec2008.github.io/quick-guide/Open_check_slip_with_allow_webcam.zip