## Laboratório 4 Subrotinas

Funções em assembly são usualmente chamadas de subrotinas e possuem várias convenções para interoperabilidade, já que estamos mexendo diretamente com os detalhes do processador neste nível.

### Salto e Retorno

Quando uma função é encerrada, ele deve voltar ao ponto em que foi chamada. Mas este ponto pode variar, já que a função pode ser chamada diversas vezes, de diversos lugares do programa.

Como saber qual o endereço de retorno? A estratégia do MIPS é armazenar este endereço no registrador \$ra (return address). Veja:

A instrução jal (jump-and-link) é um j modificado que guarda automaticamente o valor de PC+4 no \$ra (endereço da instrução seguinte ao jal: é o ponto de retorno da chamada). As subrotinas devem portanto terminar com jr \$ra para saltar explicitamente para o ponto de retorno da chamada.

### **Parâmetros**

Para usarmos parâmetros e retornarmos resultados das funções, usamos os registradores padrão \$a0~\$a3 para os argumentos, nesta ordem, e \$v0 para o resultado (com \$v1 se o resultado for de 64 bits). Veja a subrotina "prod", que tem como resultado o produto de seus dois parâmetros.

Note que isso é apenas uma convenção¹, e apesar de ser uma péssima ideia desobedecê-la, isso é possível. Há um compilador C para o MIPS que gera código sem diferenciar os registradores: usa os disponíveis conforme precisa (embora não possa usar o \$0 nem o \$31=\$ra, além dos \$k, usados pelo sistema operacional).

Construa um programa que obtém um valor *válido* de temperatura pelo teclado, o converte de Celsius para Fahrenheit e o imprime, usando no mínimo duas funções auxiliares. *Utilize obrigatoriamente as convenções descritas anteriormente.* Use números inteiros.

<sup>1</sup> Estas convenções fazem parte de uma ABI – *Application Binary Interface*. Uma ABI define várias coisas, entre elas o comportamento padrão de funções, para que os *linkers* (linkeditores) consigam ligar módulos de diferentes linguagens num mesmo programa-alvo. Poderíamos, por exemplo, usar um módulo em C, outro em *assembly* e um terceiro em Java, compilando tudo para um único executável.

### Pilha

A pilha é uma área de memória destinada a guardar dados temporários. É uma estrutura LIFO (*Last In First Out*) que costuma ser usada por processadores para armazenar variáveis locais (variáveis com *storage class* automática) e endereços de retorno de funções. O endereço do topo da pilha na memória é dado pelo registrador \$sp (*Stack Pointer*). As operações são chamadas *push* (guardar dado) e *pop* (recuperar dado), e podem ser vistas na próxima seção.

As funções convencionadas no MIPS assumem que a pilha aumenta em direção ao endereço 0x0000 0000 (ou seja, \$sp vai diminuindo) e \$sp aponta para o último elemento que foi empilhado. Em outras convenções, a pilha pode crescer em direção ao fim da memória e \$sp poder apontar para o próximo espaço a ser utilizado, por exemplo.

# Funções que Chamam Outras Funções

Se uma função chama outra, teremos dois endereços de retorno a armazenar, um para cada chamada, mas apenas um \$ra. A saída é preservar temporariamente o primeiro endereço de retorno em algum lugar, convencionalmente na pilha. Veja uma função func1 que apenas chama corretamente outra função func2:

```
func1: addi $sp,$sp,-4 # reserva espaço na pilha para um dado
    sw $ra,0($sp) # guarda o $ra original no topo da pilha

jal func2 # isso vai destruir o valor original de $ra!

lw $ra,0($sp) # recupera valor original guardado na pilha
    addi $sp,$sp,4 # libera o espaço reservado para o $ra
    jr $ra # retorna para o endereço correto
```

Isso resolve um problema; mas e os outros registradores? Suponha agora que func1 vá precisar de 3 registradores e func2 de outros 4. Como garantir que func2 não vai destruir nada importante? A solução é uma convenção simples: uma função pode destruir os valores de \$t's (temporários) e \$a's, mas não pode destruir nenhum outro, em especial os \$s's (salvos).

A regra é: a função chamadora empilha/recupera quaisquer \$t's, \$a's ou \$v's que precisem ser mantidos após a chamada; a função chamada empilha/recupera \$ra e os \$s's que destruir.

Construa um programa que calcula  $y=3x^5+2x^3-6x$  para um valor de x entrado pelo teclado. A main deverá pegar o valor, chamar uma função que calcula y e imprimir o resultado. A função que calcula y deverá obrigatoriamente chamar uma função pow, que eleva um número \$a0 a outro \$a1.

Utilize obrigatoriamente as convenções descritas anteriormente.

# Register Spilling e Registradores na Pilha

Temos portanto poucos registradores disponíveis, mas eles são suficientes para o caso comum (pense em quantas variáveis locais costumam ser usadas numa função). Nos casos onde faltam registradores, precisamos salvar valores temporariamente na memória, especificamente na pilha. A isso se chama *register spilling*.

No caso especial de uma função precisar de mais de 4 parâmetros, os demais são empilhados em ordem logo antes da chamada à função, que deverá acessá-los lá dentro da pilha. A convenção da ordem pode ser C/Windows (começa com parâmetros mais à esquerda, progredindo para a direita) ou Pascal (direita para esquerda). Os argumentos devem ser removidos da pilha pela função chamadora (C) ou pela função chamada (Windows/Pascal).

## Resumo das Convenções

Seguem novamente em formato de lista, para clareza.

- Uma função pode usar apenas os registradores \$t0~\$t9, além de \$a0~\$a3 e \$v0
- Se a função precisar utilizar os outros registradores, em especial os \$\$0~\$\$9, eles deverão ser salvos na pilha no começo da função e ter seus valores recuperados da pilha ao final da função
- A função só pode usar valores passados a ela como **parâmetros** pelos registradores **\$a0 a \$a3**, nesta ordem. Ou seja, uma função *volume*(*altura*, *largura*, *profundidade*) não pode passar a altura por \$a3, largura por \$a1 e deixar a profundidade em \$t0: deverá usar \$a0, \$a1 e \$a2. Se houver mais de quatro parâmetros, eles são passados através da pilha.
- Se a função produz um **resultado** a retornar, deverá obrigatoriamente usar **\$v0** para devolvê-lo à chamadora.
- Se a função chama outra função, deverá guardar o valor de **\$ra na pilha** no seu início e recuperá-lo da pilha ao final. Se não chama outra função (função folha), isso é desnecessário.
- Se a função chama outra função, deverá, antes da chamada, **guardar na pilha** o valor de **todos os registradores que utilizar** e recuperá-los logo depois, pois teoricamente a função chamada pode destruir os valores. *Isso inclui os \$t's, \$a's e \$v's!*Por exemplo: se a função *matriz* usa \$t0, \$t2 e \$a0 e chama a função *varredura*, os valores de \$ra, \$t0, \$t2 e \$a0 deverão ser empilhado antes do *jal varredura* e desempilhados depois.
- Utilizando uma função hipotética já pronta chamada *cemseno* que calcula o valor de 100\*seno(\$a0), que infelizmente destrói todos os \$t e \$a no processo, faça uma subrotina que devolve como resultado \$a0+cemseno(3\*\$a1)-cemseno(3\*\$a0)+\$a2\*\$a1.

Utilize obrigatoriamente as convenções descritas anteriormente.

Construa e teste uma função que retorna como resultado a soma de oito valores passados a ela como parâmetros. Utilize a convenção do C.

Utilize obrigatoriamente as convenções descritas anteriormente.

### Números em Ponto Flutuante<sup>2</sup>

Os números em **ponto flutuante** são representados em binário e quebrados em sinal, mantissa e expoente. Por exemplo,  $\pi$  em binário é: 3,141593<sub>10</sub>  $\approx$  11,001001000<sub>2</sub> pois 2<sup>1</sup>+2<sup>0</sup>+2<sup>-3</sup>+2<sup>-6</sup> = 2+1+0,125+0,015625 = 3,140625<sub>10</sub> (perceba a aproximação provocada pelo erro de precisão).

Vamos representar  $\pi$  em *float* usando, como exemplo, 16 bits:  $\pi$  = 1,1001001000<sub>2</sub>\*2<sup>1</sup> (notação científica binária, uma ideia similar à do formato decimal, parecido com representar a velocidade da luz com 2,9979\*10<sup>8</sup> m/s). O primeiro 1 (o MSB) sempre fica implícito, pois ele sempre existe (certo?)<sup>3</sup>, então os dados são 1001001000. Como o expoente é 1, temos:

sinal	expoente	mantissa
0 (positivo)	00001	1001001000

Outro exemplo: os dígitos binários 1111100010001000 (sinal 1, expoente 11110, mantissa em itálico 0010001000) significam, neste *float* de 16 bits,  $-1,0010001000_2*2^{-2} = -0,010010001000_2 = 0,25+0,03125+0,001953125 = 0,283203125_{10}$ .

Para conversão de decimal para ponto flutuante, o método mais simples é o seguinte: primeiro convertemos a parte inteira, depois vamos multiplicando a parte fracionária por dois, tomando o primeiro dígito. Por exemplo, para  $\pi$ =3.141593, temos 3<sub>2</sub>=11, inicialmente. Então:

<sup>2</sup> O livro-texto possui explicações detalhadas deste tópico.

<sup>3</sup> Neste padrão, o expoente zero com mantissa zero é usado para representar o número 0.0. É um caso especial.

```
0.141592*2=0.283184 retiramos o 0
```

0.283184\*2=**0.**566368 retiramos o 0

0.566368\*2=**1.**132736 retiramos o 1

**0.**132736\*2=**0.**265472 retiramos o 0

0.265472\*2=**0.**530944 retiramos o 0

0.530944\*2=**1.**061888 retiramos o 1

**0.**061888\*2=**0.**123776 retiramos o 0 e assim por diante.

Montando em ordem, finalmente temos  $\pi$ =11.0010010 $_2$ . Alternativamente, podemos ir calculando na mão o peso de cada bit e testar a adição (ex.: o primeiro bit vale  $2^{-1}$ =0.5, então 11.1 $_2$ =3.5 que é maior que  $\pi$ ; portanto este bit deve ser zerado, e assim por diante).

A respeito deste formato especificado acima:

- 1. Converta 123,456 e -0,000456 para o formato e 010100010001 para representação decimal.
- 2. Quais os valores máximo e mínimo representáveis? Quantos dígitos decimais temos de precisão?
- 3. Descreva um circuito somador e um subtrator para números em ponto flutuante.
- 4. Descreva um circuito multiplicador em ponto flutuante. Estime o número de clocks gastos.
- 5. Se tivermos x=123456000 e y=0,000987, na representação de 12 bits apresentada, qual será o resultado do cálculo não otimizado x+y-x? (O ponto é: *operações com floats não são comutativas!*)

O formato padrão *de facto* é o IEEE 754 que especifica o *binary16* ou *half precision*, muito similar ao descrito acima. Há poucas diferenças: valores especiais (infinito e NAN – *Not a Number*), valores não normalizados e, em especial, a representação do expoente em excesso (*bias* de 15 no *float*), para facilitar comparações.

#### **Exercícios**

- 1. Faça e teste uma função *recursiva* que calcula o fatorial de um número, *obedecendo* às *convenções descritas*. Sugiro me perguntar se está correta.
- 2. Há um comando chamado *nop* (*no operation*) no *assembly* MIPS, que não faz nada. Ele está presente na maioria dos microprocessadores. Para que ele serve?
- 3. Note que alguns processadores sempre salvam o endereço de retorno na pilha, mesmo que a subrotina não chame nenhuma outra (seja uma "folha"). Argumente a favor disso.
- 4. O x86 sempre teve poucos registradores de uso geral. Em que circunstâncias isso é desejável, ao invés de termos muitos deles? Por que não podemos ter centenas deles?
- 5. A família de microcontroladores do 8051 *não possui* registradores explícitos, usando ao invés deles referências à memória RAM interna do processador (128 ou 256 bytes de base). Isso é obviamente razoável (já que ainda se vendem 8051's). Por quê?

### Resposta Detalhada do Exercício 4 do Laboratório #3

No 8051, é o programador que decide se o número de 8 bits é sinalizado ou não. Dada a conta:  $11001110_2+11000111_2$  com resultado num registrador de 8 bits, quais são os valores decimais envolvidos? Houve estouro da capacidade de 8 bits ou não?

Chamemos o valor 11001110<sub>2</sub> de x e o valor 11000111<sub>2</sub> de y. Temos quatro possibilidades interpretativas, usando notação da linguagem C:

tipo	X	у
signed de 8 bits	-50	-57
unsigned de 8 bits	206	199

O resultado final da soma será 10010101<sub>2</sub>, independentemente de haver sinal ou não, pois a ULA faz as somas sem saber se o número é binário puro ou complemento de 2, já que a operação

matemática é a mesma em ambos os casos. Este valor tanto pode ser 149, caso o resultado seja interpretado como unsigned, como pode ser -107, se for signed.

Perceba que o resultado está correto em todas as possibilidades, exceto quando tanto x quanto y são unsigned:

- 1. -50-57=-107
- 2. -50+199=149
- 3. 206-57=149
- 4. 206+199=405, e 405=256+149 (o 256 é o *carry*)

Isso ocorre porque as contas de 8 bits são feitas em módulo 256.

Observe que não há *overflow* e há *carry* nesta conta 11001110<sub>2</sub>+11000111<sub>2</sub>. Ademais, o *overflow* só vale para o caso 1, sinalizado, e o *carry* só deve ser usado no caso 4, não sinalizado. Os casos 2 e 3 são "perigosos" para o programador, misturando representações sinalizada e não sinalizada, mas dão o resultado certo.

Portanto só há estouro da capacidade de 8 bits se estivermos usando números não sinalizados; caso contrário, não há estouro.