



# PostgreSQL对象权限管理





#### Objectives

- PostgreSQL对象权限概述
- PostgreSQL对象权限授权与回收





- 每个数据库对象都有一个所有者,默认情况下,所有者拥有该对象的所有权限
- 在数据库中所有的权限都和角色挂钩
- 对超级用户postgres不做权限检查,其它用户走ACL(Access Control List)
- 对于数据库对象,开始只有所有者和超级用户可以做任何操作,其它走ACL





- 对象级别的权限
  - > 表级对象权限控制
  - > 列级别权限控制
  - ▶ 序列权限控制
  - ▶ 类型域的权限控制(域简单来说就是自定义的带约束的数据类型)
  - ➤ FDW权限控制
  - ➤ FS权限控制
  - > 函数权限控制
  - ▶ \h GRANT显示所有可设置的访问权限





#### • 对象权限列表

```
rolename=xxxx -- privileges granted to a role
        =xxxx -- privileges granted to PUBLIC
            r -- SELECT ("read")
            w -- UPDATE ("write")
            a -- INSERT ("append")
            d -- DELETE
            D -- TRUNCATE
            x -- REFERENCES
            t -- TRIGGER
            X -- EXECUTE
            U -- USAGE
            C -- CREATE
            c -- CONNECT
            T -- TEMPORARY
      arwdDxt -- ALL PRIVILEGES (for tables, varies for other objects)
            * -- grant option for preceding privilege
        /yyyy -- role that granted this privilege
```





#### • 对象权限含义

- ➤ SELECT:允许从指定表,视图或序列的任何列或列出的特定列进行SELECT。也允许使用COPY TO。在 UPDATE或DELETE中引用现有列值也需要此权限。对于序列,此权限还允许使用currval函数。对于大对象,此权限允许读取对象。
- ▶ INSERT: 允许将新行INSERT到指定的表中。如果列出了特定列,则只能在INSERT命令中为这些列分配(因此其他列将接收默认值)。也允许COPY FROM。
- ▶ UPDATE: 允许更新指定表的任何列或列出的特定列,需要SELECT权限。
- ▶ DELETE: 允许删除指定表中的行,需要SELECT权限。
- ➤ TRUNCATE: 允许在指定的表上截断数据。
- ➤ REFERENCES: 允许创建引用指定表或表的指定列的外键约束。
- ➤ TRIGGER: 允许在指定的表上创建触发器。
- ➤ CREATE: 对于数据库,允许在数据库中创建新的schema、table、index。
- ➤ CONNECT: 允许用户连接到指定的数据库。在连接启动时检查此权限。
- ➤ TEMPORARY、TEMP: 允许在使用指定数据库时创建临时表。
- ➤ EXECUTE:允许使用指定的函数或过程以及在函数。
- ▶ USAGE: 对于schema,允许访问指定模式中包含的对象;对于sequence,允许使用currval和nextval函数。对于类型和域,允许在创建表,函数和其他模式对象时使用类型或域。
- ➤ ALL PRIVILEGES: 一次授予所有可用权限。





- 对象权限授权
  - ▶ 每种类型的对象权限都不一样,详细可参考:

https://www.postgresql.org/docs/9.6/static/sql-grant.html

▶ 基本语法参考(表对象):







- 授权示例
  - --授权单个权限给用户 GRANT SELECT ON tab\_name TO role\_name;
  - --授权多个/所有权限给用户 GRANT SELECT, UPDATE, INSERT ON tab\_name TO role\_name; GRANT ALL ON tab\_name TO role\_name;
  - --授权某模式下所有表的查询权限给用户 GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA schema\_name TO role\_name;
  - --授权列权限给用户 GRANT SELECT (col1), UPDATE (col1) ON tab\_name TO role\_name;
  - --授权所有权限给所有用户 GRANT ALL ON tab\_name TO public;





- 查看对象权限
  - ▶ 查看对象权限数据字典表

information\_schema.table\_privileges

▶ 显示对象的访问权限列表

\z或\dp [tablename]





- 查看对象权限示例
  - > 查看对象权限数据字典表

select grantor, grantee, privilege\_type, is\_grantable
from information\_schema. table\_privileges
where table\_name='t1';

| testdb     |          |         |                |              |  |  |  |
|------------|----------|---------|----------------|--------------|--|--|--|
| table_name | grantor  | grantee | privilege_type | is_grantable |  |  |  |
|            | +        | +       | +              | +            |  |  |  |
| t1         | postgres | PUBLIC  | INSERT         | NO NO        |  |  |  |
| t1         | postgres | PUBLIC  | SELECT         | NO           |  |  |  |
| t1         | postgres | PUBLIC  | UPDATE         | NO           |  |  |  |
| t1         | postgres | PUBLIC  | DELETE         | NO NO        |  |  |  |
| t1         | postgres | PUBLIC  | TRUNCATE       | NO NO        |  |  |  |
| t1         | postgres | PUBLIC  | REFERENCES     | NO NO        |  |  |  |
| t1         | postgres | PUBLIC  | TRIGGER        | NO           |  |  |  |





- 查看对象权限示例
  - ▶ 显示对象的访问权限列表

\z或\dp [tablename]

| Schema  | Name   | Туре  | Access privileges<br>Access privileges           | Column privileges | Policies |
|---------|--------|-------|--|-------------------|----------|
| public  | t1<br> | table | postgres=arwdDxt/postgres+ <br>=arwdDxt/postgres |                   |          |
| (1 row) | 1      | '     | -armabke, poolegres                              |                   |          |





- 回收示例
  - --回收单个权限 REVOKE SELECT ON tab\_name FROM role\_name;
  - --回收多个/所有权限 REVOKE SELECT, UPDATE, INSERT ON tab\_name FROM role\_name; REVOKE ALL ON tab\_name FROM role\_name;
  - --回收某模式下所有表的查询权限
    REVOKE SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA schema\_name FROM role\_name;
  - --回收列权限
    REVOKE SELECT (col1), UPDATE (col1) ON tab\_name FROM role\_name;
  - --回收所有权限 REVOKE ALL ON tab\_name FROM public;





- 回收示例(特例)
  - ➤ 任何用户对public模式都有all的权限,为了安全可以禁止用户在指定数据库下对public 模式的create权限。

REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM public;

► 属主可以取消自己在指定表上的某些权限 REVOKE UPDAE ON tab\_name FROM role\_name;

REVOKE ALL ON tab\_name FROM role\_name;

➤ 属主可以授权自己在指定表上的某些权限 GRANT ALL ON tab\_name TO role\_name;





• 赋予角色默认权限

```
Command:
             ALTER DEFAULT PRIVILEGES
                                                          where abbreviated grant or revoke is one of:
Description: define default access privileges
                                                          GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | TRIGGER ]
Syntax:
                                                              [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
ALTER DEFAULT PRIVILEGES
                                                              ON TABLES
    [ FOR { ROLE | USER } target_role [, ...] ]
                                                              TO { [ GROUP ] role name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
    [ IN SCHEMA schema name [, ...] ]
    abbreviated grant or revoke
                                                          GRANT { { USAGE | SELECT | UPDATE }
                                                              [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
                                                              ON SEQUENCES
    批量权限赋予
                                                              TO { [ GROUP ] role name | PUBLIC } [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
```

```
[postgres=# \h grant
Command:
             GRANT
Description: define access privileges
Syntax:
GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | TRIGGER }
    [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
    ON { [ TABLE ] table_name [, ...]
          | ALL TABLES IN SCHEMA schema_name [, ...] }
    TO role specification [, ...] [ WITH GRANT OPTION ]
    [ GRANTED BY role specification ]
```



# 对象易主管理



两种方法来转移对象的拥有者:

1、转移单个表的属主(1、超级用户;2、属主,原属主必须是被授权用户的成员)

Alter table tabl\_name owner to new\_owner;

2、转移当前数据库表的属主(超级用户操作,如果属主是postgres,则不允许,因为其中包含数据字典表,只能用第一种方式单表修改。)

Reassign owned by old\_role to new\_role;





# 总结

- PostgreSQL对象权限概述
- PostgreSQL对象权限授权与回收







# 练习

- 1、新建2个普通用户a、b,新建1个数据库db并将owner设置为a,使用a在db中创建1个schemas,在s中创建一张表tbl,请赋予最小权限使得b可以访问db.s.tbl的数据.
- 2、请将未来a在db.s中创建的表的查询权限都默认赋予给b.



