第2章

1. 模拟信号、离散时间信号和数字信号三者的特点分别是什么?

模拟信号: 自变量和函数都取连续值的信号(自然世界信号)

离散时间信号: 自变量取离散值,函数取连续值的信号 (DSP 信号模型)

数字信号: 自变量取离散值,函数值量化的信号 (ADC 转换后的信号, 实际 DSP 系统处理的信号)

2. 数字信号和离散时间信号的区别是什么?

离散时间信号: 自变量取离散值, 函数取连续值 (DSP 信号模型)

数字信号: 自变量取离散值,函数值量化 (ADC 转换后的信号,实际 DSP 系统处理的信号)

前者的幅度是连续的,后者的幅度是离散的。

3. 离散时间信号 x(n)的 n 下标如何表示时间?

实际上离散时间信号表示为: x(nT), n 取整数。

由于离散时间点的间隔均匀为T,为了简化,T可以不写,形成信号x(n)。

x(n) 代表第 n 个序列值,表示具体时间时再用 n 乘采样间隔 T 即可。

4. DSP 系统中常见的三种基本运算是什么?

加法、数乘、移位

5. DSP 的延时是怎么实现的?

延时是指在信号处理过程中,将信号**暂时存储**并延迟传送到输出端的过程。在 DSP 系统中,延时通常是通过使用称为"延时线性滤波器"的算法来实现的。该算法将信号的每个采样点存储在一个缓冲区中,并通过逐个重新排列这些采样点来实现延时。例如,如果要对信号进行 1 秒的延时,那么在缓冲区中的第1个采样点将在 1 秒后被输出到输出端。具体实现方式因 DSP 系统而异,有些 DSP 系统可能使用其他算法来实现延时,但延时线性滤波器是最常用的方法。

6. 非时变系统的特点是什么?

系统的输出不取决于输入信号何时加入系统,只取决于输入信号本身的内容。只要输入 x(n) 是相同的,无论何时进行激励,输出 y(n) 总是相同的。

(线性系统的特点:符合叠加原理)

7. 系统一般因果性的概念是什么?

若一个离散时间系统在任意时刻的输出,只与该时刻或该时刻之前的输入有关,而与该时刻后的输入没有 关系,则称此系统为因果系统。

8. 系统一般稳定性的概念是什么?

一个系统的,若对于每一个有界输入都产生有界输出,则称之为稳定系统

9. 线性非时变系统 (LTI 或 LSI) 输入和输出的时域关系是什么?

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) \cdot h(n-k)$$

10. LTI 系统的单位冲激响应 h(n) 如何表述它的因果性和稳定性?

$$y(n) = x(n) * h(n)$$

11. 非因果系统能实现吗? 为什么?

在实时处理意义下的系统是不可实现的,但后处理系统通过移位是可以实现的。且非因果性越强,延时越大。

12. LTI 系统卷积的物理意义是什么?

表示 LTI 系统对输入信号进行处理的一种通用的数学表达式,是对输入信号处理方式和处理规则

13. 一个模拟低通带限信号进行采样时,理论上不失真的最低采样频率等于什么?

信号最高频率 f_{max} 的二倍即 $2f_{max}$, 这个条件可以表示为:

$$f_s \geq 2fmax$$
 或 $T_s \leq rac{1}{2f_{max}}$

14. 模拟信号被采样以后,它的频域怎样变化?

15. 实际中采样模拟信号用什么器件实现? 它的输出是离散时间信号还是数字信号?

模数转换器 ADC (Analog-to-Digital Converter); 数字信号。

16. 一个模拟信号的频率 f 和它采样后序列频率 ω 的关系是什么?

$$\omega = \Omega \cdot T_s = rac{\Omega}{f_s}$$

 ω 为数字频率, Ω 为模拟频率, T_s 为采样间隔, f_s 为采样频率

17. DAC 能实现数字信号到模拟信号的理想重构吗? 为什么?

不能

DAC 将数字信号转换成模拟信号,是一种近似的信号重构。数字信号到模拟信号的理想重构是一个理想的低通滤波器,而 DAC 实现的是非理想的低通滤波器。

18. 理论上离散时间信号重构模拟信号的最佳内插函数是哪一个函数?

$$arphi_k(t) \ = \ Sa[rac{\pi}{T}(t-kT)] \ = \ rac{sin[rac{\pi}{T}(t-kT)]}{rac{\pi}{T}(t-kT)}$$

1. LTI 系统对正弦序列的响应有什么特点?

设输入 $x(n) = Ae^{j\omega}$,输出为 y(n)

$$y(n) = H(e^{j\omega})Ae^{j\omega} = H(e^{j\omega})\cdot x(n)$$

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k) \cdot e^{-j\omega k}$$

LTI 系统对正弦序列的响应输出,仍是一个相同频率的正弦序列,变化的是幅度和初相,幅度由幅频响应改变,初相由相频响应改变。

2. LTI 系统幅频响应的物理意义是什么?

各频率分量通过系统后各个频率分量信号的幅度增益情况

3. LTI 系统相频响应的物理意义是什么?

各频率分量通过系统后各个频率分量信号的相位改变情况(或时间上的延时情况)

4. 序列傅里叶变换 DTFT 的定义式什么?

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) \cdot e^{-j\omega n}$$

$$x(n)=rac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$$

5. 序列傅里叶变换 DTFT 是信号的频谱,频谱的物理概念是什么?

时域序列所包含的不同频率正弦分量的幅度和相位分布

6. 序列频谱 (DTFT) 是周期函数吗? 周期等于多少?

是周期函数, 周期为 2π

7. 一个实数序列的频谱 DTFT, 它的对称性是什么?

若 $x(n) = x^*(n)$ 即 x(n) 为实数序列,则 $X(e^{j\omega})$ 共轭偶对称,

$$X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega})$$

8. DTFT 频谱在一个周期 $[0,2\pi]$ 内的负频率范围是什么?一个频谱在一个周期 $[0,2\pi]$ 最高频率点为多少?

 $[\pi, 2\pi], \pi$

9. 为什么要对信号进行傅里叶变换? 它比时域分析好在哪里?

对信号进行傅里叶变换可以获得分析信号更宽的分析视野、更好的分析内容,比时域分析的更精确。 (凡是精确测量都是在频域测量的)

(从频域分析信号,得到的信息量大,分析得更准确)

10. LTI 系统的频域描述关系式是什么?

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega})$$

11. LTI 系统的频率响应函数和单位冲激响应的关系是什么?

在频率响应是单位冲激响应的离散时间傅立叶变换 (DTFT),即

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h(n) \cdot e^{-j\omega n}$$

12. 系统幅频响应的物理意义是什么?

系统对不同频率输入的正弦信号幅度的改变

13. 系统相频响应的物理意义是什么?

系统对不同频率输入的正弦信号相位的改变

14. 一个序列的 Z 变换与 DTFT 的关系是什么?

当 H(z)的收敛域包含单位圆时:

$$H(e^{j\omega})=H(z)|_{z=e^{j\omega}}$$

15. 与傅里叶变换相比,z 变换的优点是什么?

一个序列的 z 变换存在的条件要比它的 DTFT 存在条件宽松,容易满足;分析的区域得到扩大;数学表 示方面更简洁,简单直接地说明系统的特性。

16. Z 变换收敛域的概念是什么?

对于任何一个序列,使得它的 z 变换收敛的 z 值的集合,这种集合通常是关于 |z| 存在的区域描述

17. 序列特性和收敛域的关系是什么?

有限长序列:几乎是整个z平面 右边序列:某个圆外部 左边序列:某个圆内部 双边序列(一般的任意序列):圆环

18. 一个因果稳定系统的系统函数收敛域有什么特点?

系统函数H(z)的全部极点位于单位圆内,收敛域包含单位圆和无穷远,即

$$R_{x-} < |z| \le \infty \ , \ R_{x-} < 1$$

19. 一个因果有限长序列的 z 变换收敛域存在吗?有什么特点?

存在,有限长因果序列的收敛域是除了 0 以外的整个 z 平面,即收敛域为

$$0<|z|\leq\infty$$

20. 系统函数 H(z)和单位冲激响应是什么关系?

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) \cdot z^{-n}$$

21. 系统函数 H(z)和系统的频率响应函数的关系是什么?

在 z 平面单位圆上计算的系统函数即为系统的频率响应:

$$H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$$

22. 系统函数的零点和极点对幅频响应的影响是什么?

极点位置影响幅频响应的峰值位置及尖锐程度,当极点靠近单位圆时,幅频响应在极点所在频率处会出现峰值,极点靠单位圆越近,峰值越尖锐,但极点不能位于单位圆上;

零点位置影响幅频响应谷点位置及形状,当零点靠近单位圆时,零点处的幅频响应会出现谷底,越靠近单位圆,谷底越深,当零点处在单位圆上时,幅频响应为零;

处于原点的零点和极点不影响系统的幅频特性,只影响相频特性。

23. 一个稳定系统的系统函数极点是否可以在 Z 平面单位圆上? 为什么?

不能。当 H(z)的收敛域包含单位圆时,系统才稳定;极点若是在 z 平面的单位圆上,H(z) 的收敛域肯定不包含单位圆,系统不稳定.

24. 什么是 FIR 系统? 它的系统函数有什么特点?

h(n)为有限长度序列的系统称为有限冲激响应系统,简称 FIR (Finite Impulse Response);

 $H(z)=\sum_{r=0}^M b_r z^- r$ 是关于 z^{-1} 的一个有限阶多项式,该系统只有零点,除原点之外无极点,也称为全零点系统。

25. 什么是 IIR 系统? 它的系统函数有什么特点?

h(n)为无限长度序列的系统称为无限冲激响应系统,简称 IIR(Infinite Impulse Response);

26. 常系数差分方程表示系统的优点是什么?

27. 系统的网络结构表示系统的意义是什么?

便于表示系统的运算结构、存储资源、运算量、系统参数和信号之间的运算方式(系统的实现结构)等信息

1. DFS 适用于哪一类序列的频谱计算?

离散周期序列

2. DFT 适用于哪一类序列的频谱计算?

有限长的离散序列

3. 序列 DFT 的定义式是什么?

$$X(k)=\widetilde{X}(k)\cdot R_N(k)=[\sum_{n=0}^{N-1}x(n)\cdot W_N^{kN}]\cdot R_N(k)$$

$$\begin{cases} \sum_{n=0}^{N-1}x(n)\cdot W_N^{kN},\ 0\leq k\leq N-1 \\ 0,$$
其他

4. DFT 隐含的周期性含义是什么?

DFT 的原函数 x(n) 和像函数 X(k) 均是有限长序列,不具备周期性。但在 DFT 正变换时,是将 x(n) 视作周期序列 $\widetilde{x}(n)$ 的主值,从而利用 DFS 来进行频谱分析,也就是说,只要对 x(n) 进行 DFT,客观上就已经对 x(n) 进行周期延拓了,只不过主观上可能没有意识到;另一方面,得到的 $\widetilde{X}(k)$ 表示有限长序列 x(n) 的频谱,是周期序列,对 $\widetilde{X}(k)$ 取主值 X(k) 即为 DFT 的像函数。



- 5. 一个有限长实数序列的 DFT 是对称函数吗? 对称点在哪里?
- 6. 一个有限长序列的 DFT 是周期函数吗? 周期等于多少?
- 7. DFT 结果 X(k)序号 k 表示的数字频率ω大小是多少?
- 8. 一个有限长序列的 DFT 结果能代表它的 DTFT 吗? 条件是什么?
- 9. 工程中对序列进行频谱分析采用的是 DTFT 还是 DFT? 为什么?

DFT。DFT 使信号在频域有限长且离散化,从而使计算机能在频域进行信号存储和处理,更具灵活性和实用性; DFT 有多种快速算法,可使信号处理的速度大大提高; DFT 的正反变换的数学运算非常相似,硬件和软件实现难度较低。

10. 一个 N 点有限长序列的 DTFT、DFT 和 Z 变换都存在吗? 它们的关系是什么?

都存在。X(k) 是 X(z) 在 z 平面单位圆上 N 等分的离散值,也是 $X(e^{j\omega})$ 在 $\omega=0\sim 2\pi$ 内 N 等分点上的离散值。

$$|x(k)-X(z)|_{z=W_N^{-k}}=X(e^{j\omega})|_{\omega=rac{2\pi}{N}k}$$

11. 为什么 DFT 可以用在工程实际中?

有限长序列是工程中最常见的序列模型,而DFT适用于有限长序列的频域计算; DFT使信号频域离散化, 更便于计算机运算和存储; DFT有快速算法可提高信号处理速度,减小计算量; DFT的正反变换的数学运算非常相似,硬件和软件实现难度较低。

12. DFT 比 DTFT 好在哪里?

DFT 使信号在频域有限长且离散化,从而使计算机能在频域进行信号存储和处理,更具灵活性和实用性; DFT 有多种快速算法,可使信号处理的速度大大提高; DFT 的正反变换的数学运算非常相似,硬件和软件实现难度较低。

13. 对一个离散时间信号的频谱 (DTFT) 进行频域采样,会引起时域序列哪些变化?

第5章

1. FFT 名称的含义是什么? 它是一种新型傅里叶变换吗?

快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform)。不是,而是计算 DFT 的一种高效的快速算法。

2. 发明 FFT 算法的目的是什么? 它有什么好处?

为了更快进行 DFT,解决 DFT运算过于耗费时间,计算设备昂贵的问题,更好地适应工程问题。 FFT 使 DFT 的运算量大为简化,节约成本,节省时间,使 DFT技术得到了广泛的应用。

3. 一个 N 点序列直接计算 DFT 的复数乘法计算量是多大? FFT 的计算量是多大?

 $\left\{egin{aligned} DFT: N^2$ 次复数乘法和N(N-1)次复数加法 $FFT: rac{N}{2} \cdot \log_2 N$ 次复数乘法和 $N \cdot \log_2 N$ 次复数加法

4. 一个 N 点序列的 FFT 和 DFT 结果相等吗?

相等

5. FFT 算法可以减少计算量的最主要思路是什么?

利用 W 因子的周期性、对称性和正交性等性质,同时将一个 N 点 DFT 的计算划分成 N/2、N/4, ..., 2 点序列的 DFT 计算的组合,由于 DFT 运算量和点数平方成正比,计算量得以大幅度减少

6. 按时间抽取基 2-FFT 算法的时间序号抽取规律是什么?

7. FFT 算法中码位倒置规律和同址运算概念是什么?


码位倒置规律:序列在进入这种 FFT 算法之前,序列要求重新排序,使之符合 FFT 的算法要求,新序是原序的二进制码位倒置顺序,简称码位倒序。

同址运算: 算法中的任何一个蝶形的两个输入变量经该蝶形计算后,便没有用处了,蝶形的两个输出计算结果可存放到与原输入量相同的地址单元中,称这种蝶形运算的规律为同址运算。

8. FFT 算法中的一个蝶形单元的复乘和复加次数各是多少?

在 FFT 算法中, 一个蝶形单元的复乘次数为 1, 复加次数为 2。

1. 数字滤波器按大类可以分为哪两种类型?



经典滤波器还可以从功能上分为低通、高通、带通和带阻几类。

- 2. 数字滤波器的通带指标(起伏)含义是什么?阻带指标(衰减)含义是什么?
- 3. 数字滤波器 3 分贝截止频率的概念是什么?

3 分贝截止频率(3 dB cutoff frequency)是指数字滤波器的一个特性,即在该频率处,信号的幅度衰减了 3 dB(即信号的幅度降低到原来的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$)。

4. 理想滤波器能实现吗? 为什么?

不能。理想滤波器的单位脉冲响应是非因果且无限长的,无法实现。

5. 巴特沃斯滤波器的特点是什么?

通带内具有最平坦特性;

单调下降的幅频特性,即 $|H_a(j\Omega)|$ 是 Ω 的单调下降函数;

对于所有 N , $|H_a(j\Omega)|_{\Omega=0}=1$;

对于所有N, $|H_a(j\Omega)|_{\Omega=\Omega_c}=rac{1}{2}$;

 $|H_a(j\Omega)|$ 随着 N 的增大越发接近理想滤波器。

6. 通带最平坦滤波器是哪一种滤波器?

巴特沃斯滤波器。

7. 冲激响应不变设计法的缺点是什么?

会产生频率混叠现象,适合低通、带通滤波器设计,不适合高通、带阻滤波器的设计。

8. 双线性变换设计法的优点是什么?

采用非线性频率压缩方法,通过两次压缩映射,克服了冲激响应不变法产生频域混叠的缺点;

可以设计出各种不同类型的滤波器,包括低通、高通、带通、带阻;

适合片段常数特性的滤波器设计;

比冲激响应不变法更加直接且简单。

9. IIR 滤波器设计中,阶数越高的滤波器幅频特性越好吗?高阶滤波器应用的问题是什么?

不一定,因为阶数越高的滤波器可能会带来**更多的抖动和谐波失真,使滤波器的幅频特性变差**。此外, 阶数越高的滤波器计算复杂度也会更高,需要**更多的运算能力、更高的实现成本和更大的系统时延**。所 以,并不是阶数越高的滤波器幅频特性就越好,还需要考虑滤波器的设计方法和实现方式。

高阶 IIR 滤波器存在以下问题:

计算复杂度高: 高阶 IIR 滤波器具有较多的系数和级数,因此在计算过程中需要进行多次乘法和卷积运算,使得计算复杂度大大增加。

容易产生振荡:高阶 IIR 滤波器存在多个极点,如果滤波器的设计不够精确,则容易产生振荡现象,使得滤波器的性能下降。

时延大: 高阶 IIR 滤波器的时延随着阶数的增加而增加,对于时域信号的处理时延会变得越来越长,不利于实时信号的处理。

容易产生稳定性问题: 高阶 IIR 滤波器的系数容易发生变化,如果系数过大,则容易产生稳定性问题,使得滤波器失常或者输出信号振荡不稳定。

第7章

1. FIR 滤波器实现线性相位特性的条件是什么? 它能实现吗?

满足第一类线性相位的充要条件是:

$$h(n) = h(N - 1 - n)$$

满足第二类线性相位的充要条件是:

$$h(n) = -h(N - 1 - n)$$

二者均可以实现。

2. 系统具有线性相位特性处理信号的优点是什么?

实现 FIR 滤波器时,对于直接型结构,需要 N 个乘法器,但对于线性相位 FIR 数字滤波器,由于 h(n) 的对称性,N 为偶数时,只需要 $\frac{N}{2}$ 个乘法器,N 为奇数时,需要 $\frac{N+1}{2}$ 个乘法器,几乎节约了一半的 计算量;线性相位滤波器保证了通过该滤波器的各频率成分的延迟一致,从而能保证相位不失真。

3. FIR 滤波器窗函数设计法的阻带指标由什么因素决定?

4. 吉布斯效应是什么?

加窗设计的 $H(\omega)$ 中通带和阻带起伏大小不随 N 增大而减小的现象。

- 5. FIR 滤波器窗函数设计法中,增加长度 N 可以改进滤波器哪些指标?
- 6. N 点长度的线性相位 FIR 滤波器的处理时延等于多少?

$$\frac{N-1}{2} \cdot T$$

7. FIR 滤波器设计为线性相位特性时, N 取偶数或奇数对滤波器性能有影响吗?