RAZELFOOD · PAINEL DO SALÃO

Notificações no celular

Passo a passo para ativar e para atender cada aviso do salão

Equipe do salão | Garçons e atendentes | Android e iPhone

1. O que são as notificações

São avisos que aparecem no seu celular **mesmo com a tela apagada ou com outro aplicativo aberto**: quando uma mesa chama, pede a conta, faz um pedido que precisa da sua aprovação, quando um pedido fica pronto ou quando um cliente quer abrir uma mesa.

Elas são um reforço. O painel continua avisando com toque, vibração e cores no mapa como sempre. Como o celular pode atrasar ou perder um aviso (bateria, sinal, modo Não Perturbe), **continue olhando o mapa de mesas de vez em quando**.

2. Antes de começar

Seu aparelho	O que precisa
Android (9 ou mais novo)	Google Chrome atualizado. Abra o painel **direto no Chrome** (não por link dentro do WhatsApp ou do Instagram). Instalar como aplicativo é recomendado.
iPhone / iPad	iOS ou iPadOS **16.4 ou mais novo**. No iPhone, as notificações só funcionam com o painel **adicionado à Tela de Início** e aberto pelo ícone "Salão". Em aba comum do Safari ou do Chrome, não funciona.
Conta	Você precisa entrar no painel (PIN ou e-mail e senha) **dentro do aparelho em que vai receber**.

PONTO
Se a gerência configurou o aviso para "todos os garçons com ponto aberto", você só recebe os avisos dos colegas depois de **bater o ponto de entrada**. Os avisos das mesas que você abriu chegam sempre.

3. Ativar no Android

1. **Entre no painel pelo Chrome** e faça o login com seu PIN (ou e-mail e senha).
2. No mapa de mesas aparece o cartão **"Receba os chamados mesmo com o celular no bolso"**. Toque em **Ativar**. Se o cartão não aparecer, toque no seu nome (canto superior) e escolha **Notificações no celular**.
3. Na tela que abrir, toque em **Ativar notificações**. O Chrome vai perguntar se deseja receber notificações: toque em **Permitir**.
4. Toque em **Enviar teste**. Em poucos segundos deve aparecer a notificação "Notificações funcionando". Chegou? Pronto, está ativado.
5. **Recomendado:** no menu ⋮ do Chrome, escolha **Instalar app** (ou Adicionar à tela inicial). O Salão passa a abrir em tela cheia, como um aplicativo.
6. **Importante para não perder avisos:** em Configurações do celular › Apps › Chrome › Bateria, deixe **"Sem restrições"**. Em alguns aparelhos (Xiaomi, Samsung, Motorola) a economia de bateria atrasa ou bloqueia as notificações.

NÃO APARECEU O PEDIDO DE PERMISSÃO?
Se você tocou em "Bloquear" antes, o Chrome não pergunta de novo. Toque no **cadeado** ao lado do endereço › **Permissões** › **Notificações** › **Permitir**, e volte à tela de notificações.

4. Ativar no iPhone

No iPhone o caminho tem um passo a mais: instalar o Salão na Tela de Início.

1. Abra o endereço do painel no **Safari** (ou no Chrome) e toque no ícone de **Compartilhar** (quadrado com uma seta para cima).
2. Escolha **Adicionar à Tela de Início** e confirme.
3. **Feche o navegador e abra o Salão pelo novo ícone** da Tela de Início. Entre com seu PIN. (O aplicativo da Tela de Início guarda o login separado do Safari, então é preciso entrar de novo.)
4. Toque em **Ativar** no cartão do mapa (ou nome › **Notificações no celular**) e depois em **Ativar notificações**. Toque em **Permitir**.
5. Toque em **Enviar teste** e confira se a notificação chega.
6. **Foco / Não Perturbe:** em Ajustes › Foco, libere o aplicativo **Salão** nas exceções, senão o iPhone silencia os avisos durante o turno.

BLOQUEOU SEM QUERER?
Em Ajustes › Notificações › **Salão**, ligue **Permitir notificações**.

5. A tela "Notificações no celular"

Abra por **seu nome (canto superior) › Notificações no celular**. Com o aparelho ativado você vê:

Opção	Para que serve
Enviar teste	Manda uma notificação de teste só para este aparelho. Pode enviar 1 a cada 30 segundos.
Pausar por 4 h / **Retomar avisos**	Silencia os avisos neste aparelho por 4 horas (por exemplo, no intervalo) sem desativar. Os avisos voltam sozinhos ou ao tocar em Retomar.
Quais avisos receber	Chaves para ligar ou desligar cada tipo: chamou o garçom, pediu a conta, pedido para aprovar, pedido pronto, quer abrir a mesa.
Desativar neste aparelho	Para de receber neste celular. Para voltar, é só ativar de novo.
Não chegou — o que fazer	Lista de verificações rápidas (internet, Foco, bateria).

6. Celular compartilhado (troca de garçom)

Se o celular ou tablet é usado por mais de uma pessoa, os avisos seguem **quem entrou por último**:

- Ao **entrar com o seu PIN** e abrir o painel, o aparelho passa a avisar você.
- Ao tocar em **Trocar garçom / Sair**, o aparelho **deixa de avisar** quem saiu.

BOA PRÁTICA
No fim do seu turno, sempre toque em **Trocar garçom / Sair**. Assim os avisos das suas mesas não ficam aparecendo no celular de outra pessoa.

7. Como atender cada aviso

Em todos os casos, **toque na notificação**: o painel abre na mesa certa. Se o painel pedir o PIN (a sessão expirou), digite o PIN e você cai direto na tela do aviso.

A cor ao lado de cada aviso é a mesma que a mesa mostra no mapa.

A. Cliente chamou o garçom



O cliente tocou em "Chamar garçom" no QR da mesa. Fica um único chamado por mesa: se ele tocar de novo, não cria outro.

Mesa amarela no mapa

1. Toque na notificação. A mesa abre com um **cartão amarelo "Chamou o garçom"** no topo (mostra o nome do cliente e há quantos minutos).
2. Vá até a mesa e atenda o cliente.
3. Toque em **Atendido** no cartão amarelo.

Quando o aviso para: você (ou qualquer colega) toca em **Atendido**, ou a conta da mesa é fechada. Se ninguém marcar, o aviso volta a cada poucos minutos (veja a seção 8).

B. Cliente pediu a conta




O cliente tocou em "Pedir a conta" no QR. A mesa fica **roxa** no mapa.

Mesa roxa no mapa

1. Toque na notificação. Aparece o cartão amarelo **"Pediu a conta"**.
2. Toque em **Atendido** e abra a aba **Conta** da mesa. Confira os itens e a taxa de serviço.
3. Faça a cobrança (maquininha ou caixa, conforme a forma de pagamento).
4. Com a conta quitada, toque em **Fechar mesa (liberar para outro cliente)**.

Quando o aviso para: você toca em **Atendido** ou a conta é fechada.

C. Pedido do cliente para aprovar



O cliente pediu pelo QR e o pedido caiu numa regra de aprovação: **primeiro pedido** da conta, **produto com aprovação** ou **quantidade alta**. Ele só vai para a cozinha depois da sua decisão.

Mesa laranja no mapa

1. Toque na notificação. Aparece o cartão **"Pedido de (nome) pelo celular"**, com o motivo, os itens, as observações e o valor.
2. Confira o pedido com o cliente, se precisar.
3. Para mandar para a cozinha, toque em **Aprovar**. Para ajustar antes, toque em **Editar**. Para negar, toque em **Recusar** (o painel pede o motivo).

Quando o aviso para: o pedido é aprovado ou recusado por qualquer garçom, ou a mesa é fechada.

D. Pedido pronto na mesa



A cozinha terminou uma rodada da sua mesa. Se a casa usa Expedição, o aviso chega quando o pedido fica pronto para sair.

Mesa verde no mapa

1. Toque na notificação. A rodada aparece como **Pronto**.
2. Retire o pedido no balcão e leve até a mesa.
3. Toque em **Servido na mesa**.

Quando o aviso para: a rodada é marcada como servida. Esse aviso **não se repete**.

E. Pedido pronto da retirada



Uma retirada que você lançou ficou pronta. Pedidos de delivery ou do balcão **não** geram este aviso.

Retirada lançada por você

1. Toque na notificação. A retirada abre com o status **"Pronto para retirar"**.
2. Entregue o pedido ao cliente e confirme o pagamento (quando o pagamento ainda não foi feito, o caixa lança em "Pedidos avulsos" ou use a cobrança na maquininha da tela).
3. Toque em **Cliente retirou o pedido**.

Quando o aviso para: o pedido deixa de estar pronto (retirado/entregue). Esse aviso **não se repete**.

F. Cliente quer abrir uma mesa



O cliente leu o QR de uma mesa que ainda está fechada e pediu para abrir. Ainda não há garçom dono, então o aviso vai para **todos os garçons com ponto aberto**.

Mesa livre no mapa

1. Toque na notificação (abre o mapa) e vá até a mesa.
2. No mapa, toque na mesa **livre**. Informe as **pessoas na mesa** (e a taxa de serviço, se for o caso) e toque em **Abrir conta**.
3. Passe ao cliente o **PIN da conta** que aparece na tela da mesa: com ele o celular dele entra na conta e pode pedir pelo QR.

Quando o aviso para: a mesa é aberta por qualquer garçom. As notificações dos colegas somem sozinhas.

8. Se ninguém atender: lembretes

Para chamado, conta, abrir mesa e pedido para aprovar, o aviso **volta a tocar** a cada alguns minutos enquanto o assunto estiver pendente (a gerência define o intervalo e o limite). O lembrete **substitui** a notificação anterior da mesma mesa e mostra o tempo de espera, por exemplo:



Ele para quando alguém marca **Atendido**, aprova/recusa o pedido, abre a mesa ou fecha a conta. Passado o limite de repetições, o aviso para, mas **o chamado continua aparecendo no mapa** (mesa amarela, laranja ou roxa) até ser atendido.

9. Quando outro colega já atendeu

- Se o painel estiver aberto no seu celular, a notificação **some sozinha** em até cerca de 15 segundos depois que o assunto é resolvido.
- Se você tocar numa notificação já resolvida, o painel avisa quem resolveu, por exemplo: *"Chamado já atendido por Bia às 20:14."*, *"Pedido já aprovado por Ana às 20:10."* ou *"Este pedido já foi servido."*

MARQUE SEMPRE "ATENDIDO"
Atender na mesa e esquecer de tocar em **Atendido** faz o aviso continuar voltando para você e para os colegas. Um toque resolve para todos.

10. Resolvendo problemas

O que aconteceu	O que fazer
O botão **Ativar** não aparece ou a tela diz que o aparelho não suporta	iPhone: instale na Tela de Início e abra pelo ícone. Android: abra no Google Chrome (não em navegador de dentro do WhatsApp/Instagram) e atualize o Chrome.
Diz que as notificações estão **bloqueadas**	Android: cadeado ao lado do endereço › Permissões › Notificações › Permitir. iPhone: Ajustes › Notificações › Salão › Permitir.
O **teste não chegou**	Confira a internet, se o celular não está em Não Perturbe/Foco, e a bateria do Chrome em "Sem restrições". Se continuar, toque em **Desativar neste aparelho** e ative de novo.
Os avisos chegam **atrasados**	Quase sempre é economia de bateria. Deixe o Chrome (ou o Salão, no iPhone) sem restrição de bateria e fora de modos de economia.
Parei de receber depois de **trocar de garçom**	Abra o painel e entre com o seu PIN: o aparelho volta a avisar você.
Não recebo os avisos das mesas dos **colegas**	Isso depende da configuração da gerência. Se estiver em "todos com ponto aberto", bata o ponto de entrada. Se estiver em "só o garçom da mesa", você recebe apenas as suas mesas.

O que aconteceu	O que fazer
Recebi aviso de uma mesa que **não é minha**	É normal no modo "todos com ponto aberto" e sempre no "quer abrir a mesa". O primeiro que atender resolve para todos.
Preciso de um tempo sem avisos	Use **Pausar por 4 h** na tela de notificações.

11. Resumo rápido

Aviso	Cor	Você faz	Botão
Chamou o garçom	Amarela	Vai à mesa e atende	**Atendido**
Pediu a conta	Roxa	Confere, cobra e libera a mesa	**Atendido** › Conta › Fechar mesa
Pedido para aprovar	Laranja	Confere o pedido e decide	**Aprovar** / **Editar** / **Recusar**
Pedido pronto (mesa)	Verde	Leva à mesa	**Servido na mesa**
Pedido pronto (retirada)	Verde	Entrega ao cliente	**Cliente retirou o pedido**
Quer abrir a mesa	Mesa livre	Abre a conta e passa o PIN	**Abrir conta**

LEMBRE-SE

- A notificação é um reforço: **olhe o mapa de mesas** de vez em quando.
- Toque em **Atendido** assim que resolver.
- Use **Trocar garçom / Sair** no fim do turno.
- Dúvidas ou aviso que não chega: fale com a gerência.