

# **CPCO 002 Activación y Desactivación de Servicios SAP**

SERVICIO: Proyecto de Servicios de Infraestructura y Administración del y Plataforma Intel para Cementos Pacasmayo S.A.A.			
CLIENTE:	Cementos Pacasmayo S.A.A.		
TIPO DOCUMENTO:	Procedimiento de Operación		
NOMBRE:	Activación y Desactivación de Servicios SAP		
CÓDIGO:	CPCO 002		
VERSIÓN	V.3.3		
ULTIMA REVISIÓN:	12 de Julio del 2013		

#### **ÍNDICE GENERAL**

1.	Historia del Documento	3
1.1	Ubicación del Documento	3
1.2	Historia de Revisiones	3
1.3	Aprobaciones	3
1.4	Distribución	4
2.	Objetivo	4
3.	Alcance	4
4.	Roles	4
5.	Frecuencia	4
6.	Escalamiento	4
7.	Descripción	5
7.1	Desactivación de Servicios SAP – Servidor PRD (IP: 10.34.2.33)	5
7.2		
7.3	Reinicio del Servidor – Servidor PRD (IP: 10.34.2.33)	12
7.4	Apagado del Servidor – Servidor PRD (IP: 10.34.2.33)	13
7.5	Activación de Servicios SAP – Servidor PRD (IP: 10.34.2.33)	15
7.6	Activación de Servicios iCluster – Servidor PRD (IP: 10.34.2.33)	19
7.7	Desactivación de Servicios SAP – Servidor DEV (IP: 10.34.2.31)	21
7.8	Desactivación de Servicios iCluster – Servidor DEV (IP: 10.34.2.31)	26
7.9	Reinicio del Servidor – Servidor DEV (IP: 10.34.2.31)	30
7.1	0 Apagado del Servidor – Servidor DEV (IP: 10.34.2.31)	31
7.1	1 Activación de Servicios SAP – Servidor DEV (IP: 10.34.2.31)	32
7.1	2 Activación de Servicios iCluster – Servidor DEV (IP: 10.34.2.31)	36
7.1	3 Desactivación de Servicios SAP – Servidor ENT (IP: 10.34.2.16)	39
7.1	4 Reinicio del Servidor – Servidor ENT (IP: 10.34.2.16)	43
7.1	5 Apagado del Servidor – Servidor ENT (IP: 10.34.2.16)	44
7.1	6 Activación de Servicios SAP – Servidor ENT (IP: 10.34.2.16)	45
7.1	7 Desactivación de Servicios iCluster – Servidor CPCBDCPR (IP: 10.34.2.170)	49
7.1	8 Reinicio del Servidor – Servidor CPCBDCPR (IP: 10.34.2.170)	53
7.1	9 Apagado del Servidor – Servidor CPCBDCPR (IP: 10.34.2.170)	54
7.2	O Activación de Servicios iCluster – Servidor CPCBDCPR (IP: 10.34.2.170)	55

#### 1. Historia del Documento

#### 1.1 Ubicación del Documento

El documento original se encuentra en la siguiente ubicación física dentro del Centro de Cómputo de IBM Perú: Procedimientos del CCS en el servidor d24adb02.

#### 1.2 Historia de Revisiones

Fecha	Autor del cambio	Motivo del Cambio	Resumen de Cambios
12/12/2006	Susana Vivanco	Creación documento	Creación documento
21/12/2006	Abdell Ali	Actualización	Especificación de las instancias en los servidores.
08/03/2007	Susana Vivanco	Aclaración del procedimiento	Se enumeran las acciones, y se coloca el escalamiento en caso de problemas.
17/04/2007	Susana Vivanco	Actualización	Se coloca las opciones de acuerdo al menú de operaciones.
03/03/2008	Patricia Guevara	Actualización	Se cambia nombre de Gerente CPC
25/09/2008	Abdell Ali	Actualización	Se agrega punto 5.
12/04/2010	Henry Orellana	Actualización	Se modifica el procedimiento de Activación y Desactivación de Servicios de SAP en los servidores iSeries.
08/04/2013	Diana Niquén	Actualización	Se actualizó el procedimiento, se modificó el comando para la creación del enlace entre el servidor de Producción y Desarrollo.
12/07/2013	Alan Otiniano	Actualización	Se agregan los procesos de desactivación del icluster, reinicio y apagado del servidor y la activación del icluster, en el servidor de Contingencia.

#### 1.3 Aprobaciones

Este documento será aprobado por las siguientes personas:

Rol de aprobador	Nombre	Fecha	Firma
Gerente Proyecto Cementos Pacasmayo	Diego Cabrera		
Gerente Proyecto IBM	Luz Giovanna Adrianzen		

1.4 Distribución

Este documento ha sido distribuido a las siguientes personas:

Cargo
Gerente de Proyecto Cementos Pacasmayo
Gerente de Proyecto IBM
Coordinador Operaciones IBM
Team de Operaciones IBM

#### 2. Objetivo

Documentar entre IBM y Cementos Pacasmayo el procedimiento de operación para activar y desactivar los servicios SAP en los servidores del Cliente en el transcurso del Servicio de Infraestructura y Administración ERP SAP y Plataforma Intel.

#### 3. Alcance

Operación de los servidores incluidos en el servicio contratado por Cementos Pacasmayo.

N°	SERVIDOR	IP	Plataforma
1	CPCBDPRD	10.34.2.33	AS400
2	CPCBDDEV	10.34.2.31	AS400
3	CPCBDENT	10.34.2.16	AS400

#### 4. Roles

- Operador del Centro de Cómputo de IBM.
- Especialistas del team iSeries de IBM
- Especialistas del team SAP de IBM

#### 5. Frecuencia

• En caso sea requerido por el cliente o sea necesario alguna labor de mantenimiento, toda desactivación del sistema por parte de IBM será coordinada con el CLIENTE.

#### 6. Escalamiento

- Si falla la activación y/o desactivación de servicios SAP en los servidores, escalar con el team de SAP de IBM.
- En caso de problemas con los usuarios en los servidores AS400 escalar con el team iSeries de IBM.

#### 7. Descripción

#### 7.1 Desactivación de Servicios SAP – Servidor PRD (IP: 10.34.2.33)

#### NOTA:

- ➤ En caso de problemas con los puntos 1 al 3 escalarlo con el Team de SAP de IBM.
- En caso de problemas con el punto 4 escalarlo con el Team de iSeries de IBM.
- 1. Enviar un mensaje por SAP a los usuarios, indicando que se realizarán trabajos en el sistema y los servicios permanecerán SUSPENDIDOS por un tiempo determinado, conforme se indica en el procedimiento BCRS 006 Envío De Mensajes, de acuerdo al horario indicados en el Schedule de Operaciones.
- Ingresar al sistema SAP con el usuario GI\_OPER1 y el password según la lista de contraseñas.




Ejecutar la transacción SM50 y revisar que no existan trabajos en ejecución.



> Verificar que los Work Process no tengan procesos en ejecución.

#### Resumen de procesos




NOTA: Existen 39 Work Process en las cuales no deben haber ningún trabajo en ejecución.

En caso de encontrar procesos ejecutados con los usuarios BASIS, DDIC, SAP\* o SAPSYS, informar al especialista de SAP de turno.


- ➤ En caso de encontrar procesos ejecutados con otros usuarios, escalar con el Gerente de Proyecto y consultar si se cancelan o no los procesos activos.
- ➤ En caso no haya trabajos en proceso, regresar a la pantalla inicial de SAP, ejecutar la transacción SM04.




> Verificar que no existan usuarios conectados en el sistema.



Si existen usuarios conectados, volver a enviar un mensaje avisando que se desactivará el sistema en 5 minutos. Después de 5 minutos, si siguen habiendo usuarios conectados, proceder a retirar los usuarios haciendo doble clic a cada nodo de usuario y saldrá una pantalla similar a la siguiente:



- Seleccionar cada transacción y dar clic al botón desconectando a los usuarios conectados en el sistema:
- 3. Ingresar al servidor de Producción (IP: 10.34.2.33), con el usuario CPCOFR.
  - ➤ En el SAP Main Menu, seleccionar la opción 1 (General SAP Tasks).



\_\_\_\_\_\_

> En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 3 (Stop SAP System).

```
1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector
```

> Se mostrará la siguiente pantalla, verificar que el parámetro "SAP system ID" sea CPC, luego presionar la tecla ENTER.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

SAP system ID . . . . . . . > CPC Character value, *ENV
SAP instance number . . . . . > *ALL O-99, *ENV, *ALL
SAP instance host name . . . . *LOCAL

End sapstartsrv . . . . . . . *NO *YES, *NO, *ALL
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 4 (Stop SAP OS-Collector).

```
Select one of the following:

1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector
```

> Se mostrará la siguiente pantalla, verificar que el comando a ejecutar sea:

CALL PGM(SAPOSCOL) PARM('-k') luego presionar la tecla ENTER.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Mandato a ejecutar . . . . . . > CALL PGM(SAPOSCOL) PARM('-k')
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 2 (Work with SAP System Jobs) y presionar la tecla ENTER dos veces.

```
1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
```

Se mostrará todos los procesos activos de SAP esperar hasta que no haya ningún job en el subsistema R3\_02, tal como se muestra en la imagen siguiente.

```
Subsistema Usuario
Opc /Trabajo actual Tipo % CPU Función Estado
R3_02 QSYS SBS 0,0 DEQW
```

## En caso de problemas con la desactivación de servicios, comunicar al especialista SAP de turno y generar un ticket de incidente.

Finalmente salir del sistema, para ello presionar la tecla F3 hasta llegar al SAP Main Menu y salir con la opción 90 (Sign Off)



#### 7.2 Desactivación de Servicios iCluster – Servidor PRD (IP: 10.34.2.33)

- Ingresar al servidor de Producción Contingencia (IP: 10.34.2.170), con el usuario OPEIBMXX (donde XX es el número asignado a cada operador). el password del usuario siempre será el mismo que en el servidor de Producción.
  - En el Menú del Operador, seleccionar la opción 41 (SAP / Journals).

```
MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS
41. SAP / Journals
```

Luego seleccionar la opción 50 (Activación / Desactivación de iCluster).

```
MANTENIMIENTO DE ICLUSTER
50. Activación / Desactivación de iCluster
```

En el Menú Mantenimiento de iCluster se debe seleccionar la opción 22 (Monitor de iCluster - (Sólo Contingencia)).

VERIFICACION DE SERVICIOS ICLUSTER

- 11. Verificación de Grupos
- 12. Verificación de Nodos
- 21. Monitor de iCluster (Sólo Desarrollo)
- 22. Monitor de iCluster (Sólo Contingencia)
- 31. Verificar Subsistema XDMCLUSTER
  - Verificar que NO se presente latencia en la replicación. Si se encuentra que la latencia es mayor a 30 minutos comunicar al especialista iSeries de turno, caso contrario continuar con el siguiente paso.

	Source Latency	Apply Latency	Total Latency	
Prm/Bkp/Grp/Jrn	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	Total Latency Status
CPCBDPRD				_
CPCBDCPR				
CPCPRDLIB				
QAUDJRN	: 26	:00	:26	
QSQJRN	:11	: 09	:20	
CPCPRDNFS				
QAUDJRN	: 35	: 00	: 35	
CPCPRDSYS				
QAUDJRN	: 59	:00	: 59	
CPCPRDTES				
QAUDJRN	: 59	: 00	: 59	
CPCJRN	:00	: 00	:00	

- Salir de la pantalla anterior con la tecla F3 y en la pantalla mostrada seleccionar la opción 1 (Desactivación de Grupos) con ello se desactivará los siguientes grupos de replicación.
  - CPCPRDLIB
  - CPCPRDNFS
  - CPCPRDSYS
  - CPCPRDTES
  - CPCPRDKRN

#### DESACTIVACION DE ICLUSTER

- 1. Desactivación de Grupos
- 3. Desactivación de Nodos

**NOTA:** Luego de seleccionar la opción 1 (Desactivación de Grupos) en la pantalla inferior se mostrará el mensaje: "Command DMENDGRP is being processed" lo cual indica que los grupos se están desactivando.

F3=Salir F4=Solicitud F9=Recuperar FF13=Information Assistant F16=Menú prin Command DMENDGRP is being processed.

Luego se debe seleccionar la opción 11 (Verificación de Grupos).

```
VERIFICACION DE SERVICIOS ICLUSTER

11. Verificación de Grupos

12. Verificación de Nodos

21. Monitor de iCluster - (Sólo Desarrollo)

22. Monitor de iCluster - (Sólo Contingencia)

31. Verificar Subsistema XDMCLUSTER
```

Verificar que los grupos de replicación se encuentren en estado inactivo.



- Salir de la pantalla con la tecla F3 y seleccionar la opción 31 (Verificar Subsistema XDMCLUSTER); se debe verificar que no exista ningún job con los siguientes nombres:
  - CPCPRDLIB
  - CPCPRDNFS
  - CPCPRDSYS
  - CPCPRDTES
  - CPCPRDKRN

Subsistema	Usuario				
/Trabajo	actual	Tipo	% CPU	Función	Estado
XDMCLUSTER	QSYS	SBS	0,0		DEQW
DM_DEFMGR	DMCLUSTER	BCH	0,0	PGM-DM_DEFMGR	DEQW
DM_GRPSTS	DMCLUSTER	BCH	0,0	PGM-DM_GRPSTS	DEQW
DM_MONITOR	DMCLUSTER	BCH	0,0	PGM-DM_MONITOR	SIGW
DMCHATL	DMCLUSTER	BCH	0,0	PGM-DMCHATL	TIMW
DMM00000MO	DMCLUSTER	BCH	0,0	PGM-DMCHAMO	DEQW
DMS00001CI	DMCLUSTER	всн	0,0	PGM-DMCHACI	TIMW
DMS00001C0	DMCLUSTER	всн	0,0	PGM-DMCHACO	DEQW
DMS00002DI	DMCLUSTER	BCH	0,0	PGM-DMCHADI	TIMW
DMS00002D0	DMCLUSTER	BCH	0,0	PGM-DMCHADO	DEQW
DMS00003CI	DMCLUSTER	всн	0,0	PGM-DMCHACI	TIMA
DMS00003C0	DMCLUSTER	всн	0,0	PGM-DMCHACO	DEQW

Salir de la pantalla con la tecla F3 y y seleccionar la opción 3 (Desactivación de Nodos).

```
DESACTIVACION DE ICLUSTER

1. Desactivación de Grupos

3. Desactivación de Nodos
```

**NOTA:** Luego de seleccionar la opción 3 (Desactivación de Nodos) en la pantalla inferior se mostrará el mensaje: "Command DMENDNODE is being processed" lo cual indica que los nodos se están desactivando.

```
F3=Salir F4=Solicitud F9=Recuperar
F13=In formation Assistant F16=Menú pri
Command DMENDNODE is being processed.
```

> Luego se debe seleccionar la opción 12 (Verificación de Nodos).


# VERIFICACION DE SERVICIOS ICLUSTER 11. Verificación de Grupos 12. Verificación de Nodos 21. Monitor de iCluster - (Sólo Desarrollo) 22. Monitor de iCluster - (Sólo Contingencia) 31. Verificar Subsistema XDMCLUSTER

Verificar que se muestre la siguiente pantalla

Node Status node Description
CPCBDCPR \*INACTIVE \*YES Backup Node
CPCBDPRD \*UNKNOWN Primary Node

**NOTA:** En caso se encuentre alguna diferencia respecto a dicha pantalla comunicar al especialista iSeries de turno. Caso contrario continuar con el siguiente paso.

Regresar al menú anterior con la tecla F3 y finalmente seleccionar la opción 22 (Monitor de iCluster - (Sólo Contingencia)) y verificar que todos los grupos se encuentre inactivos, tal como se muestra la siguiente pantalla.



Finalmente salir del sistema, para ello presionar tres veces la tecla F3 para llegar al Menú Principal y salir con la opción 99 (Salir).



#### SOLO REALIZARLO CUANDO SEA REQUERIDO UN REINICIO DEL SERVIDOR

7.3 Reinicio del Servidor – Servidor PRD (IP: 10.34.2.33)

#### NOTA:

- > Para poder realizar el reinicio del servidor se debe desactivar previamente el sistema SAP del servidor **PRD**; además, se debe desactivar los servicios del iCluster.
- > En caso de problemas con el punto 1 escalarlo con el Team de iSeries de IBM.
- 1. Ingresar al servidor de Producción (IP: 10.34.2.33), con el usuario **OPEIBMXX** (donde XX es el número asignado a cada operador).
  - En el Menú del Operador, seleccionar la opción 55 (Reiniciar / Apagar Servidor)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

Luego seleccionar la opción 1 (Reiniciar Servidor).

```
    Reiniciar Servidor
    Apagar Servidor
```

▶ Debe salir la siguiente pantalla, verificar que el parámetro "Rearrancar después de apagar" se encuentre con la opción \*YES y presionar la tecla ENTER.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Cómo finalizar . . . . . . . . . . *IMMED *CNTRLD, *IMMED

Opciones de rearranque:

Rearrancar después de apagar > *YES *NO, *YES

Tipo de rearranque . . . . . *IPLA *IPLA, *SYS, *FULL
```

En caso de problemas con el reinicio del servidor, comunicar al especialista iSeries de turno y generar un ticket de incidente.

#### SOLO REALIZARLO CUANDO SEA REQUERIDO UN APAGADO DEL SERVIDOR 7.4 Apagado del Servidor – Servidor PRD (IP: 10.34.2.33)

#### NOTA:

- Para poder realizar el apagado del servidor se debe desactivar previamente el sistema SAP del servidor **PRD**; además, se debe desactivar los servicios del iCluster.
- > En caso de problemas con el punto 1 escalarlo con el Team de iSeries de IBM.
- 1. Ingresar al servidor de Producción (IP: 10.34.2.33), con el usuario **OPEIBMXX** (donde XX es el número asignado a cada operador).
  - > En el Menú del Operador, seleccionar la opción 55 (Reiniciar / Apagar Servidor)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

Luego seleccionar la opción 2 (Apagar Servidor).

```
    Reiniciar Servidor
    Apagar Servidor
```

Debe salir la siguiente pantalla, presionar la tecla ENTER para iniciar el apagado del servidor.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Cómo finalizar . . . . . . . > *IMMED *CNTRLD, *IMMED
```

Luego aparecera para confirmar el apagado y se confirma con shift + F4.

En caso de problemas con el apagado del servidor, comunicar al especialista iSeries de turno y generar un ticket de incidente.

#### 7.5 Activación de Servicios SAP – Servidor PRD (IP: 10.34.2.33)

#### NOTA:

- > En caso de problemas con los puntos 1 y 3 escalarlo con el Team de iSeries de IBM.
- > En caso de problemas con los puntos 2, 4 y 5 escalarlo con el Team de SAP de IBM.
- 1. Ingresar al servidor de Producción (IP: 10.34.2.33), con el usuario **OPEIBMXX** (donde XX es el número asignado a cada operador).
  - > En el Menú del Operador, seleccionar la opción 51 (Estado de Dispositivos)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

Colocar la opción \*LIN en el parámetro "Tipo", tal como se muestra en la siguiente pantalla.

Verificar que el estado de la línea ETHLINE se encuentre en estado "ACTIVO" y que exista el trabajo QTCPIP, tal como se muestra en la figura adjunta.



En caso de problemas con la línea QTCPIP, comunicar al especialista iSeries de turno y generar un ticket de incidente.

- 2. Ingresar al servidor de Producción (IP: 10.34.2.33), con el usuario CPCOFR.
  - En el SAP Main Menu, seleccionar la opción 1 (General SAP Tasks).

```
Select one of the following:

1. General SAP Tasks
2. Change and Transport System
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 1 (Start SAP System).

```
Select one of the following:

1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 2 (Work with SAP System Jobs) y presionar la tecla ENTER dos veces.

```
1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector
```

Verificar que existan los jobs WPXX, se deben encontrar 39 jobs WPXX en estado SEMW.



> Finalmente regresar al SAP Main Menu, para ello presionar la tecla F3 dos veces.

En caso de problemas con la activación de servicios, comunicar al especialista SAP de turno y generar un ticket de incidente.

#### REVISIÓN DEL ENLACE PARA LAS ÓRDENES DE TRANSPORTE:

Realizar los siguientes pasos **si y solo si** los servicios de SAP del servidor **CPCBDDEV** (IP: 10.34.2.31) se encuentren activos.

3. En la línea de comandos del SAP Main Menu, ejecutar el siguiente comando:

WRKLNK OBJ('/QFileSvr.400')

```
Selection or command
===> WRKLNK OBJ('/QFileSvr.400')
```

Seleccionar la opción 5 (Visualizar) y presionar ENTER.

```
Directorio . . . . :
Teclee opciones, pulse Intro.
 2=Editar
            3=Copiar
                         4=Eliminar
                                     5=Visualizar
                                                   7=Redenominar
 8=Visualizar atributos
                         11=Cambiar directorio actual ...
                                   Atributo
     Enlace de objeto
                           Tipo
                                               Texto
Орс
     QFileSvr.400
                           DDIR
```

> Verificar que se muestre la siguiente pantalla.

```
Teclee opciones, pulse Intro.
2=Editar 3=Copiar 4=Eliminar 5=Visualizar 7=Redenominar
8=Visualizar atributos 11=Cambiar directorio actual ...

Opc Enlace de objeto Tipo Atributo Texto
CPCBDDES DIR
```

En caso no se muestre el enlace (**CPCBDDES**); ejecutar los siguientes comandos para la creación del enlace entre el servidor de Producción y Desarrollo.

CRTDIR DIR('/QFileSvr.400/CPCBDDES') DTAAUT(\*RWX) OBJAUT(\*ALL)

```
Selection or command
===> <u>CRTDIR DIR('/QFileSvr.400/CPCBDDES') DTAAUT(*RWX) OBJAUT(*ALL)</u>
```

NOTA: Este comando crea el directorio con el nombre del hostname del servidor de Desarrollo.

CHGR3SHLOC NEWHOST('/CPCBDDES')

```
Selection or command ===> CHGR3SHLOC NEWHOST('/CPCBDDES')
```

NOTA: Este comando genera el enlace entre el servidor de Producción y Desarrollo.


on more de illustration de la constant de la consta


### En caso de problemas con el enlace SAPCPD, comunicar al especialista iSeries de turno y generar un ticket de incidente.

4. Una vez activo los servicios, validar ingresando al SAP Logon, que hay disponibilidad del sistema CPC Producción.



5. Verificar que el GUI responda de la siguiente manera:





- 6. Finalmente, comunicar al Centro de Gestión que los servicios de **PRD** se encuentran activos y a la vez solicitar que realicen alguna transacción para realizar la doble verificación de conexión al SAP.
- 7. Si se realizó un **reinicio o encendido** del servidor de Producción se debe realizar la activación de los servicios iCluster; caso contrario, el procedimiento finaliza en este punto.

#### 7.6 Activación de Servicios iCluster – Servidor PRD (IP: 10.34.2.33)

- Ingresar al servidor de Producción Contingencia (IP: 10.34.2.170), con el usuario OPEIBMXX (donde XX es el número asignado a cada operador). el password del usuario siempre será el mismo que en el servidor de Producción.
  - En el Menú del Operador, seleccionar la opción 41 (SAP / Journals).

```
MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS
41. SAP / Journals
```

Luego seleccionar la opción 50 (Activación / Desactivación de iCluster).

```
MANTENIMIENTO DE ICLUSTER
50. Activación / Desactivación de iCluster
```

En el Menú Mantenimiento de iCluster se debe seleccionar la opción 5 (Activación de Nodos).

```
ACTIVACION DE ICLUSTER

5. Activación de Nodos

7. Activación de Grupos
```

Luego se debe seleccionar la opción 12 (Verificación de Nodos).

```
VERIFICACION DE SERVICIOS ICLUSTER

11. Verificación de Grupos

12. Verificación de Nodos

21. Monitor de iCluster - (Sólo Desarrollo)

22. Monitor de iCluster - (Sólo Contingencia)

31. Verificar Subsistema XDMCLUSTER
```

> Verificar que se muestre la siguiente pantalla

		Master	
Node	Status	node	Description
CPCBDCPR	*ACTIVE	*YES	Backup Node
CPCBDPRD	*ACTIVE		Primary Node

**NOTA:** En caso se encuentre alguna diferencia respecto a dicha pantalla comunicar al especialista iSeries de turno. Caso contrario continuar con el siguiente paso.

Regresar al menú anterior con la tecla F3 y seleccionar la opción 7 (Activación de Grupos).



**NOTA:** Luego de seleccionar la opción 7 (Activación de Grupos) en la pantalla inferior se mostrará el mensaje: "Command DMSTRGRP is being processed" lo cual indica que los grupos se están activando.

```
F3=Salir F4=Solicitud F9=Recuperar
F13=Information Assistant F16=Menú pr
Command DMSTRGRP is being processed.
```

Luego se debe seleccionar la opción 11 (Verificación de Grupos).

```
VERIFICACION DE SERVICIOS ICLUSTER

11. Verificación de Grupos

12. Verificación de Nodos

21. Monitor de iCluster - (Sólo Desarrollo)

22. Monitor de iCluster - (Sólo Contingencia)

31. Verificar Subsistema XDMCLUSTER
```

Verificar que los grupos de replicación se encuentren en estado activo.

```
Group
                                 Repl.
Group
            Type
                    Status
                                             Description
                                             Library Kernel Group
CPCPRDKRN
            *REPL
CPCPRDLIB
            *REPL
                                             Library Data Group
                                             Directory Data Group
CPCPRDNFS
            *REPL
                                             System Data Group
CPCPRDSYS
            *REPL
                                 *ACTIVE
                                             Test Data Group
CPCPRDTES
            *REPL
```

Corviolog de limacolidadara y riaminiolidación del Era Cra y rialdicima interpara comentes racacinayo

Regresar a la pantalla anterior con la tecla F3 y seleccionar la opción 22 (Monitor de iCluster - (Sólo Contingencia)) y verificar que todos los grupos se encuentren en estado activos tal como se muestra en la siguiente pantalla.

	Source Latency	Apply Latency	Total Latencu		
Prm/Bkp/Grp/Jrn	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	Total Latency Status	RPB
CPCBDPRD					AA
CPCBDCPR					AA
CPCPRDLIB					AA
QAUDJRN	:22	:00	:22		AA
QSQJRN	: 03	: 09	:12		AA
CPCPRDNFS					AA
QAUDJRN	: 29	:00	: 29		AA
CPCPRDSYS					AA
QAUDJRN	: 29	:00	: 29		AA
CPCPRDTES					AA
QAUDJRN	: 29	:00	: 29		AA
CPCJRN	:00	: 00	:00		AA

**NOTA:** En algunos casos después de activar la réplica se puede encontrar el estado (\*\*) en vez de (AA); para tal caso, se debe esperar unos minutos hasta que termine de activar la réplica; **si después de 1 hora**, los grupos no han terminado de activarse comunicar al especialista iSeries de turno.

	Source Latency	Apply Latency	Total Latency		
Prm/Bkp/Grp/Jrn	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	Total Latency Status	RPB
CPCBDDEV					AA
CPCBDCDV					AA
CPCDEVLIB					AA
QAUDJRN					**
QSQJRN	: 00	: 00	: 00		AA
CPCDEVNFS					AA
QAUDJRN	:14	:00	:14		AA
CPCDEVSYS					AA
QAUDJRN	:03	:00	: 03		AA
CPCDEVTES					AA
QAUDJRN	:54	:00	: 54		AA
CPDJRN	: 00	:00	:00		AA

#### 7.7 Desactivación de Servicios SAP - Servidor DEV (IP: 10.34.2.31)

#### NOTA:

- En caso de problemas con los puntos 1 al 4 escalarlo con el Team de SAP de IBM.
- 1. Enviar un mensaje por SAP a los usuarios, indicando que se realizarán trabajos en el sistema y los servicios permanecerán SUSPENDIDOS por un tiempo determinado, conforme se indica en el procedimiento BCRS 006 Envío De Mensajes.
- 2. Ingresar al sistema SAP de **DEV** con el usuario **GI\_OPER1** y el password según la lista de contraseñas.




Ejecutar la transacción SM50 y revisar que no existan trabajos en ejecución.



Verificar que los Work Process no tengan procesos en ejecución.

#### Resumen de procesos




**NOTA:** Existen 14 Work Process en el servidor **DEV**, en las cuales no deben haber ningún trabajo en ejecución.


- ➤ En caso de encontrar procesos ejecutados con los usuarios BASIS, DDIC, SAP\* y SAPSYS informar al especialista de SAP de turno.
- ➤ En caso de encontrar procesos ejecutados con otros usuarios, escalar con el Gerente de Proyecto y consultar si se cancelan o no los procesos activos.
- ➤ En caso no haya trabajos en proceso, regresar a la pantalla inicial de SAP, ejecutar la transacción SM04 y revisar que no existan trabajos en ejecución.




Verificar que no existan usuarios conectados en el sistema.



Si existen usuarios conectados, volver a enviar un mensaje avisando que se desactivará el sistema en 5 minutos. Después de 5 minutos, si siguen habiendo usuarios conectados, proceder a retirar los usuarios haciendo doble clic a cada nodo de usuario y saldrá una pantalla similar a la siguiente:



- Seleccionar cada transacción y dar clic al botón desconectando a los usuarios conectados en el sistema:
- 3. Ingresar al servidor de Desarrollo (IP: 10.34.2.31), con el usuario CPDOFR.
  - ➤ En el SAP Main Menu, seleccionar la opción 1 (General SAP Tasks).



➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 3 (Stop SAP System).

Select one of the following:

1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector

> Se mostrará la siguiente pantalla, verificar que el parámetro "SAP system ID" sea CPD, luego presionar la tecla ENTER.

En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 4 (Stop SAP OS-Collector).

```
Select one of the following:

1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector
```

> Se mostrará la siguiente pantalla, verificar que el comando a ejecutar sea:

CALL PGM(SAPOSCOL) PARM('-k') luego presionar la tecla ENTER.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Mandato a ejecutar . . . . . > CALL PGM(SAPOSCOL) PARM('-k')
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 2 (Work with SAP System Jobs) y presionar la tecla ENTER dos veces.

```
Select one of the following:

1. Start SAP System

2. Work with SAP System Jobs

3. Stop SAP System
```

> Se mostrará todos los procesos activos de SAP esperar hasta que no haya ningún job en el subsistema R3\_00, tal como se muestra en la imagen siguiente.

```
Subsistema Usuario

Opc /Trabajo actual Tipo % CPU Función Estado
___ R3_00 QSYS SBS 0,0 DEQW
```

En caso de problemas con la desactivación de servicios, comunicar al especialista SAP de turno y generar un ticket de incidente.

Finalmente salir del sistema, para ello presionar dos veces la tecla F3 para llegar al SAP Main Menu y salir con la opción 90 (Sign Off)



7.8 Desactivación de Servicios iCluster - Servidor DEV (IP: 10.34.2.31)

- Ingresar al servidor de Desarrollo Contingencia (IP: 10.34.2.18), con el usuario OPEIBMXX (donde XX es el número asignado a cada operador). el password del usuario siempre será el mismo que en el servidor de Desarrollo.
  - En el Menú del Operador, seleccionar la opción 41 (SAP / Journals).

```
MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS
41. SAP / Journals
```

Luego seleccionar la opción 50 (Activación / Desactivación de iCluster).

### MANTENIMIENTO DE ICLUSTER 50. Activación / Desactivación de iCluster

En el Menú Mantenimiento de iCluster se debe seleccionar la opción 22 (Monitor de iCluster - (Sólo Contingencia)).

# VERIFICACION DE SERVICIOS ICLUSTER 11. Verificación de Grupos 12. Verificación de Nodos 21. Monitor de iCluster - (Sólo Desarrollo) 22. Monitor de iCluster - (Sólo Contingencia) 31. Verificar Subsistema XDMCLUSTER

Verificar que NO se presente latencia en la replicación. Si se encuentra que la latencia es mayor a 30 minutos comunicar al especialista iSeries de turno, caso contrario continuar con el siguiente paso.

	Source Latency	Apply Latency	Total Latency	
Prm/Bkp/Grp/Jrn	HH:MM:ŠS	HH:MM:ŠS	HH:MM:ŠS	Total Latency Status
CPCBDDEV				_
CPCBDCDV				
CPCDEVLIB				
QAUDJRN	:10	:00	:10	
QSQJRN	: 00	:00	:00	
CPCDEVNFS				
QAUDJRN	:00	:00	: 00	
CPCDEVSYS				
QAUDJRN	:10	:00	:10	
CPCDEVTES				
QAUDJRN	: 00	: 00	:00	
CPDJRN	:00	: 00	: 00	

Salir de la pantalla anterior con la tecla F3 y en la pantalla mostrada seleccionar la opción 1 (Desactivación de Grupos) con ello se desactivará los siguientes grupos de replicación.

- CPCDEVLIB
- CPCDEVNFS
- CPCDEVSYS
- CPCDEVTES

# DESACTIVACION DE ICLUSTER 1. Desactivación de Grupos 3. Desactivación de Nodos

**NOTA:** Luego de seleccionar la opción 1 (Desactivación de Grupos) en la pantalla inferior se mostrará el mensaje: "Command DMENDGRP is being processed" lo cual indica que los grupos se están desactivando.

```
F3=Salir F4=Solicitud F9=Recuperar F
F13=Information Assistant F16=Menú prin
Command DMENDGRP is being processed.
```

Luego se debe seleccionar la opción 11 (Verificación de Grupos).

```
VERIFICACION DE SERVICIOS ICLUSTER

11. Verificación de Grupos

12. Verificación de Nodos

21. Monitor de iCluster - (Sólo Desarrollo)

22. Monitor de iCluster - (Sólo Contingencia)

31. Verificar Subsistema XDMCLUSTER
```

Verificar que los grupos de replicación se encuentren en estado inactivo.

```
Group
Group
Type Status
CPCDEVKRN *REPL
CPCDEVLIB *REPL
CPCDEVNFS *REPL
CPCDEVSYS *REPL
CPCDEVTES *REPL

Repl.
Status

*INACTIVE
*INAC
```

Salir de la pantalla con la tecla F3 y seleccionar la opción 31 (Verificar Subsistema XDMCLUSTER); se debe verificar que no exista ningún job con los siguientes nombres:

- CPCDEVLIB
- CPCDEVNFS
- CPCDEVSYS
- CPCDEVTES

Subsistema	Usuario				
/Trabajo	actual	Tipo	% CPU	Función	Estado
XDMCLUSTER	QSYS	SBS	0,0		DEQW
DM_DEFMGR	DMCLUSTER	всн	0,0	PGM-DM_DEFMGR	DEQW
DM_GRPSTS	DMCLUSTER	всн	0,0	PGM-DM_GRPSTS	DEQW
DM_MONITOR	DMCLUSTER	всн	0,0	PGM-DM_MONITOR	SIGW
DMCHATL	DMCLUSTER	всн	0,0	PGM-DMCHATL	TIMW
DMM00000MO	DMCLUSTER	всн	0,0	PGM-DMCHAMO	DEQW
DMS00001CI	DMCLUSTER	BCH	0,0	PGM-DMCHACI	TIMW
DMS00001C0	DMCLUSTER	BCH	0,0	PGM-DMCHACO	DEQW
DMS00002DI	DMCLUSTER	всн	0,0	PGM-DMCHADI	TIMW
DMS00002D0	DMCLUSTER	всн	0,0	PGM-DMCHADO	DEQW
DMS00003CI	DMCLUSTER	всн	0,0	PGM-DMCHACI	TIMA
DMS00003C0	DMCLUSTER	всн	0,0	PGM-DMCHACO	DEQW

> Salir de la pantalla con la tecla F3 y y seleccionar la opción 3 (Desactivación de Nodos).



**NOTA:** Luego de seleccionar la opción 3 (Desactivación de Nodos) en la pantalla inferior se mostrará el mensaje: "Command DMENDNODE is being processed" lo cual indica que los nodos se están desactivando.

```
F3=Salir F4=Solicitud F9=Recuperar
F13=Information Assistant F16=Menú pri
Command DMENDNODE is being processed.
```

Luego se debe seleccionar la opción 12 (Verificación de Nodos).


# VERIFICACION DE SERVICIOS ICLUSTER 11. Verificación de Grupos 12. Verificación de Nodos 21. Monitor de iCluster - (Sólo Desarrollo) 22. Monitor de iCluster - (Sólo Contingencia) 31. Verificar Subsistema XDMCLUSTER

Verificar que se muestre la siguiente pantalla

		Master	
Node	Status	node	Description
CPCBDCDV	*INACTIVE	*YES	Backup Node
CPCBDDEV	*UNKNOWN		Primary Node

**NOTA:** En caso se encuentre alguna diferencia respecto a dicha pantalla comunicar al especialista iSeries de turno. Caso contrario continuar con el siguiente paso.

Regresar al menú anterior con la tecla F3 y finalmente seleccionar la opción 22 (Monitor de iCluster - (Sólo Contingencia)) y verificar que todos los grupos se encuentre inactivos, tal como se muestra la siguiente pantalla.



Finalmente salir del sistema, para ello presionar tres veces la tecla F3 para llegar al Menú Principal y salir con la opción 99 (Salir).

<mark>99</mark>. Salir

eermoee de mindeelidad y hammelidaden de Erm y hadalemid men para eememeer dedemaye

#### SOLO REALIZARLO CUANDO SEA REQUERIDO UN REINICIO DEL SERVIDOR 7.9 Reinicio del Servidor – Servidor DEV (IP: 10.34.2.31)

#### NOTA:

- Para poder realizar el reinicio del servidor se debe desactivar previamente el sistema SAP del servidor DEV: además, se debe desactivar los servicios del iCluster.
- ➤ En caso de problemas con el punto 1 escalarlo con el Team de iSeries de IBM.
- 1. Ingresar al servidor de Desarrollo (IP: 10.34.2.31), con el usuario **OPEIBMXX** (donde XX es el número asignado a cada operador).
  - ➤ En el Menú del Operador, seleccionar la opción 55 (Reiniciar / Apagar Servidor)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

Luego seleccionar la opción 1 (Reiniciar Servidor).

```
    Reiniciar Servidor
    Apagar Servidor
```

▶ Debe salir la siguiente pantalla, verificar que el parámetro "Rearrancar después de apagar" se encuentre con la opción \*YES y presionar la tecla ENTER.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Cómo finalizar . . . . . . . . . . *IMMED *CNTRLD, *IMMED

Opciones de rearranque:

Rearrancar después de apagar > *YES *NO, *YES

Tipo de rearranque . . . . . *IPLA *IPLA, *SYS, *FULL
```

En caso de problemas con el reinicio del servidor, comunicar al especialista iSeries de turno y generar un ticket de incidente.

eermoee de mindeelidad y hammelidaden de Erm y hadalemid men para eememeer dedemaye


# SOLO REALIZARLO CUANDO SEA REQUERIDO UN APAGADO DEL SERVIDOR 7.10 Apagado del Servidor – Servidor DEV (IP: 10.34.2.31)

#### NOTA:

- Para poder realizar el apagado del servidor se debe desactivar previamente el sistema SAP del servidor DEV: además, se debe desactivar los servicios del iCluster.
- > En caso de problemas con el punto 1 escalarlo con el Team de iSeries de IBM.
- 1. Ingresar al servidor de Desarrollo (IP: 10.34.2.31), con el usuario **OPEIBMXX** (donde XX es el número asignado a cada operador).
  - ➤ En el Menú del Operador, seleccionar la opción 55 (Reiniciar / Apagar Servidor)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

Luego seleccionar la opción 2 (Apagar Servidor).



Debe salir la siguiente pantalla, presionar la tecla ENTER para iniciar el apagado del servidor.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Cómo finalizar . . . . . . . > *IMMED *CNTRLD, *IMMED
```

En caso de problemas con el apagado del servidor, comunicar al especialista iSeries de turno y generar un ticket de incidente.

#### 7.11 Activación de Servicios SAP – Servidor DEV (IP: 10.34.2.31)


#### NOTA:

- En caso de problemas con los puntos 1, 4 y 7 escalarlo con el Team de iSeries de IBM.
- ➤ En caso de problemas con los puntos 2, 3, 5 y 6 escalarlo con el Team de SAP de IBM.
- En caso de reinicio o encendido del servidor se debe activar adicionalmente los servicios iCluster.
- 8. Ingresar al servidor de Desarrollo (IP: 10.34.2.31), con el usuario **OPEIBMXX** (donde XX es el número asignado a cada operador).
  - ➤ En el Menú del Operador, seleccionar la opción 51 (Estado de Dispositivos)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

Colocar la opción \*LIN en el parámetro "Tipo", tal como se muestra en la siguiente pantalla.

Verificar que el estado de la línea ETHLINE se encuentre en estado "ACTIVO" y que exista el trabajo QTCPIP, tal como se muestra en la figura adjunta.



En caso de problemas con la línea QTCPIP, comunicar al especialista iSeries de turno y generar un ticket de incidente.

- 9. Ingresar al servidor de Desarrollo (IP: 10.34.2.31), con el usuario CPDOFR.
  - ➤ En el SAP Main Menu, seleccionar la opción 1 (General SAP Tasks).

```
Select one of the following:

1. General SAP Tasks
2. Change and Transport System
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 1 (Start SAP System).


```
Select one of the following:

1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 2 (Work with SAP System Jobs) y presionar la tecla ENTER dos veces.

```
1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
```

Verificar que existan los jobs **WPXX**, se deben encontrar 14 jobs **WPXX** en estado **SEMW**.



En caso de problemas con la activación de servicios, comunicar al especialista SAP de turno y generar un ticket de incidente.

consider a minute action as a first principle action as a first principle action action as a first principle action actio

#### REVISIÓN DEL ENLACE PARA LAS ÓRDENES DE TRANSPORTE:

Realizar los siguientes pasos **si y solo si** los servicios de SAP del servidor **CPCBDPRD** (IP: 10.34.2.33) se encuentren activos.

10. En la línea de comandos del SAP Main Menu, ejecutar el siguiente comando:

WRKLNK OBJ('/QFileSvr.400')

```
Selection or command
===> WRKLNK OBJ('/QFileSvr.400')
```

> Seleccionar la opción 5 (Visualizar) y presionar ENTER.

```
Directorio . . . . :
Teclee opciones, pulse Intro.
  2=Editar
             3=Copiar
                          4=Eliminar
                                        5=Visualizar
                                                       7=Redenominar
  8=Visualizar atributos
                          11=Cambiar directorio actual ...
                                      Atributo
     Enlace de objeto
                            Tipo
                                                  Texto
oa0
     QFileSvr.400
                             DDIR
```

> Verificar que se muestre la siguiente pantalla.

```
Teclee opciones, pulse Intro.
2=Editar 3=Copiar 4=Eliminar 5=Visualizar 7=Redenominar
8=Visualizar atributos 11=Cambiar directorio actual ...

UPC Entace de objeto Tipo Atributo Texto
CPCBDDES DIR
```

➤ En caso no se muestre el enlace (CPCBDDES); ejecutar los siguientes comandos para la creación del enlace entre el servidor de Producción y Desarrollo.

CRTDIR DIR('/QFileSvr.400/CPCBDDES') DTAAUT(\*RWX) OBJAUT(\*ALL)

```
Selection or command ===> CRTDIR DIR('/QFileSvr.400/CPCBDDES') DTAAUT(*RWX) OBJAUT(*ALL)
```

NOTA: Este comando crea el directorio con el nombre del hostname del servidor de Desarrollo.

CHGR3SHLOC NEWHOST('/CPCBDDES')

```
Selection or command
===> CHGR3SHLOC NEWHOST('/CPCBDDES')
```

NOTA: Este comando genera el enlace entre el servidor de Producción y Desarrollo.


...., ..., , ..., , ..., ..., ..., , ..., ..., ..., , ..., ..., , ..., , ..., , ..., , ..., , ..., , ..., , ..., , ..., ,


### En caso de problemas con el enlace SAPCPD, comunicar al especialista iSeries de turno y generar un ticket de incidente.

11. Una vez activo los servicios, validar ingresando al SAP Logon, que hay disponibilidad del sistema CPC Producción.



12. Verificar que el GUI responda de la siguiente manera:





- 13. Finalmente, comunicar al Centro de Gestión que los servicios SAP de **DEV** se encuentran activos y a la vez solicitar que realicen alguna transacción para realizar la doble verificación de conexión al SAP.
- 14. Si se realizó un **reinicio o encendido** del servidor de Desarrollo se debe realizar la activación de los servicios iCluster; caso contrario, el procedimiento finaliza en este punto.

#### 7.12 Activación de Servicios iCluster - Servidor DEV (IP: 10.34.2.31)

- Ingresar al servidor de Desarrollo Contingencia (IP: 10.34.2.18), con el usuario OPEIBMXX (donde XX es el número asignado a cada operador). el password del usuario siempre será el mismo que en el servidor de Desarrollo.
  - ➤ En el Menú del Operador, seleccionar la opción 41 (SAP / Journals).

```
MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS
41. SAP / Journals
```

Luego seleccionar la opción 50 (Activación / Desactivación de iCluster).

```
MANTENIMIENTO DE ICLUSTER
50. Activación / Desactivación de iCluster
```

En el Menú Mantenimiento de iCluster se debe seleccionar la opción 5 (Activación de Nodos).

```
ACTIVACION DE ICLUSTER

5. Activación de Nodos

7. Activación de Grupos
```

Luego se debe seleccionar la opción 12 (Verificación de Nodos).

```
VERIFICACION DE SERVICIOS ICLUSTER

11. Verificación de Grupos

12. Verificación de Nodos

21. Monitor de iCluster - (Sólo Desarrollo)

22. Monitor de iCluster - (Sólo Contingencia)

31. Verificar Subsistema XDMCLUSTER
```

Verificar que se muestre la siguiente pantalla

```
Master
Node Status node Description
CPCBDCDV *ACTIVE *YES Backup Node
CPCBDDEV *ACTIVE Primary Node
```

**NOTA:** En caso se encuentre alguna diferencia respecto a dicha pantalla comunicar al especialista iSeries de turno. Caso contrario continuar con el siguiente paso.

Regresar al menú anterior con la tecla F3 y seleccionar la opción 7 (Activación de Grupos).



**NOTA:** Luego de seleccionar la opción 7 (Activación de Grupos) en la pantalla inferior se mostrará el mensaje: "Command DMSTRGRP is being processed" lo cual indica que los grupos se están activando.

```
F3=Salir F4=Solicitud F9=Recuperar
F13=Information Assistant F16=Menú pr
Command DMSTRGRP is being processed.
```

Luego se debe seleccionar la opción 11 (Verificación de Grupos).

```
VERIFICACION DE SERVICIOS ICLUSTER

11. Verificación de Grupos

12. Verificación de Nodos

21. Monitor de iCluster - (Sólo Desarrollo)

22. Monitor de iCluster - (Sólo Contingencia)

31. Verificar Subsistema XDMCLUSTER
```

Verificar que los grupos de replicación se encuentren en estado activo.

```
Group
Group
Group
Group
CPCDEVKRN *REPL
CPCDEVLIB *REPL
CPCDEVNFS *REPL
CPCDEVSYS *REPL
CPCDEVTES *REPL

Repl.
Status
Description
Library Kernel Group
Library Data Base Group
Directory Data Group
System Data Group
Test Data Group
```

Regresar a la pantalla anterior con la tecla F3 y seleccionar la opción 22 (Monitor de iCluster - (Sólo Contingencia)) y verificar que todos los grupos se encuentren en estado activos tal como se muestra en la siguiente pantalla.

	Source Latencu	Apply Latencu	Total Latency		
Prm/Bkp/Grp/Jrn	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	Total Latency Status	RPB
CPCBDDEV					AA
CPCBDCDV					AA
CPCDEVLIB					AA
QAUDJRN	:07	: 00	:07		AA
QSQJRN	:00	: 00	:00		AA
CPCDEVNFS					AA
QAUDJRN	:00	:00	: 00		AA
CPCDEVSYS					AA
QAUDJRN	:07	:00	: 07		AA
CPCDEVTES					AA
QAUDJRN	:00	: 00	: 00		AA
CPDJRN	:00	:00	: 00		AA

**NOTA:** En algunos casos después de activar la réplica se puede encontrar el estado (\*\*) en vez de (AA); para tal caso, se debe esperar unos minutos hasta que termine de activar la réplica; **si después de 1 hora**, los grupos no han terminado de activarse comunicar al especialista iSeries de turno.

Prm/Bkp/Grp/Jrn CPCBDDEV CPCBDCDV CPCDEVLIB	Source Latency HH:MM:SS	Apply Latency HH:MM:SS	Total Latency HH:MM:SS	Total Latency Status	 RPB AA AA
QAUDJRN					**
ŲSŲJRN	: 00	:00	: 00		AA
CPCDEVNFS					AA
QAUDJRN	:14	:00	:14		AA
CPCDEVSYS					AA
QAUDJRN	:03	:00	: 03		AA
CPCDEVTES					AA
QAUDJRN	:54	:00	: 54		AA
CPDJRN	:00	:00	:00		AA

## 7.13 Desactivación de Servicios SAP – Servidor ENT (IP: 10.34.2.16)

## NOTA:

- En caso de problemas con los puntos 1 al 4 escalarlo con el Team de SAP de IBM.
- 1. Enviar un mensaje por SAP a los usuarios, indicando que se realizarán trabajos en el sistema y los servicios permanecerán SUSPENDIDOS por un tiempo determinado, conforme se indica en el procedimiento BCRS 006 Envío De Mensajes.
- 2. Ingresar al sistema SAP de **ENT** con el usuario **GI\_OPER1** y el password según la lista de contraseñas.




Ejecutar la transacción SM50 y revisar que no existan trabajos en ejecución.



Verificar que los Work Process no tengan procesos en ejecución.

## Resumen de procesos




**NOTA:** Existen 14 Work Process en el servidor **ENT**, en las cuales no deben haber ningún trabajo en ejecución.

- ➤ En caso de encontrar procesos ejecutados con los usuarios BASIS, DDIC, SAP\* y SAPSYS informar al especialista de SAP de turno.
- ➤ En caso de encontrar procesos ejecutados con otros usuarios, escalar con el Gerente de Proyecto y consultar si se cancelan o no los procesos activos.


➤ En caso no haya trabajos en proceso, regresar a la pantalla inicial de SAP, ejecutar la transacción SM04 y revisar que no existan trabajos en ejecución.




Verificar que no existan usuarios conectados en el sistema.



Si existen usuarios conectados, volver a enviar un mensaje avisando que se desactivará el sistema en 5 minutos. Después de 5 minutos, si siguen habiendo usuarios conectados, proceder a retirar los usuarios haciendo doble clic a cada nodo de usuario y saldrá una pantalla similar a la siguiente:



- Seleccionar cada transacción y dar clic al botón Borrar modo, de esta manera se irán desconectando a los usuarios conectados en el sistema:
- 5. Ingresar al servidor de Entrenamiento (IP: 10.34.2.16), con el usuario CPEOFR.
  - En el SAP Main Menu, seleccionar la opción 1 (General SAP Tasks).



En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 3 (Stop SAP System).

sorvioles de limaestraciara y riaministración del Era Cora y riadalema interpara comence racacinaye

```
1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector
```

> Se mostrará la siguiente pantalla, verificar que el parámetro "SAP system ID" sea CPE, luego presionar la tecla ENTER.

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 4 (Stop SAP OS-Collector).

```
Select one of the following:

1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector
```

Se mostrará la siguiente pantalla, verificar que el comando a ejecutar sea:

**CALL PGM(SAPOSCOL) PARM('-k')** luego presionar la tecla ENTER.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Mandato a ejecutar . . . . . > CALL PGM(SAPOSCOL) PARM('-k')
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 2 (Work with SAP System Jobs) y presionar la tecla ENTER dos veces.

Select one of the following:

1. Start SAP System

2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System

➤ Se mostrará todos los procesos activos de SAP esperar hasta que no haya ningún job en el subsistema R3\_01, tal como se muestra en la imagen siguiente.



En caso de problemas con la desactivación de servicios, comunicar al especialista SAP de turno y generar un ticket de incidente.

Finalmente salir del sistema, para ello presionar dos veces la tecla F3 para llegar al SAP Main Menu y salir con la opción 90 (Sign Off)



Solvinios de iliniassi de dinonia y vianimi si dello il d

## SOLO REALIZARLO CUANDO SEA REQUERIDO UN REINICIO DEL SERVIDOR 7.14 Reinicio del Servidor – Servidor ENT (IP: 10.34.2.16)

#### NOTA:

- Para poder realizar el reinicio del servidor se debe desactivar previamente el sistema SAP del servidor ENT:
- ➤ En caso de problemas con el punto 1 escalarlo con el Team de iSeries de IBM.
- 1. Ingresar al servidor de Entrenamiento (IP: 10.34.2.16), con el usuario **OPEIBMXX** (donde XX es el número asignado a cada operador).
  - ➤ En el Menú del Operador, seleccionar la opción 55 (Reiniciar / Apagar Servidor)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

Luego seleccionar la opción 1 (Reiniciar Servidor).

```
    Reiniciar Servidor
    Apagar Servidor
```

▶ Debe salir la siguiente pantalla, verificar que el parámetro "Rearrancar después de apagar" se encuentre con la opción \*YES y presionar la tecla ENTER.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Cómo finalizar . . . . . . . . . . . *IMMED *CNTRLD, *IMMED

Opciones de rearranque:

Rearrancar después de apagar > *YES *NO, *YES

Tipo de rearranque . . . . . . *IPLA *IPLA, *SYS, *FULL
```

En caso de problemas con el reinicio del servidor, comunicar al especialista iSeries de turno y generar un ticket de incidente.

# SOLO REALIZARLO CUANDO SEA REQUERIDO UN APAGADO DEL SERVIDOR 7.15 Apagado del Servidor – Servidor ENT (IP: 10.34.2.16)

#### NOTA:

- Para poder realizar el apagado del servidor se debe desactivar previamente el sistema SAP del servidor ENT; además, la réplica de journal en el servidor de DEV.
- ➤ En caso de problemas con el punto 1 escalarlo con el Team de iSeries de IBM.
- 1. Ingresar al servidor de Entrenamiento (IP: 10.34.2.16), con el usuario **OPEIBMXX** (donde XX es el número asignado a cada operador).
  - ➤ En el Menú del Operador, seleccionar la opción 55 (Reiniciar / Apagar Servidor)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

Luego seleccionar la opción 2 (Apagar Servidor).



Debe salir la siguiente pantalla, presionar la tecla ENTER para iniciar el apagado del servidor.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Cómo finalizar . . . . . . . > *IMMED *CNTRLD, *IMMED
```

En caso de problemas con el apagado del servidor, comunicar al especialista iSeries de turno y generar un ticket de incidente.

## 7.16 Activación de Servicios SAP – Servidor ENT (IP: 10.34.2.16)

## NOTA:

- > En caso de problemas con los puntos 1 y 4 escalarlo con el Team de iSeries de IBM.
- En caso de problemas con los puntos 2, 3, 5, 6, 7 y 8 escalarlo con el Team de SAP de IBM.
- 1. Ingresar al servidor de Entrenamiento (IP: 10.34.2.16), con el usuario **OPEIBMXX** (donde XX es el número asignado a cada operador).
  - ➤ En el Menú del Operador, seleccionar la opción 51 (Estado de Dispositivos)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

Colocar la opción \*LIN en el parámetro "Tipo", tal como se muestra en la siguiente pantalla.

Verificar que el estado de la línea ETHLINE se encuentre en estado "ACTIVO" y que exista el trabajo QTCPIP, tal como se muestra en la figura adjunta.



En caso de problemas con la línea QTCPIP, comunicar al especialista iSeries de turno y generar un ticket de incidente.

- 2. Ingresar al servidor de Entrenamiento (IP: 10.34.2.16), con el usuario CPEOFR.
  - En el SAP Main Menu, seleccionar la opción 1 (General SAP Tasks).

Select one of the following:

1. General SAP Tasks
2. Change and Transport System

En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 1 (Start SAP System).

```
Select one of the following:

1. Start SAP System

2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 2 (Work with SAP System Jobs) y presionar la tecla ENTER dos veces.

```
1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
```

Verificar que existan los jobs WPXX, se deben encontrar 14 jobs WPXX en estado SEMW.

	Subsistema	Usuario				
Орс	/Trabajo	actual	Tipo	% CPU	Función	Estado
	WP10	CPE01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW
	WP11	CPE01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW
	WP12	CPE01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW
	WP13	CPE01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW
	WP14	CPE01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW

En caso de problemas con la activación de servicios, comunicar al especialista SAP de turno y generar un ticket de incidente.

Finalmente salir del sistema, para ello presionar dos veces la tecla F3 para llegar al SAP Main Menu y salir con la opción 90 (Sign Off)

90. Sign Off 91. Exit

## REVISIÓN DEL ENLACE PARA LAS ÓRDENES DE TRANSPORTE:

Realizar los siguientes pasos **si y solo si** los servicios de SAP del servidor **CPCBDDEV** (IP: 10.34.2.31) se encuentren activos.

3. Ingresar al servidor de Entrenamiento (IP: 10.34.2.31), con el usuario **CPEOFR** y en la línea de comandos ejecutar el siguiente comando:

WRKLNK OBJ('/QFileSvr.400')

```
Selection or command ===> <u>WRKLNK OBJ('/QFileSvr.400')</u>
```

> Seleccionar la opción 5 (Visualizar) y presionar ENTER.

Verificar que se muestre la siguiente pantalla.

```
Teclee opciones, pulse Intro.
2=Editar 3=Copiar 4=Eliminar 5=Visualizar 7=Re
8=Visualizar atributos 11=Cambiar directorio actual ...

Opc Enlace de objeto Tipo Atributo Texto
CPCBDDES DIR
```

➤ En caso no se muestre el enlace (CPCBDDES); ejecutar los siguientes comandos para la creación del enlace entre el servidor de Entrenamiento y Desarrollo.

CRTDIR DIR('/QFileSvr.400/CPCBDDES') DTAAUT(\*RWX) OBJAUT(\*ALL)

```
Parámetros o mandato
===> CRTDIR DIR('/QFileSvr.400/CPCBDDES') DTAAUT(*RWX) OBJAUT(*ALL)
```

NOTA: Este comando crea el directorio con el nombre del hostname del servidor de Desarrollo.

CHGR3SHLOC NEWHOST('/CPCBDDES')

Selection or command
===> CHGR3SHLOC NEWHOST('/CPCBDDES')


NOTA: Este comando genera el enlace entre el servidor de Producción y Desarrollo.

# En caso de problemas con el enlace SAPCPD, comunicar al especialista iSeries de turno y generar un ticket de incidente.

5. Una vez activo los servicios, validar ingresando al SAP Logon, que hay disponibilidad del sistema CPC Entrenamiento.



6. Verificar que el GUI responda de la siguiente manera:



7. Finalmente, comunicar al Centro de Gestión que los servicios de **ENT** se encuentran activos y a la vez solicitar que realicen alguna transacción para realizar la doble verificación de conexión al SAP.

# 7.17 Desactivación de Servicios iCluster – Servidor CPCBDCPR (IP: 10.34.2.170)

- Ingresar al servidor de Producción Contingencia (IP: 10.34.2.170), con el usuario OPEIBMXX (donde XX es el número asignado a cada operador). el password del usuario siempre será el mismo que en el servidor de Producción.
  - En el Menú del Operador, seleccionar la opción 41 (SAP / Journals).

```
MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS
41. SAP / Journals
```

Luego seleccionar la opción 50 (Activación / Desactivación de iCluster).

# MANTENIMIENTO DE ICLUSTER 50. Activación / Desactivación de iCluster


➤ En el Menú Mantenimiento de iCluster se debe seleccionar la opción 22 (Monitor de iCluster - (Sólo Contingencia)).

# VERIFICACION DE SERVICIOS ICLUSTER 11. Verificación de Grupos 12. Verificación de Nodos 21. Monitor de iCluster - (Sólo Desarrollo) 22. Monitor de iCluster - (Sólo Contingencia) 31. Verificar Subsistema XDMCLUSTER

Verificar que NO se presente latencia en la replicación. Si se encuentra que la latencia es mayor a 30 minutos comunicar al especialista iSeries de turno, caso contrario continuar con el siguiente paso.

	Source Latency	Apply Latency	Total Latency	
Prm/Bkp/Grp/Jrn	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	Total Latency Status
CPCBDPRD				_
CPCBDCPR				
CPCPRDLIB				
QAUDJRN	: 26	:00	: 26	
QSQJRN	:11	: 09	:20	
CPCPRDNFS				
QAUDJRN	: 35	:00	: 35	
CPCPRDSYS				
QAUDJRN	:59	:00	: 59	
CPCPRDTES				
QAUDJRN	:59	:00	: 59	
CPCJRN	:00	:00	:00	

- Salir de la pantalla anterior con la tecla F3 y en la pantalla mostrada seleccionar la opción 1 (Desactivación de Grupos) con ello se desactivará los siguientes grupos de replicación.
  - CPCPRDLIB
  - CPCPRDNFS
  - CPCPRDSYS
  - CPCPRDTES
  - CPCPRDKRN



**NOTA:** Luego de seleccionar la opción 1 (Desactivación de Grupos) en la pantalla inferior se mostrará el mensaje: "Command DMENDGRP is being processed" lo cual indica que los grupos se están desactivando.



> Luego se debe seleccionar la opción 11 (Verificación de Grupos).

## VERIFICACION DE SERVICIOS ICLUSTER

- 11. Verificación de Grupos
- 12. Verificación de Nodos
- 21. Monitor de iCluster (Sólo Desarrollo)
- 22. Monitor de iCluster (Sólo Contingencia)
- 31. Verificar Subsistema XDMCLUSTER

Verificar que los grupos de replicación se encuentren en estado inactivo.

Group CPCPRDKRN CPCPRDLIB CPCPRDNFS CPCPRDSYS CPCPRDTES	Group Type Status *REPL *REPL *REPL *REPL *REPL *REPL	Repl. status *INACTIVE *INACTIVE *INACTIVE *INACTIVE *INACTIVE	Description Library Kernel Group Library Data Group Directory Data Group System Data Group Test Data Group

- ➤ Salir de la pantalla con la tecla F3 y seleccionar la opción 31 (Verificar Subsistema XDMCLUSTER); se debe verificar que no exista ningún job con los siguientes nombres:
  - CPCPRDLIB
  - CPCPRDNFS
  - CPCPRDSYS
  - CPCPRDTES
  - CPCPRDKRN


_						
ı	Subsistema	Usuario				
ı	/Trabajo	actual	Tipo	% CPU	Función	Estado
	XDMCLUSTER	QSYS	SBS	0,0		DEQW
	DM_DEFMGR	DMCLUSTER	BCH	0,0	PGM-DM_DEFMGR	DEQW
	DM_GRPSTS	DMCLUSTER	всн	0,0	PGM-DM_GRPSTS	DEQW
	DM_MONITOR	DMCLUSTER	BCH	0,0	PGM-DM_MONITOR	SIGW
	DMCHATL	DMCLUSTER	BCH	0,0	PGM-DMCHATL	TIMW
	DMM00000MO	DMCLUSTER	BCH	0,0	PGM-DMCHAMO	DEQW
	DMS00001CI	DMCLUSTER	BCH	0,0	PGM-DMCHACI	TIMW
ı	DMS00001C0	DMCLUSTER	BCH	0,0	PGM-DMCHACO	DEQW
	DMS00002DI	DMCLUSTER	BCH	0,0	PGM-DMCHADI	TIMW
ı	DMS00002D0	DMCLUSTER	BCH	0,0	PGM-DMCHADO	DEQW
	DMS00003CI	DMCLUSTER	BCH	0,0	PGM-DMCHACI	TIMA
	DMS00003C0	DMCLUSTER	BCH	0,0	PGM-DMCHACO	DEQW

> Salir de la pantalla con la tecla F3 y y seleccionar la opción 3 (Desactivación de Nodos).

DESACTIVACION DE ICLUSTER

- 1. Desactivación de Grupos
- 3. Desactivación de Nodos

**NOTA:** Luego de seleccionar la opción 3 (Desactivación de Nodos) en la pantalla inferior se mostrará el mensaje: "Command DMENDNODE is being processed" lo cual indica que los nodos se están desactivando.



Luego se debe seleccionar la opción 12 (Verificación de Nodos).

## VERIFICACION DE SERVICIOS ICLUSTER

- 11. Verificación de Grupos
- 12. Verificación de Nodos
- 21. Monitor de iCluster (Sólo Desarrollo)
- 22. Monitor de iCluster (Sólo Contingencia)
- 31. Verificar Subsistema XDMCLUSTER
  - Verificar que se muestre la siguiente pantalla

		Master	
Node	Status	node	Description
CPCBDCPR	*INACTIVE	*YES	Backup Node
CPCBDPRD	*UNKNOWN		Primary Node

**NOTA:** En caso se encuentre alguna diferencia respecto a dicha pantalla comunicar al especialista iSeries de turno. Caso contrario continuar con el siguiente paso.

Regresar al menú anterior con la tecla F3 y finalmente seleccionar la opción 22 (Monitor de iCluster - (Sólo Contingencia)) y verificar que todos los grupos se encuentre inactivos, tal como se muestra la siguiente pantalla.

```
Source Latency Latency Latency Latency Frm/Bkp/Grp/Jrn HH:MM:SS HH:MM:SS Total Latency Status RPB
CPCBDPRD
CPCBDCPR
CPCPRDLIB
QAUDJRN
QSQJRN
CPCPRONFS
QAUDJRN
CPCPRDSYS
QAUDJRN
CPCPRDTES
QAUDJRN
CPCPRDTES
QAUDJRN
CPCJRN
II
CPCPIRO
```

Finalmente salir del sistema, para ello presionar tres veces la tecla F3 para llegar al Menú Principal y salir con la opción 99 (Salir).



## 7.18 Reinicio del Servidor – Servidor CPCBDCPR (IP: 10.34.2.170)

## NOTA:

- Para poder realizar el reinicio del servidor se debe desactivar previamente los servicios del iCluster y el agente de monitoreo.
- 1. Ingresar al servidor de Producción (IP: 10.34.2.170), con el usuario **OPEIBMXX** (donde XX es el número asignado a cada operador).
  - ➤ En el Menú del Operador, seleccionar la opción 55 (Reiniciar / Apagar Servidor)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

Luego seleccionar la opción 1 (Reiniciar Servidor).

```
    Reiniciar Servidor
    Apagar Servidor
```

➤ Debe salir la siguiente pantalla, verificar que el parámetro "Rearrancar después de apagar" se encuentre con la opción \*YES y presionar la tecla ENTER.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Cómo finalizar . . . . . . . . . . *IMMED *CNTRLD, *IMMED

Opciones de rearranque:

Rearrancar después de apagar > *YES *NO, *YES

Tipo de rearranque . . . . . *IPLA *IPLA, *SYS, *FULL
```

En caso de problemas con el reinicio del servidor, comunicar al especialista iSeries de turno y generar un ticket de incidente.

## SOLO REALIZARLO CUANDO SEA REQUERIDO UN APAGADO DEL SERVIDOR

7.19 Apagado del Servidor – Servidor CPCBDCPR (IP: 10.34.2.170)

## NOTA:

- Para poder realizar el apagado del servidor se debe desactivar previamente los servicios del iCluster y el agente de monitoreo.
- 1. Ingresar al servidor de Producción (IP: 10.34.2.33), con el usuario **OPEIBMXX** (donde XX es el número asignado a cada operador).
  - ➤ En el Menú del Operador, seleccionar la opción 55 (Reiniciar / Apagar Servidor)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

Luego seleccionar la opción 2 (Apagar Servidor).

Reiniciar Servidor
 Apagar Servidor

Debe salir la siguiente pantalla, presionar la tecla ENTER para iniciar el apagado del servidor.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Cómo finalizar . . . . . . . > *IMMED *CNTRLD, *IMMED
```

En caso de problemas con el apagado del servidor, comunicar al especialista iSeries de turno y generar un ticket de incidente.

## 7.20 Activación de Servicios iCluster – Servidor CPCBDCPR (IP: 10.34.2.170)

- Ingresar al servidor de Producción Contingencia (IP: 10.34.2.170), con el usuario OPEIBMXX (donde XX es el número asignado a cada operador). el password del usuario siempre será el mismo que en el servidor de Producción.
  - ➤ En el Menú del Operador, seleccionar la opción 41 (SAP / Journals).

```
MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS
41. SAP / Journals
```

Luego seleccionar la opción 50 (Activación / Desactivación de iCluster).

```
MANTENIMIENTO DE ICLUSTER
50. Activación / Desactivación de iCluster
```

En el Menú Mantenimiento de iCluster se debe seleccionar la opción 5 (Activación de Nodos).



Luego se debe seleccionar la opción 12 (Verificación de Nodos).

## VERIFICACION DE SERVICIOS ICLUSTER

- 11. Verificación de Grupos
- 12. Verificación de Nodos
- 21. Monitor de iCluster (Sólo Desarrollo)
- 22. Monitor de iCluster (Sólo Contingencia)
- Verificar Subsistema XDMCLUSTER
  - Verificar que se muestre la siguiente pantalla

		Master	
Node	Status	node	Description
CPCBDCPR	*ACTIVE	*YES	Backup Node
CPCBDPRD	*ACTIVE		Primary Node

**NOTA:** En caso se encuentre alguna diferencia respecto a dicha pantalla comunicar al especialista iSeries de turno. Caso contrario continuar con el siguiente paso.

Regresar al menú anterior con la tecla F3 y seleccionar la opción 7 (Activación de Grupos).

```
ACTIVACION DE ICLUSTER
5. Activación de Nodos
7. Activación de Grupos
```

**NOTA:** Luego de seleccionar la opción 7 (Activación de Grupos) en la pantalla inferior se mostrará el mensaje: "Command DMSTRGRP is being processed" lo cual indica que los grupos se están activando.

```
F3=Salir F4=Solicitud F9=Recuperar
F13=Information Assistant F16=Menú pr
Command DMSTRGRP is being processed.
```

Luego se debe seleccionar la opción 11 (Verificación de Grupos).

## VERIFICACION DE SERVICIOS ICLUSTER

- 11. Verificación de Grupos
- 12. Verificación de Nodos
- 21. Monitor de iCluster (Sólo Desarrollo)
- 22. Monitor de iCluster (Sólo Contingencia)
- Verificar Subsistema XDMCLUSTER
  - Verificar que los grupos de replicación se encuentren en estado activo.

Group CPCPRDKRN CPCPRDLIB CPCPRDNFS	Group Type Status *REPL *REPL	Repl. status *ACTIVE *ACTIVE *ACTIVE	Description Library Kernel Group Library Data Group Directory Data Group
CPCPRDSYS	*REPL	*ACTIVE	System Data Group
CPCPRDTES	*REPL	*ACTIVE	Test Data Group

Regresar a la pantalla anterior con la tecla F3 y seleccionar la opción 22 (Monitor de iCluster - (Sólo Contingencia)) y verificar que todos los grupos se encuentren en estado activos tal como se muestra en la siguiente pantalla.

	Source Latencu	Apply Latencu	Total Latencu		
Prm/Bkp/Grp/Jrn	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	Total Latency Status	RPB
CPCBDPRD				coronag aranas	AA
CPCBDCPR					AA
CPCPRDLIB					AA
QAUDJRN	:22	:00	:22		AA
QSQJRN	:03	: 09	:12		AA
CPCPRDNFS					AA
QAUDJRN	: 29	: 00	:29		AA
CPCPRDSYS					AA
QAUDJRN	: 29	: 00	:29		AA
CPCPRDTES					AA
QAUDJRN	: 29	: 00	:29		AA
CPCJRN	: 00	: 00	:00		AA

**NOTA:** En algunos casos después de activar la réplica se puede encontrar el estado (\*\*) en vez de (AA); para tal caso, se debe esperar unos minutos hasta que termine de activar la réplica; **si después de 1 hora**, los grupos no han terminado de activarse comunicar al especialista iSeries de turno.

	Source Latency	Apply Latency	Total Latency		
Prm/Bkp/Grp/Jrn	HH:MM:SS	HH:MM:SS	HH:MM:SS	Total Latency Status	RPB
CPCBDDEV					AA
CPCBDCDV					AA
CPCDEVLIB					AA
QAUDJRN					**
ŲSŲJRN	:00	: 00	: 00		AA
CPCDEVNFS					AA
QAUDJRN	:14	: 00	:14		AA
CPCDEVSYS					AA
QAUDJRN	:03	:00	: 03		AA
CPCDEVTES					AA
QAUDJRN	:54	: 00	:54		AA
CPDJRN	:00	:00	: 00		AA