



AJINOMOTO CLUSTER SAP PRD Activación / Desactivación de SAP

SERVICIO:	HOSTING DE SAP - AJINOMOTO
TIPO DOCUMENTO:	PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN
NOMBRE:	ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN SAP
CÓDIGO:	AJINOMOTO PRD CLUSTER
VERSIÓN	V.1.0
FECHA:	07 de Julio del 2014

Tabla de Contenidos

Contenido

Tabla de Contenidos	2
Contenido	
Historia del Documento	
Ubicación del Documento	
Historia de Revisiones	
Aprobaciones	
Distribución	
Objetivo	
Frecuencia	
Ámbito / Alcance	
Requerimientos	
Roles	
Consideraciones	
Descripción	
Procedimiento Bajada y Subida de Servicios en Ajinomoto Cluster PRD	
1. Desactivación de Servicios PRD del servidor de AJTLMOSAP (10.248.140.14)	
2. Activación de Servicios PRD del servidor de AJTLMOSAP (10.248.140.14)	
3. Validación del Servicio SAP PRD	

Historia del Documento

Ubicación del Documento

El documento original se encuentra en:

Base de datos: Procedimientos del CCS en el servidor d24adb02.

Historia de Revisiones

Fecha	Autor del cambio	Motivo del cambio	Resumen de Cambios
06/09/13	Carol Romaní Sáenz	Creación documento	Creación documento
07/07/14	Olga Muñoz	Actualización	Formato al documento

Aprobaciones

Este documento tiene las siguientes aprobaciones:

Nombre	Cargo	
	Gerente de Proyecto IBM	

Distribución

Este documento ha sido distribuido a :

Cargo
Gerente de Proyecto IBM
Gerente de Proyecto Ajinomoto
Analista de TI Ajinomoto
Coordinador de Operadores
Operador IBM

Objetivo

Definición de los pasos a seguir para efectuar una correcta desactivación y/o activación de servicios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema SAP e integración de datos.

Frecuencia

A solicitud del coordinador de proyecto de IBM.

Ámbito / Alcance

Nro	Servidor	Dirección IP	S.O.
1	AJTLMOSAP	10.248.140.14	Windows
2	AJLTMOPRD01	10.248.140.10	Windows
3	AJLTMOPRD02	10.248.140.11	Windows

Requerimientos

Contar con el usuario de operaciones.

Roles

Operador del Centro de Cómputo de IBM

Especialista de SAP Basis

Consideraciones

El servidor de AJTLMOSAP es un servidor CLUSTER y presenta la siguiente estructura:

Descripción	Hostname	Dirección IP
Cluster MSDTC	MSDTC	10.248.140.13
Cluster SAP Principal	AJTLMOSAP	10.248.140.14
Cluster SAP Nodo 1	AJLTMOPRD01	10.248.140.10
Cluster SAP Nodo 2	AJLTMOPRD02	10.248.140.11
Cluster de BD SQL	AJTLMOBD	10.248.140.15


Descripción

Procedimiento Bajada y Subida de Servicios en Ajinomoto Cluster PRD

NOTA.-

Ingresar a la instancia con la siguiente nomeclantura del dominio:

clusterajt\opeibmxx




- 1. Desactivación de Servicios PRD del servidor de AJTLMOSAP (10.248.140.14)
 - 1. Ingresar al Nodo 1 del Cluster AJLTMOPRD01 (10.248.140.10) e ingresar al "SAP System Management Console", como administrator




Nota: La misma operación se puede realizar desde el Nodo 2 del Cluster **AJLTMOPRDO2** (110.248.140.11), ya que esta acción desactiva el servicio SAP PRD en ambos nodos del cluster.

Primero presionar la instancia PRD, click derecho y ejecutar STOP. Del mismo modo, realizarlo para la instancia del agente DAA.



2. Verificar que los servicios de PRD y DAA esten desactivados (color plomo).




3. Ingresar al Nodo 1 del Cluster AJLTMOPRD01 (10.248.140.10) e ir a la opción "Failover Cluster Management"




Nota: La misma operación se puede realizar desde el Nodo 2 del Cluster **AJLTMOPRD02 (10.248.140.11)**, ya que esta acción desactiva ambos nodos del Cluster.

4. Ir a la opción "Services and Applications", buscar el recurso "SAP PRD" dar clic derecho y seleccionar "Bring this service or application Onine", esperar hasta que el recurso esté en estado "Online".(Ver celda Status)




5. Luego, nuevamente en el recurso "SAP PRD" dar clic derecho y seleccionar "Take this service or application Offline", esperar hasta que el recurso esté en estado "Offline"







Verificar Status "OFFLINE"




6. Para bajar los servicios del SQL Server, ir a la opción "Services and Applications", dar clic sobre el recurso "ClusterSQL", en el lado derecho se visualizarán los servicios del SQL Server. (Item:Other Resources)



En "Other Resources", seleccionar la opción "SQL Server" dar clic derecho y seleccionar "Take this resource offline", esperar hasta que esté en estado "Offline". Este servicio baja automáticamente el servicios "SQL Server Agent".



Nos muestra la siguiente pantalla y seleccionamos "Take SQL Server offline"



Luego, se verifica que ambos servicios están desactivados:



- 2. Activación de Servicios PRD del servidor de AJTLMOSAP (10.248.140.14)
- 1. Ingresar al Nodo 1 del Cluster AJLTMOPRD01 (10.248.140.10) e ir a la opción "Failover Cluster Management"




Nota: La misma operación se puede realizar desde el Nodo 2 del Cluster **AJLTMOPRDO2** (110.248.140.11), ya que esta acción desactiva ambos nodos del cluster.


 Para subir los servicios de SQL Server, ir a la opción "Services and Applications", dar clic sobre el recurso "ClusterSQL", en el lado derecho se visualizarán los servicios del SQL Server.

En "Other Resources", seleccionar la opción "SQL Server Agent" dar clic derecho y seleccionar "Bring this resource online", esperar hasta que el recurso esté en estado "Online".


Al levantar este servicio inicia automaticamente el servicio "SQL Server".



Verificar que los servicios del Cluster SQL esten activos:



3. Ir a la opción "Services and Applications", buscar el recurso "SAP PRD" dar clic derecho y seleccionar "Bring this service or application online", esperar hasta que el recurso esté en estado "Online"




4. Ingresar al Nodo 1 del Cluster AJLTMOPRD01 (10.248.140.10) e ingresar al "SAP System Management Console", como administrator




Nota: La misma operación se puede realizar desde el Nodo 2 del Cluster **AJLTMOPRDO2** (110.248.140.11), ya que esta acción desactiva el servicio SAP PRD en ambos nodos del cluster.

5. Iniciar el servicio PRD y DAA y esperar hasta que su estado se encuentre activo. (color verde).




3. Validación del Servicio SAP PRD

1. Ingresar al sistema SAP PRD (10.248.140.14)



2. Ingresar a la transacción SM51 y verificar que los nodos se encuentren activos.



Realizar en cada nodo los monitoreos correspondientes.