



NISO 003 Activación y Desactivación de Servicios

SERVICIO:	SERVICIOS PARA NISSAN MAQUINARIAS S.A.
TIPO DOCUMENTO:	PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN
NOMBRE:	ACTIVACION Y DESACTIVACION DE SERVICIOS
CÓDIGO:	NISO 003
VERSIÓN	V.2.0
FECHA:	25 de Marzo del 2015

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2
Historia del Documento	
Ubicación	
Historia de Revisiones	
Aprobación	3
Distribución	4
Objetivo	4
Alcance	4
Roles	4
Frecuencia	4
Escalamiento	5
Descripción	
Desactivación de Servicios - Servidor PRD MAQUI02(IP: 10.83.1.9)	6
Reinicio del Servidor - Servidor PRD MAQUI02 (IP: 10.83.1.9)	10
Apagado del Servidor - Servidor PRD MAQUI02 (IP: 10.83.1.9)	12
Activación de Servicios – Servidor PRD MAQUI02 (IP: 10.83.1.9)	
Reinicio del Servidor – Concesionario PRD MAQUI01 (IP: 10.83.1.52)	
Apagado del Servidor – Concesionario PRD MAQUI01 (IP: 10.83.1.52)	
Activación de Servicios – Concesionario PRD MAQUI01 (IP: 10.83.1.52)	19
Reinicio del Servidor – LEGACY PRD MAQUI18 (IP: 10.83.1.22)	21
Apagado del Servidor – LEGACY PRD MAQUI18 (IP: 10.83.1.22)	22
Activación de Servicios – LEGACY PRD MAQUI18 (IP: 10.83.1.22)	23
Desactivación de Servicios – Servidor DEV/QAS MAQUI09 (IP: 10.83.1.15)	24
Reinicio del Servidor – Servidor DEV/QAS MAQUI09 (IP: 10.83.1.15)	29
Apagado del Servidor – Servidor DEV/QAS MAQUI09 (IP: 10.83.1.15)	31
Activación de Servicios – Servidor DEV/QAS MAQUIO9 (IP: 10.83.1.15)	33
Desactivación de Servicios – Servidor NMD/NMC/ NIAPPTES (IP: 10.83.1.10)	38
Reinicio del Servidor – Servidor NMD/NMC/ NIAPPTES (IP: 10.83.1.10)	45
Apagado del Servidor – Servidor NMD/NMC/ NIAPPTES (IP: 10.83.1.10)	
Activación de Servicios – Servidor NMD/NMC NIAPPTES (IP: 10.83.1.10)	48

Historia del Documento

Ubicación

El documento original se encuentra en la siguiente ubicación física dentro del Centro de Cómputo de IBM Perú: Procedimientos del CCS en el servidor d24adb02.

Historia de Revisiones

Fecha	Autor del cambio	Motivo del cambio	Resumen de cambios
14/08/2009	Henry Linares	Creación documento	Creación documento
23/06/2010	José Luis Guzmán	Actualización	Se actualizo el documento con respecto al formato y a los enlaces para las Órdenes de Transporte.
01/12/2010	Ricardo Díaz	Actualización	Se agrego la activación y desactivación de los servidores PI
01/07/2011	Luz Solís	Actualización	Se agregó servidor MAQUI01 y MAQUI18
12/07/2011	Miguel García	Actualización	Se retira Servidores de la instancia PI y se incluyen en nuevo procedimiento NISO 006
10/02/2012	Luz Solis	Actualización	Revisión de Documento. Ordenes de Transporte.
20/07/2012	Roxana Chávez C.	Actualización	Se incluye el servidor NIAPPTES
23/07/2012	Alan Otiniano	Actualización	Se retira tarea de revisión de enlaces para las Órdenes de transporte ya que no aplica.
12/09/2012	Alan Otiniano	Actualización	Se agrega la revisión de ordenes de transporte entre el servidor MAQUI02 y NIAPPTES
15/10/2012	Eder Delgado S.	Actualización	Se adicionó la instancia NMQ en el servidor NIAPPTES
02/07/2014	Christhian Chancafe	Actualización	Se retirò instancia NMQ en el servidor NIAPPTES.
25/03/2015	Eder Delgado S.	Actualización	Se modificó usuario de NIAPPTES. Antes: NMCOFR, Ahora: NMCADM

Aprobación

Este documento será aprobado por las siguientes personas:

Nombre	Cargo
Víctor Quiróz	Gerente de Proyecto NISSAN
Sandra Fuentes	Gerente de Proyecto IBM

Distribución

Este documento ha sido distribuido a las siguientes personas:

Cargo	
Gerente de Proyecto de Nissan	
Gerente de Proyecto IBM	-
Coordinador de Operadores IBM	-
Operador del Centro de Computo IBM	

Objetivo

 Documentar entre IBM y NISSAN el procedimiento ACTIVACION Y DESACTIVACION DE SERVICIOS cuando se requiera.

Alcance

Operación de los servidores incluidos en el servicio contratado por NISSAN.

N°	SERVIDOR	IP	Plataforma
1	MAQUI02	10.83.1.9	AS400
2	MAQUI09	10.83.1.15	AS400
3	MAQUI01	10.83.1.52	AS400
4	MAQUI18	10.83.1.22	AS400
5	NIAPPTES	10.83.1.10	AS400

Roles

- Operador del Centro de Cómputo de IBM.
- Especialistas del team iSeries de IBM
- Especialistas del team SAP de IBM

Frecuencia

• En caso sea requerido por el cliente o sea necesario alguna labor de mantenimiento, toda desactivación del sistema por parte de IBM será coordinada con el CLIENTE.

Escalamiento

- Si falla la activación y/o desactivación de servicios SAP en los servidores, escalar con el team de SAP de IBM.
- En caso de problemas con los usuarios en los servidores AS400 escalar con el team iSeries de IBM.
- En caso de problemas con la línea TCP/IP escalarlo con el team iSeries de IBM.
- En caso de problemas con el reinicio y/o apagado de los servidores escalarlo con el team iSeries de IBM.

Descripción


Desactivación de Servicios – Servidor PRD MAQUI02(IP: 10.83.1.9)

NOTA:

- > En caso de problemas con los puntos 1 al 3 escalarlo con el Team de SAP de IBM.
- ➤ En caso de problemas con el punto 4 escalarlo con el Team de iSeries de IBM.
- Ingresar al Sistema SAP de Producción (10.83.1.9). Enviar un mensaje por SAP a los usuarios, indicando que se realizarán trabajos en el sistema y los servicios permanecerán SUSPENDIDOS por un tiempo determinado, conforme se indica en el procedimiento BCRS 006 Envío De Mensajes, de acuerdo al horario indicados en el Schedule de Operaciones.




2. Ingresar al sistema SAP con el usuario **opeibm** y el password según la lista de contraseñas cargadas en el Notes.



3. Ejecutar la transacción **sm50** y revisar que no existan trabajos en ejecución.



Verificar que los Work Process no tengan procesos en ejecución.




NOTA: Existen 38 Work Process en las cuales no deben haber ningún trabajo en ejecución.


- En caso de encontrar procesos ejecutados con los usuarios BASIS, DDIC, SAP * o SAVSYS, informar al especialista de SAP de turno.
- En caso de encontrar procesos ejecutados con otros usuarios, escalar con el Gerente de Proyecto y consultar si se cancelan o no los procesos activos.
- En caso no haya trabajos en proceso, regresar a la pantalla inicial de SAP, ejecutar la transacción sm04.



• Verificar que no existan usuarios conectados en el sistema.




 Si existen usuarios conectados, volver a enviar un mensaje avisando que se desactivará el sistema en 5 minutos. Después de 5 minutos, si siguen habiendo usuarios conectados, proceder a retirar los usuarios haciendo doble clic a cada nodo de usuario y saldrá una pantalla similar a la siguiente:



- Seleccionar cada transacción y dar clic al botón Borrar modo, de esta manera se irán desconectando a los usuarios conectados en el sistema:
 - 1. INGRESAR AL SERVIDOR DE NISSAN PRODUCCIÓN AS400 MAQUI02 (IP: 10.83.1.9), con el usuario NMPOFR.

NOTA: El servidor de producción tiene instalado el ERP SAP/R3, antes de apagarlo o reiniciarlo debe de desactivarse los servicios de ésta aplicación.

• En el SAP Main Menu, seleccionar la opción 1 (General SAP Tasks).



En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 3 (Stop SAP System).

```
Select one of the following:

1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector
```

 Se mostrará la siguiente pantalla, verificar que el parámetro "SAP system ID" sea NMP, luego presionar la tecla ENTER.

• En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 4 (SAP OS-Collector).

```
Select one of the following:

1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector
```

• Se mostrará la siguiente pantalla, verificar que el comando a ejecutar sea:

CALL PGM (SAPOSCOL) PARM ('-k') luego presionar la tecla ENTER.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Mandato a ejecutar . . . . . . > <u>CALL PGM(SAPOSCOL) PARM('-k')</u>
```

 En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 2 (Work with SAP System Jobs) y presionar la tecla ENTER dos veces.

```
Select one of the following:

1. Start SAP System

2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
```

 Se mostrará todos los procesos activos de SAP esperar hasta que no haya ningún job en el subsistema R3_03, tal como se muestra en la imagen siguiente.



En caso de problemas con la desactivación de servicios, comunicar al especialista SAP de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

• Finalmente salir del sistema, para ello presionar la tecla F3 hasta llegar al SAP Main Menu y salir con la opción 90 (Sign Off)



SOLO REALIZARLO CUANDO SEA REQUERIDO UN REINICIO DEL SERVIDOR Reinicio del Servidor – Servidor PRD MAQUI02 (IP: 10.83.1.9)

NOTA:

- > Para poder realizar el reinicio del servidor se debe desactivar previamente el sistema SAP. (Para realizarlo ver los pasos desde el punto 7.1).
- > En caso de problemas con el punto 1 escalarlo con el Team de iSeries de IBM.

INGRESAR AL SERVIDOR DE PRODUCCION AS400 MAQUI02 (IP: 10.83.1.9), con el usuario OPEIBMXX (donde XX es el número asignado a cada operador).

➤ En el Menú del Operador, seleccionar la opción 8 (Agente ITM de Monitoreo), una vez dentro, seleccionar la opción 3 (End).

```
Selection or command

Selection or command
```


Regresar al Menu Principal presionando la tecla F3, seleccionar la Opción 1 (Trabajos Activos) y verificar que no se encuentre el job CT_AGENT dentro del subsistema QAUTOMON.

	Subsistema	Usuario				
Орс	/Trabajo	actual	Tipo	% CPU	Función	Estado
	QAUTOMON	QSYS	SBS	. 0		DEQW
	CT_AGENT	QAUTOMON	BCI	. 0	PGM-CT_AGENT	CNDW

Regresar al Menú del Operador, seleccionar la opción 55 (Reiniciar / Apagar Servidor)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

Luego seleccionar la opción 1 (Reiniciar Servidor).



Debe salir la siguiente pantalla, verificar que el parámetro "Rearrancar después de apagar" se encuentre con la opción *YES y presionar la tecla ENTER.

En caso de problemas con el reinicio del servidor, comunicar al especialista iSeries de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

SOLO REALIZARLO CUANDO SEA REQUERIDO UN APAGADO DEL SERVIDOR Apagado del Servidor – Servidor PRD MAQUI02 (IP: 10.83.1.9)

NOTA:


- ➤ Para poder realizar el apagado del servidor se debe desactivar previamente el sistema SAP. (Para realizarlo ver los pasos desde el punto 7.1).
- ➤ En caso de problemas con el punto 1 escalarlo con el Team de iSeries de IBM.

INGRESAR AL SERVIDOR DE PRODUCCION AS400 MAQUI02 (IP: 10.83.1.9), con el usuario OPEIBMXX (donde XX es el número asignado a cada operador).

➤ En el Menú del Operador, seleccionar la opción 55 (Reiniciar / Apagar Servidor)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

Luego seleccionar la opción 2 (Apagar Servidor).



Debe salir la siguiente pantalla, presionar la tecla ENTER para iniciar el apagado del servidor.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Cómo finalizar . . . . . . . > *IMMED *CNTRLD, *IMMED
```

En caso de problemas con el apagado del servidor, comunicar al especialista iSeries de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.


Activación de Servicios - Servidor PRD MAQUI02 (IP: 10.83.1.9)

NOTA:

- > En caso de problemas con los puntos 1 y 3 escalarlo con el Team de iSeries de IBM.
- > En caso de problemas con los puntos 2, 4 y 5 escalarlo con el Team de SAP de IBM.

INGRESAR AL SERVIDOR DE PRODUCCION AS400 MAQUI02 (IP: 10.83.1.9), con el usuario **OPEIBMXX** (donde XX es el número asignado a cada operador).


• En el Menú del Operador, seleccionar la opción 51 (Estado de Dispositivos)



 Colocar la opción *LIN en el parámetro "Tipo", tal como se muestra en la siguiente pantalla.



• Verificar que el estado de la línea ETHLINE se encuentre en estado "ACTIVO" y que exista el trabajo QTCPIP o QTCPWRK, tal como se muestra en la figura adjunta.



También puede mostrarse de la siguiente manera



En caso de problemas con la línea QTCPIP o QTCPWRK, comunicar al especialista iSeries de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

INGRESAR AL SERVIDOR DE PRODUCCION AS400 MAQUI02 (IP: 10.83.1.9), con el usuario NMPOFR.

• En el SAP Main Menu, seleccionar la opción 1 (General SAP Tasks).

```
Select one of the following:

1. General SAP Tasks
2. Change and Transport System
```

En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 1 (Start SAP System).

```
1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector
```

• En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 2 (Work with SAP System Jobs) y presionar la tecla ENTER dos veces.

```
Select one of the following:


1. Start SAP System

2. Work with SAP System Jobs

3. Stop SAP System

4. Stop SAP OS-Collector
```

Verificar que existan los jobs WPXX, se deben encontrar 38 jobs WPXX en estado SEMW.



Finalmente regresar al SAP Main Menu, para ello presionar la tecla F3 dos veces.

REVISIÓN DEL ENLACE PARA LAS ÓRDENES DE TRANSPORTE:

Realizar los siguientes pasos si y solo si los servicios de SAP del servidor NIAPPTES (IP: 10.83.1.10) se encuentren activos.

En la línea de comandos del SAP Main Menú, ejecutar el siguiente comando:

WRKLNK OBJ('/QFileSvr.400')

```
Selection or command ===> WRKLNK OBJ('/QFileSvr.400')
```

Seleccionar la opción 5 (Visualizar) y presionar ENTER.



Verificar que se muestre la siguiente pantalla



OJO: Ejecutar la NOTA del cuadro remarcado **SI Y SOLO SI** el enlace NIAPPTES no se muestra en el servidor de Producción, caso contrario pasar al punto 4.

NOTA:

En caso no se muestre el enlace **NIAPPTES**, luego del paso anterior, regresar a la línea de comandos presionando F3.

Ejecutar los siguientes pasos:

- Primero: Verificar que se encuentren activos los servicios SAP del servidor de desarrollo NIAPPTES (IP: 10.83.1.10), ¿cómo? validando logueo al SAP de Desarrollo mediante SAPLOGON).
- Segundo: En caso se encuentren activos los servicios, ejecutar los siguientes comandos en el servidor de producción MAQUIO2 AS400 IP: 10.83.1.9, con el usuario NMPOFR para la creación del enlace entre el servidor de Producción y Desarrollo.

CRTDIR DIR('/QFileSvr.400/NIAPPTES') DTAAUT(*RWX) OBJAUT(*ALL)


NOTA: Este comando crea el directorio con el nombre del hostname del servidor de Desarrollo.

En caso de problemas con el enlace NIAPPTES, comunicar al especialista iSeries de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

4. Una vez activo los servicios, ingresar al SAP (Ver Lista de Passwords del Notes) y ejecutar en la línea de comandos sm51 verificando que en la columna "estado" figure el valor "activo", (Ver figuras adjuntas).




Ingresar al SAP utilizando el usuario opeibm (La contraseña se encuentra en la lista de passwords cargada en el Notes)



Ejecutar el comando sm51



Al ejecutar el comando anterior se mostrará la siguiente pantalla.



5. Finalmente, comunicar al Centro de Gestión que los servicios de **PRD** se encuentran activos y a la vez solicitar que realicen alguna transacción para realizar la doble verificación de conexión al SAP.

Reinicio del Servidor – Concesionario PRD MAQUI01 (IP: 10.83.1.52)

SOLO REALIZARLO CUANDO SEA REQUERIDO UN REINICIO DEL SERVIDOR

NOTA:

- > Para poder realizar el reinicio NO se requiere bajar la aplicación
- 1. **INGRESAR AL SERVIDOR DE PRODUCCION AS400 MAQUI01 (IP: 10.83.1.52)**, con el usuario **OPEIBMXX** (donde XX es el número asignado a cada operador).
 - En el Menú del Operador, seleccionar la opción 8 (Agente ITM de Monitoreo), una vez dentro, seleccionar la opción 3 (End).

```
OMA

Tivoli Monitoring: i5/OS Agent

Select one of the following:

1. Display Tivoli Monitoring: i5/OS Agent Log
2. Start Tivoli Monitoring: i5/OS Agent
3. End Tivoli Monitoring: i5/OS Agent

4. Configure Tivoli Monitoring: i5/OS Agent

Selection or command
===> 3
```

Regresar al Menu Principal presionando la tecla F3, seleccionar la Opción 1 (Trabajos Activos) y verificar que no se encuentre el job CT_AGENT dentro del subsistema QAUTOMON.

	Subsistema	Usuario				
Орс	/Trabajo	actual	Tipo	% CPU	Función	Estado
	QAUTOMON	QSYS	SBS	. 0		DEQW
	CT_AGENT	QAUTOMON	BCI	. 0	PGM-CT_AGENT	CNDW

Regresar al Menú del Operador , seleccionar la opción 55 (Reiniciar / Apagar Servidor)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

Luego seleccionar la opción 1 (Reiniciar Servidor).

```
    Reiniciar Servidor
    Apagar Servidor
```

Debe salir la siguiente pantalla, verificar que el parámetro "Rearrancar después de apagar" se encuentre con la opción *YES y presionar la tecla ENTER.

En caso de problemas con el reinicio del servidor, comunicar al especialista iSeries de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

SOLO REALIZARLO CUANDO SEA REQUERIDO UN APAGADO DEL SERVIDOR Apagado del Servidor – Concesionario PRD MAQUI01 (IP: 10.83.1.52)


NOTA: Para poder realizar el reinicio NO se requiere bajar la aplicación

INGRESAR AL SERVIDOR DE PRODUCCION AS400 MAQUI01 (IP: 10.83.1.52), con el usuario OPEIBMXX (donde XX es el número asignado a cada operador).

➤ En el Menú del Operador, seleccionar la opción 55 (Reiniciar / Apagar Servidor)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

Luego seleccionar la opción 2 (Apagar Servidor).



Debe salir la siguiente pantalla, presionar la tecla ENTER para iniciar el apagado del servidor.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Cómo finalizar . . . . . . . > *IMMED *CNTRLD, *IMMED
```

En caso de problemas con el apagado del servidor, comunicar al especialista iSeries de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.


Activación de Servicios – Concesionario PRD MAQUI01 (IP: 10.83.1.52)

NOTA:

> En caso de problemas escalarlo con el Team de iSeries de IBM.

INGRESAR AL SERVIDOR DE PRODUCCION AS400 MAQUI01 (IP: 10.83.1.52), con el usuario **OPEIBMXX** (donde XX es el número asignado a cada operador).

• En el Menú del Operador, seleccionar la opción 51 (Estado de Dispositivos)



 Colocar la opción *LIN en el parámetro "Tipo", tal como se muestra en la siguiente pantalla.



 Verificar que el estado de la línea ETHLINE se encuentre en estado "ACTIVO" y que exista el trabajo QTCPIP o el Trabajo QTCPWRK, tal como se muestra en la figura adjunta.



También puede mostrarse de la siguiente manera



En caso de problemas con la línea QTCPIP o QTCPWRK, comunicar al especialista iSeries de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

Reinicio del Servidor – LEGACY PRD MAQUI18 (IP: 10.83.1.22)

SOLO REALIZARLO CUANDO SEA REQUERIDO UN REINICIO DEL SERVIDOR

NOTA:

• Para poder realizar el reinicio NO se requiere bajar la aplicación

INGRESAR AL SERVIDOR DE PRODUCCION AS400 MAQUI18 (IP: 10.83.1.22), con el usuario **OPEIBMXX** (donde XX es el número asignado a cada operador).

➤ En el Menú del Operador, seleccionar la opción 8 (Agente ITM de Monitoreo), una vez dentro, seleccionar la opción 3 (End).



Regresar al Menu Principal presionando la tecla F3, seleccionar la Opción 1 (Trabajos Activos) y verificar que no se encuentre el job CT_AGENT dentro del subsistema QAUTOMON.



Regresar al Menú del Operador, seleccionar la opción 55 (Reiniciar / Apagar Servidor)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

Luego seleccionar la opción 1 (Reiniciar Servidor).

```
    Reiniciar Servidor
    Apagar Servidor
```

Debe salir la siguiente pantalla, verificar que el parámetro "Rearrancar después de apagar" se encuentre con la opción *YES y presionar la tecla ENTER.

En caso de problemas con el reinicio del servidor, comunicar al especialista iSeries de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

SOLO REALIZARLO CUANDO SEA REQUERIDO UN APAGADO DEL SERVIDOR Apagado del Servidor – LEGACY PRD MAQUI18 (IP: 10.83.1.22)

NOTA: Para poder realizar el reinicio NO se requiere bajar la aplicación

INGRESAR AL SERVIDOR DE PRODUCCION AS400 MAQUI18 (IP: 10.83.1.22), con el usuario OPEIBMXX (donde XX es el número asignado a cada operador).

> En el Menú del Operador, seleccionar la opción 55 (Reiniciar / Apagar Servidor)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

Luego seleccionar la opción 2 (Apagar Servidor).

Reiniciar Servidor
 Apagar Servidor

Debe salir la siguiente pantalla, presionar la tecla ENTER para iniciar el apagado del servidor.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Cómo finalizar . . . . . . . > *IMMED *CNTRLD, *IMMED
```

En caso de problemas con el apagado del servidor, comunicar al especialista iSeries de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

Activación de Servicios – LEGACY PRD MAQUI18 (IP: 10.83.1.22)

NOTA:

> En caso de problemas escalarlo con el Team de iSeries .

INGRESAR AL SERVIDOR DE PRODUCCION AS400 MAQUI18 (IP: 10.83.1.22), con el usuario OPEIBMXX (donde XX es el número asignado a cada operador).

> En el Menú del Operador, seleccionar la opción 51 (Estado de Dispositivos)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

➤ Colocar la opción *LIN en el parámetro "Tipo", tal como se muestra en la siguiente pantalla.



➤ Verificar que el estado de la línea ETHLINE se encuentre en estado "ACTIVO" y que exista el trabajo QTCPIP o QTCPWRK, tal como se muestra en la figura adjunta.



También puede mostrarse de la siguiente manera



En caso de problemas con la línea QTCPIP o QTCPWRK, comunicar al especialista iSeries de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

Desactivación de Servicios – Servidor DEV/QAS MAQUI09 (IP: 10.83.1.15)

NOTA:

> En caso de problemas con los puntos 1 al 8 escalarlo con el Team de SAP de IBM.

Ingresar al SAP de Desarrollo y Calidad MAQUI09 (10.83.1.15). Enviar un mensaje por SAP a los usuarios, indicando que se realizarán trabajos en el sistema y los servicios permanecerán SUSPENDIDOS por un tiempo determinado, conforme se indica en el procedimiento BCRS 006 Envío De Mensajes.


Ingresar al sistema SAP de **DEV y QAS** con el usuario **opeibm** y el password según la lista de contraseñas.



Ejecutar la transacción **sm50** y revisar que no existan trabajos en ejecución.



Verificar que los Work Process no tengan procesos en ejecución.



NOTA: Existen 19 Work Process en el servidor **DEV** y 19 Work Process en el servidor **QAS**, en las cuales no deben haber ningún trabajo en ejecución.


- ➤ En caso de encontrar procesos ejecutados con los usuarios BASIS, DDIC, SAP* o SAVSYS, informar al especialista de SAP de turno.
- En caso de encontrar procesos ejecutados con otros usuarios, escalar con el Gerente de Proyecto y consultar si se cancelan o no los procesos activos.

En caso no haya trabajos en proceso, regresar a la pantalla inicial de SAP, ejecutar la transacción **sm04** y revisar que no existan trabajos en ejecución.

Verificar que no existan usuarios conectados en el sistema.



Si existen usuarios conectados, volver a enviar un mensaje avisando que se desactivará el sistema en 5 minutos. Después de 5 minutos, si siguen habiendo usuarios conectados, proceder a retirar los usuarios haciendo doble clic a cada nodo de usuario y saldrá una pantalla similar a la siguiente:



Seleccionar cada transacción y dar clic al botón Borrar modo, de esta manera se irán desconectando a los usuarios conectados en el sistema:

INSTANCIA DESARROLLO

INGRESAR AL SERVIDOR DE DESARROLLO AS400 MAQUI09 (IP: 10.83.1.15), con el usuario NMDOFR.

En el SAP Main Menu, seleccionar la opción 1 (General SAP Tasks).

```
Select one of the following:

1. General SAP Tasks
2. Change and Transport System
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 3 (Stop SAP System).

```
Select one of the following:

1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector
```

> Se mostrará la siguiente pantalla, verificar que el parámetro "SAP system ID" sea **NMD**, luego presionar la tecla ENTER.

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 4 (Stop SAP OS-Collector).

```
Select one of the following:

1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector
```

> Se mostrará la siguiente pantalla, verificar que el comando a ejecutar sea:

CALL PGM(SAPOSCOL) PARM('-k') luego presionar la tecla ENTER.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Mandato a ejecutar . . . . . . > CALL PGM(SAPOSCOL) PARM('-k')
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 2 (Work with SAP System Jobs) y presionar la tecla ENTER dos veces.

```
Select one of the following:

1. Start SAP System

2. Work with SAP System Jobs

3. Stop SAP System


4. Stop SAP OS-Collector
```

Se mostrará todos los procesos activos de SAP esperar hasta que no haya ningún job en el subsistema R3_01, tal como se muestra en la imagen siguiente.



En caso de problemas con la desactivación de servicios, comunicar al especialista SAP de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

Finalmente salir del sistema, para ello presionar dos veces la tecla F3 para llegar al SAP Main Menu y salir con la opción 90 (Sign Off)



INSTANCIA CALIDAD

INGRESAR AL SERVIDOR DE CALIDAD MAQUI09 (IP: 10.83.1.15), con el usuario NMCOFR. (Ver lista de passwords en el Notes)

En el SAP Main Menu, seleccionar la opción 1 (General SAP Tasks).

```
Select one of the following:

1. General SAP Tasks
2. Change and Transport System
```

En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 3 (Stop SAP System).

```
Select one of the following:

1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector
```

> Se mostrará la siguiente pantalla, verificar que el parámetro "SAP system ID" sea **NMC**, luego presionar la tecla ENTER.

```
Character value, *ENV
SAP system ID . . . . . . . . > NMC
   instance number . . . . .
                                 > 02
                                                 0-99, *ENV, *ALL
   instance host name .
                                   *LOCAL
                                                       *NO, *ALL
                                   *N0
End sapstartsrv . .
Wait for instance to end
                                   *N0
                                   120
Maximum wait time (seconds)
                                   *N0
End subsystem
```

En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 4 (Stop SAP OS-Collector).

```
Select one of the following:

1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector
```

Se mostrará la siguiente pantalla, verificar que el comando a ejecutar sea:

CALL PGM(SAPOSCOL) PARM('-k') luego presionar la tecla ENTER.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Mandato a ejecutar . . . . . . > CALL PGM(SAPOSCOL) PARM('-k')
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 2 (Work with SAP System Jobs) y presionar la tecla ENTER dos veces.

```
Select one of the following:

1. Start SAP System

2. Work with SAP System Jobs

3. Stop SAP System

4. Stop SAP OS-Collector
```

Se mostrará todos los procesos activos de SAP esperar hasta que no haya ningún job en el subsistema R3_02, tal como se muestra en la imagen siguiente.



En caso de problemas con la desactivación de servicios, comunicar al especialista SAP de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

Finalmente salir del sistema, para ello presionar dos veces la tecla F3 para llegar al SAP Main Menu y salir con la opción 90 (Sign Off)



SOLO REALIZARLO CUANDO SEA REQUERIDO UN REINICIO DEL SERVIDOR Reinicio del Servidor – Servidor DEV/QAS MAQUI09 (IP: 10.83.1.15)

NOTA:

- Para poder realizar el reinicio del servidor se debe desactivar previamente el sistema SAP del servidor DEV/QAS. (Para realizarlo ver los pasos descritos desde el punto 7.5)
- > En caso de problemas con el punto 1 escalarlo con el Team de iSeries de IBM.

INGRESAR AL SERVIDOR DE CALIDAD AS400 MAQUI09 (IP: 10.83.1.15), con el usuario OPEIBMXX (donde XX es el número asignado a cada operador).

➤ En el Menú del Operador, seleccionar la opción 8 (Agente ITM de Monitoreo), una vez dentro, seleccionar la opción 3 (End).



➤ Regresar al Menu Principal presionando la tecla F3, seleccionar la Opción 1 (Trabajos Activos) y verificar que no se encuentre el job CT_AGENT dentro del subsistema QAUTOMON.



En el Menú del Operador, seleccionar la opción 55 (Reiniciar / Apagar Servidor)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

Luego seleccionar la opción 1 (Reiniciar Servidor).

```
    Reiniciar Servidor
    Apagar Servidor
```

Debe salir la siguiente pantalla, verificar que el parámetro "Rearrancar después de apagar" se encuentre con la opción *YES y presionar la tecla ENTER.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Cómo finalizar . . . . . . . . . . . *IMMED *CNTRLD, *IMMED

Opciones de rearranque:

Rearrancar después de apagar > *YES *NO, *YES

Tipo de rearranque . . . . . . *IPLA *IPLA, *SYS, *FULL
```

En caso de problemas con el reinicio del servidor, comunicar al especialista iSeries de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

SOLO REALIZARLO CUANDO SEA REQUERIDO UN APAGADO DEL SERVIDOR Apagado del Servidor – Servidor DEV/QAS MAQUI09 (IP: 10.83.1.15)

NOTA:

- ➤ Para poder realizar el apagado del servidor se debe desactivar previamente el sistema SAP del servidor DEV y QAS (Para realizarlo ver los pasos descritos desde el punto 7.5)
- > En caso de problemas con el punto 1 escalarlo con el Team de iSeries de IBM.
- 1. INGRESAR AL SERVIDOR DE DESARROLLO/CALIDAD AS400 MAQUI09 (IP: 10.83.1.15), con el usuario OPEIBMXX (donde XX es el número asignado a cada operador).
 - ➤ En el Menú del Operador, seleccionar la opción 8 (Agente ITM de Monitoreo), una vez dentro, seleccionar la opción 3 (End).

```
OMA

Tivoli Monitoring: i5/OS Agent

Select one of the following:

1. Display Tivoli Monitoring: i5/OS Agent Log
2. Start Tivoli Monitoring: i5/OS Agent

3. End Tivoli Monitoring: i5/OS Agent

4. Configure Tivoli Monitoring: i5/OS Agent


Selection or command

===> 3
```

➤ Regresar al Menu Principal presionando la tecla F3, seleccionar la Opción 1 (Trabajos Activos) y verificar que no se encuentre el job CT_AGENT dentro del subsistema QAUTOMON.



➤ En el Menú del Operador, seleccionar la opción 55 (Reiniciar / Apagar Servidor)



➤ Luego seleccionar la opción 2 (Apagar Servidor).



> Debe salir la siguiente pantalla, presionar la tecla ENTER para iniciar el apagado del servidor.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Cómo finalizar . . . . . . . > *IMMED *CNTRLD, *IMMED
```

En caso de problemas con el apagado del servidor, comunicar al especialista iSeries de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

Activación de Servicios – Servidor DEV/QAS MAQUI09 (IP: 10.83.1.15)

NOTA:

- > En caso de problemas con los puntos 1 y 4 escalarlo con el Team de iSeries de IBM.
- ➤ En caso de problemas con los puntos 2, 3, 5, 6, 7 y 8 escalarlo con el Team de SAP de IBM.

INGRESAR AL SERVIDOR DE DESARROLLO AS400 MAQUI09 (IP: 10.83.1.15), con el usuario OPEIBMXX (donde XX es el número asignado a cada operador).

En el Menú del Operador, seleccionar la opción 51 (Estado de Dispositivos)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

Colocar la opción *LIN en el parámetro "Tipo", tal como se muestra en la siguiente pantalla.

Verificar que el estado de la línea ETHLINE se encuentre en estado "ACTIVO" y que exista el trabajo QTCPIP o QTCPWRK, tal como se muestra en la figura adjunta.

Opc	Descripción	Estado		-Trabaio	
	ETHLINE	ACTIVO			
	ETHLINET	ACTIVO			
	ETHLITCP	ACTIVO	QTCPIP	QTCP	001349
	QESLINE	DESACTIVADO			

También se puede mostrar de la siguiente manera

ETHLINE	ACTIVO			
ETHLINET	ACTIVO			
ETHLITCP	ACTIVO	QTCPWRK	QSYS	105090

En caso de problemas con la línea QTCPIP o QTCPWRK, comunicar al especialista iSeries de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

Finalmente, regresar al Menú del Operador presionando la tecla F3 y seleccionar la opción 99 (Salir).



INSTANCIA DESARROLLO:

INGRESAR AL SERVIDOR DE DESARROLLO AS400 MAQUI09 (IP: 10.83.1.15), con el usuario NMDOFR.

➤ En el SAP Main Menu, seleccionar la opción 1 (General SAP Tasks).

```
Select one of the following:

1. General SAP Tasks
2. Change and Transport System
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 1 (Start SAP System).

```
Select one of the following:

1. Start SHP System
2. Work with SAP System Idbs
3. Stop SAP System
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 2 (Work with SAP System Jobs) y presionar la tecla ENTER dos veces.

```
Select one of the following:


1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
```

➤ Verificar que existan los jobs **WPXX**, se deben encontrar 19 jobs **WPXX** en estado **SEMW**.

Opc	Subsistema /Trabaio	Usuario actual	Tipo	% CPU	Función	Estado
	WP08	VCD01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW
	WP09	VCD01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW
	WP10	VCD01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW
	WP11	VCD01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW
	WP12	VCD01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW
	WP13	VCD01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW
	WP14	VCD01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW
	WP15	VCD01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW

En caso de problemas con la activación de servicios, comunicar al especialista SAP de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

Finalmente salir del sistema, para ello presionar dos veces la tecla F3 para llegar al SAP Main Menu y salir con la opción 90 (Sign Off)



INSTANCIA CALIDAD:

INGRESAR AL SERVIDOR DE DESARROLLO AS400 MAQUI09 (IP: 10.83.1.15), con el usuario NMCOFR.

➤ En el SAP Main Menu, seleccionar la opción 1 (General SAP Tasks).

```
Select one of the following:

1. General SAP Tasks
2. Change and Transport System
```

> En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 1 (Start SAP System).

```
Select one of the following:

1. Start SAP System

2. Work with SAP System Jobs


3. Stop SAP System

4. Stop SAP OS-Collector
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 2 (Work with SAP System Jobs) y presionar la tecla ENTER dos veces.

```
1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector
```

Verificar que existan los jobs WPXX, se deben encontrar 19 jobs WPXX en estado SEMW.




En caso de problemas con la activación de servicios, comunicar al especialista SAP de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.


Finalmente salir del sistema, para ello presionar dos veces la tecla F3 para llegar al SAP Main Menu y salir con la opción 90 (Sign Off)




6. Una vez activados los servicios, ingresar al SAP de Desarrollo (Ver Lista de Passwords del Notes) y ejecutar en la línea de comandos sm51 verificando que en la columna "estado" figure el valor "activo", (Ver figuras adjuntas).



Ingresar al SAP utilizando el usuario opeibm (La contraseña se encuentra en la lista de passwords cargada en el Notes).




Ejecutar el comando sm51 en la línea de comandos del SAP, tal como se muestra a continuación.




7. Una vez activados los servicios, ingresar al SAP de Calidad (Ver Lista de Passwords del Notes) y ejecutar en la línea de comandos sm51 verificando que en la columna "estado" figure el valor "activo", (Ver figuras adjuntas).



Ingresar al SAP utilizando el usuario opeibm (La contraseña se encuentra en la lista de passwords cargada en el Notes).



Ejecutar el comando sm51 en la línea de comandos del SAP, tal como se muestra a continuación.



Al ejecutar la pantalla anterior se mostrará la siguiente pantalla.




8. Finalmente, comunicar al Centro de Gestión que los servicios de **DEV** y **QAS** se encuentran activos y a la vez solicitar que realicen alguna transacción para realizar la doble verificación de conexión al SAP.

Desactivación de Servicios – Servidor NMD/NMC/ NIAPPTES (IP: 10.83.1.10)

NOTA:

- ➤ En caso de problemas con los puntos 1 al 8 escalarlo con el Team de SAP de IBM.
- 9. Ingresar al SAP de Desarrollo y Calidad NIAPPTES (10.83.1.10). Enviar un mensaje por SAP a los usuarios, indicando que se realizarán trabajos en el sistema y los servicios permanecerán SUSPENDIDOS por un tiempo determinado, conforme se indica en el procedimiento BCRS 006 Envío De Mensajes.
- 10. Ingresar al sistema SAP de NMD, NMC con el usuario opeibm y el password según la lista de contraseñas.



11. Ejecutar la transacción sm50 y revisar que no existan trabajos en ejecución.




12. Verificar que los Work Process no tengan procesos en ejecución.

NOTA: Existen 12 Work Process en el servidor **NMD**,17 Work Process en el servidor **NMC**, en las cuales no deben haber ningún trabajo en ejecución.

- ➤ En caso de encontrar procesos ejecutados con los usuarios BASIS, DDIC, SAP* o SAVSYS, informar al especialista de SAP de turno.
- ➤ En caso de encontrar procesos ejecutados con otros usuarios, escalar con el Gerente de Proyecto y consultar si se cancelan o no los procesos activos.
- 13. En caso no haya trabajos en proceso, regresar a la pantalla inicial de SAP, ejecutar la transacción sm04 y revisar que no existan trabajos en ejecución.



14. Verificar que no existan usuarios conectados en el sistema.



15. Si existen usuarios conectados, volver a enviar un mensaje avisando que se desactivará el sistema en 5 minutos. Después de 5 minutos, si siguen habiendo usuarios conectados, proceder a retirar los usuarios haciendo doble clic a cada nodo de usuario y saldrá una pantalla similar a la siguiente:



16. Seleccionar cada transacción y dar clic al botón Borrar modo, de esta manera se irán desconectando a los usuarios conectados en el sistema:

INSTANCIA DESARROLLO

- 17. INGRESAR AL SERVIDOR DE DESARROLLO AS400 **NIAPPTES (IP: 10.83.1.10)**, con el usuario **NMDOFR**.
- ➤ En el SAP Main Menu, seleccionar la opción 1 (General SAP Tasks).

```
Select one of the following:

1. General SAP Tasks
2. Change and Transport System
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 3 (Stop SAP System).

```
1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector
```

> Se mostrará la siguiente pantalla, verificar que el parámetro "SAP system ID" sea **NMD**, luego presionar la tecla ENTER.

```
Stop SAP System (STOPSAP)

Teclee elecciones, pulse Intro.

SAP system ID . . . . . > NMD Character value, *ENV SAP instance number . . . . > *ALL 8-99, *ENV, *ALL 8-99 instance host name . . . . *LOCAL **LOCAL*

End sapstartsrv . . . . . . *NO *YES, *NO, *ALL
```

En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 4 (Stop SAP OS-Collector).

```
Select one of the following:

1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector
```

Se mostrará la siguiente pantalla, verificar que el comando a ejecutar sea:

CALL PGM(SAPOSCOL) PARM('-k') luego presionar la tecla ENTER.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Mandato a ejecutar . . . . . . > CALL PGM(SAPOSCOL) PARM('-k')
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 2 (Work with SAP System Jobs) y presionar la tecla ENTER dos veces.

```
Select one of the following:

1. Start SAP System

2. Work with SAP System Jobs

3. Stop SAP System


4. Stop SAP OS-Collector
```

Se mostrará todos los procesos activos de SAP esperar hasta que no haya ningún job en el subsistema R3_04, tal como se muestra en la imagen siguiente.



En caso de problemas con la desactivación de servicios, comunicar al especialista SAP de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

Finalmente salir del sistema, para ello presionar dos veces la tecla F3 para llegar al SAP Main Menu y salir con la opción 90 (ign Off)



INSTANCIA CALIDAD (NMC)

INGRESAR AL SERVIDOR DE CALIDAD NIAPPTES (IP: 10.83.1.10), con el usuario **NMCADM**. (Ver lista de passwords en el Notes)

➤ En el SAP Main Menu, seleccionar la opción 1 (General SAP Tasks).

```
Select one of the following:

1. General SAP Tasks
2. Change and Transport System
```

> En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 3 (Stop SAP System).

```
Select one of the following:

1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector
```

> Se mostrará la siguiente pantalla, verificar que el parámetro "SAP system ID" sea **NMC**, Y SAP instance number 06, luego presionar la tecla ENTER.



➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 4 (Stop SAP OS-Collector).

```
Select one of the following:

1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector
```

Se mostrará la siguiente pantalla, verificar que el comando a ejecutar sea:

CALL PGM(SAPOSCOL) PARM('-k') luego presionar la tecla ENTER.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Mandato a ejecutar . . . . . . > CALL PGM(SAPOSCOL) PARM('-k')
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 2 (Work with SAP System Jobs) y presionar la tecla ENTER dos veces.

```
Select one of the following:

1. Start SAP System

2. Work with SAP System Jobs

3. Stop SAP System


4. Stop SAP OS-Collector
```

Se mostrará todos los procesos activos de SAP esperar hasta que no haya ningún job en el subsistema R3_06, tal como se muestra en la imagen siguiente.



En caso de problemas con la desactivación de servicios, comunicar al especialista SAP de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

Finalmente salir del sistema, para ello presionar dos veces la tecla F3 para llegar al SAP Main Menu y salir con la opción 90 (Sign Off)



SOLO REALIZARLO CUANDO SEA REQUERIDO UN REINICIO DEL SERVIDOR

Reinicio del Servidor – Servidor NMD/NMC/ NIAPPTES (IP: 10.83.1.10)

NOTA:

- ➢ Para poder realizar el reinicio del servidor se debe desactivar previamente el sistema SAP del servidor NMD/NMC (Para realizarlo ver los pasos descritos desde el punto 7.5)
- ➤ En caso de problemas con el punto 1 escalarlo con el Team de iSeries de IBM.

INGRESAR AL SERVIDOR DE CALIDAD AS400 NIAPPTES (IP: 10.83.1.10), con el usuario OPEIBMXX (donde XX es el número asignado a cada operador).

➤ En el Menú del Operador, seleccionar la opción 8 (Agente ITM de Monitoreo), una vez dentro, seleccionar la opción 3 (End).

```
OMA

Tivoli Monitoring: i5/OS Agent

Select one of the following:

1. Display Tivoli Monitoring: i5/OS Agent Log
2. Start Tivoli Monitoring: i5/OS Agent
3. End Tivoli Monitoring: i5/OS Agent

4. Configure Tivoli Monitoring: i5/OS Agent

Selection or command
===> 3
```

Regresar al Menu Principal presionando la tecla F3, seleccionar la Opción 1 (Trabajos Activos) y verificar que no se encuentre el job CT_AGENT dentro del subsistema QAUTOMON.



➤ En el Menú del Operador, seleccionar la opción 55 (Reiniciar / Apagar Servidor)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

> Luego seleccionar la opción 1 (Reiniciar Servidor).

```
    Reiniciar Servidor
    Apagar Servidor
```

Debe salir la siguiente pantalla, verificar que el parámetro "Rearrancar después de apagar" se encuentre con la opción *YES y presionar la tecla ENTER.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Cómo finalizar . . . . . . . . > *IMMED *CNTRLD, *IMMED

Opciones de rearranque:

Rearrancar después de apagar > *YES *NO, *YES

Tipo de rearranque . . . . . . *IPLA *IPLA, *SYS, *FULL
```

En caso de problemas con el reinicio del servidor, comunicar al especialista iSeries de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

SOLO REALIZARLO CUANDO SEA REQUERIDO UN APAGADO DEL SERVIDOR Apagado del Servidor – Servidor NMD/NMC/ NIAPPTES (IP: 10.83.1.10)

NOTA:


- ➤ Para poder realizar el apagado del servidor se debe desactivar previamente el sistema SAP del servidor NMD, NMC (Para realizarlo ver los pasos descritos desde el punto 7.5)
- ➤ En caso de problemas con el punto 1 escalarlo con el Team de iSeries de IBM.
- 2. INGRESAR AL SERVIDOR DE NMD/NMC AS400 NIAPPTES (IP: 10.83.1.10), con el usuario OPEIBMXX (donde XX es el número asignado a cada operador).
 - ➤ En el Menú del Operador, seleccionar la opción 8 (Agente ITM de Monitoreo), una vez dentro, seleccionar la opción 3 (End).




Regresar al Menu Principal presionando la tecla F3, seleccionar la Opción 1 (Trabajos Activos) y verificar que no se encuentre el job CT_AGENT dentro del subsistema QAUTOMON.



En el Menú del Operador, seleccionar la opción 55 (Reiniciar / Apagar Servidor)



Luego seleccionar la opción 2 (Apagar Servidor).



Debe salir la siguiente pantalla, presionar la tecla ENTER para iniciar el apagado del servidor.

```
Teclee elecciones, pulse Intro.

Cómo finalizar . . . . . . . > *IMMED *CNTRLD, *IMMED
```

En caso de problemas con el apagado del servidor, comunicar al especialista iSeries de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

Activación de Servicios – Servidor NMD/NMC NIAPPTES (IP: 10.83.1.10)

NOTA:

- > En caso de problemas con los puntos 1 y 4 escalarlo con el Team de iSeries de IBM.
- ➤ En caso de problemas con los puntos 2, 3, 5, 6, 7 y 8 escalarlo con el Team de SAP de IBM.

INGRESAR AL SERVIDOR DE DESARROLLO AS400 NIAPPTES (IP: 10.83.1.10), con el usuario OPEIBMXX (donde XX es el número asignado a cada operador).

En el Menú del Operador, seleccionar la opción 51 (Estado de Dispositivos)

```
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
51. Estado de Dispositivos
52. Estado de Interfaces
53. Colas de Trabajos
54. Bajar / Subir Subsistemas
55. Reiniciar / Apagar Servidor
```

Colocar la opción *LIN en el parámetro "Tipo", tal como se muestra en la siguiente pantalla.

Verificar que el estado de la línea **ETHLINE** se encuentre en estado "**ACTIVO**" y que exista el trabajo **QTCPIP o QTCPWRK**, tal como se muestra en la figura adjunta.

Opc	Descripción	Estado	Trabaio				
	ETHLINE	ACTIVO					
	ETHLINET	ACTIVO					
	ETHLITCP	ACTIVO	QTCPIP	QTCP	001349		
	QESLINE	DESACTIVADO					

También se puede mostrar de la siguiente manera



En caso de problemas con la línea QTCPIP o QTCPWRK, comunicar al especialista iSeries de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

Finalmente, regresar al Menú del Operador presionando la tecla F3 y seleccionar la opción 99 (Salir).



INSTANCIA DESARROLLO:

INGRESAR AL SERVIDOR DE DESARROLLO AS400 NIAPPTES (IP: 10.83.1.10), con el usuario NMDOFR.

En el SAP Main Menu, seleccionar la opción 1 (General SAP Tasks).

```
Select one of the following:

1. General SAP Tasks
2. Change and Transport System
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 1 (Start SAP System).

```
Select one of the following:

1. Start SHP System
2. Work with SAP System
3. Stop SAP System
```

En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 2 (Work with SAP System Jobs) y presionar la tecla ENTER dos veces.

```
Select one of the following:

1. Start SAP System

2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
```

Verificar que existan los jobs WPXX, se deben encontrar 12 jobs WPXX en estado SEMW.

	Subsistema	Usuario				
Opc	/Trabajo	actual	Tipo	% CPU	Función	Estado
	WP08	VCD01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW
	WP09	VCD01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW
	WP10	VCD01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW
	WP11	VCD01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW
	WP12	VCD01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW
	WP13	VCD01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW
	WP14	VCD01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW
	WP15	VCD01	BCI	0,0	PGM-disp+work	SEMW

En caso de problemas con la activación de servicios, comunicar al especialista SAP de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

Finalmente salir del sistema, para ello presionar dos veces la tecla F3 para llegar al SAP Main Menu y salir con la opción 90 (Sign Off)



INSTANCIA CALIDAD (NMC):

INGRESAR AL SERVIDOR DE DESARROLLO AS400 NIAPPTES (IP: 10.83.1.10), con el usuario NMCADM.

En el SAP Main Menu, seleccionar la opción 1 (General SAP Tasks).

```
Select one of the following:

1. General SAP Tasks
2. Change and Transport System
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 1 (Start SAP System).

```
Select one of the following:

1. Start SAP System

2. Work with SAP System Jobs


3. Stop SAP System

4. Stop SAP OS-Collector
```

➤ En el menú General SAP Tasks, seleccionar la opción 2 (Work with SAP System Jobs) y presionar la tecla ENTER dos veces.

```
1. Start SAP System
2. Work with SAP System Jobs
3. Stop SAP System
4. Stop SAP OS-Collector
```

Verificar que existan los jobs WPXX, se deben encontrar 17 jobs WPXX en estado SEMW.



En caso de problemas con la activación de servicios, comunicar al especialista SAP de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.

Finalmente salir del sistema, para ello presionar dos veces la tecla F3 para llegar al SAP Main Menu y salir con la opción 90 (Sign Off)



REVISIÓN DEL ENLACE PARA LAS ÓRDENES DE TRANSPORTE:

Realizar los siguientes pasos **si y solo si** los servicios de SAP del servidor NIAPPTES (IP: 10.83.1.10) se encuentren activos.

En la línea de comandos del SAP Main Menú, ejecutar el siguiente comando:

WRKLNK OBJ('/QFileSvr.400')

```
Selection or command ===> <u>WRKLNK OBJ('/QFileSvr.400')</u>
```

> Seleccionar la opción 5 (Visualizar) y presionar ENTER.

```
Directorio . . . : /

Teclee opciones, pulse Intro.
2=Editar 3=Copiar 4=Eliminar 5=Visualizar 7=Redenominar
8=Visualizar atributos 11=Cambiar directorio actual . . .

Opc Enlace de objeto Tipo Atributo Texto
5 QFileSvr.400 DDIR
```

Verificar que se muestre la siguiente pantalla



OJO: Ejecutar la NOTA del cuadro remarcado **SI Y SOLO SI** el enlace NIAPPTES no se muestra en el servidor de Desarrollo NIAPPTES, caso contrario pasar al punto 4.

NOTA:

En caso no se muestre el enlace **NIAPPTES**, luego del paso anterior, regresar a la línea de comandos presionando F3.

Ejecutar los siguientes pasos:

- ➤ **Primero:** Verificar que se encuentren activos los servicios SAP del servidor de desarrollo NIAPPTES (IP: 10.83.1.10), ¿cómo? validando logueo al SAP de Desarrollo mediante SAPLOGON).
- Segundo: En caso se encuentren activos los servicios, ejecutar los siguientes comandos en el servidor de desarrollo NIAPPTES AS400 IP: 10.83.1.10, con el usuario NMDOFR para la creación del enlace entre el servidor de Producción y Desarrollo.


CRTDIR DIR('/QFileSvr.400/NIAPPTES') DTAAUT(*RWX) OBJAUT(*ALL)

NOTA: Este comando crea el directorio con el nombre del hostname del servidor de Desarrollo.


Selection or command ===> <u>CRTDIR DIR('/OFileSvr.400/NIAPPTES') DTAAUT(*RWX) OBJAUT(*ALL)</u>

En caso de problemas con el enlace NIAPPTES, comunicar al especialista iSeries de turno y generarle un ticket de incidente indicando el error.


Una vez activados los servicios, ingresar al SAP de desarrollo instancia NMD con el usuario opeibm (Ver Lista de Passwords del Notes) y ejecutar en la línea de comandos la transacción sm51 verificando que en la columna "estado" figure el valor "activo", (Ver figuras adjuntas).




Ejecutar la transacción sm51 en la línea de comandos del SAP, tal como se muestra a continuación.




Al ejecutar el comando anterior se mostrará la siguiente pantalla



De la misma manera, ingresar al SAP de Calidad instancia NMC con el usuario opeibm (Ver Lista de Passwords del Notes) y ejecutar en la línea de comandos la transacción sm51 verificando que en la columna "estado" figure el valor "activo", (Ver figuras adjuntas).



Ejecutar la transacción sm51 en la línea de comandos del SAP, tal como se muestra a continuación.



Al ejecutar la transacción anterior se mostrará la siguiente pantalla.



Finalmente, comunicar al Centro de Gestión que los servicios de **NMD**, **NMC** se encuentran activos y a la vez solicitar que realicen alguna transacción para realizar la doble verificación de conexión al SAP.