





ACP 003 MONITOREO DE RÉPLICA A CONTINGENCIA

SERVICIO:	Hosting de GRUPO ACP			
CLIENTE:	GRUPO ACP - Banco Forjadores			
TIPO DOCUMENTO:	Procedimiento de Operación			
NOMBRE:	Monitoreo de Réplica a Contingencia			
CÓDIGO:	ACP 003			
VERSIÓN	V.1.0			
ULTIMA REVISIÓN:	19 de Enero del 2015			

ÍNDICE GENERAL

1.	Historia del Documento	3
1.1	Ubicación del Documento	3
1.2	Historia de Revisiones	3
1.3	Aprobaciones	3
1.4	Distribución	3
2.	Objetivo	3
3.	Alcance	3
4.	Roles	4
5.	Frecuencia	4
6.	Escalamiento	4
7.	Consideraciones	4
8.	Descripción	4
8.1	Monitoreo de Réplica a Contingencia	4
8.2	Registros en Status Inactivos	6
8.3	Desincronización de Réplica	8
8.4	Objetos Inactivos	8

1. Historia del Documento

1.1 Ubicación del Documento

El documento original se encuentra en la siguiente ubicación física dentro del Centro de Cómputo de IBM Perú: Procedimientos del CCS en el servidor d24adb02.

1.2 Historia de Revisiones

Fecha	Autor del cambio	Motivo del cambio	Resumen de Cambios
19/01/2015	Joel Remuzgo	Actualización	Se creó procedimiento

1.3 Aprobaciones

Este documento será aprobado por las siguientes personas:

Rol de aprobador	Nombre	Fecha	Firma
Gerente Proyecto ACP	Mercedes García		
Gerente Proyecto IBM	Alfonso Principe		

1.4 Distribución

Este documento ha sido distribuido a las siguientes personas:

Cargo
Gerente de Proyecto ACP
Gerente de Proyecto IBM
Coordinador Operaciones IBM
Team de Operaciones IBM

2. Objetivo

Documentar entre IBM y Grupo ACP el procedimiento de operación para el Monitoreo de Réplicas entre el servidor de Producción y Contingencia en el transcurso del Servicio de Hosting.

3. Alcance

Operación de los servidores incluidos en el servicio contratado por ACP.

N°	SERVIDOR	IP	Plataforma
1	PRODUCCIÓN - REDIT - ACPMEX	172.16.2.138	AS400
2	TESTING	172.16.2.250	AS400

4. Roles

- Operador del Centro de Cómputo de IBM.
- Especialistas del team iSeries de IBM.

5. Frecuencia

> Lunes a Domingo 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 horas

6. Escalamiento

• Si falla la aplicación se debe escalar con Sypsa, en el caso de falla del Sistema Operativo escalar con i Series IBM.

7. Consideraciones

8. Descripción

8.1 Monitoreo de Réplica a Contingencia

1. Ingresar al Servidor de Producción 172.16.2.138 (ACPMEX) con el usuario OMS400



2. Se visualizá la siguiente pantalla y Ingresar opción 8 (LNKBMX) LINK PROD BMX_FORJAD

```
Date: 14/01/15
                          Remote Link Selection
                                                             Time:
                                                            System: ACPMEX
                                                            Program: OMS400
 Type options, press Enter.
  5=Work with 6=Object status 7=Rename 8=System status
Opt Link ID Link Description
                                          Rmt Sys Library
                                                             Role
                                                                    Status
   LNKBMX LINK PROD BMX_FORJAD
                                          S063A90R OMSSYS0002 SOURCE NORMAL
            ENLACE PROD CON MEXICO
   LNKMEX
                                          S063A90R OMSSYS0001 SOURCE NORMAL
```

 En la siguiente pantalla validar el campo Status se encuentre en *ACTIVE para los registros:

Remote Journal Reader Router Apply T1 Apply T2 Apply T3.

Además en el campo Inact Objs NO debe mostrar cantidad de objetos Inactivos:

```
14/01/15
                         System Activity Display
Link: LNKBMX
                                                           System: ACPMEX
                                                           Refresh Seconds: _
Largest sequence number on screen:
                                            11763592687
Role : SOURCE
                                  QSYS:
                                               IFS:
Config: NORMAL
                Inact Objs:
                                                        Elapsed Time: 0:00:00
SOURCE SYSTEM
                Status Sequence \tilde{N} Diff/Trans
                                                   Date
                                                             Time
                                                                      Trns/Hr
                        *1763592687
                                                 14/01/15 10:18:44
Journal
TARGET SYSTEM
Remote Journal *ACTIVE *1763592687
                                                 14/01/15 10:18:44
              *ACTIVE *1763592681
Reader
                                                 14/01/15 10:18:43
Sending Lag
                                              6
                                                               : 00
              *ACTIVE *1763592681
                                              6 14/01/15 10:18:43
Router
Apply T1
              *ACTIVE *1763592681
Apply T2
Apply T3
                        *1763592681
                                                 14/01/15 10:18:43
               *ACTIVE *1763592681 >
                                                14/01/15 10:18:43
                                              6
```

 Salir con F3, para visualizar pantalla anterior e Ingresar opción 8 (LNKMEX) ENLACE PROD CON MEXICO

```
Date: 14/01/15
                          Remote Link Selection
                                                              Time:
                                                                       10:21:02
                                                              System:
                                                                       ACPMEX
                                                              Program: OMS400
Type options, press Enter.
  5=Work with 6=Object status 7=Rename 8=System status
Opt Link ID Link Description
                                           Rmt Sys Library
                                                               Role
                                                                      Status
   LNKBMX
            LINK PROD BMX_FORJAD
                                           S063A90R OMSSYS0002 SOURCE NORMAL
   LNKMEX
            ENLACE PROD CON MEXICO
                                           S063A90R OMSSYS0001 SOURCE NORMAL
```

5. En la siguiente pantalla validar el campo Status se encuentre en *ACTIVE para los registros:

Remote Journal Reader Router Apply T1 Apply T2 Apply T3.

Además en el campo Inact Objs NO debe mostrar cantidad de objetos Inactivos:

Date 14/01/15 Link: LNKMEX Role : SOURCE Config: NORMAL	qs	ivity Displa	IFS:		
SOURCE SYSTEM Journal	Sequence Ñ	Diff/Trans	Date	Time	
TARGET SYSTEM Remote Journal Reader			14/01/15 14/01/15		
Sending Lag		1		: 00	
Router Apply T1 Apply T2 Apply T3	271511344 271511344 271511344 271511344	1 1	14/01/15 14/01/15 14/01/15 14/01/15	10:31:11 10:31:11	
F3=Exit F5=Re F12=Cancel F1		_			

8.2 Registros en Status Inactivos

1. Si algún registro de los enlace LNKBMX , LNKMEX:

Remote Journal Reader Router Apply T1 Apply T2 Apply T3

Se encuentre en Status *INACT. Continuar con el paso 2.

```
SOURCE SYSTEM
                Status
                          Sequence Ñ
                                      Diff/Trans
                                                     Date
                                                              Time
                         *1923250208
                                                   26/01/15 10:35:49
Journal
TARGET SYSTEM
Remote Journal *INACT
                         *1923061524
                                          188684
                                                   25/01/15 21:48:25
Reader
               *ACTIVE
                         *1923061524
                                          188684
                                                   25/01/15 21:48:25
```

2. Se deberá activar link de transmisión de datos con la **opción F17**; el cual activará todos los registros.

Se mostrará la siguiente pantalla y presionar enter a los valores por default.

3. Finalmente los registros:

Remote Journal Reader Router Apply T1 Apply T2 Apply T3

Cambiarán ha estado *ACTIVE

Date 14/01/15 Link: LNKMEX		System Act	ivity Displ	a <u>y</u>	System:	10:31:14 ACPMEX Seconds: <u>5</u>
Role : SOURCE Config: NORMAL			YS:			0:00:00
SOURCE SYSTEM	Status	Sequence Ñ	Diff/Trans	Date	Time	Trns/Hr
Journal		271511345		14/01/15	10:31:13	
TARGET SYSTEM						
Remote Journal	*ACTIVE	271511345		14/01/15	10:31:13	
Reader	*ACTIVE	271511344	1	14/01/15	10:31:11	
Sending Lag			1		: 00	
Router	*ACTIVE	271511344	1	14/01/15	10:31:11	
Apply T1	*ACTIVE	271511344	1	14/01/15	10:31:11	
Apply T2	*ACTIVE	271511344	1	14/01/15	10:31:11	
Apply T3	*ACTIVE	271511344	1	14/01/15	10:31:11	
F3=Exit F5=Re	fresh F7	=Format 2 F9	=System com	mand F10=F	Restart F	11=View 2
F12=Cancel F1	7=Start C	MS F18=EndOM	S F19=Auto	matic Refr	esh F23=k	IRKACTJOB

8.3 Desincronización de Réplica

1. Si el campo Sending Lag muestre valores en color rojo (demora en la syncronización) < 02:00 horas (Sending Lang <2:00:00) se debe generalmente a que hay un backup a cinta en ejecución.

En este escenario Monitorear hasta que se estabilize (No reportarlo)

```
Date 15/01/15
                        System Activity Display
                                                          Time:
Link: LNKBMX
                                                         System: ACPMEX
Largest sequence number on screen:
                                           11789931612
                                                         Refresh Seconds:
Role : SOURCE
                                 QSYS:
                                            IFS:
Config: NORMAL
                Inact Objs:
                                                       Elapsed Time: 2:26:54
SOURCE SYSTEM Status Sequence \tilde{N} Diff/Trans
                                                 Date
                                                          Time
                                                                   Trns/Hr
                        *1789931612
                                                                     54971
                                                16/01/15 9:24:18
Journal
TARGET SYSTEM
Remote Journal *ACTIVE *1789871749
                                         59863
                                               16/01/15 8:59:54
                                         59863 16/01/15 8:59:54
              *ACTIVE *1789871749
                                                                     30547
Reader
              *ACTIVE *1789871749
Router
                                         59863 16/01/15 8:59:54
                                                                     30547
              *ACTIVE *1789871749
                                         59863 16/01/15 8:59:54
                                                                     30547
Apply T2
              *ACTIVE *1789871749
                                         59863 16/01/15 8:59:54
                                                                     30547
               *ACTIVE *1789871749
                                         59863 16/01/15 8:59:54
                                                                     30547
```

*Si la sincronización excede el intervalo de 2 horas (sending Lang>2:00:00) y si no hay Backup a cinta en ejecución escalar con Sypsa.

8.4 Objetos Inactivos

1. Si el campo Inact Objs: X (cantidad de objetos inactivos) indica objetos Inactivos

					Time: System: Refresh		
Role : SOURCE			YS:				<u> </u>
Config: NORMAL	Inact				Εl	apsed Tir	me: 0:00:00
SOURCE SYSTEM	Status	Sequence Ñ	Diff/Tran	s Dat	te	Time	Trns/Hr
Journal		*1806801410				0:26:45	
TARGET SYSTEM							
Remote Journal	*ACTIVE	*1806801410		18/01	1/15	0:26:45	
Reader	*ACTIVE	*1806801409		1 18/01	1/15	0:26:28	
Sending Lag						: 00	
Router	*ACTIVE	*1806801409		1 18/01	1/15	0:26:28	
Apply T1	*ACTIVE	*1806801409		1 18/01	1/15	0:26:28	
Apply T2	*ACTIVE	*1806801409		1 18/01	1/15	0:26:28	
Apply T3	*ACTIVE	*1806801409		1 18/01	1/15	0:26:28	
F3=Exit F5=Re F12=Cancel F1							

2. Pulsar F3 para retoceder al comando anterior, ingresar opción 6 (objetct status)

```
Date: 19/01/15
                           Remote Link Selection
                                                                        16:50:41
                                                               System:
                                                                        ACPMEX
                                                               Program: OMS400
 Type options, press Enter.
   5=Work with 6=Object status 7=Rename 8=System status
Opt Link ID Link Description
                                            Rmt Sys Library
                                                                Role
   LNKBMX
            LINK PROD BMX_FORJAD
                                            S063A90R OMSSYS0002 SOURCE NORMAL
   LNKMEX
            ENLACE PROD CON MEXICO
                                            S063A90R OMSSYS0001 SOURCE NORMAL
```

3. Pulsar Shift F5 y mostrará la siguiente pantalla; Ingresar el campo Object Status: *INACT en el cual se listará los objetos inactivos



4. Se visualizará la siguiente pantalla con los objetos inactivos. **Ingresar opción 2 (change)** en cada objeto inactivo **y presionar enter** a los valor mostrados por default

```
ACPMEX
                                                              System:
                                                              Program: OMSOBJSTS
 Type options, press Enter.
   1=Send object 2=Change 3=End mirroring 4=Remove 5=Detail 6=Reset status
    7=Start journaling/mirroring 8=Sync-check 9=Override Queue/Journal attrib
Opt Library
                Object
                                                                        Status
                           Type
                                   Text
    BMX_FORJAD FIFJ011401 *LF
                                                                        *PND
    BMX_FORJAD FIFJ011402 *LF
                                                                        *PND
    BMX_FORJAD FIFJ0121
                                                                        *HLD
                                                                        *PND
    BMX_FORJAD FIFJ0124
                                                                        *HLD
```

```
5. Después de procesar se visualizará la siguiente pantalla en donde cambiará a status *ACT
                               Object Status
 Link: LNKBMX
                                                               System: ACPMEX
                                                               Program: OMSOBJS
 Type options, press Enter.
   1=Send object 2=Change 3=End mirroring 4=Remove 5=Detail 6=Reset state
   7=Start journaling/mirroring 8=Sync-check 9=Override Queue/Journal attrib
                                                                         Status
Opt Library
               Object
                           Type
                                   Text
    BMX FORJAD FIFJ011401 *LF
                                                                         *ACT
     BMX_FORJAD FIFJ011402 *LF
                                                                         *ACT
    BMX FORJAD FIFJ0121
                                                                         *ACT
     BMX_FORJAD FIFJ012201 *LF
                                                                         *ACT
     BMX FORJAD FIFJ0124
                                                                         *ACT
```

6. Finalmente volver a realizar validación según punto 8.1 del Procedimiento

```
Date 26/01/15
                        System Activity Display
Largest sequence number on screen:
                                          11923348614
                                                         Refresh Seconds:
                                            IFS:
Role : SOURCE
Config: NORMAL Inact Objs:
                                                      Elapsed Time: 0:00:00
SOURCE SYSTEM
               Status Sequence Ñ Diff/Trans
                                                 Date
                                                          Time
                                                                   Trns/Hr
Journal
                                               26/01/15 11:48:39
TARGET SYSTEM
Remote Journal *ACTIVE *1923348614
                                               26/01/15 11:48:39
              *ACTIVE *1923348614
                                               26/01/15 11:48:39
Sending Lag
Router
              *ACTIVE *1923348614
                                               26/01/15 11:48:39
              *ACTIVE *1923348614
                                               26/01/15 11:48:39
              *ACTIVE *1923348614
                                               26/01/15 11:48:39
              *ACTIVE *1923348614
                                               26/01/15 11:48:39
```

Consideraciones:

*Si el problema persiste (Objetos Inactivos) escalar con Sypsa.

^{*}Si la sincronización excede el intervalo de 2horas (sending Lang>2:00:00) y si no hay Backup a cinta en ejecución escalar con Sypsa.

^{*}Para el escalamiento con Sypsa revisar Matriz de Escalamiento en la bd del notes.