# CAP 2. DADOS MULTIMÍDIA

INE5431 Sistemas Multimídia Prof. Roberto Willrich (INE/UFSC)

roberto.willrich@ufsc.br

https://moodle.ufsc.br

#### Dados Multimídia

## Conteúdo


- Processo de captura de áudios, imagens e vídeos
- Representação digital de áudios, imagens e vídeos
- Representação de caracteres/textos
- Principais características e requisitos das informações multimídia

# CAP 2. DADOS MULTIMÍDIA


AULA 1: INTRODUÇÃO À AUDIO

# Sinais de Áudio (Som)

#### Existem várias "representações" para o áudio




# Fenômeno: Fonte de Som




# Fenômeno: Fonte de Som

#### Áudio

- Gerado por uma fonte que vibra causando ondas mecânicas longitudinais que alcança o tímpano
  - é uma onda de ar comprimido ou expandido cuja pressão altera no tempo e espaço






#### Onda Sonora

#### Forma de Onda (Waveform)


- É a representação gráfica da forma com que uma onda evolui no tempo. Características:
  - Período (t) é o tempo para a realização de um ciclo
  - Frequência (f) é definida como o inverso do período
    - representa o número de períodos em um segundo
    - medida em Hz (Hertz) ou ciclos por segundo (cps)
  - Amplitude (A) do som é define um som leve ou pesado
  - Fase (φ)
    - Relativo a posição da onda no tempo



#### Onda Sonora

#### **Onda sonora**

- Na posição de um receptor, sons podem ser descritos por valores de pressão que variam no tempo – s(t)
- Quando a frequência do distúrbio de ar está na faixa de 20 Hz a 20.000 Hz , o som é audível
  - Baixa frequência => grave
  - Alta frequência => agudo
- Tons: sons com frequência única



# Onda Sonora x Sinal de Áudio

#### **Problema**

• É muito difícil manipular o som enquanto forma mecânica de energia

#### Solução

- Transformar a onda sonora em outra forma de energia mais conveniente por meio de transdutores
- A forma de energia mais adequada é a elétrica, ou seja, em um sinal de áudio

#### **Vantagens**

- Mais fácil de controlar, modificar e armazenar
- Cria inúmeras e novas possibilidades de manipulação
- Permite "ida e volta" através de transdutores como o microfone e o alto-falante




# Microfone

#### Definição

Dispositivo que converte sinais acústicos (ondas sonoras) em sinal elétricos:
Transdutor acústico-elétrico

#### Funcionamento: Duas operações

- Onda sonora pressiona o diafragma, superfície capaz de sofrer pequenos deslocamentos para frente e para traz reproduzindo o movimento das partículas do ar
- Movimento do diafragma causa uma variação correspondente em uma propriedade de um circuito elétrico



# Tipos de microfone

#### Eletrodinâmica ou eletromagnética

microfones dinâmicos (bobina móvel e fixa)

#### Eletrostática

microfones capacitivos (condensador)

#### Piezoelétrica


microfones a cristal e microfones cerâmicos

#### Resistência de contato variável

microfones de carvão (telefone)

# Tipos de microfone


#### Microfone Dinâmico Bobina móvel



- A pressão do ar desloca o diafragma,
- que movimenta a bobina
- que faz variar o campo magnético dentro dela
- que induz uma corrente elétrica variável na bobina

# Tipos de microfone

#### Carvão (de telefone)



- A pressão do ar desloca o diafragma,
- que faz variar a densidade de partículas
- que varia a resistência elétrica
- que faz variar a corrente


# Captura analógica de áudio



# Série de Fourier

# Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) teve uma ideia (1807):


- Qualquer função periódica pode ser reescrita como uma soma ponderada de senos e cossenos de diferentes frequências.
- F(alvo) = f0+f1+f2+...
- fn = A sin( $2\pi$ ft + $\Phi$ )
- Cada um com amplitude (A), frequência (f) e fase  $(\Phi)$





# Série de Fourier


#### O nosso "bloco de construção":

• A  $\sin(2\pi ft + \Phi)$ 









# Série de Fourier




# Sinal Analógico de áudio


# Sinal de áudio podem ser classificados em simples ou compostos

Sinal simples n\u00e3o pode ser decomposto em componentes

(tons/harmônicas)




 Sinal composto é uma soma de sinais periódicos, possivelmente infinito, de múltiplas ondas senoidais



# Sinal Analógico de áudio


#### **Sinais compostos**

- São raros os objetos que produzem sons com frequência única (tons)
- Os sinais normalmente são formados por componentes de múltiplas frequências (diferentes sinais)
  - Chamados de componentes de frequência do som
  - Combinação das frequências geradas por instrumentos musicais é chamada de timbre.



# Soma de Senos: Domínio da Frequência

#### Análise do sinal senoidal com relação a frequência



# Nível de Intensidade Sonora

#### Nível de som (intensidade)

Poder do som por unidade de área


#### É medido em dB (decibels)

- Uma escala logarítmica, é a razão entre dois valores de potência
- Indica a proporção de uma quantidade física em relação a um nível de referência
  - $dB_{il} = 10log_{10} \left[ \frac{I}{I_0} \right]$ 
    - I é a intensidade de som
    - $^{\circ}\,$  lo é a intensidade de som de referência (limear de audição a 1kHz de uma pessoa jovem) que é  $10^{\text{-}12}\,\text{watts/m}^2$
- No limiar de audição
  - $dB_{il} = 10log_{10} \left[ \frac{1*10^{-12}}{10^{-12}} \right] = 10log(1) = 0dB$
- Se a intensidade de som é 560 vezes maior que a intensidade de referência:
  - $dB_{il} = 10log_{10} \left[ \frac{560*10^{-12}}{10^{-12}} \right] = 10log(560) = 27.5dB$




# Nível sonoro

#### Nível de som (intensidade) é medido em dB (decibels)



# Nível sonoro

#### Nível de som (intensidade) é medido em dB (decibels)



#### Pressão do Som

# Medindo a pressão do som

- Som é uma onda de pressão
- Outra forma de medir o som é quanto ao montante de variação de pressão relativa à pressão atmosférica
  - $P_0 = 2x10^{-5} \text{ Newton/m}^2$

$$^{\circ}dB_{spl} = 20log_{10} \left[ \frac{P}{P_0} \right]$$

# Relação Sinal/Ruído

#### Quantifica a relação entre:

- Potência do Sinal
- Potência do Ruído
- Exemplo: relação entre o nível do sinal desejado e o ruído de fundo de uma música

#### Mede a influência que o ruído têm na degradação do sinal.

$$\circ \mathsf{SNR} = \frac{P_{sinal}}{P_{ruido}}$$

$$\circ$$
 SNR(dB) =  $10 * log_{10} \left[ \frac{P_{sinal}}{P_{ruido}} \right]$ 

# Pontos Importantes

#### Componentes de Frequência

- Tons são sons de frequência única
- Sons geralmente podem ser vistos como compostos de diferentes componentes de frequências com diferentes amplitudes e fases

#### Faixa Audível Humana

- Faixa audível é de 20Hz a 20kHz
- Humanos não tem a mesma capacidade auditiva independente da frequência
- Limiar de audição: intensidade de som necessária para ouvir certa frequência