Karine RAVON

RATIOS D'ANALYSE FINANCIERE

Voici une présentation de ces ratios qui font loi dans le pilotage financier d'une entreprise.

Ratio d'intensité capitalistique	$\frac{IMMOBILISATION\ CORPORELLES}{CA}$	Ce ratio permet de mesurer si oui ou non la société requiert une masse importante de capitaux pour fonctionner. Une société de conseil aura surement un ratio d'intensité capitalistique plus faible qu'une usine. Et encore, tout dépend du produit commercialisé…
Ratios de rendement, de rentabilité et de marge		
La marge commerciale	$\frac{VENTES\ MARCHANDISES}{COUT\ ACHAT\ DES\ MARCHANDISES}$	Son analyse est intéressante notamment dans les sociétés de négoce.
La productivité du travail	$\frac{CA}{NOMBRE\ DE\ SALARIES}$	(on peut utiliser aussi au numérateur la valeur ajoutée) Un bon indicateur pour suivre l'évolution de la masse salariale et exprimer son rendement en terme financiers.
La répartition de la valeur ajoutée	$\frac{CHARGES\ FINANCIERES}{VA}$ $\frac{SALAIRES + CHARGES\ PERSONNEL}{VA}$ $\frac{CAF}{VA}$	Ces formules permettent de déterminer vers quels postes se répartie la valeur ajoutée : vers les coûts du capital ? le personnel ? l'entreprise ?
Le rendement	**POUR LES ENTREPRISES COMMERCIALES :** $\frac{MARGE\ BRUTE\ COMMERCIALE}{CA}$	

	POUR LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES : $\frac{VA}{PRODUCTION}$	
La rentabilité globale	$\frac{CAF}{CA}$	Pour rappel, la CAF est constituée du Résultat net + dotations aux amortissements
Poids des charges financières	$\frac{CHARGES\ FINANCIERES}{RESULTAT\ D'EXPLOITATION}$ **OU** $\frac{CHARGES\ FINANCIERES}{VA}$	Taux de couverture des frais financiers
Rendement des capitaux propres (ROE)	$\frac{RESULTAT\ NET}{CAPITAUX\ PROPRES}$	Le rendement des capitaux investis est l'un des ratios phare pour les investisseurs, témoignant de la capacité de l'entreprise à générer du résultat pour 1 euro investi : en d'autres termes, combien faut-il investir pour générer 1 euro de résultat.
Rentabilité économique (ROA)	$\frac{RESULTAT\ NET}{ACTIF\ TOTAL}$	Rentabilité des moyens utilisés
Ratios de solvabilité, liquidité et endettement		
Le ratio de remboursement des dettes de LT	$\frac{DMLT}{CAF}$	Capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes. Si le résultat est de 5 par exemple, cela signifie qu'il faudra 5 ans à l'entreprise avec ce niveau de CAF pour rembourser l'intégralité de ses dettes à moyen et long terme.

Le gearing	$\frac{DETTES\ FINANCIERES\ NETTES}{CAPITAUX\ PROPRES}$	Mesure l'endettement et la capacité de l'entreprise à les rembourser.
Le ratio d'autonomie financière	$\frac{CAPITAUX\ PROPRES}{TOTAL\ DU\ BILAN}$	Mesurer la part du financement en propre dans l'ensemble des financements de l'entreprise, y compris les financements à court terme. La fourchette acceptable entre 20 et 25%.
Le ratio d'indépendance financière	$\frac{CAPITAUX\ PROPRES}{CAPITAUX\ PERMANETS}$	Détermine la part des capitaux propres dans le total des capitaux (capitaux propres et dettes de moyen et long terme). Ce ratio doit être au-dessus de 50%.
Le ratio de liquidité générale	$\frac{ACTIF\ COURT\ TERME}{PASSIF\ COURT\ TERME}$	Indicateur de la liquidité : capacité à rembourser ses dettes à court terme. ratio d'environ 2 est considéré comme raisonnable. Si ratio est inférieur à 1, l'entreprise peut ne pas être en mesure de tenir ses engagements, si le ratio est trop élevé, il est possible que l'entreprise n'utilise pas efficacement ses actifs. Avoir un ratio de liquidité générale supérieur à 1 équivaut à avoir un fonds de roulement positif.

Les ratios de rotation		
Rotation du BFR	$\frac{BFR}{CA}\ X360$	Fonds mobilisés par le cycle d'exploitation
Délai paiement clients	$\frac{CREANCES\ CLIENTS}{CA\ TTC}\ X360$	Délai moyen de paiement accordé aux clients
La gestion des stocks	$\frac{STOCK\ final\ MARCHANDISES\ (ou\ stock\ moyen)}{ACHATS\ MARCHANDISES}\ X360$	Cette formule donne le taux de rotation des stocks. Idem pour achat MP
Délai règlement fournisseurs	$\frac{DETTES\ FOURNISSEURS}{ACHATS\ TTC}\ X360$	Délai moyen de paiement fournisseurs

Mais le plus important est de donner du sens aux ratios.

Les ratios sont à combiner entre eux pour pouvoir interpréter de manière la plus fine possible les résultats.
Par exemple on peut analyser le ratio (bénéfice net / capitaux propres) en multipliant les 3 ratios suivants : (bénéfice net/chiffre d'affaires) x (chiffre d'affaires/actif) x (actif/capitaux propres). Cela voudra dire : pour un euro investi, quels sont les moyens dont dispose l'entreprise ? Pour ces moyens, quel sera le chiffre d'affaire généré et donc le résultat sur ce CA. Un ratio bénéfice net/capitaux propres (formule de rentabilité) une fois décomposé permet de dégager des points d'amélioration ou de risque d'une entreprise.