
Setup e Build da Instância de Author | AEM SDK


- 1. Requisitos
 - a. Java 11
 - b. Apache Maven
- 2. Configuração Inicial
 - a. Observação:


A adobe recomenda utilizar a versão mais recente do Adobe Experience Manager (AEM) [4a]. Vale ressaltar que a Adobe lança novas versões a cada mês, em alguns casos, duas ou mais versões por mês, conforme podemos comprovar na imagem abaixo [4b][4c][4d].

- b. Baixe a versão do AEM SDK, AEM CIF ADD ON e best-practices-analyzer.all.zip mais atualizada no links a seguir.
 - i. Download: https://experience.adobe.com/#/downloads/content/software-distribution/en/aemcloud.html



 c. Antes do próximo passo, caso você use o sistema operacional windows, configure-o para mostrar extensões de arquivos. Conforme as imagens abaixo:






Windows

3. Siga os passos apresentados na imagem e descritos abaixo como itens: **a** até **h**:


10

d. aa



Windows 11


- a. Crie uma pasta com o título ~/project-aem-to-new-app
- b. Dentro da pasta ~/project-aem-to-new-app, crie uma pasta servers (~/project-aem-to-new-app/servers)
- c. Pegue o arquivo **AEM SDK.zip** que foi baixado no **item 2B**, copie o para a dentro da pasta **servers**, descompacte-o. Pegue a pasta gerada devido tirar do zip **aem-sdk...**, renomeie a pasta seguindo o exemplo da imagem abaixo:
 - i. Observação: substitua ponto por underline como na imagem abaixo.



- d. Dentro da pasta ~/project-aem-to-new-app/servers/aem-sdk-data-versao/ (ex: aem_sdk_2024_02_15262_231200), como na image m C, crie uma nova pasta chamada ~/author/.
 - i. Por exemplo:
 - 1. ~/project-aem-to-new-app/servers/aem_sdk_2024_02_15262_231200/author

ou

- 2. ~/project-aem-to-new-app/servers/aem_sdk_2024_04_15977_240300/author
- e. Copie e cole o arquivo aem-sdk-quickstart.jar para a pasta author e renomeie o arquivo para aem-author-p4502.jar
- f. Dentro da pasta ~/project-aem-to-new-app/servers/aem-sdk-data-versao/author/, crie uma pasta chamada crx-quickstart
- g. Dentro da pasta ~/project-aem-to-new-app/servers/aem-sdk-data-versao/author/crx-quickstart/, crie a pasta install. E dentro da pasta ~/servers/author/crx-quickstart/install/ copie os arquivos, conforme na imagem abaixo:
 - i. Copie o arquivo best-practices-analyzer.zip (Não precisa descompactar) para a pasta ~/servers/author/crx-quickstart /install
- h. Dentro da pasta ~/project-aem-to-new-app/servers/aem-sdk-data-versao/author/, crie o arquivo run-aem-author-dev.txt



1. Dentro do arquivo run-aem-author-dev.txt escreva o comando em itálico, abaixo:


start "CQ" cmd.exe /C java -jar aem-author-p4502.jar -r author,dev -debug 8002

Depois, por favor, renomeie o arquivo run-aem-author-dev.txt para run-aem-author-dev.bat, que ficar no caminho ~/servers/author/run-aem-author-dev.bat e clique duas vezes no arquivo.

Em seguida, ele vai executar o AEM pelo terminal e pedirá **password**, digite "**admin**" e clique em ENTER. D epois digite novamente **admin**, conforme a **imagem E**.

2. Observações:

- a. Espere um pouco, pois, o AEM demora para executar na primeira vez.
- b. Pode-se se executar o AEM no ambiente local em pelo menos três modos (4e):
 - i. dev
- 1. start "CQ" cmd.exe /C java -jar aem-author-p4502.jar -r author,dev -debug 8002
- ii. stage
 - 1. start "CQ" cmd.exe /C java -jar aem-author-p4502.jar -r author,stage-debug 8002
- iii. prod
 - 1. start "CQ" cmd.exe /C java -jar aem-author-p4502.jar -r author,prod -debug 8002
- 3. Valide a Instalação do AEM Author
 - a. Acesse o ambiente usando http://localhost:4502/ e coloque o usuário e a senha, conforme a imagem abaixo.
 Digite:
 - i. usuário: admin
 - ii. senha: admin




b. Após logar, em caso de sucesso verá a tela da imagem abaixo.




- Agora acesse http://localhost:4502/system/console/status-slingsettings, e veja o resultado, como na imagem abaixo:
 - i. Ao executar o comando de Dev: <u>start "CQ" cmd.exe /C java -jar aem-author-p4502.jar -r author,d</u> <u>ev -debug 8002</u>

resultado




ii. Ao executar o comando de Dev: <u>start "CQ" cmd.exe /C java -jar aem-author-p4502.jar -r author,st</u> <u>age -debug 8002</u>

resultado



iii.


d. Após realizar o login, em caso de erro, verá a tela como abaixo.



 i. Caso aconteça o erro da imagem acima, pare a instância do AEM com o comando: Ctrl + C no prompt de comando.

```
Debugging requested on port 8002, forcing fork
Preparing to fork JVM, OS name=Windows 11, isWindows=true
Forking JVM: [C:\Program Files\Java\]dk-11.0.17\bin\]java.exe, -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,address=8002,server=y,
nd=n, -Kmx102Um, -VX:MaxPermSize=256m, -jar, C:\Users\salomao.santos/projeto-vivo-b2c/matrix/project-aem=for-new-app/s
/aem_sdk_202U_8U_16105_202U8U3019082U17Z_2U8U809/author/aem=author-pU$02.jar, -nofork, -pt, CHILD, -r, author,dev]
Java HotSpot(TM) 60-Bit Server VM warning: Ignoring option MaxPermSize; support was removed in 8.0

Listening for transport dt_socket at address: 8002
Loading quickstart properties: default
Loading quickstart properties: instance
Low-memory action set to fork
Using 60bit VM settings, min.heap=102UMB, min permgen=256MB, default fork arguments=[-Xmx102Um, -XX:MaxPermSize=256m]
The JVM reports a heap size of 102U MB, meets our expectation of 102U MB +/- 20
Setting properties from filename 'C:\Users\salomao.santos\projeto-vivo-b2c/matrix/project-aem-for-new-app/servers/aem_
2U_0U_16115_202U401301082U17Z_2U404000/author/aem=author-pU$02.jar
Option '-quickstart.server.port' set to '4502' from filename aem-author-pU$02.jar
Option '-quickstart.server.port' set to '4502' from filename aem-author-pU$02.jar
Option 'option not active, closing stdin and redirecting stdout and stderr
Redirecting stdout to c:\Users\salomao.santos\projeto-vivo-b2c\matrix\project-aem-for-new-app\servers\aem_sdk_202U_0U_
202U801307082U17Z_2U80400\author\crx-quickstart\logs\stdout.log
Redirecting stdort to c:\Users\salomao.santos\projeto-vivo-b2c\matrix\project-aem-for-new-app\servers\aem_sdk_202U_0U_
202U801307082U17Z_2U80400\author\crx-quickstart\logs\stdout.log
Redirecting stderr to c:\Users\salomao.santos\projeto-vivo-b2c\matrix\project-aem-for-new-app\servers\aem_sdk_202U_0U_
202U801307082U17Z_2U80400\author\crx-quickstart\logs\stdout.log
Press CTRL-C to shutdown the Quickstart server...
WARNING: Ilegal reflective access by org.apache.sling.commons.threads.impl.ThreadLocalCleaner
WARNING: B
```



- iii. Por fim, execute o AEM novamente com um duplo clique no arquivo ~/servers/author/run-aem-author-dev.bat, que abrirá um novo prompt de comando.
- iv. Confirme que o AEM esta funcionando corretamente refazendo os passos: 3h3a e 3h3b.

e. aaa

i. aaa

4. Referências

- a. Set up local AEM Runtime
- b. Software Distribution portal
- https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-manager-release-information/aem-release-updates/update-releases-roadmap. html?lang=en
- d. https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-manager-cloud-service/content/release-notes/release-notes/release-notes-current. html?lang=en
- e. https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-manager-cloud-service/content/implementing/deploying/overview.html?lang=en
- f. https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-manager-learn/cloud-service/local-development-environment-set-up/aem-runtime. html?lang=pt-br#troubleshooting-double-click