



SimpleCarto

Manuel d'utilisation — Créez des cartes thématiques de France et du monde à partir d'un simple fichier CSV.

100% gratuit · sans inscription · fonctionne hors-ligne

Version du manuel — octobre 2026
guiraudjb.github.io/SimpleCarto

Sommaire

1.	Présentation
2.	Prise en main en 4 étapes
3.	Choisir une zone géographique
4.	Importer des données CSV
5.	Les modes de calcul
6.	Personnaliser le style de la carte
7.	Les étiquettes
8.	Les couches additionnelles
9.	Pictogrammes et annotations manuscrites
10.	Épingles géolocalisées
11.	Générer une carte par colonne (mode lot)
12.	Exporter vos cartes et vos configurations
13.	Installer l'application hors-ligne
14.	Retrouver ce manuel dans l'application
15.	Questions fréquentes

1. Présentation

SimpleCarto est un générateur de cartes thématiques (cartes choroplèthes) qui fonctionne entièrement dans votre navigateur. À partir d'un fichier de données au format CSV, il colore automatiquement une carte — communes, départements, régions, EPCI de France ou pays du monde — selon les valeurs de vos données, puis vous permet de personnaliser son style avant de l'exporter en image.

Aucune inscription n'est nécessaire et aucune donnée n'est envoyée vers un serveur : tout le calcul et le dessin de la carte se font localement, dans votre navigateur. L'application peut aussi être installée pour être utilisée sans connexion Internet.



Vue d'ensemble de l'interface : le panneau de réglages à gauche, l'aperçu de la carte à droite.

L'interface se compose de deux zones : à gauche, un panneau de réglages organisé en sections repliables (Zone géographique, Couches additionnelles, Données, Style de la carte, Éléments graphiques) ; à droite, l'aperçu de la carte, avec un bouton **Actualiser la vue** pour appliquer vos modifications et une option **Auto** pour les appliquer automatiquement à chaque changement.

2. Prise en main en 4 étapes

- 1 Choisissez une **zone géographique** (France métropolitaine, région, département, EPCI, commune, ou Monde).
- 2 Chargez vos **données** : un exemple fourni ou votre propre fichier CSV.
- 3 Personnalisez le **style** : titre, palette de couleurs, étiquettes, pictogrammes, annotations.
- 4 Cliquez sur **Actualiser la vue**, puis **Télécharger PNG** pour récupérer votre carte en image.

Astuce : activez la case **Auto** en haut de l'aperçu pour que la carte se régénère automatiquement à chaque réglage, sans avoir à cliquer sur « Actualiser la vue ».


3. Choisir une zone géographique

Le menu **Échelle**, dans la section « 🌐 Zone géographique », propose sept niveaux :


Échelle	Description
Monde	Carte des pays du monde, avec plusieurs projections thématiques et un cadrage par grande région.
France métropolitaine	Carte des départements de la France métropolitaine.
Région (FR)	Carte des départements d'une région choisie.
Région — détail communes (FR)	Carte de toutes les communes d'une région choisie, avec les limites départementales en trait plus épais. Vos données doivent alors être au niveau commune (code INSEE à 5 caractères).
Département (FR)	Carte des communes d'un département choisi.
EPCI (FR)	Carte des communes d'un établissement public de coopération intercommunale.
Commune (FR)	Zoom sur une commune précise.

Pour les échelles région, département, EPCI et commune, des menus en cascade apparaissent pour affiner la zone (région → département → EPCI/commune).


Paris, Lyon et Marseille par arrondissement : si vos données utilisent les codes INSEE des arrondissements municipaux (75101 à 75120 pour Paris, 69381 à 69389 pour Lyon, 13201 à 13216 pour Marseille), la ville est automatiquement découpée en arrondissements sur la carte. Avec le code de la commune entière (75056 , 69123 , 13055), elle reste d'un seul tenant. À l'échelle Commune, ces trois villes s'affichent toujours par arrondissement. Aux échelles nationale et régionale, les valeurs des arrondissements s'additionnent dans leur département.



Département de Paris avec des données saisies par arrondissement (jeu d'exemple « communes »).



Les menus en cascade s'adaptent à l'échelle choisie (ici : Département, avec la région Nouvelle-Aquitaine sélectionnée).




À l'échelle Monde, la case « ID » de vos données doit contenir un code pays (ISO alpha-3).

4. Importer des données CSV


Dans la section «  Données », deux possibilités : charger l'un des **trois jeux d'exemple** fournis (communes, départements, ou pays du monde), ou **importer votre propre fichier CSV** via le bouton «  Importer un CSV ».

Format attendu : la première colonne de votre CSV doit contenir un identifiant géographique (code commune INSEE, code département, ou code pays ISO alpha-3 selon l'échelle choisie). Les colonnes suivantes contiennent les valeurs numériques à cartographier (les décimales avec virgule sont acceptées).



Après chargement, la colonne d'identifiant est détectée automatiquement et les colonnes de données peuplent les sélecteurs.

Nouveau : à chaque chargement d'un nouveau jeu de données (exemple ou import), SimpleCarto repasse automatiquement en mode **Somme brute** avec la **palette bleue par défaut**, pour repartir d'un affichage neutre plutôt que de conserver les réglages du fichier précédent.



Résultat du chargement d'un nouveau CSV : mode « Somme brute », palette bleue par défaut.

5. Les modes de calcul

Une fois les données chargées, le menu situé sous l'identifiant permet de choisir comment les valeurs sont calculées :


Mode	Calcul
Somme brute	Additionne les valeurs de la colonne choisie (agrégées automatiquement si l'échelle est plus large que les données, par ex. communes → départements).
Part (%)	Exprime chaque valeur en pourcentage du total de la colonne.
Ratio (C1/C2)	Divise la colonne C1 par la colonne C2 (par ex. un montant par habitant).
Évo (C1/C2)	Calcule l'évolution en pourcentage entre la colonne C1 (valeur de départ) et C2 (valeur d'arrivée).

Les modes « Ratio » et « Évolution » affichent un second sélecteur de colonne (C2).

6. Personnaliser le style de la carte

Titre et police

Le champ **Titre** accepte plusieurs lignes (touche Entrée pour un retour à la ligne manuel). Sa police et sa taille sont réglables indépendamment de celles des étiquettes.




Section « Style de la carte » : titre, police, taille, affichage de la légende et choix de la palette.


Palettes de couleurs

Quatre options sont proposées : la palette **bleue par défaut** (dégradé unique, appliquée automatiquement à chaque nouveau jeu de données), deux palettes **divergentes** fixes (vert → jaune → rouge, ou l'inverse, utiles pour distinguer valeurs faibles et fortes), et une **palette manuelle** entièrement personnalisable.

La palette manuelle propose une couleur de départ (valeurs basses), une couleur d'arrivée (valeurs hautes), et optionnellement une couleur pivot (valeurs médianes) à activer via la case « Ajouter une couleur pivot ». Un aperçu du dégradé s'affiche en temps réel.



Choix des couleurs de départ et d'arrivée par nuancier.




Résultat appliqué à la carte.

Couleurs du fond de carte

Le menu **Couleurs du fond de carte** propose des préréglages (Blanc par défaut, Mer bleue et terres beiges, Parchemin, Gris clair) et trois sélecteurs de couleur pour les ajuster :

- **Mer / fond** : l'arrière-plan de la carte, qui figure la mer autour des côtes ;
- **Hors zone** : les territoires affichés autour de la zone étudiée (par exemple les autres départements sur une carte régionale) ;
- **Sans donnée** : les zones de la carte pour lesquelles votre fichier ne contient pas de valeur.

Modifier l'une des trois couleurs bascule le menu sur « Personnalisé ». Ces couleurs s'appliquent aussi à l'export PNG et sont enregistrées dans la configuration exportée.




Préréglage « Mer bleue, terres beiges » à l'échelle France métropolitaine.


7. Les étiquettes

Le menu **Étiquettes** permet d'afficher le nom des zones, leur valeur, les deux, ou aucune étiquette. Lorsqu'une option est active, un panneau complémentaire apparaît :

- **Texte des étiquettes** : par défaut le nom de la zone ; vous pouvez choisir n'importe quelle colonne de votre CSV (par exemple un libellé ou un nom de responsable). La coloration et la valeur affichée restent celles de la colonne de calcul ;
- **Taille et police** des étiquettes ;
- **Filtre par nom ou code** : liste de noms ou codes séparés par des virgules (ex : « Paris, 75 ») pour n'afficher que certaines étiquettes ;
- **Filtre de données** : n'afficher les étiquettes que pour les zones dont une colonne du CSV respecte une condition ($>$, $\geq$, $=$, $\leq$, $<$) par rapport à une valeur ;
- **Aération** et **Répulsion** : ajustent l'espacement automatique des étiquettes pour limiter les superpositions.



Le panneau complet des réglages d'étiquettes.




Résultat d'un filtre par code : seules 3 zones affichent leur étiquette.

8. Les couches additionnelles

Disponible pour les échelles françaises (national, région, département, EPCI, commune), la section « Couches additionnelles » permet de superposer à votre carte thématique :

- un **relief** en estompage, avec une opacité réglable ;
- le **réseau routier** national ;
- l'**hydrographie** (cours d'eau principaux) ;
- les **voies ferrées** ;
- les **aéroports** principaux ;
- les **villes** principales.




Relief, hydrographie et voies ferrées superposés à une carte de population.

9. Pictogrammes et annotations manuscrites

La section «  Éléments graphiques » permet d'enrichir la carte de deux façons :

Pictogrammes


Choisissez un jeu de pictogrammes (humanitaire OCHA, pictogrammes DSFR de l'État, ou icônes illustrées en couleur : informatique et réseaux, guerre et défense, énergie, météo, transports, secours, bâtiments publics, cadastre et géomètres, finances publiques, environnement, agriculture, économie et emploi), un symbole, sa couleur (sauf pour les icônes illustrées, déjà en couleur) et sa taille, puis cliquez sur «  Placer ce pictogramme » avant de cliquer sur la carte pour le positionner. Cliquer sur un pictogramme déjà placé le supprime.



Sélection d'un pictogramme, de sa couleur et de sa taille avant de le placer sur la carte.

Annotations manuscrites

Le bouton «  Ajouter une bulle » crée une bulle de texte à positionner sur la carte d'un clic. Une fois placée, glissez sa poignée (⋮) pour la déplacer, cliquez sur  pour choisir sa police, sa taille et ses couleurs, ou sur  pour la supprimer. La flèche qui relie la bulle à son point d'ancrage peut être courbée en ajustant sa poignée.



Un pictogramme « Hôpital » et une bulle d'annotation manuscrite, reliée par une flèche courbe.

9 bis. Les épingles géolocalisées

La section « 📌 Épingles » place des points de couleur à partir de coordonnées GPS. Contrairement aux pictogrammes, les épingles sont attachées à leurs coordonnées : elles restent au bon endroit quelle que soit l'échelle choisie et apparaissent dans l'export PNG et la génération par lot.

- **Par adresse** : le bloc « Rechercher une adresse » s'appuie sur la Base Adresse Nationale. Choisissez successivement le département, la commune (Paris, Lyon et Marseille sont proposées par arrondissement), la voie puis le numéro : la longitude, la latitude et la légende de l'épingle se remplissent automatiquement. Il ne reste qu'à choisir la couleur et le symbole puis à cliquer sur « 📌 Ajouter l'épingle ». Une voie qui ne compte qu'une adresse (lieu-dit) est sélectionnée directement.
- **Une par une** : saisissez la longitude et la latitude en degrés décimaux (ex : 5.3698 et 43.2965 pour Marseille), une couleur, une légende facultative et un symbole (point de couleur ou icône illustrée), puis cliquez sur « 📌 Ajouter l'épingle ».
- **En lot** : « 📄 Importer un CSV d'épingles » lit un fichier de 4 ou 5 colonnes `x,y,couleur,légende,icône`, où x est la longitude et y la latitude. La 5^e colonne, facultative, contient l'identifiant d'une icône illustrée (ex : `routeur`, `char-de-combat`, `eolienne`, `mairie`) ; l'identifiant de chaque icône s'affiche sous le menu « Symbole » quand vous la sélectionnez. Sans icône, ou si l'identifiant est inconnu, l'épingle est un point de couleur. Le séparateur peut être `,` ou `;` (dans ce cas la virgule décimale est acceptée), la ligne d'en-tête est facultative, et la couleur s'écrit en hexadécimal (`#e1000f`) ou en toutes lettres en anglais (`red`, `blue` ...). Les lignes aux coordonnées invalides sont ignorées et signalées.

La taille des icônes se règle séparément de celle des points. La légende de chaque épingle peut s'afficher à côté du point, et un encadré en bas à gauche regroupe les couples couleur / légende des épingles visibles. Les deux affichages, ainsi que la taille du point, se règlent dans la même section. La liste des épingles permet d'en supprimer une (x) ou de toutes les effacer.



Recherche d'adresse : département, commune, voie et numéro remplissent les coordonnées de l'épingle.

Hors-ligne : les adresses d'une commune sont téléchargées la première fois que vous la sélectionnez, puis conservées par l'application. Une commune jamais consultée n'est pas disponible sans connexion.


10. Générer une carte par colonne (mode lot)

Lorsqu'un fichier CSV importé contient **plusieurs colonnes de données**, le bouton « 📄 Générer une carte par colonne (lot) » apparaît dans la section « 📊 Données ». Il automatise la création d'une série de cartes :

- 1 Pour chaque colonne de données du fichier (hors identifiant), SimpleCarto calcule la carte en mode « Somme brute » ;
- 2 Le titre de la carte reprend l'en-tête de la colonne ;
- 3 L'image est automatiquement téléchargée, nommée `<en-tête de colonne>.png` .


Seuls le mode de calcul et le titre sont remplacés pour chaque carte du lot : la palette de couleurs, les étiquettes, les couches additionnelles, les pictogrammes et les annotations actuellement réglés dans le panneau sont conservés et appliqués à toutes les cartes générées. Pensez donc à régler le style souhaité avant de lancer le mode lot.

Le panneau et l'aperçu affichés à l'écran ne sont pas modifiés par cette opération : le mode lot travaille en arrière-plan et restitue l'aperçu tel qu'il était avant son lancement.



Une barre de progression indique la colonne en cours de traitement (ici 2 sur 6).

BUDGET_GLOBAL_ME




Exemple de carte générée automatiquement : le titre reprend l'en-tête de colonne, la palette reprend celle réglée dans le panneau.

Bon à savoir : selon votre navigateur, le téléchargement de plusieurs fichiers d'affilée peut déclencher une demande d'autorisation pour les « téléchargements multiples » — acceptez-la pour que toutes les cartes soient enregistrées.

11. Exporter vos cartes et vos configurations

Les boutons d'export se trouvent en haut à droite de l'écran :



Les actions disponibles depuis l'en-tête de l'application.

Bouton	Action
 Exporter config	Télécharge un fichier <code>.json</code> contenant vos données et tous vos réglages, pour reprendre le travail plus tard.
 Importer config	Recharge un fichier de configuration précédemment exporté.
 Télécharger PNG	Génère et télécharge la carte actuellement affichée en image haute définition.

L'image PNG téléchargée reprend le titre de la carte comme nom de fichier.

12. Installer l'application hors-ligne

Le bouton «  Installer l'application » (visible selon votre navigateur) installe SimpleCarto comme une application autonome, utilisable sans connexion Internet une fois installée.

- Sur **Chrome**, **Edge** et autres navigateurs à base Chromium : l'installation se fait en un clic.
- Sur **Firefox Android** : utilisez le menu : du navigateur puis « Ajouter à l'écran d'accueil ».
- Sur **Firefox pour ordinateur** : Firefox ne propose pas d'installation native de ce type d'application ; le bouton ouvre l'extension tierce *PWAsForFirefox*, qui permet d'obtenir une fenêtre autonome.

Faire tourner SimpleCarto sur un poste Windows, sans Internet

Le dossier de l'application contient un lanceur, `Lancer-SimpleCarto.bat` . Un double-clic démarre un petit serveur web local (script PowerShell, sans droits administrateur ni logiciel à installer) et ouvre SimpleCarto dans le navigateur à l'adresse `http://localhost:8080` . Ce serveur n'est accessible que depuis le poste lui-même. Fermez la fenêtre noire pour l'arrêter.

- Si le port 8080 est déjà utilisé, le lanceur essaie automatiquement les ports suivants et affiche l'adresse retenue.
- Options, depuis une invite de commandes : `Lancer-SimpleCarto.bat -Port 9000` pour choisir le port, `-NoBrowser` pour ne pas ouvrir le navigateur.

13. Retrouver ce manuel dans l'application

Ce manuel est disponible à tout moment depuis le bouton « ? À propos » de l'en-tête. Il ouvre une fenêtre présentant SimpleCarto et proposant son téléchargement au format PDF.



La fenêtre « À propos », accessible depuis n'importe quelle page de l'application.

14. Questions fréquentes

Ma carte reste vide après avoir chargé mes données

Vérifiez que la première colonne de votre CSV contient bien des codes géographiques reconnus (codes commune INSEE, codes département, ou codes pays ISO alpha-3 selon l'échelle choisie), et que la zone géographique choisie (région, département...) correspond à vos données. Cliquez sur « Actualiser la vue » après tout changement si le mode « Auto » n'est pas activé.

Mes nombres décimaux ne s'affichent pas correctement

Les décimales séparées par une virgule (format français, ex : 1234,56) sont acceptées automatiquement.

Puis-je reprendre mon travail plus tard ?

Oui : utilisez «  Exporter config » pour sauvegarder vos données et réglages dans un fichier, puis «  Importer config » pour les recharger — y compris sur un autre appareil.

Mes données sont-elles envoyées sur Internet ?

Non. Le traitement des fichiers CSV et le dessin des cartes se font entièrement dans votre navigateur ; aucune donnée n'est transmise à un serveur.