

Manual da API

Referencia das rotas HTTP do Portal de Gestao de Dados

Gerado em: 23/07/2026

Base: /api

Autenticacao: JWT HS256 (Bearer)

1. Fundamentos

Todas as rotas ficam sob /api. O portal funciona em subpasta: em `http://servidor/dados`, a base e `http://servidor/dados/api`. Corpo e respostas em JSON; erros trazem a mensagem em erro.

```
{ "erro": "Usuario ou senha invalidos." }
```

Autenticacao

O login devolve um token JWT que acompanha as demais chamadas:

```
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
```

Codigos de resposta

Codigo	Significado
200	Sucesso com corpo.
201	Registro criado.
204	Sucesso sem corpo.
400	Requisicao invalida.
401	Sem token ou token invalido.
403	Sem permissao.
404	Nao encontrado.
422	Dados recusados.
429	Limite de tentativas.

Papeis

Papel	Pode fazer
leitura	Consultar os modulos liberados.
escrita	Consultar e manter registros.
admin	Mais usuarios, listas e configuracao.
master	Mais auditoria e acoes sobre outro master.

2. Sessao e conta

POST /auth/login

Acesso: publica

Autentica e devolve o token. Com verificacao em duas etapas, manda um codigo por e-mail e devolve um token temporario.

Requisicao

```
{ "usuario": "admin", "senha": "SenhaForte1" }
```

Resposta

```
{
  "token": "eyJ0...",
  "usuario": { "id": 1, "username": "admin", "role": "master" }
}
```

GET /auth/me

Acesso: autenticado

Dados da conta em uso, incluindo se tem foto.

Resposta

```
{ "id": 1, "username": "admin", "role": "master", "tem_foto": true }
```

POST /auth/change-password

Acesso: autenticado

Troca a senha e invalida os tokens anteriores.

Requisicao

```
{ "senha_atual": "X", "senha_nova": "Y" }
```

Resposta

```
{ "ok": true }
```

3. Bancos e modulos de governanca

Os modulos compartilham o mesmo conjunto de rotas, mudando so o nome no caminho. Disponiveis: acessos, bancos, mudancas, backup, restore, dicionario, integracoes, jobs.

Rota	Faz
GET /{modulo}	Lista, com busca e paginacao.
POST /{modulo}	Cria um registro.
PUT /{modulo}/{id}	Atualiza um registro.

Rota	Faz
DELETE /{modulo}/{id}	Remove um registro.
DELETE /{modulo}/lote	Remove varios de uma vez.

POST /bancos

Acesso: escrita no modulo

Cadastra um banco. E o cadastro central reaproveitado por Acessos, Backup, Restore, Dicionario e Jobs. Um banco e unico pelo par servidor (hostname) + nome.

Requisicao

```
{
  "nome": "SOMA",
  "servidor": "SRV-SOMADB",
  "motor": "SQL Server",
  "ambiente": "Produção",
  "host": "10.0.0.5",
  "porta": "1433",
  "ipv6": "2001:db8::5",
  "porta_ipv6": "1433"
}
```

Resposta

```
{ "id": 3 }
```

Servidor guarda so o hostname (sem a base). host/porta sao o endereco IPv4; ipv6/porta_ipv6 o IPv6.

POST /acessos

Acesso: escrita no modulo

Cria um acesso. Natureza distingue conta de usuario de conta de servico; o banco e escolhido do cadastro e preenche o servidor.

Requisicao

```
{
  "data": "2026-07-23",
  "usuario": "APP_BUSCA_CADASTRO",
  "tipo": "Login SQL",
  "natureza": "Serviço",
  "objeto": "SOMA",
  "servidor": "SRV-SOMADB",
  "status": "Ativo"
}
```

Resposta

```
{ "id": 42 }
```

POST /mudancas

Acesso: escrita no modulo

Cria uma mudanca. O campo bancos aceita varios bancos afetados, separados por virgula.

Requisicao

```
{
  "codigo": "CHG-001",
  "ambiente": "Produção",
  "tipo": "DDL",
  "bancos": "SOMA – SRV-SOMADB, RH – SRV-RH",
  "descricao": "Nova coluna",
  "status": "Aprovada"
}
```

Resposta

```
{ "id": 7, "objetos": [] }
```

4. Configuracao e apoio

Rota	Acesso	Faz
GET /dashboard/stats	autenticado	Numeros da tela inicial.
GET /tipos	autenticado	Listas do Cadastro.
POST /tipos	admin	Cria opcao de lista.
GET /config/projeto	autenticado	Nome, logo e sessao.
PUT /config/email	admin	Grava o SMTP.
GET /auditoria	master	Trilha de auditoria.
GET /documentacao/api	autenticado	Este manual em PDF.

As rotas de documentacao tem versao em ingles com sufixo -en.