

Manual da API

Referência das rotas HTTP do Portal de Gestão de Dados

Gerado em: 06/08/2026

Base: /api

Autenticação: JWT HS256 (Bearer)

1. Fundamentos

Todas as rotas ficam sob /api. Corpo e respostas em JSON; erros trazem a mensagem em erro. O login devolve um token JWT enviado no cabeçalho Authorization.

```
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
```

Papéis

Papel	Pode fazer
leitura	Consultar os módulos liberados.
escrita	Consultar e manter registros.
admin	Mais usuários, listas, configuração e certificações.
master	Mais auditoria, ações sobre outro master e excluir certificações.

2. Sessão, usuários e módulos

POST /auth/login — pública. Autentica e devolve o token (ou código por e-mail, se MFA).

```
{ "usuario": "admin", "senha": "SenhaForte1" }
```

POST /usuarios — admin. Cria usuário; aceita login de rede, departamento e função.

Os módulos de governança compartilham o mesmo conjunto de rotas (GET/POST/PUT/DELETE /{módulo}).

Disponíveis: acessos, bancos, mudancas, backup, restore, dicionario, integracoes, jobs, inventario.

O módulo inventario segue esse padrão: cada registro é uma aplicação/SGBD (nome, banco, servidor, categoria, fabricante, versao, edicao, patch_atual, data_instalacao, fim_suporte, status, responsavel) e o histórico de patches vai em historico_patches como JSON (data, tipo, versão, chamado, instalado por).

```
{
  "nome": "SQL Server", "banco": "ERP", "servidor": "SRVSQL01",
  "categoria": "SGBD", "versao": "2019", "patch_atual": "CU25",
  "status": "Ativo",
  "historico_patches": "[{\"data\":\"2026-03-10\",\"tipo\":\"Cumulative Update\",\"versao\":\"CU25\",\"chamado\":\"40091\",\"executor\":\"guilherme.rocha\"}]"
}
```

POST /mudancas/relatorio/email — acesso ao módulo Mudanças. Envia por e-mail o Relatório de auditoria de Mudanças. O PDF é montado no navegador e chega em base64; o portal valida (assinatura PDF, tamanho), anexa e envia via SMTP.

3. Certificação de Acessos

Histórico da certificação de acessos. O cruzamento é feito no navegador (CSV real × Acessos registrados); estas rotas guardam e consultam o resumo. O portal nunca se conecta ao banco.

Rota	Acesso	Faz
GET /certificacoes	admin	Lista o histórico, mais recente primeiro.
POST /certificacoes	admin	Salva o resumo de um ciclo (nunca o CSV bruto).

POST /certificacoes/excluir-lote	master	Exclui várias (ids) ou todas (tudo) do histórico.
POST /certificacoes/email	admin	Envia o relatório PDF por e-mail.
DELETE /certificacoes/{id}	master	Remove uma certificação do histórico.

4. Configuração e apoio

Rota	Acesso	Faz
GET /dashboard/stats	autenticado	Números da tela inicial.
GET /config/projeto	autenticado	Nome, logo e sessão.
POST /relatorios/{modulo}/email	acesso ao módulo	Envia o CSV do módulo por e-mail.
GET /auditoria	master	Trilha de auditoria.
GET /documentacao/api	autenticado	Este manual em PDF.

As rotas de documentação têm versão em inglês com sufixo -en.