MANUAL DE USO

PostSBR v2.2


Criador de carrosséis para Instagram — como montar, ajustar e exportar seus slides.

Endereço da ferramenta: **carrossel.sneakersbr.co** · Não precisa de instalação. Funciona no navegador; recomendamos o **Google Chrome** no computador.

---

1. Visão geral da tela

A tela tem cinco áreas: as configurações gerais do carrossel no topo, a sequência de slides, o preview do slide, o painel de edição e os botões de exportação.



1. Configurações gerais (projeto, formato, logo)
2. Sequência de slides
3. Preview do slide
4. Painel de edição do slide
5. Exportação

2. Passo a passo rápido

1. **Configure o carrossel** no topo: nome do projeto, formato, quantidade de slides, perfil (@) e cor de destaque.
2. **Escolha um slide** na Sequência e escreva o **rótulo**, o **título** e o **texto**, respeitando os limites de caracteres (seção 5).
3. **Defina o fundo** do slide: cor sólida, gradiente, imagem (de 1 a 4 fotos) ou vídeo.
4. **Repita** para os demais slides. Arraste as miniaturas para reordenar.
5. **Exporte**: um slide só, ou o carrossel inteiro em um arquivo .zip.

> O trabalho é salvo sozinho no navegador (aparece “salvo às HH:MM” embaixo do nome do projeto). Se fechar a página, ao voltar você continua de onde parou.

3. Configurações gerais (barra superior)

CAMPO	O QUE FAZ
Projeto	Nome do carrossel. É usado no nome dos arquivos exportados.
Formato	**4:5** (1080 × 1350 px, retrato — padrão do feed) ou **1:1** (1080 × 1080 px, quadrado).
Slides	Quantidade de slides, de 2 a 20. Reduzir a quantidade remove slides do final.
Perfil	O @ que aparece no rodapé de cada slide.
Destaque	Cor de destaque da marca (rótulos, numeração).
Logo	**Nenhum**, **Automático** (usa o logo branco em fundos escuros e o preto em fundos claros), ou logo **preto**/**branco** fixo.
Posição do logo	Esquerda, centro ou direita, no topo do slide.
exibir logo / exibir @ / numeração	Liga ou desliga, em todos os slides, o logo, o @ do rodapé e a numeração (01/05). O alinhamento do texto não muda ao ligar ou desligar o @ e a numeração.
Interruptor sol/lua	Alterna entre o modo claro e o escuro da ferramenta (não muda os slides). A escolha fica salva.
Novo carrossel	Apaga o rascunho salvo e recomeça a partir do exemplo. A ferramenta pede confirmação antes.

4. Sequência de slides

- **Selecionar:** clique na miniatura. O slide selecionado aparece no preview e no painel de edição.
- **Reordenar: arraste** a miniatura e solte sobre outra. Uma barra colorida mostra se o slide entra antes ou depois. Também dá para usar as setas `▲` `▼` da miniatura.
- **Duplicar** `⧉` e **excluir** `×`: botões na miniatura do slide selecionado (ou ao passar o mouse). É preciso manter no mínimo 2 slides.
- **Novo slide:** botão `+ novo slide` à direita (máximo de 20).
- **Navegar:** setas `‹` `›` ao lado do preview ou os pontinhos abaixo dele.
- O primeiro slide é a **capa**, o último é o **fechamento**; os do meio são de **conteúdo**. A etiqueta no canto do painel mostra o papel do slide. **Os limites de texto e de tamanho de fonte mudam conforme esse papel.**

5. Editando um slide

CAMPO	O QUE FAZ
logo neste slide	Mostra ou esconde o logo **só neste slide** (ex.: logo apenas na capa). Precisa de “exibir logo” ligado no topo.
Alinhamento vertical / horizontal	Posição do bloco de texto: topo, centro ou base; esquerda ou centro.
Rótulo (opcional)	Linha curta em letras maiúsculas acima do título (ex.: “SALVE PARA DEPOIS”). O quadrado de cor ao lado muda a cor do texto do rótulo.
Fundo do rótulo	Marque para colocar uma **caixa colorida atrás do rótulo**, do tamanho exato do texto. Escolha a cor da caixa no seletor que aparece ao lado.
Título e Texto	Texto principal e texto de apoio, cada um com controle de tamanho (`padrão` volta ao original). No título, o **Peso do título** alterna entre **900 · Black** (padrão), **700 · Bold** e **500 · Medium**, slide a slide. O **Peso do texto** funciona igual, com **400 · Regular** (padrão), **300 · Light** e **200 · Extralight**. “Cor do texto”, mais abaixo, vale para os dois.

Limites de texto

O contador do **Rótulo** conta letras (ex.: “17 / 40 letras”). Os de **Título** e **Texto** usam a **medida real**: mostram quantas linhas o texto ocupa no slide e o máximo permitido (ex.: “2 / 3 linhas”). Se a fonte teve de diminuir para caber, aparece também o tamanho usado (“· fonte 82px”). Quando o texto não cabe nem no menor tamanho, o contador fica na cor de destaque e o excesso é cortado com “…” no slide — é só um aviso, a digitação nunca é bloqueada. Antes de cortar, a fonte diminui sozinha, até o menor tamanho da faixa.

Na tabela, os números de caracteres são só uma referência aproximada; o que vale é o contador de linhas.

	CAPA E FECHAMENTO	CONTEÚDO
Rótulo	40 caracteres · 1 linha	40 caracteres · 1 linha
Título	60 caracteres · até 3 linhas	45 caracteres · até 2 linhas
Texto	250 caracteres · até 5 linhas	250 caracteres · até 5 linhas
Tamanho do título	82 a 135 px	80 a 100 px
Tamanho do texto	35 a 42 px	35 a 42 px

6. Fundo do slide

Em **Fundo** → **Tipo** escolha uma das cinco opções. Cada slide tem o seu próprio fundo.

TIPO	COMO USAR
Sólido	Uma cor (Cor 1).
Gradiente	Degradê na diagonal entre duas cores (Cor 1 e Cor 2).
Transparente	Sem fundo: o PNG sai transparente, para colocar o slide sobre outra imagem ou vídeo em outro programa. No preview aparece um xadrez cinza, que não vai para a exportação. Com o logo em *Automático*, ele fica branco se o texto for claro e preto se o texto for escuro.
Imagem	Uma ou mais fotos. Veja a seção abaixo.
Vídeo	Vídeo como fundo. Veja a seção 7.

Imagem de fundo

- **Enviar:** clique na caixa *"Clique para enviar ou arraste e solte"* ou arraste arquivos do computador para dentro dela. Dá para enviar várias imagens de uma vez. As imagens são reduzidas e comprimidas automaticamente, então não é preciso otimizá-las antes.
- **Banco de imagens:** as imagens enviadas aparecem como miniaturas abaixo da caixa. **Clique** em uma para usá-la no slide; o `×` remove a imagem do banco. O mesmo banco vale para todos os slides.
- **Layout de fotos** (ao lado do Tipo): **1 foto** (tela cheia), **2 fotos** (uma em cima, outra embaixo), **3 fotos** (1 em cima e 2 embaixo) ou **4 fotos** (2 linhas × 2 colunas).
- **Escolher a foto a editar:** nos layouts com várias fotos, use os botões `Foto 1`, `Foto 2` … ou clique diretamente na foto no preview (a ativa aparece com borda tracejada, que não vai para a exportação). Clicar numa imagem do banco coloca a imagem na foto ativa; enviar várias de uma vez preenche as fotos em sequência.
- **Zoom** (100% a 300%), **Rotação** (–180° a +180°) e **arrastar no preview** para reposicionar: valem para a foto ativa. A imagem se ajusta sozinha para nunca deixar cantos vazios ao girar.
- **redefinir:** volta zoom, rotação e posição da foto ativa ao padrão.
- **Opacidade do preto sobre o fundo:** escurece a imagem (padrão 40%) para o texto ficar legível.

> Ao escolher **Imagem** no menu Tipo, o layout sempre começa em **1 foto**.

7. Vídeo de fundo

- Envie o vídeo pela caixa *"Clique para enviar ou arraste e solte"* (um arquivo por slide). Zoom, rotação, reposicionamento e opacidade funcionam como nas imagens.
- O **áudio original** do vídeo é mantido na exportação.
- A exportação de vídeo é limitada a **60 segundos**. Se o vídeo for maior, a ferramenta avisa que será cortado.

- O vídeo sai em **MP4**. A conversão é feita pelo **servidor de conversão** (campo já preenchido). Se esse campo for deixado vazio, a conversão acontece no próprio navegador — funciona, porém é mais lenta.
- **Atenção:** os arquivos de vídeo não ficam salvos no rascunho (são grandes demais). Se você fechar a página, será preciso enviar o vídeo novamente.

8. Exportando

BOTÃO	RESULTADO
Exportar este slide	Baixa o slide selecionado: **PNG** (1080 × 1350 ou 1080 × 1080) ou **MP4** se o fundo for vídeo.
Exportar carrossel em .zip	Baixa todos os slides em um único arquivo .zip, numerados na ordem da sequência (ex.: `meu-projeto-01.png`). Slides com vídeo saem em MP4.

A linha ao lado dos botões mostra o formato e o tamanho do arquivo. Durante a exportação de vídeos aparece o andamento; aguarde terminar antes de fechar a página. Depois é só postar os arquivos no Instagram.

9. Rascunho, salvamento e limites

- O rascunho é salvo **automaticamente neste navegador e neste computador**. Ele não vai para a nuvem e não aparece em outro computador ou outro navegador.
- Limpar os dados do navegador (cookies/armazenamento do site) **apaga o rascunho**. Exporte o carrossel antes de fazer isso.
- Se aparecer “não foi possível salvar (armazenamento cheio)”, remova imagens do banco que não usa mais ou exporte o carrossel e comece um novo.
- Limites: 2 a 20 slides por carrossel; vídeos de até 60 s na exportação.

10. Perguntas frequentes

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O logo não aparece em um slide.	Confira “exibir logo” no topo, “logo neste slide” no painel e se o menu Logo não está em “Nenhum”.
O texto ficou cortado com “…”.	Ele passou do limite de linhas do slide. Veja o contador ao lado do campo e encurte o título ou o texto.
O texto ficou pequeno.	Quando não cabe, a fonte diminui sozinha até o menor tamanho da faixa (seção 5). Encurte o texto para ele voltar ao tamanho escolhido.
O texto está difícil de ler sobre a foto.	Aumente a “Opacidade do preto sobre o fundo” ou mude a cor do texto.
Quero o logo só na capa.	Desmarque “logo neste slide” nos demais slides.
O vídeo sumiu ao reabrir a página.	Vídeos não ficam no rascunho. Envie o arquivo novamente.
Não consigo arrastar os slides no celular.	O arrastar não funciona por toque; use as setas ▲ ▼ das miniaturas.
Quero recomeçar do zero.	Clique em “Novo carrossel” (canto superior direito) e confirme.