1, CNN中1*1卷积的作用:

实现跨诵道的交互和信息整合

只有一个参数,输出核心的数量,所以可能对进行卷积核通道数的降维和升维

在保持feature map 尺寸不变(即不损失分辨率)的前提下大幅增加非线性特性,把网络做得很deep

2, KNN, kmeans

KNN基于实例的学习,是k个最近的邻居,判断新来的节点的分类,如果一个样本在特征空间中的k个最邻近的样本中的大多数属于某一个类别,则该样本也划分为这个类别。距离常用计算方法: 欧几里得距离、余弦值(cos),相关度(correlation)

Kmeans 是一种聚类算法:

- 首先输入k的值,即我们希望将数据集经过聚类得到k个分组。
- 从数据集中随机选择k个数据点作为初始质心,Centroid
- 对集合中每一个点,计算与每一个中心的距离(距离的含义后面会讲),选择最近的一个中心点。
- (其实是通过算法选出新的质心)。
- 表示重新计算的质心的位置变化不大,趋于稳定,或者说收敛,可以认为我们进行的聚类已经达到期望的结果,算法终止。

缺点:有可能收敛到局部最小,收敛结果和初始化中心点的位置相关

3, RELU, sigmod, tanh区别, 用法

sigmoid:非零均值,网络中神经元(除了第一层)的所有权重要么为正,要么都为负数,容易饱和停止学习

Relu:整流线性,输入大于1,永不饱和,计算非常简单,收敛速度极快,区间不对称,某些神经元永远不会被激活,参数不能被更新

hanh: 零均值, 但是梯度消失

4, Bias和variation的区别

机器学习中的总Error = Bias + Variance,

Bias是模型拟合出来的值和真实值之间的差距;当模型复杂度上升时,Bias减小。当模型复杂度降低时,Bias增加,欠拟合的时候bias通常比较大;

Variance是对一个模型使用不同的数据建模产生不同的结果,在某一个点上的方差就是variance,过拟合的时候容易过大。

- 5, SDG为什么是一阶求导, 而不是二阶求导
- 6, L1, L2正则化的区别

L2正则化也叫权重衰减,所有权重参数的平方和,迫使所有权重趋向0但大于0;

L1正则化是所有权重的的绝对值和,迫使不需要的权重为0,使得特征变得稀疏

7, Batch Normalization

对网络的下一层的输入进行归一化处理,使得输入量的均值为0,方差为1能够加速模型训练

8, Dropout

在训练的过程中,让神经元以p的概率被设置为0,目的是为了减少过拟合,使得所有的神经元都能得到充分的训练。

9, 梯度消失的问题

使用的不合理的激活函数,比如sigmoid,当层数很深的时候,链式法则求导,计算梯度,损失函数的梯度会梯度相乘,导致乘积越来越接近0,所以无法学习到信息。

解决方法:

预训练

梯度剪切:投影到很小的尺度上,不能超过预设的值

权重正则化,使用不同的激活函数,

使用batchNormalization

使用残差网络 (shortcut)

LSTM网络中的结构设计

10, Kmeans/KNN中不同距离的区别

欧氏距离: 它将样本的不同属性之间的差别等同看待

曼哈顿距离: 投影距离之和

11, 生成模型, 判别模型

生成根据数据,来学习一个联合概率分布,HMM,贝叶斯(每个特征都是同样重要的,并且相互独立),高斯混合模型,LDA

判别模型: 学习决策函数, LR, SVM, MLP, CRF

区别: 生成模型目的是还原模型的联合概率分布, 判别模型不能

牛成模型能够收敛干真实的模型

判别模型能够直接面对预测结果,准确率会更好,也能够简化学习问题。

12, BN, 能够增加算法收敛的速度、可能提高精度

在深度网络中,之前层的神经网络参数变化,会导致本层的的输入分布发生很大的变化,使用随机梯度下降的时候,每次参数更新都会使得输入输出分布发生变化。

那么会出现一些,参数重新学习的问题,所以为了让每次输入数据的分布保持一致,使用一个简单的归一化操作,就是把前一层的输入减去平均值,除以标准差

13, LR和SVM的区别

都可以处理分类的问题,都能添加正则化项L1,L2正则化

区别: LR是参数模型, SVM是非参数的模型

LR通常使用交叉熵损失函数,SVM是hinge损失函数,增加对分类影响较大的样本点的权重,减少与分类关系影响小的数据点的权重

14, 优化器算法: BGD, SGD, MBGD

BGD: 使用整个数据集来计算loss funcion,对于凸函数可以收敛到全局最小值,非凸函数收敛到局部最小

SGD:每次对每个样本进行梯度更新,会出现很大的震荡,但是可能会跳到更好的局部最小值

MBGD: minibatch 中和了上述两种的特点

Momentum: SGD 在 鞍点的情况下容易被困住,在梯度方向不变的维度上速度变快,梯度方向有所改变的维度上的更新速度变慢

Adagrad: adaptive gradient 可以对低频的参数做较大的更新,对高频的做较小的更新

Adam: 保存了过去梯度,保存了momentum

15,loss function 和target function的区别

loss function计算一个样本和真实的误差,通常不包括正则化项

target function包括正则化项

16,词向量的作用:

可以表达各个单词之间的关系,维度相比one hot低很多,可以迁移到其他的任务中对于每个维度,无法解释

17,数据降维的主要方法:

奇异值分解: SVD; 主成分分析: PCA

PCA的主要思想是将n维特征映射到k维上,这k维是全新的正交特征也被称为主成分,是在原有n维特征的基础上重新构造出来的k维特征

- 1) 去平均值, 即每一位特征减去各自的平均值。
- 2) 计算协方差矩阵。
- 3) 通过SVD计算协方差矩阵的特征值与特征向量。
- 4) 对特征值从大到小排序,选择其中最大的k个。然后将其对应的k个特征向量分别作为列向量组成特征向量矩阵。
- 5) 将数据转换到k个特征向量构建的新空间中。
- 18, precision, recall, accurcy, F1, AUC

precision精确度 实际正样本/预测正样本

recall 被预测到实际正样本/实际正样本

accuracy 预测正确的次数/总数

F1 实际正样本*2/实际正样本*2+预测错误的样本

19, 常用词向量: word2vec, fastText, glove, ELMO, BERT

Cbow 通过附近词预测中心词, skipgram中心词预测附近的词

fastText:通过使用句子中的所有Ngram去预测标签,只有一层的隐层以及输出层,并且使用根据类别的频率构造霍夫曼树来代替标准softmax

Glove通过共现矩阵,计算两个词之间共同出现的次数,考虑到了局部和整体的信息 ELMO为了解决词的多义性问题,使用多层的双向LSTM,使用第1~k-1个Token的隐藏层 输出预测第k个Token。下游任务在ELMO的基础上进行微调

BERT:使用多层的transformer构建模型,Transformer可以综合的考虑两个方向的信息,并且可以捕捉长距离的依赖,而且有非常好的并行性质;训练过程类似于完形填空,随机覆盖15%的单词,用其他的词预测被覆盖的词。下游任务

20, Bagging和boosting的区别

bagging中是强模型,偏差低,方差高,为了降低方差,所以将很多模型的结果平均 boosting中大多是较弱的模型,偏差高,方差低,训练时对于分类误差小的分类器设置成 更大的权重。

21, maxpooling 和average pooling

max-pooling和average-pooling都对数据做了下采样,但是max-pooling感觉更像是做了特征选择,选出了分类辨识度更好的特征,提供了非线性

22,模型loss不下降

- 模型本身不合理,模型容量太小,出现梯度消失,权重初始化方案有问题
- 正则化过度
- 激活函数不合理, sigmoid函数饱和停止学习relu出现失活
- 学习速率太大或太小,导致不收敛
- 未进行归一化