DONANIM DESTEKLİ ÇÖZÜMLER VE SEMAFOR YAPISI

DONANIM DESTEKLİ KARŞILIKLI DIŞLAMA

- 1. Kesmelere izin verme:
 - i. Basit çözüm
 - ii. Kesme hizmetlerinde gecikmelere neden olur
 - iii. Çok işlemcili sistemlerde sorunu çözmez
- 2. Atomik işlemler kullan
 - Bir tek adımda belleği kontrol edip, içeriğini değiştiren işlemler. Bu işlemler kesilemez işlemlerdir.
 - ii. Test-And-Set
 - iii. Exchange
 - iv. Compare-And-Swap

Test-And-Set

Test-And-Set: 1. işlemciye özel makina komutu 2. atomik işlem olarak gerçekleşir

> bool TestAndSet (bool & var) { bool temp; temp = var;

var = TRUE;

return temp;}

Test-And-Set ile karşılıklı dışlama

bool lock:=false; //ilk değer false atanır

mx_begin:

while (TestAndSet(lock)) do;

mx end:

lock = FALSE;

Exchange

Exchange (Swap)

```
void Exchange(bool & a, bool & b){
bool temp;
    temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}
```

Exchange ile Karşılıklı dışlama

```
bool lock:=false; //ilk değer false atanır

mx_begin:
    dummy = TRUE;
    while (dummy) Exchange(lock, dummy);

mx_end;
    lock =false;
```

SEMAFOR YAPISI

- İncelenen çözümlerin zayıf yönleri:
 - 1. Proses sayısı arttıkça çözüm karmaşıklaşır
 - 2. Meşgul bekleme gerektirirler
 - 3. Donanıma bağımlılık

SEMAFOR YAPISI

- 1. Meşgul bekleme içermeyen çözüm
- 2. Proses sayısından bağımsız
- 3. İşletim sistemi desteği gerektirir

SEMAFOR YAPISI

 Semafor işletim sistemi düzeyinde yaratılan, bir tamsayı ve bir işaretçi alanına sahip bir kayıt yapısında değişkendir.



- İşaretçi bir proses kuyruğuna işaretçidir, başangıçta null.
- Semafor değişkenine erişim ve değerinde yapılacak her hangi bir değişiklik ancak işletim sistemi tarafından, kesilemez şekilde gerçeklenen, iki özel fonksiyon ile mümkündür.
- Ayrıca, semafor yaratan ve ilk değerini atayan bir fonksiyon vardır.

SEMAFOR FONKSİYONLARI: P ve S

• P(S: semafor)

if S>0 then S:=S-1

else (prosesi bloke et);

- Eğer semafor değeri pozitif ise, değerini bir eksilt ve geri dön; aksi taktirde bu fonksiyonu yürütmüş olan prosesi bloke et ve S semaforu üzerinde bir bekleme kuyruğuna ekle
- V (S: semafor)

if (S üzerinde bekleyen proses var)

then (kuyruktan bir prosesi hazır kuyruğuna gönder) else S:=S+1;

SEMAFOR İLE KARŞILIKLI DIŞLAMA

- Kritik bölüme girmeden P(S), çıktıktan sonra V(S) yürütülür.
- Semaforun ilk "1" olarak semafor yaratılmalıdır.


mx_begin: P(S);
mx_end: V(S);


SEMAFOR İLE SENKRONİZASYON

- SENKRONİZASYON:
- Senkronizasyon, bir olayı gerçekleştiren bir P1 prosesi ile çalışmasının belirli bir "s" noktasında, işleyişinin devamı bu olayın gerçekleşmesine bağlı olan bir diğer P2 prosesi arasındaki etkileşimdir.
- P2 prosesi "s" noktasına geldiğinde, söz konusu olay gerçekleşmiş ise, çalışma kesilmeden devam eder.
- Ancak, yürütme "s" noktasına ulaştığından henüz olay gerçekleşmemiş ise, P2 prosesinin çalışması kesilir, proses askıya alınır ve olay gerçekleşene kadar bekletilir.

SEMAFOR İLE SENKRONİZASYON

- Senkronizasyon için kullanılacak olan S semaforu ilk değeri "0" olarak yaratılmalıdır.
- P1 prosesi olayı gerçekleştirdikten sonra V(S) işlemini yürütür.
- İlerlemesi olayın gerçekleşmesine bağlı olan P2 prosesi yürütmenin "s" noktasına geldiğinde, ilerlemeden önce P(S) işlemini yürütür.
- Semaforun o anda taşıdığı değere göre, P2
 - i. takılmadan ilerleyecek (olay once gerçekleşmiş),veya
 - ii. askıya alınıp bekletilecektir (olay henüz gerçekleşmemiş).





KLASİK SENKRONİZASYON PROBLEMLERİ

- ÜRETİCİ-TÜKETİCİ PROBLEMİ
- Farklı hızlarda çalışan üretici ve tüketici prosesler bir ortak alan üzerinden verilerini paylaşırlar.
- Üretici prosesler ortak alana ürettikleri verileri yazarlar, tüketici prosesler ise bu verileri okur ve işlerler.



N elemanlı çevrel kuyruk

int in, out; Item buffer[n]; int counter;

ÜRETİCİ-TÜKETİCİ PROBLEMİ

- · Problemler:
 - i. Üretici yeni bir veri eklemek istediği zaman alanın dolu
 - ii.Tüketici bir veri çekmek istediği zaman alanı boş bulması
- Her iki durumda da prosesler uygun koşullar oluşana kadar bloke edileceklerdir (meşgul bekleme çözümü kullanılmayacak).
- Ortak alana erişim (kuyruk işlemleri, kuyruk işaretçilerinin güncellenme adımları) karşılıklı dışlama koşullarında gerçekleşmelidir.

SAYMA SEMAFORLARI

- Semaforları iki sınıfa ayırabiliriz:
 - 1. İkili semafor: değeri 0 veya 1 olabilen semafor
 - 2. Sayma semaforu: değeri "n" olabilen semafor

Sayma Semaforu: Kaynakların proseslere atanması için kullanılır.

- Semaforun ilk değeri ilk anda var olan kaynak sayısına esitlenir.
- Kaynak elde etmek isteyen proses bir P işlemi yürütür (kaynak sayısını bir azaltır).
- Kaynaklar tükendiği zaman (sem değeri sıfır olmuştur), proses P işleminde askıya alınır.
- Kaynak kullanımı sona eren proses bir V işlemi ile bekleyen prosese kaynağını verir, bekleyen yoksa serbest kaynak sayısını (semafor değeri) bir artırır.

ÜRETİCİ-TÜKETİCİ PROBLEMİ

ÜRETİCİ-TÜKETİCİ PROBLEMİ

```
//N elemanlı tampon - çok sayıda üretici ve tüketici
  prosesler
    typeT buf[n];
    int out=0; in=0;
    sem boş=n, dolu=0;
    sem dışla_U=1, dışla_T=1;
    process Üretici [i=1 to M] {
                                       process Tüketici [j=1 to N] {
    while (true) {
                                       while (true) {
                                       // tampondan veri çek P(dolu);
    // veri üret...
                                        P(disla_T);
veri=buf[out];out=(out+1)%n;
    P(boş);
     P(dışla_U);
     buf[in]=veri; in=(in+1)%n
V(disla_U);
                                        V(dışla_T);
                                       V (boş) ;
    V (dolu);
```

OKUYUCU-YAZICI PROBLEMİ

- Çok sayıda okuyucu ve yazıcı proses ortak bir veri tabanına erişmektedirler.
- Birden fazla sayıda okuyucu proses, aynı anda, veri tabanını okuma işlemi için kullanabilir.
- Bir anda, sadece bir tane yazıcı prosese veri tabanını güncelleme izni verilebilir.
- SONUÇ: okuyucular paralel erişebilirler, ancak yazıcılar için dışlamalı erişim gereklidir.

OKUYUCU-YAZICI PROBLEMİ

```
sem okur_dişla=1; // okur_sayısı'na dişlamalı erişim
Sem VT_dişla=1; // Veri tabanına dişlamalı erişim
int okur_sayısı=0; // bir anda aktif olan okuyucu sayısı

Proses okuyucu:
{while (true) do {
  P(okur_dişla);
    okur_sayısı:= okur_sayısı + 1;
    if (okur sayısı:= 1) P(VT_dişla); //ilk okuyucu ??
  V(okur_dişla);
    .... Okuma işlemleri

P(okur_dişla);
    okur_sayısı = okur_sayısı - 1;
    if (okur sayısı = 0) V(VT_dişla); //son okuyucu ??
  V(okur_dişla); }
```

OKUYUCU-YAZICI PROBLEMİ

```
sem okur_dışla=1; // okur_sayısı'na dışlamalı erişim
Sem VT_dışla=1; // Veri tabanına dışlamalı erişim
int okur_sayısı=0; // bir anda aktif olan okuyucu sayısı

Proses yazıcı:
{while (true) do {
    F(VT_dışla);
    .... Yazma işlemleri
```

V(VT_dışla);}}

- Bu çözümde okuyucuların yazıcılara üstünlüğü vardır.
- Bir okuyucu sisteme girip de terk etmez ise, yazıcılar için sonsuz erteleme (indefinite postponement) söz konusu olur.
- ÇÖZÜM??
- Bekleyen yazıcı var ise, yeni okuyucuya izin verme.
 Bekleyen yazıcı sayısını tut, dışlamalı erişim sağla