
OCCAM (II)

ALT PROSESİ

- ALT prosesi seçeneklerinden sadece bir tanesinin yürütülmesine izin verir.
- Örnek: C1 ve C2 'den gelen veriler Cout'a yönlendirilecekler.



• PAR kullanılamaz çünkü Cout kanalı iki paralel proses içinde yer alamaz. ALT prosesi esnek bir çözüm getirir.

ALT PROSESÍ

Genel:

ALT G1 P1 G2 P2

Gi :Koruma (guard)

Ρn

Pi:Proses

guard = input | Boolean & input | Boolean & SKIP

- Koruma (guard) en basit haliyle bir input işlemidir; hazır yazılmış bir veri varsa koruma hazır sayılır. Önce giriş işlemi yapılır, daha sonra da bu korumaya ilişkin proses yürütülür.
- Koruma bir lojik ifade ve onu izleyen input işlemi veya sadece bir lojik ifade (&SKIP)'den oluşabilir. (Sadece lojik ifade meşgul bekleme yaratabilir!!)
- Hazır bir koruma bulunamaz ise ALT bloke olur.
- Birden fazla hazır koruma var ise rastgele bir tanesi seçilir.

ALT PROSESÍ

- Koruma için örnekler:
 - chan?X
 - A > B & chan?X
 - -A < B & SKIP
 - Time AFTER T -- Time Timer tipinden kanal, gerçek zaman >= T olunca koruma hazır olur

TIMER Clock:
SEQ
Clock ? time
ALT

ch ? Some.Variable


-- normal action

Clock ? AFTER time PLUS 1000

-- error recovery action

1000 zaman birimi süresince ch kanalından bilgi bekle, bu süre içinde input gerçekleşmez ise ikinci koruma doğrulanacaktır, hata rutinini yürüt

ÜRETİCİ-TÜKETİCİ PROBLEMİ



CHAN OF INT PUT, GET:
PAR
VAL INT Buf.Size IS 32:
INT TOP, BASE, CONTENTS:
[Buf.Size]INT BUFFER:

ÜRETİCİ-TÜKETİCİ PROBLEMİ

```
SEQ

CONTENTS := 0

TOP := 0

BASE := 0

WHILE TRUE

ALT

CONTENTS < Buf.Size & PUT ? BUFFER [TOP]

SEQ

CONTENTS := CONTENTS + 1

TOP := (TOP + 1) REM Buf.Size

CONTENTS > 0 & GET ! Buffer [BASE]

SEQ

CONTENTS := CONTENTS - 1

BASE := (BASE + 1) REM Buf.Size
```

ÜRETİCİ-TÜKETİCİ PROBLEMİ

```
CONTENTS > 0 & Request ? Any

SEQ

Reply ! BUFFER[BASE]

CONTENTS := CONTENTS - 1

BASE := (BASE + 1) REM Buf.Size

INT Temp: -- single buffer process

VAL INT Any IS 0: -- dummy value

WHILE TRUE

SEQ

Request ! Any

Reply ? Temp

GET ! Temp
```

ÜRETİCİ-TÜKETİCİ PROBLEMİ

```
CHAN OF INT PUT, GET, Request, Reply:
PAR

VAL INT BUf.Size IS 32:
INT TOP, BASE, CONTENTS:
CBUf.SizeJINT BUFFER:

SEQ

CONTENTS := 0
TOP := 0
BASE := 0
INT Any:
WHILE TRUE
ALT

CONTENTS < BUf.Size & PUT ? BUFFER [TOP]
SEQ

CONTENTS := CONTENTS + 1
TOP := (TOP + 1) REM BUf.Size
CONTENTS > 0 & Request ? Any
SEQ

Reply ! BUFFER[BASE]
CONTENTS > := CONTENTS - 1
BASE := (BASE + 1) REM BUf.Size

INT Temp: —— single buffer process
VAL INT Any IS 0: —— dummy value
WHILE TRUE
SEQ

Request ! Any
Reply ? Temp
GET ! Temp
```

ÜRETİCİ-TÜKETİCİ PROBLEMİ


PUT Request GET Reply Buf.Size +1

Üretici: PUT!xTüketici: GET?y

Tampon alan kapasitesi: Buf.Size +1

ALT: ÖRNEK

• Dış ortamdan okunan bir veri olması istenen değer ile karşılaştırılacak, duruma uygun bir kontrol işareti üretilecek.



Tset: olması gereken ısı değeri

Tin: okunan ısı değeri


Hout: kontrol işareti (1s1 + / 1s1-)

```
SEQ
SET.VALUE ? Tset
WHILE TRUE
ALT
SET.VALUE ? Tset
SKIP
Treading ? Tin
H.VALUE ! K*(Tset — Tin)
```

ALT: ÖRNEK

Dış ortamdan veri okumada bir sorun olması durumunda hata mesajı üret.

TIMER clock:



Tin kanalından veri gelmez ise TimeOut aralıklarıyla Error kanalına hata mesajları gönderilecektir.

```
VAL INT Any IS 0:

SEQ

clock ? Time

SET.VALUE ? Tset

WHILE TRUE

ALT

SET.VALUE ? Tset

SKIP

Treading ? Tin

SEQ

clock ? Time

H.VALUE ! K*(Tset - Tin)

clock ? AFTER Time PLUS TimeOut

SEQ

clock ? Time

Error.Channel ! Any
```

ASENKRON HABERLEŞME

- Denetim görevi gören prosesler hizmet verdikleri giriş işaretlerine her zaman yanıt verebilir durumda olmalıdırlar.
- Occam'da haberleşme senkron olduğu için, denetçi prosesin bir çıkış işlemi üzerinde bloke olması mümkündür.
- Örnek: H.VALUE kanalından bilgi okunana kadar proses bekleyecek ve bu arada gelen yeni Tin değerlerine yanıt gecikecektir.

Denetçi proses:

Kullanıcı proses:

Treading ? Tin
SEQ
clock ? Time
H.VALUE ! K*(Tset — Tin)

H.VALUE ? New.Setting

ASENKRON HABERLEŞME

- Çözüm: Asenkron haberleşme modelini oluşturmak için denetçi ile kullanıcı proses arasına bir tampon proses eklemek gerekir.
- Tampon proses denetçinin ürettiği bilgileri okur ve kullanıcı hazır olduğunda, bunların en güncel olanını aktarır .



Denetçi proses yine aynı kodu yürütür:

```
Treading ? Tin
SEQ
clock ? Time
H.VALUE ! K*(Tset — Tin)
```

ASENKRON HABERLEŞME



Tampon proses:

BOOL New.Value:

```
INT Buffer.Value:
SEQ
H.VALUE ? Buffer.Value
New.Value := TRUE
INT Any:
WHILE TRUE
ALT
H.VALUE ? Buffer.Value
New.Value := TRUE
New.Value & Buffer.Get ? Any
SEQ
Buffer.Out ! Buffer.Value
New.Value := FALSE
```

Kullanıcı proses:


```
VAL Any IS 0:
SEQ
Buffer.Get ! Any
Buffer.Out ? New.Setting
```

ALT TÜRETİCİSİ

- Bir çok kanaldan istekler kabul edip, her birine benzer yanıt üreten bir sunucu prosesi kodlamak için türetilmiş ALT kullanılabilir. Diğer proses türeticilerine benzer yazımı vardır.
- Giriş kabul edilecek kanallar bir kanal dizisi olarak tanımlanır.
- Türetici indisi aynı zamanda kanal dizisi indisiolarak kullanılır.
- Örnek: PAR WHILE TRUE VAL INT Max IS 32: ALT Request[0] ? temp [Max]CHAN OF INT Request: - some action Request[1] ? temp WHILE TRUE · same action Request[2] ? temp ALT I = 0 FOR Max - same action Request[I] ? temp Request[3] ? temp - same action -- some action Request[31] ? temp -- same action

ALT TÜRETİCİSİ

 Örnek: bir kanal dizisi ile tek bir kanalı ALT prosesi içinde birleştirme.



```
ALT

ALT I = 1 FOR Max

Request[I] ? t1

-- some action

SingleChannel ? t2

-- some other action
```

- •ALT prosesinin seçeneklerinden birinin bir türetilmiş ALT prosesi olmasına izin verilir (aynı durum IF için de geçerlidir.)
- •Tüm seçenekler, iç içe de olsalar, eşit düzeydedirler.

PRIALT

- ALT çalışma düzeni, hazır korumalar içinden rastgele birinin seçimini öngörür.
- Bazı durumlarda bazı seçeneklerin öncelikle seçilmesi gerekir.

```
PRI ALT
              PRI ALT: hazır durumdaki birden fazla seçenek
  G1
               içinden, metinde önde yer alan öncelikle seçilir.
    Р1
  G2
              Örnek: Yeni bir Tset değeri hazır ise, bu değer
    P2
              öncelikle okunacaktır.
                             WHILE TRUE
                               PRI ALT
                                 SET. VALUE ? Tset
  Gn
                                  SKIP
                                 Treading ? Tin
    Pn
                                  H.VALUE ! K * (Tset - Tin)
```

PRIALT

Örnek:

```
PRI ALT

A > 0 & ch ? X

-- action

B > 0 & ch ? Y

-- different action
```

Durum 1: Lojik ifadelerden sadece biri doğru ve ch kanalına bilgi yazılmış ise, o seçenek seçilir.

Durum 2: Lojik ifadelerden her ikisi de doğru ve ch kanalına bilgi yazılmış ise, ilk seçenek seçilir.

Durum 3: Lojik ifadelerden her ikisi de doğru ancak ch kanalına yazılmış bilgi yok ise PRI ALT prosesi askıya alınır ve ch kanalına bir bilgi yazılana kadar bekletilir. Kanala bilgi yazılır yazılmaz her iki seçenek de hazır olacaktır. Bu durumda hangi seçeneğin seçileceği belirsizdir (öncelik özelliği kaybolur).

PRIALT

- DİKKAT: korumalarda yer alan lojik ifadelerin tümünün yanlış olması halinde ALT prosesi STOP'a düşer ve durur.
- Koruma sadece giriş prosesi içeriyor ise sorun yok:
 ch?X eşdeğerdir TRUE & ch?X
- Bu durumu engellemek için her zaman açık bir koruma bulundurulmalı → TRUE & SKIP
- Ancak bu çözüm de meşgul beklemeye neden olabilir!!!!!
- Örnek: Bir proses kanala artan sırada değerler gönderir.

```
SEQ

n := 0

WHILE TRUE

SEQ

out ! n

n := n + 1
```

PRI ALT

 Örnek: aynı proses belirsiz zamanlarda "in" kanalından n'i sıfırlayan bir mesaj alacaktır. Her çevrimde bu mesajın bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli, ancak mesaj yok ise işlem sürdürülmelidir.

```
SEQ
    n := 0
    WHILE TRUE

    PRI ALT
    in ? n
        SKIP
    TRUE & SKIP
    SEQ
        out ! n
        n := n + 1
```

OCCAM-TİP TANIMLARI

- Programming in OCCAM 2-Alan Burns kitabından aşağıdaki bölümleri okuyun.
 - Chapter 5: Data Types
 - Chapter 6: Channel Protocols

OCCAM PROSEDÜRLERİ

- Occam prosedürü: Parametrelere sahip olabilen ve bir ismi olan proses.
- Tanım: PROC name ({,formal}) body
 - name: prosedüre verilen ad
 - formal: parametre listesi (boş da olabilir)
 - body: proses kodu
 - ":" PROC anahtar sözcüğünün P'si ile aynı kolonda yer almalıdır.

OCCAM PROSEDÜRLERİ

• Örnek: Giriş parametresi olarak aldığı değerleri büyükten küçüğe sıralayan prosedür.

```
PROC ARRANGE (INT High, Low)
                             INT Number1, Number2:
INT Temp:
                             SEQ
IF
                               keyboard ? Number1
  High < Low
                               keyboard ? Number2
   SEQ
                               ARRANGE (Number1, Number2)
      Temp := High
                               screen! Number1
      High := Low
                               screen! Number2
      Low := Temp
  TRUE
   SKIP
```

PROSEDÜR PARAMETRELERİ

- Tüm formel parametrelerin tipleri tanımlı olmalıdır.
- Parametreler adres bilgisi aktarılarak geçirilirler (by reference)
- Değer aktarılması istenirse VAL anahtar sözcüğü kullanılır
- Örnek:

```
PROC Maximum (VAL INT A, B, INT Max)

IF

A > B

Max := A

TRUE

Max := B

:
```

PROSEDÜR PARAMETRELERİ

- Diziler de parametre olarak aktarılabilirler.
- Dizi boyutu belirtilmez; [] işareti eşleştirme için yeterli olur
- SIZE operatörü dizinin boyutunu belirler, böylece genel amaçlı prosedürler yazılabilir.
- Örnek: herhangi bir dizinin ortalamasını bulan prosedür.

```
PROC Average ([]REAL32 Data, REAL32 Res)
SEQ
   Res := 0.0;
SEQ i = 0 FOR SIZE Data
   Res := Res + Data[i]
Res := Res/(REAL32 ROUND (SIZE Data))
:
```

PROSEDÜR PARAMETRELERİ

- Kanallar ve kanal dizileri de parametre olarak aktarılabilirler.
- Örnek: Bir kanal dizisinden gelen verileri tek bir kanala yönlendiren prosedür.

```
PROC Concentrator ([]CHAN OF BYTE IN, CHAN OF BYTE OUT)

BYTE Element:

WHILE TRUE

ALT I = O FOR SIZE IN

INCI] ? Element

OUT ! Element
:
```

OCCAM PROSEDÜRLERİ

Prosedürlerin kullanım yerleri:

- 1. Bir SEQ prosesi içinde, bilinen altprogram çağrısı şeklinde. Değişken parametreler alırlar (örnek: PROC Average).
- 2. Bir PAR prosesi içinde, paralel çalışan bir proses olarak. Bu durumda kanallar da parametre olarak yer alırlar (örnek: PROC Concentrator).

Bir PAR prosesi içinde yer alan prosesler kanallar üzerinden haberleşirler. Genellikle bu prosesler prosedür olarak yazılır ve haberleştikleri kanallar parametre olarak aktarılır.

OCCAM PROSEDÜRLERİ

Örnek: Tuş takımından alınan değerleri ekrana taşıyan üç proses

```
PROC First(CHAN OF INT in, CHAN OF BYTE out)

SKIP

PROC Second(CHAN OF BYTE in,out)

SKIP

PROC Third(CHAN OF BYTE in, CHAN OF INT out)

SKIP

SKIP

SKIP
```

OCCAM PROSEDÜRLERİ

• Bu üç proses bir boruhattı şeklinde çalışacaklar (pipeline)



- Bu durumda, First prosesinin çıkış yaptığı kanal ile Second prosesinin giriş yaptığı kanal aynı kanal olmak durumundadır.
- Benzer bir durum Second ve Third prosesleri için de geçerlidir.

OCCAM PROSEDÜRLERİ


```
PROC First(CHAN OF INT in, CHAN OF BYTE out)
PROC Second(CHAN OF BYTE in,out)
PROC Third(CHAN OF BYTE in, CHAN OF INT out)
CHAN OF INT keyboard:
PLACE keyboard AT 2:
CHAN OF ANY screen:
PLACE screen AT 1:
                             PROC First(CHAN OF INT in, CHAN OF BYTE out)
CHAN OF BYTE ch1,ch2:
PAR
                             PROC Second(CHAN OF BYTE in,out)
  First(keyboard,ch1)
  Second(ch1,ch2)
                              SKIP
  Third(ch2, screen)
                             PROC Third(CHAN OF BYTE in, CHAN OF INT out)
                              SKIP
```

ASAL SAYI ÜRETİCİSİ • Sieve of Erathostenes. Filter 1 Filter 2 Filter n EndStop Primes

ASAL SAYI ÜRETİCİSİ

• En üst düzeyde, algoritma asal sayılar üreten bir prosedür olarak tasarlanır.

PROC Generate (CHAN OF INT Primes)



PROCEDURE GENERATE

```
VAL INT N IS 30:

PROC Generate ( CHAN OF INT Primes)

VAL INT EndToken IS 0:

PROC Filter (CHAN OF INT left, right, down)

PROC Concentrator ([]CHAN OF INT in, CHAN OF INT out)

PROC Numbers (CHAN OF INT in,out)

PROC EndStop (CHAN OF INT in,out)

EN + 1]CHAN OF INT Interfilter:

[N]CHAN OF INT PC:

CHAN OF INT OK.To.STOP:

PAR

Numbers (OK.To.STOP, Interfilter[0])

PAR I = 0 FOR N

Filter (Interfilter[I], Interfilter[I + 1], PC[I])

EndStop (Interfilter[N],OK.To.STOP)

Concentrator (PC, Primes)

**EndStop**

Filter 1 Filter 2 Filter // EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop**

**EndStop
```

PROCEDURE Numbers

```
PROC Numbers (CHAN OF INT in, out)

INT i:

SEQ

i:=2

WHILE i <> EndToken

PRI ALT

in ? i

SKIP

TRUE & SKIP

SEQ

out!i

i:= i+1

out!i
:
```

PROCEDURE Filter

```
PROC Filter(CHAN OF INT left, right, down)
  INT p,q:
  SEQ
    left ? p
           -- dummy value, not EndToken
    q := 1
   PAR
      down! p
      WHILE q <> EndToken
        SEQ
          left ? q
            q = EndToken
              SKIP
            (q/p) <> 0
              right ! q
            TRUE
              SKIP
   right! EndToken
```

PROCEDURE EndSTOP

```
PROC EndSTOP(CHAN OF INT in,out)
INT temp:
SEQ
in ? temp
PAR
out ! EndToken
WHILE temp <> EndToken
in ? temp
```

PROCEDURE Concentrator

```
PROC Concentrator ([]CHAN OF INT in, CHAN OF INT out)

INT p:


SEQ i = 0 FOR N

SEQ

in[i] ? p

out ! p
```

PARALEL ARAMA




- Bir ikili ağaç yapısında haberleşen paralel prosesler ele alınır.
- Ağacın yapraklarını oluşturan düğümler bilgi taşımaktadır.

Arama işlemi şöyle gerçekleşecektir:

- 1. Köke aranacak veri aktarılır
- 2. Veri dallar aracılığı ile tüm yapraklara dağıtılır
- 3. Her yaprakta verinin varlığı paralel olarak sorgulanır
- 4. Sonuç yapraklardan dallara aktarılır
- 5. Sonuç kökten iletilir

PARALEL ARAMA

• Yaprak düğümleri ile ara düğümlerdeki işlemler için iki tür prosedür tasarlanmalıdır (Branch (B) ve Leaf (L)).



Her ara düğüm (B) sol ve sağ alt çocuklara şu kanallarla bağlıdır:

- 1. request---veriyi gönder
- 2. answer---yanıt oku

Sol çocuk: Lreq ve Lans Sağ çocuk: Rreq ve Rans

PROSEDÜR Branch

```
PROC branch(CHAN OF INT req,Lreq,Rreq, CHAN OF BOOL ans,Lans,Rans)
WHILE TRUE
INT key:
BOOL al,ar:
SEQ
req ? key
PAR
Lreq ! key
Rreq ! key
PAR
Lans ? al
Rans ? ar
ans ! al OR ar
```

PROSEDÜR Leaf

```
PROC leaf(CHAN OF INT req, CHAN OF BOOL ans)

INT Data, key:

SEQ

-- load data

WHILE TRUE

SEQ

req ? key

ans ! key = Data
:
```

ÖRNEK AĞAÇ

Örnek: 4 adet veri için 4 yapraklı, derinliği 3 olan bir ağaç

```
[8]CHAN OF INT C:
[8]CHAN OF BOOL A:
PROC branch(CHAN OF INT req,Lreq,Rreq, CHAN OF BOOL ans,Lans,Rans)
-- body of PROC
PROC leaf(CHAN OF INT req, CHAN OF BOOL ans)
-- body of PROC
PROC User.Interface(CHAN OF INT out, CHAN OF BOOL in)
-- body of some appropriate user interface process
```

