目錄

Introduction	1.1
I. Spring Boot文档	1.2
1. 关于本文档	1.2.1
2. 获取帮助	1.2.2
3. 第一步	1.2.3
4. 使用Spring Boot	1.2.4
5. 了解Spring Boot特性	1.2.5
6. 迁移到生产环境	1.2.6
7. 高级主题	1.2.7
. 开始	1.3
8. Spring Boot介绍	1.3.1
9. 系统要求	1.3.2
9.1. Servlet容器	1.3.2.1
10. Spring Boot安装	1.3.3
10.1. 为Java开发者准备的安装指南	1.3.3.1
10.1.1. Maven安装	1.3.3.1.1
10.1.2. Gradle安装	1.3.3.1.2
10.2. Spring Boot CLI安装	1.3.3.2
10.2.1. 手动安装	1.3.3.2.1
10.2.2. 使用SDKMAN进行安装	1.3.3.2.2
10.2.3. 使用OSX Homebrew进行安装	1.3.3.2.3
10.2.4. 使用MacPorts进行安装	1.3.3.2.4
10.2.5. 命令行实现	1.3.3.2.5
10.2.6. Spring CLI示例快速入门	1.3.3.2.6
10.3. 从Spring Boot早期版本升级	1.3.3.3
11. 开发你的第一个Spring Boot应用	1.3.4
11.1. 创建POM	1.3.4.1

	11.2. 添加classpath依赖	1.3.4.2
	11.3. 编写代码	1.3.4.3
	11.3.1. @RestController和@RequestMapping注	解 1.3.4.3.1
	11.3.2. @EnableAutoConfiguration注解	1.3.4.3.2
	11.3.3. main方法	1.3.4.3.3
	11.4. 运行示例	1.3.4.4
	11.5. 创建一个可执行jar	1.3.4.5
	12. 接下来阅读什么	1.3.4.6
. 使用	Spring Boot	1.4
13.	构建系统	1.4.1
	13.1. 依赖管理	1.4.1.1
	13.2. Maven	1.4.1.2
	13.2.1. 继承starter parent	1.4.1.2.1
	13.2.2. 在不使用parent POM的情况下玩转Spring	g Boot
	13.2.3. 使用Spring Boot Maven插件 1.4	.1.2.3 1.4.1.2.2
	13.3. Gradle	1.4.1.3
	13.4. Ant	1.4.1.4
	13.5. Starters	1.4.1.5
14.	组织你的代码	1.4.2
	14.1. 使用"default"包	1.4.2.1
	14.2. 放置应用的main类	1.4.2.2
15.	配置类	1.4.3
	15.1. 导入其他配置类	1.4.3.1
	15.2. 导入XML配置	1.4.3.2
16.	自动配置	1.4.4
	16.1. 逐步替换自动配置	1.4.4.1
	16.2. 禁用特定的自动配置类	1.4.4.2
17.	Spring Beans和依赖注入	1.4.5
18.	使用@SpringBootApplication注解	1.4.6
19.	运行应用程序	1.4.7

19.1. 从IDE中运行	1.4.7.1
19.2. 作为一个打包后的应用运行	1.4.7.2
19.3. 使用Maven插件运行	1.4.7.3
19.4. 使用Gradle插件运行	1.4.7.4
19.5. 热交换	1.4.7.5
20. 开发者工具	1.4.8
20.1. 默认属性	1.4.8.1
20.2. 自动重启	1.4.8.2
20.2.1. 排除资源	1.4.8.2.1
20.2.2. 查看其他路径	1.4.8.2.2
20.2.3. 禁用重启	1.4.8.2.3
20.2.4. 使用触发器文件	1.4.8.2.4
20.2.5. 自定义restart类加载器	1.4.8.2.5
20.2.6. 已知限制	1.4.8.2.6
20.3. LiveReload	1.4.8.3
20.4. 全局设置	1.4.8.4
20.5. 远程应用	1.4.8.5
20.5.1. 运行远程客户端应用	1.4.8.5.1
20.5.2. 远程更新	1.4.8.5.2
21. 打包用于生产的应用	1.4.9
22. 接下来阅读什么	1.4.10
IV. Spring Boot特性	1.5
23. SpringApplication	1.5.1
23.1. 启动失败	1.5.1.1
23.2. 自定义Banner	1.5.1.2
23.3. 自定义SpringApplication	1.5.1.3
23.4. 流式构建API	1.5.1.4
23.5. Application事件和监听器	1.5.1.5
23.6. Web环境	1.5.1.6
23.7. 访问应用参数	1.5.1.7

	23.8. 使用ApplicationRunner或CommandLineRunner	1.5.1.8
	23.9. Application退出	1.5.1.9
	23.10. Admin特性	1.5.1.10
24.	外化配置	1.5.2
	24.1. 配置随机值	1.5.2.1
	24.2. 访问命令行属性	1.5.2.2
	24.3. Application属性文件	1.5.2.3
	24.4. Profile-specific属性	1.5.2.4
	24.5. 属性占位符	1.5.2.5
	24.6. 使用YAML代替Properties	1.5.2.6
	24.6.1. 加载YAML	1.5.2.6.1
	24.6.2. 在Spring环境中使用YAML暴露属性	1.5.2.6.2
	24.6.3. Multi-profile YAML文档	1.5.2.6.3
	24.6.4. YAML缺点	1.5.2.6.4
	24.6.5. 合并YAML列表	1.5.2.6.5
	24.7. 类型安全的配置属性	1.5.2.7
	24.7.1. 第三方配置	1.5.2.7.1
	24.7.2. Relaxed绑定	1.5.2.7.2
	24.7.3. 属性转换	1.5.2.7.3
	24.7.4. @ConfigurationProperties校验	1.5.2.7.4
	24.7.5. @ConfigurationProperties vs @Value	1.5.2.7.5
25.	Profiles	1.5.3
	25.1. 添加激活的profiles	1.5.3.1
	25.2.以编程方式设置profiles	1.5.3.2
	25.3. Profile-specific配置文件	1.5.3.3
26.	日志	1.5.4
	26.1. 日志格式	1.5.4.1
	26.2. 控制台输出	1.5.4.2
	26.2.1. Color-coded输出	1.5.4.2.1
	26.3. 文件输出	1.5.4.3

	26.4. 日志级别	1.5.4.4
	26.5. 自定义日志配置	1.5.4.5
	26.6. Logback扩展	1.5.4.6
	26.6.1. Profile-specific配置	1.5.4.6.1
	26.6.2. Environment 属性	1.5.4.6.2
27.	开发Web应用	1.5.5
	27.1. Spring Web MVC框架	1.5.5.1
	27.1.1. Spring MVC自动配置	1.5.5.1.1
	27.1.2. HttpMessageConverters	1.5.5.1.2
	27.1.3. 自定义JSON序列化器和反序列化器	1.5.5.1.3
	27.1.4. MessageCodesResolver	1.5.5.1.4
	27.1.5. 静态内容	1.5.5.1.5
	27.1.6. 定制网站图标	1.5.5.1.6
	27.1.7. ConfigurableWebBindingInitializer	1.5.5.1.7
	27.1.8. 模板引擎	1.5.5.1.8
	27.1.9. 错误处理	1.5.5.1.9
	27.1.10. Spring HATEOAS	1.5.5.1.10
	27.1.11. CORS支持	1.5.5.1.11
	27.2 The 'Spring WebFlux framework'	1.5.5.2
	27.2.1 Spring WebFlux auto-configuration	1.5.5.2.1
	27.2.2 HTTP codecs with HttpMessageReaders and	
	HttpMessageWriters	1.5.5.2.2
	27.2.3 Static Content	1.5.5.2.3
	27.2.4 Template engines	1.5.5.2.4
	27.3. JAX-RS和Jersey	1.5.5.3
	27.4 内嵌servlet容器支持	1.5.5.4
	27.4.1 Servlets, Filters和listeners	1.5.5.4.1
	27.4.2 Servlet 上下文初始化	1.5.5.4.2
	27.4.3 ServletWebServerApplicationContext	1.5.5.4.3
	27.4.4 自定义内嵌servlet容器	1.5.5.4.4
	27.4.5 JSP的限制	1.5.5.4.5

28. 安全	1.5.6
28.1 OAuth2	1.5.6.1
28.1.1 授权服务器	1.5.6.1.1
28.1.2 资源服务器	1.5.6.1.2
28.2 User Info中的Token类型	1.5.6.2
28.3 自定义User Info RestTemplate	1.5.6.3
28.3.1 客户端	1.5.6.3.1
28.3.2 单点登陆	1.5.6.3.2
28.4 Actuator安全	1.5.6.4
29. 使用SQL数据库	1.5.7
29.1. 配置DataSource	1.5.7.1
29.1.1. 对内嵌数据库的支持	1.5.7.1.1
29.1.2. 连接生产环境数据库	1.5.7.1.2
29.1.3. 连接JNDI数据库	1.5.7.1.3
29.2. 使用JdbcTemplate	1.5.7.2
29.3. JPA和Spring Data	1.5.7.3
29.3.1. 实体类	1.5.7.3.1
29.3.2. Spring Data JPA仓库	1.5.7.3.2
29.3.3. 创建和删除JPA数据库	1.5.7.3.3
29.3.4. 在视图中打开实体管理器	1.5.7.3.4
29.4 使用H2的web控制台	1.5.7.4
29.4.1 改变H2控制台路径	1.5.7.4.1
29.4.2 保护H2控制台	1.5.7.4.2
29.5 使用jOOQ	1.5.7.5
29.5.1 代码生成	1.5.7.5.1
29.5.2 使用DSLContext	1.5.7.5.2
29.5.3 jOOQ SQL方言	1.5.7.5.3
29.5.4 自定义jOOQ	1.5.7.5.4
30. 使用NoSQL技术	1.5.8
30.1. Redis	1.5.8.1

20.4.4. 法拉Dadia	45044
30.1.1. 连接Redis	1.5.8.1.1
30.2. MongoDB	1.5.8.2
30.2.1. 连接MongoDB数据库	1.5.8.2.1
30.2.2. MongoDBTemplate	1.5.8.2.2
30.2.3. Spring Data MongoDB仓库	1.5.8.2.3
30.2.4 内嵌的Mongo	1.5.8.2.4
30.3 Neo4j	1.5.8.3
30.3.1 连接Neo4j数据库	1.5.8.3.1
30.3.2 使用内嵌模式	1.5.8.3.2
30.3.3 Neo4jSession	1.5.8.3.3
30.3.4 Spring Data Neo4j仓库	1.5.8.3.4
30.3.5 仓库示例	1.5.8.3.5
30.4 Gemfire	1.5.8.4
30.5 Solr	1.5.8.5
30.5.1 连接Solr	1.5.8.5.1
30.5.2 Spring Data Solr仓库	1.5.8.5.2
30.6 Elasticsearch	1.5.8.6
30.6.1 使用Jest连接Elasticsearch	1.5.8.6.1
30.6.2 使用Spring Data连接Elasticsearch	1.5.8.6.2
30.6.3 Spring Data Elasticseach仓库	1.5.8.6.3
30.7 Cassandra	1.5.8.7
30.7.1 连接Cassandra	1.5.8.7.1
30.7.2 Spring Data Cassandra仓库	1.5.8.7.2
30.8 Couchbase	1.5.8.8
30.8.1 连接Couchbase	1.5.8.8.1
30.8.2 Spring Data Couchbase仓库	1.5.8.8.2
30.9 LDAP	1.5.8.9
30.9.1 连接LDAP服务器	1.5.8.9.1
30.9.2 Spring Data LDAP仓库	1.5.8.9.2
30.9.3 嵌入式内存中LDAP服务器	1.5.8.9.3

30.10.1 连接InfluxDB 31. 缓存 31.1 支持的缓存提供商 31.1.1 Generic	1.5.8.10.1
31.1 支持的缓存提供商	
	4504
31.1.1 Generic	1.5.9.1
	1.5.9.1.1
31.1.2 JCache (JSR-107)	1.5.9.1.2
31.1.3 EhCache 2.x	1.5.9.1.3
31.1.4 Hazelcast	1.5.9.1.4
31.1.5 Infinispan	1.5.9.1.5
31.1.6 Couchbase	1.5.9.1.6
31.1.7 Redis	1.5.9.1.7
31.1.8 Caffeine	1.5.9.1.8
31.1.9 Simple	1.5.9.1.9
31.1.10 None	1.5.9.1.10
32. 消息	1.5.10
32.1. JMS	1.5.10.1
32.1.1 ActiveQ支持	1.5.10.1.1
32.1.2 Artemis 支持	1.5.10.1.2
32.1.3 使用JNDI ConnectionFactory	1.5.10.1.3
32.1.4 发送消息	1.5.10.1.4
32.1.5 接收消息	1.5.10.1.5
32.2 AMQP	1.5.10.2
32.2.1 RabbitMQ支持	1.5.10.2.1
32.2.2 发送消息	1.5.10.2.2
32.2.3 接收消息	1.5.10.2.3
32.3 Apache Kafka支持	1.5.10.3
32.3.1 发送消息	1.5.10.3.1
32.3.2 接收消息	1.5.10.3.2
32.3.3 其它的Kafka属性	1.5.10.3.3
33. 调用REST服务	1.5.11

33.1 自定义RestTemplate	1.5.11.1
34. 验证	1.5.12
35. 发送邮件	1.5.13
36. 使用JTA处理分布式事务	1.5.14
36.1 使用Atomikos事务管理器	1.5.14.1
36.2 使用Bitronix事务管理器	1.5.14.2
36.3 使用Narayana事务管理器	1.5.14.3
36.4 使用J2EE管理的事务管理器	1.5.14.4
36.5 混合XA和non-XA的JMS连接	1.5.14.5
36.6 支持可替代的内嵌事务管理器	1.5.14.6
37. Hazelcast	1.5.15
38. Quartz调度器	1.5.16
39. Spring集成	1.5.17
40. Spring Session	1.5.18
41. 基于JMX的监控和管理	1.5.19
42. 测试	1.5.20
42.1 测试作用域依赖	1.5.20.1
42.2 测试Spring应用	1.5.20.2
42.3 测试Spring Boot应用	1.5.20.3
42.3.1 发现测试配置	1.5.20.3.1
42.3.2 排除测试配置	1.5.20.3.2
42.3.3 使用随机端口	1.5.20.3.3
42.3.4 模拟和监视beans	1.5.20.3.4
42.3.5 自动配置测试	1.5.20.3.5
42.3.6 自动配置的JSON测试	1.5.20.3.6
42.3.7 自动配置的Spring MVC测试	1.5.20.3.7
42.3.8 自动配置的Data JPA测试	1.5.20.3.8
42.3.9 自动配置的JDBC测试	1.5.20.3.9
42.3.10 自动配置的jOOQ测试	1.5.20.3.10
42.3.11 自动配置的Data MongoDB测试	1.5.20.3.11

42.3.12 自动配置的Data Neo4j测试	1.5.20.3.12
42.3.13 自动配置的Data Redis测试	1.5.20.3.13
42.3.14 自动配置的Data LDAP测试	1.5.20.3.14
42.3.15 自动配置的REST客户端	1.5.20.3.15
42.3.16 自动配置的Spring REST Docs测试	1.5.20.3.16
42.3.17 使用Spock测试Spring Boot应用	1.5.20.3.17
42.4 测试工具类	1.5.20.4
42.4.1 ConfigFileApplicationContextInitializer	1.5.20.4.1
42.4.2 EnvironmentTestUtils	1.5.20.4.2
42.4.3 OutputCapture	1.5.20.4.3
42.4.4 TestRestTemplate	1.5.20.4.4
43. WebSockets	1.5.21
44. Web Services	1.5.22
45. 创建自己的auto-configuration	1.5.23
45.1 理解自动配置的beans	1.5.23.1
45.2 定位自动配置候选者	1.5.23.2
45.3 条件注解	1.5.23.3
45.3.1 Class条件	1.5.23.3.1
45.3.2 Bean条件	1.5.23.3.2
45.3.3 Property条件	1.5.23.3.3
45.3.4 Resource条件	1.5.23.3.4
45.3.5 Web Application条件	1.5.23.3.5
45.3.6 SpEL表达式条件	1.5.23.3.6
45.4 创建自己的starter	1.5.23.4
45.4.1 命名	1.5.23.4.1
45.4.2 自动配置模块	1.5.23.4.2
45.4.3 Starter模块	1.5.23.4.3
46. 接下来阅读什么	1.5.24
V. Spring Boot执行器: Production-ready特性	1.6
47. 开启production-ready特性	1.6.1

48. 端点	1.6.2
48.1 自定义端点	1.6.2.1
48.2 执行器MVC端点的超媒体支持	1.6.2.2
48.3 CORS支持	1.6.2.3
48.4 添加自定义端点	1.6.2.4
48.5 健康信息	1.6.2.5
48.6 安全与HealthIndicators	1.6.2.6
48.6.1 自动配置的HealthIndicators	1.6.2.6.1
48.6.2 编写自定义HealthIndicators	1.6.2.6.2
48.7 应用信息	1.6.2.7
48.7.1 自动配置的InfoContributors	1.6.2.7.1
48.7.2 自定义应用info信息	1.6.2.7.2
48.7.3 Git提交信息	1.6.2.7.3
48.7.4 构建信息	1.6.2.7.4
48.7.5 编写自定义的InfoContributors	1.6.2.7.5
49. 基于HTTP的监控和管理	1.6.3
49.1 访问敏感端点	1.6.3.1
49.2 自定义管理端点路径	1.6.3.2
49.3 自定义管理服务器端口	1.6.3.3
49.4 配置管理相关的SSL	1.6.3.4
49.5 自定义管理服务器地址	1.6.3.5
49.6 禁用HTTP端点	1.6.3.6
49.7 HTTP health端点访问限制	1.6.3.7
50. 基于JMX的监控和管理	1.6.4
50.1 自定义MBean名称	1.6.4.1
50.2 禁用JMX端点	1.6.4.2
50.3 使用Jolokia通过HTTP实现JMX远程管理	1.6.4.3
50.3.1 自定义Jolokia	1.6.4.3.1
50.3.2 禁用Jolokia	1.6.4.3.2
51. 记录器	1.6.5

		51.1 配置记录器	1.6.5.1
	52.	度量指标	1.6.6
		52.1 系统指标	1.6.6.1
		52.2 数据源指标	1.6.6.2
		52.3 缓存指标	1.6.6.3
		52.4 Tomcat session指标	1.6.6.4
		52.5 记录自己的指标	1.6.6.5
		52.6 添加自己的公共指标	1.6.6.6
		52.7 指标写入,导出和聚合	1.6.6.7
		52.7.1 示例: 导出到Redis	1.6.6.7.1
		52.7.2 示例: 导出到Open TSDB	1.6.6.7.2
		52.7.3 示例: 导出到Statsd	1.6.6.7.3
		52.7.4 示例: 导出到JMX	1.6.6.7.4
		52.8 聚合多个来源的指标	1.6.6.8
		52.9 Dropwizard指标	1.6.6.9
		52.10 消息渠道集成	1.6.6.10
	53.	审计	1.6.7
	54.	追踪	1.6.8
		54.1 自定义追踪	1.6.8.1
	55.	进程监控	1.6.9
		55.1 扩展配置	1.6.9.1
		55.2 以编程方式	1.6.9.2
	56.	Cloud Foundry支持	1.6.10
		56.1 禁用扩展的Cloud Foundry执行器支持	1.6.10.1
		56.2 Cloud Foundry自签名证书	1.6.10.2
		56.3 自定义安全配置	1.6.10.3
	57.	接下来阅读什么	1.6.11
VI.	部署	到云端	1.7
	58.	部署到云端	1.7.1
		58.1 Cloud Foundry	1.7.1.1

		58.1.1 绑定服务	1.7.1.1.1
		58.2 Heroku	1.7.1.2
		58.3 Openshift	1.7.1.3
		58.4 亚马逊网络服务(AWS)	1.7.1.4
		58.4.1 AWS Elastic Beanstalk	1.7.1.4.1
		58.4.2 总结	1.7.1.4.2
		58.5 Boxfuse和亚马逊网络服务	1.7.1.5
		58.6 Google App Engine	1.7.1.6
	5 9.	安装Spring Boot应用	1.7.2
		59.1 支持的操作系统	1.7.2.1
		59.2 Unix/Linux服务	1.7.2.2
		59.2.1 安装为init.d服务(System V)	1.7.2.2.1
		59.2.2 安装为Systemd服务	1.7.2.2.2
		59.2.3 自定义启动脚本	1.7.2.2.3
		59.3 Microsoft Windows服务	1.7.2.3
	60.	接下来阅读什么	1.7.3
VII.	Spri	ng Boot CLI	1.8
	61.	安装CLI	1.8.1
	62.	使用CLI	1.8.2
		62.1 使用CLI运行应用	1.8.2.1
		62.1.1 推断"grab"依赖	1.8.2.1.1
		62.1.2 推断"grab"坐标	1.8.2.1.2
		62.1.3 默认import语句	1.8.2.1.3
		62.1.4 自动创建main方法	1.8.2.1.4
		62.1.5 自定义依赖管理	1.8.2.1.5
		62.2 多源文件应用	1.8.2.2
		62.3 应用打包	1.8.2.3
		62.4 初始化新工程	1.8.2.4
		62.5 使用内嵌shell	1.8.2.5
		62.6 为CLI添加扩展	1.8.2.6

63. 使用Groovy beans DSL开发应用	1.8.3
64. 使用settings.xml配置CLI	1.8.4
65. 接下来阅读什么	1.8.5
VIII. 构建工具插件	1.9
66. Spring Boot Maven插件	1.9.1
66.1 包含该插件	1.9.1.1
66.2 打包可执行jar和war文件	1.9.1.2
67. Spring Boot Gradle插件	1.9.2
68. Spring Boot AntLib模块	1.9.3
68.1. Spring Boot Ant任务	1.9.3.1
68.1.1. spring-boot:exejar	1.9.3.1.1
68.1.2. 示例	1.9.3.1.2
68.2. spring-boot:findmainclass	1.9.3.2
68.2.1. 示例	1.9.3.2.1
69. 对其他构建系统的支持	1.9.4
69.1. 重新打包存档	1.9.4.1
69.2. 内嵌库	1.9.4.2
69.3. 查找main类	1.9.4.3
69.4. repackage实现示例	1.9.4.4
70. 接下来阅读什么	1.9.5
IX. How-to指南	1.10
71. Spring Boot应用	1.10.1
71.1 创建自己的FailureAnalyzer	1.10.1.1
71.2 解决自动配置问题	1.10.1.2
71.3 启动前自定义Environment或ApplicationContext	1.10.1.3
71.4 构建ApplicationContext层次结构	1.10.1.4
71.5 创建no-web应用	1.10.1.5
72. 属性&配置	1.10.2
72.1. 运行时暴露属性	1.10.2.1
72.1.1. 使用Maven自动暴露属性	1.10.2.1.1

72.1.2. 使用Gradle自动暴露属性	1.10.2.1.2
72.2. 外部化SpringApplication配置	1.10.2.2
72.3 改变应用程序外部配置文件的位置	1.10.2.3
72.4 使用'short'命令行参数	1.10.2.4
72.5 使用YAML配置外部属性	1.10.2.5
72.6 设置生效的Spring profiles	1.10.2.6
72.7 根据环境改变配置	1.10.2.7
72.8 发现外部属性的内置选项	1.10.2.8
73. 内嵌servlet容器	1.10.3
73.1 为应用添加Servlet,Filter或Listener	1.10.3.1
73.1.1 使用Spring bean添加Servlet, Filter或Listener	1.10.3.1.1
73.1.2 使用classpath扫描添加Servlets, Filters和Liste	eners
73.2 改变HTTP端口 1.10.3.2	1.10.3.1.2
73.3 使用随机未分配的HTTP端口	1.10.3.3
73.4 发现运行时的HTTP端口	1.10.3.4
73.5 配置SSL	1.10.3.5
73.6 配置访问日志	1.10.3.6
73.7 在前端代理服务器后使用	1.10.3.7
73.7.1 自定义Tomcat代理配置	1.10.3.7.1
73.8 配置Tomcat	1.10.3.8
73.9 启用Tomcat的多连接器	1.10.3.9
73.10 使用Tomcat的LegacyCookieProcessor	1.10.3.10
73.11 使用Jetty替代Tomcat	1.10.3.11
73.12 配置Jetty	1.10.3.12
73.13 使用Undertow替代Tomcat	1.10.3.13
73.14 配置Undertow	1.10.3.14
73.15 启用Undertow的多监听器	1.10.3.15
73.16 使用@ServerEndpoint创建WebSocket端点	1.10.3.16
73.17 启用HTTP响应压缩	1.10.3.17
74. Spring MVC	1.10.4

74.1 编写JSON REST服务	
7年.1 洲 勺 JOON INLO I AR 力	1.10.4.1
74.2 编写XML REST服务	1.10.4.2
74.3 自定义Jackson ObjectMapper	1.10.4.3
74.4 自定义@ResponseBody渲染	1.10.4.4
74.5 处理Multipart文件上传	1.10.4.5
74.6 关闭Spring MVC DispatcherServlet	1.10.4.6
74.7 关闭默认的MVC配置	1.10.4.7
74.8 自定义ViewResolvers	1.10.4.8
75. HTTP客户端	1.10.5
75.1 配置RestTemplate使用代理	1.10.5.1
76. 日志	1.10.6
76.1 配置Logback	1.10.6.1
76.1.1 配置logback只输出到文件	1.10.6.1.1
76.2 配置Log4j	1.10.6.2
76.2.1 使用YAML或JSON配置Log4j2	1.10.6.2.1
77. 数据访问	1.10.7
77.1 配置自定义的数据源	
77.1 印度日尺文的数据标	1.10.7.1
77.1 配置日足文的数据源	1.10.7.1 1.10.7.2
77.2 配置两个数据源	1.10.7.2
77.2 配置两个数据源 77.3 使用Spring Data仓库	1.10.7.2 1.10.7.3
77.2 配置两个数据源 77.3 使用Spring Data仓库 77.4 从Spring配置分离@Entity定义	1.10.7.2 1.10.7.3 1.10.7.4
77.2 配置两个数据源 77.3 使用Spring Data仓库 77.4 从Spring配置分离@Entity定义 77.5 配置JPA属性	1.10.7.2 1.10.7.3 1.10.7.4 1.10.7.5
77.2 配置两个数据源 77.3 使用Spring Data仓库 77.4 从Spring配置分离@Entity定义 77.5 配置JPA属性 77.6 配置Hibernate命名策略	1.10.7.2 1.10.7.3 1.10.7.4 1.10.7.5 1.10.7.6
77.2 配置两个数据源 77.3 使用Spring Data仓库 77.4 从Spring配置分离@Entity定义 77.5 配置JPA属性 77.6 配置Hibernate命名策略 77.7 使用自定义EntityManagerFactory	1.10.7.2 1.10.7.3 1.10.7.4 1.10.7.5 1.10.7.6 1.10.7.7
77.2 配置两个数据源 77.3 使用Spring Data仓库 77.4 从Spring配置分离@Entity定义 77.5 配置JPA属性 77.6 配置Hibernate命名策略 77.7 使用自定义EntityManagerFactory 77.8 使用两个EntityManagers	1.10.7.2 1.10.7.3 1.10.7.4 1.10.7.5 1.10.7.6 1.10.7.7
77.2 配置两个数据源 77.3 使用Spring Data仓库 77.4 从Spring配置分离@Entity定义 77.5 配置JPA属性 77.6 配置Hibernate命名策略 77.7 使用自定义EntityManagerFactory 77.8 使用两个EntityManagers 77.9 使用普通的persistence.xml	1.10.7.2 1.10.7.3 1.10.7.4 1.10.7.5 1.10.7.6 1.10.7.7 1.10.7.8 1.10.7.9
77.2 配置两个数据源 77.3 使用Spring Data仓库 77.4 从Spring配置分离@Entity定义 77.5 配置JPA属性 77.6 配置Hibernate命名策略 77.7 使用自定义EntityManagerFactory 77.8 使用两个EntityManagers 77.9 使用普通的persistence.xml 77.10 使用Spring Data JPA和Mongo仓库	1.10.7.2 1.10.7.3 1.10.7.4 1.10.7.5 1.10.7.6 1.10.7.7 1.10.7.8 1.10.7.9
77.2 配置两个数据源 77.3 使用Spring Data仓库 77.4 从Spring配置分离@Entity定义 77.5 配置JPA属性 77.6 配置Hibernate命名策略 77.7 使用自定义EntityManagerFactory 77.8 使用两个EntityManagers 77.9 使用普通的persistence.xml 77.10 使用Spring Data JPA和Mongo仓库 77.11 将Spring Data仓库暴露为REST端点	1.10.7.2 1.10.7.3 1.10.7.4 1.10.7.5 1.10.7.6 1.10.7.7 1.10.7.8 1.10.7.9 1.10.7.10 1.10.7.11
77.2 配置两个数据源 77.3 使用Spring Data仓库 77.4 从Spring配置分离@Entity定义 77.5 配置JPA属性 77.6 配置Hibernate命名策略 77.7 使用自定义EntityManagerFactory 77.8 使用两个EntityManagers 77.9 使用普通的persistence.xml 77.10 使用Spring Data JPA和Mongo仓库 77.11 将Spring Data仓库暴露为REST端点 77.12 配置JPA使用的组件	1.10.7.2 1.10.7.3 1.10.7.4 1.10.7.5 1.10.7.6 1.10.7.7 1.10.7.8 1.10.7.9 1.10.7.10 1.10.7.11

78.2 使用Hibernate初始化数据库	1.10.8.2
78.3 使用Spring JDBC初始化数据库	1.10.8.3
78.4 初始化Spring Batch数据库	1.10.8.4
78.5 使用高级数据迁移工具	1.10.8.5
78.5.1 启动时执行Flyway数据库迁移	1.10.8.5.1
78.5.2 启动时执行Liquibase数据库迁移	1.10.8.5.2
79. 消息传送	1.10.9
79.1 禁用事务JMS会话	1.10.9.1
80. 批处理应用	1.10.10
80.1 在启动时执行Spring Batch作业	1.10.10.1
81. 执行器	1.10.11
81.1 改变HTTP端口或执行器端点的地址	1.10.11.1
81.2 自定义WhiteLabel错误页面	1.10.11.2
81.3 Actuator和Jersey	1.10.11.3
82. 安全	1.10.12
82.1 关闭Spring Boot安全配置	1.10.12.1
82.2 改变AuthenticationManager并添加用户账号	1.10.12.2
82.3 当前端使用代理服务器时启用HTTPS	1.10.12.3
83. 热交换	1.10.13
83.1 重新加载静态内容	1.10.13.1
83.2. 在不重启容器的情况下重新加载模板	1.10.13.2
83.2.1 Thymeleaf模板	1.10.13.2.1
83.2.2 FreeMarker模板	1.10.13.2.2
83.2.3 Groovy模板	1.10.13.2.3
83.3 应用快速重启	1.10.13.3
83.4 在不重启容器的情况下重新加载Java类	1.10.13.4
84. 构建	1.10.14
84.1 生成构建信息	1.10.14.1
84.2 生成Git信息	1.10.14.2
84.3 自定义依赖版本	1.10.14.3

		84.4 使用Maven创建可执行JAR		1.10.14.4
		84.5 将Spring Boot应用作为依赖		1.10.14.5
		84.6 在可执行jar运行时提取特定的版本		1.10.14.6
		84.7 使用排除创建不可执行的JAR		1.10.14.7
		84.8 远程调试使用Maven启动的Spring Boot项目		1.10.14.8
		84.9 使用Ant构建可执行存档(不使用spring-boot	-antlib)	
	85.	传统部署	1.10.15	1.10.14.9
		85.1 创建可部署的war文件		1.10.15.1
		85.2 为老的servlet容器创建可部署的war文件		1.10.15.2
		85.3 将现有的应用转换为Spring Boot		1.10.15.3
		85.4 部署WAR到Weblogic		1.10.15.4
		85.5 部署WAR到老的(Servlet2.5)容器		1.10.15.5
		85.6 使用Lettuce来代替Jedis		1.10.15.6
X.附	录			1.11
	附录	A. 常见应用属性		1.11.1
	附录	B. 配置元数据		1.11.2
		附录B.1. 元数据格式		1.11.2.1
		附录B.1.1. Group属性		1.11.2.1.1
		附录B.1.2. Property属性		1.11.2.1.2
		附录B.1.3. Hint属性		1.11.2.1.3
		附录B.1.4. 可重复的元数据节点		1.11.2.1.4
		附录B.2. 提供人工提示		1.11.2.2
		附录 B.2.1 值提示		1.11.2.2.1
		附录 B.2.2 值提供者		1.11.2.2.2
		附录B.3. 使用注解处理器产生自己的元数据		1.11.2.3
		附录 B.3.1. 内嵌属性		1.11.2.3.1
		附录 B.3.2. 添加其他的元数据		1.11.2.3.2
	附录	C. 自动配置类		1.11.3
		附录 C.1. 来自spring-boot-autoconfigure模块		1.11.3.1
		附录C.2. 来自spring-boot-actuator模块		1.11.3.2

附	录D. 测试自动配置的标注	1.11.4
附	录E. 可执行jar格式	1.11.5
	附录E.1. 内嵌JARs	1.11.5.1
	附录E.1.1. 可执行jar文件结构	1.11.5.1.1
	附录E.1.2. 可执行war文件结构	1.11.5.1.2
	附录E.2. Spring Boot的"JarFile"类	1.11.5.2
	附录E.2.1. 对标准Java "JarFile"的兼容性	1.11.5.2.1
	附录E.3. 启动可执行jars	1.11.5.3
	附录E.3.1 Launcher manifest	1.11.5.3.1
	附录E.3.2. 暴露的存档	1.11.5.3.2
	附录E.4. PropertiesLauncher特性	1.11.5.4
	附录E.5. 可执行jar的限制	1.11.5.5
	附录E.5.1. Zip实体压缩	1.11.5.5.1
	附录E.5.2. 系统ClassLoader	1.11.5.5.2
	附录E.6. 可替代的单一jar解决方案	1.11.5.6
附	录F. 依赖版本	1.11.6

Spring-Boot-Reference-Guide

Spring Boot Reference Guide 2.0 中文翻译 -《Spring Boot参考指南》

说明:


本文档翻译的版本: 2.0.0.RELEASE

GitBook: Spring Boot参考指南

GitHub: Spring Boot参考指南

我和小白住在东京。

我们花了好多个周末,将这本参考指南翻译到最新的版本。如果你想支持我们的工作,你可以给小白买几条小鱼干。



Spring Boot文档

本节对Spring Boot参考文档做了一个简单概述。你可以参考本节,从头到尾依次阅读该文档,也可以跳过不感兴趣的章节。

1. 关于本文档

Spring Boot参考指南有如下形式的文档:

- HTML
- PDF
- EPUB

你可以从docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference获取到最新版本。

对本文档的拷贝,不管是电子版还是打印,在保证包含版权声明,并且不收取任何费用的情况下,你可以自由使用,或分发给其他人。

2. 获取帮助

如果你在使用Spring Boot时遇到了麻烦,我们很乐意帮忙。

- 尝试How-to文档。它们为多数常见问题提供解决方案。
- 学习Spring基础知识。Spring Boot是在很多其他Spring项目上构建的,查看spring.io站点可以获取丰富的参考文档。如果你刚开始使用Spring,可以尝试这些指导中的一个。
- 提问题。我们时刻监控着stackoverflow.com上标记为spring-boot的问题。
- 在github.com/spring-projects/spring-boot/issues上报告Spring Boot的bug。

注:Spring Boot的一切都是开源的,包括文档。如果你发现文档有问题,或是想提高它们的质量,请参与进来!

3. 第一步

如果你想对Spring Boot或Spring有个整体认识,可以从下列主题开始:

• 从零开始:概述|要求|安装

◆ 教程:第一部分 | 第二部分

• 运行示例:第一部分 | 第二部分

4. 使用Spring Boot

准备好使用Spring Boot了?我们已经为你铺好了道路:

- 构建系统: Maven | Gradle | Ant | Starters
- 最佳实践:代码结构 | @Configuration | @EnableAutoConfiguration | Beans 和依赖注入
- 运行代码: IDE | Packaged | Maven | Gradle
- 应用打包:产品级jars
- Spring Boot命令行:使用CLI

5. 了解Spring Boot特性

想要了解更多Spring Boot核心特性的详情?下列内容就是为你准备的:

● 核心特性:SpringApplication | 外部化配置 | Profiles | 日志

● Web应用:MVC | 内嵌容器

● 使用数据:SQL | NO-SQL

● 消息: 概述 | JMS

● 测试:概述 | Boot应用 | 工具

• 扩展: Auto-configuration | @Conditions

6. 迁移到生产环境

当你准备将Spring Boot应用发布到生产环境时,我们提供了一些你可能喜欢的技巧!

管理端点:概述 | 自定义连接选项: HTTP | JMX

● 监控:指标 | 审计 | 追踪 | 进程

7. 高级主题

最后,我们为高级用户准备了一些主题。

• Spring Boot应用部署:云部署 | 操作系统服务

• 构建工具插件: Maven | Gradle

● 附录:应用属性 | Auto-configuration类 | 可执行Jars

入门指南

如果你想从大体上了解Spring Boot或Spring,本章节正是你所需要的!本节中,我们会回答基本的"what?","how?"和"why?"等问题,简单介绍下Spring Boot,并说明怎么安装。然后我们会构建第一个Spring Boot应用,并讨论一些需要遵循的核心原则。

8. Spring Boot介绍

Spring Boot简化了基于Spring的应用开发。你可以很容易地创建一个独立的,产品级别的Spring应用。 我们为Spring平台及第三方库提供开箱即用的设置,这样你就可以有条不紊地开始。多数Spring Boot应用只需要很少的Spring配置。

你可以使用Spring Boot创建Java应用,并使用 java - jar 启动它或采用传统的 war部署方式。我们也提供了一个运行"spring脚本"的命令行工具。

我们主要的目标是:

- 为所有Spring开发提供一个从根本上更快,且随处可得的入门体验。
- 开箱即用,但通过不采用默认设置可以快速摆脱这种方式。
- 提供一系列大型项目常用的非功能性特征,比如:内嵌服务器,安全,指标, 健康检测,外部化配置。
- 绝对没有代码生成,也不需要XML配置。

9. 系统要求

Spring Boot 2.0.0.RELEASE 需要Java8或者9环境,Spring框架5.0.4.RELEASE或以上版本。明确提供构建支持的有Maven 3.2+和Gradle 4。

9.1. Servlet容器

Spring Boot支持下列内嵌容器:

名称	Servlet版本
Tomcat 8.5	3.1
Jetty 9.4	3.1
Undertow 1.4	3.1

你也可以将Spring Boot应用部署到任何兼容Servlet 3.0+的容器。

10. Spring Boot安装

Spring Boot可以跟经典的Java开发工具一起使用或安装成一个命令行工具。无论哪种方式,你都需要安装Java SDK v1.8 或更高版本。在开始之前,你需要使用下面的命令,检查下当前安装的Java版本:

\$ java -version

如果你是一个Java新手,或想体验一下Spring Boot,你可能想先尝试Spring Boot CLI (命令行界面)。否则,请继续阅读"经典"的安装指南。

10.1. 为Java开发者准备的安装指南

对于java开发者来说,使用Spring Boot就跟使用其他Java库一样,只需要在你的 classpath下引入适当的 spring-boot-*.jar 文件。Spring Boot不需要集成任何 特殊的工具,所以你可以使用任何IDE或文本编辑器;同时,Spring Boot应用也没有什么特殊之处,你可以像对待其他Java程序那样运行,调试它。

尽管可以拷贝Spring Boot jars,但我们还是建议你使用支持依赖管理的构建工具,比如Maven或Gradle。

10.1.1. Maven安装

Spring Boot兼容Apache Maven 3.2或更高版本。如果本地没有安装Maven,你可以参考maven.apache.org上的指南。

注:在很多操作系统上,可以通过包管理器来安装Maven。如果你使用OSX Homebrew,尝试 brew install maven 。Ubuntu用户可以运行 sudo apt-get install maven 。使用Chocolatey的Windows用户可以以管理员身份在命令提示符上运行 choco install maven 。

Spring Boot依赖使用的groupId为 org.springframework.boot 。通常,你的 Maven POM文件会继承 spring-boot-starter-parent 工程,并声明一个或多 个"Starter POMs"依赖。此外,Spring Boot提供了一个可选的Maven插件,用于创建可执行jars。

下面是一个典型的pom.xml文件:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http:/
/maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
   <groupId>com.example
   <artifactId>myproject</artifactId>
   <version>0.0.1-SNAPSHOT
   <!-- Inherit defaults from Spring Boot -->
   <parent>
       <groupId>org.springframework.boot</groupId>
       <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
       <version>2.0.0.RELEASE
   </parent>
   <!-- Add typical dependencies for a web application -->
   <dependencies>
       <dependency>
```

注: spring-boot-starter-parent 是使用Spring Boot的一种不错的方式,但它并不总是最合适的。有时你可能需要继承一个不同的父POM,或是不喜欢我们的默认配置。这些情况,请查看章节 13.2.2,在不使用parent POM的情况下玩转Spring Boot。

10.1.2. Gradle安装

Spring Boot兼容Gradle 4。如果本地没有安装Gradle,你可以参考gradle.org上的指南。

Spring Boot的依赖可通过groupld org.springframework.boot 来声明。通常,你的项目声明一个或多个"Starter POMs"依赖。Spring Boot提供了一个很有用的 Gradle插件,可以用来简化依赖声明,创建可执行jars。

Gradle Wrapper

注 当你需要构建项目时,Gradle Wrapper提供一种给力的获取Gradle的方式。它是一小段脚本和库,跟你的代码一块提交,用于启动构建进程,具体参考Gradle Wrapper。

下面是一个典型的 build.gradle 文件:

```
plugins {
    id 'org.springframework.boot' version '2.0.0.RELEASE'
    id 'java'
}
jar {
    baseName = 'myproject'
    version = '0.0.1-SNAPSHOT'
}
repositories {
    jcenter()
}
dependencies {
    compile("org.springframework.boot:spring-boot-starter-web")
    testCompile("org.springframework.boot:spring-boot-starter-te
st")
}
```

10.2. Spring Boot CLI安装

Spring Boot CLI (命令行界面) 是一个命令行工具,可用于快速搭建基于Spring的原型。它支持运行Groovy脚本,这也就意味着你可以使用类似Java的语法,但不用写很多的模板代码。

Spring Boot不一定非要配合CLI使用,但它绝对是Spring应用取得进展的最快方式 (你咋不飞上天呢?)。

10.2.1. 手动安装

Spring CLI分发包可以从Spring软件仓库下载:

- 1. spring-boot-cli-2.0.0.RELEASE-bin.zip
- 2. spring-boot-cli-2.0.0.RELEASE-bin.tar.gz

不稳定的snapshot分发包也可以获取到。

下载完成后,解压分发包,根据存档里的INSTALL.txt操作指南进行安装。总的来说,在 .zip 文件的 bin/ 目录下会有一个spring脚本(Windows下是 spring.bat),或使用 java -jar 运行 lib/ 目录下的 .jar 文件(该脚本会帮你确保classpath被正确设置)。

10.2.2. 使用SDKMAN安装

SDKMAN(软件开发包管理器)可以对各种各样的二进制SDK包进行版本管理,包括Groovy和Spring Boot CLI。可以从sdkman.io下载SDKMAN,并使用以下命令安装Spring Boot:

```
$ sdk install springboot
$ spring --version
Spring Boot v2.0.0.RELEASE
```

如果你正在为CLI开发新的特性,并想轻松获取刚构建的版本,可以使用以下命令:

```
$ sdk install springboot dev /path/to/spring-boot/spring-boot-cl
i/target/spring-boot-cli-2.0.0.RELEASE-bin/spring-2.0.0.RELEASE/
$ sdk default springboot dev
$ spring --version
Spring CLI v2.0.0.RELEASE
```

这将会安装一个名叫dev的本地spring实例,它指向你的目标构建位置,所以每次你重新构建Spring Boot, spring都会是最新的。

你可以通过以下命令来验证:

\$ sdk ls springboot
=======================================
=======================================
Available Springboot Versions
=======================================
=======================================
> + dev
* 2.0.0.RELEASE
=======================================
=======================================
+ - local version
* - installed
> - currently in use
=======================================
=======================================

10.2.3. 使用OSX Homebrew进行安装

如果你的环境是Mac,并使用Homebrew,你可以使用下面的命令安装Spring Boot CLI:

- \$ brew tap pivotal/tap
- \$ brew install springboot

Homebrew会把spring安装到 /usr/local/bin 下。

注:如果该方案不可用,可能是因为你的brew版本太老了。你需要执行 brew update ,然后重试。

10.2.4. 使用MacPorts进行安装

如果你的环境是Mac,并使用MacPorts,你可以使用下面的命令安装Spring Boot CLI:

\$ sudo port install spring-boot-cli

10.2.5. 命令行实现

Spring Boot CLI启动脚本为BASH和zsh shells提供完整的命令行实现。你可以在任何shell中source脚本(名称也是spring),或将它放到用户或系统范围内的bash初始化脚本里。在Debian系统中,系统级的脚本位于 /shell-

completion/bash 下,当新的shell启动时该目录下的所有脚本都会被执行。如果想要手动运行脚本,假如你已经安装了SDKMAN,可以使用以下命令:

- \$ spring <HIT TAB HERE>
 grab help jar run test version

注:如果你使用Homebrew或MacPorts安装Spring Boot CLI,命令行实现脚本会自动注册到你的shell。

10.2.6. Spring CLI示例快速入门

你可以使用下面的web应用,测试Spring CLI安装是否成功。创建一个名叫 app.groovy 的文件:

```
@RestController
class ThisWillActuallyRun {

    @RequestMapping("/")
    String home() {
        "Hello World!"
    }
}
```

然后,在shell中运行以下命令:

```
$ spring run app.groovy
```

注:首次运行该应用比较慢,因为需要下载依赖,后续运行将会快很多。 使用你最喜欢的浏览器打开localhost:8080,然后就可以看到如下输出:

Hello World!

10.3. 版本升级

如果你正在升级Spring Boot的早期发布版本,那最好查看下project wiki上的"迁移指南",你会找到升级说明和一个对应每次版本发布的"new and noteworthy"特性列表。

想要升级一个已安装的CLI,你需要使用合适的包管理命令,例如 brew upgrade ;如果是手动安装CLI,按照standard instructions操作并记得更新你的 PATH环境变量以移除任何老的引用。

11. 开发你的第一个Spring Boot应用

这一节描述怎样开发一个简单的"Hello World" web应用,以此强调下Spring Boot的一些关键特性。项目采用Maven进行构建,因为大多数IDE都支持它。

注:spring.io网站包含很多Spring Boot"入门"指南,如果你需要特定问题的解决方案,可以先去那瞅瞅。你也可以简化下面的步骤,直接从start.spring.io的依赖搜索器选中 Web starter,这会生成一个新的项目结构,然后你就可以happy的敲代码了。具体详情参考文档。

在开始前,你需要打开终端运行以下命令,确保已经安装好了可用的Java和Maven版本:

```
$ java -version
java version "1.8.0_102"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_102-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.102-b14, mixed mode)
```

\$ mvn -v

Apache Maven 3.3.9 (bb52d8502b132ec0a5a3f4c09453c07478323dc5; 20 15-11-10T16:41:47+00:00)

Maven home: /usr/local/Cellar/maven/3.3.9/libexec Java version:

1.8.0_102, vendor: Oracle Corporation

注:该示例需要创建单独的文件夹,后续的操作建立在你已创建一个合适的文件 夹,并且它是你的当前目录。

11.1. 创建POM

让我们以创建一个Maven pom.xml 文件作为开始吧,因为 pom.xml 是构建项目的处方!打开你最喜欢的文本编辑器,并添加以下内容:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http:/
/maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
   <groupId>com.example
   <artifactId>myproject</artifactId>
   <version>0.0.1-SNAPSHOT
   <parent>
       <groupId>org.springframework.boot</groupId>
       <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
       <version>2.0.0.RELEASE
   </parent>
   <!-- Additional lines to be added here... -->
</project>
```

这样一个可工作的构建就完成了,你可以通过运行 mvn package 测试它(暂时忽略"jar将是空的-没有包含任何内容!"的警告)。

注:此刻,你可以将该项目导入到IDE中(大多数现代的Java IDE都包含对Maven的内建支持)。简单起见,我们继续使用普通的文本编辑器完成该示例。

11.2. 添加classpath依赖

Spring Boot提供很多"Starters",用来简化添加jars到classpath的操作。示例程序中已经在POM的 parent 节点使用了 spring-boot-starter-parent ,它是一个特殊的starter,提供了有用的Maven默认设置。同时,它也提供一个 dependency-management 节点,这样对于期望("blessed")的依赖就可以省略version标记了。

其他"Starters"提供开发特定类型应用所需的依赖。由于正在开发web应用,我们添加 spring-boot-starter-web 依赖。在此之前,我们可以运行下面的命令,先看一下目前的依赖:

```
$ mvn dependency:tree
[INFO] com.example:myproject:jar:0.0.1-SNAPSHOT
```

mvn dependency:tree 命令可以将项目依赖以树形方式展现出来,你可以看到 spring-boot-starter-parent 本身并没有提供依赖。为了添加需要的依赖,编辑你的 pom.xml ,并在 parent 节点下添加 spring-boot-starter-web 依赖:

如果再次运行 mvn dependency: tree ,你将看到现在多了一些其他依赖,包括 Tomcat web服务器和Spring Boot自身。

11.3. 编写代码

为了完成应用程序,我们需要创建一个单独的Java文件。默认地,Maven会编译 src/main/java 下的源码,所以你需要创建那样的文件结构,然后添加一个名为 src/main/java/Example.java 的文件:

```
import org.springframework.boot.*;
import org.springframework.boot.autoconfigure.*;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;

@RestController
@EnableAutoConfiguration
public class Example {

    @RequestMapping("/")
    String home() {
        return "Hello World!";
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        SpringApplication.run(Example.class, args);
    }
}
```

尽管代码不多,但已经发生了很多事情。我们在接下来的几节里分步探讨重要的部分。

11.3.1. @RestController和@RequestMapping注解

Example类上使用的第一个注解是 @RestController ,这被称为构造型 (stereotype)注解。它为阅读代码的人提供暗示(这是一个支持REST的控制器),对于Spring,该类扮演了一个特殊角色。在本示例中,我们的类是一个web @Controller ,所以当web请求进来时,Spring会考虑是否使用它来处理。

@RequestMapping 注解提供路由信息,它告诉Spring任何来自/路径的HTTP请求都应该被映射到 home 方法。 @RestController 注解告诉Spring以字符串的形式渲染结果,并直接返回给调用者。

注: @RestController 和 @RequestMapping 是Spring MVC中的注解(它们不是Spring Boot的特定部分)。具体参考Spring文档的MVC章节。

11.3.2. @EnableAutoConfiguration注解

第二个类级别的注解是 @EnableAutoConfiguration ,这个注解告诉Spring Boot 根据添加的jar依赖猜测你想如何配置Spring。由于 spring-boot-starter-web 添加了Tomcat和Spring MVC,所以auto-configuration假定你正在开发一个web应用,并对Spring进行相应地设置。

Starters和Auto-Configuration: Auto-configuration设计成可以跟"Starters"一起很好的使用,但这两个概念没有直接的联系。你可以自由地挑选starters以外的jar依赖,Spring Boot仍会尽最大努力去自动配置你的应用。

11.3.3. main方法

应用程序的最后部分是main方法,这是一个标准的方法,它遵循Java对于一个应用程序入口点的约定。我们的main方法通过调用 run ,将业务委托给了Spring Boot的SpringApplication类。SpringApplication将引导我们的应用,启动Spring,相应地启动被自动配置的Tomcat web服务器。我们需要将 Example.class 作为参数传递给 run 方法,以此告诉SpringApplication谁是主要的Spring组件,并传递args数组以暴露所有的命令行参数。

11.4. 运行示例

到此,示例应用可以工作了。由于使用了 spring-boot-starter-parent POM,这样你就有了一个非常有用的run目标来启动程序。在项目根目录下输入 mvn spring-boot:run 启动应用。你会看到如下的输出:

如果使用浏览器打开localhost:8080,你应该可以看到如下输出:

```
Hello World!
```

点击 ctrl-c 温柔地关闭应用程序。

11.5. 创建可执行jar

我们通过创建一个完全自包含,并可以在生产环境运行的可执行jar来结束示例。可执行jars (有时被称为胖jars "fat jars") 是包含编译后的类及代码运行所需依赖jar的存档。

可执行jars和Java: Java没有提供一个标准方式,用于加载内嵌jar文件(即jar文件中还包含jar文件),这对分发自包含应用来说是个问题。为了解决该问题,很多开发者采用"共享的"jars。共享的jar只是将所有应用依赖的类打包进一个单独的存档,这种方式存在的问题是,很难区分应用程序中使用了哪些库。在多个jars中如果存在相同的文件名(但内容不一样)也会是一个问题。Spring Boot采取一个不同的方式,让你真正的直接内嵌jars。

为了创建可执行的jar,我们需要将 spring-boot-maven-plugin 添加到 pom.xml 中,在dependencies节点后面插入以下内容:

注: spring-boot-starter-parent POM包含绑定到repackage目标的 <executions> 配置。如果不使用parent POM,你需要自己声明该配置,具体参考插件文档。

保存 pom.xml ,并从命令行运行 mvn package :

```
$ mvn package
[INFO] Scanning for projects...
[INFO] ------
______
[INFO] Building myproject 0.0.1-SNAPSHOT
_____
[INFO] .... ..
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.4:jar (default-jar) @ myproject --
[INFO] Building jar: /Users/developer/example/spring-boot-exampl
e/target/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] --- spring-boot-maven-plugin:2.0.0.RELEASE:repackage (def
ault) @ myproject ---
[INFO] ------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------
```

如果查看target目录,你应该可以看到 myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar ,该文件大概有10MB。想查看内部结构,可以运行 jar tvf :

```
$ jar tvf target/myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

在该目录下,你应该还能看到一个很小的名为 myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar.original 的文件,这是在Spring Boot重新打包前,Maven创建的原始jar文件。

可以使用 java -jar 命令运行该应用程序:

如前所述,点击 ctrl-c 退出应用。

12. 接下来阅读什么

希望本章节已提供一些Spring Boot的基础部分,并帮你找到开发自己应用的方式。如果你是任务驱动型的开发者,那可以直接跳到spring.io,check out一些入门指南,以解决特定的"使用Spring如何做"的问题;我们也有Spring Boot相关的How-to参考文档。

Spring Boot仓库有大量可以运行的示例,这些示例代码是彼此独立的(运行或使用示例的时候不需要构建其他示例)。

否则,下一步就是阅读 Ⅲ、使用Spring Boot,如果没耐心,可以跳过该章节,直接阅读 Ⅳ、Spring Boot特性。

使用Spring Boot

本章节将详细介绍如何使用Spring Boot,不仅覆盖构建系统,自动配置,如何运行应用等主题,还包括一些Spring Boot的最佳实践。尽管Spring Boot本身没有什么特别的(跟其他一样,它只是另一个你可以使用的库),但仍有一些建议,如果遵循的话将会事半功倍。

如果你刚接触Spring Boot,那最好先阅读上一章节的Getting Started指南。

13. 构建系统

强烈建议你选择一个支持依赖管理,能消费发布到"Maven中央仓库"的artifacts的构建系统,比如Maven或Gradle。使用其他构建系统也是可以的,比如Ant,但它们得不到特别好的支持。

13.1. 依赖管理

Spring Boot每次发布时都会提供一个它所支持的精选依赖列表。实际上,在构建配置里你不需要提供任何依赖的版本,因为Spring Boot已经替你管理好了。当更新Spring Boot时,那些依赖也会一起更新。

注 如果有必要,你可以指定依赖的版本来覆盖Spring Boot默认版本。

精选列表包括所有能够跟Spring Boot一起使用的Spring模块及第三方库,该列表支持Maven和Gradle,可以作为一份标准的材料清单(spring-boot-dependencies)。

注 Spring Boot每次发布都关联一个Spring框架的基础版本。强烈建议你不要自己指定Spring版本。

13.2. Maven

Maven用户可以继承 spring-boot-starter-parent 项目来获取合适的默认设置。该parent项目提供以下特性:

- 默认编译级别为Java 1.8
- 源码编码为UTF-8
- 一个Dependency management节选,管理着常见依赖的版本。允许你省略常见依赖的 <version> 标签,继承自 spring-boot-dependencies POM。
- 恰到好处的资源过滤
- 恰到好处的插件配置 (exec插件, Git commit ID, shade)
- 恰到好处的对 application.properties 和 application.yml 进行筛选,
 包括特定profile (profile-specific)的文件,比如 application-dev.yml

最后一点:由于 application.properties 和 application.yml 接收Spring风格的占位符(\${...}),所以Maven filtering需改用 @..@ 占位符(你可以通过设置Maven属性 resource.delimiter 来覆盖它)。

13.2.1. 继承starter parent

如果你想配置项目,让其继承自 spring-boot-starter-parent ,只需将 parent 按如下设置:

注:你应该只需在该依赖上指定Spring Boot版本,如果导入其他的starters,放心的省略版本号好了。

按照以上设置,你可以在自己的项目中通过覆盖属性来覆盖个别的依赖。例如,你可以将以下设置添加到 pom.xml 中来升级Spring Data到另一个发布版本。

注 查看spring-boot-dependencies pom获取支持的属性列表。

13.2.2. 在不使用parent POM的情况下玩转Spring Boot

不是每个人都喜欢继承 spring-boot-starter-parent POM,比如你可能需要使用公司的标准parent,或倾向于显式声明所有的Maven配置。

如果你不想使用 spring-boot-starter-parent ,通过设置 scope=import 的依赖,你仍能获取到依赖管理的好处:

以上设置不允许你使用属性覆盖个别依赖,为了达到这个目的,你需要在项目的 dependencyManagement 节点中,在 spring-boot-dependencies 实体前插入一个节点。例如,为了将Spring Data升级到另一个发布版本,你需要将以下配置添加到 pom.xml 中:

```
<dependencyManagement>
   <dependencies>
       <!-- Override Spring Data release train provided by Spri
ng Boot -->
       <dependency>
           <groupId>org.springframework.data
           <artifactId>spring-data-releasetrain</artifactId>
           <version>Fowler-SR2</version>
           <scope>import</scope>
           <type>pom</type>
       </dependency>
       <dependency>
           <groupId>org.springframework.boot
           <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
           <version>2.0.0.RELEASE
           <type>pom</type>
           <scope>import</scope>
       </dependency>
   </dependencies>
</dependencyManagement>
```

注 示例中,我们指定了一个材料清单,但任何的依赖类型都可以通过这种方式覆盖。

13.2.3. 使用Spring Boot Maven插件

Spring Boot包含一个Maven插件,它可以将项目打包成一个可执行jar。如果想使用它,你可以将该插件添加到 <plugins> 节点处:

注:如果使用Spring Boot starter parent pom,你只需添加该插件而无需配置它,除非你想改变定义在partent中的设置。

13.3. Gradle

想要学习用Gradle配置Spring Boot,请参考Spring Boot的Gradle插件的文档。

- 参考 (HTML 与 PDF)
- API

13.4. Ant

使用Apache Ant+Ivy构建Spring Boot项目是完全可能的。 spring-boot-antlib AntLib模块能够帮助Ant创建可执行jars,一个传统的用于声明依赖的 ivy.xml 文件可能如下所示:

同样,一个传统的 build.xml 可能是这样的:

```
<target name="classpaths" depends="resolve">
        <path id="compile.classpath">
            <fileset dir="lib/compile" includes="*.jar" />
        </path>
    </target>
    <target name="init" depends="classpaths">
        <mkdir dir="build/classes" />
    </target>
    <target name="compile" depends="init" description="compile">
        <javac srcdir="src/main/java" destdir="build/classes" cl</pre>
asspathref="compile.classpath" />
    </target>
    <target name="build" depends="compile">
        <spring-boot:exejar destfile="build/myapp.jar" classes="</pre>
build/classes">
            <spring-boot:lib>
                <fileset dir="lib/runtime" />
            </spring-boot:lib>
        </spring-boot:exejar>
    </target>
</project>
```

注如果你不想使用 spring-boot-antlib 模块,那查看章节 86.9,使用Ant构建可执行存档(不使用spring-boot-antlib)获取更多指导。

13.5. Starters

Starters是一个依赖描述符的集合,你可以将它包含进项目中,这样添加依赖就非常方便。你可以获取所有Spring及相关技术的一站式服务,而不需要翻阅示例代码,拷贝粘贴大量的依赖描述符。例如,如果你想使用Spring和JPA进行数据库访问,需要在项目中包含 spring-boot-starter-data-jpa 依赖。

该starters包含很多搭建,快速运行项目所需的依赖,并提供一致的,可管理传递性的依赖集。

名字有什么含义:所有官方starters遵循相似的命名模式: spring-boot-starter-* ,在这里 * 是一种特殊的应用程序类型。该命名结构旨在帮你找到需要的starter。很多集成于IDEs中的Maven插件让你通过名称搜索依赖。例如,使用相应的Eclipse或STS插件,你可以在POM编辑器中点击 ctrl-space ,然后输入"spring-boot-starter"就可以获取一个完整列表。 正如创建自己的starter章节中讨论的,第三方starters不应该以 spring-boot 开头,因为它跟Spring Boot官方artifacts冲突。第三方starter通常会用项目的名称开头。例如,一个叫做 thirdpartyproject 的第三方starter项目,通常会被命名为 thirdpartyproject-spring-boot-starter。

以下应用程序starters是Spring Boot在 org.springframework.boot group下提供的:

表 13.1. Spring Boot application starters

名称	描述	Pom
spring-boot-starter	核心starter,包括自动配置支持,日志和YAML	Pom
spring-boot-starter- activemq	用于使用Apache ActiveMQ实现JMS消息	Pom
spring-boot-starter- amqp	用于使用Spring AMQP和Rabbit MQ	Pom
spring-boot-starter- aop	用于使用Spring AOP和AspectJ实现面向切面 编程	Pom
spring-boot-starter- artemis	使用Apache Artemis实现JMS消息	Pom
spring-boot-starter- batch	对Spring Batch的支持	Pom

spring-boot-starter- cache	用于使用Spring框架的缓存支持	Pom
spring-boot-starter- cloud-connectors	对Spring Cloud Connectors的支持,用于简化 云平台下(例如Cloud Foundry 和Heroku)服 务的连接	Pom
spring-boot-starter- data-cassandra	用于使用分布式数据库Cassandra和Spring Data Cassandra	Pom
spring-boot-starter- data-cassandra- reactive	用于使用分布式数据库Cassandra和Spring Data Cassandra Reactive	Pom
spring-boot-starter- data-couchbase	用于使用基于文档的数据库Couchbase和 Spring Data Couchbase	Pom
spring-boot-starter- data-couchbase- reactive	用于使用基于文档的数据库Couchbase和 Spring Data Couchbase Reactive	Pom
spring-boot-starter- data-elasticsearch	用于使用Elasticsearch搜索,分析引擎和 Spring Data Elasticsearch	Pom
spring-boot-starter- data-jpa	用于使用Hibernate实现Spring Data JPA	Pom
spring-boot-starter- data-ldap	用于Spring Data LDAP	Pom
spring-boot-starter- data-mongodb	用于使用基于文档的数据库MongoDB和Spring Data MongoDB	Pom
spring-boot-starter- data-mongodb- reactive	用于使用基于文档的数据库MongoDB和Spring Data MongoDB Reactive	Pom
spring-boot-starter- data-neo4j	用于使用图数据库Neo4j和Spring Data Neo4j	Pom
spring-boot-starter- data-redis	用于使用Spring Data Redis和Lettuce客户端操作键-值存储的Redis	Pom
spring-boot-starter- data-redis-reactive	用于使用Spring Data Redis reactive和Lettuce 客户端操作键-值存储的Redis	Pom
spring-boot-starter- data-rest	用于使用Spring Data REST暴露基于REST的 Spring Data仓库	Pom
spring-boot-starter- data-solr	通过Spring Data Solr使用Apache Solr搜索平台	Pom
spring-boot-starter- freemarker	用于使用FreeMarker模板引擎构建MVC web应用	Pom

spring-boot-starter- groovy-templates	用于使用Groovy模板引擎构建MVC web应用	Pom
spring-boot-starter- hateoas	用于使用Spring MVC和Spring HATEOAS实现 基于超媒体的RESTful web应用	Pom
spring-boot-starter- integration	用于使用Spring Integration	Pom
spring-boot-starter- jdbc	对JDBC的支持(使用Tomcat JDBC连接池)	Pom
spring-boot-starter- jersey	用于使用JAX-RS和Jersey构建RESTful web应用,可使用spring-boot-starter-web替代	Pom
spring-boot-starter- jooq	用于使用JOOQ访问SQL数据库,可使用spring-boot-starter-data-jpa或spring-boot-starter-jdbc替代	Pom
spring-boot-starter- json	用于读写json	Pom
spring-boot-starter- jta-atomikos	用于使用Atomikos实现JTA事务	Pom
spring-boot-starter- jta-bitronix	用于使用Bitronix实现JTA事务	Pom
spring-boot-starter- jta-narayana	Spring Boot Narayana JTA Starter	Pom
spring-boot-starter- mail	用于使用Java Mail和Spring框架email发送支持	Pom
spring-boot-starter- mustache	用于使用Mustache模板引擎构建MVC web应用	Pom
spring-boot-starter- quartz	Spring Boot Quartz Starter	Pom
spring-boot-starter- security	对Spring Security的支持	Pom
spring-boot-starter- security-reactive	对响应式Spring Security的支持	Pom
spring-boot-starter- test	用于测试Spring Boot应用,支持常用测试类库,包括JUnit, Hamcrest和Mockito	Pom
spring-boot-starter- thymeleaf	用于使用Thymeleaf模板引擎构建MVC web应用	Pom
spring-boot-starter- validation	用于使用Hibernate Validator实现Java Bean校验	Pom

spring-boot-starter- web	用于使用Spring MVC构建web应用,包括 RESTful。Tomcat是默认的内嵌容器	Pom
spring-boot-starter- web-services	对Spring Web服务的支持	Pom
spring-boot-starter- webflux	提供用Spring框架创建webflux应用的支持	Pom
spring-boot-starter- websocket	用于使用Spring框架的WebSocket支持构建 WebSocket应用	Pom

除了应用程序starters,以下starters可用于添加production ready的功能:

表 13.2. Spring Boot生产级starters

名称	描述	Pom
spring-boot- starter- actuator	用于使用Spring Boot的Actuator,它提供了production ready功能来帮助你监控和管理应用程序	Pom

最后,Spring Boot还包含以下用于排除或交换某些特定技术方面的starters:

表 13.3. Spring Boot技术性starters

名称	描述	Pom
spring-boot- starter-jetty	用于使用Jetty作为内嵌servlet容器,可使用spring-boot-starter-tomcat替代	Pom
spring-boot- starter-log4j2	用于使用Log4j2记录日志,可使用spring-boot- starter-logging代替	Pom
spring-boot- starter-logging	用于使用Logback记录日志,默认的日志starter	Pom
spring-boot- starter-reactor- netty	使用Reactor Netty做为内嵌的HTTP服务器	Pom
spring-boot- starter-tomcat	用于使用Tomcat作为内嵌servlet容器,spring-boot-starter-web使用的默认servlet容器	Pom
spring-boot- starter-undertow	用于使用Undertow作为内嵌servlet容器,可使用spring-boot-starter-tomcat替代	Pom

注:查看GitHub上位于 spring-boot-starters 模块内的README文件,可以获取到一个社区贡献的其他starters列表。

14. 组织你的代码

Spring Boot不要求使用任何特殊的代码结构。不过,遵循以下的一些最佳实践还是 挺有帮助的。

14.1. 使用"default"包

当类没有声明 package 时,它被认为处于 default package 下。通常不推荐使用 default package ,因为对于使

用 @ComponentScan , @EntityScan 或 @SpringBootApplication 注解的 Spring Boot应用来说,它会扫描每个jar中的类,这会造成一定的问题。

注 我们建议你遵循Java推荐的包命名规范,使用一个反转的域名(例如 com.example.project)。

14.2. 放置应用的main类

通常建议将应用的main类放到其他类所在包的顶层(root package),并将 @EnableAutoConfiguration 注解到你的main类上,这样就隐式地定义了一个基础的包搜索路径(search package),以搜索某些特定的注解实体(比如 @Service,@Component等)。例如,如果你正在编写一个JPA应用,Spring将搜索 @EnableAutoConfiguration 注解的类所在包下的 @Entity 实体。

采用root package方式,你就可以使用 @ComponentScan 注解而不需要指定 basePackage 属性,也可以使用 @SpringBootApplication 注解,只要将 main类放到root package中。

下面是一个典型的结构:

Application.java 将声明 main 方法,还有基本的 @Configuration。

```
package com.example.myapplication;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfigur
ation;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
@Configuration
@EnableAutoConfiguration
@ComponentScan
public class Application {

   public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}
```

15. 配置类

Spring Boot提倡基于Java的配置。尽管你可以通过XML源来使

用 SpringApplication ,不过还是建议你使用 @Configuration 类作为主要配置源。通常定义了 main 方法的类是使用 @Configuration 注解的一个很好的替补。

注:虽然网络上有很多使用XML配置的Spring示例,但你应该尽可能的使用基于 Java的配置,搜索查看 Enable* 注解就是一个好的开端。

15.1. 导入其他配置类

你不需要将所有的 @Configuration 放进一个单独的类, @Import 注解可以用来 导入其他配置类。另外,你也可以使用 @ComponentScan 注解自动收集所有 Spring组件,包括 @Configuration 类。

15.2. 导入XML配置

如果必须使用XML配置,建议你仍旧从一个 @Configuration 类开始,然后使用 @ImportResource 注解加载XML配置文件。

16. 自动配置

Spring Boot自动配置(auto-configuration)尝试根据添加的jar依赖自动配置你的Spring应用。例如,如果classpath下存在 HSQLDB ,并且你没有手动配置任何数据库连接的beans,那么Spring Boot将自动配置一个内存型(in-memory)数据库。

实现自动配置有两种可选方式,分别是

将 @EnableAutoConfiguration 或 @SpringBootApplication 注解

到 @Configuration 类上。

注:你应该只添加一个 @EnableAutoConfiguration 注解,通常建议将它添加到 主配置类 (primary @Configuration)上。

16.1. 逐步替换自动配置

自动配置(Auto-configuration)是非侵入性的,任何时候你都可以定义自己的配置 类来替换自动配置的特定部分。例如,如果你添加自己的 DataSource bean,默认的内嵌数据库支持将不被考虑。

如果需要查看当前应用启动了哪些自动配置项,你可以在运行应用时打开 -- debug 开关,这将为核心日志开启debug日志级别,并将配置情况输出到控制台。

16.2. 禁用特定的自动配置类

如果发现启用了不想要的自动配置类,你可以使 用 @EnableAutoConfiguration 注解的exclude属性禁用它们:

```
import org.springframework.boot.autoconfigure.*;
import org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.*;
import org.springframework.context.annotation.*;

@Configuration
@EnableAutoConfiguration(exclude={DataSourceAutoConfiguration.cl ass})
public class MyConfiguration {
}
```

如果该类不在classpath中,你可以使用该注解的excludeName属性,并指定全限定名来达到相同效果。最后,你可以通过 spring.autoconfigure.exclude 属性 exclude多个自动配置项(一个自动配置项集合)。

注通过注解级别或exclude属性都可以定义排除项。

17. Spring Beans和依赖注入

你可以自由地使用任何标准的Spring框架技术去定义bean和它们注入的依赖。简单起见,我们经常发现使用 @ComponentScan (用来注解搜索bean) 和 @Autowired (用来构造器注入)能够很好地工作。

下面是一个 @Service Bean的示例,它使用构建器注入获取一个需要的 RiskAssessor bean:

```
package com.example.service;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;

@Service
public class DatabaseAccountService implements AccountService {
    private final RiskAssessor riskAssessor;

    @Autowired
    public DatabaseAccountService(RiskAssessor riskAssessor) {
        this.riskAssessor = riskAssessor;
    }

    // ...
}
```

如果bean里面有一个构造器,你可以省略 @Autowired。

```
@Service
public class DatabaseAccountService implements AccountService {
    private final RiskAssessor riskAssessor;
    public DatabaseAccountService(RiskAssessor riskAssessor) {
        this .riskAssessor = riskAssessor;
     }

// ...
}
```

注注意使用构建器注入允许 riskAssessor 字段被标记为 final ,这意味着 riskAssessor 后续是不能改变的。

18. 使用@SpringBootApplication注解

很多Spring Boot开发者经常使

用 @Configuration , @EnableAutoConfiguration , @ComponentScan 注解他们的main类,由于这些注解如此频繁地一块使用(特别是遵循以上最佳实践的时候),Spring Boot就提供了一个方便的 @SpringBootApplication 注解作为代替。

@SpringBootApplication 注解等价于以默认属性使

用 @Configuration , @EnableAutoConfiguration 和 @ComponentScan :

```
package com.example.myapplication;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication // same as @Configuration @EnableAutoConfiguration @ComponentScan
public class Application {

   public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
   }
}
```

- 注 @SpringBootApplication 注解也提供了用于自定
- 义 @EnableAutoConfiguration 和 @ComponentScan 属性的别名(aliases)。

19. 运行应用程序

将应用打包成jar,并使用内嵌HTTP服务器的一个最大好处是,你可以像其他方式那样运行你的应用程序。调试Spring Boot应用也很简单。你都不需要任何特殊IDE 插件或扩展。

注:本章节只覆盖基于jar的打包。如果选择将应用打包成war文件,你最好参考相关的服务器和IDE文档。

19.1. 从IDE中运行

你可以从IDE中运行Spring Boot应用,就像一个简单的Java应用。但首先需要导入项目。导入步骤取决于你的IDE和构建系统,大多数IDEs能够直接导入Maven项目。例如Eclipse用户可以选择 File 菜单的 Import... --> Existing Maven Projects 。

如果不能直接将项目导入IDE,你可以使用构建系统生成IDE的元数据。Maven有针对Eclipse和IDEA的插件。Gradle为各种IDEs提供插件。

注如果意外地多次运行一个web应用,你将看到一个"端口已被占用"的错误。STS 用户可以使用 Relaunch 而不是 Run 按钮,以确保任何存在的实例是关闭的。

19.2. 作为一个打包后的应用运行

如果使用Spring Boot Maven或Gradle插件创建一个可执行jar,你可以使用 java - jar 运行应用。例如:

\$ java -jar target/myapplication-0.0.1-SNAPSHOT.jar

Spring Boot支持以远程调试模式运行一个打包的应用,下面的命令可以为应用关联一个调试器:

\$ java -Xdebug -Xrunjdwp:server=y,transport=dt_socket,address=80
00,suspend=n \

-jar target/myapplication-0.0.1-SNAPSHOT.jar

19.3. 使用Maven插件运行

Spring Boot Maven插件包含一个 run 目标,可用来快速编译和运行应用程序,并且跟在IDE运行一样支持热加载。下面的例子展示了运行Spring Boot应用的一个典型的Maven命令:

\$ mvn spring-boot:run

你可能还会想使用操作系统环境变量 MAVEN_OPTS :

\$ export MAVEN_OPTS=-Xmx1024m

19.4. 使用Gradle插件运行

Spring Boot Gradle插件也包含一个 bootRun 任务,可用来运行你的应用程序。无论你何时应用 org.springframework.boot 和 java plugins , bootRun 任务总会被添加进去。

\$ gradle bootRun

你可能还会想使用操作系统环境变量 JAVA_OPTS :

\$ export JAVA_OPTS=-Xmx1024m

19.5. 热交换

由于Spring Boot应用只是普通的Java应用,所以JVM热交换(hot-swapping)也能开箱即用。不过JVM热交换能替换的字节码有限制。想要更彻底的解决方案可以使用JRebel。

spring-boot-devtools 模块也支持应用快速重启(restart)。详情参考下面的章节 20,开发者工具和"How-to"章节。

20. 开发者工具

Spring Boot包含了一些额外的工具集,用于提升Spring Boot应用的开发体验。 spring-boot-devtools 模块可以included到任何模块中,以提供 development-time特性,你只需将该模块的依赖添加到构建中:

Maven

Gradle

```
dependencies {
   compile("org.springframework.boot:spring-boot-devtools")
}
```

注在运行一个完整的,打包过的应用时,开发者工具(devtools)会被自动禁用。如果应用使用 java -jar 或特殊的类加载器启动,都会被认为是一个产品级的应用(production application),从而禁用开发者工具。为了防止devtools传递到项目中的其他模块,设置该依赖级别为optional是个不错的实践。不过Gradle不支持 optional 依赖,所以你可能要了解下propdeps-plugin。

注 重新打包的归档文件默认不包含开发者工具。如果你想使用某些远程的开发者工具特性,你需要禁用 excludeDevtools 构建属性。Maven和Gradle都支持该属性。

20.1 默认属性

Spring Boot支持的一些库使用缓存提高性能,比如模板引擎将缓存编译完的模板以避免重复解析模板文件。另外,当服务静态资源时,Spring MVC能够加入HTTP缓存头来进行回应。虽然缓存在产品中很有用,但开发期间就是个累赘了,因为缓存会阻碍你看到在应用中刚刚做出的修改。正是因为这个原因, spring-boot-devtools 默认禁用那些缓存选项。缓存选项通常配置

在 application.properties 文件中,比如Thymeleaf提供

了 spring.thymeleaf.cache 属性, spring-boot-devtools 模块会自动应用 敏感的 development-time 配置,而不是手动设置这些属性。

注 查看DevToolsPropertyDefaultsPostProcessor获取完整的被应用的属性列表。

20.2 自动重启

如果应用使用 spring-boot-devtools ,则只要classpath下的文件有变动,它就会自动重启。这在使用IDE时非常有用,因为可以很快得到代码改变的反馈。默认情况下,classpath下任何指向文件夹的实体都会被监控,注意一些资源的修改比如静态assets,视图模板不需要重启应用。

触发重启 由于DevTools监控classpath下的资源,所以唯一触发重启的方式就是更新classpath。引起classpath更新的方式依赖于你使用的IDE,在Eclipse里,保存一个修改的文件会引起classpath更新,并触发重启。在IntelliJ IDEA中,构建工程(Build \rightarrow Make Project)有同样效果。

注 只要开启了fork功能,你也可以通过支持的构建工具(Maven和Gradle)启动应用。因为DevTools需要一个隔离的应用类加载器执行正确的操作。当发现类路径中存在DevTools时,Gradle和Maven会默认执行该行为。

自动重启跟LiveReload可以一起很好的工作,具体参考LiveReload章节。如果你使用JRebel,自动重启会被禁用以支持动态类加载,其他devtools特性(比如,LiveReload和属性覆盖)仍旧可以使用。

DevTools依赖应用上下文的shutdown钩子来关闭处于重启过程的应用,如果禁用shutdown钩子(SpringApplication.setRegisterShutdownHook(false)),它将不能正常工作。

当判定classpath下实体的改变是否会触发重启时,DevTools自动忽略以下工程: spring-boot , spring-boot-devtools , spring-boot-autoconfigure , spring-boot-actuator 和 spring-boot-starter 。

DevTools需要自定义 ApplicationContext 使用的资源加载器。如果你的应用已经提供了一个,它将会被覆盖。直接覆盖 ApplicationContext 的getResource方法不被支持。

Restart vs Reload Spring Boot提供的重启技术是通过使用两个类加载器实现的。 没有变化的类(比如那些第三方jars)会加载进一个基础的类加载器,正在开发的 类会加载进一个重启的类加载器。当应用重启时,重启的类加载器会被丢弃,并创 建一个新的。这种方式意味着应用重启通常比冷启动快很多,因为基础类加载器已 经可用并且填充完成。 如果发现重启对于你的应用来说不够快,或遇到类加载的问题,那你可以考虑 reload技术,比如JRebel,这些技术是通过重写它们加载过的类实现的。

20.2.1 排除资源

某些资源的变化没必要触发重启,比如Thymeleaf模板可以随时编辑。默认情况下,位于 /META-INF/maven , /META-

INF/resources , /resources , /static , /public 或 /templates 下的资源变更不会触发重启,但会触发实时加载(live reload)。你可以使用 spring.devtools.restart.exclude 属性自定义这些排除规则,比如,为了只排除 /static 和 /public ,你可以这样设置:

spring.devtools.restart.exclude=static/**, public/**

注 如果你想保留默认属性,并添加其他的排除规则,可以使用 spring.devtools.restart.additional-exclude 属性作为代替。

20.2.2 查看其他路径

如果想让应用在改变没有位于classpath下的文件时也会重启或重新加载,你可以使用 spring.devtools.restart.additional-paths 属性来配置监控变化的额外路径。你可以使用上面描述过的 spring.devtools.restart.exclude 属性去控制额外路径下的变化是否触发一个完整重启或只是一个实时重新加载。

20.2.3 禁用重启

如果不想使用重启特性,你可以通过 spring.devtools.restart.enabled 属性来禁用它,通常情况下可以在 application.properties 文件中设置(依旧会初始化重启类加载器,但它不会监控文件变化)。

如果需要彻底禁用重启支持,比如,不能跟某个特殊库一块工作,你需要在调用 SpringApplication.run(...) 之前设置一个系统属性,如下:

```
public static void main(String[] args) {
    System.setProperty("spring.devtools.restart.enabled", "false"
);
    SpringApplication.run(MyApp.class, args);
}
```

20.2.4 使用触发器文件

如果使用一个IDE连续不断地编译变化的文件,你可能倾向于只在特定时间触发重启,触发器文件可以帮你实现该功能。触发器文件是一个特殊的文件,只有修改它才能实际触发一个重启检测。改变该文件只会触发检测,实际的重启只会在Devtools发现它必须这样做的时候,触发器文件可以手动更新,也可以通过IDE插件更新。

使用 spring.devtools.restart.trigger-file 属性可以指定触发器文件。

注 你可能想将 spring.devtools.restart.trigger-file 属性设置为全局设置,这样所有的工程表现都会相同。

20.2.5 自定义restart类加载器

正如以上Restart vs Reload章节讨论的,重启功能是通过两个类加载器实现的。对于大部分应用来说是没问题的,但有时候它可能导致类加载问题。

默认情况,在IDE里打开的项目会通过'restart'类加载器加载,其他常规的 .jar 文件会使用'basic'类加载器加载。如果你工作在一个多模块的项目下,并且不是每个模块都导入IDE里,你可能需要自定义一些东西。你需要创建一个 META-INF/spring-devtools.properties 文件, spring-devtools.properties 文件可以包含 restart.exclude. , restart.include. 前缀的属性。 include 元素定义了那些需要加载进'restart'类加载器中的实体,这些属性的值是一个将应用到classpath的正则表达式。

例如:

restart.include.companycommonlibs=/mycorp-common-[\\w-]+\.jarrestart.include.projectcommon=/mycorp-myproj-[\\w-]+\.jar

注 所有属性的keys必须唯一,只要

以 restart.include. 或 restart.exclude. 开头都会考虑进去。所有来自 classpath的 META-INF/spring-devtools.properties 都会被加载,你可以将文件打包进工程或工程使用的库里。

20.2.6 已知限制

重启功能不能跟使用标准 ObjectInputStream 反序列化的对象工作,如果需要反序列化数据,你可能需要使用Spring的 ConfigurableObjectInputStream ,并结合 Thread.currentThread().getContextClassLoader()。

不幸的是,一些第三方库反序列化时没有考虑上下文类加载器,如果发现这样的问题,你需要请求原作者给处理下。

20.3 LiveReload

spring-boot-devtools 模块包含一个内嵌的LiveReload服务器,它可以在资源改变时触发浏览器刷新。LiveReload浏览器扩展可以免费从livereload.com站点获取,支持Chrome, Firefox, Safari等浏览器。

如果不想在运行应用时启动LiveReload服务器,你可以 将 spring.devtools.livereload.enabled 属性设置为false。

注每次只能运行一个LiveReload服务器。在启动应用之前,确保没有其它的 LiveReload服务器正在运行。如果你在IDE中启动多个应用,只有第一个能够获得 动态加载功能。

20.4 全局设置

在 \$HOME 文件夹下添加一个 .spring-boot-devtools.properties 的文件可以用来配置全局的devtools设置(注意文件名以"."开头),添加进该文件的任何属性都会应用到你机器上使用该devtools的Spring Boot应用。例如,想使用触发器文件进行重启,可以添加如下配置:

~/.spring-boot-devtools.properties.

spring.devtools.reload.trigger-file=.reloadtrigger

20.5 远程应用

Spring Boot开发者工具并不仅限于本地开发,在运行远程应用时你也可以使用一些特性。远程支持是可选的,你需要确保开发者工具被包含在重新打包的归档文件中。

之后,你需要通过设置 spring.devtools.remote.secret 属性启用它,例如:

```
spring.devtools.remote.secret=mysecret
```

注在远程应用上启用 spring-boot-devtools 有一定的安全风险,生产环境中最好不要使用。

远程devtools支持分两部分:一个是接收连接的服务端端点,另一个是运行在IDE里的客户端应用。如果设置 spring.devtools.remote.secret 属性,服务端组件会自动启用,客户端组件必须手动启动。

20.5.1 运行远程客户端应用

远程客户端应用程序(remote client application)需要在你的IDE中运行,你需要使用跟将要连接的远程应用相同的classpath运

行 org.springframework.boot.devtools.RemoteSpringApplication , 传参为你要连接的远程应用URL。例如,你正在使用Eclipse或STS,并有一个部署到 Cloud Foundry的 my-app 工程,远程连接该应用需要做以下操作:

- 从 Run 菜单选择 Run Configurations...。
- 创建一个新的 Java Application 启动配置 (launch configuration)。
- 浏览 my-app 工程。
- 将 org.springframework.boot.devtools.RemoteSpringApplication 作 为main类。
- 将 https://myapp.cfapps.io 作为参数传递
 给 RemoteSpringApplication (或其他任何远程URL)。

运行中的远程客户端看起来如下:

```
/\\ / ___'_ _ _ _ _ _(_)_ _ _ _ _
( ( ) \__ | '_ | '_ | '_ | _ _ _ _
___ \ \ \ \ \
\\/ ___)| |_)| | | | | | | (_| []:::::[] / -_) ' \/ _ \ _/
 -_) ) ) ) )
 ' |___| .__|_| |__|_, | |__|_\___\
___|/ / / /
===/_/_/_/
 :: Spring Boot Remote :: 2.0.0.RELEASE
2015-06-10 18:25:06.632 INFO 14938 --- [
                                              main] o.s.b.
devtools.RemoteSpringApplication : Starting RemoteSpringApplic
ation on pwmbp with PID 14938 (/Users/pwebb/projects/spring-boot
/code/spring-boot-devtools/target/classes started by pwebb in /U
sers/pwebb/projects/spring-boot/code/spring-boot-samples/spring-
boot-sample-devtools)
2015-06-10 18:25:06.671 INFO 14938 --- [
                                              main] s.c.a.
AnnotationConfigApplicationContext : Refreshing org.springframew
ork.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext@2a17b7
b6: startup date [Wed Jun 10 18:25:06 PDT 2015]; root of context
hierarchy
2015-06-10 18:25:07.043 WARN 14938 --- [
                                              main] o.s.b.
d.r.c.RemoteClientConfiguration : The connection to http://lo
calhost:8080 is insecure. You should use a URL starting with 'ht
tps://'.
2015-06-10 18:25:07.074 INFO 14938 --- [
                                              main] o.s.b.
d.a.OptionalLiveReloadServer : LiveReload server is runnin
g on port 35729
2015-06-10 18:25:07.130 INFO 14938 --- [
                                               main] o.s.b.
devtools.RemoteSpringApplication : Started RemoteSpringApplica
tion in 0.74 seconds (JVM running for 1.105)
```

注 因为远程客户端使用的classpath跟真实应用相同,所以它能直接读取应用配置,这就是 spring.devtools.remote.secret 如何被读取和传递给服务器做验证的。

强烈建议使用 https:// 作为连接协议,这样传输通道是加密的,密码也不会被截获。

如果需要使用代理连接远程应用,你需要配

置 spring.devtools.remote.proxy.host 和 spring.devtools.remote.proxy.port 属性。

20.5.2 远程更新

远程客户端将监听应用的classpath变化,任何更新的资源都会发布到远程应用,并触发重启,这在你使用云服务迭代某个特性时非常有用。通常远程更新和重启比完整rebuild和deploy快多了。

注 文件只有在远程客户端运行时才监控。如果你在启动远程客户端之前改变一个文件,它是不会被发布到远程server的。

21. 打包用于生产的应用

可执行jars可用于生产部署。由于它们是自包含的,非常适合基于云的部署。关于其他"生产准备"的特性,比如健康监控,审计和指标REST,或JMX端点,可以考虑添加 spring-boot-actuator 。具体参考Part V, "Spring Boot Actuator: Production-ready features"。

22. 接下来阅读什么

现在你应该明白怎么结合最佳实践使用 $Spring\ Boot$,接下来可以深入学习特殊的部分 $Spring\ Boot$ features,或者你可以跳过开头,阅读 $Spring\ Boot$ 的production ready部分。

Spring Boot特性

本章节将深入详细的介绍Spring Boot,通过阅读本节你可以了解到需要使用和定制的核心特性。如果没做好准备,你可以先阅读Part II. Getting started和Part III, "Using Spring Boot" 章节,以对Spring Boot有个良好的基本认识。

23. SpringApplication

SpringApplication类提供了一种快捷方式,用于从 main() 方法启动Spring应用。 多数情况下,你只需要将该任务委托给 SpringApplication.run 静态方法:

```
public static void main(String[] args){
    SpringApplication.run(MySpringConfiguration.class, args);
}
```

当应用启动时,你应该会看到类似下面的东西:

```
/\\ / ___'_ _ _ _ _ _(_)_ _ _ _ _ _ \ \ \ \
( ( ) \__ | '_ | '_ | '_ | '_ \/ _`
                            | | | | | |
' |___| .__| |_| |_\_, | / / / /
=======|__/=/_/_/
 :: Spring Boot :: v2.0.0.RELEASE
2013-07-31 00:08:16.117 INFO 56603 --- [
                                              main] o.s.b.
s.app.SampleApplication
                                : Starting SampleApplication
v0.1.0 on mycomputer with PID 56603 (/apps/myapp.jar started by
pwebb)
2013-07-31 00:08:16.166 INFO 56603 --- [
                                              main] ationC
onfigServletWebServerApplicationContext : Refreshing org.springf
ramework.boot.web.servlet.context.AnnotationConfigServletWebServ
erApplicationContext@6e5a8246: startup date [Wed Jul 31 00:08:16
PDT 2013]; root of context hierarchy
2014-03-04 13:09:54.912 INFO 41370 --- [
                                               main] .t.Tom
catServletWebServerFactory : Server initialized with port: 8080
2014-03-04 13:09:56.501 INFO 41370 --- [
                                               main] o.s.b.
s.app.SampleApplication
                                : Started SampleApplication i
n 2.992 seconds (JVM running for 3.658)
```

默认情况下会显示INFO级别的日志信息,包括一些相关的启动详情,比如启动应用的用户等。

23.1 启动失败

如果应用启动失败,注册的 FailureAnalyzers 就有机会提供一个特定的错误信息,及具体的解决该问题的动作。例如,如果在 8080 端口启动一个web应用,而该端口已被占用,那你应该可以看到类似如下的内容:

Description:

Embedded servlet container failed to start. Port 8080 was alread y in use.

Action:

Identify and stop the process that's listening on port 8080 or c onfigure this application to listen on another port.

注 Spring Boot提供很多的 FailureAnalyzer 实现,你自己实现也很容易。

如果没有可用于处理该异常的失败分析器(failure analyzers),你需要展示完整的 auto-configuration报告以便更好的查看出问题的地方,因此你需要启

用 org.springframework.boot.autoconfigure.logging.AutoConfigurationReportLoggingInitializer 的debug属性,或开启DEBUG日志级别。

例如,使用 java -jar 运行应用时,你可以通过如下命令启用 debug 属性:

\$ java -jar myproject-0.0.1-SNAPSHOT.jar --debug

23.2. 自定义Banner

通过在classpath下添加一个 banner.txt 或设置 banner.location 来指定相应的文件可以改变启动过程中打印的banner。如果这个文件有特殊的编码,你可以使用 banner.encoding 设置它(默认为UTF-8)。除了文本文件,你也可以添加一个 banner.gif , banner.jpg 或 banner.png 图片,或设置 banner.image.location 属性。图片会转换为字符画(ASCII art)形式,并在所有文本banner上方显示。

在banner.txt中可以使用如下占位符:

变量	描述
\${application.version}	MANIFEST.MF中声明的应用版本号,例如 Implementation-Version: 1.0 会打印 1.0
\${application.formatted-version}	MANIFEST.MF中声明的被格式化后的应用版本号(被括号包裹且以V作为前缀),用于显示,例如(v1.0)
\${spring-boot.version}	当前Spring Boot的版本号,例 如 2.0.0.RELEASE
\${spring-boot.formatted-version}	当前Spring Boot被格式化后的版本号 (被括号包裹且以v作为前缀),用于显示,例如(v2.0.0.RELEASE)
\${Ansi.NAME}(或 \${AnsiColor.NAME}, \${AnsiBackground.NAME}, \${AnsiStyle.NAME})	NAME代表一种ANSI编码,具体详情查看AnsiPropertySource
\${application.title}	MANIFEST.MF 中声明的应用title,例 如 Implementation-Title: MyApp 会 打印 MyApp

注 如果想以编程的方式产生一个banner,可以使

用 SpringBootApplication.setBanner(...) 方法,并实

现 org.springframework.boot.Banner 接口的 printBanner() 方法。

你也可以使用 spring.main.banner-mode 属性决定将banner打印到何处, System.out (console),配置的logger (log) 或都不输出 (off)。

打印的banner将注册成一个名为 springBootBanner 的单例bean。

注 YAML会将 off 映射为 false ,如果想在应用中禁用banner,你需要确保 off 添加了括号:

spring:

main:

banner-mode: "off"

23.3. 自定义SpringApplication

如果默认的 SpringApplication 不符合你的口味,你可以创建一个本地实例并对它进行自定义。例如,想要关闭banner你可以这样写:

```
public static void main(String[] args) {
    SpringApplication app = new SpringApplication(MySpringConfig
uration.class);
    app.setBannerMode(Banner.Mode.OFF);
    app.run(args);
}
```

注:传递给 SpringApplication 的构造器参数将作为spring beans的配置源,多数情况下,它们是一些 @Configuration 类的引用,但也可能是XML配置或要扫描包的引用。

你也可以使用 application.properties 文件来配置 SpringApplication ,具体参考24. Externalized 配置,访问SpringApplication Javadoc可获取完整的配置选项列表.

23.4. 流式构建API

如果需要创建一个分层的 ApplicationContext (多个具有父子关系的上下文),或只是喜欢使用流式 (fluent) 构建API,那你可以使用 SpringApplicationBuilder。 SpringApplicationBuilder允许你以链式方式调用多个方法,包括parent和child方法,这样就可以创建多层次结构,例如:

```
new SpringApplicationBuilder()
    .sources(Parent.class)
    .child(Application.class)
    .bannerMode(Banner.Mode.OFF)
    .run(args);
```

注:创建ApplicationContext层次时有些限制,比如,Web组件必须包含在子上下文中,并且父上下文和子上下文使用相同的Environment,具体参考SpringApplicationBuilder javadoc。

23.5. Application事件和监听器

除了常见的Spring框架事件,比如

ContextRefreshedEvent,SpringApplication 也会发送其他的application事件。

注有些事件实际上是在 ApplicationContext 创建前触发的,所以你不能在那些事件(处理类)中通过 @Bean 注册监听器,只能通

过 SpringApplication.addListeners(...) 或 SpringApplicationBuilder.lis teners(...) 方法注册。如果想让监听器自动注册,而不关心应用的创建方式,你可以在工程中添加一个 META-INF/spring.factories 文件,并使

用 org.springframework.context.ApplicationListener 作为key指向那些监听器,如下:

org.springframework.context.ApplicationListener=com.example.proj
ect.MyListener

应用运行时,事件会以下面的次序发送:

- 在运行开始,但除了监听器注册和初始化以外的任何处理之前,会发送一个 ApplicationStartingEvent。
- 2. 在Environment将被用于已知的上下文,但在上下文被创建前,会发送一个 ApplicationEnvironmentPreparedEvent 。
- 3. 在refresh开始前,但在bean定义已被加载后,会发送一个 ApplicationPreparedEvent 。
- 4. 在refresh之后,相关的回调处理完,会发送一个 ApplicationReadyEvent , 表示应用准备好接收请求了。
- 5. 启动过程中如果出现异常,会发送一个 ApplicationFailedEvent 。

注 通常不需要使用application事件,但知道它们的存在是有用的(在某些场合可能会使用到),比如,在Spring Boot内部会使用事件处理各种任务。

23.6. Web环境

SpringApplication 将尝试为你创建正确类型的 ApplicationContext ,默认情况下,根据你开发的是否为web应用决定使

用 AnnotationConfigApplicationContext 或 AnnotationConfigServletWebS erverApplicationContext \circ

用于确定是否为web环境的算法相当简单(判断是否存在某些类),你可以使用 setWebEnvironment(boolean webEnvironment) 覆盖默认行为。

通过调用 setApplicationContextClass(...) ,你可以完全控制 ApplicationContext 的类型。

注在Junit测试中使用 SpringApplication ,调用 setWebEnvironment(false) 是很有意义的。

23.7 访问应用参数

如果需要获取传递给 SpringApplication.run(...) 的应用参数,你可以注入一个 org.springframework.boot.ApplicationArguments 类型的 bean。 ApplicationArguments 接口即提供对原始 String[] 参数的访问,也提供对解析成 option 和 non-option 参数的访问:

```
import org.springframework.boot.*
import org.springframework.beans.factory.annotation.*
import org.springframework.stereotype.*

@Component
public class MyBean {

    @Autowired
    public MyBean(ApplicationArguments args) {
        boolean debug = args.containsOption("debug");
        List<String> files = args.getNonOptionArgs();
        // if run with "--debug logfile.txt" debug=true, files=[
"logfile.txt"]
    }
}
```

注 Spring Boot也会注册一个包含Spring Environment 属性的 CommandLinePropertySource ,这就允许你使用 @Value 注解注入单个的应用参数。

23.8. 使用ApplicationRunner或 CommandLineRunner

如果需要在 SpringApplication 启动后执行一些特殊的代码,你可以实现 ApplicationRunner 或 CommandLineRunner 接口,这两个接口工作方式相同,都只提供单一的 run 方法,该方法仅在 SpringApplication.run(...) 完成之前调用。

CommandLineRunner 接口能够访问string数组类型的应用参数,
而 ApplicationRunner 使用的是上面描述过的 ApplicationArguments 接口:

```
import org.springframework.boot.*
import org.springframework.stereotype.*

@Component
public class MyBean implements CommandLineRunner {

   public void run(String... args) {
        // Do something...
   }
}
```

如果某些定义的 CommandLineRunner 或 ApplicationRunner beans需要以特定的顺序调用,你可以实现 org.springframework.core.Ordered 接口或使用 org.springframework.core.annotation.Order 注解。

23.9 Application退出

为确保 ApplicationContext 在退出时被平静的(gracefully)关闭,每个 SpringApplication 都会注册一个JVM的shutdown钩子,所有标准的Spring生命周期回调(比如 DisposableBean 接口或 @PreDestroy 注解)都能使用。

此外,如果想在 SpringApplication.exit() 被调用时返回特定的退出码(exit code),这些beans可以实

现 org.springframework.boot.ExitCodeGenerator 接口。这个退出码之后会被传递到 System.exit(),作为状态码返回。

ExitCodeGenerator 接口也可以被异常实现。当遇到这样的一个异常,Spring Boot将返回由被实现了的 getExitCode() 方法提供的退出码。

23.10 Admin特性

通过设置 spring.application.admin.enabled 属性可以启用管理相关的 (admin-related) 特性,这将暴露SpringApplicationAdminMXBean到平台 的 MBeanServer ,你可以使用该特性远程管理Spring Boot应用,这对任何service 包装器(wrapper)实现也有用。

注 通过 local.server.port 可以获取该应用运行的HTTP端口。启用该特性时需要注意MBean会暴露一个方法去关闭应用。

24.外部化配置

Spring Boot允许将配置外部化(externalize),这样你就能够在不同的环境下使用相同的代码。你可以使用properties文件,YAML文件,环境变量和命令行参数来外部化配置。使用@Value注解,可以直接将属性值注入到beans中,然后通过Spring的 Environment 抽象或通过 @ConfigurationProperties 绑定到结构化对象来访问。

Spring Boot设计了一个非常特别的 PropertySource 顺序,以允许对属性值进行合理的覆盖,属性会以如下的顺序进行设值:

- home目录下的devtools全局设置属性(~/.spring-boot-devtools.properties ,如果devtools激活)。
- 2. 测试用例上的@TestPropertySource注解。
- 3. 测试用例上的@SpringBootTest#properties注解。
- 4. 命令行参数
- 5. 来自 SPRING_APPLICATION_JSON 的属性(环境变量或系统属性中内嵌的内联 JSON)。
- 6. ServletConfig 初始化参数。
- 7. ServletContext 初始化参数。
- 8. 来自于 java:comp/env 的JNDI属性。
- 9. Java系统属性(System.getProperties())。
- 10. 操作系统环境变量。
- 11. RandomValuePropertySource,只包含 random.* 中的属性。
- 12. 没有打进jar包的Profile-specific应用属性 (application-{profile}.properties 和YAML变量)。
- 13. 打进jar包中的Profile-specific应用属性 (application-{profile}.properties 和YAML变量)。
- 14. 没有打进jar包的应用配置(application.properties 和YAML变量)。
- 15. 打进jar包中的应用配置 (application.properties 和YAML变量)。
- 16. @Configuration 类上的 @PropertySource 注解。
- 17. 默认属性(使用 SpringApplication.setDefaultProperties 指定)。

下面是具体的示例,假设你开发一个使用name属性的 @Component :

```
import org.springframework.stereotype.*
import org.springframework.beans.factory.annotation.*

@Component
public class MyBean {
    @Value("${name}")
    private String name;
    // ...
}
```

你可以将一个 application.properties 放到应用的classpath下,为 name 提供一个合适的默认属性值。当在新的环境中运行时,可以在jar包外提供一个 application.properties 覆盖 name 属性。对于一次性的测试,你可以使用特定的命令行开关启动应用(比如, java -jar app.jar -- name="Spring")。

注 SPRING_APPLICATION_JSON 属性可以通过命令行的环境变量设置,例如,在一个UNIX shell中可以这样:

```
$ SPRING_APPLICATION_JSON='{"foo":{"bar":"spam"}}' java -jar mya
pp.jar
```

本示例中,如果是Spring Environment ,你可以以 foo.bar=spam 结尾;如果在一个系统变量中,可以提供作为 spring.application.json 的JSON字符串:

```
$ java -Dspring.application.json='{"foo":"bar"}' -jar myapp.jar
```

或命令行参数:

```
$ java -jar myapp.jar --spring.application.json='{"foo":"bar"}'
```

或作为一个JNDI变量 java:comp/env/spring.application.json 。

24.1. 配置随机值

在注入随机值(比如,密钥或测试用例)时 RandomValuePropertySource 很有用,它能产生整数,longs或字符串,比如:

```
my.secret=${random.value}
my.number=${random.int}
my.bignumber=${random.long}
my.number.less.than.ten=${random.int(10)}
my.number.in.range=${random.int[1024,65536]}
```

random.int* 语法是 OPEN value (, max) CLOSE , 此处 OPEN, CLOSE 可以是任何字符,并且 value, max 是整数。如果提供 max , 那么 value 是最小值, max 是最大值(不包含在内)。

24.2. 访问命令行属性

默认情况下, SpringApplication 会将所有命令行配置参数 (以'--'开头,比如 -- server.port=9000) 转化成一个 property ,并将其添加到Spring Environment 中。正如以上章节提过的,命令行属性总是优先于其他属性源。

如果不想将命令行属性添加到 Environment ,你可以使 用 SpringApplication.setAddCommandLineProperties(false) 来禁用它们。

24.3. Application属性文件

SpringApplication 将从以下位置加载 application.properties 文件,并把它们添加到Spring Environment 中:

- 1. 当前目录下的 /config 子目录。
- 2. 当前目录。
- 3. classpath下的 /config 包。
- 4. classpath根路径(root)。

该列表是按优先级排序的(列表中位置高的路径下定义的属性将覆盖位置低的)。 注你可以使用YAML('.yml')文件替代'.properties'。

如果不喜欢将 application.properties 作为配置文件名,你可以通过指定 spring.config.name 环境属性来切换其他的名称,也可以使用 spring.config.location 环境属性引用一个明确的路径(目录位置或文件路径列表以逗号分割)。

\$ java -jar myproject.jar --spring.config.name=myproject

或

\$ java -jar myproject.jar --spring.config.location=classpath:/de fault.properties,classpath:/override.properties

注 在初期需要根据 spring.config.name 和 spring.config.location 决定加载哪个文件,所以它们必须定义为environment属性(通常为OS env,系统属性或命令行参数)。

如果 spring.config.location 包含目录(相对于文件),那它们应该以 / 结尾 (在被加载前, spring.config.name 关联的名称将被追加到后面,包括profile-specific的文件名)。 spring.config.location 下定义的文件使用方法跟往常一样,没有profile-specific变量支持的属性,将被profile-specific的属性覆盖。

配置位置按相反的顺序搜索。默认地,配置好的位置

是 classpath:/,classpath:/config/,file:./,file:./config/ 。产生的搜索顺序为:

- 1. file:./config/ 2. file:./ 3. classpath:/config/ 4. classpath:/ 当自定义的配置位置配置好时,它们会在默认位置的基础上被使用。自定义的位置会在默认位置之前被搜索。例如,如果配置了自定义的位置 classpath:/custom-config/,file:./custom-config/,搜索的顺序会变成:
- 1. file:./custom-config/ 2. classpath:custom-config/
- 3. file:./config/ 4. file:./ 5. classpath:/config/ 6. classpath:/

这种搜索排序允许你在一个配置文件里指定默认值,然后有选择地覆盖那些值。你可以选择默认位置中的一处,在这儿的 application.properties (或者任何由 spring.config.name 指定的名字)里为应用设置默认值。然后,在运行时使用在自定义的位置上的不同的文件,覆盖这些默认值。

注如果使用环境变量而不是系统属性,需要注意多数操作系统的key名称不允许以句号分割(period-separated),但你可以使用下划线(underscores)代替(比如,使用 SPRING_CONFIG_NAME 代替 spring.config.name)。

注如果应用运行在容器中,那么JNDI属性(java:comp/env)或servlet上下文初始 化参数可以用来代替环境变量或系统属性,当然也可以使用环境变量或系统属性。

24.4. Profile-specific属性

除了 application.properties 文件,profile-specific属性也能通过命名惯例 application-{profile}.properties 定义。 Environment (Spring的环境抽象接口)有个默认profiles集合(默认情况为 [default]),在没有设置激活的 profiles时会被使用(例如,如果没有明确指定激活的profiles, application-default.properties 中的属性会被加载)。

Profile-specific属性加载路径和标准的 application.properties 相同,并且 profile-specific文件总是会覆盖non-specific文件,不管profile-specific文件是否被打包到jar中。

如果定义多个profiles,最后一个将获胜。例如, spring.profiles.active 定义的profiles被添加到通过 SpringApplication API定义的profiles后面,因此优先级更高。

注如果你已经在 spring.config.location 下定义所有文件(非目录),那些 profile-specific的文件将不被考虑。如果想使用profile-specific属性,那就 在 spring.config.location 下使用目录。

24.5. 属性占位符

当使用 application.properties 定义的属性时,Spring会先通过已经存在 的 Environment 查找该属性,所以你可以引用事先定义的值(比如,系统属性):

```
app.name=MyApp
app.description=${app.name} is a Spring Boot application
```

注你也可以使用该技巧为存在的Spring Boot属性创建'短'变量,具体参考章节73.4,使用'short'命令行参数。

24.6. 使用YAML代替Properties

YAML是JSON的一个超集,也是一种方便的定义层次配置数据的格式。只要你将SnakeYAML库放到classpath下, SpringApplication 就会自动支持YAML,以作为properties的替换。

注如果你使用'Starters',添加 spring-boot-starter 依赖会自动加载 SnakeYAML。

24.6.1. 加载YAML

Spring框架提供两个便利的类用于加载YAML文档, YamlPropertiesFactoryBean 会将YAML加载为 Properties , YamlMapFactoryBean 会将YAML加载为 Map 。

例如,下面的YAML文档:

```
environments:
    dev:
        url: http://dev.bar.com
        name: Developer Setup
    prod:
        url: http://foo.bar.com
        name: My Cool App
```

会被转化到这些属性:

```
environments.dev.url=http://dev.bar.com
environments.dev.name=Developer Setup
environments.prod.url=http://foo.bar.com
environments.prod.name=My Cool App
```

YAML列表被表示成使用 [index] 间接引用作为属性keys的形式,例如下面的YAML:

```
my:
servers:
- dev.bar.com
- foo.bar.com
```

将会转化到这些属性:

```
my.servers[0]=dev.bar.com
my.servers[1]=foo.bar.com
```

使用Spring DataBinder 工具集绑定这些属性(这是 @ConfigurationProperties 做的事)时,你需要确保目标bean有个 java.util.List 或 Set 类型的属性,并且需要提供一个setter或使用可变的值初始化它,比如,下面的代码将绑定上面的属性:

```
@ConfigurationProperties(prefix="my")
public class Config {
    private List<String> servers = new ArrayList<String>();
    public List<String> getServers() {
        return this.servers;
    }
}
```

注 当配置列表时需要格外小心,因为重写并不会像你期望的那样发生。在上面的例子中,当my.servers在几个地方被重新定义时,个别的元素会被重写,而不是列表。 为了确保拥有更高优先权的属性源能够重写列表,你需要把它定义为单个的属性:

```
my :
servers : dev.bar.com,foo.bar.com
```

24.6.2. 在Spring环境中使用YAML暴露属性

YamlPropertySourceLoader 类能够将YAML作为 PropertySource 导出到Sprig Environment ,这允许你使用常用的 @Value 注解配合占位符语法访问YAML属性。

24.6.3. Multi-profile YAML文档

你可以在单个文件中定义多个特定配置 (profile-specific) 的YAML文档,并通过 spring.profiles 标示生效的文档,例如:

```
server:
    address: 192.168.1.100
---
spring:
    profiles: development
server:
    address: 127.0.0.1
---
spring:
    profiles: production
server:
    address: 192.168.1.120
```

在以上例子中,如果 development profile被激活, server.address 属性将是 127.0.0.1;如果 development 和 production profiles没有启用,则该属性的值将是 192.168.1.100。

在应用上下文启动时,如果没有明确指定激活的profiles,则默认的profiles将生效。所以,在下面的文档中我们为 security.user.password 设置了一个值,该值只在"default" profile中有效:

```
server:
  port: 8000
---
spring:
  profiles: default
security:
  user:
    password: weak
```

然而,在这个示例中,由于没有关联任何profile,密码总是会设置,并且如果有必要的话可以在其他profiles中显式重置:

server:

port: 8000

security:

user:

password: weak

通过!可以对 spring.profiles 指定的profiles进行取反 (negated, 跟java中的!作用一样),如果negated和non-negated profiles都指定一个单一文件,至少需要匹配一个non-negated profile,可能不会匹配任何negated profiles。

24.6.4. YAML缺点

YAML文件不能通过 @PropertySource 注解加载,如果需要使用该方式,那就必须使用properties文件。

24.6.5 合并YAML列表

正如上面看到的,所有YAML最终都转换为properties,在通过一个profile覆盖"list"属性时这个过程可能不够直观(counter intuitive)。例如,假设有一个 MyPojo 对象,默认它的 name 和 description 属性都为 null ,下面我们将从 FooProperties 暴露一个 MyPojo 对象列表(list):

```
@ConfigurationProperties("foo")
public class FooProperties {

   private final List<MyPojo> list = new ArrayList<>();

   public List<MyPojo> getList() {
      return this.list;
   }
}
```

考虑如下配置:

```
foo:
    list:
        - name: my name
            description: my description
---
spring:
    profiles: dev
foo:
    list:
        - name: my another name
```

如果 dev profile没有激活, FooProperties.list 将包括一个如上述定义 的 MyPojo 实体,即使 dev 生效,该 list 仍旧只包含一个实体 (name 值 为 my another name , description 值为 null)。此配置不会向该列表添加第二个 MyPojo 实例,也不会对该项进行合并。

当一个集合定义在多个profiles时,只使用优先级最高的:

```
foo:
    list:
        - name: my name
            description: my description
        - name: another name
            description: another description
---
spring:
    profiles: dev
foo:
    list:
        - name: my another name
```

在以上示例中,如果 dev profile激活, FooProperties.list 将包含一个 MyPojo 实体 (name 值为 my another name , description 值 为 null)。

24.7. 类型安全的配置属性

使用 @Value("\${property}") 注解注入配置属性有时会比较麻烦 (cumbersome),特别是需要使用多个properties,或数据本身有层次结构。 Spring Boot提供一种使用配置的替代方法,这种方法允许强类型的beans以管理和校验应用的配置。

```
package com.example;
import java.net.InetAddress;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import org.springframework.boot.context.properties.Configuration
Properties;
@ConfigurationProperties("foo")
public class FooProperties {
    private boolean enabled;
    private InetAddress remoteAddress;
    private final Security security = new Security();
    public boolean isEnabled() { ... }
    public void setEnabled(boolean enabled) { ... }
    public InetAddress getRemoteAddress() { ... }
    public void setRemoteAddress(InetAddress remoteAddress) { ...
. }
    public Security getSecurity() { ... }
    public static class Security {
```

```
private String username;

private String password;

private List<String> roles = new ArrayList<>(Collections .singleton("USER"));

public String getUsername() { ... }

public void setUsername(String username) { ... }

public String getPassword() { ... }

public void setPassword(String password) { ... }

public List<String> getRoles() { ... }

public void setRoles(List<String> roles) { ... }

}
```

上面的POJO定义了如下的属性:

- foo.enabled,默认为false
- foo.remote-address,带有一个能从String转换的类型
- foo.security.username,有一个嵌套的"security",它的名字由属性名定义。特别的,返回类型没有在那儿被使用,本来可以是SecurityProperties。
- foo.security.password
- foo.security.roles, 一个String的集合

注意 getters和setters时常是必须的。因为跟Spring MVC一样,绑定是通过标准的 Java Beans属性描述符进行的。但是也有不需要setter的情况:

• Maps,只要它们被初始化了,需要getter,但setter不是必须的。因为binder能够改变它们。

- Collections和arrays能够通过索引(通常用YAML),或者使用单个的由逗号分隔的值(属性)存取。在后面的情况下,setter是必须的。对于这些类型,我们建议总是加上setter。如果你初始化一个collection,确保它不是不可变的(如同上面的例子)。
- 如果嵌套的POJO属性被初始化(就像上面例子里的Security域),setter就不需要。如果你想要binder使用它默认的构造器,即时创建一个实例,你就需要一个setter。

有些人使用Project Lombok自动添加getters和setters。确保Lombok不会为这些类型生成任何特别的构造器,因为它会自动地被容器使用,来实例化对象。

提示 查看@Value和@ConfigurationProperties之间的区别。

你需要在 @EnableConfigurationProperties 注解中列出要注册的属性类:

```
@Configuration
@EnableConfigurationProperties(FooProperties.class)
public class MyConfiguration {
}
```

注当 @ConfigurationProperties bean以这种方式注册时,该bean将有个约定的名称: <prefix>-<fqn> , <prefix> 是 @ConfigurationProperties 注解中定义的environment key前缀, <fqn> 是bean的全限定名。如果注解中没有提供任何前缀,那就只使用bean的全限定名。上述示例中的bean名称将是 foocom.example.FooProperties 。

尽管上述配置为 FooProperties 创建了一个常规的bean,不过我们建议 @ConfigurationProperties 只用来处理environment (只用于注入配置,系统环境之类的),特别是不要注入上下文中的其他beans。话虽如此, @EnableConfigurationProperties 注解会自动应用到你的项目,任何存在的,注解 @ConfigurationProperties 的bean将会从 Environment 中得到配置。只要确定 FooProperties 是一个已存在的bean, MyConfiguration 就可以不用了。

```
@Component
@ConfigurationProperties(prefix="foo")
public class FooProperties {
    // ... see above
}
```

这种配置风格跟 SpringApplication 的外部化YAML配置配合的很好:

```
# application.yml

foo:
    remote-address: 192.168.1.1
    security:
        username: foo
        roles:
        - USER
        - ADMIN

# additional configuration as required
```

为了使用 @ConfigurationProperties beans,你可以像使用其他bean那样注入它们:

```
@Service
public class MyService {

   private final FooProperties properties;

   @Autowired
   public MyService(FooProperties properties) {
       this.properties = properties;
   }

   //...

   @PostConstruct
   public void openConnection() {
       Server server = new Server(this.properties.getRemoteAddress());
       // ...
   }
}
```

注使用 @ConfigurationProperties 能够产生可被IDEs使用的元数据文件,来为你自己的键值提供自动补全,具体参考Appendix B, Configuration meta-data。

此章节翻译的不好,后续整理*

24.7.1. 第三方配置

@ConfigurationProperties 不仅可以注解在类上,也可以注解在public @Bean 方法上,当你需要为不受控的第三方组件绑定属性时,该方法将非常有用。

为了从 Environment 属性中配置一个bean, 你需要使用 @ConfigurationProperties 注解该bean:

```
@ConfigurationProperties(prefix = "bar")
@Bean
public BarComponent barComponent() {
    ...
}
```

和上面 FooProperties 的示例方式相同,所有以 bar 为前缀的属性定义都会被映射到 BarComponent 上。

24.7.2. Relaxed绑定

Spring Boot将 Environment 属性绑定到 @ConfigurationProperties beans时 会使用一些宽松的规则,所以 Environment 属性名和bean属性名不需要精确匹配。常见的示例中有用的包括虚线分割(比如, context-path 绑定 gontextPath),将environment属性转为大写字母(比如, PORT 绑定 port)。

例如,给定以下 @ConfigurationProperties 类:

```
@ConfigurationProperties(prefix="person")
public class OwnerProperties {
    private String firstName;
    public String getFirstName() {
        return this.firstName;
    }
    public void setFirstName(String firstName) {
        this.firstName = firstName;
    }
}
```

下面的属性名都能使用:

表格 24.1. relaxed绑定 | 属性 | 说明 | | ------ | :---- | | person.firstName | 标准驼峰命名语法| | person.first-name | 短横线隔开表示,推荐用于 .properties 和 .yml 文件中| | person.first_name | 下划线表示,用于 .properties 和 .yml 文件的可选格式| | PERSON_FIRST_NAME | 大写形式,推荐用于系统环境变量|

注 注解的 前缀 值必须用短横线隔开表示,即小写并用 - 隔开。

标准的YAML list语法,或者由逗号分隔的值| |环境变量|下划线作为分隔符的大写格式。 _ 不应当用在属性名上|被下划线环绕的数值。比如: MY_FOO_1_BAR = my.foo[1].bar | |系统属性|驼峰命名法,短横线隔开表示,下划线表示|使用 [] 的标准list语法,或者由逗号分隔的值|

提示 我们推荐:当可能时,属性用小写短横线隔开的格式储存。比如, my.property-name=foo

24.7.3 属性转换

将外部应用配置绑定到 @ConfigurationProperties beans时,Spring会尝试将 属性强制转换为正确的类型。如果需要自定义类型转换器,你可以提供一

个 ConversionService bean (bean id为 conversionService) ,或自定义属性编辑器 (通过 CustomEditorConfigurer bean) ,或自定

义 Converters (bean定义时需要注

解 @ConfigurationPropertiesBinding)。

注 由于该bean在应用程序生命周期的早期就需要使用,所以确保限制你

的 ConversionService 使用的依赖。通常,在创建时期任何你需要的依赖可能都 没完全初始化。

24.7.4. @ConfigurationProperties校验

Spring Boot将尝试校验 @ConfigurationProperties 类,只要它们标注了Spring 的 @Validated 。你可以在你的配置类中直接使用JSR-303 javax.validation 约束标注。确保在你的类路径中存在适用的JSR-303实现,,再添加约束标注在你的域中:

```
@ConfigurationProperties(prefix="foo")
@Validated
public class FooProperties {
    @NotNull
    private InetAddress remoteAddress;
    // ... getters and setters
}
```

为了校验内嵌属性的值,你需要使用 @Valid 注解关联的字段以触发它的校验,例如,建立在上面的FooProperties示例之上:

```
@ConfigurationProperties(prefix="connection")
@Validated
public class FooProperties {

    @NotNull
    private InetAddress remoteAddress;

    @Valid
    private final Security security = new Security();

    // ... getters and setters

    public static class Security {

        @NotEmpty
        public String username;

        // ... getters and setters

}
```

你也可以通过创建一个叫做 configurationPropertiesValidator 的bean来添加 自定义的Spring Validator。 @Bean 方法需要声明为 static ,因为配置属性 校验器在应用程序生命周期中创建的比较早,将 @Bean 方法声明为 static 允许 该bean在创建时不需要实例化 @Configuration 类,从而避免了早期实例化 (early instantiation)的所有问题。相关的示例可以看这里。

```
注 spring-boot-actuator 模块包含一个暴露所有 @ConfigurationProperties beans的端点(endpoint),通过浏览器打开 /application/configprops 进行浏览,或使用等效的JMX端点,具体参考Production ready features。
```

24.7.5 @ConfigurationProperties vs. @Value

@Value 是Spring容器的一个核心特性,它没有提供跟type-safe Configuration Properties相同的特性。下面的表格总结

了 @ConfigurationProperties 和 @Value 支持的特性:

特性	@ConfigurationProperties	@Value
Relaxed绑定	Yes	No
Meta-data支持	Yes	No
SpEL 表达式	No	Yes

如果你为自己的组件定义了一系列的配置keys,我们建议你将它们

以 @ConfigurationProperties 注解的POJO进行分组。由于 @Value 不支持 relaxed绑定,所以如果你使用环境变量提供属性值的话,它就不是很好的选择。最后,尽管 @Value 可以写 SpEL 表达式,但这些表达式不会处理来自Application属性文件的属性。

25. Profiles

Spring Profiles提供了一种隔离应用程序配置的方式,并让这些配置只在特定的环境下生效。任何 @Component 或 @Configuration 都能注解 @Profile ,从而限制加载它的时机:

```
@Configuration
@Profile("production")
public class ProductionConfiguration {
    // ...
}
```

以正常的Spring方式,你可以使

用 spring.profiles.active 的 Environment 属性来指定哪个配置生效。你可以使用通常的任何方式来指定该属性,例如,可以将它包含

到 application.properties 中:

```
spring.profiles.active=dev,hsqldb
```

或使用命令行开关:

```
--spring.profiles.active=dev,hsqldb
```

25.1. 添加激活的配置(profiles)

spring.profiles.active 属性和其他属性一样都遵循相同的排列规则,优先级最高的 PropertySource 获胜,也就是说,你可以

在 application.properties 中指定生效的配置,然后使用命令行开关替换它们。

有时,将profile-specific的属性添加到激活的配置中而不是直接替换它们是有好处的。 spring.profiles.include 属性可以用来无条件的添加激活的配置,
而 SpringApplication 的入口点也提供了一个用于设置其他配置的Java API,通过它设置的active配置优先级高于 spring.profiles.active ,具体参考 setAdditionalProfiles() 方法。

例如,当一个应用使用下面的属性,并用 --spring.profiles.active=prod 开 关运行,那 proddb 和 prodmg profiles也会激活:

```
my.property: fromyamlfile
---
spring.profiles: prod
spring.profiles.include:
- proddb
- prodmq
```

注 spring.profiles 属性可以定义到YAML文档中,以决定何时将该文档包含进配置,具体参考章节 73.7,根据环境改变配置

25.2.以编程方式设置profiles

在应用运行前,你可以通过调

用 SpringApplication.setAdditionalProfiles(...) 方法,以编程的方式设置激活的配置,也可以使用Spring的 ConfigurableEnvironment 接口激活配置 (profiles)。

25.3. Profile-specific配置文件

Profile-specific的配置,不管

- 是 application.properties (或 application.yml),还是通
- 过 @ConfigurationProperties 引用的文件都是被当作文件来加载的,具体参考 Section 24.3, "Profile specific properties"。

26. 日志

Spring Boot內部日志系统使用的是Commons Logging,但开放底层的日志实现, 默认为会Java Util Logging, Log4J, Log4J2和Logback提供配置。每种情况下都预 先配置使用控制台输出,也可以使用可选的文件输出。

默认情况下,如果你使用'Starters',那么就会使用Logback记录日志。为了确保使用Java Util Logging, Commons Logging, Log4J或SLF4J的依赖库能够正常工作,相应的Logback路由也会包含进来。

注如果上面的列表看起来令人困惑,不要担心,Java有很多可用的日志框架。通常,你不需要改变日志依赖,Spring Boot默认的就能很好的工作。

26.1. 日志格式

Spring Boot默认的日志输出格式如下:

```
2014-03-05 10:57:51.112 INFO 45469 --- [
                                                 main] org.ap
ache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet Engine: Ap
ache Tomcat/7.0.52
2014-03-05 10:57:51.253 INFO 45469 --- [ost-startStop-1] o.a.c.
c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring embedde
d WebApplicationContext
2014-03-05 10:57:51.253 INFO 45469 --- [ost-startStop-1] o.s.we
                                  : Root WebApplicationContext:
b.context.ContextLoader
 initialization completed in 1358 ms
2014-03-05 10:57:51.698 INFO 45469 --- [ost-startStop-1] o.s.b.
c.e.ServletRegistrationBean
                             : Mapping servlet: 'dispatche
rServlet' to [/]
2014-03-05 10:57:51.702 INFO 45469 --- [ost-startStop-1] o.s.b.
c.embedded.FilterRegistrationBean : Mapping filter: 'hiddenHttp
MethodFilter' to: [/*]
```

输出的节点(items)如下:

- 1. 日期和时间-精确到毫秒,且易于排序。
- 2. 日志级别 ERROR , WARN , INFO , DEBUG 或 TRACE 。
- 3. Process ID •
- 4. --- 分隔符,用于区分实际日志信息开头。
- 5. 线程名 包括在方括号中(控制台输出可能会被截断)。
- 6. 日志名 通常是源class的类名(缩写)。
- 7. 日志信息。
- 注 Logback没有 FATAL 级别,它会映射到 ERROR 。

26.2. 控制台输出

默认的日志配置会在写日志消息时将它们回显到控制台,级别为 ERROR , WARN 和 INFO 的消息会被记录。你可以在启动应用时,通过 --debug 标识开启控制台的 DEBUG 级别日志记录,也可以在 application.properties 中指定 debug=true。

\$ java -jar myapp.jar --debug

当debug模式启用时,一系列核心loggers(内嵌容器,Hibernate,Spring Boot等)记录的日志会变多,但不会输出所有的信息。

相应地,你可以在启动应用时,通过 --trace (或在 application.properties 设置 trace=true)启用"trace"模式,该模式能够追踪核心loggers (内嵌容器,Hibernate生成的schema,Spring全部的portfolio)的所有日志信息。

26.2.1 Color-coded输出

如果你的终端支持ANSI,Spring Boot将使用彩色编码(color output)输出日志以增强可读性,你可以将 spring.output.ansi.enabled 设置为一个支持的值来覆盖默认设置。

彩色编码(Color coding)使用 %clr 表达式进行配置,在其最简单的形式中,转换器会根据日志级别使用不同的颜色输出日志,例如:

%clr(%5p)

日志级别到颜色的映射如下:

Level	Color
FATAL	Red
ERROR	Red
WARN	Yellow
INFO	Green
DEBUG	Green
TRACE	Green

另外,在转换时你可以设定日志展示的颜色或样式,例如,让文本显示成黄色:

%clr(%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}){yellow}

支持的颜色,样式如下:

- blue
- cyan
- faint
- green
- magenta
- red
- yellow

26.3. 文件输出

默认情况下,Spring Boot只会将日志记录到控制台,而不写进日志文件,如果需要,你可以设置 logging.file 或 logging.path 属性 (例 如 application.properties)。

下表展示如何组合使用 logging.*:

logging.file	logging.path	示例	描述
(none)	(none)		只记录到控制台
Specific file	(none)	my.log	写到特定的日志文件,名称可以是 精确的位置或相对于当前目录
(none)	Specific directory	/var/log	写到特定目录下 的 spring.log 里,名称可以是精 确的位置或相对于当前目录

日志文件每达到10MB就会被分割,跟控制台一样,默认记录 ERROR, WARN 和 INFO 级别的信息。

26.4. 日志级别

所有Spring Boot支持的日志系统都可以在Spring Environment 中设置级别 (application.properties 里也一样),设置格式为'logging.level.*=LEVEL',其中 LEVEL 是 TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL, OFF 之一:

以下是 application.properties 示例:

```
logging.level.root=WARN
logging.level.org.springframework.web=DEBUG
logging.level.org.hibernate=ERROR
```

注默认情况,Spring Boot会重新映射Thymeleaf的 INFO 信息到 DEBUG 级别,这能减少标准日志输出的噪声。查看LevelRemappingAppender可以按自己的配置设置映射。

26.5. 自定义日志配置

通过将相应的库添加到classpath可以激活各种日志系统,然后在classpath根目录下提供合适的配置文件可以进一步定制日志系统,配置文件也可以通过Spring Environment 的 logging.config 属性指定。

使用 org.springframework.boot.logging.LoggingSystem 系统属性可以强制 Spring Boot使用指定的日志系统,该属性值需要是 LoggingSystem 实现类的全限 定名,如果值为 none ,则彻底禁用Spring Boot的日志配置。

注由于日志初始化早于 ApplicationContext 的创建,所以不可能通过 @PropertySources 指定的Spring @Configuration 文件控制日志,系统属性和Spring Boot外部化配置可以正常工作。

以下文件会根据你选择的日志系统进行加载:

日志系统	定制配置
Logback	logback-spring.xml , logback-spring.groovy , logback.xml 或 logback.groovy
Log4j	log4j.properties 或 log4j.xml
Log4j2	log4j2-spring.xml 或 log4j2.xml
JDK (Java Util Logging)	logging.properties

注如果可能的话,建议你使用 -spring 变种形式定义日志配置 (例如,使用 logback-spring.xml 而不是 logback.xml)。如果你使用标准的配置路径,Spring可能不能够完全控制日志初始化。

注 Java Util Logging从可执行jar运行时会导致一些已知的类加载问题,我们建议尽可能不使用它。

以下是从Spring Envrionment 转换为System properties的一些有助于定制的配置 属性:

Spring Environment	System Property	Con
logging.exception-conversion-word	LOG_EXCEPTION_CONVERSION_WORD	记录异
logging.file	LOG_FILE	如果指默认的中
logging.path	LOG_PATH	如果指默认的中
logging.pattern.console	CONSOLE_LOG_PATTERN	日志 台 使 大 H J Ogba
logging.pattern.file	FILE_LOG_PATTERN	日志報 HOG 用的log
logging.pattern.level	LOG_LEVEL_PATTERN	用来汽 别 %5 持 logba
PID	PID	当前的 (proce 够找到 有用了

所有支持的日志系统在解析配置文件时都能获取系统属性的值,具体可以参考 spring-boot.jar 中的默认配置。

注如果想在日志属性中使用占位符,你需要使用Spring Boot的语法,而不是底层框架的语法。尤其是使用Logback时,你需要使用 : 作为属性名和默认值的分隔符,而不是 :- 。

注通过覆盖 LOG_LEVEL_PATTERN (Logback对应 logging.pattern.level),你可以向日志中添加MDC和其他ad-hoc的内容。例如,将该值设置为 logging.pattern.level=user:%X{user} %5p ,则默认日志格式将包含一个"user"的MDC实体,如果存在的话,比如:

2015-09-30 12:30:04.031 user:juergen INFO 22174 --- [nio-8080-exec-0] demo.Controller Handling authenticated request

26.6 Logback扩展

Spring Boot包含很多有用的Logback扩展,你可以在 logback-spring.xml 配置 文件中使用它们。

注你不能在标准的 logback.xml 配置文件中使用扩展,因为它加载的太早了,不过可以使用 logback-spring.xml ,或指定 logging.config 属性。

警告丞这些扩展不能和 Logback 的配置扫描一起使用。如果你尝试这样做,改变配置文件会导致类似与下面的错误:

ERROR in ch.qos.logback.core.joran.spi.Interpreter@4:71 - no app licable action for [springProperty], current ElementPath is [[configuration][springProperty]]

ERROR in ch.qos.logback.core.joran.spi.Interpreter@4:71 - no app licable action for [springProfile], current ElementPath is [[con figuration][springProfile]]

26.6.1 Profile-specific配置

<springProfile> 标签可用于根据激活的Spring profiles,选择性的包含或排除
配置片段。Profile片段可以放在 <configuration> 元素内的任何地方,使
用 name 属性定义哪些profile接受该配置,多个profiles以逗号分隔。

```
<springProfile name="staging">
     <!-- configuration to be enabled when the "staging" profile
is active -->
</springProfile>

<springProfile name="dev, staging">
     <!-- configuration to be enabled when the "dev" or "staging"
    profiles are active -->
</springProfile>

<springProfile name="!production">
     <!-- configuration to be enabled when the "production" profile is not active -->
</springProfile>
```

26.6.2 Environment 属性

<springProperty> 标签允许你从Spring Environment 读取属性,以便在
Logback中使用。如果你想在logback配置获取 application.properties 中的属性值,该功能就很有用。该标签工作方式跟Logback标准 <property> 标签类似,但不是直接指定 value 值,你需要定义属性的 source (来自 Environment),也可以指定存储属性作用域的 scope 。如果 Environment 没有相应属性,你可以通过 defaultValue 设置默认值。

注 source 必须使用短横线隔开 (my.property-name)的格式指定。但是,属性可以通过relaxed规则添加到 Environment 里。

27. 开发Web应用

Spring Boot非常适合开发web应用程序。你可以使用内嵌的Tomcat,Jetty,Undertow或Netty轻轻松松地创建一个HTTP服务器。大多数的web应用都可以使用 spring-boot-starter-web 模块进行快速搭建和运行。你也可以使用 spring-boot-starter-webflux 模块,来构建响应式的网络应用。

如果没有开发过Spring Boot web应用,可以参考Getting started章节的"Hello World!"示例。

27.1. Spring Web MVC框架

Spring Web MVC框架 (通常简称为"Spring MVC") 是一个富"模型,视图,控制器"web框架, 允许用户创建特定的 @Controller 或 @RestController beans 来处理传入的HTTP请求,通过 @RequestMapping 注解可以将控制器中的方法映射到相应的HTTP请求。

示例:

```
@RestController
@RequestMapping(value="/users")
public class MyRestController {
    @RequestMapping(value="/{user}", method=RequestMethod.GET)
    public User getUser(@PathVariable Long user) {
        // ...
    }
    @RequestMapping(value="/{user}/customers", method=RequestMet
hod.GET)
    List<Customer> getUserCustomers(@PathVariable Long user) {
        // ...
    }
    @RequestMapping(value="/{user}", method=RequestMethod.DELETE
)
    public User deleteUser(@PathVariable Long user) {
        // ...
    }
}
```

Spring MVC是Spring框架的核心部分,详细信息可以参考reference documentation, spring.io/guides也有一些可用的指导覆盖Spring MVC。

27.1.1. Spring MVC自动配置

Spring Boot为Spring MVC提供的auto-configuration适用于大多数应用,并在Spring默认功能上添加了以下特性:

- 1. 引入 ContentNegotiatingViewResolver 和 BeanNameViewResolver beans。
- 2. 对静态资源的支持,包括对WebJars的支持。
- 3. 自动注册 Converter , GenericConverter , Formatter beans。
- 4. 对 HttpMessageConverters 的支持。
- 5. 自动注册 MessageCodeResolver 。
- 6. 对静态 index.html 的支持。
- 7. 对自定义 Favicon 的支持。
- 8. 自动使用 ConfigurableWebBindingInitializer bean。

如果保留Spring Boot MVC特性,你只需添加其他的MVC配置(拦截器,格式化处理器,视图控制器等)。你可以添加自己的 WebMvcConfigurer 类型

- 的 @Configuration 类,而不需要注解 @EnableWebMvc 。如果希望使用自定义
- 的 RequestMappingHandlerMapping , RequestMappingHandlerAdapter ,
- 或 ExceptionHandlerExceptionResolver ,你可以声明一
- 个 WebMvcRegistrationsAdapter 实例提供这些组件。

如果想全面控制Spring MVC,你可以添加自己的 @Configuration ,并使用 @EnableWebMvc 注解。

27.1.2. HttpMessageConverters

Spring MVC使用 HttpMessageConverter 接口转换HTTP请求和响应,合适的默认配置可以开箱即用,例如对象自动转换为JSON(使用Jackson库)或XML(如果 Jackson XML扩展可用,否则使用JAXB),字符串默认使用 UTF-8 编码。

可以使用Spring Boot的 HttpMessageConverters 类添加或自定义转换类:

```
import org.springframework.boot.autoconfigure.web.HttpMessageCon
verters;
import org.springframework.context.annotation.*;
import org.springframework.http.converter.*;

@Configuration
public class MyConfiguration {

    @Bean
    public HttpMessageConverters customConverters() {
        HttpMessageConverter<?> additional = ...
        HttpMessageConverter<?> another = ...
        return new HttpMessageConverters(additional, another);
    }
}
```

上下文中出现的所有 HttpMessageConverter bean都将添加到converters列表,你可以通过这种方式覆盖默认的转换器列表(converters)。

27.1.3 自定义JSON序列化器和反序列化器

如果使用Jackson序列化,反序列化JSON数据,你可能想编写自己的 JsonSerializer 和 JsonDeserializer 类。自定义序列化器(serializers) 通常通过Module注册到Jackson,但Spring Boot提供了 @JsonComponent 注解这一替代方式,它能轻松的将序列化器注册为Spring Beans。

27.1.4 MessageCodesResolver

Spring MVC有一个实现策略,用于从绑定的errors产生用来渲染错误信息的错误

- 码: MessageCodesResolver 。Spring Boot会自动为你创建该实现,只要设
- 置 spring.mvc.message-codes-resolver.format 属性
- 为 PREFIX_ERROR_CODE 或 POSTFIX_ERROR_CODE (具体查
- 看 DefaultMessageCodesResolver.Format 枚举值)。

27.1.5 静态内容

默认情况下,Spring Boot从classpath下

的 /static (/public , /resources 或 /META-INF/resources) 文件夹,或从 ServletContext 根目录提供静态内容。这是通过Spring MVC

的 ResourceHttpRequestHandler 实现的,你可以自定

义 WebMvcConfigurer 并覆写 addResourceHandlers 方法来改变该行为(加载静态文件)。

在单机web应用中,容器会启动默认的servlet,并用它加载 ServletContext 根目录下的内容以响应那些Spring不处理的请求。大多数情况下这都不会发生(除非你修改默认的MVC配置),因为Spring总能够通过 DispatcherServlet 处理这些请求。

默认地,资源放置在 /** ,但是你可以通过 spring.mvc.static-path-pattern 进行调整。例如,迁移所有的资源到 /resources/** 可以按照如下方式实现:

spring.mvc.static-path-pattern=/resources/**

你可以设置 spring.resources.static-locations 属性自定义静态资源的位置 (配置一系列目录位置代替默认的值)。根Servlet的上下文路径"/"也会被作为一个位置自动添加。如果你这样做,默认的欢迎页面将从自定义位置加载,所以只要这些路径中的任何地方有一个 index.html ,它都会成为应用的主页。

此外,除了上述标准的静态资源位置,有个例外情况是Webjars内容。任何在 /webjars/** 路径下的资源都将从jar文件中提供,只要它们以Webjars的格式打包。

注如果你的应用将被打包成jar,那就不要使用 src/main/webapp 文件夹。尽管该文件夹是通常的标准格式,但它仅在打包成war的情况下起作用,在打包成jar 时,多数构建工具都会默认忽略它。

Spring Boot也支持Spring MVC提供的高级资源处理特性,可用于清除缓存的静态资源或对WebJar使用版本无感知的URLs。

如果想使用针对WebJars版本无感知的URLs(version agnostic),只需要添加 webjars-locator 依赖,然后声明你的Webjar。以jQuery为例, "/webjars/jquery/dist/jquery.min.js" 实际为 "/webjars/jquery/x.y.z/dist/jquery.min.js" , x.y.z 为Webjar的版本。

注如果使用JBoss,你需要声明 webjars-locator-jboss-vfs 依赖而不是 webjars-locator ,否则所有的Webjars将解析为 404 。

以下的配置为所有的静态资源提供一种缓存清除(cache busting)方案,实际上是 将内容hash添加到URLs中,比如 <link href="/css/spring-2a2d595e6ed9a0b24f027f2b63b134d6.css"/> :

```
spring.resources.chain.strategy.content.enabled=true
spring.resources.chain.strategy.content.paths=/**
```

注实现该功能的是 ResourceUrlEncodingFilter ,它在模板运行期会重写资源链接,Thymeleaf和FreeMarker会自动配置该filter,JSP需要手动配置。其他模板引擎还没自动支持,不过你可以使用ResourceUrlProvider自定义模块宏或帮助类。

当使用比如JavaScript模块加载器动态加载资源时,重命名文件是不行的,这也是提供其他策略并能结合使用的原因。下面是一个"fixed"策略,在URL中添加一个静态version字符串而不需要改变文件名:

```
spring.resources.chain.strategy.content.enabled=true
spring.resources.chain.strategy.content.paths=/**
spring.resources.chain.strategy.fixed.enabled=true
spring.resources.chain.strategy.fixed.paths=/js/lib/
spring.resources.chain.strategy.fixed.version=v12
```

使用以上策略,JavaScript模块加载器加载 "/js/lib/" 下的文件时会使用一个固定的版本策略 "/v12/js/lib/mymodule.js" ,其他资源仍旧使用内容hash的方式 <link href="/css/spring-

2a2d595e6ed9a0b24f027f2b63b134d6.css"/> 。查看ResourceProperties获取更多支持的选项。

注该特性在一个专门的博文和Spring框架参考文档中有透彻描述。

27.1.6 定制网站图标

Spring Boot会在已配置的静态内容位置和类路径的根目录下依次寻找 favicon.ico 文件。如果文件存在,它会被自动用作应用的图标。

27.1.7 ConfigurableWebBindingInitializer

Spring MVC使用 WebBindingInitializer 为每个特殊的请求初始化相应的 WebDataBinder ,如果你创建自己的 ConfigurableWebBindingInitializer @Bean ,Spring Boot会自动配置Spring MVC使用它。

27.1.8 模板引擎

正如REST web服务,你也可以使用Spring MVC提供动态HTML内容。Spring MVC 支持各种各样的模板技术,包括Thymeleaf, FreeMarker和JSPs,很多其他的模板 引擎也提供它们自己的Spring MVC集成。

Spring Boot为以下的模板引擎提供自动配置支持:

- FreeMarker
- Groovy
- Thymeleaf
- Mustache

注:由于在内嵌servlet容器中使用JSPs存在一些已知的限制,所以建议尽量不使用它们。

使用以上引擎中的任何一种,并采用默认配置,则模块会 从 src/main/resources/templates 自动加载。

注:IntelliJ IDEA根据你运行应用的方式会对classpath进行不同的排序。在IDE里通过main方法运行应用,跟从Maven,或Gradle,或打包好的jar中运行相比会导致不同的顺序,这可能导致Spring Boot不能从classpath下成功地找到模板。如果遇到这个问题,你可以在IDE里重新对classpath进行排序,将模块的类和资源放到第一位。或者,你可以配置模块的前缀为 classpath*:/templates/ ,这样会查找 classpath下的所有模板目录。

27.1.9 错误处理

Spring Boot默认提供一个 /error 映射用来以合适的方式处理所有的错误,并将它注册为servlet容器中全局的错误页面。对于机器客户端(相对于浏览器而言,浏览器偏重于人的行为),它会产生一个具有详细错误,HTTP状态,异常信息的JSON响应。对于浏览器客户端,它会产生一个白色标签样式(whitelabel)的错误视图,该视图将以HTML格式显示同样的数据(可以添加一个解析为'error'的View来自定义它)。为了完全替换默认的行为,你可以实现 ErrorController ,并注册一个该类型的bean定义,或简单地添加一个 ErrorAttributes 类型的bean以使用现存的机制,只是替换显示的内容。

Example BasicErrorController 可以作为自定义 ErrorController 的基类,如果你想添加对新context type的处理(默认处理 text/html),这会很有帮助。你只需要继承 BasicErrorController ,添加一个public方法,并注解带有 produces 属性的 @RequestMapping ,然后创建该新类型的bean。

你也可以定义一个 @ControllerAdvice 去自定义某个特殊controller或exception 类型的JSON文档:

```
@ControllerAdvice(basePackageClasses = FooController.class)
public class FooControllerAdvice extends ResponseEntityException
Handler {
    @ExceptionHandler(YourException.class)
    @ResponseBody
    ResponseEntity<?> handleControllerException(HttpServletReque
st request, Throwable ex) {
        HttpStatus status = getStatus(request);
        return new ResponseEntity<>(new CustomErrorType(status.v
alue(), ex.getMessage()), status);
    }
    private HttpStatus getStatus(HttpServletRequest request) {
        Integer statusCode = (Integer) request.getAttribute("jav
ax.servlet.error.status_code");
        if (statusCode == null) {
            return HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR;
        return HttpStatus.valueOf(statusCode);
    }
}
```

在以上示例中,如果跟 FooController 相同package的某个controller抛出 YourException ,一个 CustomerErrorType 类型的POJO的json展示将代替 ErrorAttributes 展示。

自定义错误页面

如果想为某个给定的状态码展示一个自定义的HTML错误页面,你需要将文件添加到 /error 文件夹下。错误页面既可以是静态HTML(比如,任何静态资源文件夹下添加的),也可以是使用模板构建的,文件名必须是明确的状态码或一系列标签。

例如,映射 404 到一个静态HTML文件,你的目录结构可能如下:

使用FreeMarker模板映射所有 5xx 错误,你需要如下的目录结构:

```
src/
+- main/
+- java/
| + <source code>
+- resources/
+- templates/
+- error/
| +- 5xx.ftl
+- <other templates>
```

对于更复杂的映射,你可以添加实现 ErrorViewResolver 接口的beans:

你也可以使用Spring MVC特性,比如@ExceptionHandler方法和 @ControllerAdvice, ErrorController 将处理所有未处理的异常。

映射Spring MVC以外的错误页面

对于不使用Spring MVC的应用,你可以通过 ErrorPageRegistrar 接口直接注册 ErrorPages 。该抽象直接工作于底层内嵌servlet容器,即使你没有Spring MVC的 DispatcherServlet ,它们仍旧可以工作。

```
@Bean
public ErrorPageRegistrar errorPageRegistrar(){
    return new MyErrorPageRegistrar();
}

// ...

private static class MyErrorPageRegistrar implements ErrorPageRegistrar {

    @Override
    public void registerErrorPages(ErrorPageRegistry registry) {
        registry.addErrorPages(new ErrorPage(HttpStatus.BAD_REQUEST, "/400"));
    }
}
```

注.如果你注册一个 ErrorPage ,该页面需要被一个 Filter 处理(在一些非 Spring web框架中很常见,比如Jersey,Wicket),那么该 Filter 需要明确注册 为一个 ERROR 分发器(dispatcher),例如:

```
@Bean
public FilterRegistrationBean myFilter() {
    FilterRegistrationBean registration = new FilterRegistration
Bean();
    registration.setFilter(new MyFilter());
    ...
    registration.setDispatcherTypes(EnumSet.allOf(DispatcherType
.class));
    return registration;
}
```

(默认的 FilterRegistrationBean 不包含 ERROR dispatcher类型)。

WebSphere应用服务器的错误处理

当部署到一个servlet容器时,Spring Boot通过它的错误页面过滤器将带有错误状态的请求转发到恰当的错误页面。request只有在response还没提交时才能转发

(forwarded) 到正确的错误页面,而WebSphere应用服务器8.0及后续版本默认情况会在servlet方法成功执行后提交response,你需要设

置 com.ibm.ws.webcontainer.invokeFlushAfterService 属性为 false 来关闭该行为。

27.1.10 Spring HATEOAS

如果正在开发基于超媒体的RESTful API,你可能需要Spring HATEOAS,而Spring Boot会为其提供自动配置,这在大多数应用中都运作良好。自动配置取代了 @EnableHypermediaSupport ,只需注册一定数量的beans就能轻松构建基于超媒体的应用,这些beans包括 LinkDiscoverers (客户端支持), ObjectMapper (用于将响应编排为想要的形式)。 ObjectMapper 可以根据 spring.jackson.* 属性或 Jackson2ObjectMapperBuilder bean进行自定义。

通过注解 @EnableHypermediaSupport ,你可以控制Spring HATEOAS的配置,但这会禁用上述 ObjectMapper 的自定义功能。

27.1.11 CORS支持

跨域资源共享(CORS)是一个大多数浏览器都实现了的W3C标准,它允许你以灵活的方式指定跨域请求如何被授权,而不是采用那些不安全,性能低的方式,比如IFRAME或JSONP。

从4.2版本开始,Spring MVC对CORS提供开箱即用的支持。不用添加任何特殊配置,只需要在Spring Boot应用的controller方法上注解 @CrossOrigin ,并添加CORS配置。通过注册一个自定义 addCorsMappings(CorsRegistry) 方法的 WebMvcConfigurer bean可以指定全局CORS配置:

```
@Configuration
public class MyConfiguration {

    @Bean
    public WebMvcConfigurer corsConfigurer() {
        return new WebMvcConfigurer() {
            @Override
            public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {
                registry.addMapping("/api/**");
            }
        };
    }
}
```

27.2 The 'Spring WebFlux framework'

Spring WebFlux is the new reactive web framework introduced in Spring Framework 5.0. Unlike Spring MVC, it does not require the Servlet API, is fully asynchronous and non-blocking, and implements the Reactive Streams specification through the Reactor project.

Spring WebFlux comes in two flavors; the annotation-based one is quite close to the Spring MVC model we know:

@RestController @RequestMapping("/users") public class MyRestController {

```
@GetMapping("/{user}")
public Mono<User> getUser(@PathVariable Long user) {
    // ...
}

@GetMapping("/{user}/customers")
Flux<Customer> getUserCustomers(@PathVariable Long user) {
    // ...
}

@DeleteMapping("/{user}")
public Mono<User> deleteUser(@PathVariable Long user) {
    // ...
}
```

} 'WebFlux.fn', the functional variant, separates the routing configuration from the actual handling of the requests:

@Configuration public class RoutingConfiguration {

@Component public class UserHandler {

}

```
public Mono<ServerResponse> getUser(ServerRequest request) {
    // ...
}

public Mono<ServerResponse> getUserCustomers(ServerRequest reque
st) {
    // ...
}

public Mono<ServerResponse> deleteUser(ServerRequest request) {
    // ...
}
```

WebFlux is part of the Spring Framework and detailed information is available in the reference documentation.

To get started, add the spring-boot-starter-webflux module to your application.

[Note] Adding both spring-boot-starter-web and spring-boot-starter-webflux modules in your application will result in Spring Boot auto-configuring Spring MVC, not WebFlux. This behavior has been chosen because many Spring developers will add spring-boot-starter-webflux to their Spring MVC application to

use the reactive WebCLient. You can still enforce your choice by setting the chosen application type like SpringApplication.setWebApplicationType(WebApplicationType.REACTIVE).

27.2.1 Spring WebFlux auto-configuration

Spring Boot provides auto-configuration for Spring WebFlux that works well with most applications.

The auto-configuration adds the following features on top of Spring's defaults:

Configuring codecs for HttpMessageReader and HttpMessageWriter instances (see below). Support for serving static resources, including support for WebJars (see below). If you want to keep Spring Boot WebFlux features, and you just want to add additional WebFlux configuration you can add your own @Configuration class of type WebFluxConfigurer, but without @EnableWebFlux.

If you want to take complete control of Spring WebFlux, you can add your own @Configuration annotated with @EnableWebFlux.

27.2.2 HTTP codecs with HttpMessageReaders and HttpMessageWriters

Spring WebFlux uses the HttpMessageReader and HttpMessageWriter interface to convert HTTP requests and responses. They are configured with CodecConfigurer with sensible defaults, by looking at the libraries available in your classpath.

Spring Boot will apply further customization using CodecCustomizer instances. For example, spring.jackson.* configuration keys will be applied to the Jackson codec.

If you need to add or customize codecs you can create a custom CodecCustomizer component:

import org.springframework.boot.web.codec.CodecCustomizer;

@Configuration public class MyConfiguration {

} You can also leverage Boot's custom JSON serializers and deserializers.

27.2.3 Static Content

By default Spring Boot will serve static content from a directory called /static (or /public or /resources or /META-INF/resources) in the classpath. It uses the ResourceWebHandler from Spring WebFlux so you can modify that behavior by adding your own WebFluxConfigurer and overriding the addResourceHandlers method.

By default, resources are mapped on / but you can tune that via spring.mvc.static-path-pattern. For instance, relocating all resources to /resources/ can be achieved as follows:

spring.mvc.static-path-pattern=/resources/** You can also customize the static resource locations using spring.resources.static-locations (replacing the default values with a list of directory locations). If you do this the default welcome page detection will switch to your custom locations, so if there is an index.html in any of your locations on startup, it will be the home page of the application.

In addition to the 'standard' static resource locations above, a special case is made for Webjars content. Any resources with a path in /webjars/** will be served from jar files if they are packaged in the Webjars format.

[Tip] Spring WebFlux applications don't strictly depend on the Servlet API, so they can't be deployed as war and have no use of the src/main/webapp directory.

27.2.4 Template engines

As well as REST web services, you can also use Spring WebFlux to serve dynamic HTML content. Spring WebFlux supports a variety of templating technologies including Thymeleaf, FreeMarker and Mustache.

Spring Boot includes auto-configuration support for the following templating engines:

FreeMarker Thymeleaf Mustache When you're using one of these templating engines with the default configuration, your templates will be picked up automatically from src/main/resources/templates.

27.3 JAX-RS和Jersey

如果你更喜欢JAX-RS为REST端点提供的编程模型,可以使用相应的实现代替 Spring MVC。如果将Jersey 1.x和Apache CXF的 Servlet 或 Filter 注册到应 用上下文中,那它们可以很好的工作。Spring对Jersey 2.x有一些原生支持,所以 在Spring Boot中也为它提供了自动配置及一个starter。

想要使用Jersey 2.x,只需添加 spring-boot-starter-jersey 依赖,然后创建一个 ResourceConfig 类型的 @Bean ,用于注册所有的端点 (endpoints):

```
@Component
public class JerseyConfig extends ResourceConfig {
    public JerseyConfig() {
       register(Endpoint.class);
    }
}
```

警告△ Jersey对扫描可执行存档的支持相当有限。例如,当运行一个可执行的war 文件时,它不能扫描在 WEB-INF/classes 下找到的包中的端点。为了避免这个限制, packages 方法不应当被使用。同时,端点应该像上面展示的那样,使用 register 方法分别注册。

你也可以注册任意数量的,实现 ResourceConfigCustomizer 的beans来进一步 自定义。

所有注册的端点都需注解 @Components 和HTTP资源annotations (比如 @GET):

```
@Component
@Path("/hello")
public class Endpoint {
    @GET
    public String message() {
       return "Hello";
    }
}
```

由于 Endpoint 是一个Spring组件(@Component) ,所以它的生命周期受 Spring管理,你可以使用 @Autowired 添加依赖,也可以使用 @Value 注入外部 配置。Jersey的servlet会被注册,并默认映射到 /* ,你可以 将 @ApplicationPath 添加到 ResourceConfig 来改变该映射。

默认情况下,Jersey将以Servlet的形式注册为一个 ServletRegistrationBean 类型的 @Bean ,name为 jerseyServletRegistration ,该servlet默认会延迟初始化,不过可以通过 spring.jersey.servlet.load-on-startup 自定义。通过创建相同name的bean,你可以禁用或覆盖框架默认产生的bean。设置 spring.jersey.type=filter 可以使用Filter的形式代替Servlet,相应的 @Bean 类型变为 jerseyFilterRegistration ,该filter有一个 @Order 属性,你可以通过 spring.jersey.filter.order 设置。Servlet和Filter注册时都可以使用 spring.jersey.init.* 定义一个属性集合传递给init参数。

这里有一个Jersey示例,你可以查看如何设置相关事项。

27.4 内嵌servlet容器支持

Spring Boot支持内嵌的Tomcat, Jetty和Undertow服务器,多数开发者只需要使用合适的'Starter'来获取一个完全配置好的实例即可,内嵌服务器默认监听8080端口的HTTP请求。

警告企如果你在CentOS上使用Tomcat,需要注意:默认情况下,一个临时的目录会被用于存储编译完成的JSPs和上传的文件等。当你的应用运行时出错,这个目录可能会被 tmpwatch 删除。为了避免这种情况,你需要自定义 tmpwatch 。这样 tomcat.* 目录才不会被删除。或者,配置 server.tomcat.basedir 。这样内嵌的Tomcat会使用一个不同的位置。

27.4.1 Servlets, Filters和listeners

使用内嵌servlet容器时,你可以通过使用Spring beans或扫描Servlet组件的方式注册Servlets,Filters及特定Servlet相关的所有listeners(比如 HttpSessionListener)。

将Servlets,Filters和listeners注册为Spring beans

所有 Servlet , Filter 或Servlet *Listener 实例,只要是Spring bean,都会注册到内嵌容器中。如果想在配置期间引用 application.properties 的属性,这是非常方便的。默认情况下,如果上下文只包含单个Servlet,那它将被映射到 / 。如果存在多个Servlet beans,那么bean的名称将被用作路径的前缀,过滤器将映射到 /* 。

如果基于约定(convention-based)的映射不够灵活,你可以使用 ServletRegistrationBean , FilterRegistrationBean , ServletListe nerRegistrationBean 实现完全的控制。

27.4.2 Servlet上下文初始化

内嵌servlet容器不会直接执行Servlet

3.0+的 javax.servlet.ServletContainerInitializer 接口,或Spring 的 org.springframework.web.WebApplicationInitializer 接口,这样设计的目的是降低war包内运行的第三方库破坏Spring Boot应用的风险。

如果需要在Spring Boot应用中执行servlet上下文初始化,你需要注册一个实现 org.springframework.boot.web.servlet.ServletContextInitializer 接口的bean。 onStartup 方法可以获取 ServletContext ,如果需要的话可以轻松用来适配一个已存在的 WebApplicationInitializer 。

扫描Servlets, Filters和listeners

当使用一个内嵌容器时,通过 @ServletComponentScan 可以启用对注解 @WebServlet , @WebFilter 和 @WebListener 类的自动注册。

注在独立的容器(非内嵌)中 @ServletComponentScan 不起作用,取为代之的是容器内建的discovery机制。

27.4.3 The ServletWebServerApplicationContext

Spring Boot底层使用一种新的 ApplicationContext 类型,用于对内嵌servlet容器的支持。 ServletWebServerApplicationContext 是一种特殊类型

- 的 WebApplicationContext ,它通过搜索到的单
- 个 ServletWebServerFactory bean来启动自己,通
- 常 TomcatServletWebServerFactory , JettyServletWebServerFactory 或 UndertowServletWebServerFactory 将被自动配置。

注你不需要关心这些实现类,大部分应用都能被自动配置,并根据你的行为创建合适的 ApplicationContext 和 ServletWebServerFactory 。

27.4.4 自定义内嵌servlet容器

常见的Servlet容器配置可以通过Spring Environment 进行设置,通常将这些属性定义到 application.properties 文件中。

常见的服务器配置包括:

- 1. 网络设置:监听进入Http请求的端口(server.port) ,接口绑定地 址 server.address 等。
- 2. Session设置: session是否持久化 (server.session.persistence) , session超时时间 (server.session.timeout) , session数据存放位置 (server.session.store-dir) , session-cookie配置 (server.session.cookie.*) 。
- 3. Error管理:错误页面的位置(server.error.path)等。
- 4. SSL °
- 5. HTTP压缩

Spring Boot会尽量暴露常用设置,但这并不总是可能的。对于不可能的情况,可以使用专用的命名空间提供server-specific配置(查

看 server.tomcat , server.undertow)。例如,可以根据内嵌servlet容器的特性对access logs进行不同的设置。

注 具体参考ServerProperties。

编程方式的自定义

如果需要以编程方式配置内嵌servlet容器,你可以注册一个实

现 WebServerFactoryCustomizer 接口的Spring

bean。 WebServerFactoryCustomizer 能够获取到包含很多自定义setter方法的 ConfigurableServletWebServerFactory ,你可以通过这些setter方法对内嵌容器自定义。

```
import org.springframework.boot.web.server.WebServerFactoryCusto
mizer;
import org.springframework.boot.web.servlet.server.ConfigurableS
ervletWebServerFactory;
import org.springframework.stereotype.Component;

@Component
public class CustomizationBean implements WebServerFactoryCustom
izer<ConfigurableServletWebServerFactory> {
    @Override
    public void customize(ConfigurableServletWebServerFactory se
rver) {
        server.setPort(9000);
    }
}
```

直接自定义ConfigurableServletWebServerFactory

如果以上自定义手法过于受限,你可以自己注

册 TomcatServletWebServerFactory , JettyServletWebServerFactory 或 UndertowServletWebServerFactory 。

```
@Bean
public ConfigurableServletWebServerFactory webServerFactory() {
    TomcatServletWebServerFactory factory = new TomcatServletWeb
ServerFactory();
    factory.setPort(9000);
    factory.setSessionTimeout(10, TimeUnit.MINUTES);
    factory.addErrorPages(new ErrorPage(HttpStatus.NOT_FOUND, "/
notfound.html");
    return factory;
}
```

很多配置选项提供setter方法,有的甚至提供一些受保护的钩子方法以满足你的某些特殊需求,具体参考源码或相关文档。

27.4.5 JSP的限制

当使用内嵌servlet容器运行Spring Boot应用时(并打包成一个可执行的存档 archive),容器对JSP的支持有一些限制:

- 1. Tomcat只支持war的打包方式,不支持可执行jar。
- 2. Jetty只支持war的打包方式。
- 3. Undertow不支持JSPs。
- 4. 创建的自定义 error.jsp 页面不会覆盖默认的error handling视图。

这里有个JSP示例,你可以查看如何设置相关事项。

28. 安全

如果添加了Spring Security的依赖,那么web应用默认对所有的HTTP路径(也称为终点,端点,表示API的具体网址)使用'basic'认证。为了给web应用添加方法级别(method-level)的保护,你可以添加 @EnableGlobalMethodSecurity 并使用想要的设置,其他信息参考Spring Security Reference。

默认的 AuthenticationManager 只有一个用户('user'的用户名和随机密码会在应用启动时以INFO日志级别打印出来),如下:

Using default security password: 78fa095d-3f4c-48b1-ad50-e24c31d 5cf35

注 如果你对日志配置进行微调,确

保 org.springframework.boot.autoconfigure.security 类别记录日志级别为 INFO ,否则默认的密码不会打印出来。

你可以通过设置 security.user.password 改变默认密码,这些和其他有用的属性通过SecurityProperties (以"security"为前缀的属性)被外部化了。

默认的安全配置是通

过 SecurityAutoConfiguration , SpringBootWebSecurityConfiguration (用于web安全) , AuthenticationManagerConfiguration (可用于非web应用的认证配置)进行管理的。你可以添加一个 @EnableWebSecurity bean来彻底关掉Spring Boot的默认配置。为了对它进行自定义,你需要使用外部的属性配置和 WebSecurityConfigurerAdapter 类型的beans (比如,添加基于表单的登陆)。

注如果你添加 @EnableWebSecurity ,同时也禁用了执行器安全,你将在整个应用里得到默认的基于表单的登录,除非你添加了一个自定义

的 WebSecurityConfigurerAdapter 。

想要关闭认证管理的配置,你可以添加一个 AuthenticationManager 类型的 bean,或在 @Configuration 类的某个方法里注

入 AuthenticationManagerBuilder 来配置全局的 AuthenticationManager 。 这里有一些安全相关的Spring Boot应用示例可以拿来参考。

在web应用中你能得到的开箱即用的基本特性如下:

- 1. 一个使用内存存储的 AuthenticationManager bean和一个用户(查看 SecurityProperties.User 获取user的属性)。
- 2. 忽略(不保护) 常见的静态资源路径(/css/**, /js/**, /images/** , /webjars/** 和 **/favicon.ico) 。
- 3. 对其他所有路径实施HTTP Basic安全保护。
- 4. 安全相关的事件会发布到Spring的 ApplicationEventPublisher (成功和失败的认证,拒绝访问)。
- 5. Spring Security提供的常见底层特性(HSTS, XSS, CSRF, 缓存)默认都被开启。

上述所有特性都能通过外部配置(security.*)打开,关闭,或修改。想要覆盖访问规则而不改变其他自动配置的特性,你可以添加一个注

解 @Order(SecurityProperties.ACCESS_OVERRIDE_ORDER) 的 WebSecurityConfigurerAdapter 类型的 @Bean 。

注 WebSecurityConfigurerAdapter 默认会匹配所有路径,如果不想完全覆盖 Spring Boot自动配置的访问规则,你可以精确的配置想要覆盖的路径。

28.1 **OAuth2**

如果添加了 spring-security-oauth2 依赖,你可以利用自动配置简化认证 (Authorization) 或资源服务器 (Resource Server) 的设置,详情参考Spring Security OAuth 2 Developers Guide。

28.1.1 授权服务器

想要创建一个授权服务器,并授予access tokens,你需要使

用 @EnableAuthorizationServer ,并提

供 security.oauth2.client.client-

id 和 security.oauth2.client.client-secret 配置。

按以上操作后,你就能使用客户端证书创建一个access token,例如:

\$ curl client:secret@localhost:8080/oauth/token -d grant_type=pa
ssword -d username=user -d password=pwd

/token 端点basic形式的认证证书是 client-id 和 client-secret ,用户证书通常是Spring Security的user详情(Spring Boot中默认是"user"和一个随机的密码)。

想要关闭自动配置,自己配置授权服务器特性,你只需添加一个 AuthorizationServerConfigurer 类型的 @Bean 。

28.1.2 资源服务器

为了使用access token,你需要一个资源服务器(可以跟授权服务器是同一个)。 创建资源服务器很简单,只需要添加 @EnableResourceServer ,提供一些配置以 允许服务器解码access token。如果应用也是授权服务器,由于它知道如何去解码 tokens,所以也就不需要做其他事情。如果你的app是独立的服务,那你就需要给 它添加以下可选配置中的某一项:

- security.oauth2.resource.user-info-uri 用于 /me 资源(例如,PWS)
 的 https://uaa.run.pivotal.io/userinfo)。
- security.oauth2.resource.token-info-uri 用于token解码端点(例如, PWS的 https://uaa.run.pivotal.io/check_token)。

如果 user-info-uri 和 token-info-uri 都指定了,你可以设置flag筛选出最想要的那个(默认 prefer-token-info=true)。

另外,如果token是JWTs,你可以配置 security.oauth2.resource.jwt.key-value 解码它们(key是验签的key)。验签的键值可以是一个对称密钥,也可以是PEM编码的RSA公钥。如果你没有key,并且它是公开的,你可以通过 security.oauth2.resource.jwt.key-uri 提供一个下载URI(有一个"value"字段的JSON对象),例如,在PWS平台上:

```
$ curl https://uaa.run.pivotal.io/token_key
{"alg":"SHA256withRSA","value":"----BEGIN PUBLIC KEY----\nMIIB
I...\n----END PUBLIC KEY----\n"}
```

注如果你使用 security.oauth2.resource.jwt.key-uri ,授权服务器需要在应用启动时也运行起来,如果找不到key,它将输出warning,并告诉你如何解决。

OAuth2资源被过滤器链按 security.oauth2.resource.filter-order 指明的顺序保护着。默认地,在过滤器的保护结束之后才会到执行器端点(这样,执行器端点将会继续停留在HTTP Basic,除非你改变了顺序)。

28.2 User Info中的Token类型

Google和其他一些第三方身份(identity)提供商对发送给user info端点的请求头中设置的token类型名有严格要求。默认的 Bearer 满足大多数提供商要求,如果需要你可以设置 security.oauth2.resource.token-type 来改变它。

28.3 自定义User Info RestTemplate

如果设置了 user-info-uri ,资源服务器在内部将使用一个 OAuth2RestTemplate 抓取用于认证的用户信息,这是一个类型为 UserInfoRestTemplateFactory 的 @Bean 提供的。默认适用于大多数提供商,但偶尔你可能需要添加其他interceptors,或改变request的验证器(authenticator)。想要添加自定义,只需创建一

个 UserInfoRestTemplateCustomizer 类型的bean —— 它只有单个方法,在bean创建后,初始化前会调用该方法。此处自定义的rest template仅用于内部执行认证。或者,你可以定义你自己的 UserInfoRestTemplateFactory``@Bean 来掌握完全的控制。

注在YAML中设置RSA key时,需要使用管道符分割多行("|"),记得缩进key value,例如:

28.3.1 客户端

为了将web-app放入一个OAuth2客户端,你只需注解 @EnableOAuth2Client , Spring Boot会创

建 OAuth2ClientContext 和 OAuth2ProtectedResourceDetails ,这些是创建 OAuth2RestOperations 必需的。Spring Boot不会自动创建该bean,但你自己创建也不费力:

注你可能想添加一个限定名(qualifier),因为应用中可能定义多个 RestTemplate 。

该配置使用 security.oauth2.client.* 作为证书(跟授权服务器使用的相同),此外,它也需要知道授权服务器中认证和token的URIs,例如:

```
security:
    oauth2:
        client:
            clientId: bd1c0a783ccdd1c9b9e4
            clientSecret: 1a9030fbca47a5b2c28e92f19050bb77824b5a
d1
            accessTokenUri: https://github.com/login/oauth/acces
s_token
            userAuthorizationUri: https://github.com/login/oauth
/authorize
            clientAuthenticationScheme: form
```

具有该配置的应用在使用 OAuth2RestTemplate 时会重定向到GitHub以完成授权,如果已经登陆GitHub,你甚至不会注意到它已经授权过了。那些特殊的凭证 (credentials) 只在应用运行于8080端口时有效 (为了更灵活,在GitHub或其他提

供商上注册自己的客户端app)。

在客户端获取access token时,你可以设

置 security.oauth2.client.scope (逗号分隔或一个YAML数组)来限制它请求的作用域(scope)。作用域默认是空的,默认值取决于授权服务器,通常依赖于它拥有的客户端在注册时的设置。

注对 security.oauth2.client.client-authentication-scheme 也有设置,默认为"header" (如果你的OAuth2提供商不喜欢header认证,例如Github,你可能需要将它设置为"form")。实际上, security.oauth2.client.* 属性绑定到一个 AuthorizationCodeResourceDetails 实例,所以它的所有属性都可以指定。

注在一个非web应用中,你仍旧可以创建一个 OAuth2RestOperations ,并且 跟 security.oauth2.client.* 配置关联。在这种情况下,它是一个"client credentials token grant",如果你使用它的话就需要获取(此处不需要注解 @EnableOAuth2Client 或 @EnableOAuth2Sso)。为了防止基础设施定义,只需要将 security.oauth2.client.client-id 从配置中移除(或将它设为空字符串)。

28.3.2 单点登陆

OAuth2客户端可用于从提供商抓取用户详情,然后转换为Spring Security需要的 Authentication token。上述提到的资源服务器通过 user-info-uri 属性来支持该功能,这是基于OAuth2的单点登陆(SSO)协议最基本的,Spring Boot提供的 @EnableOAuth2Sso 注解让它更容易实践。通过添加该注解及端点配置(security.oauth2.client.*),Github客户端就可以使用 /user/端点保护它的所有资源了:

```
security:
    oauth2:
...
resource:
    userInfoUri: https://api.github.com/user
    preferTokenInfo: false
```

由于所有路径默认都处于保护下,也就没有主页展示那些未授权的用户,进而邀请他们去登陆(通过访问 /login 路径,或 security.oauth2.sso.login-path 指定的路径)。

为了自定义访问规则或保护的路径(这样你就可以添加主页),你可以将 @EnableOAuth2Sso 添加到一个 WebSecurityConfigurerAdapter ,该注解会包装它,增强需要的地方以使 /login 路径工作。例如,这里我们允许未授权的用户访问主页 / ,其他的依旧保持默认:

```
@Configuration
static class WebSecurityConfiguration extends WebSecurityConfigu
rerAdapter {

    @Override
    public void init(WebSecurity web) {
        web.ignore.antMatchers("/");
    }

    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception
    {
        http.antMatcher("/**").authorizeRequests().anyRequest().authenticated();
    }
}
```

28.4 Actuator安全

如果Actuator处于使用中,你会发现:

- 管理的端点是安全的,即使应用端点不安全。
- Security事件转换为 AuditEvent 实例,并发布 到 AuditEventRepository 。
- 默认用户拥有 ACTUATOR 和 USER 角色。

Actuator的安全特性可以通过外部配置属性(management.security.*) 进行修改。为了覆盖应用访问规则但不覆盖actuator的访问规则,你可以添加一个 WebSecurityConfigurerAdapter 类型的 @Bean ,并注解 @Order(SecurityProperties.ACCESS_OVERRIDE_ORDER) ,如果想覆盖 actuator访问规则,则注

解 @Order(ManagementServerProperties.ACCESS_OVERRIDE_ORDER) 。

29. 使用SQL数据库

Spring框架为使用SQL数据库提供了广泛支持,从使用 JdbcTemplate 直接访问 JDBC到完全的'对象关系映射'技术,比如Hibernate。Spring Data提供了更高级的 功能,直接从接口创建 Repository 实现,并根据约定从方法名生成查询。

29.1. 配置DataSource

Java的 javax.sql.DataSource 接口提供了一个标准的使用数据库连接的方法。 通常,DataSource使用 URL 和相应的凭证去初始化数据库连接。

提示 查看How-to章节,获取更多的高级示例,典型地完全控制DataSource的配置。

29.1.1. 对内嵌数据库的支持

开发应用时使用内存数据库是很方便的。显然,内存数据库不提供持久化存储;你 只需要在应用启动时填充数据库,在应用结束前预先清除数据。

提示 How-to章节包含有一章讲解如何初始化数据库。

Spring Boot可以自动配置的内嵌数据库包括H2, HSQL和Derby。你不需要提供任何连接URLs,只需要添加你想使用的内嵌数据库依赖。

注如果你正在你的测试中使用这个特性,你可能注意到了:不管你使用了多少应用上下文,你的整个测试套件重复使用了同一个数据库。如果你想要确保每个上下文各自有一个内嵌数据库,你应当把 spring.datasource.generate-unique-name 设置为 true 。

示例:典型的POM依赖如下:

注对于自动配置的内嵌数据库,你需要添加 spring-jdbc 依赖,在本示例中, spring-boot-starter-data-jpa 已包含该依赖了。

注 无论出于什么原因,你需要配置内嵌数据库的连接URL,一定要确保数据库的自动关闭是禁用的。如果使用H2,你需要设置 DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE 。如果使用HSQLDB,你需要确保没使用 shutdown=true 。禁用数据库的自动关闭可以让Spring Boot控制何时关闭数据库,因此在数据库不需要时可以确保关闭只发生一次。

29.1.2. 连接生产环境数据库

生产环境的数据库连接可以通过池化的 DataSource 进行自动配置,下面是选取特定实现的算法:

- 出于HikariCP的优秀性能和并发,如果可用总会优先使用它。
- 如果tomcat数据源连接池可用,我们将使用它。
- 如果HikariCP和tomcat数据源连接池都不能用。如果Commons DBCP2可用, 我们将使用它。

如果使用 spring-boot-starter-jdbc 或 spring-boot-starter-data-jpa 'starters',你会自动添加 HikariCP 依赖。

注 通过指定 spring.datasource.type 属性,你可以完全抛弃该算法,然后指定数据库连接池。如果你在tomcat容器中运行应用,由于默认提供 tomcat-jdbc , 这就很重要了。

注 其他的连接池可以手动配置,如果你定义自己的 DataSource bean,自动配置是不会发生的。

DataSource配置被外部的 spring.datasource.* 属性控制,例如,你可能会在 application.properties 中声明以下片段:

spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost/test
spring.datasource.username=dbuser
spring.datasource.password=dbpass
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver

注 你应该至少使用 spring.datasource.url 属性指定url,或Spring Boot尝试自动配置内嵌数据库。

注你经常不需要指定 driver-class-name ,因为Spring boot可以从 url 推断大部分数据库。

注 对于将要创建的池化 DataSource ,我们需要验证是否有一个可用的 Driver ,所以在做其他事前会校验它。比如,如果你设置 spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver ,然后该class加载出来,否则就会出错。

其他可选配置可以查看DataSourceProperties,有些标准配置是跟实现无关的,对于实现相关的配置可以通过相应前缀进行设置

(spring.datasource.hikari.* , spring.datasource.tomcat.* 和 spring.datasource.dbcp2.*) ,具体参考你使用的连接池文档。

例如,如果正在使用Tomcat连接池,你可以自定义很多其他设置:

Number of ms to wait before throwing an exception if no connection is available.

spring.datasource.tomcat.max-wait=10000

Maximum number of active connections that can be allocated fro m this pool at the same time.

spring.datasource.tomcat.max-active=50

Validate the connection before borrowing it from the pool.
spring.datasource.tomcat.test-on-borrow=true

29.1.3. 连接JNDI数据库

如果正在将Spring Boot应用部署到一个应用服务器,你可能想要用应用服务器内建的特性来配置和管理你的DataSource,并使用JNDI访问它。

spring.datasource.jndi-name 属性可用来替 代 spring.datasource.url , spring.datasource.username 和 spring.dat asource.password 去从一个特定的JNDI路径获取 DataSource , 比如,以 下 application.properties 中的片段展示了如何获取JBoss AS定义 的 DataSource :

spring.datasource.jndi-name=java:jboss/datasources/customers

29.2. 使用JdbcTemplate

Spring的 JdbcTemplate 和 NamedParameterJdbcTemplate 类会被自动配置,你可以将它们直接 @Autowire 到自己的beans:

```
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
import org.springframework.stereotype.Component;

@Component
public class MyBean {
    private final JdbcTemplate jdbcTemplate;

    @Autowired
    public MyBean(JdbcTemplate jdbcTemplate) {
        this.jdbcTemplate = jdbcTemplate;
    }
    // ...
}
```

你可以使用 spring.jdbc.template.* 属性自定义模版的一些属性:

```
spring.jdbc.template.max-rows=500
```

提示 NamedParameterJdbcTemplate 在幕后重复使用了同一 个 JdbcTemplate 实例。如果定义了不止一个 JdbcTemplate ,而且不存在候选, NamedParameterJdbcTemplate 就没有被自动配置。

29.3. JPA和Spring Data

Java持久化API是一个允许你将对象映射为关系数据库的标准技术, spring-boot-starter-data-jpa POM提供了一种快速上手的方式,它提供以下关键依赖:

- Hibernate 一个非常流行的JPA实现。
- Spring Data JPA 让实现基于JPA的repositories更容易。
- Spring ORMs Spring框架支持的核心ORM。

注 我们不想在这涉及太多关于JPA或Spring Data的细节。你可以参考来自spring.io的指南使用JPA获取数据,并阅读Spring Data JPA和Hibernate的参考文档。

29.3.1. 实体类

通常,JPA实体类被定义到一个 persistence.xml 文件,在Spring Boot中,这个文件被'实体扫描'取代。默认情况,Spring Boot会查找主配置类

(被 @EnableAutoConfiguration 或 @SpringBootApplication 注解的类)下的所有包。

任何被 @Entity , @Embeddable 或 @MappedSuperclass 注解的类都将被考虑,一个普通的实体类看起来像这样:

```
package com.example.myapp.domain;
import java.io.Serializable;
import javax.persistence.*;
@Entity
public class City implements Serializable {
    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;
    @Column(nullable = false)
    private String name;
    @Column(nullable = false)
    private String state;
    // ... additional members, often include @OneToMany mappings
    protected City() {
        // no-args constructor required by JPA spec
        // this one is protected since it shouldn't be used dire
ctly
    }
    public City(String name, String state) {
        this.name = name;
```

```
this.country = country;
}

public String getName() {
   return this.name;
}

public String getState() {
   return this.state;
}
// ... etc
}
```

注你可以使用 @EntityScan 注解自定义实体扫描路径,具体参考章节 78.4,从 Spring配置分离 @Entity 定义。

29.3.2. Spring Data JPA仓库

Spring Data JPA仓库(repositories)是用来定义访问数据的接口。根据你的方法名,JPA查询会被自动创建,比如,一个 CityRepository 接口可能声明一个 findAllByState(String state) 方法,用来查找给定状态的所有城市。

对于比较复杂的查询,你可以使用Spring Data的 Query 注解你的方法。

Spring Data仓库通常继承自 Repository 或 CrudRepository 接口。如果你使用自动配置,Spring Boot会搜索主配置类(注

解 @EnableAutoConfiguration 或 @SpringBootApplication 的类)所在包下的仓库。

下面是典型的Spring Data仓库:

```
package com.example.myapp.domain;
import org.springframework.data.domain.*;
import org.springframework.data.repository.*;

public interface CityRepository extends Repository<City, Long> {
    Page<City> findAll(Pageable pageable);
    City findByNameAndCountryAllIgnoringCase(String name, String country);
}
```

注:我们仅仅触及了Spring Data JPA的表面,具体查看它的参考指南。

29.3.3. 创建和删除JPA数据库

默认情况下,只有在你使用内嵌数据库(H2, HSQL或Derby)时,JPA数据库才会被自动创建。你可以使用 spring.jpa.* 属性显式的设置JPA,比如,将以下配置添加到 application.properties 中可以创建和删除表:

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create-drop

注 Hibernate自己内部对创建,删除表支持的属性

是 hibernate.hbm2ddl.auto (如果你记得更好)。你可以使

用 spring.jpa.properties.* (前缀在被添加到实体管理器之前会被去掉)设置 Hibernate其他的native属性,比

如: spring.jpa.properties.hibernate.globally_quoted_identifiers=true 将传递 hibernate.globally_quoted_identifiers 到Hibernate实体管理器。

通常,DDL执行(或验证)被延迟到 ApplicationContext 启动后,这可以通过 spring.jpa.generate-ddl 标签控制,如果Hibernate自动配置被激活,那该标识就不会被使用,因为 ddl-auto 设置粒度更细。

29.3.4. 在视图中打开实体管理器

如果你正在运行网络应用,Spring Boot将会默认地注

- 册 OpenEntityManagerInViewInterceptor 来应用"在视图中打开实体管理器"模
- 式。也就是,允许延迟加载网络视图。如果你不需要这个行为,你应该在你
- 的 application.properties 中把 spring.jpa.open-in-view 设置
- 为 false 。

29.4 使用H2的web控制台

H2数据库提供一个基于浏览器的控制台,Spring Boot可以为你自动配置。如果以下条件满足,则控制台会被自动配置:

- 你正在开发一个web应用。
- 添加 com.h2database:h2 依赖。
- 你正在使用Spring Boot开发者工具。

注 如果你没有使用Spring Boot的开发者工具,仍想利用H2的控制台,可以设置 spring.h2.console.enabled 属性值为 true 。H2控制台应该只用于开发期间,所以确保生产环境没有设置 spring.h2.console.enabled 。

29.4.1 改变H2控制台路径

H2控制台路径默认为 /h2-console ,你可以通过设置 spring.h2.console.path 属性自定义该路径。

29.4.2 保护H2控制台

当添加Spring Security依赖,并且启用基本认证时,Spring Boot自动使用基本认证保护H2控制台。以下属性可用于自定义安全配置:

- security.user.role
- security.basic.authorize-mode
- security.basic.enabled

29.5 使用jOOQ

Java面向对象查询(jOOQ)是Data Geekery的一个明星产品,可以从数据库生成 Java代码,让你通过它的流式API构建类型安全的SQL查询。不管是商业版,还是 开源版本都能跟Spring Boot一块使用。

29.5.1 代码生成

为了使用jOOQ类型安全的查询,你需要从数据库schema生成Java类,具体可参考jOOQ用户指南。如果正在使用 jooq-codegen-maven 插件(也使用 spring-boot-starter-parent "parent POM"),你可以安全的省略插件的 <version> 标签,也可以使用Spring Boot定义的版本变量(比如 h2.version)来声明插件的数据库依赖,示例如下:

```
<plugin>
   <groupId>org.jooq
   <artifactId>jooq-codegen-maven</artifactId>
   <executions>
   </executions>
   <dependencies>
       <dependency>
           <groupId>com.h2database
           <artifactId>h2</artifactId>
           <version>${h2.version}
       </dependency>
   </dependencies>
   <configuration>
       <jdbc>
           <driver>org.h2.Driver</driver>
           <url>jdbc:h2:~/yourdatabase</url>
       </jdbc>
       <generator>
       </generator>
   </configuration>
</plugin>
```

29.5.2 使用DSLContext

jOOQ提供的流式 (fluent) API是通过 org.jooq.DSLContext 接口初始化的,Spring Boot将自动配置一个 DSLContext 为Spring Bean,并将它跟应用的 DataSource 连接起来。想要使用 DSLContext ,只需 @Autowire 注入它:

```
@Component
public class JooqExample implements CommandLineRunner {
    private final DSLContext create;

    @Autowired
    public JooqExample(DSLContext dslContext) {
        this.create = dslContext;
    }
}
```

注 jOOQ手册倾向于使用一个名为 create 的变量持有 DSLContext ,示例中也是这样做的。

然后你就可以使用 DSLContext 构造查询:

```
public List<GregorianCalendar> authorsBornAfter1980() {
    return this.create.selectFrom(AUTHOR)
        .where(AUTHOR.DATE_OF_BIRTH.greaterThan(new GregorianCal
endar(1980, 0, 1)))
        .fetch(AUTHOR.DATE_OF_BIRTH);
}
```

29.5.3 jOOQ SQL方言

Spring Boot决定了对你的数据库使用何种SQL方言,除非你配置了 spring.jooq.sql-dialect 属性。如果探测不到方言,将使用 默认值 。 注 Spring Boot只能自动配置jOOQ的开源版本支持的方言。

29.5.4 自定义jOOQ

定义自己的 @Bean ,在jOOQ Configuration 创建时使用,可以实现更高级的定制。你可以为以下jOOQ类型定义beans:

- ConnectionProvider
- TransactionProvider
- RecordMapperProvider
- RecordListenerProvider
- ExecuteListenerProvider
- VisitListenerProvider

如果想全面控制jOOQ配置,你甚至可以创建自己的 org.jooq.Configuration @Bean 。

30. 使用NoSQL技术

Spring Data提供其他项目,用来帮你使用各种各样的NoSQL技术,包括MongoDB, Neo4J, Elasticsearch, Solr, Redis, Gemfire, Cassandra, Couchbase和LDAP。 Spring Boot为Redis, MongoDB, Elasticsearch, Solr Cassandra, Couchbase和LDAP提供自动配置。你也可以充分利用其他项目,但需要自己配置它们,具体查看projects.spring.io/spring-data中相应的参考文档。

30.1. Redis

Redis是一个缓存,消息中间件及具有丰富特性的键值存储系统。Spring Boot 为Jedis和Lettuce客户端library提供基本的自动配置,Spring Data Redis提供了在它之上的抽象。 spring-boot-starter-redis 'Starter'默认使用Jedis方便地集合了需要的依赖。如果你正在搭建一个响应式的应用, spring-boot-starter-data-redis-reactive 'Starter'对你来说非常有用。

30.1.1. 连接Redis

你可以注入一个自动配置

- 的 RedisConnectionFactory , StringRedisTemplate 或普通
- 的 RedisTemplate 实例,或任何其他Spring Bean只要你愿意。默认情况下,这个实例将尝试使用 localhost:6379 连接Redis服务器:

```
@Component
public class MyBean {
    private StringRedisTemplate template;

    @Autowired
    public MyBean(StringRedisTemplate template) {
        this.template = template;
    }
    // ...
}
```

提示 为了实现更高级的定制,你也可以注册任意数量的实现

了 JedisClientConfigurationBuilderCustomizer 的bean。如果你正在使用 Lettuce,那就实现 JedisClientConfigurationBuilderCustomizer 。

如果你添加一个自己的,或任何自动配置类型的 @Bean ,它将替换默认实例(除了 RedisTemplate 的情况,它是根据 bean 的name 'redisTemplate'而不是类型进行排除的)。如果在classpath路径下存在 commons-pool2 ,默认你会获得一个连接池工厂。

30.2. MongoDB

MongoDB是一个开源的NoSQL文档数据库,它使用类JSON格式的模式 (schema) 替换了传统的基于表的关系数据。Spring Boot为使用MongoDB提供了很多便利,包括 spring-boot-starter-data-mongodb 和 spring-boot-starter-data-mongodb-reactive 'Starter'。

30.2.1. 连接MongoDB数据库

你可以注入一个自动配置

的 org.springframework.data.mongodb.MongoDbFactory 来访问Mongo数据库。默认情况下,该实例将尝试使用URL mongodb://localhost/test 连接到MongoDB服务器:

```
import org.springframework.data.mongodb.MongoDbFactory;
import com.mongodb.DB;

@Component
public class MyBean {

    private final MongoDbFactory mongo;

    @Autowired
    public MyBean(MongoDbFactory mongo) {
        this.mongo = mongo;
    }

    // ...
    public void example() {
        DB db = mongo.getDb();
        // ...
    }
}
```

你可以设置 spring.data.mongodb.uri 来改变该url,并配置其他的设置,比如副本集:

```
spring.data.mongodb.uri=mongodb://user:secret@mongo1.example.com
:12345,mongo2.example.com:23456/test
```

另外,跟正在使用的Mongo 2.x一样,你可以指定 host / port ,比如,在 application.properties 中添加以下配置:

spring.data.mongodb.host=mongoserver
spring.data.mongodb.port=27017

注 Mongo 3.0 Java驱动不支

持 spring.data.mongodb.host 和 spring.data.mongodb.port ,对于这种情况, spring.data.mongodb.uri 需要提供全部的配置信息。

注如果没有指定 spring.data.mongodb.port ,默认使用 27017 ,上述示例中可以删除这行配置。

注如果不使用Spring Data Mongo,你可以注入 com.mongodb.Mongo beans 以代替 MongoDbFactory 。

如果想完全控制MongoDB连接的建立过程,你可以声明自己的 MongoDbFactory 或 Mongo bean。如果想全面控制MongoDB连接的建立,你也可以声明自己的MongoDbFactory或Mongo,@Beans。

30.2.2. MongoDBTemplate

Spring Data Mongo提供了一个MongoTemplate类,它的设计和Spring 的 JdbcTemplate 很相似。跟 JdbcTemplate 一样,Spring Boot会为你自动配置一个bean,你只需简单的注入即可:

```
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.data.mongodb.core.MongoTemplate;
import org.springframework.stereotype.Component;

@Component
public class MyBean {
    private final MongoTemplate mongoTemplate;

    @Autowired
    public MyBean(MongoTemplate mongoTemplate) {
        this.mongoTemplate = mongoTemplate;
    }
    // ...
}
```

具体参考 MongoOperations Javadoc。

30.2.3. Spring Data MongoDB仓库

Spring Data包含的仓库也支持MongoDB,正如上面讨论的JPA仓库,基于方法名自动创建查询是基本的原则。

实际上,不管是Spring Data JPA还是Spring Data MongoDB都共享相同的基础设施。所以你可以使用上面的JPA示例,并假设那个 City 现在是一个Mongo数据类而不是JPA @Entity ,它将以同样的方式工作:

```
package com.example.myapp.domain;
import org.springframework.data.domain.*;
import org.springframework.data.repository.*;

public interface CityRepository extends Repository<City, Long> {
    Page<City> findAll(Pageable pageable);
    City findByNameAndCountryAllIgnoringCase(String name, String country);
}
```

注 想详细了解Spring Data MongoDB,包括它丰富的对象映射技术,可以查看它的参考文档。

30.2.4 内嵌的Mongo

Spring Boot为内嵌Mongo提供自动配置,你需要添

加 de.flapdoodle.embed:de.flapdoodle.embed.mongo 依赖才能使用它。

spring.data.mongodb.port 属性可用来配置Mongo监听的端口,将该属性值设为0,表示使用一个随机分配的可用端口。通过 MongoAutoConfiguration 创建的 MongoClient 将自动配置为使用随机分配的端口。

提示如果你没有配置一个自定义的端口,内嵌的支持会默认使用一个随机的端口, 而不是27017。

如果classpath下存在SLF4J依赖,Mongo产生的输出将自动路由到一个名为 org.springframework.boot.autoconfigure.mongo.embedded.EmbeddedMongo 的logger。

想要完全控制Mongo实例的配置和日志路由,你可以声明自己

的 IMongodConfig 和 IRuntimeConfig beans。

30.3 Neo4j

Neo4j是一个开源的NoSQL图数据库,它使用图 (graph)相关的概念来描述数据模型,把数据保存为图中的节点以及节点之间的关系。相比传统rdbms (关系管理系统)的方式,Neo4j更适合大数据关系分析。Spring Boot为使用Neo4j提供很多便利,包括 spring-boot-starter-data-neo4j 'Starter'。

30.3.1 连接Neo4j数据库

你可以注入一个自动配置的 Neo4jSession , Session , 或 Neo4jOperations 实例 , 就像使用其他Spring Bean那样。该实例默认使用 localhost:7474 连接Neo4j服务器:

```
@Component
public class MyBean {
    private final Neo4jTemplate neo4jTemplate;

@Autowired
    public MyBean(Neo4jTemplate neo4jTemplate) {
        this.neo4jTemplate = neo4jTemplate;
    }

// ...
}
```

添加自己的 org.neo4j.ogm.config.Configuration @Bean ,你就能完全控制该配置了。同时,添加一个 Neo4jOperations 类型的 @Bean 可以禁用自动配置。

通过 spring.data.neo4j.* 属性可以配置使用的用户和凭证:

```
spring.data.neo4j.uri=http://my-server:7474
spring.data.neo4j.username=neo4j
spring.data.neo4j.password=secret
```

30.3.2 使用内嵌模式

如果将 org.neo4j:neo4j-ogm-embedded-driver 依赖添加到应用中,Spring Boot会自动配置一个进程内 (in-process) 的内嵌Neo4j实例,当应用关闭时,该实例不会持久化任何数据。设置 spring.data.neo4j.embedded.enabled=false 可显式关闭该模式,你也可以启用内嵌模式的持久化特性:

spring.data.neo4j.uri=file://var/tmp/graph.db

注 Neo4j OGM内嵌的驱动不提供Neo4j内核。用户需要手动添加依赖,详情请查看文档。

30.3.3 Neo4jSession

默认地,如果你正在运行一个网络应用,会话会被绑定到请求的整个处理过程的线程上(也就是"在视图中打开会话"模式)。如果你不想要这个行为,在你的 application.properties 中加入下面这句:

spring.data.neo4j.open-in-view=false

30.3.4 Spring Data Neo4j仓库

Spring Data包含的仓库也支持Neo4j,实际上,Spring Data JPA和Spring Data Neo4j使用相同的常用设施,所以你可以采用先前JPA的示例,假设 City 现在是一个Neo4j OGM @NodeEntity 而不是JPA @Entity ,它将以同样的方式工作。注你可以使用 @EntityScan 注解定义实体扫描路径。

将以下两个注解添加到你的Spring configuration,可以启用repository支持(还有可选的对 @Transactional 的支持):

@EnableNeo4jRepositories(basePackages = "com.example.myapp.repos
itory")

@EnableTransactionManagement

30.3.5 仓库示例

```
package com.example.myapp.domain;
import org.springframework.data.domain.*;
import org.springframework.data.repository.*;

public interface CityRepository extends GraphRepository<City> {
    Page<City> findAll(Pageable pageable);
    City findByNameAndCountry(String name, String country);
}
```

注 想详细了解Spring Data Neo4j,包括它丰富的对象映射技术,可查看它的参考文档。

30.4 Gemfire

Spring Data Gemfire为使用Pivotal Gemfire数据管理平台提供了方便的,Spring友好的工具。Spring Boot提供了一个用于聚集依赖的 spring-boot-starter-datagemfire 'Starter',目前不支持Gemfire的自动配置,但你只需使用一个注解就能使Spring Data仓库支持它。

30.5 Solr

Apache Solr是一个搜索引擎。Spring Boot为Solr 5客户端library提供基本的自动配置,Spring Data Solr提供了在它之上的抽象,还有用于收集依赖的 spring-boot-starter-data-solr 'Starter'。

30.5.1 连接Solr

你可以注入一个自动配置的 SolrClient 实例,就像其他Spring beans那样,该实例默认使用 localhost:8983/solr 连接Solr服务器:

```
@Component
public class MyBean {
    private SolrClient solr;

    @Autowired
    public MyBean(SolrClient solr) {
        this.solr = solr;
    }

// ...
}
```

如果你添加自己的 SolrClient 类型的 @Bean ,它将会替换默认实例。

30.5.2 Spring Data Solr仓库

Spring Data包含的仓库也支持Apache Solr,正如先前讨论的JPA仓库,基于方法 名自动创建查询是基本的原则。

实际上,不管是Spring Data JPA还是Spring Data Solr都共享相同的基础设施。所以你可以使用先前的JPA示例,并假设那个 City 现在是一个 @SolrDocument 类而不是JPA @Entity ,它将以同样的方式工作。

注 具体参考Spring Data Solr文档。

30.6 Elasticsearch

Elastic Search是一个开源的,分布式,实时搜索和分析引擎。Spring Boot为 Elasticsearch提供基本的自动配置,Spring Data Elasticsearch提供在它之上的抽象,还有用于收集依赖的 spring-boot-starter-data-elasticsearch 'Starter'。

30.6.1 使用Jest连接Elasticsearch

如果添加 Jest 依赖,你可以注入一个自动配置的 JestClient ,默认目标为 http://localhost:9200/ ,也可以进一步配置该客户端:

```
spring.elasticsearch.jest.uris=http://search.example.com:9200
spring.elasticsearch.jest.read-timeout=10000
spring.elasticsearch.jest.username=user
spring.elasticsearch.jest.password=secret
```

为了实现更高级的定制,你也可以注册任意数量的实现

了 HttpClientConfigBuilderCustomizer 的bean。下面的例子调整了额外的HTTP设置。

```
static class HttpSettingsCustomizer implements HttpClientConfigB
uilderCustomizer {

    @Override
    public void customize(HttpClientConfig.Builder builder) {
        builder.maxTotalConnection(100).defaultMaxTotalConnectionPerRoute(5);
    }
}
```

定义一个 JestClient bean以完全控制注册过程。

30.6.2 使用Spring Data连接Elasticsearch

为了连接Elasticsearch,你必须提供一个或者更多的集群节点的地址。可以通过设置 spring.data.elasticsearch.cluster-nodes (逗号分隔的'host:port'列表),来指定地址。当配置完成后, ElasticsearchTemplate 或者 TransportClient 就能够像其它Spring bean一样被注入。

```
spring.data.elasticsearch.cluster-nodes=localhost:9300
```

```
@Component
public class MyBean {
    private final ElasticsearchTemplate template;

    public MyBean(ElasticsearchTemplate template) {
        this.template = template;
    }

    // ...
}
```

如果你添加自己的 ElasticsearchTemplate 或者 TransportClient``@Bean ,它将覆盖默认实例。

30.6.3 Spring Data Elasticseach仓库

Spring Data包含的仓库也支持Elasticsearch,正如前面讨论的JPA仓库,基于方法 名自动创建查询是基本的原则。

实际上,不管是Spring Data JPA还是Spring Data Elasticsearch都共享相同的基础设施。所以你可以使用前面的JPA示例,并假设那个 City 现在是一个 Elasticsearch @Document 类而不是JPA @Entity ,它将以同样的方式工作。

注 具体参考Spring Data Elasticsearch文档。

30.7 Cassandra

Cassandra是一个开源,分布式数据库管理系统,设计用于处理跨很多商品服务器的大数据。Spring Boot为Cassandra提供自动配置,Spring Data Cassandra提供在它之上的抽象,还有收集依赖的 spring-boot-starter-data-cassandra 'Starter'。

30.7.1 连接Cassandra

你可以注入一个自动配置的 CassandraTemplate 或Cassandra Session 实例,就像注入其他Spring Bean那样。 spring.data.cassandra.* 属性可用来自定义该连接,通常你需要提供 keyspace-name 和 contact-points 属性:

```
spring.data.cassandra.keyspace-name=mykeyspace
spring.data.cassandra.contact-points=cassandrahost1,cassandrahos
t2
```

```
@Component
public class MyBean {
    private CassandraTemplate template;
    @Autowired
    public MyBean(CassandraTemplate template) {
        this.template = template;
    }
    // ...
}
```

如果添加自己的 CassandraTemplate 类型的 @Bean ,它将替换默认实例。

30.7.2 Spring Data Cassandra仓库

Spring Data包含的仓库对Cassandra提供基本支持,目前受到的限制比先前讨论的 JPA仓库要多,并且需要使用 @Query 注解相应的查找方法。

注 想全面了解Spring Data Cassandra,可查看它的参考指南。

30.8 Couchbase

Couchbase是一个基于文档,分布式多模型的开源数据库,设计用于交互式应用程序。Spring Boot为Couchbase提供自动配置,Spring Data Couchbase提供在它之上的抽象,还有收集依赖的 spring-boot-starter-data-couchbase 'Starter'。

30.8.1 连接Couchbase

通过添加Couchbase SDK和一些配置,你可以很容易获取一个 Bucket 和 Cluster , spring.couchbase.* 属性可用于自定义该连接。通常,你需要提供启动hosts,bucket name和password:

```
spring.couchbase.bootstrap-hosts=my-host-1,192.168.1.123
spring.couchbase.bucket.name=my-bucket
spring.couchbase.bucket.password=secret
```

注你至少需要提供启动host(s),在这种情况下, $bucket\ name$ 默认为 default,password默认为空字符串。另外,你可以定义自己

的 org.springframework.data.couchbase.config.CouchbaseConfigurer @Bean 来把控所有配置。

你也可以自定义一些 CouchbaseEnvironment 设置,例如,以下配置改变打开 新 Bucket 的超时时间(timeout),还启用了SSL支持:

```
spring.couchbase.env.timeouts.connect=3000
spring.couchbase.env.ssl.key-store=/location/of/keystore.jks
spring.couchbase.env.ssl.key-store-password=secret
```

具体查看 spring.couchbase.env.* 属性。

30.8.2 Spring Data Couchbase仓库

Spring Data包含的仓库也支持Couchbase,具体可查看Spring Data Couchbase的参考文档。

你可以注入一个自动配置的 CouchbaseTemplate 实例,就像注入其他Spring Bean那样,只要默认的 CouchbaseConfigurer 可以使用。

```
@Component
public class MyBean {

    private final CouchbaseTemplate template;

    @Autowired
    public MyBean(CouchbaseTemplate template) {
        this.template = template;
    }

    // ...
}
```

你可以在你自己的配置中定义一些bean,来覆盖自动配置中提供的那些:

- CouchbaseTemplate @Bean ,称为 couchbaseTemplate
- IndexManager @Bean ,称为 couchbaseIndexManager
- CustomConversions @Bean ,称为 couchbaseCustomConversions

为了避免在你的配置中硬编码那些名字,你可以重复使用由Spring Data Couchbase提供的 BeanNames 。例如,你可以像下面这样自定义要使用的转换器:

```
@Configuration
public class SomeConfiguration {

    @Bean(BeanNames.COUCHBASE_CUSTOM_CONVERSIONS)
    public CustomConversions myCustomConversions() {
        return new CustomConversions(...);
    }

    // ...
}
```

提示如果想完全关闭Spring Data Couchbase的自动配置,你可以提供自己的 org.springframework.data.couchbase.config.AbstractCouchbaseDataConfiguration 实现。

30.9 LDAP

LDAP (轻型目录访问协议)是一个开放的,中立的,工业标准的应用协议,通过IP 协议提供访问控制和维护分布式信息的目录信息。Spring Boot为任何兼容的LDAP 服务器提供自动配置,同时也支持UnboundID 的嵌入式内存中LDAP服务器。

Spring Data LDAP提供了LDAP抽象. spring-boot-starter-data-ldap "Starter"方便地集合了依赖。

30.9.1 连接LDAP服务器

为了连接LDAP服务器,你需要确保声明了 spring-boot-starter-data-ldap "Starter"或者 spring-ldap-core 依赖,然后在你 的 application.properties 中声明你的服务器的URLs。

```
spring.ldap.urls=ldap://myserver:1235
spring.ldap.username=admin
spring.ldap.password=secret
```

如果你需要自定义连接设置,你可以使用 spring.ldap.base 或者 spring.ldap.base-environment 属性。

30.9.2 Spring Data LDAP仓库

Spring Data包含了支持LDAP的仓库。Spring Data LDAP的详细情况,请查看他们的参考文档。 你也可以像其它Spring Bean一样,注入一个自动配置的 LdapTemplate 实例。

```
@Component
public class MyBean {
    private final LdapTemplate template;

    @Autowired
    public MyBean(LdapTemplate template) {
        this.template = template;
    }

    // ...
}
```

30.9.3 嵌入式内存中LDAP服务器

为了方便测试,Spring Boot支持UnboundID 的嵌入式内存中LDAP服务器的自动配置。在 com.unboundid:unboundid-ldapsdk 里添加依赖,声明 base-dn 属性,来配置服务器:

spring.ldap.embedded.base-dn=dc=spring,dc=io

默认地,服务器会在一个随机的端口中开始运行。它们会触发常规的LDAP支持 (不需要指定 spring.ldap.urls 属性)。如果在你的类路径下存 在 schema.ldif 文件,它会被用于初始化服务器。如果你想要从不同的资源加载 初始化脚本,你可以使用 pring.ldap.embedded.ldif 属性。默认地,一个标准 的模式会被用于验证 LDIF 文件,你可以使

用 spring.ldap.embedded.validation.enabled 属性完全地关闭验证。如果你有自定义的属性,你可以使用 spring.ldap.embedded.validation.schema 来定义你的自定义属性类型或对象类。

30.10 InfluxDB

InfluxDB是一个开源时序型数据库,着力于在操作监控、应用程序度量、物联网传感器数据和实时分析等领域,快速、高可靠性地存储与查询时序型数据。

30.10.1 连接InfluxDB

只要 influxdb-java 客户端在类路径下,而且如下所示,设置了数据库的url,Spring Boot就能自动配置InfluxDB实例。

spring.influx.url=http://172.0.0.1:8086

如果连接InfluxDB需要用户名和密码,你可以相应地设置 spring.influx.user 和 spring.influx.password 。

31. 缓存

Spring框架提供为应用透明添加缓存的支持,核心思想是,将抽象应用到缓存方法,基于缓存中可用信息减少方法的执行。缓存逻辑的应用是透明的,不会干扰调用者。只要通过 @EnableCaching 注解开启缓存支持,Spring Boot就会自动配置缓存基础结构。

注具体参考Spring框架指南的相应章节。

简而言之,为服务的某个操作添加缓存跟为方法添加相应注解那样简单:

```
import org.springframework.cache.annotation.Cacheable
import org.springframework.stereotype.Component;

@Component
public class MathService {

    @Cacheable("piDecimals")
    public int computePiDecimal(int i) {
        // ...
    }
}
```

这个例子展示了如何缓存一个开销昂贵的操作。在调用 computePiDecimal 方法之前,抽象将会在匹配参数 i 的 piDecimals 缓存中寻找一个入口。如果找到入口,缓存中的内容会被立即返回给调用者,且方法不会被调用。否则,方法会被调用,在返回值之前,缓存会被更新。

注你也可以透明地使用标准的JSR-107 (JCache)注解(比如 @CacheResult)。 我们强烈建议你不要混淆使用。

如果你不添加特定的缓存库,Spring Boot将会自动配置一个在内存中使用并发映射的Simple提供商。当需要缓存时(比如上面的例子里的 piDecimals),提供商将会为你实时创建。不推荐你在产品环境中使用Simple提供商。但是它使得入门变得非常容易,确保了你理解特性。当你下定决心使用某个缓存提供商,请阅读这份

文档理解如何配置缓存。实际上所有的提供商,都要求你明确地配置你在应用中使用的每一处缓存。有些提供了方法,通过 spring.cache.cache-names 来自定义 默认的缓存。

提示 透明地更新或去除缓存数据也是可以的。

注如果你正在使用的缓存基础结构beans不是基于接口的,确保启用了 @EnableCaching 的 proxyTargetClass 属性。

31.1 支持的缓存提供商

缓存抽象不提供实际的存储,而是依赖

于 org.springframework.cache.Cache 和 org.springframework.cache.Cach eManager 接口的实现。

如果你还没有定义一个 CacheManager 类型的bean,或一个名为 cacheResolver 的 CacheResolver (查看 CachingConfigurer), Spring Boot将尝试以下提供商(按这个顺序):

- Generic
- JCache (JSR-107)(EhCache 3, Hazelcast, Infinispan, etc)
- EhCache 2.x
- Hazelcast
- Infinispan
- Couchbase
- Redis
- Caffeine
- Simple

提示 spring.cache.type 属性可强制指定使用的缓存提供商,如果需要在一些环境(比如,测试)中禁用全部缓存也可以使用该属性。

提示使用 spring-boot-starter-cache "Starter"来快速添加基础的缓存依赖。"Starter"带来了 spring-context-support :如果你手动添加依赖,为了使用JCache、EhCache2.x或者Guava的支持,你必须添加 spring-context-support。

如果 CacheManager 是Spring Boot自动配置的,你可以在它完全初始化前,通过实现 CacheManagerCustomizer 接口进一步配置,以下设置标志表明空 值应当传递给底层映射:

```
@Bean
public CacheManagerCustomizer<ConcurrentMapCacheManager> cac
heManagerCustomizer() {
   return new CacheManagerCustomizer<ConcurrentMapCacheManager
>() {
     @Override
     public void customize(ConcurrentMapCacheManager cacheManager) {
        cacheManager.setAllowNullValues(false);
     }
};
}
```

注 在以上示例中,希望得到一个自动配置好

的 ConcurrentMapCacheManager 。如果没有配置(要么你提供你自己的配置,要么一个不同的缓存提供商被自动配置),则自定义器(customizer)将不会被调用。自定义器你添加多少都可以,并可以使

用 @Order 或 Ordered 对它们进行排序。

31.1.1 Generic

如果上下文定义至少一个 org.springframework.cache.Cache bean,那么将使用通用 (Generic) 缓存。一个包装着那种类型的所有bean的 CacheManager 会被创建。

31.1.2 JCache (JSR-107)

classpath下存在 javax.cache.spi.CachingProvider (比如,一个遵循JSR-107的缓存library),并且 spring-boot-starter-cache "Starter"提供了 JCacheCacheManager ,则JCache将启动。这里有很多遵循JSR-107的 libraries,Spring Boot为Ehcache 3, Hazelcast和Infinispan提供依赖管理,其他 library也可以像这样添加。

如果出现多个提供商,你需要明确指定使用哪个(提供商)。尽管JSR-107标准没有强制定义配置文件的位置,Spring Boot会尽量配合各实现情况:

Only necessary if more than one provider is present spring.cache.jcache.provider=com.acme.MyCachingProvider spring.cache.jcache.config=classpath:acme.xml

注由于一个缓存library可能提供的既有native实现,也有JSR-107支持,Spring Boot将优先使用JSR-107支持,这样如果你切换到不同的JSR-107实现,相同特性依旧可以使用。

提示 Spring Boot对Hazelcast有广泛支持。如果单个的 HazelcastInstance 可用,它就会被 CacheManager 重复使用,除非指定 了 spring.cache.jcache.config 属性。

以下方式可以自定义底层的 javax.cache.cacheManager :

- 通过设置 spring.cache.cache-names 属性,缓存可以在启动时就被创建。
 如果定义一个 javax.cache.configuration.Configuration bean,它将用于自定义缓存。
- 使用 CacheManager 的引用调用
 用 org.springframework.boot.autoconfigure.cache.JCacheManagerCustomizer beans可完成全部配置。

注如果定义标准的 javax.cache.CacheManager ,它将自动包装 进 org.springframework.cache.CacheManager 以实现预期的抽象,也不能对它 进一步配置了。

31.1.3 EhCache 2.x

如果在classpath下的根目录可以找到一个名为 ehcache.xml 的文件,则缓存将使用EhCache 2.x。如果EhCache 2.x(由 spring-boot-starter-cache "Starter"提供的 EhCacheCacheManager)和这样的文件出现,那它们将用于启动缓存管理器,使用以下配置也可以提供替换的配置文件:

spring.cache.ehcache.config=classpath:config/another-config.xml

31.1.4 Hazelcast

Spring Boot为Hazelcast提供通常的支持,如果 HazelcastInstance 被自动配置,那它将自动包装进一个 CacheManager 。

31.1.5 Infinispan

Infinispan没有默认的配置文件位置,所以需要显式指定:

spring.cache.infinispan.config=infinispan.xml

通过设置 spring.cache.cache-names 属性可以让缓存在启动时就被创建,如果 定义了 ConfigurationBuilder bean,它将用来定义该实例。

提示 Spring Boot对Infinispan的嵌入模式的支持受限,而且相当基础。如果你需要更多的选择项,你应当使用官方的Infinispan Spring Boot starter,查看文档获取更多详细情况。

31.1.6 Couchbase

如果Couchbase Java客户端和 couchbase-spring-cache 实现可用,并且已经配置好了, CouchbaseCacheManager 将会自动配置,使用 spring.cache.cachenames 属性可以在启动时创建其他缓存。对 Bucket 的操作也是自动配置的,你可以使用customizer在另一个 Bucket 上创建其他缓存:假设你需要在"main" Bucket 上存放两个缓存(foo 和 bar),在另一个 Bucket 上存放一个存活时间为2秒的 biz 缓存。首先,你通过配置创建两个缓存:

spring.cache.cache-names=foo,bar

然后定义其他 @Configuration 来配置另一个 Bucket 和 biz 缓存:

```
@Configuration
public class CouchbaseCacheConfiguration {
    private final Cluster cluster;
    public CouchbaseCacheConfiguration(Cluster cluster) {
        this.cluster = cluster;
    }
    @Bean
    public Bucket anotherBucket() {
        return this.cluster.openBucket("another", "secret");
    }
    @Bean
    public CacheManagerCustomizer<CouchbaseCacheManager> cacheMa
nagerCustomizer() {
        return c -> {
            c.prepareCache("biz", CacheBuilder.newInstance(anoth
erBucket())
                    .withExpiration(2));
        };
    }
}
```

这个示例配置重用了通过自动配置的 Cluster 。

31.1.7 Redis

如果Redis可用,并配置好了, RedisCacheManager 将被自动配置,使用 spring.cache.cache-names 可以在启动时创建其他缓存。

注默认会添加key前缀以防止两个单独的缓存使用相同的key,否则Redis将存在重复的key,有可能返回不可用的值。如果创建自己的 RedisCacheManager ,强烈建议你保留该配置处于启用状态。

31.1.8 Caffeine

Caffeine是Java8对Guava缓存的重写版本,取代了Guava。如果出现

Caffeine, CaffeineCacheManager (由 spring-boot-starter-cache Starter 提供)将会自动配置。使用 spring.cache.cache-names 属性可以在启动时创建缓存,并可以通过以下配置进行自定义(按顺序):

- 1. spring.cache.caffeine.spec 定义的特殊缓存
- 2. com.github.benmanes.caffeine.cache.CaffeineSpec bean定义
- 3. com.github.benmanes.caffeine.cache.Caffeine bean定义

例如,以下配置创建一个 foo 和 bar 缓存,最大数量为500,存活时间为10分钟:

spring.cache.cache-names=foo,bar
spring.cache.caffeine.spec=maximumSize=500,expireAfterAccess=600
s

除此之外,如果定义

了 com.github.benmanes.caffeine.cache.CacheLoader ,它会自动关联到 CaffeineCacheManager 。由于该 CacheLoader 将关联被该缓存管理器管理的所有缓存,所以它必须定义为 CacheLoader<Object, Object> ,自动配置将忽略所有泛型类型。

31.1.9 Simple

如果找不到其它提供商,一个使用 ConcurrentHashMap 作为缓存存储的简单实现将被配置,这是应用没有添加缓存library的默认设置。默认地,缓存在运行中被创建。但是你可以通过使用 cache-names 属性来限制可用的缓存。例如,如果你只想要 foo 和 bar 缓存:

spring.cache.cache-names=foo,bar

如果你这样做了,而你的应用使用了一个没有列举在以上列表中的缓存,那么当需要此缓存时,获取缓存的操作会在运行时失败,而不是在启动时。这和实际的缓存 提供商的行为相似,如果你使用了一个没有声明的缓存。

31.1.10 None

如果配置类中出现 @EnableCaching ,一个合适的缓存配置也同样被期待。如果在某些环境需要禁用全部缓存,强制将缓存类型设为 none 将会使用一个no-op实现(没有任何实现的实现):

spring.cache.type=none

32. 消息

Spring Framework框架为集成消息系统提供了扩展(extensive)支持:从使用 JmsTemplate 简化JMS API,到实现一个能够异步接收消息的完整的底层设施。Spring AMQP提供一个相似的用于'高级消息队列协议'的特征集,并且Spring Boot也为 RabbitTemplate 和RabbitMQ提供了自动配置选项。Spring Websocket 提供原生的STOMP消息支持,并且Spring Boot也提供了starters和自动配置支持。Spring Boot也提供了对Apache Kafka的支持。

32.1. JMS

javax.jms.ConnectionFactory 接口提供标准的用于创建 javax.jms.Connection 的方法, javax.jms.Connection 用于和JMS代理 (broker) 交互。尽管Spring需要一个 ConnectionFactory 才能使用JMS,通常你不需要直接使用它,而是依赖于上层消息抽象(具体参考Spring框架的相关章节),Spring Boot会自动配置发送和接收消息需要的设施(infrastructure)。

32.1.1 ActiveQ支持

如果发现ActiveMQ在classpath下可用,Spring Boot会配置一

个 ConnectionFactory 。如果需要代理,将会开启一个内嵌的,已经自动配置好的代理(只要配置中没有指定代理URL)。

ActiveMQ是通过 spring.activemq.* 外部配置来控制的,例如,你可能在 application.properties 中声明以下片段:

```
spring.activemq.broker-url=tcp://192.168.1.210:9876
spring.activemq.user=admin
spring.activemq.password=secret
```

你也可以通过添加 org.apache.activemq:activemq-pool 来集合JMS资源,并如下配置 PooledConnectionFactory :

```
spring.activemq.pool.enabled=true
spring.activemq.pool.max-connections=50
```

具体参考ActiveMQProperties。

默认情况下,如果目标不存在,ActiveMQ将创建一个,所以目标是通过它们提供的 名称解析出来的。

32.1.2 Artemis支持

如果发现classpath下存在Artemis依赖,Spring Boot将自动配置一个 ConnectionFactory 。如果需要broker,Spring Boot将启动内嵌的broker,并对其自动配置(除非模式mode属性被显式设置)。支持的modes包括: embedded (明确需要内嵌broker,如果classpath下不存在则出错), native (使用 netty 传输协议连接broker)。当配置 native 模式,Spring Boot将配置一个连接broker的 ConnectionFactory ,该broker使用默认的设置运行在本地机器。注使用 spring-boot-starter-artemis 'Starter',则连接已存在的Artemis实例及Spring设施集成JMS所需依赖都会提供,添加 org.apache.activemq:artemis-jms-server 依赖,你可以使用内嵌模式。

Artemis配置控制在外部配置属性 spring.artemis.* 中,例如,在 application.properties 声明以下片段:

```
spring.artemis.mode=native
spring.artemis.host=192.168.1.210
spring.artemis.port=9876
spring.artemis.user=admin
spring.artemis.password=secret
```

当使用内嵌模式时,你可以选择是否启用持久化,及目的地列表。这些可以通过逗 号分割的列表来指定,也可以分别定

义 org.apache.activemq.artemis.jms.server.config.JMSQueueConfigurati on 或 org.apache.activemq.artemis.jms.server.config.TopicConfigurati on 类型的bean来进一步配置队列和topic,具体支持选项可参考ArtemisProperties。

32.1.3 使用JNDI ConnectionFactory

如果你的App运行在应用服务器中,Spring Boot将尝试使用JNDI定位一个JMS ConnectionFactory ,默认会检查 java:/JmsXA 和 java:/XAConnectionFactory 两个地址。如果需要指定替换位置,可以使用 spring.jms.jndi-name 属性:

spring.jms.jndi-name=java:/MyConnectionFactory

32.1.4 发送消息

Spring的 JmsTemplate 会被自动配置,你可以将它直接注入到自己的beans中:

```
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.jms.core.JmsTemplate;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component
public class MyBean {
  private final JmsTemplate jmsTemplate;
@Autowired
public MyBean(JmsTemplate jmsTemplate) {
  this.jmsTemplate = jmsTemplate;
}
// ...
}
```

注 你可以使用相同方式注入JmsMessagingTemplate。如果定义

了 DestinationResolver 或 MessageConverter beans,它们将自动关联到自动配置的 JmsTemplate。

32.1.5 接收消息

当JMS基础设施能够使用时,任何bean都能够被 @JmsListener 注解,以创建一个监听者端点。如果没有定义 JmsListenerContainerFactory ,将自动配置一个默认的。如果定义 DestinationResolver 或 MessageConverter beans,它们将自动关联该默认factory。

默认factory是事务性的,如果运行的设施出现 JtaTransactionManager ,它默认将关联到监听器容器。如果没有, sessionTransacted 标记将启用。在后一场景中,你可以通过在监听器方法上添加 @Transactional ,以本地数据存储事务处理接收的消息,这可以确保接收的消息在本地事务完成后只确认一次。

下面的组件创建了一个以 someQueue 为目标的监听器端点:

```
@Component
public class MyBean {
@JmsListener(destination = "someQueue")
public void processMessage(String content) {
// ...
}
}
```

具体查看@EnableJms javadoc。

如果想创建多个 JmsListenerContainerFactory 实例或覆盖默认实例,你可以使用Spring Boot提供的 DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer ,通过它可以使用跟自动配置的实例相同配置来初始化一

 \uparrow DefaultJmsListenerContainerFactory \circ

例如,以下使用一个特殊的 MessageConverter 创建另一个factory:

然后,你可以像下面那样在任何 @JmsListener 注解中使用:

```
@Component
public class MyBean {

    @JmsListener(destination = "someQueue", containerFactory="my
Factory")
    public void processMessage(String content) {
        // ...
    }
}
```

32.2 AMQP

高级消息队列协议(AMQP)是一个用于消息中间件的,平台无关的,线路级(wire-level)协议。Spring AMQP项目使用Spring的核心概念开发基于AMQP的消息解决方案,Spring Boot为通过RabbitMQ使用AMQP提供了一些便利,包括 spring-boot-starter-ampp 'Starter'。

32.2.1 RabbitMQ支持

RabbitMQ是一个基于AMQP协议,轻量级的,可靠的,可扩展的和可移植的消息代理,Spring就使用它进行消息传递。RabbitMQ配置被外部属性 spring.rabbitmq.* 控制,例如,在 application.properties 中声明以下片段:

```
spring.rabbitmq.host=localhost
spring.rabbitmq.port=5672
spring.rabbitmq.username=admin
spring.rabbitmq.password=secret
```

更多选项参考RabbitProperties。

32.2.2 发送消息

Spring的 AmqpTemplate 和 AmqpAdmin 会被自动配置,你可以将它们直接注入 beans中:

```
import org.springframework.amqp.core.AmqpAdmin;
import org.springframework.amqp.core.AmqpTemplate;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component
public class MyBean {
    private final AmqpAdmin amqpAdmin;
    private final AmqpTemplate amqpTemplate;
    @Autowired
    public MyBean(AmgpAdmin amgpAdmin, AmgpTemplate amgpTemplate)
 {
        this.amqpAdmin = amqpAdmin;
        this.amqpTemplate = amqpTemplate;
    }
    // ...
}
```

注可以使用相似方式注入 RabbitMessagingTemplate ,如果定 义 MessageConverter bean,它将自动关联到自动配置的 AmqpTemplate 。

如果需要的话,所有定义为bean的 org.springframework.amqp.core.Queue 将自动在RabbitMQ实例中声明相应的队列。你可以启用 AmqpTemplate 的重试选项,例如代理连接丢失时,重试默认不启用。

32.2.3 接收消息

当Rabbit设施出现时,所有bean都可以注解 @RabbitListener 来创建一个监听器端点。如果没有定义 RabbitListenerContainerFactory ,Spring Boot将自动配置一个默认的 SimpleRabbitListenerContainerFactory 。你可以使用 spring.rabbitmq.listener.type 属性,转换到一个直接的容器。如果定义 MessageConverter 或者 MessageRecoverer beans,它们将自动关联到默认的factory。

下面的组件创建一个 someOueue 队列上的监听器端点:

```
@Component
public class MyBean {

    @RabbitListener(queues = "someQueue")
    public void processMessage(String content) {
        // ...
    }
}
```

注 具体参考@EnableRabbit。

如果需要创建多个 RabbitListenerContainerFactory 实例,或想覆盖默认实例,你可以使用Spring Boot提供

的 SimpleRabbitListenerContainerFactoryConfigurer 和 DirectRabbitListenerContainerFactoryConfigurer ,通过它们可以使用跟自动配置实例相同的配置初始化 SimpleRabbitListenerContainerFactory 。

提示使用哪个容器无关紧要,自动配置将会暴露那两个bean。

例如,下面使用一个特殊的 MessageConverter 创建了另一个factory:

然后,你可以像下面那样在所有 @RabbitListener 注解方法中使用:

你可以启动重试处理那些监听器抛出异常的情况。默认

地,RejectAndDontRequeueRecoverer 被使用,但是你可以定义一个你自己的 MessageRecoverer 。当重试次数达到限制时,该消息将被拒绝,要不被丢弃,要不路由到一个dead-letter交换器,如果broker这样配置的话,默认禁用重试。

重要如果没启用重试,且监听器抛出异常,则Rabbit会不定期进行重试。你可以采用两种方式修改该行为:设置 defaultRequeueRejected 属性为 false ,这样就不会重试;或抛出一个 AmapRejectAndDontRequeueException 异常表示该消

息应该被拒绝,这是开启重试,且达到最大重试次数时使用的策略。

32.3 Apache Kafka 支持

Spring boot提供了对 spring-kafka 项目的自动配置,以此来支持Apache Kafka。 Kafka配置在外部的配置属性中,定义在 spring.kafka.*。例如,你可能在 application.properties 里声明了如下的内容:

```
spring.kafka.bootstrap-servers=localhost:9092
spring.kafka.consumer.group-id=myGroup
```

更多支持的选项,请查看 KafkaProperties 。

32.3.1 发送消息

Spring的 KafkaTemplate 会自动配置。你可以直接在你自己的bean里面自动装配它们:

```
@Component
public class MyBean {
    private final KafkaTemplate kafkaTemplate;

    @Autowired
    public MyBean(KafkaTemplate kafkaTemplate) {
        this.kafkaTemplate = kafkaTemplate;
    }

// ...
}
```

32.3.2 接收消息

当完成Apache Kafka的基础配置,任何的bean都可以标注为 @KafkaListener , 来创建一个监听器端点。如果没有定义 KafkaListenerContainerFactory , 一 个默认的将会用定义在 spring.kafka.listener.* 里的键值自动配置。

下面的组件在 someTopic 主题上创建了一个监听器端点:

32.3.3 其它的Kafka属性

附录A,常见应用属性展示了支持自动配置的属性。注意,这些属性(带有连字符或者驼峰式)大部分直接映射到Apache Kafka带点的属性。详情请查看Apache Kafka的文档。

这些属性中的头几个既会应用到生产者也会应用到消费者。但是如果你希望各自使用不同的值,你可以指定它们为生产者类别或者消费者类别。Apache Kafka将属性按照重要性分为:HIGH,MEDIUM和LOW。Spring Boot自动配置支持所有的重要性为HIGH的属性、一些选定的重要性为MEDIUM和LOW的属性,和任何没有默认值的属性。

只有Kafka支持的属性的一个子集能够通过 KafkaProperties 类来定义。如果你希望用其它的不被直接支持的属性,来配置生产者或者消费者,使用下面的例子:

spring.kafka.properties.foo.bar=baz

这把通常的 foo.bar Kafka属性设置为 baz 。

这些属性会被生产者和消费者的工厂bean共同分享。如果你想用不同的属性自定义这些组件,例如为了各种使用不同的度量读取器,你可以如下重写bean定义:

```
@Configuration
public static class CustomKafkaBeans {
    /**
     * Customized ProducerFactory bean.
     * @param properties the kafka properties.
     * @return the bean.
     * /
    @Bean
    public ProducerFactory<?, ?> kafkaProducerFactory(KafkaPrope
rties properties) {
        Map<String, Object> producerProperties = properties.buil
dProducerProperties();
        producerProperties.put(CommonClientConfigs.METRIC_REPORT
ER_CLASSES_CONFIG,
                MyProducerMetricsReporter.class);
        return new DefaultKafkaProducerFactory<>(producerPropert
ies);
    }
    /**
     * Customized ConsumerFactory bean.
     * @param properties the kafka properties.
     * @return the bean.
     * /
    @Bean
    public ConsumerFactory<?, ?> kafkaConsumerFactory(KafkaPrope
rties properties) {
        Map<String, Object> consumerProperties = properties.buil
dConsumerProperties();
        consumerProperties.put(CommonClientConfigs.METRIC_REPORT
ER_CLASSES_CONFIG,
                MyConsumerMetricsReporter.class);
        return new DefaultKafkaConsumerFactory<>(consumerPropert
ies);
    }
}
```

33. 调用REST服务

如果应用需要调用远程REST服务,你可以使用Spring框架的 RestTemplate 类。由于 RestTemplate 实例经常在使用前需要自定义,Spring Boot就没有提供任何自动配置的 RestTemplate bean,不过你可以通过自动配置的 RestTemplateBuilder 创建自己需要的 RestTemplate 实例。自动配置的 RestTemplateBuilder 会确保应用到 RestTemplate 实例的 HttpMessageConverters 是合适的。

以下是典型的示例:

```
@Service
public class MyBean {

    private final RestTemplate restTemplate;

    public MyBean(RestTemplateBuilder restTemplateBuilder) {
        this.restTemplate = restTemplateBuilder.build();
    }

    public Details someRestCall(String name) {
        return this.restTemplate.getForObject("/{name}/details",
    Details.class, name);
    }
}
```

注 RestTemplateBuilder 包含很多有用的方法,可以用于快速配置一个 RestTemplate 。例如,你可以使用 builder.basicAuthorization("user", "password").build() 添加基本的认证支持(BASIC auth)。

33.1 自定义RestTemplate

有三种主要的方式实现 RestTemplate 的自定义,用哪种方式取决于你想多大范围地应用自定义。

为了使自定义的范围尽可能的小,注入自动配置的 RestTemplateBuilder ,然后根据需要调用它的方法。每个方法调用返回一个新的 RestTemplateBuilder 实例,这样,自定义只会影响构造器的这次使用。

为了实现整个应用范围的自定义,可以使用 RestTemplateCustomizer bean。所有这样的bean会被自动注册到自动配置的 RestTemplateBuilder ,而且会被应用到任何使用它创建的模版上。

以下示例演示使用自定义器(customizer)配置所有hosts使用代理,除了192.168.0.5:

```
static class ProxyCustomizer implements RestTemplateCustomizer {
    @Override
    public void customize(RestTemplate restTemplate) {
        HttpHost proxy = new HttpHost("proxy.example.com");
        HttpClient httpClient = HttpClientBuilder.create()
                .setRoutePlanner(new DefaultProxyRoutePlanner(pr
oxy) {
                    @Override
                    public HttpHost determineProxy(HttpHost targ
et,
                            HttpRequest request, HttpContext con
text)
                                     throws HttpException {
                        if (target.getHostName().equals("192.168")
.0.5")) {
                            return null;
                        }
                        return super.determineProxy(target, requ
est, context);
                    }
                }).build();
        restTemplate.setRequestFactory(
                new HttpComponentsClientHttpRequestFactory(httpC
lient));
    }
}
```

最后,最极端(很少使用)的选项是创建你自己的 RestTemplateBuilder bean。这会关闭 RestTemplateBuilder 的自动配置,同时会阻止任何 的 RestTemplateCustomizer bean被使用。

34. 验证

只要在类路径上存在JSR-303实现(比如Hibernate validator),Bean Validation 1.1支持的方法验证特性就会自动启用。这允许bean方法的参数和/或者返回值,被标注为 javax.validation 约束。为了让这样的带标注的方法在搜索行内约束标注时被找到,拥有它们的目标类,需要在类型层次上被标注为 @Validated 。

例如,下面的服务触发第一个参数的验证,确保它的大小在8和10之间:

35. 发送邮件

Spring框架通过 JavaMailSender 接口为发送邮件提供了一个简单的抽象,并且 Spring Boot也为它提供了自动配置和一个starter模块。 具体查看 JavaMailSender 参考文档。

如果 spring.mail.host 和相关的libraries (通过 spring-boot-starter-mail 定义的)都可用,Spring Boot将创建一个默认的 JavaMailSender ,该 sender可以通过 spring.mail 命名空间下的配置项进一步自定义,具体参考MailProperties。

特别地,某些默认的超时值是无限的。你可能想改变它,以避免由无响应的邮件服务器引起的线程阻塞:

spring.mail.properties.mail.smtp.connectiontimeout=5000
spring.mail.properties.mail.smtp.timeout=3000
spring.mail.properties.mail.smtp.writetimeout=5000

36. 使用JTA处理分布式事务

Spring Boot通过Atomkos或Bitronix的内嵌事务管理器支持跨多个XA资源的分布式 JTA事务,当部署到恰当的J2EE应用服务器时也会支持JTA事务。

当发现JTA环境时,Spring Boot将使用Spring的 JtaTransactionManager 来管理事务。自动配置的JMS,DataSource和JPA beans将被升级以支持XA事务。你可以使用标准的Spring idioms,比如 @Transactional ,来参与到一个分布式事务中。如果处于JTA环境,但仍想使用本地事务,你可以将 spring.jta.enabled 属性设置为 false 来禁用JTA自动配置功能。

36.1 使用Atomikos事务管理器

Atomikos是一个非常流行的开源事务管理器,并且可以嵌入到你的Spring Boot应用中。你可以使用 spring-boot-starter-jta-atomikos Starter去获取正确的 Atomikos库。Spring Boot会自动配置Atomikos,并将合适的 depends-on 应用到你的Spring Beans上,确保它们以正确的顺序启动和关闭。

默认情况下,Atomikos事务日志将被记录在应用home目录(你的应用jar文件放置的目录)下的 transaction-logs 文件夹中。你可以在 application.properties 文件中通过设置 spring.jta.log-dir 属性来定义该目录,以 spring.jta.atomikos.properties 开头的属性能用来定义 Atomikos的 UserTransactionServiceIml 实现,具体参考AtomikosProperties javadoc。

注为了确保多个事务管理器能够安全地和相应的资源管理器配合,每个Atomikos实例必须设置一个唯一的ID。默认情况下,该ID是Atomikos实例运行的机器上的IP地址。为了确保生产环境中该ID的唯一性,你需要为应用的每个实例设置不同的 spring.jta.transaction-manager-id 属性值。

36.2 使用Bitronix事务管理器

Bitronix是一个流行的开源JTA事务管理器实现,你可以使用 spring-boot-starter-jta-bitronix starter为项目添加合适的Birtronix依赖。和Atomikos类似,Spring Boot将自动配置Bitronix,并对beans进行后处理(post-process)以确保它们以正确的顺序启动和关闭。

默认情况下,Bitronix事务日志(part1.btm 和 part2.btm)将被记录到应用 home目录下的 transaction-logs 文件夹中,你可以通过设

- 置 spring.jta.log-dir 属性来自定义该目录。
- 以 spring.jta.bitronix.properties 开头的属性将被绑定
- 到 bitronix.tm.Configuration bean,你可以通过这完成进一步的自定义,具体参考Bitronix文档。

注为了确保多个事务管理器能够安全地和相应的资源管理器配合,每个Bitronix实例必须设置一个唯一的ID。默认情况下,该ID是Bitronix实例运行的机器上的IP地址。为了确保生产环境中该ID的唯一性,你需要为应用的每个实例设置不同的 spring.jta.transaction-manager-id 属性值。

36.3 使用Narayana事务管理器

Narayana是一个流行的开源JTA事务管理器实现,目前只有JBoss支持。你可以使用 spring-boot-starter-jta-narayana starter添加合适的Narayana依赖,像 Atomikos和Bitronix那样,Spring Boot将自动配置Narayana,并对你的beans后处理(post-process)以确保正确启动和关闭。

Narayana事务日志默认记录到应用home目录(放置应用jar的目录)

- 的 transaction-logs 目录下,你可以通过设置 application.properties 中
- 的 spring.jta.log-dir 属性自定义该目录。
- 以 spring.jta.narayana.properties 开头的属性可用于自定义Narayana配置, 具体参考NarayanaProperties。

注为了确保多事务管理器能够安全配合相应资源管理器,每个Narayana实例必须配置唯一的ID,默认ID设为 1 。为确保生产环境中ID唯一性,你可以为应用的每个实例配置不同的 spring.jta.transaction-manager-id 属性值。

36.4 使用J2EE管理的事务管理器

如果你将Spring Boot应用打包为一个 war 或 ear 文件,并将它部署到一个J2EE 的应用服务器中,那你就能使用应用服务器内建的事务管理器。Spring Boot将尝试通过查找常见的JNDI路径(java:comp/UserTransaction ,

java:comp/TransactionManager 等)来自动配置一个事务管理器。如果使用应用服务器提供的事务服务,你通常需要确保所有的资源都被应用服务器管理,并通过JNDI暴露出去。Spring Boot通过查找JNDI路

- 径 java:/JmsXA 或 java:/XAConnectionFactory 获取一
- 个 ConnectionFactory 来自动配置JMS,并且你可以使
- 用 spring.datasource.jndi-name 属性配置你的 DataSource 。

36.5 混合XA和non-XA的JMS连接

当使用JTA时,primary JMS ConnectionFactory bean将能识别XA,并参与到分布式事务中。有些情况下,你可能需要使用non-XA的 ConnectionFactory 去处理一些JMS消息。例如,你的JMS处理逻辑可能比XA超时时间长。

```
如果想使用一个non-XA的 ConnectionFactory ,你可以注
入 nonXaJmsConnectionFactory bean而不是 @Primary
jmsConnectionFactory bean。为了保持一致, jmsConnectionFactory
bean将以别名 xaJmsConnectionFactor 来被使用。
```

示例如下:

```
// Inject the primary (XA aware) ConnectionFactory
@Autowired
private ConnectionFactory defaultConnectionFactory;
// Inject the XA aware ConnectionFactory (uses the alias and injects the same as above)
@Autowired
@Qualifier("xaJmsConnectionFactory")
private ConnectionFactory xaConnectionFactory;
// Inject the non-XA aware ConnectionFactory
@Autowired
@Qualifier("nonXaJmsConnectionFactory")
private ConnectionFactory nonXaConnectionFactory;
```

36.6 支持可替代的内嵌事务管理器

XAConnectionFactoryWrapper和XADataSourceWrapper接口用于支持可替换的内嵌事务管理器。该接口用于包装 XAConnectionFactory 和 XADataSource beans,并将它们暴露为普通的 ConnectionFactory 和 DataSource beans,这样在分布式事务中可以透明使用。Spring Boot将使用注册 到 ApplicationContext 的合适的XA包装器及 JtaTransactionManager bean 自动配置你的DataSource和JMS。

BitronixXAConnectionFactoryWrapper和BitronixXADataSourceWrapper提供很好的示例用于演示怎么编写XA包装器。

37. Hazelcast

如果添加hazelcast依赖并正确配置好了,Spring Boot将自动配置一

个 HazelcastInstance ,你可以注入到应用中。 如果定义

了 com.hazelcast.config.Config bean,则Spring Boot将使用它。如果你的配置指定了实例的名称,Spring Boot将尝试定位已存在的而不是创建一个新实例。你可以在配置中指定将要使用的 hazelcast.xml 配置文件:

spring.hazelcast.config=classpath:config/my-hazelcast.xml

否则,Spring Boot尝试从默认路径查找Hazelcast配置,也就是 hazelcast.xml 所在的工作路径或classpath的根路径。Spring Boot也会检查是否设置 hazelcast.config 系统属性,具体参考Hazelcast文档。

如果 hazelcast-client 存在于类路径中,Spring Boot将会首先尝试使用与上面相似的规则创建一个客户端,也就是:

- 一个 com.hazelcast.client.config.ClientConfig bean
- 由 spring.hazelcast.config 属性定义的配置文件
- hazelcast.client.config 系统属性
- 一个在工作目录或者类路径的根目录中的 hazelcast-client.xml

注 Spring Boot为Hazelcast提供了缓存支持,如果开启缓存的

话, HazelcastInstance 实例将自动包装进一个 CacheManager 实现中。

38. Quartz调度器

Spring Boot包含有 spring-boot-starter-quartz Starter,方便了使用Quartz调度器。如果Quartz可用,调度器会被自动配置(通过SchedulerFactoryBean抽象)。

以下类型的bean会被自动捡起并关联到调度器:

- JobDetail :定义一个特别的Job。 JobDetail 实例能够容易地 用 JobBuilder API创建
- Calendar
- Trigger:定义何时一个特别的Job被触发

默认的,一个内存中 JobStore 会被使用。但是,配置一个基于JDBC的store是可能的。如果在你的应用中 DataSource bean可用,而且 spring.quartz.job-store-type 属性如下配置:

```
spring.quartz.job-store-type=jdbc
```

当idbc store被使用.模式能够在启动时被初始化:

```
spring.quartz.jdbc.initialize-schema=true
```

注 数据库会默认被检查,而且会被初始化(使用由Quartz库提供的标准脚本)。也可以使用 spring.quartz.jdbc.schema 属性提供一个自定义脚本。

Quartz调度器的配置能够使用Quartz配置属性(查

- 看 spring.quartz.properties.*),
- 和 SchedulerFactoryBeanCustomizer bean(允许程序化
- 的 SchedulerFactoryBean 配置)来自定义。

Job能够定义setter来注入数据映射属性。普通的bean也能够用相似的行为来注入:

39. Spring集成

Spring Boot为Spring集成提供了一些便利,包括 spring-boot-starter-integration 'Starter'。Spring集成提供基于消息和其他传输协议的抽象,比如HTTP,TCP等。如果添加Spring集成依赖,使用 @EnableIntegration 注解可以初始化它。

Spring Boot也会配置一些由另外的Spring集成模块触发的特性。如果classpath下存在 'spring-integration-jmx' 依赖,则消息处理统计分析将通过JMX发布出去。如果 'spring-integration-jdbc' 可用,默认的数据库模式会在启动时被创建:

spring.integration.jdbc.initializer.enabled =true

更多细节请查

看 IntegrationAutoConfiguration 和 IntegrationProperties 类。

40. Spring Session

Spring Boot为Spring Session自动配置了各种存储:

- JDBC
- Redis
- Hazelcast
- HashMap

如果Spring Session可用,你必须选择想要的存储sessions的存储类型StoreType。例如,按如下配置将使用JDBC作为后端存储:

```
spring.session.store-type=jdbc
```

提醒设置 store-type 为 none 可以禁用Spring Session。

每个存储都有特殊设置,例如,对于jdbc存储可自定义表名:

spring.session.jdbc.table-name=SESSIONS

41. 基于JMX的监控和管理

Java管理扩展(JMX)提供了一个标准的用于监控和管理应用的机制。默认情况下,Spring Boot将创建一个id为'mbeanServer'的 MBeanServer ,并导出任何被Spring JMX注解

(@ManagedResource , @ManagedAttribute , @ManagedOperation) 的 beans , 具体参考JmxAutoConfiguration类。

42. 测试

Spring Boot提供很多有用的工具类和注解用于帮助你测试应用,主要分两个模块: spring-boot-test 包含核心组件, spring-boot-test-autoconfigure 为测试提供自动配置。

大多数开发者只需要引用 spring-boot-starter-test 'Starter',它既提供 Spring Boot测试模块,也提供JUnit,AssertJ,Hamcrest和很多有用的依赖。

42.1 测试作用域依赖

如果使用 spring-boot-starter-test 'Starter'(在 test scope 内),你将发现下列被提供的库:

- JUnit 事实上的(de-facto)标准,用于Java应用的单元测试。
- Spring Test & Spring Boot Test 对Spring应用的集成测试支持。
- AssertJ 一个流式断言库。
- Hamcrest 一个匹配对象的库(也称为约束或前置条件)。
- Mockito 一个Java模拟框架。
- JSONassert 一个针对JSON的断言库。
- JsonPath 用于JSON的XPath。

这是写测试用例经常用到的库,如果它们不能满足要求,你可以随意添加其他的依赖。

42.2 测试**Spring**应用

依赖注入主要优势之一就是它能够让你的代码更容易进行单元测试。你只需简单的通过 new 操作符实例化对象,甚至不需要涉及Spring,也可以使用模拟对象替换 真正的依赖。

你常常需要在进行单元测试后,开始集成测试(在这个过程中只需要涉及到Spring 的 ApplicationContext)。在执行集成测试时,不需要部署应用或连接到其他基础设施是非常有用的,Spring框架为实现这样的集成测试提供了一个专用的测试模块,通过声明 org.springframework:spring-test 的依赖,或使用 spring-boot-starter-test 'Starter'就可以使用它了。

如果以前没有使用过 spring-test 模块,可以查看Spring框架参考文档中的相关章节。

42.3 测试Spring Boot应用

Spring Boot应用只是一个Spring ApplicationContext , 所以在测试时对它只需要像处理普通Spring context那样即可。唯一需要注意的是,如果你使用 SpringApplication 创建上下文,外部配置,日志和Spring Boot的其他特性只会在默认的上下文中起作用。

Spring Boot提供一个 @SpringApplicationConfiguration 注解用于替换标准的 spring-test @ContextConfiguration 注解,该组件工作方式是通过 SpringApplication 创建用于测试的 ApplicationContext。

你可以使用 @SpringBootTest 的 webEnvironment 属性定义怎么运行测试:

- MOCK 加载 WebApplicationContext ,并提供一个mock servlet环境,使用该注解时内嵌servlet容器将不会启动。如果classpath下不存在servlet APIs,该模式将创建一个常规的non-web ApplicationContext 。 Can be used in conjunction with @AutoConfigureMockMvc for MockMvc -based testing of your application.
- RANDOM_PORT 加载 ServletWebServerApplicationContext ,并提供一个真实的servlet环境。使用该模式内嵌容器将启动,并监听在一个随机端口。
- DEFINED_PORT 加载 ServletWebServerApplicationContext ,并提供 一个真实的servlet环境。使用该模式内嵌容器将启动,并监听一个定义好的端口(比如 application.properties 中定义的或默认的 8080 端口)。
- NONE 使用 SpringApplication 加载一个 ApplicationContext ,但不 提供任何servlet环境(不管是mock还是其他)。

注如果你的测试标注了 @Transactional ,默认的,在每一个测试方法结束时,它将会回滚事务。如果你正是此种情况,而且用了 RANDOM_PORT 或 是 DEFINED_PORT 。那么,任何在服务器上初始化的事务都不会回滚,因为测试正运行在一个不同的线程上,服务器不会进行处理。

注除了 @SpringBootTest ,还有许多另外的注解被提供,用来测试应用的更多特定的部分。细节请看下面。

注不要忘记在测试用例上添加 @RunWith(SpringRunner.class) , 否则该注解将被忽略。

42.3.1 发现测试配置

如果熟悉Spring测试框架,你可能经常通

过 @ContextConfiguration(classes=...) 指定加载哪些Spring

@Configuration ,也可能经常在测试类中使用内嵌 @Configuration 类。当测试Spring Boot应用时这些就不需要了,Spring Boot的 @*Test 注解会自动搜索主配置类,即使你没有显式定义它。

搜索算法是从包含测试类的package开始搜索,直到发

现 @SpringBootApplication 或 @SpringBootConfiguration 注解的类,只要按恰当的方式组织代码,通常都会发现主配置类。

如果想自定义主配置类,你可以使用一个内嵌的 @TestConfiguration 类。不像内嵌的 @Configuration 类 (会替换应用主配置类),内嵌的 @TestConfiguration 类是可以跟应用主配置类一块使用的。

注 Spring测试框架在测试过程中会缓存应用上下文,因此,只要你的测试共享相同的配置(不管是怎么发现的),加载上下文的潜在时间消耗都只会发生一次。

42.3.2 排除测试配置

如果应用使用组件扫描,比如 @SpringBootApplication 或 @ComponentScan ,你可能发现为测试类创建的顶级配置类在任何地方都可能偶然被扫描到。

向上面看到的那样,为了自定义原始的配置, @TestConfiguration 可以用在一个测试的内部类上。当把 @TestConfiguration 放在顶级类上时, @TestConfiguration 表明在 src/test/java 中的类扫描无效。你可以在需要的地方,明确地导入那个类:

```
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
@Import(MyTestsConfiguration.class)
public class MyTests {

    @Test
    public void exampleTest() {
        ...
    }
}
```

注如果直接使用 @ComponentScan (比如不通 过 @SpringBootApplication),你需要为它注册 TypeExcludeFilter ,具体 参考Javadoc。

42.3.3 使用随机端口

如果你需要为测试启动一个完整运行的服务器,我们建议你使用随机端口。如果你使用 @SpringBootTest(webEnvironment=WebEnvironment.RANDOM_PORT) ,每次运行测试都会为你分配一个可用的随机端口。

@LocalServerPort 注解用于注入测试用例实际使用的端口,简单起见,需要发起REST调用到启动服务器的测试可以额外 @Autowire 一个 TestRestTemplate ,它可以解析到运行服务器的相关链接:

```
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest.WebE
nvironment;
import org.springframework.boot.test.web.client.TestRestTemplate
import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest(webEnvironment = WebEnvironment.RANDOM_PORT)
public class RandomPortExampleTests {
    @Autowired
    private TestRestTemplate restTemplate;
    @Test
    public void exampleTest() {
        String body = this.restTemplate.getForObject("/", String
.class);
        assertThat(body).isEqualTo("Hello World");
    }
}
```

42.3.4 模拟和监视beans

有时候需要在运行测试用例时mock一些组件,例如,你可能需要一些远程服务的门面,但在开发期间不可用。Mocking在模拟真实环境很难复现的失败情况时非常有用。

Spring Boot提供一个 @MockBean 注解,可用于为 ApplicationContext 中的 bean定义一个Mockito mock,你可以使用该注解添加新beans,或替换已存在的 bean定义。该注解可直接用于测试类,也可用于测试类的字段,或用于 @Configuration 注解的类和字段。当用于字段时,创建mock的实例也会被注入。Mock beans每次调用完测试方法后会自动重置。

下面是一个典型示例,演示使用mock实现替换真实存在的 RemoteService bean:

```
import org.junit.*;
 import org.junit.runner.*;
 import org.springframework.beans.factory.annotation.*;
 import org.springframework.boot.test.context.*;
 import org.springframework.boot.test.mock.mockito.*;
 import org.springframework.test.context.junit4.*;
 import static org.assertj.core.api.Assertions.*;
 import static org.mockito.BDDMockito.*;
 @RunWith(SpringRunner.class)
 @SpringBootTest
 public class MyTests {
     @MockBean
     private RemoteService remoteService;
     @Autowired
      private Reverser reverser;
     @Test
      public void exampleTest() {
          // RemoteService has been injected into the reverser bean
          given(this.remoteService.someCall()).willReturn("mock");
          String reverse = reverser.reverseSomeCall();
          assertThat(reverse).isEqualTo("kcom");
      }
 }
[4]
```

此外,你可以使用 @SpyBean 和Mockito spy 包装一个已存在的bean,具体参考 文档。

42.3.5 自动配置测试

Spring Boot的自动配置系统对应用来说很合适,但用于测试就有点杀鸡用牛刀了,测试时只加载需要的应用片段(slice)通常是有好处的。例如,你可能想测试 Spring MVC控制器映射URLs是否正确,且不想在这些测试中涉及到数据库调用;或者你想测试JPA实体,那测试运行时你可能对web层不感兴趣。

spring-boot-test-autoconfigure 模块包含很多用来自动配置这些片段 (slices)的注解,每个工作方式都相似,都是提供一个 @...Test 注解,然后加载 ApplicationContext ,使用一个或多个 @AutoConfigure... 注解自定义设置。

注每个部分加载了自动配置类的一个非常受限的集合。如果你需要排除它们中的一个,大部分 @...Test 注解提供了一个 excludeAutoConfiguration 属性。或者,你可以使用 @ImportAutoConfiguration#exclude 。

注 @AutoConfigure... 注解也可以跟标准的 @SpringBootTest 注解一块使用,如果对应用片段不感兴趣,只是想获取自动配置的一些测试beans,你可以使用该组合。

42.3.6 自动配置的JSON测试

你可以使用 @JsonTest 测试对象JSON序列化和反序列化是否工作正常,该注解将自动配置Jackson ObjectMapper , @JsonComponent 和Jackson Modules 。如果碰巧使用gson代替Jackson,该注解将配置 Gson 。使用 @AutoConfigureJsonTesters 可以配置auto-configuration的元素。

Spring Boot提供基于AssertJ的帮助类(helpers),可用来配合JSONassert和JsonPath libraries检测JSON是否为期望

的, JacksonTester , GsonTester , BasicJsonTester 分别用于Jackson, Gson,Strings。当使用 @JsonTest 时,你可以在测试类中 @Autowired 任何 helper字段:

```
import org.junit.*;
import org.junit.runner.*;
import org.springframework.beans.factory.annotation.*;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.json.*;
import org.springframework.boot.test.context.*;
import org.springframework.boot.test.json.*;
import org.springframework.test.context.junit4.*;
import static org.assertj.core.api.Assertions.*;
@RunWith(SpringRunner.class)
@JsonTest
public class MyJsonTests {
    @Autowired
    private JacksonTester<VehicleDetails> json;
    @Test
    public void testSerialize() throws Exception {
        VehicleDetails details = new VehicleDetails("Honda", "Ci
vic");
        // Assert against a `.json` file in the same package as
the test
        assertThat(this.json.write(details)).isEqualToJson("expe
cted.json");
```

```
// Or use JSON path based assertions
        assertThat(this.json.write(details)).hasJsonPathStringVa
lue("@.make");
        assertThat(this.json.write(details)).extractingJsonPathS
tringValue("@.make")
                .isEqualTo("Honda");
    }
    @Test
    public void testDeserialize() throws Exception {
        String content = "{\"make\":\"Ford\",\"model\":\"Focus\"
}";
        assertThat(this.json.parse(content))
                .isEqualTo(new VehicleDetails("Ford", "Focus"));
        assertThat(this.json.parseObject(content).getMake()).isE
qualTo("Ford");
    }
}
```

注 JSON帮助类可用于标准单元测试类,如果没有使用 @JsonTest ,你需要在 @Before 方法中调用帮助类的 initFields 方法。
在 M录中可以查看 @JsonTest 升启的自动配置列表。

42.3.7 自动配置的Spring MVC测试

你可以使用 @WebMvcTest 检测Spring MVC控制器是否工作正常,该注解将自动配置Spring MVC设施,并且只扫描注

解 @Controller , @ControllerAdvice , @JsonComponent , Filter , W ebMvcConfigurer 和 HandlerMethodArgumentResolver 的beans,其他常规的 @Component beans将不会被扫描。

通常 @WebMvcTest 只限于单个控制器(controller)使用,并结合 @MockBean 以提供需要的协作者(collaborators)的mock实现。 @WebMvcTest 也会自动配置 MockMvc ,Mock MVC为快速测试MVC控制器提供了一种强大的方式,并且不需要启动一个完整的HTTP服务器。

注使用 @AutoConfigureMockMvc 注解一个non- @WebMvcTest 的类(比如 SpringBootTest)也可以自动配置 MockMvc。

```
import org.junit.*;
import org.junit.runner.*;
import org.springframework.beans.factory.annotation.*;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.servlet.*
import org.springframework.boot.test.mock.mockito.*;
import static org.assertj.core.api.Assertions.*;
import static org.mockito.BDDMockito.*;
import static org.springframework.test.web.servlet.request.MockM
vcRequestBuilders.*;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMv
cResultMatchers.*;
@RunWith(SpringRunner.class)
@WebMvcTest(UserVehicleController.class)
public class MyControllerTests {
    @Autowired
    private MockMvc mvc;
    @MockBean
    private UserVehicleService userVehicleService;
    @Test
    public void testExample() throws Exception {
        given(this.userVehicleService.getVehicleDetails("sboot")
)
                .willReturn(new VehicleDetails("Honda", "Civic")
);
        this.mvc.perform(get("/sboot/vehicle").accept(MediaType.
TEXT_PLAIN))
                .andExpect(status().isOk()).andExpect(content().
string("Honda Civic"));
    }
}
```

注如果需要定义自定配置(auto-configuration)的元素(比如什么时候使用servlet filters),你可以使用 @AutoConfigureMockMvc 的属性。

如果你使用HtmlUnit或Selenium,自动配置将提供一个 WebClient bean和/或 WebDriver bean,以下是使用HtmlUnit的示例:

```
import com.gargoylesoftware.htmlunit.*;
import org.junit.*;
import org.junit.runner.*;
import org.springframework.beans.factory.annotation.*;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.servlet.*
import org.springframework.boot.test.mock.mockito.*;
import static org.assertj.core.api.Assertions.*;
import static org.mockito.BDDMockito.*;
@RunWith(SpringRunner.class)
@WebMvcTest(UserVehicleController.class)
public class MyHtmlUnitTests {
    @Autowired
    private WebClient webClient;
    @MockBean
    private UserVehicleService userVehicleService;
    @Test
    public void testExample() throws Exception {
        given(this.userVehicleService.getVehicleDetails("sboot")
)
                .willReturn(new VehicleDetails("Honda", "Civic")
);
        HtmlPage page = this.webClient.getPage("/sboot/vehicle.h
tml");
        assertThat(page.getBody().getTextContent()).isEqualTo("H
onda Civic");
    }
}
```

注默认地,为了确保驱动器在每个测试后停止,而且一个新的实例被注入,Spring Boot将会把 WebDriver bean放在一个特殊的"作用域"里。如果你不想要这个行为,你可以在你的 WebDriver``@Bean 定义上加上 @Scope("singleton")。

在附录中可以查看 @WebMvcTest 开启的自动配置列表。

42.3.8 自动配置的Data JPA测试

你可以使用 @DataJpaTest 测试JPA应用,它默认配置一个内存型的内嵌数据库,扫描 @Entity 类,并配置Spring Data JPA仓库,其他常规的 @Component beans不会加载进 ApplicationContext 。

Data JPA测试类是事务型的,默认在每个测试结束时回滚,具体查看Spring参考文档的相关章节。如果这不是你想要的结果,你可以按如下方式对一个测试或是整个类禁用事务管理:

```
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.orm.jpa.DataJ
paTest;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;
import org.springframework.transaction.annotation.Propagation;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

@RunWith(SpringRunner.class)
@DataJpaTest
@Transactional(propagation = Propagation.NOT_SUPPORTED)
public class ExampleNonTransactionalTests {
```

Data JPA测试类可能会注入一个专为测试设计的 TestEntityManager bean以替换标准的JPA EntityManager 。如果想在 @DataJpaTests 外使用 TestEntityManager ,你可以使用 @AutoConfigureTestEntityManager 注解。如果需要, JdbcTemplate 也是可用的。

```
import org.junit.*;
import org.junit.runner.*;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.orm.jpa.*;
import static org.assertj.core.api.Assertions.*;
@RunWith(SpringRunner.class)
@DataJpaTest
public class ExampleRepositoryTests {
    @Autowired
    private TestEntityManager entityManager;
    @Autowired
    private UserRepository repository;
    @Test
    public void testExample() throws Exception {
        this entityManager persist(new User("sboot", "1234"));
        User user = this.repository.findByUsername("sboot");
        assertThat(user.getUsername()).isEqualTo("sboot");
        assertThat(user.getVin()).isEqualTo("1234");
    }
}
```

对于测试来说,内存型的内嵌数据库通常是足够的,因为它们既快又不需要任何安 装。如果比较喜欢在真实数据库上运行测试,你可以使

用 @AutoConfigureTestDatabase 注解:

```
@RunWith(SpringRunner.class)
@DataJpaTest
@AutoConfigureTestDatabase(replace=Replace.NONE)
public class ExampleRepositoryTests {
    // ...
}
```

在附录中可以查看 @DataJpaTest 开启的自动配置列表。

42.3.9 自动配置的JDBC测试

@JdbcTest 同 @DataJpaTest 相似,不过是给纯jdbc相关的测试用的。默认的,它将会配置一个内存数据库和一个 JdbcTemplate 。常规的 @Component bean将不会加载进 ApplicationContext 。

JDBC测试类是事务型的,默认在每个测试结束时回滚,具体查看Spring参考文档的相关章节。如果这不是你想要的结果,你可以按如下方式对一个测试或是整个类禁用事务管理:

```
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.jdbc.JdbcTest
;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;
import org.springframework.transaction.annotation.Propagation;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

@RunWith(SpringRunner.class)
@JdbcTest
@Transactional(propagation = Propagation.NOT_SUPPORTED)
public class ExampleNonTransactionalTests {
}
```

如果你更喜欢在非真实的数据库上运行你的测试,你可以和 DataJpaTest 一样,使用 @AutoConfigureTestDatabase 注解。

在附录中可以查看 @JdbcTest 开启的自动配置列表。

42.3.10 自动配置的jOOQ测试

@JooqTest 的使用方式同 @JdbcTest 相似,不过是给jOOQ相关的测试用的。由于jOOQ严重依靠与数据库模式相对应的基于Java的模式,既存的 DataSource 将会被使用。如果你想要用一个内存数据库代替它,你可以使

用 @AutoconfigureTestDatabase 来覆盖那些设置。

@JooqTest 将会配置一个 DSLContext 。常规的 @Component bean将不会加载 进 ApplicationContext :

```
import org.jooq.DSLContext;
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.jooq.JooqTest;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;

@RunWith(SpringRunner.class)
@JooqTest
public class ExampleJooqTests {

    @Autowired
    private DSLContext dslContext;
}
```

JOOQ测试类是事务型的,默认在每个测试结束时回滚。如果这不是你想要的结果,你可以按照上面例子中的方式对一个测试或是整个类禁用事务管理。

在附录中可以查看 @JooqTest 开启的自动配置列表。

42.3.11 自动配置的Data MongoDB测试

如果你想要测试MongoDB应用,你可以使用 @DataMongoTest 。默认的,它将会配置一个内存MongoDB(如果可用),配置一个 @MongoTemplate ,扫描 @Document 类和配置Spring Data MongoDB仓库。常规的 @Component bean 将不会加载进 ApplicationContext :

```
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.mongo.Da
taMongoTest;
import org.springframework.data.mongodb.core.MongoTemplate;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;

@RunWith(SpringRunner.class)
@DataMongoTest
public class ExampleDataMongoTests {

    @Autowired
    private MongoTemplate mongoTemplate;

    //
}
```

由于内存MongoDB快,而且不需要任何开发者安装,它总体上在测试中工作得很好。但是,如果你更喜欢在一个非真实的MongoDB服务器上运行你的测试,你应当排除内嵌的MongoDB自动配置:

```
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.boot.autoconfigure.mongo.embedded.Emb
eddedMongoAutoConfiguration;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.mongo.Da
taMongoTest;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;

@RunWith(SpringRunner.class)
@DataMongoTest(excludeAutoConfiguration = EmbeddedMongoAutoConfiguration.class)
public class ExampleDataMongoNonEmbeddedTests {
```

在附录中可以查看 @DataMongoTest 开启的自动配置列表。

42.3.12 自动配置的Data Neo4j测试

如果你想要测试Neo4j应用,你可以使用 @DataNeo4jTest 。默认的,它将会配置一个内存Neo4j(如果内嵌的驱动可用),扫描 @NodeEntity 类和配置Spring Data Neo4j仓库。常规的 @Component bean将不会加载 进 ApplicationContext :

```
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.neo4j.Da
taNeo4jTest;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;

@RunWith(SpringRunner.class)
@DataNeo4jTest
public class ExampleDataNeo4jTests {

    @Autowired
    private YourRepository repository;

    //
}
```

Data Neo4j测试类是事务型的,默认在每个测试结束时回滚,具体查看Spring参考 文档的相关章节。如果这不是你想要的结果,你可以按如下方式对一个测试或是整 个类禁用事务管理:

```
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.neo4j.Da
taNeo4jTest;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;
import org.springframework.transaction.annotation.Propagation;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

@RunWith(SpringRunner.class)
@DataNeo4jTest
@Transactional(propagation = Propagation.NOT_SUPPORTED)
public class ExampleNonTransactionalTests {
```

在附录中可以查看 @DataNeo4jTest 开启的自动配置列表。

42.3.13 自动配置的Data Redis测试

如果你想要测试Redis应用,你可以使用 @DataRedisTest 。默认的,它将会扫描 @RedisHash 类和配置Spring Data Redis仓库。常规的 @Component bean将不会加载进 ApplicationContext :

```
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.redis.Da
taRedisTest;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;

@RunWith(SpringRunner.class)
@DataRedisTest
public class ExampleDataRedisTests {

    @Autowired
    private YourRepository repository;

    //
}
```

在附录中可以查看 @DataRedisTest 开启的自动配置列表。

42.3.14 自动配置的Data LDAP测试

如果你想要测试LDAP应用,你可以使用 @DataLdapTest 。默认的,它将会配置一个内存LDAP(如果可用)、一个 @LdapTemplate ,扫描 @Entry 类和配置 Spring Data LDAP仓库。常规的 @Component bean将不会加载 进 ApplicationContext :

```
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.ldap.Dat
aLdapTest;
import org.springframework.ldap.core.LdapTemplate;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;

@RunWith(SpringRunner.class)
@DataLdapTest
public class ExampleDataLdapTests {

    @Autowired
    private LdapTemplate ldapTemplate;

    //
}
```

由于内存LDAP快,而且不需要任何开发者安装,它总体上在测试中工作得很好。但是,如果你更喜欢在一个非真实的LDAP服务器上运行你的测试,你应当排除内嵌的LDAP自动配置: In-memory embedded LDAP generally works well for tests since it is fast and doesn't require any developer installation. If, however, you prefer to run tests against a real LDAP server you should exclude the embedded LDAP auto-configuration:

```
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.boot.autoconfigure.ldap.embedded.Embe
ddedLdapAutoConfiguration;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.data.ldap.Dat
aLdapTest;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;

@RunWith(SpringRunner.class)
@DataLdapTest(excludeAutoConfiguration = EmbeddedLdapAutoConfigu
ration.class)
public class ExampleDataLdapNonEmbeddedTests {
```

在附录中可以查看 @DataLdapTest 开启的自动配置列表。

42.3.15 自动配置的REST客户端

你可以使用 @RestClientTest 测试REST客户端,它默认会自动配置Jackson和GSON,配置 RestTemplateBuilder ,并添加 MockRestServiceServer 支持。你需要将 @RestClientTest 的 value 或 components 属性值设置为待测试类:

```
@RunWith(SpringRunner.class)
@RestClientTest(RemoteVehicleDetailsService.class)
public class ExampleRestClientTest {
    @Autowired
    private RemoteVehicleDetailsService service;
    @Autowired
    private MockRestServiceServer server;
    @Test
    public void getVehicleDetailsWhenResultIsSuccessShouldReturn
Details()
            throws Exception {
        this.server.expect(requestTo("/greet/details"))
                .andRespond(withSuccess("hello", MediaType.TEXT_
PLAIN));
        String greeting = this.service.callRestService();
        assertThat(greeting).isEqualTo("hello");
    }
}
```

在附录中可以查看 @RestClientTest 启用的自动配置列表。

42.3.16 自动配置的Spring REST Docs测试

如果想在测试类中使用Spring REST Docs,你可以使用 @AutoConfigureRestDocs 注解,它会自动配置 MockMvc 去使用Spring REST Docs,并移除对Spring REST Docs的JUnit规则的需要。

```
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.servlet.W
ebMvcTest;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;
import org.springframework.test.web.servlet.MockMvc;
import static org.springframework.restdocs.mockmvc.MockMvcRestDo
cumentation.document;
import static org.springframework.test.web.servlet.request.MockM
vcRequestBuilders.get;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMv
cResultMatchers.*;
@RunWith(SpringRunner.class)
@WebMvcTest(UserController.class)
@AutoConfigureRestDocs
public class UserDocumentationTests {
    @Autowired
    private MockMvc mvc;
    @Test
    public void listUsers() throws Exception {
        this.mvc.perform(get("/users").accept(MediaType.TEXT_PLA
IN))
                .andExpect(status().is0k())
                .andDo(document("list-users"));
    }
}
```

@AutoConfigureRestDocs 能够用于覆盖默认的输出目录(如果你使用的是Maven,默认的输出目录是 target/generated-snippets 。使用的是Gradle的话,就是 build/generated-snippets)。 @AutoConfigureRestDocs 也能配

置将出现在任何文档化的URLs中的部分,比如host,scheme和port等。如果需要控制更多Spring REST Docs的配置,你可以使

用 RestDocsMockMvcConfigurationCustomizer bean:

```
@TestConfiguration
    static class CustomizationConfiguration
        implements RestDocsMockMvcConfigurationCustomizer {

        @Override
        public void customize(MockMvcRestDocumentationConfigurer configurer) {
            configurer.snippets().withTemplateFormat(TemplateFormats.markdown());
        }

}
```

如果想充分利用Spring REST Docs对参数化输出目录的支持,你可以创建一个 RestDocumentationResultHandler bean,自动配置将使用它调用 alwaysDo 方法,进而促使每个 MockMvc 调用都会自动产生默认片段:

```
@TestConfiguration
static class ResultHandlerConfiguration {

    @Bean
    public RestDocumentationResultHandler restDocumentation() {
        return MockMvcRestDocumentation.document("{method-name}");
    }
}
```

42.3.17 使用Spock测试Spring Boot应用

如果想使用Spock测试Spring Boot应用,你需要为应用添加Spock的 spock-spring 依赖,该依赖已将Spring测试框架集成进Spock。推荐使用Spock 1.1或之后的版本,以便获得最近关于Spock的Spring框架和Spring Boot的集成的大量改进。详细内容请查看Spock的Spring模块的文档。

42.4 测试工具类

一些测试工具类也打包进了 spring-boot ,在测试时使用它们会有很大帮助。

42.4.1 ConfigFileApplicationContextInitializer

ConfigFileApplicationContextInitializer 是一

个 ApplicationContextInitializer ,可在测试类中用于加载Spring Boot 的 application.properties 文件。当不需要使用 @SpringBootTest 提供的全部特性时,你可以使用它。

@ContextConfiguration(classes = Config.class,initializers = Config.class,initializers = Config.class)

注单独使用 ConfigFileApplicationContextInitializer 不会提供 @Value("\${...}") 注入支持,它只负责确保 application.properties 文件加载进Spring的 Environment 。为了 @Value 支持,你需要额外配置一个 PropertySourcesPlaceholderConfigurer 或使用 @SpringBootTest 为你自动配置一个。

42.4.2 EnvironmentTestUtils

使用简单的 key=value 字符串调用 EnvironmentTestUtils 就可以快速添加属性到 ConfigurableEnvironment 或 ConfigurableApplicationContext: ```java EnvironmentTestUtils.addEnvironment(env, "org=Spring", "name=Boot");

42.4.3 OutputCapture

OutputCapture 是JUnit的一个 Rule ,用于捕获 System.out 和 System.err 输出,只需简单的将 @Rule 注解capture,然后在断言中调用 toString():

```
import org.junit.Rule;
import org.junit.Test;
import org.springframework.boot.test.OutputCapture;
import static org.hamcrest.Matchers.*;
import static org.junit.Assert.*;

public class MyTest {
    @Rule
    public OutputCapture capture = new OutputCapture();
    @Test
    public void testName() throws Exception {
        System.out.println("Hello World!");
        assertThat(capture.toString(), containsString("World"));
    }
}
```

42.4.4 TestRestTemplate

在集成测试中, TestRestTemplate 是Spring RestTemplate 的便利替代。你可以获取一个普通的或发送基本HTTP认证(使用用户名和密码)的模板,不管哪种情况,这些模板都对测试友好,对于服务端错误不会抛出异常。推荐使用Apache HTTP Client(4.3.2或更高版本),但不强制这样做,如果相关库在classpath下存在, TestRestTemplate 将以正确配置的client进行响应。如果你使用Apache的 HTTP客户端,一些额外的测试友好的特性将会被启用:

- 重定向不会被跟踪 (所以你可以断言回应的位置)
- Cookies将会被忽略(所以模版是无状态的)

TestRestTemplate 能够在你的集成测试中被直接实例化:

```
public class MyTest {
    private TestRestTemplate template = new TestRestTemplate();
    @Test
    public void testRequest() throws Exception {
        HttpHeaders headers = template.getForEntity("http://myhost.com/example", String.class).getHeaders();
        assertThat(headers.getLocation().toString(), containsString("myotherhost"));
    }
}
```

或者,如果你正在使用 @SpringBootTest ,且设置

了 WebEnvironment.RANDOM_PORT 或 WebEnvironment.DEFINED_PORT 属性,你可以注入一个配置完全的 TestRestTemplate ,并开始使用它。如果有需要,你还可以通过 RestTemplateBuilder bean进行额外的自定义。任何没有指定主机和端口的URL将会自动连接到内嵌的服务器:

```
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class MyTest {
    @Autowired
    private TestRestTemplate template;
    @Test
    public void testRequest() throws Exception {
        HttpHeaders headers = template.getForEntity("/example",
String.class).getHeaders();
        assertThat(headers.getLocation().toString(), containsStr
ing("myotherhost"));
    }
    @TestConfiguration
    static class Config {
        @Bean
        public RestTemplateBuilder restTemplateBuilder() {
            return new RestTemplateBuilder()
                .additionalMessageConverters(...)
                .customizers(...);
        }
    }
}
```

43. WebSockets

Spring Boot为内嵌的Tomcat(8和7),Jetty 9和Undertow提供WebSockets自动配置。如果你正在将war包部署到独立容器中,Spring Boot将假设该容器会负责配置WebSocket。Spring框架提供丰富的WebSocket支持,只需要添加 spring-boot-starter-websocket 模块即可。

44. Web Services

Spring Boot提供Web Services自动配置,你需要的就是定义 Endpoints 。通过添加 spring-boot-starter-webservices 模块可以获取Spring Web Services特性。

45. 创建自己的auto-configuration

如果你在公司里开发共享libraries,或者正在开发一个开源或商业library,你可能想开发自己的自动配置(auto-configuration)。自动配置类可以打包到外部jars,并且依旧可以被Spring Boot识别。自动配置可以关联一个"starter",用于提供auto-configuration的代码及需要引用的libraries。我们首先讲解构建自己的auto-configuration需要知道哪些内容,然后讲解创建自定义starter的常见步骤。

注可参考demo工程了解如何一步步创建一个starter。

45.1 理解自动配置的beans

从底层来讲,自动配置(auto-configuration)是通过标准的 @Configuration 类实现的。此外, @Conditional 注解用来约束自动配置生效的条件。通常自动配置类需要使用 @ConditionalOnClass 和 @ConditionalOnMissingBean 注解,这是为了确保只有在相关的类被发现及没有声明自定义的 @Configuration 时才应用自动配置,具体查看 spring-boot-autoconfigure 源码中的 @Configuration 类(META-INF/spring.factories 文件)。

45.2 定位自动配置候选者

Spring Boot会检查你发布的jar中是否存在 META-INF/spring.factories 文件, 该文件中以 EnableAutoConfiguration 为key的属性应该列出你的配置类:

org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\com.mycorp.libx.autoconfigure.LibXAutoConfiguration,\com.mycorp.libx.autoconfigure.LibXWebAutoConfiguration

你可以使用 @AutoConfigureAfter 或 @AutoConfigureBefore 注解为配置类指定特定的顺序。例如,如果你提供web-specific配置,你的类就需要应用在 WebMvcAutoConfiguration 后面。

你也可以使用 @AutoconfigureOrder 注解为那些相互不知道存在的自动配置类提供排序,该注解语义跟常规的 @Order 注解相同,但专为自动配置类提供顺序。

注自动配置类只能通过这种方式加载,确保它们定义在一个特殊的package中,特别是不能成为组件扫描的目标。

45.3 条件注解

你几乎总是需要在自己的自动配置类里添加一个或更多的 @Conditional 注解。 @ConditionalOnMissingBean 注解是一个常见的示例,开发者可以用它覆盖自动配置类提供的默认行为。

Spring Boot包含很多 @Conditional 注解,你可以在自己的代码中通过注解 @Configuration 类或单独的 @Bean 方法来重用它们。

45.3.1 Class条件

@ConditionalOnClass 和 @ConditionalOnMissingClass 注解可以根据特定类是否出现来决定配置的包含,由于注解元数据是使用ASM来解析的,所以你可以使用 value 属性来引用真正的类,即使该类没有出现在运行应用的classpath下,也可以使用 name 属性如果你倾向于使用字符串作为类名。

提示如果你正在使用 @ConditionalOnClass 或

者 @ConditionalOnMissingClass ,作为元注解的一部分来构成你自己的注解,你必须使用 name 。因为在这种情况下指向class没有被处理。

45.3.2 Bean条件

@ConditionalOnBean 和 @ConditionalOnMissingBean 注解可以根据特定类是 否存在决定bean的包含,你可以使用 value 属性指定beans (by type),也可以使用 name 定义beans (by name), search 属性用于限制搜索beans时需要考虑的 ApplicationContext 层次。

当被放置在一个 @Bean 方法时,目标类型默认为方法的返回类型,例如:

```
@Configuration
public class MyAutoConfiguration {

    @Bean
    @ConditionalOnMissingBean
    public MyService myService() { ... }
}
```

在上面的例子中,如果 ApplicationContext 里没有类型为 MyService 的 bean,那么 myService bean将会被创建。

注 你需要注意bean定义添加的顺序,因为这些条件的计算是基于目前处理内容的。出于这个原因,我们推荐在自动配置类上只使

用 @ConditionalOnBean 和 @ConditionalOnMissingBean 注解(即使保证它们在其他用户定义的beans后加载)。

注 @ConditionalOnBean 和 @ConditionalOnMissingBean 不会阻止 @Configuration 类的创建,在类级别使用那些conditions跟使用注解标记每个 @Bean 方法是等价的。

45.3.3 Property条件

@ConditionalOnProperty 注解可以根据一个Spring Environment 属性来决定是否包含配置,使用 prefix 和 name 属性指定要检查的配置。默认情况下,任何存在的只要不是 false 的属性都会匹配,你也可以使用 havingValue 和 matchIfMissing 属性创建更高级的检测。

45.3.4 Resource条件

@ConditionalOnResource 注解只在特定资源出现时才会包含配置,可以使用常见的Spring约定命名资源,例如 file:/home/user/test.dat 。

45.3.5 Web Application条件

@ConditionalOnWebApplication 和 @ConditionalOnNotWebApplication 注解可以根据应用是否为'web应用'来决定是否包含配置,web应用是任何使用Spring WebApplicationContext ,定义一个 session 作用域,或有一个 StandardServletEnvironment 的应用。

45.3.6 SpEL表达式条件

@ConditionalOnExpression 注解可以根据SpEL表达式结果来决定是否包含配置。

45.4 创建自己的starter

一个完整的Spring Boot starter可能包含以下组件:

- autoconfigure 模块,包含自动配置类的代码。
- starter 模块,提供自动配置模块及其他有用的依赖,简而言之,添加本 starter就能开始使用该library。

注 如果不需要将它们分离开来,你可以将自动配置代码和依赖管理放到一个单一模块中。

45.4.1 命名

确保为你的starter提供一个合适的命名空间(namespace),模块名不要以 spring-boot 作为开头,尽管使用一个不同的Maven groupld,未来我们可能 会为你正在做的自动配置提供官方支持。

这里是经验之谈,假设你正在为"acme"创建一个starter,命名自动配置模块为 acme-spring-boot-autoconfigure ,命名starter为 acme-spring-boot-starter ,如果只有一个模块结合它们,通常会使用 acme-spring-boot-starter。

此外,如果你的starter提供配置keys,需要为它们提供一个合适的命名空间,特别是不要使用Spring Boot的命名空间(比

如, server , management , spring 等) ,这些是属于Spring Boot的,我们可能会在将来以相同方式提高/修改它们,这可能会破坏你的东西。

确保触发meta-data生成,这样IDE辅助也就可以用于你的keys了,你可能想检查生成的元数据(META-INF/spring-configuration-metadata.json)以确保keys 被正确的文档化。

45.4.2 自动配置模块

自动配置模块包含了使用该library需要的任何东西,它可能还包含配置的keys定义 (@ConfigurationProperties) 和用于定义组件如何初始化的回调接口。

注 你需要将对该library的依赖标记为可选的,这样在项目中添加该自动配置模块就更容易了。如果你这样做,该library将不会提供,Spring Boot会回退到默认设置。

45.4.3 Starter模块

starter模块实际是一个空jar,它的目的是提供使用该library所需的必要依赖。不要对添加你的starter的项目做任何假设,如果你正在自动配置的library需要其他 starters,一定要提到它。提供一个合适的默认依赖集可能比较困难,特别是存在大量可选依赖时,你应该避免引入任何非必需的依赖。

46. 接下来阅读什么

如果想了解本章节讨论类的更多内容,你可以查看Spring Boot API文档,或直接浏览源码。如果有特别问题,可以参考how-to章节。

如果已熟悉Spring Boot的核心特性,你可以继续并查看production-ready特性。

Spring Boot执行器:Production-ready特性

Spring Boot包含很多其他特性,可用来帮你监控和管理发布到生产环境的应用。你可以选择使用HTTP端点,或者JMX来管理和监控应用。审计(Auditing),健康(health)和数据采集(metrics gathering)会自动应用到你的应用。

Actuator HTTP端点只能用在基于Spring MVC的应用,特别地,它不能跟Jersey一块使用,除非你也启用Spring MVC。

47. 开启 production-ready 特性

spring-boot-actuator模块提供Spring Boot所有的production-ready特性,启用该特性的最简单方式是添加 spring-boot-starter-actuator 'Starter'依赖。

执行器(Actuator)的定义:执行器是一个制造业术语,指的是用于移动或控制东西的一个机械装置,一个很小的改变就能让执行器产生大量的运动。

按以下配置为Maven项目添加执行器:

对于Gradle,使用下面的声明:

```
dependencies {
   compile("org.springframework.boot:spring-boot-starter-actuat
or")
}
```

48. 端点

执行器端点(endpoints)可用于监控应用及与应用进行交互,Spring Boot包含很多内置的端点,你也可以添加自己的。例如, health 端点提供了应用的基本健康信息。端点暴露的方式取决于你采用的技术类型,大部分应用选择HTTP监控,端点的ID连同前缀 /application 映射到一个URL。例如, health 端点默认映射到 /application/health。

下面的端点都是可用的:

ID	描述	是否敏感
actuator	为其他端点提供基于超文本的导航页面,需要添加 Spring HATEOAS依赖	true
auditevents	为当前应用暴露审计事件的信息	true
autoconfig	显示一个自动配置类的报告,该报告展示所有自动 配置候选者及它们被应用或未被应用的原因	true
beans	显示一个应用中所有Spring Beans的完整列表	true
configprops	显示一个所有 @ConfigurationProperties 的集 合列表	true
dump	执行一个线程转储	true
env	暴露来自Spring ConfigurableEnvironment 的属性	true
flyway	显示数据库迁移路径,如果有的话	true
health	展示应用的健康信息(当使用一个未认证连接访问时显示一个简单的'status',使用认证连接访问则显示全部信息详情)	false
info	显示任意的应用信息	false
loggers	显示和修改应用中的记录器的配置	true
liquibase	展示任何Liquibase数据库迁移路径,如果有的话	true
metrics	展示当前应用的'metrics'信息	true
mappings	显示一个所有 @RequestMapping 路径的集合列表	true
shutdown	允许应用以优雅的方式关闭 (默认情况下不启用)	true
trace	显示trace信息(默认为最新的100条HTTP请求)	true

如果使用Spring MVC,你还可以使用以下端点:

ID	描述	是否敏感
docs	展示Actuator的文档,包括示例请求和响应,需添加 spring-boot-actuator-docs 依赖	false
heapdump	返回一个GZip压缩的 hprof 堆转储文件	true
jolokia	通过HTTP暴露JMX beans(依赖Jolokia)	true
logfile	返回日志文件内容(如果设置 logging.file 或 logging.path 属性),支持使用HTTP Range 头接收日志文件内容的部分信息	

注:根据端点暴露的方式, sensitive 属性可用做安全提示,例如,在使用 HTTP访问敏感 (sensitive) 端点时需要提供用户名/密码 (如果没有启用web安全,可能会简化为禁止访问该端点)。

48.1 自定义端点

使用Spring属性可以自定义端点,你可以设置端点是否开启(enabled),是否敏感(sensitive),甚至改变它的 id 。例如,下面 的 application.properties 改变 beans 端点的敏感性及id,并启用 shutdown :

```
endpoints.beans.id=springbeans
endpoints.beans.sensitive=false
endpoints.shutdown.enabled=true
```

注:前缀 endpoints + . + name 用于被配置端点的唯一标识。

默认情况,所有端点除了 shutdown 以外都是开启的,你可以使用 endpoints.enabled 属性指定可选端点是否启用。例如,所有端点除 info 外都被禁用:

```
endpoints.enabled=false
endpoints.info.enabled=true
```

同样地,你可以全局范围内设置所有端点的 sensitive 标记,敏感标记默认取决于端点类型(查看上面表格)。例如,所有端点除 info 外都标记为敏感:

```
endpoints.sensitive=true
endpoints.info.sensitive=false
```

48.2 执行器MVC端点的超媒体支持

如果 endpoints.hypermedia.enabled 设置为true,同时classpath下存在Spring HATEOAS库(比如,通过 spring-boot-starter-hateoas 或使用Spring Data REST),来自执行器(Actuator)的HTTP端点将使用超媒体链接进行增强(hypermedia links),也就是使用一个"导航页"汇总所有端点链接,该页面默认路径为 /application 。该实现也是一个端点,可以通过属性配置它的路径(endpoints.actuator.path)及是否开启(endpoints.actuator.enabled)。

当指定了一个自定义管理上下文路径时,"导航页"路径自动从 /application 迁移到管理上下文根目录。例如,如果管理上下文路径为 /management ,那就可以通过 /management 访问"导航页"。

如果classpath下存在HAL Browser (通过webjar: org.webjars:hal-browser ,或 spring-data-rest-hal-browser) , Spring Boot将提供一个以HAL Browser 格式的HTML"导航页"。

48.3 CORS支持

跨域资源共享(CORS)是一个W3C规范,用于以灵活的方式指定跨域请求的认证类型,执行器的MVC端点也可以配置成支持该场景。

CORS支持默认是禁用的,只有在 endpoints.cors.allowed-origins 属性设置时才启用。以下配置允许来自 example.com 域的 GET 和 POST 调用:

endpoints.cors.allowed-origins=http://example.com
endpoints.cors.allowed-methods=GET,POST

注 查看EndpointCorsProperties获取完整的配置选项列表。

48.4 添加自定义端点

如果添加一个 Endpoint 类型的 @Bean ,Spring Boot会自动通过JMX和 HTTP(如果有可用服务器)将该端点暴露出去。通过创建 MvcEndpoint 类型的 bean可进一步定义HTTP端点,虽然该bean不是 @Controller ,但仍能使用 @RequestMapping (和 @Managed*)暴露资源。

注如果你的用户需要一个单独的管理端口或地址,你可以将注解 @ManagementContextConfiguration 的配置类添加到 /META-INF/spring.factories 中,且key

为 org.springframework.boot.actuate.autoconfigure.ManagementContextC onfiguration ,这样该端点将跟其他MVC端点一样移动到一个子上下文中,通过 WebConfigurerAdapter 可以为管理端点添加静态资源。

48.5 健康信息

健康信息可以检查应用的运行状态,它经常被监控软件用来提醒人们生产环境是否存在问题。 health 端点暴露的默认信息取决于端点是如何被访问的。对于一个非安全,未认证的连接只返回一个简单的'status'信息。对于一个安全或认证过的连接其他详细信息也会展示(具体参考章节49.7, "HTTP健康端点形式和访问限制")。

健康信息是从你的 ApplicationContext 中定义的所有HealthIndicator beans收集过来的。Spring Boot包含很多自动配置的 HealthIndicators ,你也可以写自己的。

48.6 安全与HealthIndicators

HealthIndicators 返回的信息通常有点敏感,例如,你可能不想将数据库服务器的详情发布到外面。因此,在使用一个未认证的HTTP连接时,默认只会暴露健康状态(health status)。如果想将所有的健康信息暴露出去,你可以把 endpoints.health.sensitive 设置为 false。

为防止'拒绝服务'攻击,Health响应会被缓存,你可以使

用 endpoints.health.time-to-live 属性改变默认的缓存时间(1000毫秒)。

48.6.1 自动配置的HealthIndicators

Spring Boot在合适的时候会自动配置以下 HealthIndicators :

名称	描述
CassandraHealthIndicator	检查Cassandra数据库状况
DiskSpaceHealthIndicator	低磁盘空间检查
DataSourceHealthIndicator	检查是否能从 DataSource 获取连接
ElasticsearchHealthIndicator	检查Elasticsearch集群状况
JmsHealthIndicator	检查JMS消息代理状况
MailHealthIndicator	检查邮件服务器状况
MongoHealthIndicator	检查Mongo数据库状况
RabbitHealthIndicator	检查Rabbit服务器状况
RedisHealthIndicator	检查Redis服务器状况
SolrHealthIndicator	检查Solr服务器状况

注使用 management.health.defaults.enabled 属性可以禁用以上全部 HealthIndicators 。

48.6.2 编写自定义HealthIndicators

你可以注册实现HealthIndicator接口的Spring beans来提供自定义健康信息。你需要实现 health() 方法,并返回一个 Health 响应,该响应需要包含一个 status 和其他用于展示的详情。

```
import org.springframework.boot.actuate.health.HealthIndicator;
import org.springframework.stereotype.Component;

@Component
public class MyHealth implements HealthIndicator {

    @Override
    public Health health() {
        int errorCode = check(); // perform some specific health check
        if (errorCode != 0) {
            return Health.down().withDetail("Error Code", errorCode).build();
        }
        return Health.up().build();
    }
}
```

注对于给定 HealthIndicator 的标识是bean name去掉 HealthIndicator 后缀剩下的部分。在以上示例中,可以在 my 的实体中获取健康信息。

除Spring Boot预定义的 Status 类型, Health 也可以返回一个代表新的系统状态的自定义 Status 。在这种情况下,你需要提供一个 HealthAggregator 接口的自定义实现,或使用 management.health.status.order 属性配置默认实现。

例如,假设一个新的,代码为 FATAL 的 Status 被用于你的一个 HealthIndicator 实现中。为了配置严重性级别,你需要将以下配置添加到 application属性文件中:

management.health.status.order=FATAL, DOWN, OUT_OF_SERVICE, UNKN
OWN, UP

在回应中的HTTP状态码反映了全体的健康状况(例如, UP 映射到 200 , OUT_OF_SERVICE 或者 DOWN 映射到503)。如果使用HTTP访问health端点,你可能想要注册自定义的status,并使用 HealthMvcEndpoint 进行映射。例如,你可以将 FATAL 映射为 HttpStatus.SERVICE_UNAVAILABLE 。 例如,如下将 FATAL 映射到 HttpStatus.SERVICE_UNAVAILABLE :

endpoints.health.mapping.FATAL=503

48.7 应用信息

应用信息会暴露所有 InfoContributor beans收集的各种信息,Spring Boot包含 很多自动配置的 InfoContributors ,你也可以编写自己的实现。

48.7.1 自动配置的InfoContributors

Spring Boot会在合适的时候自动配置以下 InfoContributors :

名称	描述
EnvironmentInfoContributor	暴露 Environment 中key为 info 的所有key
GitInfoContributor	暴露git信息,如果存 在 git.properties 文件
BuildInfoContributor	暴露构建信息,如果存在 META- INF/build-info.properties 文件

注使用 management.info.defaults.enabled 属性可禁用以上所有 InfoContributors 。

48.7.2 自定义应用info信息

通过设置Spring属性 info.* ,你可以定义 info 端点暴露的数据。所有在 info 关键字下的 Environment 属性都将被自动暴露,例如,你可以将以下配置添加到 application.properties :

```
info.app.encoding=UTF-8
info.app.java.source=1.8
info.app.java.target=1.8
```

注你可以在构建时扩展info属性,而不是硬编码这些值。假设使用Maven,你可以 按以下配置重写示例:

```
info.app.encoding=@project.build.sourceEncoding@
info.app.java.source=@java.version@
info.app.java.target=@java.version@
```

48.7.3 Git提交信息

info 端点的另一个有用特性是,在项目构建完成后发布 git 源码仓库的状态信息。如果 GitProperties bean可用,Spring Boot将暴露 git.branch , git.commit.id 和 git.commit.time 属性。
注如果classpath根目录存在 git.properties 文件,Spring Boot将自动配置 GitProperties bean。查看Generate git information获取更多详细信息。

使用 management.info.git.mode 属性可展示全部git信息(比如 git.properties 全部内容):

management.info.git.mode=full

48.7.4 构建信息

如果 BuildProperties bean存在, info 端点也会发布你的构建信息。

注如果classpath下存在 META-INF/build-info.properties 文件,Spring Boot 将自动构建 BuildProperties bean。Maven和Gradle都能产生该文件,具体查看Generate build information。

48.7.5 编写自定义的InfoContributors

你可以注册实现了 InfoContributor 接口的Spring beans来提供自定义应用信息。以下示例暴露一个只有单个值的 example 实体:

如果点击 info 端点,你应该可以看到包含以下实体的响应:

```
{
    "example": {
        "key" : "value"
    }
}
```

49. 基于HTTP的监控和管理

如果你正在开发一个Spring MVC应用,Spring Boot执行器自动将所有启用的端点通过HTTP暴露出去。默认约定使用端点的 id 加上前缀 /application 作为URL 路径,例如, health 暴露为 /application/health 。

49.1 访问敏感端点

默认地,所有敏感的HTTP端点受到保护,只有角色为 ACTUATOR 的用户可以访问它们。通过使用标准的 HttpServletRequest.isUserInRole 方法确保了安全。

提示 如果想要与 ACTUATOR 不同,使用 management.security.roles 属性 如果你正在防火墙后面部署应用,你可能更喜欢所有的执行器端点不需要验证就可以访问。你可以通过改变 management.security.enabled 属性来实现:

application.properties.

management.security.enabled=false

注默认地,执行器端点暴露在同一个服务常规HTTP传输的端口之下。如果你改变 management.security.enabled 属性,小心不要意外暴露了敏感信息。

如果你正在公开地部署应用,你可能会想加上'Spring Security'来处理用户认证。当你加上了'Spring Security',默认情况下会使用用户名为 user 的基本认证(basic authentication),产生的密码会在应用启动时打印到控制台上。

注在应用启动时会记录生成的密码,具体搜索 Using default security password。

你可以使用Spring属性改变用户名,密码和访问端点需要的安全角色。例如,你可以将以下配置添加到 application.properties 中:

security.user.name=admin
security.user.password=secret
management.security.role=SUPERUSER

如果你的应用有自定义的安全配置,而且你想要所有的执行器端点不需要验证就可以访问,你需要明确地在你的安全配置中配置。除此之外,你需要将 management.security.enabled 属性改为 false 。

如果你自定义的安全配置保护了你的执行器端点,你也需要确认验证过的用户拥有 management.security.roles 下指定的角色。

注 如果你没有一种使用情况要将基本的健康信息暴露给未经身份验证的用户,而且你已经通过自定义安全保护了执行器端点,你可以

将 management.security.enabled 设置为 false 。这将会通知Spring Boot跳 过另外的角色检查。

49.2 自定义管理端点路径

有时给管理端点自定义前缀是有用的。例如, /application 可能已被应用占用,你可以用 management.context-path 属性来改变管理端点的前缀:

management.context-path=/manage

以上的 application.properties 示例将把端点从 /application/{id} 改为 /manage/{id} (比如 /manage/info)。

你也可以改变端点的 path (使用 endpoints.{name}.path)来改变MVC端点的默认资源路径。Spring Boot不会校验这些值(所以你可以使用URL中任何合法的字符)。例如,想要改变 /health 端点路径为 /ping/me ,你可以设置 endpoints.health.path=/ping/me。

注即使端点路径是分开配置的,仍旧与 management.context-path 相关。

提醒如果你提供一个自定义 MvcEndpoint ,记得包含一个可设置的 path 属性,并像标准MVC端点那样将该属性默认设置为 /{id} (具体可参考 HealthMvcEndpoint)。如果你的自定义端点是一个 Endpoint (不是 MvcEndpoint),Spring Boot将会为你分配路径。

49.3 自定义管理服务器端口

对于基于云的部署,使用默认的HTTP端口暴露管理端点(endpoints)是明智的选择。然而,如果你的应用是在自己的数据中心运行,那你可能倾向于使用一个不同的HTTP端口来暴露端点。 management.port 属性可以用来改变HTTP端口:

management.port=8081

由于你的管理端口经常被防火墙保护,不对外暴露也就不需要保护管理端点,即使你的主应用是受保护的。在这种情况下,classpath下会存在Spring Security库,你可以设置以下属性来禁用安全管理策略(management security):

management.security.enabled=false

(如果classpath下不存在Spring Security,那也就不需要显式的以这种方式来禁用 安全管理策略,它甚至可能会破坏应用程序。)

49.4 配置管理相关的SSL

当配置使用一个自定义端口时,管理服务器可以通过各种 management.ssl.* 属性配置自己的SSL。例如,以下配置允许通过HTTP访问管理服务器,通过HTTPS 访问主应用:

```
server.port=8443
server.ssl.enabled=true
server.ssl.key-store=classpath:store.jks
server.ssl.key-password=secret
management.port=8080
management.ssl.enabled=false
```

或者,主应用服务器和管理服务器都使用SSL,但key stores不一样:

```
server.port=8443
server.ssl.enabled=true
server.ssl.key-store=classpath:main.jks
server.ssl.key-password=secret
management.port=8080
management.ssl.enabled=true
management.ssl.key-store=classpath:management.jks
management.ssl.key-password=secret
```

49.5 自定义管理服务器地址

你可以通过设置 management.address 属性来定义管理端点使用的地址,这在你只想监听内部或面向生产环境的网络,或只监听来自 localhost 的连接时非常有用。

注 如果端口跟主应用服务器不一样,你只能监听一个不同的地址。

下面的application.properties示例不允许远程访问管理服务器:

management.port=8081
management.address=127.0.0.1

49.6 禁用HTTP端点

如果不想通过HTTP暴露端点,你可以将管理端口设置为-1: management.port=-1

49.7 HTTP health端点访问限制

health 端点暴露的信息依赖于是否为匿名访问,应用是否受保护。默认情况下,当匿名访问一个受保护的应用时,任何有关服务器的健康详情都被隐藏了,该端点只简单的展示服务器运行状况(up或down)。此外,响应会被缓存一个可配置的时间段以防止端点被用于'拒绝服务'攻击,你可以通过 endpoints.health.time-to-live 属性设置缓存时间(单位为毫秒),默认为1000毫秒,也就是1秒。

概括了HTTP请求的样本(默认对于匿名请求):

```
$ curl -i localhost:8080/health
```

HTTP/1.1 200

X-Application-Context: application

Content-Type: application/vnd.spring-boot.actuator.v2+json; chars

et=UTF-8

Content-Length: 15

{"status":"UP"}

概括了对于状态"DOWN"的HTTP请求的样本(注意状态码503):

```
$ curl -i localhost:8080/health
```

HTTP/1.1 503

X-Application-Context: application

Content-Type: application/vnd.spring-boot.actuator.v2+json;chars

et=UTF-8

Content-Length: 17

{"status":"DOWN"}

详细的HTTP请求样本:

```
$ curl -i localhost:8080/health
HTTP/1.1 200 OK
X-Application-Context: application
Content-Type: application/vnd.spring-boot.actuator.v2+json;chars
et=UTF-8
Content-Length: 221
  "status" : "UP",
  "diskSpace" : {
    "status" : "UP",
    "total" : 63251804160,
    "free": 31316164608,
    "threshold" : 10485760
  },
  "db" : {
    "status" : "UP",
    "database" : "H2",
    "hello" : 1
 }
}
```

你可以增强上述限制,从而只允许认证用户完全访问一个受保护应用的 health 端点,将 endpoints.health.sensitive 设为 true 可以实现该效果,具体可查看以下总结(sensitive 标识值为"false"的默认加粗):

management.security.enabled	endpoints.health.sensitive	未认证
false	*	全部内容
true	false	只能 查看 Statu
true	true	不查任内

50. 基于JMX的监控和管理

Java管理扩展(JMX)提供了一种标准的监控和管理应用的机制。默认情况下,Spring Boot在 org.springframework.boot 域下将管理端点暴露为JMX MBeans。

50.1 自定义MBean名称

MBean的名称通常产生于端点的id,例如, health 端点被暴露 为 org.springframework.boot/Endpoint/healthEndpoint 。

如果应用包含多个Spring ApplicationContext ,你会发现存在名称冲突。为了解决这个问题,你可以将 endpoints.jmx.uniqueNames 设置为 true ,这样 MBean的名称总是唯一的。

你也可以自定义端点暴露的JMX域,具体可参考以

下 application.properties 示例: ```properties endpoints.jmx.domain=myapp endpoints.jmx.uniqueNames=true

50.2 禁用**JMX**端点

如果不想通过JMX暴露端点,你可以将 endpoints.jmx.enabled 属性设置为 false:

endpoints.jmx.enabled=false

50.3 使用Jolokia通过HTTP实现JMX远程管理

Jolokia是一个JMX-HTTP桥,它提供了一种访问JMX beans的替代方法。想要使用 Jolokia,只需添加 org.jolokia:jolokia-core 的依赖。例如,使用Maven需要添加以下配置:

```
<dependency>
     <groupId>org.jolokia</groupId>
          <artifactId>jolokia-core</artifactId>
          </dependency>
```

然后在你的管理HTTP服务器上可以通过 /jolokia 访问Jolokia。

50.3.1 自定义Jolokia

Jolokia有很多配置,通常使用servlet参数进行设置,跟Spring Boot一块使用时可以在 application.properties 中添加 jolokia.config. 前缀的属性进行配置:

jolokia.config.debug=true

50.3.2 禁用Jolokia

如果正在使用Jolokia,又不想让Spring Boot配置它,你只需要简单的将 endpoints.jolokia.enabled 属性设置为 false:

endpoints.jolokia.enabled=false

51. 记录器

Spring Boot执行器可以在运行时查看和配置你的应用的记录器级别。你可以查看整个的列表或者单个的记录器配置。单个的记录器配置由明确配置的日志级别和日志框架提供的有效日志级别组成。这些级别是:

- TRACE
- DEBUG
- INFO
- WARN
- ERROR
- FATAL
- OFF
- null

null 表明没有明确的配置。

51.1 配置记录器

为了配置一个特定的记录器,你向资源的URI POST 一个部分的实体:

```
{
    "configuredLevel": "DEBUG"
}
```

提示 你也可以传递一个 null 的 配置级别 来"重置"记录器的特定的级别(使用默认的配置)。

52. 度量指标(Metrics)

Spring Boot执行器包含一个支持'gauge'和'counter'级别的度量指标服务,'gauge'记录一个单一值,'counter'记录一个增量(增加或减少)。同时,Spring Boot提供一个PublicMetrics接口,你可以实现它,从而暴露以上两种机制不能记录的指标,具体参考SystemPublicMetrics。

所有HTTP请求的指标都被自动记录,所以如果点击 metrics 端点,你可能会看 到类似以下的响应:

```
{
    "counter.status.200.root": 20,
    "counter.status.200.metrics": 3,
    "counter.status.200.star-star": 5,
    "counter.status.401.root": 4,
    "gauge.response.star-star": 6,
    "gauge.response.root": 2,
    "gauge.response.metrics": 3,
    "classes": 5808,
    "classes.loaded": 5808,
    "classes.unloaded": 0,
    "heap": 3728384,
    "heap.committed": 986624,
    "heap.init": 262144,
    "heap.used": 52765,
    "mem": 986624,
    "mem.free": 933858,
    "processors": 8,
    "threads": 15,
    "threads.daemon": 11,
    "threads.peak": 15,
    "uptime": 494836,
    "instance.uptime": 489782,
    "datasource.primary.active": 5,
    "datasource.primary.usage": 0.25
}
```

此处,我们可以看到基本的 memory , heap , class

loading , processor 和 thread pool 信息,连同一些HTTP指标。在该实例中, root ('/'), /metrics URLs分别返回 20 次, 3 次 HTTP 200 响应,同时可以看到 root URL返回了 4 次 HTTP 401 (unauthorized)响应。双星号 (star-star)来自于被Spring MVC /** 匹配到的请求 (通常为静态资源)。

gauge 展示了一个请求的最后响应时间,所以 root 的最后请求响应耗时 2毫秒, /metrics 耗时 3毫秒。

注在该示例中,我们实际是通过HTTP的 /metrics 路径访问该端点的,这也就是响应中出现 metrics 的原因。

52.1 系统指标

Spring Boot会暴露以下系统指标:

- 系统内存总量 (mem) ,单位:KB
- 空闲内存数量 (mem.free) ,单位:KB
- 处理器数量 (processors)
- 系统正常运行时间(uptime),单位:毫秒
- 应用上下文(应用实例)正常运行时间(instance.uptime),单位:毫秒
- 系统平均负载 (systemload.average)
- 堆信息(heap , heap.committed , heap.init , heap.used) ,单位:KB
- 线程信息(threads , thread.peak , thead.daemon)
- 类加载信息 (classes , classes.loaded , classes.unloaded)
- 垃圾收集信息 (gc.xxx.count , gc.xxx.time)

52.2 数据源指标

Spring Boot会为应用中定义的每个支持的 DataSource 暴露以下指标:

- 活动连接数 (datasource.xxx.active)
- 连接池当前使用情况 (datasource.xxx.usage)

所有数据源指标共用 datasoure. 前缀,该前缀适用于每个数据源:

- 如果是主数据源(唯一可用的数据源或注解 @Primary 的数据源)前缀为 datasource.primary 。
- 如果数据源bean名称以 DataSource 结尾,前缀就是bean的名称去掉 DataSource 的部分(比如, batchDataSource 的前缀是 datasource.batch)。
- 其他情况使用bean的名称作为前缀。

通过注册自定义版本的 DataSourcePublicMetrics bean,你可以覆盖部分或全部的默认行为。Spring Boot默认提供支持所有数据源的元数据,如果喜欢的数据源恰好不被支持,你可以添加其他的 DataSourcePoolMetadataProvider beans,具体参考 DataSourcePoolMetadataProvidersConfiguration 。

52.3 缓存指标

Spring Boot会为应用中定义的每个支持的缓存暴露以下指标:

- cache当前大小 (cache.xxx.size)
- 命中率 (cache.xxx.hit.ratio)
- 丢失率 (cache.xxx.miss.ratio)

注 缓存提供商没有以一致的方式暴露命中/丢失率,有些暴露的是聚合 (aggregated) 值 (比如,自从统计清理后的命中率) ,而其他暴露的是时序 (temporal) 值 (比如,最后一秒的命中率) ,具体查看缓存提供商的文档。

如果两个不同的缓存管理器恰巧定义了相同的缓存,缓存name将以 CacheManager bean的name作为前缀。

注册自定义版本的 CachePublicMetrics 可以部分或全部覆盖这些默认值, Spring Boot默认为EhCache,Hazelcast,Infinispan,JCache和Caffeine提供统计。如果喜欢的缓存库没被支持,你可以添加其他 CacheStatisticsProvider beans,具体可参考 CacheStatisticsAutoConfiguration 。

52.4 Tomcat session指标

如果你使用Tomcat作为内嵌的servlet容器,Spring Boot将自动暴露session指标,httpsessions.active 和 httpsessions.max 分别提供活动的和最大的session数量。

52.5 记录自己的指标

将CounterService或GaugeService注入到你的bean中可以记录自己的度量指

标: CounterService 暴露 increment , decrement 和 reset 方 法; GaugeService 提供一个 submit 方法。

下面是一个简单的示例,它记录了方法调用的次数:

```
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.actuate.metrics.CounterService;
import org.springframework.stereotype.Service;

@Service
public class MyService {

    private final CounterService counterService;

    @Autowired
    public MyService(CounterService counterService) {
        this.counterService = counterService;
    }

    public void exampleMethod() {
        this.counterService.increment("services.system.myservice.invoked");
    }
}
```

注你可以将任何字符串用作度量指标的名称,但最好遵循所选存储/图形技术的指南,Matt Aimonetti's Blog中有一些好的关于Graphite的指南。

52.6 添加自己的公共指标

只要注册其他的 PublicMetrics 实现beans,你就可以添加其他的度量指标,比如计算metrics端点每次调用的次数。默认情况下,端点会聚合所有这样的beans,通过定义自己的 MetricsEndpoint 可以轻易改变这种情况。

52.7 指标写入,导出和聚合

Spring Boot提供几个标记接口 Exporter 的实现,可用于将从内存buffers读取的指标复制到一个分析和展示它们的地方。实际上,如果提供一个实现 MetricWriter 接口(或 GaugeWriter 用于简单场景)且注解 @ExportMetricWriter 的 @Bean ,它将自动挂钩一个 Exporter 并每5秒反馈下指标更新(通过 spring.metrics.export.delay-millis 配置)。此外,你定义的所有注解 @ExportMetricReader 的 MetricReader ,它们的值将被默认exporter导出。

注 这个特性会在你的应用中启用调度(@EnableScheduling)。如果你正在运行综合测试,这就会成为一个问题。因为你自己安排好的任务将会开始进行。你可以通过设置 spring.metrics.export.enabled 为 false 来禁用这个行为。

默认exporter是一个 MetricCopyExporter ,它会优化自己不去复制那些从上次调用以来没有变化的值(设置 spring.metrics.export.send-latest 标识可以关闭该优化)。注意Dropwizard MetricRegistry 不支持时间戳,所以如果你使用 Dropwizard指标服务,该优化是不起作用的(每次都会复制全部指标)。

通过 spring.metrics.export.* 属性可以设置导出的触发器 (delay-millis , includes , excludes 和 send-latest) ,特殊 MetricWriters 的值可以通过 spring.metrics.export.triggers. <name>.* 设置,此处 <name> 是bean的名称 (或匹配bean名称的表达式)。

警告企如果关闭默认的 MetricRepository (比如使用Dropwizard指标服务),指标的自动导出将禁用。你可以通过声明自定义类型的 MetricReader 并注解 @ExportMetricReader 来获取相同功能。

52.7.1 示例: 导出到Redis

如果提供一个 RedisMetricRepository 类型的 @Bean 并注解 @ExportMetricWriter ,指标将导出到Redis缓存完成聚合。 RedisMetricRepository 有两个重要参数用于配置实现这样的目的: prefix 和 key (传递给构造器)。最好使用应用实例唯一的前缀(比如,使用一个随机值及应用的逻辑name,这样可以关联相同应用的其他实例)。"key"用来保持所有指标name的全局索引,所以它应该全局唯一,不管这对于你的应用意味着什么(比如,相同系统的两个实例可以共享一个Redis缓存,如果它们有不同的keys)。

示例:

```
@Bean
@ExportMetricWriter
MetricWriter metricWriter(MetricExportProperties export) {
    return new RedisMetricRepository(connectionFactory,
        export.getRedis().getPrefix(), export.getRedis().getKey())
;
}
```

application.properties.

```
spring.metrics.export.redis.prefix: metrics.mysystem.${spring.ap
plication.name:application}.${random.value:0000}
spring.metrics.export.redis.key: keys.metrics.mysystem
```

前缀最后由应用名和id组成,所以它可以用来标识具有相同逻辑名的processes分组。

注设置 key 和 prefix 都是非常重要的。key用于所有的仓库操作,并可以被多个仓库共享。如果多个仓库共享一个key(比如你需要聚合它们的时候),你通常有一个只读"master"仓库,它有一个简短的但可辨识的前缀(比如 metrics.mysystem),还有很多只写的仓库,这些仓库以master前缀开头

(比如以上示例中为 metrics.mysystem.*)。这样从一个"master"仓库读取所 有keys是相当高效的,但使用较长的前缀读取一个子集就比较低效了(比如使用一个写仓库)。

注以上示例使用 MetricExportProperties 去注入和提取key和前缀,这是 Spring Boot提供的便利设施,用于配置合适的默认值,你也可以自己设值。

52.7.2 示例: 导出到Open TSDB

如果提供一个 OpenTsdbGaugeWriter 类型的 @Bean 并注解 @ExportMetricWriter ,指标将导出到Open TSDB 完成聚合。 OpenTsdbGaugeWriter 有一个 url 属性,你需要将它设置为Open TSDB 的"/put"端点,比如 localhost:4242/api/put 。它还有个 namingStrategy ,你可以自定义或配置以使指标匹配服务器上你需要的数据结构。默认它只传递指标名作为Open TSDB指标名,添加 domain 标签(值为 org.springframework.metrics)和 process (值为命名策略的对象hash值)。因此,在运行应用并产生一些指标后,你可以在TSD UI查看这些指标(默认路径为 localhost:4242)。

示例:

```
curl localhost:4242/api/query?start=1h-ago&m=max:counter.status.
200.root
{
        "metric": "counter.status.200.root",
        "tags": {
            "domain": "org.springframework.metrics",
            "process": "b968a76"
        },
        "aggregateTags": [],
        "dps": {
            "1430492872": 2,
            "1430492875": 6
        }
    }
]
```

52.7.3 示例: 导出到Statsd

想要将指标导出到Statsd,首先你需要确定添加了 com.timgroup:java-statsd-client 依赖(Spring Boot为它提供了依赖管理),然后将 spring.metrics.export.statsd.host 属性添加到 application.properties 文件中,连接将在 8125 端口建立,除非设置 spring.metrics.export.statsd.port 对默认值进行覆盖。使用 spring.metrics.export.statsd.prefix 可以设置自定义前缀,此外,你可以提供一个 StatsdMetricWriter 类型的 @Bean 并注解 @ExportMetricWriter :

```
@Value("${spring.application.name:application}.${random.value:00
00}")
private String prefix = "metrics";

@Bean
@ExportMetricWriter
MetricWriter metricWriter() {
    return new StatsdMetricWriter(prefix, "localhost", 8125);
}
```

52.7.4 示例: 导出到JMX

如果提供一个 JmxMetricWriter 类型并注解 @ExportMetricWriter 的 @Bean ,指标将作为MBeans暴露到本地服务器(只要开启,Spring Boot JMX自动配置会提供 MBeanExporter)。

示例:

```
@Bean
@ExportMetricWriter
MetricWriter metricWriter(MBeanExporter exporter) {
    return new JmxMetricWriter(exporter);
}
```

每个指标都暴露为单独的MBean,你可以将 ObjectNamingStrategy 注入 JmxMetricWriter 来指定 ObjectNames 的格式。

52.8 聚合多个来源的指标

Spring Boot提供一个 AggregateMetricReader ,用于合并来自不同物理来源的指标。具有相同逻辑指标的来源只需将指标加上以句号分隔的前缀发布出去,reader会聚合它们(通过截取指标名并丢掉前缀),计数器被求和,所有东西(比如qauqes)都采用最近的值。

这非常有用,特别是当有多个应用实例反馈数据到中央仓库(比如Redis),并且你想展示结果。推荐将 MetricReaderPublicMetrics 结果连接到 /metrics 端点。

示例:

```
@Autowired
private MetricExportProperties export;
@Bean
public PublicMetrics metricsAggregate() {
  return new MetricReaderPublicMetrics(aggregatesMetricReader())
}
private MetricReader globalMetricsForAggregation() {
  return new RedisMetricRepository(this.connectionFactory,
      this.export.getRedis().getAggregatePrefix(), this.export.g
etRedis().getKey());
}
private MetricReader aggregatesMetricReader() {
  AggregateMetricReader repository = new AggregateMetricReader(
      globalMetricsForAggregation());
  return repository;
}
```

注上面的示例使用 MetricExportProperties 注入和提取key和前缀,这是Spring Boot提供的便利设施,并且默认值是合适的,它们是在 MetricExportAutoConfiguration 中设置的。

注上面的 MetricReaders 不是 @Beans ,也没注解 @ExportMetricReader , 因为它们只收集和分析来自其他仓库的数据 , 不需要暴露自己的值。

52.9 Dropwizard指标

当你声明对 io.dropwizard.metrics:metrics-core 的依赖时,Spring Boot会 创建一个默认的 MetricRegistry bean。如果需要自定义,你可以注册自己的 @Bean 实例。使用Dropwizard 'Metrics' library的用户会发现Spring Boot指标自动发布到 com.codahale.metrics.MetricRegistry ,来自 MetricRegistry 的指标也自动暴露到 /metrics 端点。

使用Dropwizard指标时,默认

的 CounterService 和 GaugeService 被 DropwizardMetricServices 替换,它是一个 MetricRegistry 的包装器 (所以你可以 @Autowired 其中任意 services,并像平常那么使用它)。通过使用恰当的前缀类型标记你的指标名可以 创建特殊的Dropwizard指标服务 (比如,gauges使

用 timer.* , histogram.* , counters使用 meter.*)。

52.10 消息渠道集成

如果存在名为 metricsChannel 的 MessageChannel bean,Spring Boot将创建一个 MetricWriter 将指标写入该渠道(channel)。每一条传送到这个渠道的信息将会包含一个Delta或者Metric,同时有一个 metricName 标头。Writer自动挂钩一个exporter,所以全部指标值都会出现在渠道上,订阅者就可以进行其他分析或动作(提供渠道和订阅者取决于你)。

53. 审计

Spring Boot执行器有一个灵活的审计框架,一旦Spring Security处于活动状态(默认抛出'authentication success','failure'和'access denied'异常),它就会发布事件。这对于报告非常有用,同时可以基于认证失败实现一个锁定策略。为了自定义发布的安全事件,你可以提供自己

的 AbstractAuthenticationAuditListener , AbstractAuthorizationAudit Listener 实现。你也可以使用审计服务处理自己的业务事件。为此,你可以将存在的 AuditEventRepository 注入到自己的组件,并直接使用它,或者只是简单地通过Spring ApplicationEventPublisher 发

布 AuditApplicationEvent (使用 ApplicationEventPublisherAware)。

54. 追踪(Tracing)

对于所有的HTTP请求Spring Boot自动启用追踪,你可以查看 trace 端点获取最近100条请求的基本信息:

```
[{
    "timestamp": 1394343677415,
    "info": {
        "method": "GET",
        "path": "/trace",
        "headers": {
            "request": {
                "Accept": "text/html,application/xhtml+xml,appli
cation/xml;q=0.9,*/*;q=0.8",
                "Connection": "keep-alive",
                "Accept-Encoding": "gzip, deflate",
                "User-Agent": "Mozilla/5.0 Gecko/Firefox",
                "Accept-Language": "en-US, en; q=0.5",
                "Cookie": "_ga=GA1.1.827067509.1390890128; ..."
                "Authorization": "Basic ...",
                "Host": "localhost:8080"
            },
            "response": {
                "Strict-Transport-Security": "max-age=31536000;
 includeSubDomains",
                "X-Application-Context": "application:8080",
                "Content-Type": "application/json; charset=UTF-8"
                "status": "200"
            }
        }
    }
},{
    "timestamp": 1394343684465,
}]
```

以下会默认包含在追踪里:

名称	描述
Request Headers	来自请求的Headers
Response Headers	来自响应的Headers
Cookies	来自request headers的 Cookie 和来自response headers的 Set-Cookie
Errors	error属性 (如果有的话)
Time Taken	服务请求花费的毫秒数

54.1 自定义追踪

如果需要追踪其他事件,你可以注入TraceRepository到你的Spring Beans中, add 方法接收一个 Map 结构的参数,该数据将转换为JSON并被记录下来。 默认使用 InMemoryTraceRepository 存储最新的100个事件,如果需要扩充容

量,你可以定义自己的 InMemoryTraceRepository 实例,甚至创建自己

的 TraceRepository 实现。

55. 进程监控

在Spring Boot执行器中,你可以找到几个类,它们创建的文件利于进程监控:

- ApplicationPidFileWriter 创建一个包含应用PID的文件(默认位于应用目录,文件名为 application.pid)。
- EmbeddedServerPortFileWriter 创建一个或多个包含内嵌服务器端口的文件(默认位于应用目录,文件名为 application.port)。

这些writers默认没被激活,但你可以使用以下描述的任何方式来启用它们。

55.1 扩展配置

在 META-INF/spring.factories 文件中,你可以激活创建PID文件的 listener(s),示例:

org.springframework.context.ApplicationListener=\
org.springframework.boot.system.ApplicationPidFileWriter,\
org.springframework.boot.actuate.system.EmbeddedServerPortFileWr
iter

55.2 以编程方式

你也可以通过调用 SpringApplication.addListeners(...) 方法并传递相应 的 Writer 对象来激活一个监听器,该方法允许你通过 Writer 构造器自定义文件名和路径。

56. Cloud Foundry支持

当你部署到一个兼容的Cloud Foundry实例时,Spring Boot的执行器模块包含的额外支持将会被激活。 /cloudfoundryapplication 路径向所有的 NamedMvcEndpoint bean提供替代的安全的路径。

扩展的支持允许Cloud Foundry management UIs (比如你可以用来查看部署好的应用的网络应用程序)增加Spring Boot执行器信息。例如,应用状态页面包含了所有的健康信息,而不是典型的"运行中"或者"已停止"状态。

注 /cloudfoundryapplication 路径不能被常规用户直接访问。为了使用端点,必须在请求时传递一个有效的UAA token。

56.1 禁用扩展的Cloud Foundry执行器支持

如果你想要完全禁用 /cloudfoundryapplication 端点,你可以将如下内容加入你的 application.properties 文件:

application.properties.

management.cloudfoundry.enabled=false

56.2 Cloud Foundry自签名证书

默认地,对 /cloudfoundryapplication 端点的安全验证会使用SSL调用不同的 Cloud Foundry服务。如果你的Cloud Foundry UAA或者Cloud Controller服务使用 自签名证书,你将会需要设置如下属性:

application.properties.

management.cloudfoundry.skip-ssl-validation=true

56.3 自定义安全配置

如果你设定了自定义的安全配置,同时你想要扩展Cloud Foundry执行器支持,你应当确保 /cloudfoundryapplication/** 路径开放。没有一个直接开放的路径,你的Cloud Foundry应用管理器将无法获得端点数据。

对于Spring Security,你将要在你的配置里包含类似

与 mvcMatchers("/cloudfoundryapplication/**").permitAll() 的东西:

```
@Override
protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
   http
        .authorizeRequests()
        .mvcMatchers("/cloudfoundryapplication/**")
        .permitAll()
        .mvcMatchers("/mypath")
        .hasAnyRole("SUPERUSER")
        .anyRequest()
        .authenticated().and()
        .httpBasic();
}
```

57. 接下来阅读什么

如果想探索本章节讨论的某些内容,你可以看下执行器的示例应用,你也可能想了解图形工具比如Graphite。

此外,你可以继续了解'deployment options'或直接跳到Spring Boot的build tool plugins。

部署Spring Boot应用

Spring Boot灵活的打包选项为部署应用提供多种选择,你可以轻易的将Spring Boot应用部署到各种云平台,容器镜像(比如Docker)或虚拟/真实机器。

本章节覆盖一些比较常见的部署场景。

58. 部署到云端

对于大多数流行云PaaS(平台即服务)提供商,Spring Boot的可执行jars就是为它们准备的。这些提供商往往要求你自己提供容器,它们只负责管理应用的进程(不特别针对Java应用程序),所以它们需要一些中间层来将你的应用适配到云概念中的一个运行进程。

两个流行的云提供商,Heroku和Cloud Foundry,采取一个打包('buildpack')方法。为了启动你的应用程序,不管需要什么,buildpack都会将它们打包到你的部署代码:它可能是一个JDK和一个java调用,也可能是一个内嵌的webserver,或者是一个成熟的应用服务器。buildpack是可插拔的,但你最好尽可能少的对它进行自定义设置。这可以减少不受你控制的功能范围,最小化部署和生产环境的发散。

理想情况下,你的应用就像一个Spring Boot可执行jar,所有运行需要的东西都打包到它内部。

本章节我们将看到在"Getting Started"章节开发的简单应用是怎么在云端运行的。

58.1 Cloud Foundry

如果不指定其他打包方式,Cloud Foundry会启用它提供的默认打包方式。Cloud Foundry的Java buildpack对Spring应用有出色的支持,包括Spring Boot。你可以部署独立的可执行jar应用,也可以部署传统的 .war 形式的应用。

一旦你构建应用(比如,使用 mvn clean package)并安装 cf 命令行工具,你可以使用下面的 cf push 命令(将路径指向你编译后的 .jar)来部署应用。在发布应用前,确保你已登陆cf命令行客户端。

\$ cf push acloudyspringtime -p target/demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar

查看 cf push 文档获取更多可选项。如果相同目录下存在manifest.yml, Cloud Foundry会使用它。

就此, cf 将开始上传你的应用:

```
Uploading acloudyspringtime... OK
Uploading acloudyspringtime... OK
Preparing to start acloudyspringtime... OK
----> Downloaded app package (8.9M)
----> Java Buildpack Version: v3.12 (offline) | https://github.
com/cloudfoundry/java-buildpack.git#6f25b7e
----> Downloading Open Jdk JRE 1.8.0 121 from https://java-buil
dpack.cloudfoundry.org/openjdk/trusty/x86_64/openjdk-1.8.0_121.t
ar.gz (found in cache)
       Expanding Open Jdk JRE to .java-buildpack/open_jdk_jre (1
.6s)
----> Downloading Open JDK Like Memory Calculator 2.0.2_RELEASE
 from https://java-buildpack.cloudfoundry.org/memory-calculator/
trusty/x86_64/memory-calculator-2.0.2_RELEASE.tar.gz (found in c
ache)
       Memory Settings: -Xss349K -Xmx681574K -XX:MaxMetaspaceSize
=104857K -Xms681574K -XX:MetaspaceSize=104857K
----> Downloading Container Certificate Trust Store 1.0.0_RELEA
SE from https://java-buildpack.cloudfoundry.org/container-certif
icate-trust-store/container-certificate-trust-store-1.0.0_RELEAS
E.jar (found in cache)
       Adding certificates to .java-buildpack/container_certific
ate_trust_store/truststore.jks (0.6s)
----> Downloading Spring Auto Reconfiguration 1.10.0_RELEASE fr
om https://java-buildpack.cloudfoundry.org/auto-reconfiguration/
auto-reconfiguration-1.10.0_RELEASE.jar (found in cache)
Checking status of app 'acloudyspringtime'...
  0 of 1 instances running (1 starting)
  0 of 1 instances running (1 starting)
  0 of 1 instances running (1 starting)
  1 of 1 instances running (1 running)
App started
```

恭喜!应用现在处于运行状态!

检验部署应用的状态是很简单的:

```
$ cf apps
Getting applications in ...
OK

name requested state instances memory disk
urls
...
acloudyspringtime started 1/1 512M 1G
acloudyspringtime.cfapps.io
...
```

一旦Cloud Foundry意识到你的应用已经部署,你就可以点击给定的应用URI,此处是acloudyspringtime.cfapps.io/。

58.1.1 绑定服务

默认情况下,运行应用的元数据和服务连接信息被暴露为应用的环境变量(比如 \$VCAP_SERVICES),采用这种架构的原因是因为Cloud Foundry多语言特性(任何语言和平台都支持作为buildpack),进程级别的环境变量是语言无关(language agnostic)的。

环境变量并不总是有利于设计最简单的API,所以Spring Boot自动提取它们,然后将这些数据导入能够通过Spring Environment 抽象访问的属性里:

```
@Component
class MyBean implements EnvironmentAware {
    private String instanceId;
    @Override
    public void setEnvironment(Environment environment) {
        this.instanceId = environment.getProperty("vcap.application.instance_id");
    }
    // ...
}
```

所有的Cloud Foundry属性都以 vcap 作为前缀,你可以使用vcap属性获取应用信息(比如应用的公共URL)和服务信息(比如数据库证书),具体参考 CloudFoundryVcapEnvironmentPostProcessor Javadoc。

注:Spring Cloud Connectors项目很适合比如配置数据源的任务,Spring Boot为它 提供了自动配置支持和一个 spring-boot-starter-cloud-connectors starter。

58.2 Heroku

Heroku是另外一个流行的Paas平台,你可以提供一个 Procfile 来定义Heroku的 构建过程,它提供部署应用所需的指令。Heroku为Java应用分配一个端口,确保能够路由到外部URI。

你必须配置你的应用监听正确的端口,下面是用于我们的starter REST应用的 Procfile:

```
web: java -Dserver.port=$PORT -jar target/demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

Spring Boot将 -D 参数作为属性,通过Spring Environment 实例访问。 server.port 配置属性适合于内嵌的Tomcat, Jetty或Undertow实例启用时使用, \$PORT 环境变量被分配给Heroku Paas使用。

这就是你需要做的所有内容,对于Heroku部署来说,经常做的工作就是使用 git push 将代码推送到生产环境。

```
$ git push heroku master
Initializing repository, done.
Counting objects: 95, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (78/78), done.
Writing objects: 100% (95/95), 8.66 MiB | 606.00 KiB/s, done.
Total 95 (delta 31), reused 0 (delta 0)
----> Java app detected
----> Installing OpenJDK 1.8... done
----> Installing Maven 3.3.1... done
----> Installing settings.xml... done
----> executing /app/tmp/cache/.maven/bin/mvn -B
       -Duser.home=/tmp/build_0c35a5d2-a067-4abc-a232-14b1fb7a82
29
       -Dmaven.repo.local=/app/tmp/cache/.m2/repository
       -s /app/tmp/cache/.m2/settings.xml -DskipTests=true clean
```

```
install
     [INFO] Scanning for projects...
     Downloading: http://repo.spring.io/...
     Downloaded: http://repo.spring.io/... (818 B at 1.8 KB/se
c)
     Downloaded: http://s3pository.heroku.com/jvm/... (152 KB
at 595.3 KB/sec)
     [INFO] Installing /tmp/build_0c35a5d2-a067-4abc-a232-14b1
fb7a8229/target/...
     [INFO] Installing /tmp/build_0c35a5d2-a067-4abc-a232-14b1
fb7a8229/pom.xml ...
     ______
     [INFO] BUILD SUCCESS
     [INFO] ------
-----
     [INFO] Total time: 59.358s
     [INFO] Finished at: Fri Mar 07 07:28:25 UTC 2014
     [INFO] Final Memory: 20M/493M
     ----> Discovering process types
     Procfile declares types -> web
----> Compressing... done, 70.4MB
----> Launching... done, v6
     http://agile-sierra-1405.herokuapp.com/ deployed to Herok
u
To git@heroku.com:agile-sierra-1405.git
             master -> master
* [new branch]
```

现在你的应用已经启动并运行在Heroku。

58.3 Openshift

Openshift是RedHat公共(和企业)PaaS解决方案。和Heroku相似,它也是通过运行被git提交触发的脚本来工作的,所以你可以使用任何你喜欢的方式编写Spring Boot应用启动脚本,只要Java运行时环境可用(这是在Openshift上可以要求的一个标准特性)。为了实现这样的效果,你可以使用DIY Cartridge,并在 .openshift/action_scripts Thooks你的仓库:

基本模式如下:

- 1.确保Java和构建工具已被远程安装,比如使用一个 pre_build hook (默认会安装Java和Maven,不会安装Gradle)。
- 2.使用一个 build hook去构建你的jar (使用Maven或Gradle) ,比如:

```
#!/bin/bash
cd $OPENSHIFT_REPO_DIR
mvn package -s .openshift/settings.xml -DskipTests=true
```

3.添加一个调用 java -jar ... 的 start hook

```
#!/bin/bash
cd $OPENSHIFT_REPO_DIR
nohup java -jar target/*.jar --server.port=${OPENSHIFT_DIY_PORT}
--server.address=${OPENSHIFT_DIY_IP} &
```

4.使用一个 stop hook

```
#!/bin/bash
source $OPENSHIFT_CARTRIDGE_SDK_BASH
PID=$(ps -ef | grep java.*\.jar | grep -v grep | awk '{ print $2 }')
if [ -z "$PID" ]
then
    client_result "Application is already stopped"
else
    kill $PID
fi
```

5.将内嵌的服务绑定到平台提供的 application.properties 定义的环境变量, 比如:

```
spring.datasource.url: jdbc:mysql://${OPENSHIFT_MYSQL_DB_HOST}:$
{OPENSHIFT_MYSQL_DB_PORT}/${OPENSHIFT_APP_NAME}
spring.datasource.username: ${OPENSHIFT_MYSQL_DB_USERNAME}
spring.datasource.password: ${OPENSHIFT_MYSQL_DB_PASSWORD}
```

在Openshift的网站上有一篇running Gradle in Openshift博客,如果想使用gradle构建运行的应用可以参考它。

58.4 亚马逊网络服务(AWS)

亚马逊网络服务提供了多种安装基于Spring Boot的应用的方式,比如传统的网络应用(war),又比如内嵌网络服务器的可执行jar文件。选项包括:

- AWS Elastic Beanstalk
- AWS Code Deploy
- AWS OPS Works
- AWS Cloud Formation
- AWS Container Registry

每个选项都有不同的特点和定价模式。在这里,我们只描述最简单的选项:AWS Elastic Beanstalk。

58.4.1 AWS Elastic Beanstalk

就像在官方的Elastic Beanstalk Java指南里描述的那样,有两种主要的方式来部署 Java应用。你可以使用""Tomcat平台"或者"Java SE平台"。

使用Tomcat平台

这个选项适用于产生war文件的Spring Boot工程。不需要任何特殊的配置,按照官方的指南一步步来就好。

使用Java SE平台

这个选项适用于产生jar文件并运行一个内嵌的网络容器的Spring Boot工程。Elastic Beanstalk环境在80端口上运行一个nginx实例,来代理运行在5000端口上的实际的 应用。在你的 application.properties 中加入以下内容,来进行配置:

server.port=5000

最佳实践

上传二进制文件代替源码

默认地,Elastic Beanstalk上传源码并在AWS进行编译。为了上传二进制文件作为替代,在你的 .elasticbeanstalk/config.yml 文件中加入以下内容:

deploy:

artifact: target/demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar Reduce costs by setting the environment type

默认地,Elastic Beanstalk环境负载均衡。负载均衡器会优先考虑成本,为了避免这个,按照亚马逊文档里描述的那样,设置环境类型为"单个实例"。单个实例环境可以使用CLI或者以下命令进行创建:

eb create -s

58.4.2 总结

这是接触AWS的最简单的方式之一,但还有更多的事情需要考虑。比如,怎么样使用Elastic Beanstalk maven插件代替CLI,把Elastic Beanstalk集成到CI/CD工具中,等等。有一个博客详细地讨论了这些主题。

58.5 Boxfuse和亚马逊网络服务

Boxfuse的工作机制是将你的Spring Boot可执行jar或war转换进一个最小化的VM镜像,该镜像不需改变就能部署到VirtualBox或AWS。Boxfuse深度集成Spring Boot并使用你的Spring Boot配置文件自动配置端口和健康检查URLs,它将该信息用于产生的镜像及它提供的所有资源(实例,安全分组,可伸缩的负载均衡等)。

一旦创建一个Boxfuse account,并将它连接到你的AWS账号,安装最新版Boxfuse 客户端,你就能按照以下操作将Spring Boot应用部署到AWS(首先要确保应用被 Maven或Gradle构建过,比如 mvn clean package):

\$ boxfuse run myapp-1.0.jar -env=prod

更多选项可查看 boxfuse run 文档,如果当前目录存在一个boxfuse.conf文件,Boxfuse将使用它。

注如果你的可执行jar或war包含 application-boxfuse.properties 文件,Boxfuse默认在启动时会激活一个名为 boxfuse 的Spring profile,然后在该profile 包含的属性基础上构建自己的配置。

此刻 boxfuse 将为你的应用创建一个镜像并上传到AWS,然后配置并启动需要的资源:

```
Fusing Image for myapp-1.0.jar ...
Image fused in 00:06.838s (53937 K) -> axelfontaine/myapp:1.0
Creating axelfontaine/myapp ...
Pushing axelfontaine/myapp:1.0 ...
Verifying axelfontaine/myapp:1.0 ...
Creating Elastic IP ...
Mapping myapp-axelfontaine.boxfuse.io to 52.28.233.167 ...
Waiting for AWS to create an AMI for axelfontaine/myapp:1.0 in e
u-central-1 (this may take up to 50 seconds) ...
AMI created in 00:23.557s -> ami-d23f38cf
Creating security group boxfuse-sg_axelfontaine/myapp:1.0 ...
Launching t2.micro instance of axelfontaine/myapp:1.0 (ami-d23f3
8cf) in eu-central-1 ...
Instance launched in 00:30.306s -> i-92ef9f53
Waiting for AWS to boot Instance i-92ef9f53 and Payload to start
 at http://52.28.235.61/ ...
Payload started in 00:29.266s -> http://52.28.235.61/
Remapping Elastic IP 52.28.233.167 to i-92ef9f53 ...
Waiting 15s for AWS to complete Elastic IP Zero Downtime transit
ion ...
Deployment completed successfully. axelfontaine/myapp:1.0 is up
and running at http://myapp-axelfontaine.boxfuse.io/
```

你的应用现在应该已经在AWS上启动并运行了。

这里有篇在EC2部署Spring Boot应用的博客,Boxfuse官网也有Boxfuse集成Spring Boot文档,你可以拿来作为参考。

58.6 Google App Engine

Google App Engine关联了Servlet 2.5 API,如果不做一些修改你是不能在其上部署 Spring应用的,具体查看本指南的Servlet 2.5章节 Container.md)。

59. 安装Spring Boot应用

除了使用 java -jar 运行Spring Boot应用,制作在Unix系统上完全可执行的应用 也是可能的。完全可执行的jar可以像其它的可执行二进制文件一样被执行,或者可以用 init.d或systemd进行注册 。这会简化常见生产环境Spring Boot应用的安装和管理。

警告企通过在文件之前嵌入一段额外的脚本,来启动完全可执行的Jar。目前,一些工具尚不接受这种格式,所以你并不总是能够使用这项技术。比如, jar -xf 可能会在解压一个完全可执行的jar或者war文件时悄悄地失败。建议你仅在想要直接执行它的情况下,将你的jar或者war文件制作为完全可执行的格式。不要在只是想要使用 java -jar 运行它,或者在一个servlet容器部署它的时候这样做。

在Maven中添加以下plugin配置可以创建一个"完全可执行"jar:

对于Gradle等价的配置如下:

```
apply plugin: 'spring-boot'

springBoot {
    executable = true
}
```

然后输入 ./my-application.jar 运行应用 (my-application 是你的artifact name) 。包含jar文件的目录会被当作你的应用工作目录使用。

59.1 支持的操作系统

默认的脚本支持大部分的Linux发行版,同时在CentOS和Ubuntu上进行了测试。其它的平台,比如OS X和FreeBSD将会需要使用自定义

的 embeddedLaunchScript 。

59.2 Unix/Linux服务

你可以使用 init.d 或 systemd 启动Spring Boot应用,就像其他Unix/Linux服务那样。

59.2.1 安装为init.d服务(System V)

如果你配置Spring Boot的Maven或Gradle插件产生一个完全可执行jar,并且没有使用自定义的 embeddedLaunchScript ,那你的应用可以作为 init.d 服务使用。只要简单的建立jar到 init.d 的符号连接就能获取标准的 start , stop , restart 和 status 命令支持。

该脚本支持以下特性:

- 以拥有该jar文件的用户启动服务。
- 使用 /var/run/<appname>/<appname>.pid 跟踪应用的PID。
- 将控制台日志输出到 /var/log/<appname>.log 。

假设你在 /var/myapp 目录安装了一个Spring Boot应用,只需要建立符号连接就能将Spring Boot应用安装成 init.d 服务:

\$ sudo ln -s /var/myapp/myapp.jar /etc/init.d/myapp

一旦安装成功,你就可以像平常那样启动和停止服务,例如,在一个基于Debian的系统:

\$ service myapp start

注如果应用启动失败,检查下 /var/log/<appname>.log 中的错误日志。你也可以标识应用使用标准的操作系统工具自启动,例如,在Debian上:

\$ update-rc.d myapp defaults <priority>

保护init.d服务

当使用 root 用户启动 init.d 服务时,默认的执行脚本将以拥有该jar文件的用户来运行应用。你最好不要使用 root 启动Spring Boot应用,也就是你的应用jar文件拥有者不能是 root ,而是创建一个特定用户运行应用,并使用 chown 指定该用户拥有jar文件,示例:

\$ chown bootapp:bootapp your-app.jar

本示例中,默认执行脚本将使用 bootapp 用户运行应用。

注 为减少应用用户账号冲突,你可以考虑防止它使用登陆shell,例如将账号shell设置为 /usr/sbin/nologin。

你也要采取措施防止修改应用jar文件,首先配置jar文件权限只能被拥有者读取和执行,不能写入:

\$ chmod 500 your-app.jar

然后,你也应该采取措施限制应用或账号运行时的冲突造成的损坏。如果攻击者获取访问权,他们可能会让jar文件可写并改变它的内容,使用 chattr 让它变为不可变是唯一的保护措施:

\$ sudo chattr +i your-app.jar

这会防止任何用户修改jar文件,包括root。

如果root用户用来控制应用服务,并且你使用.conf文件自定义它的启动,该 .conf 文件将被root用户读取和评估,因此它也需要保护。使用 chmod 改变文件权限只能被拥有者读取,然后使用 chown 改变文件拥有者为root:

- \$ chmod 400 your-app.conf
- \$ sudo chown root:root your-app.conf

59.2.2 安装为Systemd服务

Systemd是System V init系统的继任者,很多现代Linux分发版本都在使用,尽管你可以继续使用 init.d 脚本,但使用 systemd 'service'脚本启动Spring Boot应用是有可能的。

假设你在 /var/myapp 目录下安装一个Spring Boot应用,为了将它安装为一个 systemd 服务,你需要按照以下示例创建一个脚本,比如命名为 myapp.service ,然后将它放到 /etc/systemd/system 目录下:

[Unit]

Description=myapp

After=syslog.target

[Service]

User=myapp

ExecStart=/var/myapp/myapp.jar

SuccessExitStatus=143

[Install]

WantedBy=multi-user.target

提示 记得根据你的应用改变 Description , User 和 ExecStart 字段。

提示注意 ExecStart 字段没有声明脚本行动命令,也就是说会使用默认的 run 命令。

注意跟作为 init.d 服务运行不同,使用 systemd 这种方式运行应用,PID文件 和控制台日志文件是由系统自己进行管理的,因此必须在'service'脚本配置正确的 字段,具体参考service unit configuration man page。

使用以下命令标识应用自动在系统boot上启动:

\$ systemctl enable myapp.service

具体详情可参考 man systemctl。

59.2.3 自定义启动脚本

Maven或Gradle插件生成的默认内嵌启动脚本可以通过很多方法自定义,对于大多数开发者,使用默认脚本和一些自定义通常就足够了。如果发现不能自定义需要的东西,你可以使用 embeddedLaunchScript 选项生成自己的文件。

在脚本生成时自定义

自定义写入jar文件的启动脚本元素是有意义的,例如,为 init.d 脚本提供 description ,既然知道这会展示到前端,你可能会在生成jar时提供它。

为了自定义写入的元素,你需要为Spring Boot Maven或Gradle插件指定 embeddedLaunchScriptProperties 选项。

以下是默认脚本支持的可代替属性:

名称	描述
mode	脚本模式,默认为 auto
initInfoProvides	'INIT INFO'部分的 Provides ,对于Gradle 默认为 spring-boot-application ,对于 Maven默认为 \${project.artifactId}
initInfoRequiredStart	'INIT INFO'部分的 Required-Start , 默认为 \$remote_fs \$syslog \$network
initInfoRequiredStop	'INIT INFO'部分的 Required-Stop ,默认 为 \$remote_fs \$syslog \$network
initInfoDefaultStart	'INIT INFO'部分的 Default-Start , 默认为 2 3 4 5
initInfoDefaultStop	'INIT INFO'部分的 Default-Stop , 默认为 0 1 6
initInfoShortDescription	'INIT INFO'部分的 Short-Description , 对于Gradle默认为 Spring Boot Application ,对于Maven默认 为 \${project.name}
initInfoDescription	"INIT INFO"部分的 Description ,对于Gradle默认为 Spring Boot Application ,对于Maven默认为 \${project.description} (失败会回退到 \${project.name})

initInfoChkconfig	"INIT INFO"部分的 chkconfig , 默认 为 2345 99 01
confFolder	CONF_FOLDER 的默认值,默认为包含jar的 文件夹
logFolder	LOG_FOLDER 的默认值,只对 init.d 服务有效
logFilename	LOG_FILENAME 的默认值,只 对 init.d 服务有效
pidFolder	PID_FOLDER 的默认值,只对 init.d 服务有效
pidFilename	PID_FOLDER 里pid文件名的默认值,只对 init.d 服务有效
useStartStopDaemon	如果 start-stop-daemon 命令可用,它会控制该实例,默认为 true
stopWaitTime	STOP_WAIT_TIME 的默认值,只 对 init.d 服务有效。默认到60秒

在脚本运行时自定义

对于需要在jar文件生成后自定义的项目,你可以使用环境变量或配置文件。

默认脚本支持以下环境变量:

变量	描述		
MODE	操作的模式,默认值依赖于jar构建方式,通常为 auto (意味着它会尝试通过检查它是否为 init.d 目录的软连接来推断这是不是一个init脚本)。你可以显式将它设置为 service ,这样`stop	start	status
USE_START_STOP_DAEMON	如果 start-stop-daemon 命 令可用,它将被用来控制该实 例,默认为 true		
PID_FOLDER	pid文件夹的根目录(默认 为 /var/run)		
LOG_FOLDER	存放日志文件的文件夹(默认 为 /var/log)		

CONF_FOLDER	读取 .conf 文件的文件夹
LOG_FILENAME	存放于 LOG_FOLDER 的日志 文件名(默认 为 <appname>.log)</appname>
APP_NAME	应用名,如果jar运行自一个软连接,脚本会猜测它的应用名。如果不是软连接,或你想显式设置应用名,这就很有用了
RUN_ARGS	传递给程序的参数(Spring Boot应用)
JAVA_HOME	默认使用 PATH 指 定 java 的位置,但如果 在 \$JAVA_HOME/bin/java 有 可执行文件,你可以通过该属 性显式设置
JAVA_OPTS	JVM启动时传递的配置项
JARFILE	在脚本启动没内嵌其内的jar文 件时显式设置jar位置
DEBUG	如果shell实例的 -x 标识有设值,则你能轻松看到脚本的处理逻辑
STOP_WAIT_TIME	强制关闭应用之前的等待时间,单位为秒(默认 为 60 秒)

注 PID_FOLDER , LOG_FOLDER 和 LOG_FILENAME 变量只对 init.d 服务有效。对于 systemd 等价的自定义方式是使用'service'脚本。

如果 JARFILE 和 APP_NAME 出现异常,上面的设置可以使用一个 .conf 文件进行配置。该文件预期是放到跟jar文件临近的地方,并且名字相同,但后缀为 .conf 而不是 .jar 。例如,一个命名为 /var/myapp/myapp.jar 的jar将使用名为 /var/myapp/myapp.conf 的配置文件:

myapp.conf

JAVA_OPTS=-Xmx1024M
LOG_FOLDER=/custom/log/folder

注如果不喜欢配置文件放到jar附近,你可以使用 $CONF_FOLDER$ 环境变量指定文件的位置。

想要学习如何正确的保护文件可以参考the guidelines for securing an init.d service.。

59.3 Microsoft Windows服务

在Window上,你可以使用winsw启动Spring Boot应用。这里有个单独维护的示例 为你演示了怎么一步步为Spring Boot应用创建Windows服务。

60. 接下来阅读什么

打开Cloud Foundry, Heroku, OpenShift和Boxfuse网站获取更多Paas能提供的特性信息。这里只提到4个比较流行的Java PaaS提供商,由于Spring Boot遵从基于云的部署原则,所以你也可以自由考虑其他提供商。

下章节将继续讲解Spring Boot CLI,你也可以直接跳到build tool plugins。

Spring Boot CLI

Spring Boot CLI是一个命令行工具,如果想使用Spring进行快速开发可以使用它。它允许你运行Groovy脚本,这意味着你可以使用熟悉的类Java语法,并且没有那么多的模板代码。你可以通过Spring Boot CLI启动新项目,或为它编写命令。

61. 安装CLI

你可以手动安装Spring Boot CLI,也可以使用SDKMAN!(SDK管理器)或 Homebrew,MacPorts(如果你是一个OSX用户),具体安装指令参考"Getting started"的Section 10.2, "Installing the Spring Boot CLI" 章节。

62. 使用CLI

一旦安装好CLI,你可以输入 spring 来运行它。如果不使用任何参数运行 spring ,将会展现一个简单的帮助界面:

你可以使用 help 获取任何支持命令的详细信息,例如:

```
$ spring help run
spring run - Run a spring groovy script
usage: spring run [options] <files> [--] [args]
Option
                           Description
--autoconfigure [Boolean] Add autoconfigure compiler
                             transformations (default: true)
                           Additional classpath entries
--classpath, -cp
-e, --edit
                           Open the file with the default system
                             editor
                           Do not attempt to guess dependencies
--no-guess-dependencies
--no-guess-imports
                           Do not attempt to guess imports
-q, --quiet
                           Quiet logging
-v, --verbose
                           Verbose logging of dependency
                             resolution
--watch
                           Watch the specified file for changes
```

version 命令提供一个检查你正在使用的Spring Boot版本的快速方式:

\$ spring version
Spring CLI v2.0.0.RELEASE

62.1 使用CLI运行应用

你可以使用 run 命令编译和运行Groovy源代码。Spring Boot CLI完全自包含,以致于你不需要安装任何外部的Groovy。

下面是一个使用Groovy编写的"hello world" web应用:

hello.grooy

```
@RestController
class WebApplication {

    @RequestMapping("/")
    String home() {
        "Hello World!"
    }
}
```

编译和运行应用可以输入:

```
$ spring run hello.groovy
```

你可以使用 -- 将命令行参数和"spring"命令参数区分开来,例如:

```
$ spring run hello.groovy -- --server.port=9000
```

你可以使用 JAVA OPTS 环境变量设置JVM命令行参数,例如:

```
$ JAVA_OPTS=-Xmx1024m spring run hello.groovy
```

62.1.1 推断"grab"依赖

标准的Groovy包含一个 @Grab 注解,它允许你声明对第三方库的依赖。这项有用的技术允许Groovy以和Maven或Gradle相同的方式下载jars,但不需要使用构建工具。

Spring Boot进一步延伸了该技术,它会基于你的代码尝试推导你"grab"哪个库。例如,由于 WebApplication 代码上使用了 @RestController 注解,"Tomcat"和"Spring MVC"将被获取(grabbed)。

下面items被用作"grab hints":

items	Grabs
JdbcTemplate , NamedParameterJdbcTemplate , DataSource	JDBC应用
@EnableJms	JMS应用
@EnableCaching	缓存抽象
@Test	JUnit
@EnableRabbit	RabbitMQ
@EnableReactor	项目重构
extends Specification	Spock test
@EnableBatchProcessing	Spring Bate
@MessageEndpoint , @EnableIntegrationPatterns	Spring集成
@EnableDeviceResolver	Spring Mobile
@Controller , @RestController , @EnableWebMvc	Spring MV(+ 内嵌 Tomcat
@EnableWebSecurity	Spring Security
@EnableTransactionManagement	Spring Transaction Manageme

注 想要理解自定义是如何生效的,可以查看Spring Boot CLI源码中的CompilerAutoConfiguration子类。

62.1.2 推断"grab"坐标

Spring Boot扩展了Groovy标准 @Grab 注解,使其能够允许你指定一个没有 group 或 version 的依赖,例如 @Grab('freemarker')。Spring Boot使用默认依赖元数据推断artifact's的group和version,需要注意的是默认元数据和你使用的CLI版本有绑定关系—只有在迁移到新版本的CLI时它才会改变,这样你就可以控制何时改变依赖了,在附录的表格中可以查看默认元数据包含的依赖和它们的版本。

62.1.3 默认import语句

为了帮助你减少Groovy代码量,一些 import 语句被自动包含进来了。注意上面的示例中引用 @Component , @RestController 和 @RequestMapping 而没有使用全限定名或 import 语句。

注:很多Spring注解在不使用 import 语句的情况下可以正常工作。尝试运行你的应用,看一下在添加imports之前哪些会失败。

62.1.4 自动创建main方法

跟等效的Java应用不同,你不需要在Groovy脚本中添加一个 public static void main(String[] args) 方法。Spring Boot会使用你编译后的代码自动创建 一个 SpringApplication 。

62.1.5 自定义依赖管理

默认情况下,CLI使用在解析 @Grab 依赖时 spring-boot-dependencies 声明的依赖管理,其他的依赖管理会覆盖默认的依赖管理,并可以通

过 @DependencyManagementBom 注解进行配置。该注解的值必须是一个或多个 Maven BOMs的候选(groupId:artifactId:version)。

例如,以下声明:

```
@DependencyManagementBom("com.example.custom-bom:1.0.0")
```

将选择Maven仓库中 com/example/custom-versions/1.0.0/ 下的 custom-bom-1.0.0.pom 。

当指定多个BOMs时,它们会以声明次序进行应用,例如:

意味着 another-bom 的依赖将覆盖 custom-bom 依赖。

能够使用 @Grab 的地方,你同样可以使用 @DependencyManagementBom 。然而,为了确保依赖管理的一致次序,你在应用中至多使用一

次 @DependencyManagementBom 。Spring IO Platform是一个非常有用的依赖元数据源(Spring Boot的超集),例如:

@DependencyManagementBom('io.spring.platform:platformbom:1.1.2.RELEASE') °

62.2 多源文件应用

你可以在所有接收文件输入的命令中使用shell通配符。这允许你轻松处理来自一个目录下的多个文件,例如:

\$ spring run *.groovy

62.3 应用打包

你可以使用 jar 命令打包应用程序为一个可执行的jar文件,例如:

```
$ spring jar my-app.jar *.groovy
```

最终的jar包括编译应用产生的类和所有依赖,这样你就可以使用 java -jar 来执行它了。该jar文件也包含了来自应用classpath的实体。你可以使用 -- include 和 --exclude 添加明确的路径(两者都是用逗号分割,同样都接收值为'+'和'-'的前缀,'-'意味着它们将从默认设置中移除),默认包含(includes):

```
public/**, resources/**, static/**, templates/**, META-INF/**, *
```

默认排除(excludes):

```
.*, repository/**, build/**, target/**, **/*.jar, **/*.groovy
```

查看 spring help jar 可以获得更多信息。

62.4 初始化新工程

init 命令允许你使用start.spring.io在不离开shell的情况下创建一个新的项目,例如:

```
$ spring init --dependencies=web, data-jpa my-project
Using service at https://start.spring.io
Project extracted to '/Users/developer/example/my-project'
```

这创建了一个 my-project 目录,它是一个基于Maven且依赖 spring-boot-starter-web 和 spring-boot-starter-data-jpa 的项目。你可以使用 -- list 参数列出该服务的能力。

```
$ spring init --list
_____
Capabilities of https://start.spring.io
_____
Available dependencies:
actuator - Actuator: Production ready features to help you monit
or and manage your application
web - Web: Support for full-stack web development, including Tom
cat and spring-webmvc
websocket - Websocket: Support for WebSocket development
ws - WS: Support for Spring Web Services
Available project types:
gradle-build - Gradle Config [format:build, build:gradle]
gradle-project - Gradle Project [format:project, build:gradle]
maven-build - Maven POM [format:build, build:maven]
maven-project - Maven Project [format:project, build:maven] (de
fault)
```

init 命令支持很多选项,查看 help 输出可以获得更多详情。例如,下面的命令创建一个使用Java8和打包为 war 的gradle项目:

\$ spring init --build=gradle --java-version=1.8 --dependencies=w
ebsocket --packaging=war sample-app.zip
Using service at https://start.spring.io
Content saved to 'sample-app.zip'

62.5 使用内嵌shell

Spring Boot包括完整的BASH和zsh shells的命令行脚本,如果这两种你都不使用(可能你是一个Window用户),那你可以使用 shell 命令启用一个集成shell。

\$ spring shell
Spring Boot (v2.0.0.RELEASE)
Hit TAB to complete. Type \'help' and hit RETURN for help, and \
'exit' to quit.

从内嵌shell中可以直接运行其他命令:

\$ version
Spring CLI v2.0.0.RELEASE

内嵌shell支持ANSI彩色输出和tab补全,如果需要运行一个原生命令,你可以使用! 前缀,点击 ctrl-c 将退出内嵌shell。

62.6 为CLI添加扩展

使用 install 命令可以为CLI添加扩展,该命令接收一个或多个格式为 group:artifact:version 的artifact坐标集,例如:

\$ spring install com.example:spring-boot-cli-extension:1.0.0.REL
EASE

除安装你提供坐标的artifacts标识外,该artifacts的所有依赖也会被安装。

使用 uninstall 可以卸载一个依赖,和 install 命令一样,它也接收一个或多个格式为 group:artifact:version 的artifact坐标集,例如:

\$ spring uninstall com.example:spring-boot-cli-extension:1.0.0.R
ELEASE

它会通过你提供的坐标卸载相应的artifacts标识及它们的依赖。

为了卸载所有附加依赖,你可以使用 --all 选项,例如:

\$ spring uninstall --all

63. 使用Groovy beans DSL开发应用

Spring框架4.0版本对 beans{} "DSL" (借鉴自Grails) 提供原生支持,你可以使用相同格式在Groovy应用程序脚本中嵌入bean定义。有时这是引入外部特性的很好方式,比如中间件声明,例如:

```
@Configuration
class Application implements CommandLineRunner {

    @Autowired
    SharedService service

    @Override
    void run(String... args) {
        println service.message
    }
}

import my.company.SharedService

beans {
    service(SharedService) {
        message = "Hello World"
    }
}
```

你可以使用 beans {} 混合位于相同文件的类声明,只要它们都处于顶级,或如果喜欢的话,你可以将beans DSL放到一个单独的文件中。

64. 使用settings.xml配置CLI

Spring Boot CLI使用Maven的依赖解析引擎Aether来解析依赖,它充分利用发现的 ~/.m2/settings.xml Maven设置去配置Aether。

CLI支持以下配置:

- Offline
- Mirrors
- Servers
- Proxies
- Profiles
 - Activation
 - Repositories
- Active profiles

更多信息可参考Maven设置文档。

65. 接下来阅读什么

GitHub仓库有一些groovy脚本示例可用于尝试Spring Boot CLI,源码里也有丰富的文档说明。

如果发现已触及CLI工具的限制,你可以将应用完全转换为Gradle或Maven构建的groovy工程。下一章节将覆盖Spring Boot的构建工具,这些工具可以跟Gradle或Maven一起使用。

构建工具插件

Spring Boot为Maven和Gradle提供构建工具插件,该插件提供各种各样的特性,包括打包可执行jars。本章节提供关于插件的更多详情及用于扩展一个不支持的构建系统所需的帮助信息。如果你是刚刚开始,那可能需要先阅读Part III, "Using Spring Boot"章节的"Chapter 13, Build systems"。

66. Spring Boot Maven插件

Spring Boot Maven插件为Maven提供Spring Boot支持,它允许你打包可执行jar或war存档,然后就地运行应用。为了使用它,你需要使用Maven 3.2(或更高版本)。

注 参考Spring Boot Maven Plugin Site可以获取全部的插件文档。

66.1 包含该插件

想要使用Spring Boot Maven插件只需简单地在你的pom.xml的 plugins 部分包含相应的XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http:/
/maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
   <!--->
   <build>
       <plugins>
           <plugin>
               <groupId>org.springframework.boot
               <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
               <version>2.0.0.RELEASE
               <executions>
                   <execution>
                       <goals>
                           <goal>repackage
                       </goals>
                   </execution>
               </executions>
           </plugin>
       </plugins>
   </build>
</project>
```

该配置会在Maven生命周期的 package 阶段重新打包一个jar或war。下面的示例 展示在 target 目录下既有重新打包后的jar,也有原始的jar:

```
$ mvn package
$ ls target/*.jar
target/myproject-1.0.0.jar target/myproject-1.0.0.jar.original
```

如果不包含像上面那样的 <execution/> ,你可以自己运行该插件(但只有在 package目标也被使用的情况),例如:

```
$ mvn package spring-boot:repackage
$ ls target/*.jar
target/myproject-1.0.0.jar target/myproject-1.0.0.jar.original
```

如果使用一个里程碑或快照版本,你还需要添加正确的 pluginRepository 元素:

66.2 打包可执行jar和war文件

一旦 spring-boot-maven-plugin 被包含到你的 pom.xml 中,Spring Boot就会自动尝试使用 spring-boot:repackage 目标重写存档以使它们能够执行。为了构建一个jar或war,你应该使用常规的 packaging 元素配置你的项目:

生成的存档在 package 阶段会被Spring Boot增强。你想启动的main类即可以通过指定一个配置选项,也可以通过为manifest添加一个 Main-Class 属性这种常规的方式实现。如果你没有指定一个main类,该插件会搜索带有 public static void main(String[] args) 方法的类。

为了构建和运行一个项目的artifact,你可以输入以下命令:

```
$ mvn package
$ java -jar target/mymodule-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

为了构建一个即可执行,又能部署到外部容器的war文件,你需要标记内嵌容器依赖为"provided",例如:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http:/
/maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
   <!--->
   <packaging>war</packaging>
   <!--->
   <dependencies>
       <dependency>
           <groupId>org.springframework.boot</groupId>
           <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
       </dependency>
       <dependency>
           <groupId>org.springframework.boot
           <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
           <scope>provided</scope>
       </dependency>
       <!--->
   </dependencies>
</project>
```

注 具体参考"Section 85.1, "Create a deployable war file"" 章节。

高级配置选项和示例可在插件信息页面获取。

67. Spring Boot Gradle插件

Spring Boot Gradle插件为Gradle提供Spring Boot支持,它允许你打包可执行jar或war存档,运行Spring Boot应用,使用 spring-boot-dependencies 提供的依赖管理。需要Gradle 3.4或之后的版本。更多细节请参考插件的文档:

- 参考 (HTML 与 PDF)
- API

68. Spring Boot AntLib模块

Spring Boot AntLib模块为Apache Ant提供基本的Spring Boot支持,你可以使用该模块创建可执行的jars。在 build.xml 添加额外的 spring-boot 命名空间就可以使用该模块了:

你需要记得在启动Ant时使用 -lib 选项,例如:

```
$ ant -lib <folder containing spring-boot-antlib-2.0.0.RELEASE.j
ar>
```

注详细示例可参考using Apache Ant with spring-boot-antlib。

68.1. Spring Boot Ant任务

一旦声明 spring-boot-antlib 命名空间,以下任务就可用了。

68.1.1. spring-boot:exejar

exejar 任务可用于创建Spring Boot可执行jar,该任务支持以下属性:

属性	描述	是否必须
destfile	将要创建的目的jar 文件	是
classes	Java类文件的根目 录	是
start- class	运行的main类	否(默认为找到的第一个声明 main 方 法的类)

以下元素可以跟任务一块使用:

元素	描述
resources	一个或多个Resource Collections,描述将添加到创建的jar文件中的资源集合
lib	一个或多个Resource Collections,表示需要添加进jar库的集合,组成了应用运行时的classpath依赖

68.1.2. 示例

指定start-class

探测start-class

68.2. spring-boot:findmainclass

findmainclass 任务是 exejar 内部用于定位声明 main 方法类的,如果构建需要,你可以直接使用该任务,支持属性如下:

属性	描述	是否必需
classesroot	Java类文件的根目录	是(除非指定 mainclass)
mainclass	可用于缩减 main 类的 查找	否
property	Ant属性必须使用result 设值	否(没有指定则result会记录日 志中)

68.2.1. 示例

查找并记录

```
<findmainclass classesroot="target/classes" />
```

查找并设置

```
<findmainclass classesroot="target/classes" property="main-class"
/>
```

覆盖并设置

```
<findmainclass mainclass="com.foo.MainClass" property="main-class" />
```

69. 对其他构建系统的支持

如果想使用除了Maven和Gradle之外的构建工具,你可能需要开发自己的插件。可执行jars需要遵循一个特定格式,并且一些实体需要以不压缩的方式写入(详情查看附录中的可执行jar格式章节)。

Spring Boot Maven和Gradle插件在实际生成jars的过程中会使用 spring-boot-loader-tools ,如果需要,你也可以自由地使用该library。

69.1. 重新打包存档

使用 org.springframework.boot.loader.tools.Repackager 可以将一个存在的存档重新打包,这样它就变成一个自包含的可执行存档。 Repackager 类需要提供单一的构造器参数,该参数指向一个存在的jar或war包。你可以使用两个可用的 repackage() 方法中的一个来替换原始的文件或写入新的目标,在repackager 运行前还可以指定各种配置。

69.2. 内嵌库

当重新打包一个存档时, 你可以使

用 org.springframework.boot.loader.tools.Libraries 接口来包含对依赖文件的引用。在这里我们不提供任何该 Libraries 接口的具体实现,因为它们通常 跟具体的构建系统相关。

如果存档已经包含libraries,你可以使用 Libraries.NONE 。

69.3. 查找main类

如果你没有使用 Repackager.setMainClass() 指定一个main类,该repackager 将使用ASM去读取class文件,然后尝试查找一个合适的,具有 public static void main(String[] args) 方法的类。如果发现多个候选者,将会抛出异常。

69.4. repackage实现示例

这是一个典型的repackage示例:

70. 接下来阅读什么

如果对构建工具插件如何工作感兴趣,你可以查看GitHub上的spring-boot-tools模块,附加中有详细的可执行jar格式。

如果有特定构建相关的问题,可以查看how-to指南。

How-to指南

本章节将回答一些常见的"我该怎么做"类型的问题,这些问题在我们使用Spring Boot时经常遇到。这虽然不是一个详尽的列表,但它覆盖了很多方面。

如果遇到一个特殊的我们没有覆盖的问题,你可以查看stackoverflow.com,看是否已经有人给出了答案;这也是一个很好的提新问题的地方(请使用 spring-boot 标签)。

我们也乐意扩展本章节;如果想添加一个'how-to',你可以给我们发一个pull请求。

71. Spring Boot应用

71.1 创建自己的FailureAnalyzer

FailureAnalyzer 是拦截启动时的异常并将它转换为可读消息的很好方式(包装进 FailureAnalysis)。Spring Boot为应用上下文相关异常,JSR-303校验等提供分析器,实际上创建你自己的分析器也相当简单。

AbstractFailureAnalyzer 是 FailureAnalyzer 的一个方便扩展,根据指定类型的异常是否出现来进行处理。你可以继承它,这样就可以处理实际出现的异常。如果出于某些原因,不能处理该异常,那就返回 null 让其他实现处理。

FailureAnalyzer 的实现需要注册到 META-INF/spring.factories ,以下注册了 ProjectConstraintViolationFailureAnalyzer :

org.springframework.boot.diagnostics.FailureAnalyzer=\
com.example.ProjectConstraintViolationFailureAnalyzer

71.2 解决自动配置问题

Spring Boot自动配置总是尝试尽最大努力去做正确的事,但有时候会失败并且很难说出失败原因。

在每个Spring Boot ApplicationContext 中都存在一个相当有用的 ConditionEvaluationReport 。如果开启 DEBUG 日志输出,你将会看到它。如果你使用 spring-boot-actuator ,则会有一个 autoconfig 的端点,它将以 JSON形式渲染该报告。你还可以使用它调试应用程序,并能查看Spring Boot运行时都添加了哪些特性(及哪些没添加)。

通过查看源码和javadoc可以获取更多问题的答案,以下是一些经验:

- 查找名为 *AutoConfiguration 的类并阅读源码,特别是 @Conditional* 注解,这可以帮你找出它们启用哪些特性及何时启用。将 --debug 添加到命令行或添加系统属性 -Ddebug 可以在控制台查看日志,该日志会记录你的应用中所有自动配置的决策。在运行Actuator的app中,通过查看 autoconfig 端点(/autoconfig 或等效的JMX)可以获取相同信息。
- 查找 @ConfigurationProperties 的类 (比如ServerProperties)并看下有哪些可用的外部配置选项。 @ConfigurationProperties 类有一个用于充当外部配置前缀的 name 属性,因此 ServerProperties 的 prefix="server",它的配置属性有 server.port , server.address 等。在运行Actuator的应用中可以查看 configprops 端点。
- 查看 RelaxedPropertyResolver 明确地将配置从 Environment 暴露出去, 它经常会使用前缀。
- 查看 @Value 注解,它直接绑定到 Environment 。相
 比 RelaxedPropertyResolver ,这种方式稍微缺乏灵活性,但它也允许松散的绑定,特别是OS环境变量(所
 - 以 CAPITALS_AND_UNDERSCORES 是 period.separated 的同义词)。
- 查看 @ConditionalOnExpression 注解,它根据SpEL表达式的结果来开启或 关闭特性,通常使用解析自 Environment 的占位符进行计算。

71.3 启动前自定义Environment或ApplicationContext

每个 SpringApplication 都

有 ApplicationListeners 和 ApplicationContextInitializers ,用于自定义上下文(context)或环境(environment)。Spring Boot从 META-

INF/spring.factories 下加载很多这样的内部使用的自定义,有很多方法可以注册其他的自定义:

- 以编程方式为每个应用注册自定义,通过在 SpringApplication 运行前调用 它的 addListeners 和 addInitializers 方法来实现。
- 以声明方式为每个应用注册自定义,通过设置 context.initializer.classes 或 context.listener.classes 来实现。
- 以声明方式为所有应用注册自定义,通过添加一个 META- INF/spring.factories 并打包成一个jar文件(该应用将它作为一个库)来实现。

SpringApplication 会给监听器(即使是在上下文被创建之前就存在的)发送一些特定的 ApplicationEvents ,然后也会注册监听 ApplicationContext 发布的事件的监听器,查看Spring Boot特性章节中的Section 23.5, "Application events and listeners" 可以获取完整列表。

在应用上下文刷新前使用 EnvironmentPostProcessor 自定义 Environment 是可能的,每个实现都需要注册到 META-INF/spring.factories :

org.springframework.boot.env.EnvironmentPostProcessor=com.exampl
e.YourEnvironmentPostProcessor

71.4 构建ApplicationContext层次结构(添加父或根上下文)

你可以使用 ApplicationBuilder 类创建parent/child ApplicationContext 层次结构,查看'Spring Boot特性'章节的Section 23.4, "Fluent builder API" 获取更多信息。

71.5 创建no-web应用

不是所有的Spring应用都必须是web应用(或web服务)。如果你想在 main 方法中执行一些代码,但需要启动一个Spring应用去设置需要的底层设施,那使用 Spring Boot的 SpringApplication 特性可以很容易实

- 现。 SpringApplication 会根据它是否需要一个web应用来改变它
- 的 ApplicationContext 类,首先你需要做的是去掉servlet API依赖,如果不能 这样做(比如基于相同的代码运行两个应用),那你可以明确地调
- 用 SpringApplication.setWebEnvironment(false) 或设
- 置 applicationContextClass 属性 (通过Java API或使用外部配置)。你想运行的,作为业务逻辑的应用代码可以实现为一个 CommandLineRunner ,并将上下文降级为一个 @Bean 定义。

72. 属性&配置

72.1. 运行时暴露属性

相对于在项目构建配置中硬编码某些配置,你可以使用已存在的构建配置自动暴露它们,Maven和Gradle都支持。

72.1.1. 使用Maven自动暴露属性

你可以使用Maven的资源过滤(resource filter)自动暴露来自Maven项目的属性,如果使用 spring-boot-starter-parent ,你可以通过 @..@ 占位符引用Maven 项目的属性,例如:

```
app.encoding=@project.build.sourceEncoding@
app.java.version=@java.version@
```

注如果启用 addResources 标识, spring-boot:run 可以 将 src/main/resources 直接添加到classpath (出于热加载目的),这就绕过了资源过滤和本特性。你可以使用 exec:java 目标进行替代,或自定义该插件的配置,具体查看插件使用页面。

如果不使用starter parent,你需要将以下片段添加到 pom.xml 中(<build/> 元素内):

和 (<plugins/> 元素内):

注如果你在配置中使用标准的Spring占位符(比如 \${foo}) 且没有将 useDefaultDelimiters 属性设置为 false , 那构建时这些属性将被暴露出去。

72.1.2. 使用Gradle自动暴露属性

你可以通过配置Java插件的 processResources 任务自动暴露来自Gradle项目的 属性:

```
processResources {
    expand(project.properties)
}
```

然后你可以通过占位符引用Gradle项目的属性:

```
app.name=${name}
app.description=${description}
```

注 Gradle的 expand 方法使用Groovy的 SimpleTemplateEngine 转换 \${..} 占位符, \${..} 这种格式跟Spring自身的属性占位符机制冲突,想要自动暴露 Spring属性占位符,你需要将其进行编码,比如 \\${..}。

72.2. 外部化SpringApplication配置

SpringApplication已经被属性化(主要是setters),所以你可以在创建应用时使用它的Java API修改其行为,或者使用以 spring.main.* 为key的属性来外部化这些配置。比如,在 application.properties 中可能会有以下内容:

```
spring.main.web-environment=false
spring.main.banner-mode=off
```

这样,Spring Boot在启动时将不会显示banner,并且该应用也不是一个web应用。 注以上示例也展示在属性名中使用下划线(__)和中划线(_-)的灵活绑定。 外部配置定义的属性会覆盖创建 ApplicationContext 时通过Java API指定的值,让我们看如下应用:

```
new SpringApplicationBuilder()
   .bannerMode(Banner.Mode.OFF)
   .sources(demo.MyApp.class)
   .run(args);
```

并使用以下配置:

```
spring.main.sources=com.acme.Config,com.acme.ExtraConfig
spring.main.banner-mode=console
```

实际的应用将显示banner(被配置覆盖),并为 ApplicationContext 指定3个 sources,依次

为: demo.MyApp , com.acme.Config , com.acme.ExtraConfig 。

72.3 改变应用程序外部配置文件的位置

默认情况下,来自不同源的属性以一个定义好的顺序添加到Spring 的 Environment 中 (精确顺序可查看'Sprin Boot特性'章节的Chapter 24, Externalized Configuration)。

为应用程序源添加 @PropertySource 注解是一种很好的添加和修改源顺序的方法。传递给 SpringApplication 静态便利设施(convenience)方法的类和使用 setSources()添加的类都会被检查,以查看它们是否有 @PropertySources ,如果有,这些属性会被尽可能早的添加到 Environment 里,以确保 ApplicationContext 生命周期的所有阶段都能使用。以这种方式添加的属性优先级低于任何使用默认位置(比如 application.properties)添加的属性,系统属性,环境变量或命令行参数。

你也可以提供系统属性 (或环境变量)来改变该行为:

- spring.config.name (SPRING_CONFIG_NAME) 是根文件名,默认为 application。
- spring.config.location (SPRING_CONFIG_LOCATION)是要加载的文件(例如,一个classpath资源或URL)。Spring Boot为该文档设置一个单独的 Environment 属性,它可以被系统属性,环境变量或命令行参数覆盖。

不管你在environment设置什么,Spring Boot都将加载上面讨论过的 application.properties 。如果使用YAML,那具有 .yml 扩展的文件默认也会被添加到该列表,详情参考ConfigFileApplicationListener

72.4 使用'short'命令行参数

有些人喜欢使用(例如) --port=9000 代替 --server.port=9000 来设置命令 行配置属性。你可以通过在 application.properties 中使用占位符来启用该功能,比如:

server.port=\${port:8080}

注如果你继承自 spring-boot-starter-parent POM,为了防止和Spring格式的占位符产生冲突, maven-resources-plugins 默认的过滤令牌 (filter token) 已经从 \${*} 变为 @ (即 @maven.token@ 代替 \${maven.token})。如果直接启用maven对 application.properties 的过滤,你可能想使用其他的分隔符替换默认的过滤令牌。

注在这种特殊的情况下,端口绑定能够在一个PaaS环境下工作,比如Heroku和Cloud Foundry,因为在这两个平台中PORT环境变量是自动设置的,并且Spring能够绑定Environment 属性的大写同义词。

72.5 使用YAML配置外部属性

YAML是JSON的一个超集,可以非常方便的将外部配置以层次结构形式存储起来,比如:

```
spring:
    application:
        name: cruncher
    datasource:
        driverClassName: com.mysql.jdbc.Driver
        url: jdbc:mysql://localhost/test
server:
    port: 9000
```

创建一个 application.yml 文件,将它放到classpath的根目录下,并添加 snakeyaml 依赖(Maven坐标为 org.yaml:snakeyaml ,如果你使用 spring-boot-starter 那就已经包含了)。一个YAML文件会被解析为一个Java Map<String,Object> (和一个JSON对象类似),Spring Boot会平伸该map,这样它就只有1级深度,并且有period-separated的keys,跟人们在Java中经常使用的 Properties 文件非常类似。上面的YAML示例对应于下面的 application.properties 文件:

```
spring.application.name=cruncher
spring.datasource.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost/test
server.port=9000
```

查看'Spring Boot特性'章节的Section 24.6, "Using YAML instead of Properties"可以获取更多关于YAML的信息。

72.6 设置生效的Spring profiles

Spring Environment 有一个API可以设置生效的profiles,但通常你会通过系统属性(spring.profiles.active)或OS环境变量

(SPRING_PROFILES_ACTIVE)设置。比如,使用一个 -D 参数启动应用程序 (记着把它放到 main 类或jar文件之前):

\$ java -jar -Dspring.profiles.active=production demo-0.0.1-SNAPS HOT.jar

在Spring Boot中,你也可以在 application.properties 里设置生效的profile,例如:

spring.profiles.active=production

通过这种方式设置的值会被系统属性或环境变量替换,但不会被 SpringApplicationBuilder.profiles() 方法替换。因此,后面的Java API 可用来在不改变默认设置的情况下增加profiles。

想要获取更多信息可查看'Spring Boot特性'章节的Chapter 25, Profiles。

72.7 根据环境改变配置

一个YAML文件实际上是一系列以 --- 线分割的文档,每个文档都被单独解析为一个平坦的(flattened) map。

如果一个YAML文档包含一个 spring.profiles 关键字,那profiles的值(以逗号分割的profiles列表)将被传入Spring的 Environment.acceptsProfiles() 方法,并且如果这些profiles的任何一个被激活,对应的文档被包含到最终的合并中(否则不会)。

示例:

```
server:
    port: 9000
---

spring:
    profiles: development
server:
    port: 9001
---

spring:
    profiles: production
server:
    port: 0
```

在这个示例中,默认的端口是 9000 ,但如果Spring profile development 生效则 该端口是 9001 ,如果 production 生效则它是 0 。

YAML文档以它们出现的顺序合并,所以后面的值会覆盖前面的值。

想要使用profiles文件完成同样的操作,你可以使用 application-\${profile}.properties 指定特殊的,profile相关的值。

72.8 发现外部属性的内置选项

Spring Boot在运行时会将来自 application.properties (或 .yml)的外部属性绑定到应用,因为不可能将所有支持的属性放到一个地方,classpath下的其他jar 也有支持的属性。

每个运行中且有Actuator特性的应用都会有一个 configurops 端点,它能够展示所有边界和可通过 @ConfigurationProperties 绑定的属性。

附录中包含一个application.properties示例,它列举了Spring Boot支持的大多数常用属性,查看 @ConfigurationProperties , @Value ,还有不经常使用的 RelaxedEnvironment 的源码可获取最权威的属性列表。

73. 内嵌servlet容器

73.1 为应用添加Servlet, Filter或Listener

这里有两种方式可以为应用添

加 Servlet , Filter , ServletContextListener 和其他Servlet支持的特定 listeners。你既可以为它们提供Spring beans,也可以为Servlet组件启用扫描 (package scan)。

73.1.1 使用Spring bean添加Servlet, Filter或Listener

想要添加 Servlet , Filter 或Servlet *Listener ,你只需要为它提供一个 @Bean 定义,这种方式很适合注入配置或依赖。不过,需要注意的是它们不会导致其他很多beans的热初始化,因为它们需要在应用生命周期的早期进行安装(让它依赖 DataSource 或JPA配置不是好主意),你可以通过懒加载突破该限制(在第一次使用时才初始化)。

对于 Filters 或 Servlets ,你可以通

过 FilterRegistrationBean 或 ServletRegistrationBean 添加映射和初始化参数。

注在一个filter注册时,如果没指定 dispatcherType ,它将匹配 FORWARD , INCLUDE 和 REQUEST 。如果启用异步,它也将匹配 ASYNC 。如果迁移 web.xml 中没有 dispatcher 元素的filter,你需要自己指定一个 dispatcherType :

```
@Bean
public FilterRegistrationBean myFilterRegistration() {
    FilterRegistrationBean registration = new FilterRegistration
Bean();
    registration.setDispatcherTypes(DispatcherType.REQUEST);
    ....
    return registration;
}
```

禁止Servlet或Filter的注册

如上所述,任何 Servlet 或 Filter beans都将自动注册到servlet容器。不过, 为特定的 Filter 或 Servlet bean创建一个registration,并将它标记为 disabled,可以禁用该filter或servlet。例如:

```
@Bean
public FilterRegistrationBean registration(MyFilter filter) {
    FilterRegistrationBean registration = new FilterRegistration
Bean(filter);
    registration.setEnabled(false);
    return registration;
}
```

73.1.2 使用classpath扫描添加Servlets, Filters和Listeners

通过把 @ServletComponentScan 注解到一个 @Configuration 类并指定包含要注册组件的package(s),可以

将 @WebServlet , @WebFilter 和 @WebListener 注解的类自动注册到内嵌 servlet容器。默认情况下, @ServletComponentScan 将从被注解类的package开始扫描。

73.2 改变HTTP端口

在一个单独的应用中,主HTTP端口默认为 8080 ,不过可以使用 server.port 设置 (比如,在 application.properties 中或作为系统属性)。由于 Environment 值的宽松绑定,你也可以使用 SERVER_PORT (比如,作为OS环境变量)。

想要创建 WebApplicationContext 但完全关闭HTTP端点,你可以设置 server.port=-1 (测试时可能有用)。具体详情可查看'Spring Boot特性'章节的Section 27.3.4, "Customizing embedded servlet containers",或ServerProperties源码。

73.3 使用随机未分配的HTTP端口

想扫描获取一个未使用的端口(使用操作系统本地端口以防冲突)可以设置 server.port=0。

73.4 发现运行时的HTTP端口

你可以从输出的日志或通过它

的 EmbeddedWebServer 从 ServletWebServerApplicationContext 获取服务器正在运行的端口。获取和确认服务器已经初始化的最好方式是添加一

个 ApplicationListener<ServletWebServerInitializedEvent> 类型

的 @Bean ,然后当事件发布时将容器pull出来。

使用 @SpringBootTest(webEnvironment=WebEnvironment.RANDOM_PORT) 进行测试时,你可以通过 @LocalServerPort 注解将实际端口注入到字段中,例如:

```
@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@SpringBootTest(webEnvironment=WebEnvironment.RANDOM_PORT)
public class MyWebIntegrationTests {

    @Autowired
    ServletWebServerApplicationContext server;

    @LocalServerPort
    int port;

    // ...
}
```

注 @LocalServerPort 是 @Value("\${local.server.port}") 的元数据,在常规的应用中不要尝试注入端口。正如我们看到的,该值只会在容器初始化后设置。相对于测试,应用代码回调处理的会更早(例如在该值实际可用之前)。

73.5 配置SSL

你可以以声明方式配置SSL,一般通过 在 application.properties 或 application.yml 设置各种各样 的 server.ssl.* 属性,例如:

```
server.port = 8443
server.ssl.key-store = classpath:keystore.jks
server.ssl.key-store-password = secret
server.ssl.key-password = another-secret
```

查看Ssl获取所有支持的配置。

使用类似于以上示例的配置意味着该应用将不支持端口为8080的普通HTTP连接。 Spring Boot不支持通过 application.properties 同时配置HTTP连接器和 HTTPS连接器。如果你两个都想要,那就需要以编程的方式配置它们中的一个。推 荐使用 application.properties 配置HTTPS,因为HTTP连接器是两个中最容 易以编程方式进行配置的,查看spring-boot-sample-tomcat-multi-connectors可获 取示例项目。

73.6 配置访问日志

通过相应的命令空间可以为Tomcat、Undertow和Jetty配置访问日志,例如下面是为Tomcat配置的一个自定义模式的访问日志:

```
server.tomcat.basedir=my-tomcat
server.tomcat.accesslog.enabled=true
server.tomcat.accesslog.pattern=%t %a "%r" %s (%D ms)
```

注 日志默认路径为tomcat基础路径下的 logs 目录,该dir默认是个临时目录,所以你可能想改变Tomcat的base目录或为日志指定绝对路径。上述示例中,你可以在相对于应用工作目录的 my-tomcat/logs 访问到日志。

Undertow的访问日志配置方式类似:

```
server.undertow.accesslog.enabled=true
server.undertow.accesslog.pattern=%t %a "%r" %s (%D ms)
```

日志存储在相对于应用工作目录的 logs 目录下,可以通过 server.undertow.accesslog.directory 自定义。

最后,jetty的访问日志也可以这样配置:

```
server.jetty.accesslog.enabled=true
server.jetty.accesslog.filename=/var/log/jetty-access.log
```

默认地,日志会被重定向到 System.err 。更多细节,请查看文档。

73.7 在前端代理服务器后使用

你的应用可能需要发送 302 跳转或使用指向自己的绝对路径渲染内容。当在代理服务器后面运行时,调用者需要的是代理服务器链接而不是部署应用的实际物理机器地址,通常的解决方式是代理服务器将前端地址放到headers并告诉后端服务器如何拼装链接。

如果代理添加约定的 X-Forwarded-For 和 X-Forwarded-Proto headers (大多数都是开箱即用的),只要将 application.properties 中的 server.use-forward-headers 设置为 true ,绝对链接就能正确的渲染。

注如果应用运行在Cloud Foundry或Heroku, server.use-forward-headers 属性没指定的话默认为 true ,其他实例默认为 false 。

73.7.1 自定义Tomcat代理配置

如果使用的是Tomcat,你可以配置用于传输"forwarded"信息的headers名:

```
server.tomcat.remote-ip-header=x-your-remote-ip-header
server.tomcat.protocol-header=x-your-protocol-header
```

你也可以为Tomcat配置一个默认的正则表达式,用来匹配内部信任的代理。默认情况下,IP地址 10/8 , 192.168/16 , 169.254/16 和 127/8 是被信任的。通过设置 server.tomcat.internal-proxies 属性可以自定义,比如:

```
server.tomcat.internal-proxies=192\.168\.\d{1,3}\.\d{1,3}
```

注 只有在使用配置文件时才需要双反斜线,如果使用YAML,只需要单个反斜线, 比如 192\.168\.\d{1,3}\.\d{1,3} 。

注将 internal-proxies 设置为空表示信任所有代理,不要在生产环境使用。

你可以完全控制Tomcat的 RemoteIpValve 配置,只要关掉自动配置(比如设置 server.use-forward-headers=false)并

在 TomcatServletWebServerFactory bean添加一个新value实例。

73.8 配置Tomcat

通常你可以遵循Section 72.8, "Discover built-in options for external properties"关于 @ConfigurationProperties (这里主要的是 ServerProperties)的建议,但也看下 ServletWebServerFactoryCustomizer 和各种你可以添加的 Tomcat-specific的 *Customizers 。

Tomcat APIs相当丰富,一旦获取到 TomcatServletWebServerFactory ,你就能够以多种方式修改它,或更彻底地就是添加你自己

73.9 启用Tomcat的多连接器

你可以将 org.apache.catalina.connector.Connector 添加 到 TomcatServletWebServerFactory ,这就能够允许多连接器,比如HTTP和 HTTPS连接器:

```
@Bean
public ServletWebServerFactory servletContainer() {
    TomcatServletWebServerFactory tomcat = new TomcatServletWebS
erverFactory();
    tomcat.addAdditionalTomcatConnectors(createSslConnector());
    return tomcat;
}
private Connector createSslConnector() {
    Connector connector = new Connector("org.apache.coyote.http1
1. Http11NioProtocol");
    Http11NioProtocol protocol = (Http11NioProtocol) connector.g
etProtocolHandler();
    try {
        File keystore = new ClassPathResource("keystore").getFil
e();
        File truststore = new ClassPathResource("keystore").getF
ile();
        connector.setScheme("https");
        connector.setSecure(true);
        connector.setPort(8443);
        protocol.setSSLEnabled(true);
        protocol.setKeystoreFile(keystore.getAbsolutePath());
        protocol.setKeystorePass("changeit");
        protocol.setTruststoreFile(truststore.getAbsolutePath())
;
        protocol.setTruststorePass("changeit");
        protocol.setKeyAlias("apitester");
        return connector;
    }
    catch (IOException ex) {
        throw new IllegalStateException("can't access keystore:
[" + "keystore"
                + "] or truststore: [" + "keystore" + "]", ex);
    }
}
```

73.10 使用Tomcat的LegacyCookieProcessor

Spring Boot使用的内嵌Tomcat不能开箱即用的支持 Version 0 的Cookie格式, 你可能会看到以下错误:

```
java.lang.IllegalArgumentException: An invalid character [32] was present in the Cookie value
```

可以的话,你需要考虑将代码升级到只存储遵从最新版Cookie定义的值。如果不能改变写入的cookie,你可以配置Tomcat使用 LegacyCookieProcessor 。通过向 ServletWebServerFactoryCustomizer bean添加一个 TomcatContextCustomizer 可以开启 LegacyCookieProcessor :

73.11 使用Jetty替代Tomcat

Spring Boot starters (特别是 spring-boot-starter-web) 默认都使用Tomcat作为内嵌容器。想使用Jetty替代Tomcat,你需要排除那些Tomcat的依赖并包含Jetty的依赖。为了简化这种事情的处理,Spring Boot将Tomcat和Jetty的依赖捆绑在一起,然后提供了单独的starters。

Maven示例:

Gradle示例:

```
configurations {
    compile.exclude module: 'spring-boot-starter-tomcat'
}

dependencies {
    compile 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-web'
    compile 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-jetty'
    // ...
}
```

73.12 配置Jetty

通常你可以遵循Section 72.8, "Discover built-in options for external properties"关于 @ConfigurationProperties (此处主要是 ServerProperties)的建议,但也要看下 ServletWebServerFactoryCustomizer 。Jetty API相当丰富,一旦获取到 JettyServletWebServerFactory ,你就可以使用很多方式修改它,或更彻底地就是添加你自己的 JettyServletWebServerFactory。

73.13 使用Undertow替代Tomcat

使用Undertow替代Tomcat和使用Jetty替代Tomcat非常类似。你需要排除Tomat依赖,并包含Undertow starter。

Maven示例:

Gradle示例:

```
configurations {
    compile.exclude module: 'spring-boot-starter-tomcat'
}

dependencies {
    compile 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-web'
    compile 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-undert
ow'
    // ...
}
```

73.14 配置Undertow

通常你可以遵循Section 72.8, "Discover built-in options for external properties"关

- 于 @ConfigurationProperties (此处主要
- 是 ServerProperties 和 ServerProperties.Undertow),但也要看
- 下 ServletWebServerFactoryCustomizer 。一旦获取
- 到 UndertowServletWebServerFactory ,你就可以使
- 用 UndertowBuilderCustomizer 修改Undertow的配置以满足你的需求,或更彻底地就是添加你自己的 UndertowServletWebServerFactory 。

73.15 启用Undertow的多监听器

```
将 UndertowBuilderCustomizer 添加
到 UndertowServletWebServerFactory ,然后使用 Builder 添加一个
listener:
```

```
@Bean
public UndertowServletWebServerFactory servletWebServerFactory()
{
     UndertowServletWebServerFactory factory = new UndertowServle
     tWebServerFactory();
     factory.addBuilderCustomizers(new UndertowBuilderCustomizer()) {

        @Override
        public void customize(Builder builder) {
            builder.addHttpListener(8080, "0.0.0.0");
        }

     });
     return factory;
}
```

73.16 使用@ServerEndpoint创建WebSocket端点

如果想在使用内嵌容器的Spring Boot应用中使用 @ServerEndpoint ,你需要声明一个单独的 ServerEndpointExporter @Bean :

```
@Bean
public ServerEndpointExporter serverEndpointExporter() {
   return new ServerEndpointExporter();
}
```

该bean将使用底层的WebSocket容器注册任何被 @ServerEndpoint 注解的beans。当部署到一个单独的servlet容器时,该角色将被一个servlet容器初始化方法执行, ServerEndpointExporter bean也就不需要了。

73.17 启用HTTP响应压缩

Jetty,Tomcat和Undertow支持HTTP响应压缩,你可以通过设置 server.compression.enabled 启用它:

server.compression.enabled=true

默认情况下,响应信息长度至少2048字节才能触发压缩,通过 server.compression.min-response-size 属性可以改变该长度。另外,只有响应的content type为以下其中之一时才压缩:

- text/html
- text/xml
- text/plain
- text/css

你可以通过 server.compression.mime-types 属性配置。

74. Spring MVC

74.1 编写JSON REST服务

只要添加的有Jackson2依赖,Spring Boot应用中的任何 @RestController 默认都会渲染为JSON响应,例如:

```
@RestController
public class MyController {

    @RequestMapping("/thing")
    public MyThing thing() {
        return new MyThing();
    }
}
```

只要 MyThing 能够通过Jackson2序列化(比如,一个标准的POJO或Groovy对象),默认localhost:8080/thing将响应一个JSON数据。有时在浏览器中你可能看到XML响应,因为浏览器倾向于发送XML accept headers。

74.2 编写XML REST服务

如果classpath下存在Jackson XML扩展(jackson-dataformat-xml),它会被用来渲染XML响应,示例和JSON的非常相似。想要使用它,只需为你的项目添加以下依赖:

```
<dependency>
    <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
    <artifactId>jackson-dataformat-xml</artifactId>
</dependency>
```

你可能还需要添加Woodstox的依赖,它比JDK提供的默认StAX实现快很多,并且支持良好的格式化输出,提高了namespace处理能力:

```
<dependency>
    <groupId>org.codehaus.woodstox</groupId>
    <artifactId>woodstox-core-asl</artifactId>
</dependency>
```

如果Jackson的XML扩展不可用,Spring Boot将使用JAXB(JDK默认提供),不过 MyThing 需要注解 @XmlRootElement :

```
@XmlRootElement
public class MyThing {
    private String name;
    // .. getters and setters
}
```

想要服务器渲染XML而不是JSON,你可能需要发送一个 Accept: text/xml 头部 (或使用浏览器)。

74.3 自定义Jackson ObjectMapper

在一个HTTP交互中,Spring MVC(客户端和服务端)使

用 HttpMessageConverters 协商内容转换。如果classpath下存在Jackson,你就获取到 Jackson20bjectMapperBuilder 提供的默认转换器,这是Spring Boot为你自动配置的实例。

创建的 ObjectMapper (或用于Jackson XML转换的 XmlMapper)实例默认有以下自定义属性:

- MapperFeature.DEFAULT_VIEW_INCLUSION , 默认是禁用的
- DeserializationFeature.FAIL_ON_UNKNOWN_PROPERTIES , 默认是禁用的

Spring Boot也有一些用于简化自定义该行为的特性。

你可以使用当前的environment配置 ObjectMapper 和 XmlMapper 实例。
Jackson提供一个扩展套件,可以用来关闭或开启一些特性,你可以用它们配置
Jackson以处理不同方面。这些特性在Jackson中是使用6个枚举进行描述的,并被映射到environment的属性上:

Jackson枚举	Environmo
com.fasterxml.jackson.databind.DeserializationFeature	`spring.jacl
com.fasterxml.jackson.core.JsonGenerator.Feature	`spring.jacl
com.fasterxml.jackson.databind.MapperFeature	`spring.jacl
com.fasterxml.jackson.core.JsonParser.Feature	`spring.jacl
com.fasterxml.jackson.databind.SerializationFeature	`spring.jacl
com.fasterxml.jackson.annotation.JsonInclude.Include	`spring.jaclinclusion=a

例如,设置 spring.jackson.serialization.indent_output=true 可以美化打印输出(pretty print)。注意,由于松散绑定的使用, indent_output 不必匹配对应的枚举常量 INDENT_OUTPUT。

基于environment的配置会应用到自动配置的 Jackson20bjectMapperBuilder bean,然后应用到通过该builder创建的mappers,包括自动配置的 ObjectMapper bean。

ApplicationContext 中的 Jackson20bjectMapperBuilder 可以通过 Jackson20bjectMapperBuilderCustomizer bean自定义。这些customizer beans可以排序,Spring Boot自己的customizer序号为0,其他自定义可以应用到Spring Boot自定义之前或之后。

所有类型为 com.fasterxml.jackson.databind.Module 的beans都会自动注册 到自动配置的 Jackson2ObjectMapperBuilder ,并应用到它创建的任 何 ObjectMapper 实例。这提供了一种全局机制,用于在为应用添加新特性时贡献自定义模块。

如果想完全替换默认的 ObjectMapper ,你既可以定义该类型的 @Bean 并注解 @Primary ,也可以定义 Jackson2ObjectMapperBuilder @Bean ,通过 builder构建。注意不管哪种方式都会禁用所有的自动配置 ObjectMapper 。

如果你提供 MappingJackson2HttpMessageConverter 类型的 @Bean ,它们将替换MVC配置中的默认值。Spring Boot也提供了一

个 HttpMessageConverters 类型的便利bean(如果你使用MVC默认配置,那它就总是可用的),它提供了一些有用的方法来获取默认和用户增强的消息转换器(message converters)。具体详情可参考Section 74.4, "Customize the @ResponseBody rendering"及WebMvcAutoConfiguration源码。

74.4 自定义@ResponseBody渲染

Spring使用 HttpMessageConverters 渲染 @ResponseBody (或来自 @RestController 的响应),你可以通过在Spring Boot上下文中添加该类型的beans来贡献其他的转换器。如果你添加的bean类型默认已经包含了(像用于JSON转换的 MappingJackson2HttpMessageConverter),那它将替换默认的。Spring Boot提供一个方便的 HttpMessageConverters 类型的bean,它有一些有用的方法可以访问默认的和用户增强的message转换器(比如你想要手动将它们注入到一个自定义的 RestTemplate 时就很有用)。

在通常的MVC用例中,任何你提供的 WebMvcConfigurerAdapter beans通过覆盖 configureMessageConverters 方法也能贡献转换器,但不同于通常的MVC,你可以只提供你需要的转换器(因为Spring Boot使用相同的机制来贡献它默认的转换器)。最终,如果你通过提供自己的 @EnableWebMvc 注解覆盖Spring Boot默认的MVC配置,那你就可以完全控制,并使用来

自 WebMvcConfigurationSupport 的 getMessageConverters 手动做任何事。

更多详情可参考WebMvcAutoConfiguration源码。

74.5 处理Multipart文件上传

Spring Boot采用Servlet 3 javax.servlet.http.Part API来支持文件上传。默认情况下,Spring Boot配置Spring MVC在单个请求中只处理每个文件最大1MB,最多10MB的文件数据。你可以覆盖那些值,也可以设置临时文件存储的位置(比如,存储到 /tmp 文件夹下)及传递数据刷新到磁盘的阀值(通过使用 MultipartProperties 类暴露的属性)。如果你需要设置文件不受限制,可以设置 spring.servlet.multipart.max-file-size 属性值为 -1。

当你想要接收multipart编码文件数据作为Spring MVC控制器(controller)处理方法中被 @RequestParam 注解的 MultipartFile 类型的参数时,multipart支持就非常有用了。

更多详情可参考MultipartAutoConfiguration源码。

74.6 关闭Spring MVC DispatcherServlet

Spring Boot想要服务来自应用程序root / 下的所有内容。如果你想将自己的 servlet映射到该目录下也是可以的,但当然你可能失去一些Spring Boot MVC特性。为了添加你自己的servlet,并将它映射到root资源,你只需声明一个 Servlet 类型的 @Bean ,并给它特定的bean名称 dispatcherServlet (如果只想关闭但不替换它,你可以使用该名称创建不同类型的bean)。

74.7 关闭默认的MVC配置

完全控制MVC配置的最简单方式是提供你自己的被 @EnableWebMvc 注解的 @Configuration ,这样所有的MVC配置都逃不出你的掌心。

74.8 自定义ViewResolvers

ViewResolver 是Spring MVC的核心组件,它负责转换 @Controller 中的视图 名称到实际的 View 实现。注意 ViewResolvers 主要用在UI应用中,而不是 REST风格的服务 (View 不是用来渲染 @ResponseBody 的)。Spring有很多你可以选择的 ViewResolver 实现,并且Spring自己对如何选择相应实现也没发表意见。另一方面,Spring Boot会根据classpath上的依赖和应用上下文为你安装一或两个 ViewResolver 实现。 DispatcherServlet 使用所有在应用上下文中找到的解析器 (resolvers),并依次尝试每一个直到它获取到结果,所以如果你正在添加自己的解析器,那就要小心顺序和你的解析器添加的位置。

WebMvcAutoConfiguration 将会为你的上下文添加以下 ViewResolvers :

- bean id为 defaultViewResolver 的 InternalResourceViewResolver ,它会定位可以使用 DefaultServlet 渲染的物理资源(比如静态资源和JSP页面)。它在视图名上应用了一个前缀和后缀(默认都为空,但你可以通过 spring.view.prefix 和 spring.view.suffix 设置),然后查找在 servlet上下文中具有该路径的物理资源,可以通过提供相同类型的bean覆盖它。
- id为 beanNameViewResolver 的 BeanNameViewResolver ,它是视图解析器 链的一个非常有用的成员,可以在 View 解析时收集任何具有相同名称的 beans,没必要覆盖或替换它。
- id为 viewResolver 的 ContentNegotiatingViewResolver ,它只会在实际 View 类型的beans出现时添加。这是一个'master'解析器,它的职责会代理给其他解析器,它会尝试找到客户端发送的一个匹配'Accept'的HTTP头部。这有一篇关于ContentNegotiatingViewResolver的博客,你也可以也查看下源码。通过定义一个名叫'viewResolver'的bean,你可以关闭自动配置的 ContentNegotiatingViewResolver。
- 如果使用Thymeleaf,你将有一个id为 thymeleafViewResolver的 ThymeleafViewResolver内容。
 均 ThymeleafViewResolver的 ThymeleafViewResolver内容。
 均 不是通过加前级和后级的视图名来查找资源(外部配置为 spring.thymeleaf.suffix 内容的默认为'classpath:/templates/'和'.html')。你可以通过提供相同名称的bean来覆盖它。
- 如果使用FreeMarker,你将有一个id
 为 freeMarkerViewResolver 的 FreeMarkerViewResolver ,它会使用加

前缀和后缀 (外部配置

为 spring.freemarker.prefix 和 spring.freemarker.suffix ,对应的 默认值为空和'.ftl')的视图名从加载路径(外部配置

为 spring.freemarker.templateLoaderPath ,默认

为'classpath:/templates/') 下查找资源。你可以通过提供相同名称的bean来覆盖它。

- 如果使用Groovy模板(实际上只要你把groovy-templates添加到classpath下),你将有一个id为 groovyTemplateViewResolver 的 Groovy
 TemplateViewResolver,它会使用加前缀和后缀(外部属性
 为 spring.groovy.template.prefix 和 spring.groovy.template.suffix
 ,对应的默认值为'classpath:/templates/'和'.tpl')的视图名从加载路径下查找资源。你可以通过提供相同名称的bean来覆盖它。
- 如果使用Velocity,你将有一个id
 为 velocityViewResolver 的 VelocityViewResolver ,它会使用加前缀和后缀(外部属性

为 spring.velocity.prefix 和 spring.velocity.suffix ,对应的默认 值为空和'.vm')的视图名从加载路径(外部属性

为 spring.velocity.resourceLoaderPath , 默认

为'classpath:/templates/') 下查找资源。你可以通过提供相同名称的bean来覆盖它。

更多详情可查看源码:

WebMvcAutoConfiguration , ThymeleafAutoConfiguration , FreeMarkerAutoConfiguration , GroovyTemplateAutoConfiguration 。

75. HTTP客户端

75.1 配置RestTemplate使用代理

正如Section 33.1, "RestTemplate customization"描述的那样,你可以使

- 用 RestTemplateCustomizer 和 RestTemplateBuilder 构建一个自定义
- 的 RestTemplate ,这是创建使用代理的 RestTemplate 的推荐方式。

代理配置的确切细节取决于底层使用的客户端请求factory,这里有个示例演示 HttpClient 配置的 HttpComponentsClientRequestFactory 对所有hosts都使用代理,除了 192.168.0.5 。

```
static class ProxyCustomizer implements RestTemplateCustomizer {
    @Override
    public void customize(RestTemplate restTemplate) {
        HttpHost proxy = new HttpHost("proxy.example.com");
        HttpClient httpClient = HttpClientBuilder.create()
                .setRoutePlanner(new DefaultProxyRoutePlanner(pr
oxy) {
                    @Override
                    public HttpHost determineProxy(HttpHost targ
et,
                            HttpRequest request, HttpContext con
text)
                                     throws HttpException {
                        if (target.getHostName().equals("192.168")
.0.5")) {
                            return null;
                        }
                        return super.determineProxy(target, requ
est, context);
                    }
                }).build();
        restTemplate.setRequestFactory(
                new HttpComponentsClientHttpRequestFactory(httpC
lient));
    }
}
```

76. 日志

Spring Boot除了 commons-logging API外没有其他强制性的日志依赖,你有很多可选的日志实现。想要使用Logback,你需要包含它及 jcl-over-slf4j (它实现了Commons Logging API)。最简单的方式是通过依赖 spring-boot-starter-logging 的starters。对于一个web应用程序,你只需添加 spring-boot-starter-web 依赖,因为它依赖于logging starter。例如,使用Maven:

```
<dependency>
     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
     <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
```

Spring Boot有一个 LoggingSystem 抽象,用于尝试通过classpath上下文配置日志系统。如果Logback可用,则首选它。如果你唯一需要做的就是设置不同日志级别,那可以通过在 application.properties 中使用 logging.level 前缀实现,比如:

```
logging.level.org.springframework.web=DEBUG
logging.level.org.hibernate=ERROR
```

你也可以使用 logging.file 设置日志文件的位置(除控制台之外,默认会输出 到控制台)。

想要对日志系统进行更细粒度的配置,你需要使用 LoggingSystem 支持的原生配置格式。默认情况下,Spring Boot从系统的默认位置加载原生配置(比如对于 Logback为 classpath:logback.xml),但你可以使用 logging.config 属性设置配置文件的位置。

76.1 配置Logback

如果你将 logback.xml 放到classpath根目录下,那它将会被从这加载 (或 logback-spring.xml 充分利用Boot提供的模板特性)。Spring Boot提供一 个默认的基本配置,如果你只是设置日志级别,那你可以包含它,比如:

如果查看spring-boot jar中的 base.xml ,你将会看到 LoggingSystem 为你创建的很多有用的系统属性,比如:

- \${PID} , 当前进程id。
- \${LOG_FILE} ,如果在Boot外部配置中设置了 logging.file 。
- \${LOG_PATH} ,如果设置了 logging.path (表示日志文件产生的目录)。
- \${LOG_EXCEPTION_CONVERSION_WORD} ,如果在Boot外部配置中设置了 logging.exception-conversion-word。

Spring Boot也提供使用自定义的Logback转换器在控制台上输出一些漂亮的彩色 ANSI日志信息(不是日志文件),具体参考默认的 base.xml 配置。

如果Groovy在classpath下,你也可以使用 logback.groovy 配置Logback。

76.1.1 配置logback只输出到文件

如果想禁用控制台日志记录,只将输出写入文件中,你需要一个只导入 file-appender.xml 而不是 console-appender.xml 的自定义 logback-spring.xml :

你还需要将 logging.file 添加到 application.properties :

```
logging.file=myapplication.log
```

76.2 配置Log4j

如果Log4j 2出现在classpath下,Spring Boot会将其作为日志配置。如果你正在使用starters进行依赖装配,这意味着你需要排除Logback,然后包含log4j 2。如果不使用starters,除了添加Log4j 2,你还需要提供 jc1-over-slf4j 依赖(至少)。

最简单的方式可能就是通过starters,尽管它需要排除一些依赖,比如,在Maven中:

```
<dependency>
   <groupId>org.springframework.boot
   <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
   <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
   <exclusions>
       <exclusion>
           <groupId>org.springframework.boot</groupId>
           <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
       </exclusion>
   </exclusions>
</dependency>
<dependency>
   <groupId>org.springframework.boot
   <artifactId>spring-boot-starter-log4j2</artifactId>
</dependency>
```

注 Log4j starters会收集好依赖以满足普通日志记录的需求(比如,Tomcat中使用 java.util.logging ,但使用Log4j 2作为输出),具体查看Actuator Log4j 2的示例,了解如何将它用于实战。

76.2.1 使用YAML或JSON配置Log4j2

除了它的默认XML配置格式,Log4j 2也支持YAML和JSON配置文件。想使用其他配置文件格式配置Log4j 2,你需要添加合适的依赖到classpath,并以匹配所选格式的方式命名配置文件:

格式	依赖	文件名
YAML	<pre>com.fasterxml.jackson.core:jackson- databind com.fasterxml.jackson.dataformat:jackson- dataformat-yaml</pre>	log4j2.yaml log4j2.yml
JSON	<pre>com.fasterxml.jackson.core:jackson- databind</pre>	log4j2.json log4j2.jsn

77. 数据访问

77.1 配置自定义的数据源

在你的配置中自定义那种类型的 @Bean 来配置你自己的 数据源 。需要的时候,Spring Boot将会重复使用你的 数据源 ,包括数据库的初始化。如果你需要具体化一些配置,你可以轻松的将你的 数据源 跟环境绑定(查看24.7.1章节,"第三方配置")。

```
@Bean
@ConfigurationProperties(prefix="app.datasource")
public DataSource dataSource() {
   return new FancyDataSource();
}
```

```
app.datasource.url=jdbc:h2:mem:mydb
app.datasource.username=sa
app.datasource.pool-size=30
```

假设对于这个URL,你的 FancyDataSource 有一个常规的JavaBean属性。用户 名和池的大小,这些设置将会在 数据源 对其它组件可用之前,被自动绑定。常规的数据库初始化也将会发生(这样,相关的 spring.datasource.* 的子集仍旧可以在你的自定义配置中使用)。

如果你正在配置一个自定义的JNDI 数据源 ,你可以应用相同的原则:

```
@Bean(destroyMethod="")
@ConfigurationProperties(prefix="app.datasource")
public DataSource dataSource() throws Exception {
    JndiDataSourceLookup dataSourceLookup = new JndiDataSourceLookup();
    return dataSourceLookup.getDataSource("java:comp/env/jdbc/YourDS");
}
```

Spring Boot也提供了一个工具生成器类 DataSourceBuilder ,可以被用于生成标准的数据源(如果它在类路径上)。在类路径上哪个可用,生成器就会用哪个。它也会基于JDBC url自动探测驱动。

```
@Bean
@ConfigurationProperties("app.datasource")
public DataSource dataSource() {
   return DataSourceBuilder.create().build();
}
```

运行一个带有那个 数据源 的应用,只需要连接信息。也可以提供指定池的设置。检查将要在运行时使用的实现,来获取更多细节。

```
app.datasource.url=jdbc:mysql://localhost/test
app.datasource.username=dbuser
app.datasource.password=dbpass
app.datasource.pool-size=30
```

然而,这里有一个陷阱。因为连接池的实际类型没有被暴露,对于你自定义的 数据源 ,在元数据中没有键值生成。同时,在你的IDE中也没有补全的方法(数据源接口没有暴露任何属性)。如果你的类路径里存在Hikari,基本的设置将不会生效,因为Hikari没有 url 参数(但有一个 jdbcUrl 参数)。你将不得不如下重写你的配置:

```
app.datasource.jdbc-url=jdbc:mysql://localhost/test
app.datasource.username=dbuser
app.datasource.password=dbpass
app.datasource.maximum-pool-size=30
```

你可以通过强制连接池使用和返回一个专用的实现而不是 数据源 来处理。你将无 法在运行时改变实现,但是选项的列表将会明确。

通过利用 DataSourceProperties ,你可以走得更远。如果没有url(带有可感测的用户名和密码)被提供,它提供一个默认的内嵌的数据库。你可以从任何 DataSourceProperties 的状态,轻松地初始化一个 DataSourceBuilder 。这样,你幸好可以注入Spring Boot自动创建的那个。可是,那将会把你的配置分离为两个命名空间: spring.datasource 上的url,用户名,密码,类型和驱动,以及在你自定义的命名空间(app.datasource)上的剩余部分。为了避免这种情况,你可以在你自定义的命名空间,重新定义一个自定义的 DataSourceProperties :

这项设置与Spring Boot默认为你做的刚好是一对,除了一个专用的连接池被选择(在代码里),同时它的设置被暴露在相同的命名空间。因为 DataSourceProperties 会为你处理 url 或者 jdbcUrl 的翻译,你可以像这样配置它:

```
app.datasource.url=jdbc:mysql://localhost/test
```

 ${\tt app.datasource.username=dbuser}$

app.datasource.password=dbpass

app.datasource.maximum-pool-size=30

注因为你自定义的配置选择使用Hikari, app.datasource.type 将会失效。实际上,生成器将会被任何你设置在那儿的值初始化,然后被 .type() 的调用重写。

具体详情可参考'Spring Boot特性'章节中的Section 29.1, "Configure a DataSource"和 DataSourceAutoConfiguration 类源码。

77.2 配置两个数据源

如果你需要配置多个数据源,你可以应用上一节描述的技巧。但是,你必须把其中的一个数据源标注为@Primary,因为之后有各种不同的自动配置,至少需要通过类型得到一个。

如果你创建了你自己的 数据源 ,自动配置将会后退。在下面的例子中,我们提供 完全相同的特性,而不是自动配置提供的主要的数据源:

```
@Bean
@Primary
@ConfigurationProperties("app.datasource.foo")
public DataSourceProperties fooDataSourceProperties() {
    return new DataSourceProperties();
}
@Bean
@Primary
@ConfigurationProperties("app.datasource.foo")
public DataSource fooDataSource() {
    return fooDataSourceProperties().initializeDataSourceBuilder
().build();
}
@Bean
@ConfigurationProperties("app.datasource.bar")
public BasicDataSource barDataSource() {
    return (BasicDataSource) DataSourceBuilder.create()
            .type(BasicDataSource.class).build();
}
```

提示 fooDataSourceProperties 必须被标记为 @Primary 。这样,数据库初始 化器特性会使用你的拷贝(你应当使用它)。

两个数据源也都绑定到了高级的自定义。例如你应当如下配置它们:

```
app.datasource.foo.type=com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
app.datasource.foo.maximum-pool-size=30

app.datasource.bar.url=jdbc:mysql://localhost/test
app.datasource.bar.username=dbuser
app.datasource.bar.password=dbpass
app.datasource.bar.max-total=30
```

当然,你也可以应用相同的观念到第二个 数据源:

```
@Bean
@Primary
@ConfigurationProperties("app.datasource.foo")
public DataSourceProperties fooDataSourceProperties() {
    return new DataSourceProperties();
}
@Bean
@Primary
@ConfigurationProperties("app.datasource.foo")
public DataSource fooDataSource() {
    return fooDataSourceProperties().initializeDataSourceBuilder
().build();
}
@Bean
@ConfigurationProperties("app.datasource.bar")
public DataSourceProperties barDataSourceProperties() {
    return new DataSourceProperties();
}
@Bean
@ConfigurationProperties("app.datasource.bar")
public DataSource barDataSource() {
    return barDataSourceProperties().initializeDataSourceBuilder
().build();
}
```

这个最后的例子用相同的逻辑,在自定义的命名空间配置了两个数据源,而没有使用Spring Boot的自动配置。

77.3 使用Spring Data仓库

Spring Data可以为你的 @Repository 接口创建各种风格的实现。Spring Boot会为你处理所有事情,只要那些 @Repositories 接口跟你的 @EnableAutoConfiguration 类处于相同的包(或子包)。

对于很多应用来说,你需要做的就是将正确的Spring Data依赖添加到classpath下(JPA对应 spring-boot-starter-data-jpa ,Mongodb对应 spring-boot-starter-data-mongodb),创建一些repository接口来处理 @Entity 对象,相应示例可参考JPA sample或Mongodb sample。

Spring Boot会基于它找到的 @EnableAutoConfiguration 来尝试猜测你的 @Repository 定义的位置。想要获取更多控制,可以使用 @EnableJpaRepositories 注解 (来自Spring Data JPA)。

77.4 从Spring配置分离 @Entity 定义

Spring Boot会基于它找到的 @EnableAutoConfiguration 来尝试猜 测 @Entity 定义的位置,想要获取更多控制可以使用 @EntityScan 注解,比如:

```
@Configuration
@EnableAutoConfiguration
@EntityScan(basePackageClasses=City.class)
public class Application {
    //...
}
```

77.5 配置JPA属性

Spring Data JPA已经提供了一些独立的配置选项(比如,针对SQL日志),并且 Spring Boot会暴露它们,针对hibernate的外部配置属性也更多些。它们中的一些会 通过上下文,被自动探测到,所以你不需要设置它们。

spring.jpa.hibernate.ddl-auto 比较特殊,因为它会根据你是(createdrop)否(none)正在使用一个内嵌的数据库,有不同的默认值。使用的方言也会基于目前的 数据源 被自动地探测到。但是如果你想要在启动时清楚明白,避开这种选择,你可以自己设置 spring.jpa.database。

提示 □定一个 数据库 是配置Hibernate方言的一种很好的方式。多个数据库有多种方言,这可能不符合你的需求。在那种情况下,你既可以

把 spring.jpa.database 设置为 default ,来让Hibernate搞定一切,也可以使用 spring.jpa.database-platform 属性来设置方言。

最常见的选项如下:

spring.jpa.hibernate.naming.physical-strategy=com.example.MyPhys
icalNamingStrategy
spring.jpa.show-sql=true

此外,当本地的 EntityManagerFactory 被创建时, spring.jpa.properties.* 里的所有属性会作为正常的JPA属性(前缀除去)被传递。

77.6 配置Hibernate命名策略

Hibernate 5定义了一个 Physical 和 Implicit 命名策略。Spring Boot默认配置 SpringPhysicalNamingStrategy ,该实现提供跟Hibernate 4相同的表结构: all dots are replaced by underscores and camel cases are replaced by underscores as well. By default, all table names are generated in lower case but it is possible to override that flag if your schema requires it. Concretely, a TelephoneNumber entity will be mapped to the telephone_number table. 如果你情愿使用Hibernate 5默认的,可以设置以下属性:

spring.jpa.hibernate.naming.physical-strategy=org.hibernate.boot.model.naming.PhysicalNamingStrategyStandardImpl

具体详情可参考HibernateJpaAutoConfiguration和JpaBaseConfiguration。

77.7 使用自定义EntityManagerFactory

为了完全控制 EntityManagerFactory 的配置,你需要添加一个名为 entityManagerFactory 的 @Bean ,Spring Boot自动配置会根据是否存在该类型的bean来关闭它的实体管理器(entity manager)。

77.8 使用两个EntityManagers

即使默认的 EntityManagerFactory 工作的很好,你也需要定义一个新的 EntityManagerFactory ,因为一旦出现第二个该类型的bean,默认的将会被关闭。为了轻松的实现该操作,你可以使用Spring Boot提供的 EntityManagerBuilder ,或者如果你喜欢的话可以直接使用来自Spring ORM的 LocalContainerEntityManagerFactoryBean。

示例:

```
// add two data sources configured as above
@Bean
public LocalContainerEntityManagerFactoryBean customerEntityMana
gerFactory(
        EntityManagerFactoryBuilder builder) {
    return builder
            .dataSource(customerDataSource())
            .packages(Customer.class)
            .persistenceUnit("customers")
            .build();
}
@Bean
public LocalContainerEntityManagerFactoryBean orderEntityManager
Factory(
        EntityManagerFactoryBuilder builder) {
    return builder
            .dataSource(orderDataSource())
            .packages(Order.class)
            .persistenceUnit("orders")
            .build();
}
```

上面的配置靠自己基本可以运行,想要完成作品你还需要为两

个 EntityManagers 配置 TransactionManagers 。其中的一个会被Spring Boot 默认的 JpaTransactionManager 获取,如果你将它标记为 @Primary 。另一个

需要显式注入到一个新实例。或你可以使用一个JTA事物管理器生成它两个。如果使用Spring Data,你需要相应地需要配置 @EnableJpaRepositories :

77.9 使用普通的persistence.xml

Spring不要求使用XML配置JPA提供者(provider),并且Spring Boot假定你想要充分利用该特性。如果你倾向于使用 persistence.xml ,那你需要定义你自己的id为 entityManagerFactory 的 LocalEntityManagerFactoryBean 类型的 @Bean ,并在那设置持久化单元的名称,默认设置可查看JpaBaseConfiguration。

77.10 使用Spring Data JPA和Mongo仓库

Spring Data JPA和Spring Data Mongo都能自动为你创建 Repository 实现。如果它们同时出现在classpath下,你可能需要添加额外的配置来告诉Spring Boot你想要哪个(或两个)为你创建仓库。最明确地方式是使用标准的Spring Data @Enable*Repositories ,然后告诉它你的 Repository 接口的位置(此处*即可以是Jpa,也可以是Mongo,或者两者都是)。

这里也有 spring.data.*.repositories.enabled 标志,可用来在外部配置中开启或关闭仓库的自动配置,这在你想关闭Mongo仓库但仍使用自动配置的 MongoTemplate 时非常有用。

相同的障碍和特性也存在于其他自动配置的Spring Data仓库类型(Elasticsearch, Solr),只需要改变对应注解的名称和标志。

77.11 将Spring Data仓库暴露为REST端点

Spring Data REST能够将 Repository 的实现暴露为REST端点,只要该应用启用 Spring MVC。Spring Boot暴露一系列来自 spring.data.rest 命名空间的有用属性来定制化 RepositoryRestConfiguration ,你可以使用 RepositoryRestConfigurer 提供其他定制。

注如果你不在你自定义的 RepositoryRestConfigurer 上指定顺序,它将会在 Spring Boot内部使用的那个之后运行。如果你需要指定顺序,确保它比0高。

77.12 配置JPA使用的组件

如果想配置一个JPA使用的组件,你需要确保该组件在JPA之前初始化。组件如果是Spring Boot自动配置的,Spring Boot会为你处理。例如,Flyway是自动配置的,Hibernate依赖于Flyway,这样Hibernate有机会在使用数据库前对其进行初始化。

如果自己配置组件, 你可以使

用 EntityManagerFactoryDependsOnPostProcessor 子类设置必要的依赖,例如果你正使用Hibernate搜索,并将Elasticsearch作为它的索引管理器,这样任何 EntityManagerFactory beans必须设置为依赖 elasticsearchClient bean:

78. 数据库初始化

一个数据库可以使用不同的方式进行初始化,这取决于你的技术栈。或者你可以手动完成该任务,只要数据库是单独的过程。

78.1 使用JPA初始化数据库

JPA有个生成DDL的特性,并且可以设置为在数据库启动时运行,这可以通过两个外部属性进行控制:

- spring.jpa.generate-ddl (boolean) 控制该特性的关闭和开启,跟实现者没关系。
- spring.jpa.hibernate.ddl-auto (enum)是一个Hibernate特性,用于更细力度的控制该行为,更多详情参考以下内容。

78.2 使用Hibernate初始化数据库

你可以显式设置 spring.jpa.hibernate.ddl-auto ,标准的Hibernate属性值有 none , validate , update , create , create-drop 。 Spring Boot根据你的数据库是否为内嵌数据库来选择相应的默认值,如果是内嵌型的则默认值为 create-drop ,否则为 none 。通过查看 Connection 类型可以检查是否为内嵌型数据库,hsqldb,h2和derby是内嵌的,其他都不是。当从内存数据库迁移到一个真正的数据库时,你需要当心,在新的平台中不能对数据库表和数据是否存在进行臆断,你也需要显式设置 ddl-auto ,或使用其他机制初始化数据库。

注通过启用 org.hibernate.SQL 记录器,你可以输出模式创建。如果你启用了 debug模式,这些会自动完成。

此外,如果Hibernate从零开始创建模式(ddl-auto 属性被设置为 create 或者 create-drop),启动时处于classpath根目录下的 import.sql 文件会被执行。这在demos或测试时很有用,但在生产环境中你可能不期望这样。这是 Hibernate的特性,和Spring没有一点关系。

78.3 使用Spring JDBC初始化数据库

Spring JDBC有一个初始化 DataSource 特性, Spring Boot默认启用该特性,并从标准的位置 schema.sql 和 data.sql (位于classpath根目录)加载SQL。此外, Spring Boot将加载 schema-\${platform}.sql 和 data-\${platform}.sql 文件(如果存在),在这

里 platform 是 spring.datasource.platform 的值,比如,你可以将它设置为数据库的供应商名称(hsqldb , h2 , oracle , mysql , postgresql 等)。 Spring Boot默认启用Spring JDBC初始化快速失败特性,所以如果脚本导致异常产生,那应用程序将启动失败。脚本的位置可以通过设

置 spring.datasource.schema 和 spring.datasource.data 来改变,如果设置 spring.datasource.initialize=false 则哪个位置都不会被处理。

你可以设置 spring.datasource.continue-on-error=true 禁用快速失败特性。一旦应用程序成熟并被部署了很多次,那该设置就很有用,因为脚本可以充当"可怜人的迁移"-例如,插入失败时意味着数据已经存在,也就没必要阻止应用继续运行。

如果你想要在一个JPA应用中使用 schema.sql ,那如果Hibernate试图创建相同的表, ddl-auto=create-drop 将导致错误产生。为了避免那些错误,可以将 ddl-auto 设置为""(推荐)或 none 。不管是否使用 ddl-auto=create-drop ,你总可以使用 data.sql 初始化新数据。

78.4 初始化Spring Batch数据库

如果你正在使用Spring Batch,那么它会为大多数的流行数据库平台预装SQL初始化脚本。Spring Boot会检测你的数据库类型,并默认执行那些脚本,在这种情况下将关闭快速失败特性(错误被记录但不会阻止应用启动)。这是因为那些脚本是可信任的,通常不会包含bugs,所以错误会被忽略掉,并且对错误的忽略可以让脚本具有幂等性。你可以使用 spring.batch.initializer.enabled=false 显式关闭初始化功能。

78.5 使用高级数据迁移工具

Spring Boot支持两种高级数据迁移工具Flyway(基于SQL)和Liquibase(XML)。

78.5.1 启动时执行Flyway数据库迁移

想要在启动时自动运行Flyway数据库迁移,需要将 org.flywaydb:flyway-core 添加到你的classpath下。

迁移是一些 V<VERSION>__<NAME>.sql 格式的脚本 (<VERSION> 是一个下划线 分割的版本号,比如'1'或'2_1')。默认情况下,它们存放

在 classpath:db/migration 文件夹中,但你可以使用 flyway.locations 改变它。你也可以添加一个特殊的 {vendor} 占位符,来使用特殊指定的脚本。假定如下:

flyway.locations=db/migration/{vendor}

这项配置将会根据数据库的类型设置使用的文件夹(比如MySQL对应的是 db/migration/mysql),而不是使用 db/migration 。支持的数据库的一览在 DatabaseDriver .

详情可参考flyway-core中的 Flyway 类,查看一些可用的配置,比如schemas。 Spring Boot在FlywayProperties中提供了一个小的属性集,可用于禁止迁移,或关闭位置检测。Spring Boot将调用 Flyway.migrate() 执行数据库迁移,如果想要更多控制可提供一个实现FlywayMigrationStrategy的 @Bean 。

Flyway支持SQL和Java回调。为了使用基于SQL的回调,

在 classpath:db/migration 文件夹里放置回调脚本。为了使用基于Java的回调,创建一个或者更多的实现了 FlywayCallback ,或者最好是扩展

了 BaseFlywayCallback 的bean。任何这样的bean会自动在 Flyway 注册。它们能够通过使用 @Order 或者实现 Ordered 来指定顺序。

默认情况下,Flyway将自动注入(@Primary) DataSource 到你的上下文,并用它进行数据迁移。如果想使用不同的 DataSource ,你可以创建一个,并将它标记为 @FlywayDataSource 的 @Bean -如果你这样做了,且想要两个数据源,记得创建另一个并将它标记为 @Primary ,或者你可以通过在外部配置文件中设置 flyway.[url,user,password] 来使用Flyway的原生 DataSource 。

这是一个Flyway示例,你可以作为参考。

你也可以使用Flyway来为特定的场景提供数据。例如,你可以在 src/test/resources 放置测试指定的迁移。它们只会在你的应用为测试启动时运行。如果你想要更加的精细,你可以使用profile指定的配置来自定义 flyway.locations 。这样,某些迁移将只会在特定profile激活的时候运行。比如,在 application-dev.properties 里,你可以把 flyway.locations 设置为 classpath:/db/migration, classpath:/dev/db/migration , 在 dev/db/migration 里的迁移将只会在 dev profile激活的时候运行。

78.5.2 启动时执行Liquibase数据库迁移

想要在启动时自动运行Liquibase数据库迁移,你需要将 org.liquibase:liquibase-core 添加到classpath下。

你可以使用 liquibase.change-log 设置master变化日志位置,默认 从 db/changelog/db.changelog-master.yaml 读取。除了YAML,Liquibase还 支持JSON, XML和SQL改变日志格式。查看LiquibaseProperties获取可用配置,比如上下文,默认schema等。

默认情况下Liquibase将会在你的上下文中自动装配(@Primary)数据源,并使用此数据源进行迁移。如果你想要使用一个不同的数据源,你可以创建一个并把它的 @Bean 作为 @LiquibaseDataSource 标记。如果你那样做了,并且你还想要创建两个数据源,记得创建另外一个,并把它标记为 @Primary 。或者你可以通过在外部属性里设置 liquibase.[url,user,password] 的办法,使用Liquibase的本地数据源。

更多的像上下文、默认的模式之类的细节,请查看LiquibaseProperties。

这里有个Liquibase示例可作为参考。

79. 消息传送

79.1 禁用事务JMS会话

If your JMS broker does not support transacted session, you will have to disable the support of transactions altogether. If you create your own JmsListenerContainerFactory there is nothing to do since it won't be transacted by default. If you want to use the DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer to reuse Spring Boot's default, you can disable transacted session as follows:

@Bean public DefaultJmsListenerContainerFactory jmsListenerContainerFactory(ConnectionFactory connectionFactory,

DefaultJmsListenerContainerFactoryConfigurer configurer) {

DefaultJmsListenerContainerFactory listenerFactory = new

DefaultJmsListenerContainerFactory(); configurer.configure(listenerFactory, connectionFactory); listenerFactory.setTransactionManager(null);

listenerFactory.setSessionTransacted(false); return listenerFactory; } This overrides the default factory and this should be applied to any other factory that your application defines, if any.

80. 批处理应用

默认的,批处理应用需要一个数据源来存储job细节。如果你想要脱离那个,你将会需要实现BatchConfigurer,查看@EnableBatchProcessing的Javadoc获取更多细节。

80.1 在启动时执行Spring Batch作业

你可以在上下文的某个地方添加 @EnableBatchProcessing 来启用Spring Batch 的自动配置功能。

默认情况下,在启动时它会执行应用的所有作业(Jobs),具体查

看JobLauncherCommandLineRunner。你可以通过指

定 spring.batch.job.names (多个作业名以逗号分割)来缩小到一个特定的作业或多个作业。

如果应用上下文包含一个 JobRegistry ,那么处

于 spring.batch.job.names 中的作业将会从registry中查找,而不是从上下文中自动装配。这是复杂系统中常见的一个模式,在这些系统中多个作业被定义在子上下文和注册中心。

详情可参考BatchAutoConfiguration和@EnableBatchProcessing。

81. 执行器(Actuator)

81.1 改变HTTP端口或执行器端点的地址

在一个单独的应用中,执行器的HTTP端口默认和主HTTP端口相同。想要让应用监听不同的端口,你可以设置外部属性 management.port 。为了监听一个完全不同的网络地址(比如,你有一个用于管理的内部网络和一个用于用户应用程序的外部网络),你可以将 management.address 设置为一个可用的IP地址,然后将服务器绑定到该地址。

更多详情可查看ManagementServerProperties源码和'Production-ready特性'章节中的Section 49.3, "Customizing the management server port"。

81.2 自定义WhiteLabel错误页面

Spring Boot安装了一个'whitelabel'错误页面,如果你遇到一个服务器错误(机器客户端消费的是JSON,其他媒体类型则会看到一个具有正确错误码的合乎情理的响应),那就能在客户端浏览器中看到该页面。你可以设置。error whitelabel enabled-false 来关闭该功能,但通常你相要添加自己的

置 error.whitelabel.enabled=false 来关闭该功能,但通常你想要添加自己的错误页面来取代whitelabel。确切地说,如何实现取决于你使用的模板技术。例如,你正在使用Thymeleaf,你将添加一个 error.html 模板。如果你正在使用FreeMarker,那你将添加一个 error.ftl 模板。通常,你需要的只是一个名称为 error 的 View ,或一个处理 /error 路径的 @Controller 。除非你替换了一些默认配置,否则你将在你的 ApplicationContext 中找到一

个 BeanNameViewResolver ,所以一个id为 error 的 @Bean 可能是完成该操作的一个简单方式,详情可参考ErrorMvcAutoConfiguration。

查看Error Handling章节,了解如何将处理器(handlers)注册到servlet容器中。

81.3 Actuator和Jersey

执行器HTTP端点只有在基于Spring MVC的应用才可用,如果想使用Jersey和执行器,你需要启用Spring MVC(添加 spring-boot-starter-web 依赖)。默认情况下,Jersey和 Spring MVC分发器servlet被映射到相同路径(/)。你需要改变它们中的某个路径(Spring MVC可以配置 server.servlet.path ,Jersey可以配置 spring.jersey.application-path)。例如,如果你在 application.properties 中添加 server.servlet.path=/system ,你将在 /system 访问执行器HTTP端点。

82. 安全

82.1 关闭Spring Boot安全配置

不管你在应用的什么地方定义了一个使用 @EnableWebSecurity 注解 的 @Configuration ,它都会关闭Spring Boot中的默认webapp安全设置。想要调整默认值,你可以尝试设置 security.* 属性(具体查看SecurityProperties和常见应用属性的SECURITY章节)。

82.2 改变AuthenticationManager并添加用户账号

如果你提供了一个 AuthenticationManager 类型的 @Bean ,那么默认的就不会被创建了,所以你可以获得Spring Security可用的全部特性 (比如,不同的认证选项)。

Spring Security也提供了一个方便的 AuthenticationManagerBuilder ,用于构建具有常见选项的 AuthenticationManager 。在一个webapp中,推荐将它注入 到 WebSecurityConfigurerAdapter 的一个void方法中,比如:

```
@Configuration
public class SecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurer
Adapter {

    @Autowired
    public void configureGlobal(AuthenticationManagerBuilder aut
h) throws Exception {
        auth.inMemoryAuthentication()
        .withUser("barry").password("password").roles("U
SER"); // ... etc.
    }

    // ... other stuff for application security
}
```

如果把它放到一个内部类或一个单独的类中,你将得到最好的结果(也就是不跟很多其他 @Beans 混合在一起将允许你改变实例化的顺序)。secure web sample是一个有用的参考模板。

如果你遇到了实例化问题(比如,使用JDBC或JPA进行用户详细信息的存储),那将 AuthenticationManagerBuilder 回调提取到一个 GlobalAuthenticationConfigurerAdapter (放到 init() 方法内以防其他

地方也需要authentication manager) 可能是个不错的选择,比如:

```
@Configuration
public class AuthenticationManagerConfiguration extends

GlobalAuthenticationConfigurerAdapter {
  @Override
  public void init(AuthenticationManagerBuilder auth) {
    auth.inMemoryAuthentication() // ... etc.
  }
}
```

82.3 当前端使用代理服务器时启用HTTPS

对于任何应用来说,确保所有的主端点(URL)都只在HTTPS下可用是个重要的苦差事。如果你使用Tomcat作为servlet容器,那Spring Boot如果发现一些环境设置的话,它将自动添加Tomcat自己的 RemoteIpValve ,你也可以依赖于 HttpServletRequest 来报告是否请求是安全的(即使代理服务器的downstream处理真实的SSL终端)。这个标准行为取决于某些请求头是否出现(x-forwarded-for 和 x-forwarded-proto),这些请求头的名称都是约定好的,所以对于大多数前端和代理都是有效的。

你可以向 application.properties 添加以下设置开启该功能,比如:

```
server.tomcat.remote_ip_header=x-forwarded-for
server.tomcat.protocol_header=x-forwarded-proto
```

(这些属性出现一个就会开启该功能,或者你可以通过添加一个 TomcatServletWebServerFactory bean自己添加 RemoteIpValve)。

Spring Security也可以配置成针对所有或某些请求需要一个安全渠道(channel)。想要在一个Spring Boot应用中开启它,你只需将 application.properties 中的 security.require ssl 设置为 true 即可。

83. 热交换

83.1 重新加载静态内容

Spring Boot有很多用于热加载的选项,不过推荐使用spring-boot-devtools,因为它提供了其他开发时特性,比如快速应用重启和LiveReload,还有开发时敏感的配置加载(比如,模板缓存)。Devtools通过监控类路径上的变化工作。这意味着静态资源的改变必须"生成"才能生效。默认的,当你保存你的改变时,这在Eclipse里会自动发生。在IntelliJ IDEA里,生成项目将会触发必要的构建。由于默认的重启排除,静态资源的改变将不会触发应用的重启。但是,它们会触发LiveReload。

此外,使用IDE开发也是一个不错的方式,特别是需要调试的时候(所有的现代IDEs都允许重新加载静态资源,通常也支持对变更的Java类进行热交换)。

最后,Maven和Gradle插件也支持命令行下的静态文件热加载。如果你使用其他高级工具编写css/js,并使用外部的css/js编译器,那你就可以充分利用该功能。

83.2. 在不重启容器的情况下重新加载模板

Spring Boot支持的大多数模板技术包含一个禁用缓存的配置选项,如果你正在使用 spring-boot-devtools 模块,Spring Boot在开发期间会自动为你配置那些属性。

83.2.1 Thymeleaf模板

如果你正在使用Thymeleaf,那就将 spring.thymeleaf.cache 设置为 false , 查看ThymeleafAutoConfiguration可以获取其他Thymeleaf自定义选项。

83.2.2 FreeMarker模板

如果你正在使用FreeMarker,那就将 spring.freemarker.cache 设置 为 false ,查看FreeMarkerAutoConfiguration 可以获取其他FreeMarker自定义选项。

83.2.3 Groovy模板

如果你正在使用Groovy模板,那就将 spring.groovy.template.cache 设置 为 false ,查看GroovyTemplateAutoConfiguration可以获取其他Groovy自定义选项。

83.3 应用快速重启

spring-boot-devtools 模块包括应用自动重启支持,虽然没有其他技术快,比如JRebel,但比"冷启动"快。在研究其他复杂重启选项时,你最好自己先试下,更多详情可参考Chapter 20, Developer tools章节。

83.4 在不重启容器的情况下重新加载Java类

现代IDEs (Eclipse, IDEA等)都支持字节码的热交换,所以如果你做了一个没有影响类或方法签名的改变,它会利索地重新加载并没有任何影响。

84. 构建

84.1 生成构建信息

Maven和Gradle都支持产生包含项目版本,坐标,名称的构建信息,该插件可以通过配置添加其他属性。当这些文件出现时,Spring Boot自动配置一个 BuildProperties bean。

为了让Maven生成构建信息,你需要为 build-info goal添加一个execution:

```
<build>
   <plugins>
       <plugin>
           <groupId>org.springframework.boot
           <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
           <version>2.0.0.RELEASE
           <executions>
               <execution>
                   <qoals>
                       <goal>build-info</goal>
                   </goals>
               </execution>
           </executions>
       </plugin>
   </plugins>
</build>
```

注 更多详情查看Spring Boot Maven插件文档。

使用Gradle实现同样效果:

```
springBoot {
   buildInfo()
}
```

可以使用DSL添加其他属性:

84.2 生成Git信息

Maven和Gradle都支持生成一个 git.properties 文件,该文件包含项目构建 时 git 源码的仓库状态。对于Maven用户来说, spring-boot-starter-parent POM包含一个预配置的插件去产生一个 git.properties 文件,只需简单的将以下声明添加到POM中:

Gradle用户可以使用gradle-git-properties插件实现相同效果:

```
plugins {
   id "com.gorylenko.gradle-git-properties" version "1.4.17"
}
```

84.3 自定义依赖版本

如果你使用Maven进行一个直接或间接继承 spring-boot-dependencies (比如 spring-boot-starter-parent)的构建,并想覆盖一个特定的第三方依赖,那你可以添加合适的 cproperties> 元素。浏览spring-boot-dependencies POM 可以获取一个全面的属性列表。例如,想要选择一个不同的 slf4j 版本,你可以添加以下内容:

```
<slf4j.version>1.7.5<slf4j.version>
```

注 这只在你的Maven项目继承(直接或间接)自 spring-boot-dependencies 才有用。如果你使用 <scope>import</scope> ,将 spring-boot-dependencies 添加到自己的 dependencyManagement 片段,那你必须自己重新定义artifact而不是覆盖属性。

注 每个Spring Boot发布都是基于一些特定的第三方依赖集进行设计和测试的,覆盖版本可能导致兼容性问题。

84.4 使用Maven创建可执行JAR

spring-boot-maven-plugin 能够用来创建可执行的'胖'JAR。如果正在使用 spring-boot-starter-parent POM,你可以简单地声明该插件,然后你的 jar将被重新打包:

如果没有使用parent POM,你仍旧可以使用该插件。不过,你需要另外添加一个 <executions> 片段:

```
<build>
   <plugins>
       <plugin>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
           <version>2.0.0.RELEASE
           <executions>
                <execution>
                   <goals>
                        <goal>repackage</goal>
                   </goals>
               </execution>
            </executions>
        </plugin>
   </plugins>
</build>
```

查看插件文档获取详细的用例。

84.5 将Spring Boot应用作为依赖

跟war包一样,Spring Boot应用不是用来作为依赖的。如果你的应用包含需要跟其他项目共享的类,最好的方式是将代码放到单独的模块,然后其他项目及你的应用都可以依赖该模块。

如果不能按照上述推荐的方式重新组织代码,你需要配置Spring Boot的Maven和 Gradle插件去产生一个单独的artifact,以适合于作为依赖。可执行存档不能用于依赖,因为可执行jar格式将应用class打包到 BOOT-INF/classes ,也就意味着可执行jar用于依赖时会找不到。

为了产生两个artifacts(一个用于依赖,一个用于可执行jar),你需要指定 classifier。classifier用于可执行存档的name,默认存档用于依赖。

可以使用以下配置Maven中classifier的 exec:

84.6 在可执行jar运行时提取特定的版本

在一个可执行jar中,为了运行,多数内嵌的库不需要拆包(unpacked),然而有一些库可能会遇到问题。例如,JRuby包含它自己的内嵌jar,它假定 jruby-complete.jar 本身总是能够直接作为文件访问的。

为了处理任何有问题的库,你可以标记那些特定的内嵌jars,让它们在可执行jar第一次运行时自动解压到一个临时文件夹中。例如,为了将JRuby标记为使用Maven插件拆包,你需要添加如下的配置:

```
<build>
   <plugins>
       <plugin>
           <groupId>org.springframework.boot
           <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
           <configuration>
               <requiresUnpack>
                   <dependency>
                       <groupId>org.jruby
                       <artifactId>jruby-complete</artifactId>
                   </dependency>
               </requiresUnpack>
           </configuration>
       </plugin>
   </plugins>
</build>
```

84.7 使用排除创建不可执行的JAR

如果你构建的产物既有可执行的jar和非可执行的jar,那你常常需要为可执行的版本添加额外的配置文件,而这些文件在一个library jar中是不需要的。比如, application.yml 配置文件可能需要从非可执行的JAR中排除。

maven-jar-plugin 过去一直会暴露 forceCreation 属性。一旦 repackage 目标执行,就可以再一次创建jar。可以说,这就有些脆弱。因为它依靠plugin executions的顺序。在Maven里,可执行的jar必须是主要的artifact,并且你可以为类库加入一个分类的jar:

```
<build>
   <plugins>
        <plugin>
            <groupId>org.springframework.boot
            <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
        </plugin>
        <plugin>
            <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
            <executions>
                <execution>
                    <id>lib</id>
                    <phase>package</phase>
                    <qoals>
                        <goal>jar</goal>
                    </goals>
                    <configuration>
                        <classifier>lib</classifier>
                        <excludes>
                            <exclude>application.yml</exclude>
                        </excludes>
                    </configuration>
                </execution>
            </executions>
        </plugin>
   </plugins>
</build>
```

84.8 远程调试使用Maven启动的Spring Boot项目

想要为使用Maven启动的Spring Boot应用添加一个远程调试器,你可以使用mave 插件的jvmArguments属性,详情参考示例。

84.9 使用Ant构建可执行存档(不使用spring-bootantlib)

想要使用Ant进行构建,你需要抓取依赖,编译,然后像通常那样创建一个jar或war 存档。为了让它可以执行,你可以使用 spring-boot-antlib ,也可以使用以下 指令:

- 1. 如果构建jar,你需要将应用的类和资源打包进内嵌的 BOOT-INF/classes 目录。如果构建war,你需要将应用的类打包进内嵌的 WEB-INF/classes 目录。
- 2. 对于jar,添加运行时依赖到内嵌的 BOOT-INF/lib 目录。对于war,则添加到 WEB-INF/lib 目录。注意不能压缩存档中的实体。
- 3. 对于jar,添加 provided 依赖到内嵌的 BOOT-INF/lib 目录。对于war,则添加到 WEB-INF/lib-provided 目录。注意不能压缩存档中的实体。
- 4. 在存档的根目录添加 spring-boot-loader 类(这样 Main-Class 就可用了)。
- 5. 使用恰当的启动器,比如对于jar使用 JarLauncher 作为manifest的 Main-Class 属性,指定manifest的其他属性,特别是 Start-Class 。

示例:

```
<target name="build" depends="compile">
    <jar destfile="target/${ant.project.name}-${spring-boot.vers</pre>
ion}.jar" compress="false">
        <mappedresources>
            <fileset dir="target/classes" />
            <qlobmapper from="*" to="BOOT-INF/classes/*"/>
        </mappedresources>
        <mappedresources>
            <fileset dir="src/main/resources" erroronmissingdir=</pre>
"false"/>
            <globmapper from="*" to="BOOT-INF/classes/*"/>
        </mappedresources>
        <mappedresources>
            <fileset dir="${lib.dir}/runtime" />
            <globmapper from="*" to="BOOT-INF/lib/*"/>
        </mappedresources>
        <zipfileset src="${lib.dir}/loader/spring-boot-loader-ja</pre>
r-${spring-boot.version}.jar" />
        <manifest>
            <attribute name="Main-Class" value="org.springframew"
ork.boot.loader.JarLauncher" />
            <attribute name="Start-Class" value="${start-class}"
 />
        </manifest>
    </jar>
</target>
```

该Ant示例中有一个 build.xml 文件及 manual 任务,可以使用以下命令来运行:

```
$ ant -lib <folder containing ivy-2.2.jar> clean manual
```

在上述操作之后,你可以使用以下命令运行该应用:

```
$ java -jar target/*.jar
```

84.9 使用Ant构建可执行存档(不使用spring-boot-antlib)	

85. 传统部署

85.1 创建可部署的war文件

产生一个可部署war包的第一步是提供一个 SpringBootServletInitializer 子 类,并覆盖它的 configure 方法,这充分利用了Spring框架对Servlet 3.0的支持,并允许你在应用通过servlet容器启动时配置它。通常,你只需把应用的主类改为继承 SpringBootServletInitializer 即可:

```
@SpringBootApplication
public class Application extends SpringBootServletInitializer {
    @Override
    protected SpringApplicationBuilder configure(SpringApplicationBuilder application) {
        return application.sources(Application.class);
    }
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}
```

下一步是更新你的构建配置,这样你的项目将产生一个war包而不是jar包。如果你使用Maven,并使用 spring-boot-starter-parent (为了配置Maven的war插件),所有你需要做的就是更改 pom.xml 的打包方式为 war:

```
<packaging>war</packaging>
```

如果你使用Gradle,你需要修改 build.gradle 来将war插件应用到项目上:

```
apply plugin: 'war'
```

该过程最后的一步是确保内嵌的servlet容器不能干扰war包将部署的servlet容器。 为了达到这个目的,你需要将内嵌容器的依赖标记为 provided 。

如果使用Maven:

如果使用Gradle:

```
dependencies {
    // ...
    providedRuntime 'org.springframework.boot:spring-boot-starte
r-tomcat'
    // ...
}
```

注 providedRuntime 更适合Gradle的 compileOnly 配置,因为 compileOnly 依赖不在测试类路径上,所以任何基于web的综合测试都会失败。

如果你使用Spring Boot构建工具,将内嵌容器依赖标记为 provided 将产生一个可执行war包,在 lib-provided 目录有该war包的 provided 依赖。这意味着,除了部署到servlet容器,你还可以通过使用命令行 java -jar 命令来运行应用。

提示 查看Spring Boot基于以上配置的一个Maven示例应用。

85.2 为老的servlet容器创建可部署的war文件

老的Servlet容器不支持在Servlet 3.0中使用的 ServletContextInitializer 启动处理。你仍旧可以在这些容器使用Spring和Spring Boot,但你需要为应用添加一个 web.xml ,并将它配置为通过一个 DispatcherServlet 加载一个 ApplicationContext 。

85.3 将现有的应用转换为Spring Boot

对于一个非web项目,转换为Spring Boot应用很容易(抛弃创建 ApplicationContext 的代码,取而代之的是调用 SpringApplication 或 SpringApplicationBuilder)。Spring MVC web应用通常先创建一个可部署的war应用,然后将它迁移为一个可执行的war或jar,建议阅读Getting Started Guide on Converting a jar to a war.。

通过继承 SpringBootServletInitializer 创建一个可执行war (比如,在一个 名为 Application 的类中),然后添加Spring Boot 的 @SpringBootApplication 注解,示例:

```
@SpringBootApplication
public class Application extends SpringBootServletInitializer {
    @Override
    protected SpringApplicationBuilder configure(SpringApplicationBuilder application) {
        // Customize the application or call application.sources
        // Since our example is itself a @Configuration class (v
ia @SpringBootApplication)
        // we actually don't need to override this method.
        return application;
    }
}
```

记住不管你往 sources 放什么东西,它仅是一个Spring

ApplicationContext ,正常情况下,任何生效的在这里也会起作用。有一些beans你可以先移除,然后让Spring Boot提供它的默认实现,不过有可能需要先完成一些事情。

静态资源可以移到classpath根目录下

的 /public (或 /static , /resources , /META-INF/resources)。同样的方式也适合于 messages.properties (Spring Boot在classpath根目录下自动发现这些配置)。

美妙的(Vanilla usage of)Spring DispatcherServlet 和Spring Security不需要改变。如果你的应用有其他特性,比如使用其他servlets或filters,那你可能需要添加一些配置到你的 Application 上下文中,按以下操作替换 web.xml 的那些元素:

- 在容器中安装一个 Servlet 或 ServletRegistrationBean 类型的 @Bean , 就好像 web.xml 中的 <servlet/> 和 <servlet-mapping/>。
- 同样的添加一个 Filter 或 FilterRegistrationBean 类型的 @Bean (类似于 <filter/> 和 <filter-mapping/>)。
- 在XML文件中的 ApplicationContext 可以通过 @ImportResource 添加到你的 Application 中。简单的情况下,大量使用注解配置可以在几行内定义 @Bean 定义。

一旦war可以使用,我们就通过添加一个main方法到 Application 来让它可以执行,比如:

```
public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(Application.class, args);
}
```

注如果你想要把你的应用作为war或者可执行的应用来启动,你需要在一个方法里面共享构建器的配置。那个方法要对 SpringBootServletInitializer 回调 main 方法都可用,就像这样:

```
@SpringBootApplication
public class Application extends SpringBootServletInitializer {
    @Override
    protected SpringApplicationBuilder configure(SpringApplicati
onBuilder builder) {
        return configureApplication(builder);
    }
    public static void main(String[] args) {
        configureApplication(new SpringApplicationBuilder()).run
(args);
    }
    private static SpringApplicationBuilder configureApplication
(SpringApplicationBuilder builder) {
        return builder.sources(Application.class).bannerMode(Ban
ner.Mode.OFF);
    }
}
```

应用可以划分为多个类别:

- 没有web.xml的Servlet 3.0+应用
- 有web.xml的应用
- 有上下文层次的应用
- 没有上下文层次的应用

所有这些都可以进行适当的转化,但每个可能需要稍微不同的技巧。

Servlet 3.0+的应用转化的相当简单,如果它们已经使用Spring Servlet 3.0+初始化器辅助类。通常所有来自一个存在的 WebApplicationInitializer 的代码可以移到一个 SpringBootServletInitializer 中。如果一个存在的应用有多个 ApplicationContext (比如,如果它使用 AbstractDispatcherServletInitializer),那你可以将所有上下文源放进一个单一的 SpringApplication 。你遇到的主要难题可能是如果那样不能工作,

那你就要维护上下文层次。参考示例entry on building a hierarchy。一个存在的包含web相关特性的父上下文通常需要分解,这样所有的 ServletContextAware 组件都处于子上下文中。

对于还不是Spring应用的应用来说,上面的指南有助于你把应用转换为一个Spring Boot应用,但你也可以选择其他方式。

85.4 部署WAR到Weblogic

想要将Spring Boot应用部署到Weblogic,你需要确保你的servlet初始化器直接实现 WebApplicationInitializer (即使你继承的基类已经实现了它)。

一个传统的Weblogic初始化器可能如下所示:

```
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplicat
ion;
import org.springframework.boot.context.web.SpringBootServletIni
tializer;
import org.springframework.web.WebApplicationInitializer;

@SpringBootApplication
public class MyApplication extends SpringBootServletInitializer
implements WebApplicationInitializer {
```

如果使用logback,你需要告诉Weblogic你倾向使用的打包版本而不是服务器预装的版本。你可以通过添加一个具有如下内容的 WEB-INF/weblogic.xml 实现该操作:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wls:weblogic-web-app
    xmlns:wls="http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
        http://java.sun.com/xml/ns/javaee/ejb-jar_3_0.xsd
        http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app
        http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app/1.4/we
blogic-web-app.xsd">
        <wls:container-descriptor>
        <wls:prefer-application-packages>
              </wls:prefer-application-packages>
        </wls:prefer-application-packages>
        </wls:container-descriptor>
    </wls:container-descriptor>
    </wls:weblogic-web-app>
```

85.5 部署WAR到老的(Servlet2.5)容器

Spring Boot使用 Servlet 3.0 APIs初始化 ServletContext (注 册 Servlets 等),所以你不能在一个Servlet 2.5的容器中原封不动的使用同样的应用。使用一些特定的工具也是可以在老的容器中运行Spring Boot应用的。如果添加了 org.springframework.boot:spring-boot-legacy 依赖,你只需要创建一个 web.xml ,声明一个用于创建应用上下文的上下文监听器,过滤器和servlets。上下文监听器是专用于Spring Boot的,其他的都是一个Servlet 2.5的Spring应用所具有的。示例:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"</pre>
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http:/
/java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd">
   <context-param>
        <param-name>contextConfigLocation
        <param-value>demo.Application
   </context-param>
   stener>
        <listener-class>org.springframework.boot.legacy.context.
web.SpringBootContextLoaderListener</listener-class>
   </listener>
   <filter>
        <filter-name>metricFilter</filter-name>
        <filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingF
ilterProxy</filter-class>
   </filter>
   <filter-mapping>
        <filter-name>metricFilter</filter-name>
        <url-pattern>/*</url-pattern>
   </filter-mapping>
    <servlet>
```

在该示例中,我们使用一个单一的应用上下文(通过上下文监听器创建的),然后使用一个init参数将它附加到 DispatcherServlet 。这在一个Spring Boot应用中是很正常的(你通常只有一个应用上下文)。

85.6 使用Lettuce来代替Jedis

Spring Boot starter (spring-boot-starter-data-redis)默认使用Jedis。你需要排除那个依赖,并把Lettuce的依赖加入进来。你还需要commons-pool2。Spring Boot管理这些依赖,使这些步骤尽可能容易。

Maven的例子:

```
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
   <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
   <exclusions>
       <exclusion>
           <groupId>redis.clients/groupId>
           <artifactId>jedis</artifactId>
       </exclusion>
   </exclusions>
</dependency>
<dependency>
   <groupId>io.lettuce
   <artifactId>lettuce-core</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.apache.commons
   <artifactId>commons-pool2</artifactId>
</dependency>
```

Gradle的例子:

```
configurations {
    compile.exclude module: "jedis"
}

dependencies {
    compile("io.lettuce:lettuce-core")
    compile("org.apache.commons:commons-pool2")
    // ...
}
```

X.附录

附录A. 常见应用属性

你可以在 application.properties/application.yml 文件内部或通过命令行开关来指定各种属性。本章节提供了一个常见Spring Boot属性的列表及使用这些属性的底层类的引用。

注属性可以来自classpath下的其他jar文件中,所以你不应该把它当成详尽的列表。定义你自己的属性也是相当合法的。

警告A 示例文件只是一个指导。不要拷贝/粘贴整个内容到你的应用,而是只提取你需要的属性。

=====================================
··
COMMON SPRING BOOT PROPERTIES
#
This sample file is provided as a guideline. Do NOT copy it in
its
entirety to your own application.
=====================================
====
#
CORE PROPERTIES
#
BANNER
banner.charset=UTF-8 # Banner file encoding.
banner.location=classpath:banner.txt # Banner file location.
banner.image.location=classpath:banner.gif # Banner image file l
ocation (jpg/png can also be used).
banner.image.width= # Width of the banner image in chars (defaul
t 76)
banner.image.height= # Height of the banner image in chars (defa
ult based on image height)
banner.image.margin= # Left hand image margin in chars (default
2)
banner.image.invert= # If images should be inverted for dark ter

```
minal themes (default false)
# LOGGING
logging.config= # Location of the logging configuration file. Fo
r instance `classpath:logback.xml` for Logback
logging.exception-conversion-word=%wEx # Conversion word used wh
en logging exceptions.
logging.file= # Log file name. For instance `myapp.log`
logging.level.*= # Log levels severity mapping. For instance `lo
gging.level.org.springframework=DEBUG`
logging.path= # Location of the log file. For instance `/var/log
logging.pattern.console= # Appender pattern for output to the co
nsole. Only supported with the default logback setup.
logging.pattern.file= # Appender pattern for output to the file.
 Only supported with the default logback setup.
logging.pattern.level= # Appender pattern for log level (default
 %5p). Only supported with the default logback setup.
logging.register-shutdown-hook=false # Register a shutdown hook
for the logging system when it is initialized.
# A0P
spring.aop.auto=true # Add @EnableAspectJAutoProxy.
spring.aop.proxy-target-class=true # Whether subclass-based (CGL
IB) proxies are to be created (true) as opposed to standard Java
 interface-based proxies (false).
# IDENTITY (ContextIdApplicationContextInitializer)
spring.application.index= # Application index.
spring.application.name= # Application name.
# ADMIN (SpringApplicationAdminJmxAutoConfiguration)
spring.application.admin.enabled=false # Enable admin features f
or the application.
spring.application.admin.jmx-name=org.springframework.boot:type=
Admin, name=SpringApplication # JMX name of the application admin
 MBean.
# AUTO-CONFIGURATION
spring.autoconfigure.exclude= # Auto-configuration classes to ex
```

```
clude.
# SPRING CORE
spring.beaninfo.ignore=true # Skip search of BeanInfo classes.
# SPRING CACHE (CacheProperties)
spring.cache.cache-names= # Comma-separated list of cache names
to create if supported by the underlying cache manager.
spring.cache.caffeine.spec= # The spec to use to create caches.
Check CaffeineSpec for more details on the spec format.
spring.cache.couchbase.expiration=0 # Entry expiration in millis
econds. By default the entries never expire.
spring.cache.ehcache.config= # The location of the configuration
 file to use to initialize EhCache.
spring.cache.infinispan.config= # The location of the configurat
ion file to use to initialize Infinispan.
spring.cache.jcache.config= # The location of the configuration
file to use to initialize the cache manager.
spring.cache.jcache.provider= # Fully qualified name of the Cach
ingProvider implementation to use to retrieve the JSR-107 compli
ant cache manager. Only needed if more than one JSR-107 implemen
tation is available on the classpath.
spring.cache.type= # Cache type, auto-detected according to the
environment by default.
# SPRING CONFIG - using environment property only (ConfigFileApp
licationListener)
spring.config.location= # Config file locations.
spring.config.name=application # Config file name.
# HAZELCAST (HazelcastProperties)
spring.hazelcast.config= # The location of the configuration fil
e to use to initialize Hazelcast.
# PROJECT INFORMATION (ProjectInfoProperties)
spring.info.build.location=classpath:META-INF/build-info.propert
ies # Location of the generated build-info.properties file.
spring.info.git.location=classpath:git.properties # Location of
the generated git.properties file.
```

```
# JMX
spring.jmx.default-domain= # JMX domain name.
spring.jmx.enabled=true # Expose management beans to the JMX dom
ain.
spring.jmx.server=mbeanServer # MBeanServer bean name.
# Email (MailProperties)
spring.mail.default-encoding=UTF-8 # Default MimeMessage encodin
g.
spring.mail.host= # SMTP server host. For instance `smtp.example
spring.mail.jndi-name= # Session JNDI name. When set, takes prec
edence to others mail settings.
spring.mail.password= # Login password of the SMTP server.
spring.mail.port= # SMTP server port.
spring.mail.properties.*= # Additional JavaMail session properti
es.
spring.mail.protocol=smtp # Protocol used by the SMTP server.
spring.mail.test-connection=false # Test that the mail server is
 available on startup.
spring.mail.username= # Login user of the SMTP server.
# APPLICATION SETTINGS (SpringApplication)
spring.main.banner-mode=console # Mode used to display the banne
r when the application runs.
spring.main.sources= # Sources (class name, package name or XML
resource location) to include in the ApplicationContext.
spring.main.web-application-type= # Flag to explicitly request a
 specific type of web application. Auto-detected based on the cl
asspath if not set.
# FILE ENCODING (FileEncodingApplicationListener)
spring.mandatory-file-encoding= # Expected character encoding th
e application must use.
# INTERNATIONALIZATION (MessageSourceAutoConfiguration)
spring.messages.always-use-message-format=false # Set whether to
 always apply the MessageFormat rules, parsing even messages wit
hout arguments.
spring.messages.basename=messages # Comma-separated list of base
```

names, each following the ResourceBundle convention. spring.messages.cache-seconds=-1 # Loaded resource bundle files cache expiration, in seconds. When set to -1, bundles are cached forever. spring.messages.encoding=UTF-8 # Message bundles encoding. spring.messages.fallback-to-system-locale=true # Set whether to fall back to the system Locale if no files for a specific Locale have been found. # OUTPUT spring.output.ansi.enabled=detect # Configure the ANSI output. # PID FILE (ApplicationPidFileWriter) spring.pid.fail-on-write-error= # Fail if ApplicationPidFileWrit er is used but it cannot write the PID file. spring.pid.file= # Location of the PID file to write (if Applica tionPidFileWriter is used). # PROFILES spring.profiles.active= # Comma-separated list (or list if using YAML) of active profiles. spring.profiles.include= # Unconditionally activate the specifie d comma separated profiles (or list of profiles if using YAML). # QUARTZ SCHEDULER (QuartzProperties) spring.quartz.job-store-type=memory # Quartz job store type. spring.quartz.properties.*= # Additional Quartz Scheduler proper ties. spring.quartz.jdbc.initialize-schema=false # Create the required Quartz Scheduler tables on startup. spring.quartz.jdbc.schema=classpath:org/quartz/impl/jdbcjobstore /tables_@@platform@@.sql # Path to the SQL file to use to initia lize the database schema. # Reactor spring.reactor.stacktrace-mode.enabled=false # Set whether React or should collect stacktrace information at runtime. # SENDGRID (SendGridAutoConfiguration) spring.sendgrid.api-key= # SendGrid api key (alternative to user

```
name/password)
spring.sendgrid.proxy.host= # SendGrid proxy host
spring.sendgrid.proxy.port= # SendGrid proxy port
# WEB PROPERTIES
# --------
# EMBEDDED SERVER CONFIGURATION (ServerProperties)
server.address= # Network address to which the server should bin
server.compression.enabled=false # If response compression is en
abled.
server.compression.excluded-user-agents= # List of user-agents t
o exclude from compression.
server.compression.mime-types= # Comma-separated list of MIME ty
pes that should be compressed. For instance `text/html,text/css,
application/json`
server.compression.min-response-size= # Minimum response size th
at is required for compression to be performed. For instance 204
server.connection-timeout= # Time in milliseconds that connector
s will wait for another HTTP request before closing the connecti
on. When not set, the connector's container-specific default wil
l be used. Use a value of -1 to indicate no (i.e. infinite) time
server.display-name=application # Display name of the applicatio
n.
server.max-http-header-size=0 # Maximum size in bytes of the HTT
P message header.
server.error.include-exception=false # Include the "exception" a
ttribute.
server.error.include-stacktrace=never # When to include a "stack
trace" attribute.
server.error.path=/error # Path of the error controller.
server.error.whitelabel.enabled=true # Enable the default error
page displayed in browsers in case of a server error.
server.jetty.acceptors= # Number of acceptor threads to use.
server.jetty.accesslog.append=false # Append to log.
```

```
server.jetty.accesslog.date-format=dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z # Time stamp format of the request log.
```

server.jetty.accesslog.enabled=false # Enable access log.

server.jetty.accesslog.extended-format=false # Enable extended N CSA format.

server.jetty.accesslog.file-date-format # Date format to place in log file name.

server.jetty.accesslog.filename= # Log filename. If not specifie d, logs will be redirected to "System.err".

server.jetty.accesslog.locale= # Locale of the request log.

server.jetty.accesslog.log-cookies=false # Enable logging of the request cookies.

server.jetty.accesslog.log-latency=false # Enable logging of request processing time.

server.jetty.accesslog.log-server=false # Enable logging of the request hostname.

server.jetty.accesslog.retention-period=31 # Number of days befo re rotated log files are deleted.

server.jetty.accesslog.time-zone=GMT # Timezone of the request 1 og.

server.jetty.max-http-post-size=0 # Maximum size in bytes of the HTTP post or put content.

server.jetty.selectors= # Number of selector threads to use.

server.port=8080 # Server HTTP port.

server.server-header= # Value to use for the Server response header (no header is sent if empty)

server.use-forward-headers= # If X-Forwarded-* headers should be applied to the HttpRequest.

server.servlet.context-parameters.*= # Servlet context init para
meters

server.servlet.context-path= # Context path of the application.

server.servlet.jsp.class-name=org.apache.jasper.servlet.JspServl et # The class name of the JSP servlet.

server.servlet.jsp.init-parameters.*= # Init parameters used to configure the JSP servlet

server.servlet.jsp.registered=true # Whether or not the JSP serv let is registered

server.servlet.path=/ # Path of the main dispatcher servlet.

server.session.cookie.comment= # Comment for the session cookie.

server.session.cookie.domain= # Domain for the session cookie.

```
server.session.cookie.http-only= # "HttpOnly" flag for the sessi
on cookie.
server.session.cookie.max-age= # Maximum age of the session cook
ie in seconds.
server.session.cookie.name= # Session cookie name.
server.session.cookie.path= # Path of the session cookie.
server.session.cookie.secure= # "Secure" flag for the session co
okie.
server.session.persistent=false # Persist session data between r
estarts.
server.session.store-dir= # Directory used to store session data
server.session.timeout= # Session timeout in seconds.
server.session.tracking-modes= # Session tracking modes (one or
more of the following: "cookie", "url", "ssl").
server.ssl.ciphers= # Supported SSL ciphers.
server.ssl.client-auth= # Whether client authentication is wante
d ("want") or needed ("need"). Requires a trust store.
server.ssl.enabled= # Enable SSL support.
server.ssl.enabled-protocols= # Enabled SSL protocols.
server.ssl.key-alias= # Alias that identifies the key in the key
 store.
server.ssl.key-password= # Password used to access the key in th
e key store.
server.ssl.key-store= # Path to the key store that holds the SSL
 certificate (typically a jks file).
server.ssl.key-store-password= # Password used to access the key
 store.
server.ssl.key-store-provider= # Provider for the key store.
server.ssl.key-store-type= # Type of the key store.
server.ssl.protocol=TLS # SSL protocol to use.
server.ssl.trust-store= # Trust store that holds SSL certificate
server.ssl.trust-store-password= # Password used to access the t
rust store.
server.ssl.trust-store-provider= # Provider for the trust store.
server.ssl.trust-store-type= # Type of the trust store.
server.tomcat.accept-count= # Maximum queue length for incoming
connection requests when all possible request processing threads
 are in use.
```

```
server.tomcat.accesslog.buffered=true # Buffer output such that
it is only flushed periodically.
server.tomcat.accesslog.directory=logs # Directory in which log
files are created. Can be relative to the tomcat base dir or abs
olute.
server.tomcat.accesslog.enabled=false # Enable access log.
server.tomcat.accesslog.file-date-format=.yyyy-MM-dd # Date form
at to place in log file name.
server.tomcat.accesslog.pattern=common # Format pattern for acce
ss logs.
server.tomcat.accesslog.prefix=access_log # Log file name prefix
server.tomcat.accesslog.rename-on-rotate=false # Defer inclusion
 of the date stamp in the file name until rotate time.
server.tomcat.accesslog.request-attributes-enabled=false # Set r
equest attributes for IP address, Hostname, protocol and port us
ed for the request.
server.tomcat.accesslog.rotate=true # Enable access log rotation
server.tomcat.accesslog.suffix=.log # Log file name suffix.
server.tomcat.additional-tld-skip-patterns= # Comma-separated li
st of additional patterns that match jars to ignore for TLD scan
ning.
server.tomcat.background-processor-delay=30 # Delay in seconds b
etween the invocation of backgroundProcess methods.
server.tomcat.basedir= # Tomcat base directory. If not specified
 a temporary directory will be used.
server.tomcat.internal-proxies=10\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,}
3}|\\
        192\\.168\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}|\\
        169\\.254\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}|\\
        127\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}|\\
        172\\.1[6-9]{1}\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}|\\
        172\\.2[0-9]{1}\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}|\\
        172\\.3[0-1]{1}\\.\d{1,3}\\.\d{1,3}  # regular expressi
on matching trusted IP addresses.
server.tomcat.max-connections= # Maximum number of connections t
hat the server will accept and process at any given time.
server.tomcat.max-http-header-size=0 # Maximum size in bytes of
the HTTP message header.
```

server.tomcat.max-http-post-size=0 # Maximum size in bytes of th e HTTP post content.

server.tomcat.max-threads=0 # Maximum amount of worker threads.

server.tomcat.min-spare-threads=0 # Minimum amount of worker thr eads.

server.tomcat.port-header=X-Forwarded-Port # Name of the HTTP he ader used to override the original port value.

server.tomcat.protocol-header= # Header that holds the incoming protocol, usually named "X-Forwarded-Proto".

server.tomcat.protocol-header-https-value=https # Value of the p rotocol header that indicates that the incoming request uses SSL

server.tomcat.redirect-context-root= # Whether requests to the context root should be redirected by appending a / to the path.

server.tomcat.remote-ip-header= # Name of the http header from w hich the remote ip is extracted. For instance `X-FORWARDED-FOR` server tomcat uni-encoding=UTE-8 # Character encoding to use to

server.tomcat.uri-encoding=UTF-8 # Character encoding to use to decode the URI.

server.undertow.accesslog.dir= # Undertow access log directory.

server.undertow.accesslog.enabled=false # Enable access log.

server.undertow.accesslog.pattern=common # Format pattern for access logs.

server.undertow.accesslog.prefix=access_log. # Log file name pre fix.

server.undertow.accesslog.rotate=true # Enable access log rotati on.

server.undertow.accesslog.suffix=log # Log file name suffix.

server.undertow.buffer-size= # Size of each buffer in bytes.

server.undertow.direct-buffers= # Allocate buffers outside the J ava heap.

server.undertow.io-threads= # Number of I/O threads to create for the worker.

server.undertow.eager-filter-init=true # Whether servlet filters should be initialized on startup.

server.undertow.max-http-post-size=0 # Maximum size in bytes of the HTTP post content.

server.undertow.worker-threads= # Number of worker threads.

FREEMARKER (FreeMarkerAutoConfiguration)

spring.freemarker.allow-request-override=false # Set whether Htt

pServletRequest attributes are allowed to override (hide) contro ller generated model attributes of the same name.

spring.freemarker.allow-session-override=false # Set whether Htt pSession attributes are allowed to override (hide) controller ge nerated model attributes of the same name.

spring.freemarker.cache=false # Enable template caching.

spring.freemarker.charset=UTF-8 # Template encoding.

spring.freemarker.check-template-location=true # Check that the templates location exists.

spring.freemarker.content-type=text/html # Content-Type value.

spring.freemarker.enabled=true # Enable MVC view resolution for this technology.

spring.freemarker.expose-request-attributes=false # Set whether all request attributes should be added to the model prior to mer ging with the template.

spring.freemarker.expose-session-attributes=false # Set whether all HttpSession attributes should be added to the model prior to merging with the template.

spring.freemarker.expose-spring-macro-helpers=true # Set whether to expose a RequestContext for use by Spring's macro library, u nder the name "springMacroRequestContext".

spring.freemarker.prefer-file-system-access=true # Prefer file s ystem access for template loading. File system access enables ho t detection of template changes.

spring.freemarker.prefix= # Prefix that gets prepended to view n ames when building a URL.

spring.freemarker.request-context-attribute= # Name of the Reque stContext attribute for all views.

spring.freemarker.settings.*= # Well-known FreeMarker keys which will be passed to FreeMarker's Configuration.

spring.freemarker.suffix= # Suffix that gets appended to view na mes when building a URL.

spring.freemarker.template-loader-path=classpath:/templates/ # C
omma-separated list of template paths.

spring.freemarker.view-names= # White list of view names that can be resolved.

GROOVY TEMPLATES (GroovyTemplateAutoConfiguration)

spring.groovy.template.allow-request-override=false # Set whethe
r HttpServletRequest attributes are allowed to override (hide) c

ontroller generated model attributes of the same name. spring.groovy.template.allow-session-override=false # Set whethe r HttpSession attributes are allowed to override (hide) controll er generated model attributes of the same name. spring.groovy.template.cache= # Enable template caching. spring.groovy.template.charset=UTF-8 # Template encoding. spring.groovy.template.check-template-location=true # Check that the templates location exists. spring.groovy.template.configuration.*= # See GroovyMarkupConfig

urer

spring.groovy.template.content-type=test/html # Content-Type val

spring.groovy.template.enabled=true # Enable MVC view resolution for this technology.

spring.groovy.template.expose-request-attributes=false # Set whe ther all request attributes should be added to the model prior t o merging with the template.

spring.groovy.template.expose-session-attributes=false # Set whe ther all HttpSession attributes should be added to the model pri or to merging with the template.

spring.groovy.template.expose-spring-macro-helpers=true # Set wh ether to expose a RequestContext for use by Spring's macro libra ry, under the name "springMacroRequestContext".

spring.groovy.template.prefix= # Prefix that gets prepended to v iew names when building a URL.

spring.groovy.template.request-context-attribute= # Name of the RequestContext attribute for all views.

spring.groovy.template.resource-loader-path=classpath:/templates / # Template path.

spring.groovy.template.suffix=.tpl # Suffix that gets appended t o view names when building a URL.

spring.groovy.template.view-names= # White list of view names th at can be resolved.

SPRING HATEOAS (HateoasProperties)

spring.hateoas.use-hal-as-default-json-media-type=true # Specify if application/hal+json responses should be sent to requests th at accept application/json.

HTTP message conversion

spring.http.converters.preferred-json-mapper=jackson # Preferred JSON mapper to use for HTTP message conversion. Set to "gson" to force the use of Gson when both it and Jackson are on the clas spath.

HTTP encoding (HttpEncodingProperties)

spring.http.encoding.charset=UTF-8 # Charset of HTTP requests an d responses. Added to the "Content-Type" header if not set explicitly.

spring.http.encoding.enabled=true # Enable http encoding support

spring.http.encoding.force= # Force the encoding to the configur ed charset on HTTP requests and responses.

spring.http.encoding.force-request= # Force the encoding to the configured charset on HTTP requests. Defaults to true when "force" has not been specified.

spring.http.encoding.force-response= # Force the encoding to the configured charset on HTTP responses.

spring.http.encoding.mapping= # Locale to Encoding mapping.

MULTIPART (MultipartProperties)

spring.servlet.multipart.enabled=true # Enable support of multip art uploads.

spring.servlet.multipart.file-size-threshold=0 # Threshold after which files will be written to disk. Values can use the suffixe s "MB" or "KB" to indicate megabytes or kilobytes respectively. spring.servlet.multipart.location= # Intermediate location of up

spring.servlet.multipart.location= # Intermediate location of up loaded files.

spring.servlet.multipart.max-file-size=1MB # Max file size. Valu es can use the suffixes "MB" or "KB" to indicate megabytes or ki lobytes respectively.

spring.servlet.multipart.max-request-size=10MB # Max request siz e. Values can use the suffixes "MB" or "KB" to indicate megabyte s or kilobytes respectively.

spring.servlet.multipart.resolve-lazily=false # Whether to resol ve the multipart request lazily at the time of file or parameter access.

JACKSON (JacksonProperties)

spring.jackson.date-format= # Date format string or a fully-qual

```
ified date format class name. For instance `yyyy-MM-dd HH:mm:ss`
spring.jackson.default-property-inclusion= # Controls the inclus
ion of properties during serialization.
spring.jackson.deserialization.*= # Jackson on/off features that
 affect the way Java objects are deserialized.
spring.jackson.generator.*= # Jackson on/off features for genera
tors.
spring.jackson.joda-date-time-format= # Joda date time format st
ring. If not configured, "date-format" will be used as a fallbac
k if it is configured with a format string.
spring.jackson.locale= # Locale used for formatting.
spring.jackson.mapper.*= # Jackson general purpose on/off featur
es.
spring.jackson.parser.*= # Jackson on/off features for parsers.
spring.jackson.property-naming-strategy= # One of the constants
on Jackson's PropertyNamingStrategy. Can also be a fully-qualifi
ed class name of a PropertyNamingStrategy subclass.
spring.jackson.serialization.*= # Jackson on/off features that a
ffect the way Java objects are serialized.
spring.jackson.time-zone= # Time zone used when formatting dates
. For instance `America/Los_Angeles`
# JERSEY (JerseyProperties)
spring.jersey.application-path= # Path that serves as the base U
RI for the application. Overrides the value of "@ApplicationPath
" if specified.
spring.jersey.filter.order=0 # Jersey filter chain order.
spring.jersey.init.*= # Init parameters to pass to Jersey via th
e servlet or filter.
spring.jersey.servlet.load-on-startup=-1 # Load on startup prior
ity of the Jersey servlet.
spring.jersey.type=servlet # Jersey integration type.
# SPRING LDAP (LdapProperties)
spring.ldap.urls= # LDAP URLs of the server.
spring.ldap.base= # Base suffix from which all operations should
 originate.
spring.ldap.username= # Login user of the server.
spring.ldap.password= # Login password of the server.
```

```
spring.ldap.base-environment.*= # LDAP specification settings.
# EMBEDDED LDAP (EmbeddedLdapProperties)
spring.ldap.embedded.base-dn= # The base DN
spring.ldap.embedded.credential.username= # Embedded LDAP userna
spring.ldap.embedded.credential.password= # Embedded LDAP passwo
rd.
spring.ldap.embedded.ldif=classpath:schema.ldif # Schema (LDIF)
script resource reference.
spring.ldap.embedded.port= # Embedded LDAP port.
spring.ldap.embedded.validation.enabled=true # Enable LDAP schem
a validation.
spring.ldap.embedded.validation.schema= # Path to the custom sch
ema.
# SPRING MOBILE DEVICE VIEWS (DeviceDelegatingViewResolverAutoCo
nfiguration)
spring.mobile.devicedelegatingviewresolver.enable-fallback=false
 # Enable support for fallback resolution.
spring.mobile.devicedelegatingviewresolver.enabled=false # Enabl
e device view resolver.
spring.mobile.devicedelegatingviewresolver.mobile-prefix=mobile/
 # Prefix that gets prepended to view names for mobile devices.
spring.mobile.devicedelegatingviewresolver.mobile-suffix= # Suff
ix that gets appended to view names for mobile devices.
spring.mobile.devicedelegatingviewresolver.normal-prefix= # Pref
ix that gets prepended to view names for normal devices.
spring.mobile.devicedelegatingviewresolver.normal-suffix= # Suff
ix that gets appended to view names for normal devices.
spring.mobile.devicedelegatingviewresolver.tablet-prefix=tablet/
 # Prefix that gets prepended to view names for tablet devices.
spring.mobile.devicedelegatingviewresolver.tablet-suffix= # Suff
ix that gets appended to view names for tablet devices.
# SPRING MOBILE SITE PREFERENCE (SitePreferenceAutoConfiguration
spring.mobile.sitepreference.enabled=true # Enable SitePreferenc
eHandler.
```

MUSTACHE TEMPLATES (MustacheAutoConfiguration)

spring.mustache.allow-request-override= # Set whether HttpServle tRequest attributes are allowed to override (hide) controller ge nerated model attributes of the same name.

spring.mustache.allow-session-override= # Set whether HttpSessio n attributes are allowed to override (hide) controller generated model attributes of the same name.

spring.mustache.cache= # Enable template caching.

spring.mustache.charset= # Template encoding.

spring.mustache.check-template-location= # Check that the templa tes location exists.

spring.mustache.content-type= # Content-Type value.

spring.mustache.enabled= # Enable MVC view resolution for this t echnology.

spring.mustache.expose-request-attributes= # Set whether all req uest attributes should be added to the model prior to merging wi th the template.

spring.mustache.expose-session-attributes= # Set whether all Htt pSession attributes should be added to the model prior to mergin g with the template.

spring.mustache.expose-spring-macro-helpers= # Set whether to ex pose a RequestContext for use by Spring's macro library, under the name "springMacroRequestContext".

spring.mustache.prefix=classpath:/templates/ # Prefix to apply to template names.

spring.mustache.request-context-attribute= # Name of the Request
Context attribute for all views.

spring.mustache.suffix=.mustache # Suffix to apply to template n ames.

spring.mustache.view-names= # White list of view names that can be resolved.

SPRING MVC (WebMvcProperties)

spring.mvc.async.request-timeout= # Amount of time (in milliseconds) before asynchronous request handling times out.

spring.mvc.date-format # Date format to use. For instance `dd/M M/yyyy`.

spring.mvc.dispatch-trace-request=false # Dispatch TRACE request s to the FrameworkServlet doService method.

spring.mvc.dispatch-options-request=true # Dispatch OPTIONS requ

ests to the FrameworkServlet doService method.

spring.mvc.favicon.enabled=true # Enable resolution of favicon.i co.

spring.mvc.formcontent.putfilter.enabled=true # Enable Spring's HttpPutFormContentFilter.

spring.mvc.ignore-default-model-on-redirect=true # If the content of the "default" model should be ignored during redirect scenarios.

spring.mvc.locale= # Locale to use. By default, this locale is o verridden by the "Accept-Language" header.

spring.mvc.locale-resolver=accept-header # Define how the locale should be resolved.

spring.mvc.log-resolved-exception=false # Enable warn logging of exceptions resolved by a "HandlerExceptionResolver".

spring.mvc.media-types.*= # Maps file extensions to media types for content negotiation.

spring.mvc.message-codes-resolver-format= # Formatting strategy
for message codes. For instance `PREFIX_ERROR_CODE`.

spring.mvc.servlet.load-on-startup=-1 # Load on startup priority of the Spring Web Services servlet.

spring.mvc.static-path-pattern=/** # Path pattern used for static resources.

spring.mvc.throw-exception-if-no-handler-found=false # If a "NoH andlerFoundException" should be thrown if no Handler was found to process a request.

spring.mvc.view.prefix= # Spring MVC view prefix.

spring.mvc.view.suffix= # Spring MVC view suffix.

SPRING RESOURCES HANDLING (ResourceProperties)

spring.resources.add-mappings=true # Enable default resource han dling.

spring.resources.cache-period= # Cache period for the resources served by the resource handler, in seconds.

spring.resources.chain.cache=true # Enable caching in the Resource chain.

spring.resources.chain.enabled= # Enable the Spring Resource Han dling chain. Disabled by default unless at least one strategy has been enabled.

spring.resources.chain.gzipped=false # Enable resolution of alre ady gzipped resources.

```
spring.resources.chain.html-application-cache=false # Enable HTM
L5 application cache manifest rewriting.
spring.resources.chain.strategy.content.enabled=false # Enable t
he content Version Strategy.
spring.resources.chain.strategy.content.paths=/** # Comma-separa
ted list of patterns to apply to the Version Strategy.
spring.resources.chain.strategy.fixed.enabled=false # Enable the
 fixed Version Strategy.
spring.resources.chain.strategy.fixed.paths=/** # Comma-separate
d list of patterns to apply to the Version Strategy.
spring.resources.chain.strategy.fixed.version= # Version string
to use for the Version Strategy.
spring.resources.static-locations=classpath:/META-INF/resources/
,classpath:/resources/,classpath:/static/,classpath:/public/ # L
ocations of static resources.
# SPRING SESSION (SessionProperties)
spring.session.hazelcast.flush-mode=on-save # Sessions flush mod
е.
spring.session.hazelcast.map-name=spring:session:sessions # Name
 of the map used to store sessions.
spring.session.jdbc.initializer.enabled= # Create the required s
ession tables on startup if necessary. Enabled automatically if
the default table name is set or a custom schema is configured.
spring.session.jdbc.schema=classpath:org/springframework/session
/jdbc/schema-@@platform@@.sql # Path to the SQL file to use to i
nitialize the database schema.
spring.session.jdbc.table-name=SPRING_SESSION # Name of database
 table used to store sessions.
spring.session.redis.flush-mode=on-save # Sessions flush mode.
spring.session.redis.namespace  # Namespace for keys used to sto
re sessions.
spring.session.store-type= # Session store type.
# SPRING SOCIAL (SocialWebAutoConfiguration)
spring.social.auto-connection-views=false # Enable the connectio
n status view for supported providers.
# SPRING SOCIAL FACEBOOK (FacebookAutoConfiguration)
spring.social.facebook.app-id= # your application's Facebook App
```

```
ID
spring.social.facebook.app-secret= # your application's Facebook
App Secret
# SPRING SOCIAL LINKEDIN (LinkedInAutoConfiguration)
spring.social.linkedin.app-id= # your application's LinkedIn App
spring.social.linkedin.app-secret= # your application's LinkedIn
 App Secret
# SPRING SOCIAL TWITTER (TwitterAutoConfiguration)
spring.social.twitter.app-id= # your application's Twitter App I
D
spring.social.twitter.app-secret= # your application's Twitter A
pp Secret
# THYMELEAF (ThymeleafAutoConfiguration)
spring.thymeleaf.cache=true # Enable template caching.
spring.thymeleaf.check-template=true # Check that the template e
xists before rendering it.
spring.thymeleaf.check-template-location=true # Check that the t
emplates location exists.
spring.thymeleaf.enabled=true # Enable Thymeleaf view resolution
 for Web frameworks.
spring.thymeleaf.encoding=UTF-8 # Template files encoding.
spring.thymeleaf.excluded-view-names= # Comma-separated list of
view names that should be excluded from resolution.
spring.thymeleaf.mode=HTML5 # Template mode to be applied to tem
plates. See also StandardTemplateModeHandlers.
spring.thymeleaf.prefix=classpath:/templates/ # Prefix that gets
 prepended to view names when building a URL.
spring.thymeleaf.reactive.max-chunk-size= # Maximum size of data
 buffers used for writing to the response, in bytes.
spring.thymeleaf.reactive.media-types= # Media types supported b
y the view technology.
spring.thymeleaf.servlet.content-type=text/html # Content-Type v
alue written to HTTP responses.
spring.thymeleaf.suffix=.html # Suffix that gets appended to vie
w names when building a URL.
spring.thymeleaf.template-resolver-order= # Order of the templat
```

```
e resolver in the chain.
spring.thymeleaf.view-names= # Comma-separated list of view name
s that can be resolved.
# SPRING WEB FLUX (WebFluxProperties)
spring.webflux.static-path-pattern=/** # Path pattern used for s
tatic resources.
# SPRING WEB SERVICES (WebServicesProperties)
spring.webservices.path=/services # Path that serves as the base
 URI for the services.
spring.webservices.servlet.init= # Servlet init parameters to pa
ss to Spring Web Services.
spring.webservices.servlet.load-on-startup=-1 # Load on startup
priority of the Spring Web Services servlet.
# SECURITY PROPERTIES
# ------
# SECURITY (SecurityProperties)
security.basic.authorize-mode=role # Security authorize mode to
apply.
security.basic.enabled=true # Enable basic authentication.
security.basic.path=/** # Comma-separated list of paths to secur
e.
security.basic.realm=Spring # HTTP basic realm name.
security.enable-csrf=false # Enable Cross Site Request Forgery s
upport.
security.filter-order=0 # Security filter chain order.
security.filter-dispatcher-types=ASYNC, FORWARD, INCLUDE, REQUES
T # Security filter chain dispatcher types.
security.headers.cache=true # Enable cache control HTTP headers.
security.headers.content-security-policy= # Value for content se
curity policy header.
security.headers.content-security-policy-mode=default # Content
security policy mode.
security.headers.content-type=true # Enable "X-Content-Type-Opti
ons" header.
```

```
security.headers.frame=true # Enable "X-Frame-Options" header.
security.headers.hsts=all # HTTP Strict Transport Security (HSTS
) mode (none, domain, all).
security.headers.xss=true # Enable cross site scripting (XSS) pr
otection.
security.ignored= # Comma-separated list of paths to exclude fro
m the default secured paths.
security.require-ssl=false # Enable secure channel for all reque
sts.
security.sessions=stateless # Session creation policy (always, n
ever, if_required, stateless).
security.user.name=user # Default user name.
security.user.password= # Password for the default user name. A
random password is logged on startup by default.
security.user.role=USER # Granted roles for the default user nam
e.
# SECURITY OAUTH2 CLIENT (OAuth2ClientProperties)
security.oauth2.client.client-id= # OAuth2 client id.
security.oauth2.client.client-secret= # OAuth2 client secret. A
random secret is generated by default
# SECURITY OAUTH2 RESOURCES (ResourceServerProperties)
security.oauth2.resource.filter-order= # The order of the filter
 chain used to authenticate tokens.
security.oauth2.resource.id= # Identifier of the resource.
security.oauth2.resource.jwt.key-uri= # The URI of the JWT token
. Can be set if the value is not available and the key is public
security.oauth2.resource.jwt.key-value= # The verification key o
f the JWT token. Can either be a symmetric secret or PEM-encoded
 RSA public key.
security.oauth2.resource.prefer-token-info=true # Use the token
info, can be set to false to use the user info.
security.oauth2.resource.service-id=resource #
security.oauth2.resource.token-info-uri= # URI of the token deco
ding endpoint.
security.oauth2.resource.token-type= # The token type to send wh
en using the userInfoUri.
security.oauth2.resource.user-info-uri= # URI of the user endpoi
```

```
nt.
# SECURITY OAUTH2 SSO (OAuth2SsoProperties)
security.oauth2.sso.filter-order= # Filter order to apply if not
 providing an explicit WebSecurityConfigurerAdapter
security.oauth2.sso.login-path=/login # Path to the login page,
i.e. the one that triggers the redirect to the OAuth2 Authorizat
ion Server
# DATA PROPERTIES
# ------
# FLYWAY (FlywayProperties)
flyway.allow-mixed-migrations= #
flyway.baseline-description= #
flyway.baseline-on-migrate= #
flyway.baseline-version=1 # version to start migration
flyway.check-location=false # Check that migration scripts locat
ion exists.
flyway.clean-disabled= #
flyway.clean-on-validation-error= #
flyway.enabled=true # Enable flyway.
flyway.encoding= #
flyway.ignore-failed-future-migration= #
flyway.ignore-future-migrations= #
flyway.ignore-missing-migrations= #
flyway.init-sqls= # SQL statements to execute to initialize a co
nnection immediately after obtaining it.
flyway.installed-by= #
flyway.locations=classpath:db/migration # locations of migration
s scripts
flyway.out-of-order= #
flyway.password= # JDBC password if you want Flyway to create it
s own DataSource
flyway.placeholder-prefix= #
flyway.placeholder-replacement= #
flyway.placeholder-suffix= #
flyway.placeholders.*= #
```

```
flyway.repeatable-sql-migration-prefix= #
flyway.schemas= # schemas to update
flyway.skip-default-callbacks= #
flyway.skip-default-resolvers= #
flyway.sql-migration-prefix=V #
flyway.sql-migration-separator= #
flyway.sql-migration-suffix=.sql #
flyway.table= #
flyway.target= #
flyway.url= # JDBC url of the database to migrate. If not set, t
he primary configured data source is used.
flyway.user= # Login user of the database to migrate.
flyway.validate-on-migrate= #
# LIQUIBASE (LiquibaseProperties)
liquibase.change-log=classpath:/db/changelog/db.changelog-master
.yaml # Change log configuration path.
liquibase.check-change-log-location=true # Check the change log
location exists.
liquibase.contexts= # Comma-separated list of runtime contexts t
o use.
liquibase.default-schema= # Default database schema.
liquibase.drop-first=false # Drop the database schema first.
liquibase.enabled=true # Enable liquibase support.
liquibase.labels= # Comma-separated list of runtime labels to us
liquibase.parameters.*= # Change log parameters.
liquibase.password= # Login password of the database to migrate.
liquibase.rollback-file= # File to which rollback SQL will be wr
itten when an update is performed.
liquibase.url= # JDBC url of the database to migrate. If not set
, the primary configured data source is used.
liquibase.user= # Login user of the database to migrate.
# COUCHBASE (CouchbaseProperties)
spring.couchbase.bootstrap-hosts= # Couchbase nodes (host or IP
address) to bootstrap from.
spring.couchbase.bucket.name=default # Name of the bucket to con
nect to.
spring.couchbase.bucket.password= # Password of the bucket.
```

spring.couchbase.env.endpoints.key-value=1 # Number of sockets p er node against the Key/value service.

spring.couchbase.env.endpoints.query=1 # Number of sockets per n ode against the Query (N1QL) service.

spring.couchbase.env.endpoints.view=1 # Number of sockets per no de against the view service.

spring.couchbase.env.ssl.enabled= # Enable SSL support. Enabled automatically if a "keyStore" is provided unless specified other wise.

spring.couchbase.env.ssl.key-store= # Path to the JVM key store that holds the certificates.

spring.couchbase.env.ssl.key-store-password= # Password used to access the key store.

spring.couchbase.env.timeouts.connect=5000 # Bucket connections timeout in milliseconds.

spring.couchbase.env.timeouts.key-value=2500 # Blocking operations performed on a specific key timeout in milliseconds.

spring.couchbase.env.timeouts.query=7500 # N1QL query operations timeout in milliseconds.

spring.couchbase.env.timeouts.socket-connect=1000 # Socket connect connections timeout in milliseconds.

spring.couchbase.env.timeouts.view=7500 # Regular and geospatial view operations timeout in milliseconds.

DAO (PersistenceExceptionTranslationAutoConfiguration)
spring.dao.exceptiontranslation.enabled=true # Enable the Persis
tenceExceptionTranslationPostProcessor.

CASSANDRA (CassandraProperties)

spring.data.cassandra.cluster-name= # Name of the Cassandra cluster.

spring.data.cassandra.compression=none # Compression supported b y the Cassandra binary protocol.

spring.data.cassandra.connect-timeout-millis= # Socket option: c onnection time out.

spring.data.cassandra.consistency-level= # Queries consistency l
evel.

spring.data.cassandra.contact-points=localhost # Comma-separated
list of cluster node addresses.

spring.data.cassandra.fetch-size= # Queries default fetch size.

```
spring.data.cassandra.heartbeat-interval-seconds= # Pooling opti
on: heartbeat interval.
spring.data.cassandra.keyspace-name= # Keyspace name to use.
spring.data.cassandra.load-balancing-policy= # Class name of the
 load balancing policy.
spring.data.cassandra.max-requests-per-connection.*= # Pooling o
ption: max requests per connection.
spring.data.cassandra.max-queue-size= # Pooling option: max queu
e size.
spring.data.cassandra.port= # Port of the Cassandra server.
spring.data.cassandra.password= # Login password of the server.
spring.data.cassandra.pool.heartbeat-interval=30 # Heartbeat int
erval (in seconds) after which a message is sent on an idle conn
ection to make sure it's still alive.
spring.data.cassandra.pool.idle-timeout=120 # Idle timeout (in s
econds) before an idle connection is removed.
spring.data.cassandra.pool.max-queue-size=256 # Maximum number o
f requests that get engueued if no connection is available.
spring.data.cassandra.pool.pool-timeout=5000 # Pool timeout (in
milliseconds) when trying to acquire a connection from a host's
pool.
spring.data.cassandra.reactive-repositories.enabled=true # Enabl
e Cassandra reactive repositories.
spring.data.cassandra.read-timeout-millis= # Socket option: read
 time out.
spring.data.cassandra.reconnection-policy= # Reconnection policy
spring.data.cassandra.repositories.enabled= # Enable Cassandra r
epositories.
spring.data.cassandra.retry-policy= # Class name of the retry po
licy.
spring.data.cassandra.serial-consistency-level= # Queries serial
 consistency level.
spring.data.cassandra.schema-action=none # Schema action to take
 at startup.
spring.data.cassandra.ssl=false # Enable SSL support.
spring.data.cassandra.username= # Login user of the server.
# DATA COUCHBASE (CouchbaseDataProperties)
spring.data.couchbase.auto-index=false # Automatically create vi
```

ews and indexes.

spring.data.couchbase.consistency=read-your-own-writes # Consist ency to apply by default on generated queries.

spring.data.couchbase.repositories.enabled=true # Enable Couchba se repositories.

ELASTICSEARCH (ElasticsearchProperties)

spring.data.elasticsearch.cluster-name=elasticsearch # Elasticse arch cluster name.

spring.data.elasticsearch.cluster-nodes= # Comma-separated list of cluster node addresses.

spring.data.elasticsearch.properties.*= # Additional properties used to configure the client.

spring.data.elasticsearch.repositories.enabled=true # Enable Ela sticsearch repositories.

DATA LDAP

spring.data.ldap.repositories.enabled=true # Enable LDAP reposit ories.

MONGODB (MongoProperties)

spring.data.mongodb.authentication-database= # Authentication da tabase name.

spring.data.mongodb.database=test # Database name.

spring.data.mongodb.field-naming-strategy= # Fully qualified nam e of the FieldNamingStrategy to use.

spring.data.mongodb.grid-fs-database= # GridFS database name.

spring.data.mongodb.host=localhost # Mongo server host. Cannot b e set with uri.

spring.data.mongodb.password= # Login password of the mongo serv er. Cannot be set with uri.

spring.data.mongodb.port=27017 # Mongo server port. Cannot be se t with uri.

spring.data.mongodb.reactive-repositories.enabled=true # Enable Mongo reactive repositories.

spring.data.mongodb.repositories.enabled=true # Enable Mongo repositories.

spring.data.mongodb.uri=mongodb://localhost/test # Mongo databas e URI. Cannot be set with host, port and credentials.

spring.data.mongodb.username= # Login user of the mongo server.

Cannot be set with uri.

DATA REDIS

spring.data.redis.repositories.enabled=true # Enable Redis repositories.

NEO4J (Neo4jProperties)

spring.data.neo4j.auto-index=none # Auto index mode.

spring.data.neo4j.embedded.enabled=true # Enable embedded mode i f the embedded driver is available.

spring.data.neo4j.open-in-view=false # Register OpenSessionInVie wInterceptor. Binds a Neo4j Session to the thread for the entire processing of the request.

spring.data.neo4j.password= # Login password of the server.

spring.data.neo4j.repositories.enabled=true # Enable Neo4j repositories.

spring.data.neo4j.uri= # URI used by the driver. Auto-detected by default.

spring.data.neo4j.username= # Login user of the server.

DATA REST (RepositoryRestProperties)

spring.data.rest.base-path= # Base path to be used by Spring Dat a REST to expose repository resources.

spring.data.rest.default-page-size= # Default size of pages.

spring.data.rest.detection-strategy=default # Strategy to use to determine which repositories get exposed.

spring.data.rest.enable-enum-translation= # Enable enum value tr anslation via the Spring Data REST default resource bundle.

spring.data.rest.limit-param-name= # Name of the URL query string parameter that indicates how many results to return at once.

spring.data.rest.max-page-size= # Maximum size of pages.

spring.data.rest.page-param-name= # Name of the URL query string parameter that indicates what page to return.

spring.data.rest.return-body-on-create= # Return a response body after creating an entity.

spring.data.rest.return-body-on-update= # Return a response body
after updating an entity.

spring.data.rest.sort-param-name= # Name of the URL query string parameter that indicates what direction to sort results.

```
# SOLR (SolrProperties)
spring.data.solr.host=http://127.0.0.1:8983/solr # Solr host. Ig
nored if "zk-host" is set.
spring.data.solr.repositories.enabled=true # Enable Solr reposit
ories.
spring.data.solr.zk-host= # ZooKeeper host address in the form H
OST: PORT.
# DATA WEB (SpringDataWebProperties)
spring.data.web.pageable.default-page-size=20 # Default page siz
spring.data.web.pageable.page-parameter=page # Page index parame
ter name.
spring.data.web.pageable.size-parameter=size # Page size paramet
er name.
spring.data.web.sort.sort-parameter=sort # Sort parameter name.
# DATASOURCE (DataSourceAutoConfiguration & DataSourceProperties
)
spring.datasource.continue-on-error=false # Do not stop if an er
ror occurs while initializing the database.
spring.datasource.data= # Data (DML) script resource references.
spring.datasource.data-username= # User of the database to execu
te DML scripts (if different).
spring.datasource.data-password= # Password of the database to e
xecute DML scripts (if different).
spring.datasource.dbcp2.*= # Commons DBCP2 specific settings
spring.datasource.driver-class-name= # Fully qualified name of t
he JDBC driver. Auto-detected based on the URL by default.
spring.datasource.generate-unique-name=false # Generate a random
 datasource name.
spring.datasource.hikari.*= # Hikari specific settings
spring.datasource.initialize=true # Populate the database using
'data.sql'.
spring.datasource.jmx-enabled=false # Enable JMX support (if pro
vided by the underlying pool).
spring.datasource.jndi-name= # JNDI location of the datasource.
Class, url, username & password are ignored when set.
spring.datasource.name=testdb # Name of the datasource.
spring.datasource.password= # Login password of the database.
```

```
spring.datasource.platform=all # Platform to use in the schema r
esource (schema-${platform}.sql).
spring.datasource.schema= # Schema (DDL) script resource referen
ces.
spring.datasource.schema-username= # User of the database to exe
cute DDL scripts (if different).
spring.datasource.schema-password= # Password of the database to
 execute DDL scripts (if different).
spring.datasource.separator=; # Statement separator in SQL initi
alization scripts.
spring.datasource.sql-script-encoding= # SQL scripts encoding.
spring.datasource.tomcat.*= # Tomcat datasource specific setting
spring.datasource.type= # Fully qualified name of the connection
 pool implementation to use. By default, it is auto-detected fro
m the classpath.
spring.datasource.url= # JDBC url of the database.
spring.datasource.username= # Login user of the database.
spring.datasource.xa.data-source-class-name= # XA datasource ful
ly qualified name.
spring.datasource.xa.properties= # Properties to pass to the XA
data source.
# JEST (Elasticsearch HTTP client) (JestProperties)
spring.elasticsearch.jest.connection-timeout=3000 # Connection t
imeout in milliseconds.
spring.elasticsearch.jest.multi-threaded=true # Enable connectio
n requests from multiple execution threads.
spring.elasticsearch.jest.password= # Login password.
spring.elasticsearch.jest.proxy.host= # Proxy host the HTTP clie
nt should use.
spring.elasticsearch.jest.proxy.port= # Proxy port the HTTP clie
nt should use.
spring.elasticsearch.jest.read-timeout=3000 # Read timeout in mi
lliseconds.
spring.elasticsearch.jest.uris=http://localhost:9200 # Comma-sep
arated list of the Elasticsearch instances to use.
spring.elasticsearch.jest.username= # Login user.
# H2 Web Console (H2ConsoleProperties)
```

```
spring.h2.console.enabled=false # Enable the console.
spring.h2.console.path=/h2-console # Path at which the console w
ill be available.
spring.h2.console.settings.trace=false # Enable trace output.
spring.h2.console.settings.web-allow-others=false # Enable remot
e access.
# InfluxDB (InfluxDbProperties)
spring.influx.password= # Login password.
spring.influx.url= # Url of the InfluxDB instance to connect to.
spring.influx.user= # Login user.
# J000 (JoogAutoConfiguration)
spring.jooq.sql-dialect= # Sql dialect to use, auto-detected by
default.
# JDBC (JdbcProperties)
spring.jdbc.template.fetch-size=-1 # Number of rows that should
be fetched from the database when more rows are needed.
spring.jdbc.template.max-rows=-1 # Maximum number of rows.
spring.jdbc.template.query-timeout=-1 # Query timeout in seconds
# JPA (JpaBaseConfiguration, HibernateJpaAutoConfiguration)
spring.data.jpa.repositories.enabled=true # Enable JPA repositor
ies.
spring.jpa.database= # Target database to operate on, auto-detec
ted by default. Can be alternatively set using the "databasePlat
form" property.
spring.jpa.database-platform= # Name of the target database to o
perate on, auto-detected by default. Can be alternatively set us
ing the "Database" enum.
spring.jpa.generate-ddl=false # Initialize the schema on startup
spring.jpa.hibernate.ddl-auto= # DDL mode. This is actually a sh
ortcut for the "hibernate.hbm2ddl.auto" property. Default to "cr
eate-drop" when using an embedded database, "none" otherwise.
spring.jpa.hibernate.naming.implicit-strategy= # Hibernate 5 imp
licit naming strategy fully qualified name.
spring.jpa.hibernate.naming.physical-strategy= # Hibernate 5 phy
```

sical naming strategy fully qualified name. spring.jpa.hibernate.use-new-id-generator-mappings= # Use Hibern ate's newer IdentifierGenerator for AUTO, TABLE and SEQUENCE. spring.jpa.open-in-view=true # Register OpenEntityManagerInViewI nterceptor. Binds a JPA EntityManager to the thread for the enti re processing of the request. spring.jpa.properties.*= # Additional native properties to set o n the JPA provider. spring.jpa.show-sql=false # Enable logging of SQL statements. # JTA (JtaAutoConfiguration) spring.jta.enabled=true # Enable JTA support. spring.jta.log-dir= # Transaction logs directory. spring.jta.transaction-manager-id= # Transaction manager unique identifier. # ATOMIKOS (AtomikosProperties) spring.jta.atomikos.connectionfactory.borrow-connection-timeout= 30 # Timeout, in seconds, for borrowing connections from the poo 1. spring.jta.atomikos.connectionfactory.ignore-session-transactedflag=true # Whether or not to ignore the transacted flag when cr eating session. spring.jta.atomikos.connectionfactory.local-transaction-mode=fal se # Whether or not local transactions are desired. spring.jta.atomikos.connectionfactory.maintenance-interval=60 # The time, in seconds, between runs of the pool's maintenance thr ead. spring.jta.atomikos.connectionfactory.max-idle-time=60 # The tim e, in seconds, after which connections are cleaned up from the p ool. spring.jta.atomikos.connectionfactory.max-lifetime=0 # The time, in seconds, that a connection can be pooled for before being de stroyed. O denotes no limit. spring.jta.atomikos.connectionfactory.max-pool-size=1 # The maxi mum size of the pool. spring.jta.atomikos.connectionfactory.min-pool-size=1 # The mini mum size of the pool. spring.jta.atomikos.connectionfactory.reap-timeout=0 # The reap

timeout, in seconds, for borrowed connections. O denotes no limi

```
t.
```

spring.jta.atomikos.connectionfactory.unique-resource-name=jmsCo nnectionFactory # The unique name used to identify the resource during recovery.

spring.jta.atomikos.datasource.borrow-connection-timeout=30 # Ti meout, in seconds, for borrowing connections from the pool.

spring.jta.atomikos.datasource.default-isolation-level= # Default isolation level of connections provided by the pool.

spring.jta.atomikos.datasource.login-timeout= # Timeout, in seco nds, for establishing a database connection.

spring.jta.atomikos.datasource.maintenance-interval=60 # The tim e, in seconds, between runs of the pool's maintenance thread.

spring.jta.atomikos.datasource.max-idle-time=60 # The time, in s econds, after which connections are cleaned up from the pool.

spring.jta.atomikos.datasource.max-lifetime=0 # The time, in sec onds, that a connection can be pooled for before being destroyed . 0 denotes no limit.

spring.jta.atomikos.datasource.max-pool-size=1 # The maximum siz e of the pool.

spring.jta.atomikos.datasource.min-pool-size=1 # The minimum siz e of the pool.

spring.jta.atomikos.datasource.reap-timeout=0 # The reap timeout , in seconds, for borrowed connections. 0 denotes no limit.

spring.jta.atomikos.datasource.test-query= # SQL query or statem ent used to validate a connection before returning it.

spring.jta.atomikos.datasource.unique-resource-name=dataSource #
The unique name used to identify the resource during recovery.

spring.jta.atomikos.properties.allow-sub-transactions=true # Spe cify if sub-transactions are allowed.

spring.jta.atomikos.properties.checkpoint-interval=500 # Interva
l between checkpoints.

spring.jta.atomikos.properties.default-jta-timeout=10000 # Defau
lt timeout for JTA transactions.

spring.jta.atomikos.properties.enable-logging=true # Enable disk logging.

spring.jta.atomikos.properties.force-shutdown-on-vm-exit=false # Specify if a VM shutdown should trigger forced shutdown of the transaction core.

spring.jta.atomikos.properties.log-base-dir= # Directory in which the log files should be stored.

spring.jta.atomikos.properties.log-base-name=tmlog # Transaction s log file base name.

spring.jta.atomikos.properties.max-actives=50 # Maximum number o f active transactions.

spring.jta.atomikos.properties.max-timeout=300000 # Maximum time out (in milliseconds) that can be allowed for transactions.

spring.jta.atomikos.properties.recovery.delay=10000 # Delay betw een two recovery scans.

spring.jta.atomikos.properties.recovery.forget-orphaned-log-entries-delay=86400000 # Delay after which recovery can cleanup pending ('orphaned') log entries.

spring.jta.atomikos.properties.recovery.max-retries=5 # Number o f retries attempts to commit the transaction before throwing an exception.

spring.jta.atomikos.properties.recovery.retry-interval=10000 # D
elay between retry attempts.

spring.jta.atomikos.properties.serial-jta-transactions=true # Sp ecify if sub-transactions should be joined when possible.

spring.jta.atomikos.properties.service= # Transaction manager im plementation that should be started.

spring.jta.atomikos.properties.threaded-two-phase-commit=false # Use different (and concurrent) threads for two-phase commit on the participating resources.

spring.jta.atomikos.properties.transaction-manager-unique-name= # Transaction manager's unique name.

BITRONIX

spring.jta.bitronix.connectionfactory.acquire-increment=1 # Numb
er of connections to create when growing the pool.

spring.jta.bitronix.connectionfactory.acquisition-interval=1 # T ime, in seconds, to wait before trying to acquire a connection a gain after an invalid connection was acquired.

spring.jta.bitronix.connectionfactory.acquisition-timeout=30 # T imeout, in seconds, for acquiring connections from the pool.

spring.jta.bitronix.connectionfactory.allow-local-transactions=t rue # Whether or not the transaction manager should allow mixing XA and non-XA transactions.

spring.jta.bitronix.connectionfactory.apply-transaction-timeout= false # Whether or not the transaction timeout should be set on the XAResource when it is enlisted.

spring.jta.bitronix.connectionfactory.automatic-enlisting-enable d=true # Whether or not resources should be enlisted and deliste d automatically.

spring.jta.bitronix.connectionfactory.cache-producers-consumers= true # Whether or not produces and consumers should be cached.

spring.jta.bitronix.connectionfactory.defer-connection-release=t rue # Whether or not the provider can run many transactions on t he same connection and supports transaction interleaving.

spring.jta.bitronix.connectionfactory.ignore-recovery-failures=f alse # Whether or not recovery failures should be ignored.

spring.jta.bitronix.connectionfactory.max-idle-time=60 # The time, in seconds, after which connections are cleaned up from the pool.

spring.jta.bitronix.connectionfactory.max-pool-size=10 # The max imum size of the pool. 0 denotes no limit.

spring.jta.bitronix.connectionfactory.min-pool-size=0 # The mini
mum size of the pool.

spring.jta.bitronix.connectionfactory.password= # The password to use to connect to the JMS provider.

spring.jta.bitronix.connectionfactory.share-transaction-connections=false # Whether or not connections in the ACCESSIBLE state can be shared within the context of a transaction.

spring.jta.bitronix.connectionfactory.test-connections=true # Wh ether or not connections should be tested when acquired from the pool.

spring.jta.bitronix.connectionfactory.two-pc-ordering-position=1 # The position that this resource should take during two-phase commit (always first is Integer.MIN_VALUE, always last is Intege r.MAX_VALUE).

spring.jta.bitronix.connectionfactory.unique-name=jmsConnectionF actory # The unique name used to identify the resource during re covery.

spring.jta.bitronix.connectionfactory.use-tm-join=true Whether o r not TMJOIN should be used when starting XAResources.

spring.jta.bitronix.connectionfactory.user= # The user to use to connect to the JMS provider.

spring.jta.bitronix.datasource.acquire-increment=1 # Number of c onnections to create when growing the pool.

spring.jta.bitronix.datasource.acquisition-interval=1 # Time, in seconds, to wait before trying to acquire a connection again af

ter an invalid connection was acquired.

spring.jta.bitronix.datasource.acquisition-timeout=30 # Timeout, in seconds, for acquiring connections from the pool.

spring.jta.bitronix.datasource.allow-local-transactions=true # W hether or not the transaction manager should allow mixing XA and non-XA transactions.

spring.jta.bitronix.datasource.apply-transaction-timeout=false # Whether or not the transaction timeout should be set on the XAR esource when it is enlisted.

spring.jta.bitronix.datasource.automatic-enlisting-enabled=true # Whether or not resources should be enlisted and delisted autom atically.

spring.jta.bitronix.datasource.cursor-holdability= # The default cursor holdability for connections.

spring.jta.bitronix.datasource.defer-connection-release=true # W hether or not the database can run many transactions on the same connection and supports transaction interleaving.

spring.jta.bitronix.datasource.enable-jdbc4-connection-test= # W hether or not Connection.isValid() is called when acquiring a connection from the pool.

spring.jta.bitronix.datasource.ignore-recovery-failures=false # Whether or not recovery failures should be ignored.

spring.jta.bitronix.datasource.isolation-level= # The default is olation level for connections.

spring.jta.bitronix.datasource.local-auto-commit= # The default
auto-commit mode for local transactions.

spring.jta.bitronix.datasource.login-timeout= # Timeout, in seconds, for establishing a database connection.

spring.jta.bitronix.datasource.max-idle-time=60 # The time, in s econds, after which connections are cleaned up from the pool.

spring.jta.bitronix.datasource.max-pool-size=10 # The maximum si
ze of the pool. 0 denotes no limit.

spring.jta.bitronix.datasource.min-pool-size=0 # The minimum siz e of the pool.

spring.jta.bitronix.datasource.prepared-statement-cache-size=0 # The target size of the prepared statement cache. 0 disables the cache.

spring.jta.bitronix.datasource.share-transaction-connections=fal se # Whether or not connections in the ACCESSIBLE state can be shared within the context of a transaction.

spring.jta.bitronix.datasource.test-query= # SQL query or statem ent used to validate a connection before returning it.

spring.jta.bitronix.datasource.two-pc-ordering-position=1 # The position that this resource should take during two-phase commit (always first is Integer.MIN_VALUE, always last is Integer.MAX_V ALUE).

spring.jta.bitronix.datasource.unique-name=dataSource # The uniq ue name used to identify the resource during recovery.

spring.jta.bitronix.datasource.use-tm-join=true Whether or not T MJOIN should be used when starting XAResources.

spring.jta.bitronix.properties.allow-multiple-lrc=false # Allow multiple LRC resources to be enlisted into the same transaction. spring.jta.bitronix.properties.asynchronous2-pc=false # Enable a

synchronously execution of two phase commit.

spring.jta.bitronix.properties.background-recovery-interval-seco nds=60 # Interval in seconds at which to run the recovery proces s in the background.

spring.jta.bitronix.properties.current-node-only-recovery=true # Recover only the current node.

spring.jta.bitronix.properties.debug-zero-resource-transaction=f alse # Log the creation and commit call stacks of transactions e xecuted without a single enlisted resource.

spring.jta.bitronix.properties.default-transaction-timeout=60 #
Default transaction timeout in seconds.

spring.jta.bitronix.properties.disable-jmx=false # Enable JMX su pport.

spring.jta.bitronix.properties.exception-analyzer= # Set the ful ly qualified name of the exception analyzer implementation to us e.

spring.jta.bitronix.properties.filter-log-status=false # Enable filtering of logs so that only mandatory logs are written.

spring.jta.bitronix.properties.force-batching-enabled=true # Set if disk forces are batched.

spring.jta.bitronix.properties.forced-write-enabled=true # Set i f logs are forced to disk.

spring.jta.bitronix.properties.graceful-shutdown-interval=60 # M aximum amount of seconds the TM will wait for transactions to ge t done before aborting them at shutdown time.

spring.jta.bitronix.properties.jndi-transaction-synchronizationregistry-name= # JNDI name of the TransactionSynchronizationRegi

stry.

spring.jta.bitronix.properties.jndi-user-transaction-name= # JND
I name of the UserTransaction.

spring.jta.bitronix.properties.journal=disk # Name of the journa l. Can be 'disk', 'null' or a class name.

spring.jta.bitronix.properties.log-part1-filename=btm1.tlog # Na me of the first fragment of the journal.

spring.jta.bitronix.properties.log-part2-filename=btm2.tlog # Na me of the second fragment of the journal.

spring.jta.bitronix.properties.max-log-size-in-mb=2 # Maximum si ze in megabytes of the journal fragments.

spring.jta.bitronix.properties.resource-configuration-filename=
ResourceLoader configuration file name.

spring.jta.bitronix.properties.server-id= # ASCII ID that must u niquely identify this TM instance. Default to the machine's IP a ddress.

spring.jta.bitronix.properties.skip-corrupted-logs=false # Skip corrupted transactions log entries.

spring.jta.bitronix.properties.warn-about-zero-resource-transact ion=true # Log a warning for transactions executed without a sin gle enlisted resource.

NARAYANA (NarayanaProperties)

spring.jta.narayana.default-timeout=60 # Transaction timeout in seconds.

spring.jta.narayana.expiry-scanners=com.arjuna.ats.internal.arju na.recovery.ExpiredTransactionStatusManagerScanner # Comma-separ ated list of expiry scanners.

spring.jta.narayana.log-dir= # Transaction object store director
y.

spring.jta.narayana.one-phase-commit=true # Enable one phase com mit optimisation.

spring.jta.narayana.periodic-recovery-period=120 # Interval in w hich periodic recovery scans are performed in seconds.

spring.jta.narayana.recovery-backoff-period=10 # Back off period between first and second phases of the recovery scan in seconds

spring.jta.narayana.recovery-db-pass= # Database password to be
used by recovery manager.

spring.jta.narayana.recovery-db-user= # Database username to be

used by recovery manager.

spring.jta.narayana.recovery-jms-pass= # JMS password to be used by recovery manager.

spring.jta.narayana.recovery-jms-user= # JMS username to be used by recovery manager.

spring.jta.narayana.recovery-modules= # Comma-separated list of
recovery modules.

spring.jta.narayana.transaction-manager-id=1 # Unique transaction manager id.

spring.jta.narayana.xa-resource-orphan-filters= # Comma-separate
d list of orphan filters.

EMBEDDED MONGODB (EmbeddedMongoProperties)

spring.mongodb.embedded.features=SYNC_DELAY # Comma-separated list of features to enable.

spring.mongodb.embedded.storage.database-dir= # Directory used f or data storage.

spring.mongodb.embedded.storage.oplog-size= # Maximum size of the oplog in megabytes.

spring.mongodb.embedded.storage.repl-set-name= # Name of the rep lica set.

spring.mongodb.embedded.version=2.6.10 # Version of Mongo to use

REDIS (RedisProperties)

spring.redis.cluster.max-redirects= # Maximum number of redirect s to follow when executing commands across the cluster.

spring.redis.cluster.nodes= # Comma-separated list of "host:port
" pairs to bootstrap from.

spring.redis.database=0 # Database index used by the connection factory.

spring.redis.url= # Connection URL, will override host, port and password (user will be ignored), e.g. redis://user:password@exa mple.com:6379

spring.redis.host=localhost # Redis server host.

spring.redis.jedis.pool.max-active=8 # Max number of connections that can be allocated by the pool at a given time. Use a negati ve value for no limit.

spring.redis.jedis.pool.max-idle=8 # Max number of "idle" connections in the pool. Use a negative value to indicate an unlimited

number of idle connections.

spring.redis.jedis.pool.max-wait=-1 # Maximum amount of time (in milliseconds) a connection allocation should block before throw ing an exception when the pool is exhausted. Use a negative value to block indefinitely.

spring.redis.jedis.pool.min-idle=0 # Target for the minimum numb er of idle connections to maintain in the pool. This setting onl y has an effect if it is positive.

spring.redis.lettuce.pool.max-active=8 # Max number of connections that can be allocated by the pool at a given time. Use a negative value for no limit.

spring.redis.lettuce.pool.max-idle=8 # Max number of "idle" conn ections in the pool. Use a negative value to indicate an unlimit ed number of idle connections.

spring.redis.lettuce.pool.max-wait=-1 # Maximum amount of time (in milliseconds) a connection allocation should block before throwing an exception when the pool is exhausted. Use a negative value to block indefinitely.

spring.redis.lettuce.pool.min-idle=0 # Target for the minimum nu mber of idle connections to maintain in the pool. This setting o nly has an effect if it is positive.

spring.redis.lettuce.shutdown-timeout=100 # Shutdown timeout in milliseconds.

spring.redis.password= # Login password of the redis server.

spring.redis.port=6379 # Redis server port.

spring.redis.sentinel.master= # Name of Redis server.

spring.redis.sentinel.nodes= # Comma-separated list of host:port
pairs.

spring.redis.ssl=false # Enable SSL support.

spring.redis.timeout=0 # Connection timeout in milliseconds.

TRANSACTION (TransactionProperties)

spring.transaction.default-timeout= # Default transaction timeout in seconds.

spring.transaction.rollback-on-commit-failure= # Perform the rollback on commit failures.

INTEGRATION PROPERTIES

ACTIVEMQ (ActiveMQProperties)

spring.activemq.broker-url= # URL of the ActiveMQ broker. Auto-g
enerated by default. For instance `tcp://localhost:61616`

spring.activemq.in-memory=true # Specify if the default broker U RL should be in memory. Ignored if an explicit broker has been s pecified.

spring.activemq.password= # Login password of the broker.

spring.activemq.user= # Login user of the broker.

spring.activemq.packages.trust-all=false # Trust all packages.

spring.activemq.packages.trusted= # Comma-separated list of specific packages to trust (when not trusting all packages).

spring.activemq.pool.configuration.*= # See PooledConnectionFact
ory.

spring.activemq.pool.enabled=false # Whether a PooledConnectionF actory should be created instead of a regular ConnectionFactory. spring.activemq.pool.expiry-timeout=0 # Connection expiration timeout in milliseconds.

spring.activemq.pool.idle-timeout=30000 # Connection idle timeou
t in milliseconds.

spring.activemq.pool.max-connections=1 # Maximum number of poole
d connections.

ARTEMIS (ArtemisProperties)

spring.artemis.embedded.cluster-password= # Cluster password. Randomly generated on startup by default.

spring.artemis.embedded.data-directory= # Journal file directory . Not necessary if persistence is turned off.

spring.artemis.embedded.enabled=true # Enable embedded mode if t he Artemis server APIs are available.

spring.artemis.embedded.persistent=false # Enable persistent sto
re.

spring.artemis.embedded.queues= # Comma-separated list of queues to create on startup.

spring.artemis.embedded.server-id= # Server id. By default, an a uto-incremented counter is used.

spring.artemis.embedded.topics= # Comma-separated list of topics
to create on startup.

spring.artemis.host=localhost # Artemis broker host.

spring.artemis.mode= # Artemis deployment mode, auto-detected by
default.

spring.artemis.password= # Login password of the broker.

spring.artemis.port=61616 # Artemis broker port.

spring.artemis.user= # Login user of the broker.

SPRING BATCH (BatchProperties)

spring.batch.initializer.enabled= # Create the required batch ta bles on startup if necessary. Enabled automatically if no custom table prefix is set or if a custom schema is configured.

spring.batch.job.enabled=true # Execute all Spring Batch jobs in the context on startup.

spring.batch.job.names= # Comma-separated list of job names to e xecute on startup (For instance `job1,job2`). By default, all Jo bs found in the context are executed.

spring.batch.schema=classpath:org/springframework/batch/core/schema-@@platform@@.sql # Path to the SQL file to use to initialize the database schema.

spring.batch.table-prefix= # Table prefix for all the batch meta
-data tables.

SPRING INTEGRATION (IntegrationProperties)

spring.integration.jdbc.initializer.enabled=false # Create the r equired integration tables on startup.

spring.integration.jdbc.schema=classpath:org/springframework/int egration/jdbc/schema-@@platform@@.sql # Path to the SQL file to use to initialize the database schema.

JMS (JmsProperties)

spring.jms.jndi-name= # Connection factory JNDI name. When set, takes precedence to others connection factory auto-configuration s.

spring.jms.listener.acknowledge-mode= # Acknowledge mode of the container. By default, the listener is transacted with automatic acknowledgment.

spring.jms.listener.auto-startup=true # Start the container auto matically on startup.

spring.jms.listener.concurrency= # Minimum number of concurrent consumers.

spring.jms.listener.max-concurrency= # Maximum number of concurr ent consumers.

spring.jms.pub-sub-domain=false # Specify if the default destina tion type is topic.

spring.jms.template.default-destination= # Default destination t o use on send/receive operations that do not have a destination parameter.

spring.jms.template.delivery-delay= # Delivery delay to use for send calls in milliseconds.

spring.jms.template.delivery-mode= # Delivery mode. Enable QoS w
hen set.

spring.jms.template.priority= # Priority of a message when sending. Enable QoS when set.

spring.jms.template.qos-enabled= # Enable explicit QoS when send ing a message.

spring.jms.template.receive-timeout= # Timeout to use for receiv
e calls in milliseconds.

spring.jms.template.time-to-live= # Time-to-live of a message wh en sending in milliseconds. Enable QoS when set.

APACHE KAFKA (KafkaProperties)

spring.kafka.bootstrap-servers= # Comma-delimited list of host:p ort pairs to use for establishing the initial connection to the Kafka cluster.

spring.kafka.client-id= # Id to pass to the server when making r equests; used for server-side logging.

spring.kafka.consumer.auto-commit-interval= # Frequency in milli seconds that the consumer offsets are auto-committed to Kafka if 'enable.auto.commit' true.

spring.kafka.consumer.auto-offset-reset= # What to do when there is no initial offset in Kafka or if the current offset does not exist any more on the server.

spring.kafka.consumer.bootstrap-servers= # Comma-delimited list of host:port pairs to use for establishing the initial connection to the Kafka cluster.

spring.kafka.consumer.client-id= # Id to pass to the server when making requests; used for server-side logging.

spring.kafka.consumer.enable-auto-commit= # If true the consumer 's offset will be periodically committed in the background.

spring.kafka.consumer.fetch-max-wait= # Maximum amount of time i

n milliseconds the server will block before answering the fetch request if there isn't sufficient data to immediately satisfy th e requirement given by "fetch.min.bytes".

spring.kafka.consumer.fetch-min-size= # Minimum amount of data t he server should return for a fetch request in bytes.

spring.kafka.consumer.group-id= # Unique string that identifies the consumer group this consumer belongs to.

spring.kafka.consumer.heartbeat-interval= # Expected time in mil liseconds between heartbeats to the consumer coordinator.

spring.kafka.consumer.key-deserializer= # Deserializer class for keys.

spring.kafka.consumer.max-poll-records= # Maximum number of records returned in a single call to poll().

spring.kafka.consumer.ssl.key-password= # Password of the privat e key in the key store file.

spring.kafka.consumer.ssl.keystore-location= # Location of the k ey store file.

spring.kafka.consumer.ssl.keystore-password= # Store password fo r the key store file.

spring.kafka.consumer.ssl.truststore-location= # Location of the trust store file.

spring.kafka.consumer.ssl.truststore-password= # Store password for the trust store file.

spring.kafka.consumer.value-deserializer= # Deserializer class f
or values.

spring.kafka.jaas.control-flag=required # Control flag for login configuration.

spring.kafka.jaas.enabled= # Enable JAAS configuration.

spring.kafka.jaas.login-module=com.sun.security.auth.module.Krb5
LoginModule # Login module.

spring.kafka.jaas.options= # Additional JAAS options.

spring.kafka.listener.ack-count= # Number of records between off
set commits when ackMode is "COUNT" or "COUNT_TIME".

spring.kafka.listener.ack-mode= # Listener AckMode; see the spring-kafka documentation.

spring.kafka.listener.ack-time= # Time in milliseconds between o ffset commits when ackMode is "TIME" or "COUNT_TIME".

spring.kafka.listener.concurrency= # Number of threads to run in the listener containers.

spring.kafka.listener.poll-timeout= # Timeout in milliseconds to

use when polling the consumer.

spring.kafka.listener.type=single # Listener type.

spring.kafka.producer.acks= # Number of acknowledgments the prod ucer requires the leader to have received before considering a r equest complete.

spring.kafka.producer.batch-size= # Number of records to batch b efore sending.

spring.kafka.producer.bootstrap-servers= # Comma-delimited list of host:port pairs to use for establishing the initial connection to the Kafka cluster.

spring.kafka.producer.buffer-memory= # Total bytes of memory the producer can use to buffer records waiting to be sent to the se rver.

spring.kafka.producer.client-id= # Id to pass to the server when making requests; used for server-side logging.

spring.kafka.producer.compression-type= # Compression type for a ll data generated by the producer.

spring.kafka.producer.key-serializer= # Serializer class for key
s.

spring.kafka.producer.retries= # When greater than zero, enables retrying of failed sends.

spring.kafka.producer.ssl.key-password= # Password of the privat e key in the key store file.

spring.kafka.producer.ssl.keystore-location= # Location of the k ey store file.

spring.kafka.producer.ssl.keystore-password= # Store password fo r the key store file.

spring.kafka.producer.ssl.truststore-location= # Location of the trust store file.

spring.kafka.producer.ssl.truststore-password= # Store password for the trust store file.

spring.kafka.producer.value-serializer= # Serializer class for v
alues.

spring.kafka.properties.*= # Additional properties used to configure the client.

spring.kafka.ssl.key-password= # Password of the private key in the key store file.

spring.kafka.ssl.keystore-location= # Location of the key store file.

spring.kafka.ssl.keystore-password= # Store password for the key

store file.

spring.kafka.ssl.truststore-location= # Location of the trust st ore file.

spring.kafka.ssl.truststore-password= # Store password for the t rust store file.

spring.kafka.template.default-topic= # Default topic to which me ssages will be sent.

RABBIT (RabbitProperties)

spring.rabbitmq.addresses= # Comma-separated list of addresses t o which the client should connect.

spring.rabbitmq.cache.channel.checkout-timeout= # Number of mill iseconds to wait to obtain a channel if the cache size has been reached.

spring.rabbitmq.cache.channel.size= # Number of channels to reta in in the cache.

spring.rabbitmq.cache.connection.mode=channel # Connection facto ry cache mode.

spring.rabbitmq.cache.connection.size= # Number of connections t
o cache.

spring.rabbitmq.connection-timeout= # Connection timeout, in mil liseconds; zero for infinite.

spring.rabbitmq.dynamic=true # Create an AmqpAdmin bean.

spring.rabbitmg.host=localhost # RabbitMQ host.

spring.rabbitmq.listener.direct.acknowledge-mode= # Acknowledge
mode of container.

spring.rabbitmq.listener.direct.auto-startup=true # Start the container automatically on startup.

spring.rabbitmq.listener.direct.consumers-per-queue= # Number of
consumers per queue.

spring.rabbitmq.listener.direct.default-requeue-rejected= # Whet her rejected deliveries are requeued by default; default true.

spring.rabbitmq.listener.direct.idle-event-interval= # How often idle container events should be published in milliseconds.

spring.rabbitmq.listener.direct.prefetch= # Number of messages t o be handled in a single request. It should be greater than or e qual to the transaction size (if used).

spring.rabbitmq.listener.simple.acknowledge-mode= # Acknowledge
mode of container.

spring.rabbitmq.listener.simple.auto-startup=true # Start the co

```
ntainer automatically on startup.
```

spring.rabbitmq.listener.simple.concurrency= # Minimum number of listener invoker threads.

spring.rabbitmq.listener.simple.default-requeue-rejected= # Whet her or not to requeue delivery failures.

spring.rabbitmq.listener.simple.idle-event-interval= # How often idle container events should be published in milliseconds.

spring.rabbitmq.listener.simple.max-concurrency= # Maximum numbe
r of listener invoker.

spring.rabbitmq.listener.simple.prefetch= # Number of messages t o be handled in a single request. It should be greater than or e qual to the transaction size (if used).

spring.rabbitmq.listener.simple.retry.enabled=false # Whether or not publishing retries are enabled.

spring.rabbitmq.listener.simple.retry.initial-interval=1000 # In terval between the first and second attempt to deliver a message

spring.rabbitmq.listener.simple.retry.max-attempts=3 # Maximum n umber of attempts to deliver a message.

spring.rabbitmq.listener.simple.retry.max-interval=10000 # Maxim
um interval between attempts.

spring.rabbitmq.listener.simple.retry.multiplier=1.0 # A multiplier to apply to the previous delivery retry interval.

spring.rabbitmq.listener.simple.retry.stateless=true # Whether o r not retry is stateless or stateful.

spring.rabbitmq.listener.simple.transaction-size= # Number of me ssages to be processed in a transaction; number of messages betw een acks. For best results it should be less than or equal to the prefetch count.

spring.rabbitmq.listener.type=simple # Listener container type. spring.rabbitmq.password= # Login to authenticate against the br oker.

spring.rabbitmq.port=5672 # RabbitMQ port.

spring.rabbitmq.publisher-confirms=false # Enable publisher confirms.

spring.rabbitmq.publisher-returns=false # Enable publisher returns

spring.rabbitmq.requested-heartbeat= # Requested heartbeat timeo
ut, in seconds; zero for none.

spring.rabbitmq.ssl.enabled=false # Enable SSL support.

```
spring.rabbitmq.ssl.key-store= # Path to the key store that hold
s the SSL certificate.
spring.rabbitmq.ssl.key-store-password= # Password used to acces
s the key store.
spring.rabbitmq.ssl.trust-store= # Trust store that holds SSL ce
rtificates.
spring.rabbitmq.ssl.trust-store-password= # Password used to acc
ess the trust store.
spring.rabbitmq.ssl.algorithm= # SSL algorithm to use. By defaul
t configure by the rabbit client library.
spring.rabbitmq.template.mandatory=false # Enable mandatory mess
ages.
spring.rabbitmq.template.receive-timeout=0 # Timeout for `receiv
e() methods.
spring.rabbitmq.template.reply-timeout=5000 # Timeout for `sendA
ndReceive()` methods.
spring.rabbitmq.template.retry.enabled=false # Set to true to en
able retries in the `RabbitTemplate`.
spring.rabbitmq.template.retry.initial-interval=1000 # Interval
between the first and second attempt to publish a message.
spring.rabbitmg.template.retry.max-attempts=3 # Maximum number o
f attempts to publish a message.
spring.rabbitmq.template.retry.max-interval=10000 # Maximum numb
er of attempts to publish a message.
spring.rabbitmq.template.retry.multiplier=1.0 # A multiplier to
apply to the previous publishing retry interval.
spring.rabbitmg.username= # Login user to authenticate to the br
oker.
spring.rabbitmq.virtual-host= # Virtual host to use when connect
ing to the broker.
# ACTUATOR PROPERTIES
# -----
# ENDPOINTS (AbstractEndpoint subclasses)
endpoints.enabled=true # Enable endpoints.
endpoints.sensitive= # Default endpoint sensitive setting.
endpoints.actuator.enabled=true # Enable the endpoint.
```

```
endpoints.actuator.path= # Endpoint URL path.
endpoints.actuator.sensitive=false # Enable security on the endp
oint.
endpoints.auditevents.enabled= # Enable the endpoint.
endpoints.auditevents.path= # Endpoint path.
endpoints.auditevents.sensitive=false # Enable security on the e
ndpoint.
endpoints.autoconfig.enabled= # Enable the endpoint.
endpoints.autoconfig.id= # Endpoint identifier.
endpoints.autoconfig.path= # Endpoint path.
endpoints.autoconfig.sensitive= # Mark if the endpoint exposes s
ensitive information.
endpoints.beans.enabled= # Enable the endpoint.
endpoints.beans.id= # Endpoint identifier.
endpoints.beans.path= # Endpoint path.
endpoints.beans.sensitive= # Mark if the endpoint exposes sensit
ive information.
endpoints.configprops.enabled= # Enable the endpoint.
endpoints.configprops.id= # Endpoint identifier.
endpoints.configprops.keys-to-sanitize=password,secret,key,token
,.*credentials.*,vcap_services # Keys that should be sanitized.
Keys can be simple strings that the property ends with or regex
expressions.
endpoints.configprops.path= # Endpoint path.
endpoints.configprops.sensitive= # Mark if the endpoint exposes
sensitive information.
endpoints.docs.curies.enabled=false # Enable the curie generatio
endpoints.docs.enabled=true # Enable actuator docs endpoint.
endpoints.docs.path=/docs #
endpoints.docs.sensitive=false #
endpoints.dump.enabled= # Enable the endpoint.
endpoints.dump.id= # Endpoint identifier.
endpoints.dump.path= # Endpoint path.
endpoints.dump.sensitive= # Mark if the endpoint exposes sensiti
ve information.
endpoints.env.enabled= # Enable the endpoint.
endpoints.env.id= # Endpoint identifier.
endpoints.env.keys-to-sanitize=password,secret,key,token,.*crede
ntials.*,vcap_services # Keys that should be sanitized. Keys can
```

be simple strings that the property ends with or regex expressi ons. endpoints.env.path= # Endpoint path. endpoints.env.sensitive= # Mark if the endpoint exposes sensitiv e information. endpoints.flyway.enabled= # Enable the endpoint. endpoints.flyway.id= # Endpoint identifier. endpoints.flyway.sensitive= # Mark if the endpoint exposes sensi tive information. endpoints.health.enabled= # Enable the endpoint. endpoints.health.id= # Endpoint identifier. endpoints.health.mapping.*= # Mapping of health statuses to Http Status codes. By default, registered health statuses map to sens ible defaults (i.e. UP maps to 200). endpoints.health.path= # Endpoint path. endpoints.health.sensitive= # Mark if the endpoint exposes sensi tive information. endpoints.health.time-to-live=1000 # Time to live for cached res ult, in milliseconds. endpoints.heapdump.enabled= # Enable the endpoint. endpoints.heapdump.path= # Endpoint path. endpoints.heapdump.sensitive= # Mark if the endpoint exposes sen sitive information. endpoints.hypermedia.enabled=false # Enable hypermedia support f or endpoints. endpoints.info.enabled= # Enable the endpoint. endpoints.info.id= # Endpoint identifier. endpoints.info.path= # Endpoint path. endpoints.info.sensitive= # Mark if the endpoint exposes sensiti ve information. endpoints.jolokia.enabled=true # Enable Jolokia endpoint. endpoints.jolokia.path=/jolokia # Endpoint URL path. endpoints.jolokia.sensitive=true # Enable security on the endpoi nt. endpoints.liquibase.enabled= # Enable the endpoint. endpoints.liquibase.id= # Endpoint identifier. endpoints.liquibase.sensitive= # Mark if the endpoint exposes se nsitive information. endpoints.logfile.enabled=true # Enable the endpoint.

endpoints.logfile.external-file= # External Logfile to be access

```
ed.
endpoints.logfile.path=/logfile # Endpoint URL path.
endpoints.logfile.sensitive=true # Enable security on the endpoi
nt.
endpoints.loggers.enabled=true # Enable the endpoint.
endpoints.loggers.id= # Endpoint identifier.
endpoints.loggers.path=/logfile # Endpoint path.
endpoints.loggers.sensitive=true # Mark if the endpoint exposes
sensitive information.
endpoints.mappings.enabled= # Enable the endpoint.
endpoints.mappings.id= # Endpoint identifier.
endpoints.mappings.path= # Endpoint path.
endpoints.mappings.sensitive= # Mark if the endpoint exposes sen
sitive information.
endpoints.metrics.enabled= # Enable the endpoint.
endpoints.metrics.filter.enabled=true # Enable the metrics servl
et filter.
endpoints.metrics.filter.gauge-submissions=merged # Http filter
gauge submissions (merged, per-http-method)
endpoints.metrics.filter.counter-submissions=merged # Http filte
r counter submissions (merged, per-http-method)
endpoints.metrics.id= # Endpoint identifier.
endpoints.metrics.path= # Endpoint path.
endpoints.metrics.sensitive= # Mark if the endpoint exposes sens
itive information.
endpoints.shutdown.enabled= # Enable the endpoint.
endpoints.shutdown.id= # Endpoint identifier.
endpoints.shutdown.path= # Endpoint path.
endpoints.shutdown.sensitive= # Mark if the endpoint exposes sen
sitive information.
endpoints.trace.enabled= # Enable the endpoint.
endpoints.trace.filter.enabled=true # Enable the trace servlet f
ilter.
endpoints.trace.id= # Endpoint identifier.
endpoints.trace.path= # Endpoint path.
endpoints.trace.sensitive= # Mark if the endpoint exposes sensit
ive information.
# ENDPOINTS CORS CONFIGURATION (EndpointCorsProperties)
endpoints.cors.allow-credentials= # Set whether credentials are
```

```
s to allow in a request. '*' allows all headers.
endpoints.cors.allowed-methods=GET # Comma-separated list of met
hods to allow. '*' allows all methods.
endpoints.cors.allowed-origins= # Comma-separated list of origin
s to allow. '*' allows all origins. When not set, CORS support i
s disabled.
endpoints.cors.exposed-headers= # Comma-separated list of header
s to include in a response.
endpoints.cors.max-age=1800 # How long, in seconds, the response
 from a pre-flight request can be cached by clients.
# JMX ENDPOINT (EndpointMBeanExportProperties)
endpoints.jmx.domain= # JMX domain name. Initialized with the va
lue of 'spring.jmx.default-domain' if set.
endpoints.jmx.enabled=true # Enable JMX export of all endpoints.
endpoints.jmx.static-names= # Additional static properties to ap
pend to all ObjectNames of MBeans representing Endpoints.
endpoints.jmx.unique-names=false # Ensure that ObjectNames are m
odified in case of conflict.
# JOLOKIA (JolokiaProperties)
jolokia.config.*= # See Jolokia manual
# MANAGEMENT HTTP SERVER (ManagementServerProperties)
management.add-application-context-header=false # Add the "X-App
lication-Context" HTTP header in each response.
management.address= # Network address that the management endpoi
nts should bind to.
management.context-path= # Management endpoint context-path. For
 instance `/actuator`
management.cloudfoundry.enabled= # Enable extended Cloud Foundry
 actuator endpoints
management.cloudfoundry.skip-ssl-validation= # Skip SSL verifica
tion for Cloud Foundry actuator endpoint security calls
management.port= # Management endpoint HTTP port. Uses the same
port as the application by default. Configure a different port t
o use management-specific SSL.
management.security.enabled=true # Enable security.
```

supported. When not set, credentials are not supported.

endpoints.cors.allowed-headers= # Comma-separated list of header

management.security.roles=ACTUATOR # Comma-separated list of rol es that can access the management endpoint.

management.security.sessions=stateless # Session creating policy
to use (always, never, if_required, stateless).

management.ssl.ciphers= # Supported SSL ciphers. Requires a cust
om management.port.

management.ssl.client-auth= # Whether client authentication is w anted ("want") or needed ("need"). Requires a trust store. Requires a custom management.port.

management.ssl.enabled= # Enable SSL support. Requires a custom
management.port.

management.ssl.enabled-protocols= # Enabled SSL protocols. Requi
res a custom management.port.

management.ssl.key-alias= # Alias that identifies the key in the key store. Requires a custom management.port.

management.ssl.key-password= # Password used to access the key i n the key store. Requires a custom management.port.

management.ssl.key-store= # Path to the key store that holds the SSL certificate (typically a jks file). Requires a custom manag ement.port.

management.ssl.key-store-password= # Password used to access the
 key store. Requires a custom management.port.

management.ssl.key-store-provider= # Provider for the key store.

Requires a custom management.port.

management.ssl.key-store-type= # Type of the key store. Requires
 a custom management.port.

management.ssl.protocol=TLS # SSL protocol to use. Requires a cu stom management.port.

management.ssl.trust-store= # Trust store that holds SSL certificates. Requires a custom management.port.

management.ssl.trust-store-password= # Password used to access t he trust store. Requires a custom management.port.

management.ssl.trust-store-provider= # Provider for the trust st ore. Requires a custom management.port.

management.ssl.trust-store-type= # Type of the trust store. Requires a custom management.port.

HEALTH INDICATORS

management.health.db.enabled=true # Enable database health check

management.health.cassandra.enabled=true # Enable cassandra heal th check.

management.health.couchbase.enabled=true # Enable couchbase heal th check.

management.health.defaults.enabled=true # Enable default health indicators.

management.health.diskspace.enabled=true # Enable disk space hea lth check.

management.health.diskspace.path= # Path used to compute the ava ilable disk space.

management.health.diskspace.threshold=0 # Minimum disk space tha t should be available, in bytes.

management.health.elasticsearch.enabled=true # Enable elasticsearch health check.

management.health.elasticsearch.indices= # Comma-separated index
names.

management.health.elasticsearch.response-timeout=100 # The time, in milliseconds, to wait for a response from the cluster.

management.health.jms.enabled=true # Enable JMS health check.

management.health.ldap.enabled=true # Enable LDAP health check.

management.health.mail.enabled=true # Enable Mail health check.

management.health.mongo.enabled=true # Enable MongoDB health che ck.

management.health.rabbit.enabled=true # Enable RabbitMQ health c
heck.

management.health.redis.enabled=true # Enable Redis health check

management.health.solr.enabled=true # Enable Solr health check.
management.health.status.order=DOWN, OUT_OF_SERVICE, UP, UNKNOWN
Comma-separated list of health statuses in order of severity.

INFO CONTRIBUTORS (InfoContributorProperties)

management.info.build.enabled=true # Enable build info.

management.info.defaults.enabled=true # Enable default info cont ributors.

management.info.env.enabled=true # Enable environment info.

management.info.git.enabled=true # Enable git info.

management.info.git.mode=simple # Mode to use to expose git info
rmation.

```
# TRACING (TraceProperties)
```

management.trace.include=request-headers,response-headers,cookie s,errors # Items to be included in the trace.

METRICS EXPORT (MetricExportProperties)

spring.metrics.export.aggregate.key-pattern= # Pattern that tell s the aggregator what to do with the keys from the source repository.

spring.metrics.export.aggregate.prefix= # Prefix for global repository if active.

spring.metrics.export.delay-millis=5000 # Delay in milliseconds between export ticks. Metrics are exported to external sources o n a schedule with this delay.

spring.metrics.export.enabled=true # Flag to enable metric export (assuming a MetricWriter is available).

spring.metrics.export.excludes= # List of patterns for metric na mes to exclude. Applied after the includes.

spring.metrics.export.includes= # List of patterns for metric na mes to include.

spring.metrics.export.redis.key=keys.spring.metrics # Key for re dis repository export (if active).

spring.metrics.export.redis.prefix=spring.metrics # Prefix for r edis repository if active.

spring.metrics.export.send-latest= # Flag to switch off any available optimizations based on not exporting unchanged metric values.

spring.metrics.export.statsd.host= # Host of a statsd server to receive exported metrics.

spring.metrics.export.statsd.port=8125 # Port of a statsd server to receive exported metrics.

spring.metrics.export.statsd.prefix= # Prefix for statsd exporte
d metrics.

spring.metrics.export.triggers.*= # Specific trigger properties
per MetricWriter bean name.

#	
#	DEVTOOLS PROPERTIES
#	

```
附录A. 常见应用属性
 # DEVTOOLS (DevToolsProperties)
 spring.devtools.livereload.enabled=true # Enable a livereload.co
 m compatible server.
 spring.devtools.livereload.port=35729 # Server port.
 spring.devtools.restart.additional-exclude= # Additional pattern
 s that should be excluded from triggering a full restart.
 spring.devtools.restart.additional-paths= # Additional paths to
 watch for changes.
 spring.devtools.restart.enabled=true # Enable automatic restart.
 spring.devtools.restart.exclude=META-INF/maven/**, META-INF/resou
 rces/**, resources/**, static/**, public/**, templates/**, **/*Test.c
 lass, **/*Tests.class, git.properties # Patterns that should be ex
 cluded from triggering a full restart.
 spring.devtools.restart.poll-interval=1000 # Amount of time (in
 milliseconds) to wait between polling for classpath changes.
 spring.devtools.restart.quiet-period=400 # Amount of quiet time
 (in milliseconds) required without any classpath changes before
 a restart is triggered.
 spring.devtools.restart.trigger-file= # Name of a specific file
 that when changed will trigger the restart check. If not specifi
```

ed any classpath file change will trigger the restart.

REMOTE DEVTOOLS (RemoteDevToolsProperties)

spring.devtools.remote.context-path=/.~~spring-boot!~ # Context path used to handle the remote connection.

spring.devtools.remote.debug.enabled=true # Enable remote debug support.

spring.devtools.remote.debug.local-port=8000 # Local remote debu g server port.

spring.devtools.remote.proxy.host= # The host of the proxy to us e to connect to the remote application.

spring.devtools.remote.proxy.port= # The port of the proxy to us e to connect to the remote application.

spring.devtools.remote.restart.enabled=true # Enable remote rest art.

spring.devtools.remote.secret= # A shared secret required to est ablish a connection (required to enable remote support).

spring.devtools.remote.secret-header-name=X-AUTH-TOKEN # HTTP he ader used to transfer the shared secret.

```
# -----
# TESTING PROPERTIES
# ------

spring.test.database.replace=any # Type of existing DataSource t
o replace.
spring.test.mockmvc.print=default # MVC Print option.
```

附录B. 配置元数据

Spring Boot jars包含元数据文件,它们提供了所有支持的配置属性详情。这些文件设计用于让IDE开发者能够为使

用 application.properties 或 application.yml 文件的用户提供上下文帮助及代码完成功能。

主要的元数据文件是在编译器通过处理所有被 @ConfigurationProperties 注解的节点来自动生成的。尽管如此,在实现个别案例或者更加高级的使用案例时,还是可以手写部分元数据。

附录B.1. 元数据格式

配置元数据位于jars文件中的 META-INF/spring-configuration-metadata.json ,它们使用一个具有"groups"或"properties"分类节点的简单JSON格式:

```
{"groups": [
    {
        "name": "server",
        "type": "org.springframework.boot.autoconfigure.web.Serv
erProperties",
        "sourceType": "org.springframework.boot.autoconfigure.we
b.ServerProperties"
    },
    {
        "name": "spring.jpa.hibernate",
        "type": "org.springframework.boot.autoconfigure.orm.jpa.
JpaProperties$Hibernate",
        "sourceType": "org.springframework.boot.autoconfigure.or
m.jpa.JpaProperties",
        "sourceMethod": "getHibernate()"
    }
], "properties": [
    {
        "name": "server.port",
        "type": "java.lang.Integer",
        "sourceType": "org.springframework.boot.autoconfigure.we
b.ServerProperties"
    },
    {
        "name": "server.servlet.path",
        "type": "java.lang.String",
        "sourceType": "org.springframework.boot.autoconfigure.we
b.ServerProperties",
        "defaultValue": "/"
    },
    {
```

```
"name": "spring.jpa.hibernate.ddl-auto",
          "type": "java.lang.String",
          "description": "DDL mode. This is actually a shortcut
for the \"hibernate.hbm2ddl.auto\" property.",
          "sourceType": "org.springframework.boot.autoconfigure.
orm.jpa.JpaProperties$Hibernate"
    }
    . . .
], "hints": [
    {
        "name": "spring.jpa.hibernate.ddl-auto",
        "values": [
            {
                "value": "none",
                "description": "Disable DDL handling."
            },
            {
                "value": "validate",
                "description": "Validate the schema, make no cha
nges to the database."
            },
            {
                "value": "update",
                "description": "Update the schema if necessary."
            },
            {
                "value": "create",
                "description": "Create the schema and destroy pr
evious data."
            },
            {
                "value": "create-drop",
                "description": "Create and then destroy the sche
ma at the end of the session."
            }
        ]
    }
]}
```

每个"property"是一个配置节点,用户可以使用特定的值指定它。例如, server.port 和 server.servlet.path 可能在 application.properties 中如以下定义:

server.port=9090
server.servlet.path=/home

"groups"是高级别的节点,它们本身不指定一个值,但为properties提供一个有上下 文关联的分组。例如, server.port 和 server.servlet.path 属性 是 server 组的一部分。

注 不需要每个"property"都有一个"group",一些属性可以以自己的形式存在。

附录**B.1.1.** Group属性

groups 数组包含的JSON对象可以由以下属性组成:

名称	类型	目的
name	String	group的全名,该属性是强制性的
type	String	group数据类型的类名。例如,如果group是基于一个被 @ConfigurationProperties 注解的类,该属性将包含该类的全限定名。如果基于一个 @Bean 方法,它将是该方法的返回类型。如果该类型未知,则该属性将被忽略
description	String	一个简短的group描述,用于展示给用户。如果没有可用描述,该属性将被忽略。推荐使用一个简短的段落描述,第一行提供一个简洁的总结,最后一行以句号结尾
sourceType	String	贡献该组的来源类名。例如,如果组基于一个被 @ConfigurationProperties 注解的 @Bean 方法,该属性将包含 @Configuration 类的全限定名,该类包含此方法。如果来源类型未知,则该属性将被忽略
sourceMethod	String	贡献该组的方法的全名(包含括号及参数类型)。 例如,被 @ConfigurationProperties 注解 的 @Bean 方法名。如果源方法未知,该属性将被忽 略

附录**B.1.2.** Property属性

properties 数组中包含的JSON对象可以包含以下属性:

名称	类型	目的
name	String	property的全名,格式为小写虚线分割的形式如 server.servlet.path)。该属性是强制
type	String	property数据类型的完整的签名。例如 java.lang.String ,但也可以是一个完比如 java.util.Map <java.util.string,acm该属性可以用来指导用户他们可以输入值的类一致,原生类型使用它们的包装类代替,比如成了 java.lang.boolean="" td="" 。注意,这个类可个字符串转换而来的复杂类型。如果类型未知忽略<=""></java.util.string,acm该属性可以用来指导用户他们可以输入值的类一致,原生类型使用它们的包装类代替,比如成了>
description	String	一个简短的组的描述,用于展示给用户。如果则该属性会被省略。推荐使用一个简短的段落供一个简要的总结,最后一行以句号()
sourceType	String	贡献property的来源类名。例如,如果propert被 @ConfigurationProperties 注解的类,该类的全限定名。如果来源类型未知则该属性
defaultValue	Object	当property没有定义时使用的默认值。如果property没有定义时使用的默认值。如果property没有定义时使用的默认值。如果默认值会被忽略
deprecated	Deprecation	指定该property是否弃用。如果该字段没有弃 知则该属性会被忽略。更多细节请查看下面

每一个 properties 元素的 deprecation 属性包含的JSON对象可以包含如下的 属性:

名称	类型	目的
level	String	弃用的级别,可以是 warning (默认)或者 error。当一个属性有 warning 弃用级别,它应当还是会被绑定在环境里。但是,当它有一个 error 启用级别,这个属性就不再被管理,也不再被绑定。
reason	String	对这个属性被弃用的原因的简短描述。没有原因则可能会被省略。推荐使用一个简短的段落描述,开 头提供一个简要的总结,最后一行以句号(.) 结束
replacement	String	属性的全名,代替弃用的属性。如果没有代替的属 性则会被省略

注在Spring Boot 1.3之前,单个的 deprecated 布尔属性可以用来代替 deprecation 元素。在弃用的方式里,这仍旧被支持,但是不应当再被使用。如果没有可用的reason和replacement,一个空的 deprecation 对象应当被设置。

Deprecation也可以通过在暴露deprecated属性的getter方法上,添加 @DeprecatedConfigurationProperty 标注的方式,在代码中声明式地指定。比如,让我们假设 app.foo.target 属性令人困惑,被重命名成了 app.foo.name :

```
@ConfigurationProperties("app.foo")
  public class FooProperties {
      private String name;
      public String getName() { ... }
      public void setName(String name) { ... }
     @DeprecatedConfigurationProperty(replacement = "app.foo.name"
  )
     @Deprecated
     public String getTarget() {
          return getName();
      }
     @Deprecated
      public void setTarget(String target) {
          setName(target);
      }
  }
[4]
```

注没有办法设置 level ,因为代码还在处理这个属性,所以一直是 warning 。 上面的代码确保了弃用的属性依旧工作(在幕后委托给 name 属性)。一 旦 getTarget 和 setTarget 方法可以从你的公共API移除,元数据里的自动的弃 用提示也会一同消失。如果你想要保持提示,用 error 弃用级别添加手工的元数 据,保证用户仍旧会收到关于那个属性的通知。当提供了 replacement 的时候, 这会特别有用。

附录**B.1.3.** Hint属性

hints 数组中包含的JSON对象能够包含以下属性:

名称	类型	目的
name	String	该hint参考的property的全名。格式为小写虚线分割的形式(比如 server.servlet.path)。如果这个属性参考一个map(比如 system.contexts),hint要么应用到map的key(system.context.keys)上,要么应用到value上(system.context.values)。该属性是强制性的
values	ValueHint[]	由 ValueHint 对象定义的有效值的列表 (看下面)。每一个入口都定义了值,并可 能有一段描述
providers	ValueProvider[]	由 ValueProvider 对象定义的提供者的列表(看下面)。每一个入口都定义了提供者的名字和它的参数,如果有的话

每一个 hint 元素的 values 属性包含的JSON对象可以包含如下的属性:

名称	类型	目的
value	Object	该hint参考的元素的有效值。如果属性的类型是数组,那么也可以是有效值的数组。该属性是强制性的
description	String	一个简短的对有效值的描述,用于展示给用户。如果没有描述可用则该属性会被省略。推荐使用一个简短的段落描述,开头提供一个简要的总结,最后一行以句号()结束

每一个 hint 元素的 providers 属性包含的JSON对象可以包含如下的属性:

名称	类型	目的
name	String	提供者的名字,为该hint参考的元素提供额外的 内容。
parameters	JSON object	提供者支持的任何额外的内容(更多细节,请查 看提供者的文档)

附录B.1.4. 可重复的元数据节点

在同一个元数据文件中出现多次相同名称的"property"和"group"对象是可以接受的。例如,Spring Boot将 spring.datasource 属性绑定到Hikari,Tomcat和 DBCP类,并且每个都潜在的提供了重复的属性名。这些元数据的消费者需要确保 他们支持这样的场景。

附录B.2 提供人工提示

为了优化用户体验,协助用户配置一个给定的属性,你可以提供额外的元数据:

- 1. 描述一个属性的可能值的列表。
- 2. 联系提供者,将良好定义的语义添加到属性上。这样,工具就可以基于工程的上下文,发现可能值的列表。

附录B.2.1 值提示

每一个hint的 name 属性参考了property的 name 。在上面最初的例子里,我们为 spring.jpa.hibernate.ddl-auto 属性提供了5个值: none , validate , update , create 和 create-drop 。每个值也可以有一个描述。

如果你的属性不是 Map 类型,你可以为key和value一起提供hint (但不是为map它自己)。特殊的 .keys 和 .values 后缀必须被分别地用于参考keys和values。

让我们假设一个 foo.contexts ,它把神奇的String值映射到一个Integer:

```
@ConfigurationProperties("foo")
public class FooProperties {
    private Map<String,Integer> contexts;
    // getters and setters
}
```

例如,神奇的值是foo和bar。为了给key提供额外的内容帮助,你可以将以下内容添加到模块的手工元数据:

注 当然,对那些有两个值的,你应当有一个替代的 Enum 。如果你的IDE支持,这是目前为止实现自动补全的最有效的方式。

附录B.2.2 值提供者

提供者是将语义附加到属性上的一种强大的方式。我们在下面的章节里定义了官方的提供者,你可以为你自己的提示使用它们。但是,必须记住:你最喜欢的IDE可能实现了其中的一部分,或者什么也没有实现。它也可以最后提供它自己。

注 由于这是一个新特性,IDE供应商将不得不追上这个新特性。

下面 的表格总结了支持的提供者的列表:

名称	描述
any	允许提供额外的值
class- reference	自动补全项目里可用的类。通常被一个由 目标 参数指定的基础的类约束
handle-as	操作属性,就好像它是由强制的 目标 参数定义的类型一样
logger-name	自动补全有效的记录器名。典型地,目前项目里可用的包名和类名会被自动补全
spring-bean- reference	自动补全当前项目里可用的bean的名字。通常被一个由 目标 参数指定的基础的类约束
spring- profile-name	自动补全当前项目里可用的Spring profile的名字

提示对于一个给定的属性,只能有一个有效的提供者。但是,如果可以以某种方式 共同管理属性,你也可以指定多个提供者。确保把最强大的提供者放在第一位,因 为IDE必须使用它能够处理的JSON部分里的第一个。如果对于一个给定的属性,没 有提供者提供支持,也不会有特殊的内容帮助被提供。

Any

The any provider permits any additional values to be provided. Regular value validation based on the property type should be applied if this is supported.

This provider will be typically used if you have a list of values and any extra values are still to be considered as valid.

The example below offers on and off as auto-completion values for system.state; any other value is also allowed:

```
{"hints": [ { "name": "system.state", "values": [ { "value": "on" }, { "value": "off" } ],
"providers": [ { "name": "any" } ] } ]} Class reference
```

The class-reference provider auto-completes classes available in the project. This provider supports these parameters:

Parameter Type Default value Description target

String (Class)

none

The fully qualified name of the class that should be assignable to the chosen value. Typically used to filter out non candidate classes. Note that this information can be provided by the type itself by exposing a class with the appropriate upper bound.

concrete

boolean

true

Specify if only concrete classes are to be considered as valid candidates.

The meta-data snippet below corresponds to the standard server.servlet.jsp.classname property that defines the JspServlet class name to use:

{"hints": [{ "name": "server.servlet.jsp.class-name", "providers": [{ "name": "class-reference", "parameters": { "target": "javax.servlet.http.HttpServlet" } }] }]} Handle As

The handle-as provider allows you to substitute the type of the property to a more high-level type. This typically happens when the property has a java.lang.String type because you don't want your configuration classes to rely on classes that may not be on the classpath. This provider supports these parameters:

Parameter Type Default value Description target

String (Class)

none

The fully qualified name of the type to consider for the property. This parameter is mandatory.

The following types can be used:

Any java.lang.Enum that lists the possible values for the property (By all means, try to define the property with the Enum type instead as no further hint should be required for the IDE to auto-complete the values). java.nio.charset.Charset: auto-completion of charset/encoding values (e.g. UTF-8) java.util.Locale: auto-completion of locales (e.g. en_US) org.springframework.util.MimeType: auto-completion of content type values (e.g. text/plain) org.springframework.core.io.Resource: auto-completion of Spring's Resource abstraction to refer to a file on the filesystem or on the classpath. (e.g. classpath:/foo.properties) [Note] If multiple values can be provided, use a Collection or Array type to teach the IDE about it. The meta-data snippet below corresponds to the standard liquibase.change-log property that defines the path to the changelog to use. It is actually used internally as a org.springframework.core.io.Resource but cannot be exposed as such as we need to keep the original String value to pass it to the Liquibase API.

```
{"hints": [ { "name": "liquibase.change-log", "providers": [ { "name": "handle-as", "parameters": { "target": "org.springframework.core.io.Resource" } } ] } ] } Logger name
```

The logger-name provider auto-completes valid logger names. Typically, package and class names available in the current project can be auto-completed. Specific frameworks may have extra magic logger names that could be supported as well.

Since a logger name can be any arbitrary name, really, this provider should allow any value but could highlight valid packages and class names that are not available in the project's classpath.

The meta-data snippet below corresponds to the standard logging.level property, keys are logger names and values correspond to the standard log levels or any custom level:

```
{"hints": [ { "name": "logging.level.keys", "values": [ { "value": "root", "description": "Root logger used to assign the default logging level." } ], "providers": [ { "name": "logger-name" } ] }, { "name": "logging.level.values", "values": [ { "value": "trace" },
```

```
{ "value": "debug" }, { "value": "info" }, { "value": "warn" }, { "value": "error" }, { "value": "fatal" }, { "value": "off" }
```

]} Spring bean reference

The spring-bean-reference provider auto-completes the beans that are defined in the configuration of the current project. This provider supports these parameters:

Parameter Type Default value Description target

String (Class)

none

The fully qualified name of the bean class that should be assignable to the candidate. Typically used to filter out non candidate beans.

The meta-data snippet below corresponds to the standard spring.jmx.server property that defines the name of the MBeanServer bean to use:

{"hints": [{ "name": "spring.jmx.server", "providers": [{ "name": "spring-bean-reference", "parameters": { "target": "javax.management.MBeanServer" } }] }]} [Note] The binder is not aware of the meta-data so if you provide that hint, you will still need to transform the bean name into an actual Bean reference using the ApplicationContext. Spring profile name

The spring-profile-name provider auto-completes the Spring profiles that are defined in the configuration of the current project.

The meta-data snippet below corresponds to the standard spring.profiles.active property that defines the name of the Spring profile(s) to enable:

{"hints": [{ "name": "spring.profiles.active", "providers": [{ "name": "spring-profilename" }] }]}

附录B.3. 使用注解处理器产生自己的元数据

通过使用 spring-boot-configuration-processor jar, 你可以从 被 @ConfigurationProperties 注解的节点轻松的产生自己的配置元数据文件。 该jar包含一个在你的项目编译时会被调用的Java注解处理器。想要使用该处理器,你只需简单添加 spring-boot-configuration-processor 依赖,例如使用 Maven你需要添加:

```
<dependency>
     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
     <artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
     <optional>true</optional>
</dependency>
```

使用Gradle时,你可以使用propdeps-plugin并指定:

```
dependencies {
          optional "org.springframework.boot:spring-boot-configura
tion-processor"
     }
     compileJava.dependsOn(processResources)
}
```

注:你需要将 compileJava.dependsOn(processResources) 添加到构建中,以确保资源在代码编译之前处理。如果没有该指令,任何 additional-spring-configuration-metadata.json 文件都不会被处理。

该处理器会处理被 @ConfigurationProperties 注解的类和方法,description属性用于产生配置类字段值的Javadoc说明。

注:你应该使用简单的文本来设置 @ConfigurationProperties 字段的 Javadoc,因为在没有被添加到JSON之前它们是不被处理的。

属性是通过判断是否存在标准的getters和setters来发现的,对于集合类型有特殊处理(即使只出现一个getter)。该注解处理器也支持使用lombok的 @Data,

@Getter 和 @Setter 注解。

附录 B.3.1. 内嵌属性

该注解处理器自动将内部类当做内嵌属性处理。例如,下面的类:

```
@ConfigurationProperties(prefix="server")
public class ServerProperties {
    private String name;
    private Host host;

    // ... getter and setters

    private static class Host {
        private String ip;
        private int port;

        // ... getter and setters
}
```

附录 B.3.2. 添加其他的元数据

附录 C. 自动配置类

这里有一个Spring Boot提供的所有自动配置类的文档链接和源码列表。也要记着看一下你的应用都开启了哪些自动配置(使用 --debug 或 -Debug 启动应用,或在一个Actuator应用中使用 autoconfig 端点)。

附录 C.1 来自 spring-boot-autoconfigure 模块

下面的自动配置类来自 spring-boot-autoconfigure 模块:

配置类	链接
ActiveMQAutoConfiguration	javadoc
AopAutoConfiguration	javadoc
ArtemisAutoConfiguration	javadoc
BatchAutoConfiguration	javadoc
CacheAutoConfiguration	javadoc
CassandraAutoConfiguration	javadoc
CassandraDataAutoConfiguration	javadoc
CassandraReactiveDataAutoConfiguration	javadoc
CassandraReactiveRepositoriesAutoConfiguration	javadoc
CassandraRepositoriesAutoConfiguration	javadoc
CloudAutoConfiguration	javadoc
ConfigurationPropertiesAutoConfiguration	javadoc
CouchbaseAutoConfiguration	javadoc
CouchbaseDataAutoConfiguration	javadoc
CouchbaseRepositoriesAutoConfiguration	javadoc
DataSourceAutoConfiguration	javadoc
DataSourceTransactionManagerAutoConfiguration	javadoc
DeviceDelegatingViewResolverAutoConfiguration	javadoc
DeviceResolverAutoConfiguration	javadoc
DispatcherServletAutoConfiguration	javadoc
ElasticsearchAutoConfiguration	javadoc
ElasticsearchDataAutoConfiguration	javadoc
ElasticsearchRepositoriesAutoConfiguration	javadoc
EmbeddedLdapAutoConfiguration	javadoc
EmbeddedMongoAutoConfiguration	javadoc

ErrorMvcAutoConfiguration	javadoc
FacebookAutoConfiguration	javadoc
FallbackWebSecurityAutoConfiguration	javadoc
FlywayAutoConfiguration	javadoc
FreeMarkerAutoConfiguration	javadoc
GroovyTemplateAutoConfiguration	javadoc
GsonAutoConfiguration	javadoc

附录 C.2 来自 spring-boot-actuator 模块

下列的自动配置类来自于 spring-boot-actuator 模块:

配置类	链接
AuditAutoConfiguration	javadoc
CacheStatisticsAutoConfiguration	javadoc
CloudFoundryActuatorAutoConfiguration	javadoc

附录 D. 测试自动配置的标注

Here is a table of the various @...Test annotations that can be used to test slices of your application and the auto-configuration that they import by default:

附录 E. 可执行jar格式

spring-boot-loader 模块允许Spring Boot对可执行jar和war文件的支持。如果你正在使用Maven或Gradle插件,可执行jar会被自动产生,通常你不需要了解它是如何工作的。

如果你需要从一个不同的构建系统创建可执行jars,或你只是对底层技术好奇,本章节将提供一些背景资料。

附录 E.1. 内嵌JARs

Java没有提供任何标准的方式来加载内嵌的jar文件(也就是jar文件自身包含到一个jar中)。如果你正分发一个在不解压缩的情况下可以从命令行运行的自包含应用,那这将是个问题。

为了解决这个问题,很多开发者使用"影子" jars。一个影子jar只是简单的将所有jars的类打包进一个单独的"超级jar"。使用影子jars的问题是它很难分辨在你的应用中实际可以使用的库。在多个jars中存在相同的文件名(内容不同)也是一个问题。Spring Boot另辟蹊径,让你能够直接嵌套jars。

附录 E.1.1 可执行jar文件结构

Spring Boot Loader兼容的jar文件应该遵循以下结构:

```
example.jar
 +-META-INF
 | +-MANIFEST.MF
 +-org
   +-springframework
       +-boot
          +-loader
             +-<spring boot loader classes>
 +-BOOT-INF
    +-classes
      +-mycompany
          +-project
             +-YourClasses.class
    +-lib
       +-dependency1.jar
       +-dependency2.jar
```

应用类需要放在内嵌的 BOOT-INF/classes 目录下。依赖需要放在内嵌的 BOOT-INF/lib 目录下。

附录 E.1.2. 可执行war文件结构

Spring Boot Loader兼容的war文件应该遵循以下结构:

```
example.war
+-META-INF
 | +-MANIFEST.MF
+-org
   +-springframework
       +-boot
          +-loader
             +-<spring boot loader classes>
 +-WEB-INF
   +-classes
      +-com
          +-mycompany
             +-project
                +-YourClasses.class
   +-lib
    | +-dependency1.jar
      +-dependency2.jar
   +-lib-provided
       +-servlet-api.jar
       +-dependency3.jar
```

依赖需要放到内嵌的 WEB-INF/lib 目录下。任何运行时需要但部署到普通web容器不需要的依赖应该放到 WEB-INF/lib-provided 目录下。

附录 E.2. Spring Boot的"JarFile"类

Spring Boot用于支持加载内嵌jars的核心类

是 org.springframework.boot.loader.jar.JarFile 。它允许你从一个标准的 jar文件或内嵌的子jar数据中加载jar内容。当首次加载的时候,每

个 JarEntry]=\的位置被映射到一个偏移于外部jar的物理文件:

上面的示例展示了如何在 myapp.jar 的 /BOOT-INF/classes 里找到 A.class ,也就是位置 0063 。来自于内嵌jar的 B.class 实际可以在 myapp.jar 的 3452 处找到, B.class 可以在 3980 处找到。有了这些信息,我们就可以通过简单的寻找外部jar的合适部分来加载指定的内嵌实体。我们不需要解压存档,也不需要将所有实体读取到内存中。

附录 E.2.1 对标准Java "JarFile"的兼容性

Spring Boot Loader努力保持对已有代码和库的兼容。 org.springframework.boot.loader.jar.JarFile 继承自 java.util.jar.JarFile ,可以作为降级替换。

附录 E.3. 启动可执行jars

org.springframework.boot.loader.Launcher 类是个特殊的启动类,用于一个可执行jars的主要入口。它实际上就是你jar文件的 Main-Class ,并用来设置一个合适的 URLClassLoader ,最后调用你的 main() 方法。

这里有3个启动器子类,JarLauncher,WarLauncher和PropertiesLauncher。它们的作用是从嵌套的jar或war文件目录中(相对于显示的从classpath)加载资源(.class文件等)。在 [Jar|War]Launcher 情况下,嵌套路径是固定的(lib/*.jar 和war的 lib-provided/*.jar),所以如果你需要很多其他jars只需添加到那些位置即可。PropertiesLauncher默认查找你应用存档的 lib/ 目录,但你可以通过设置环境变量 LOADER_PATH 或application.properties中的 loader.path 来添加其他的位置(逗号分割的目录或存档列表)。

附录 E.3.1 Launcher manifest

你需要指定一个合适的Launcher作为 META-INF/MANIFEST.MF 的 Main-Class 属性。你实际想要启动的类(也就是你编写的包含main方法的类)需要在 Start-Class 属性中定义。

例如,这里有个典型的可执行jar文件的MANIFEST.MF:

Main-Class: org.springframework.boot.loader.JarLauncher

Start-Class: com.mycompany.project.MyApplication

对于一个war文件,它可能是这样的:

Main-Class: org.springframework.boot.loader.WarLauncher

Start-Class: com.mycompany.project.MyApplication

注:你不需要在manifest文件中指定 Class-Path 实体,classpath会从嵌套的jars 中被推导出来。

附录 E.3.2. 暴露的存档

一些PaaS实现可能选择在运行前先解压存档。例如,Cloud Foundry就是这样操作的。你可以运行一个解压的存档,只需简单的启动合适的启动器:

- \$ unzip -q myapp.jar
- \$ java org.springframework.boot.loader.JarLaunche

附录 E.4. PropertiesLauncher特性

PropertiesLauncher有一些特殊的性质,它们可以通过外部属性来启用(系统属性,环境变量,manifest实体或application.properties)。

Key	作用
loader.path	逗号分割的classpath,比如 lib:\${HOME}/app/lib
loader.home	其他属性文件的位置,比如/opt/app(默认为 \${user.dir})
loader.args	main方法的默认参数(以空格分割)
loader.main	要启动的main类名称,比如 com.app.Application
loader.config.name	属性文件名,比如loader (默认为application)
loader.config.location	属性文件路径,比 如 classpath:loader.properties (默认为 application.properties)
loader.system	布尔标识,表明所有的属性都应该添加到系统属性中 (默认为false)

Manifest实体keys通过大写单词首字母及将分隔符从"."改为"-"(比如 Loader-Path)来进行格式化。 loader.main 是个特例,它是通过查找manifest 的 Start-Class ,这样也兼容JarLauncher。

环境变量可以大写字母并且用下划线代替句号。

- loader.home 是其他属性文件(覆盖默认)的目录位置,只要没有指定 loader.config.location。
- loader.path 可以包含目录(递归地扫描jar和zip文件),存档路径或通配符模式(针对默认的JVM行为)。
- 占位符在使用前会被系统和环境变量加上属性文件本身的值替换掉。

附录 E.5. 可执行jar的限制

当使用Spring Boot Loader打包的应用时有一些你需要考虑的限制。

附录 **E.5.1 Zip**实体压缩

对于一个嵌套jar的ZipEntry必须使用 ZipEntry.STORED 方法保存。这是需要的,这样我们可以直接查找嵌套jar中的个别内容。嵌套jar的内容本身可以仍旧被压缩,正如外部jar的其他任何实体。

附录 E.5.2. 系统ClassLoader

启动的应用在加载类时应该使用 Thread.getContextClassLoader() (多数库和框架都默认这样做)。尝试通过 ClassLoader.getSystemClassLoader() 加载嵌套的类将失败。请注意 java.util.Logging 总是使用系统类加载器,由于这个原因你需要考虑一个不同的日志实现。

附录 E.6. 可替代的单一jar解决方案

如果以上限制造成你不能使用Spring Boot Loader,那可以考虑以下的替代方案:

- Maven Shade Plugin
- JarClassLoader
- OneJar

附录 F. 依赖版本

下面的表格提供了详尽的依赖版本信息,这些版本由Spring Boot自身的CLI, Maven的依赖管理(dependency management)和Gradle插件提供。当你声明一 个对以下artifacts的依赖而没有声明版本时,将使用下面表格中列出的版本。