independIT Integrative Technologies GmbH Bergstraße 6 D–86529 Schrobenhausen



schedulix Server

Command Reference Release 2.9

Dieter Stubler

Ronald Jeninga

10. April 2019

Copyright © 2019 independIT GmbH

Rechtlicher Hinweis

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Buches, oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung der independIT GmbH in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Inhaltsverzeichnis

2. Utilities Starten und Stoppen des Servers server-start server-stop sdmsh sdms-auto_restart sdms-get_variable sdms-rerun sdms-set_state sdms-set_warniable sdms-set_warning sdms-submit II. User Commands alter comment alter environment alter event alter exit state mapping alter exit state profile alter exit state translation alter folder alter footprint alter group	Inł	haltsverzeichnis	iii													
1. Einleitung Einleitung 2. Utilities Starten und Stoppen des Servers server-start server-stop sdmsh sdms-auto_restart sdms-get_variable sdms-rerun sdms-set_state sdms-set_warning sdms-submit II. User Commands alter comment alter environment alter event alter exit state mapping alter exit state profile alter folder alter folder alter footprint alter group	Ta	abellenverzeichnis														
Einleitung 2. Utilities Starten und Stoppen des Servers server-start server-stop sdmsh sdms-auto_restart sdms-get_variable sdms-rerun sdms-set_state sdms-set_warning sdms-submit II. User Commands alter comment alter environment alter event alter exit state mapping alter exit state translation alter folder alter footprint alter group	l.	Allgemein	1													
Starten und Stoppen des Servers server-start server-stop sdmsh sdms-auto_restart sdms-get_variable sdms-rerun sdms-set_state sdms-set_variable sdms-set_variable sdms-set_warning sdms-submit II. User Commands alter commands alter comment alter environment alter event alter exit state mapping alter exit state profile alter exit state translation alter folder alter footprint alter group	1.	Einleitung Einleitung	3													
3. alter commands alter comment alter environment alter event alter exit state mapping alter exit state profile alter exit state translation alter folder alter footprint alter group	2.	Utilities Starten und Stoppen des Servers server-start server-stop sdmsh sdms-auto_restart sdms-get_variable sdms-rerun sdms-set_state sdms-set_variable sdms-set_warning sdms-submit	11 11 12 13 23 25 27 29 31 33 35													
alter comment alter environment alter event alter exit state mapping alter exit state profile alter exit state translation alter folder alter footprint alter group	II.	User Commands	37													
	3.	alter commands alter comment alter environment alter event alter exit state mapping alter exit state profile alter exit state translation alter folder alter footprint alter group alter interval	39 40 42 43 44 45 46 47 49 50 51													

	alter job	53
	alter job definition	59
	alter named resource	64
	alter resource	66
	alter resource state mapping	67
	alter resource state profile	68
	alter schedule	69
	alter scheduled event	71
	alter scope	72
	alter server	74
	alter session	76
	alter trigger	78
	alter user	80
_		
4.	connect commands	83
	connect	84
5	copy commands	87
٥.	copy folder	_
	copy named resource	
	copy scope	
	copy scope	70
6.	create commands	91
	create comment	92
	create environment	94
	create event	95
	create exit state definition	96
	create exit state mapping	97
	create exit state profile	98
	create exit state translation	101
	create folder	102
	create footprint	104
	create group	106
	create interval	107
	create job definition	114
	create named resource	133
	create resource	136
	create resource state definition	140
	create resource state mapping	141
	create resource state profile	
	create schedule	143
	create scheduled event	
	create scope	147
	create trigger	

	create user	160
7.	deregister commands	163
	deregister	164
8.	disconnect commands	165
	disconnect	166
9.	drop commands	167
	drop comment	168
	drop environment	
	drop event	
	drop exit state definition	
	drop exit state mapping	
	drop exit state profile	
	drop exit state translation	
	drop folder	
	drop footprint	
	drop group	
	drop interval	
	drop job definition	
	drop named resource	
	drop resource	
	drop resource state definition	
	drop resource state mapping	
	drop resource state profile	
	drop schedule	
	drop scheduled event	
	drop scope	
	drop trigger	
	drop user	
10	finish commands	191
	finish job	
11	.get commands	193
	get parameter	
	get submittag	195
12	.kill commands	197
	kill session	198
13	link commands	199
	link resource	200

14. list commands	201
list calendar	202
list dependency definition	204
list dependency hierarchy	207
list environment	
list event	213
list exit state definition	214
list exit state mapping	215
list exit state profile	
list exit state translation	
list folder	218
list footprint	222
list group	
list interval	
list job	226
list job definition hierarchy	
list named resource	
list resource state definition	
list resource state mapping	
list resource state profile	
list schedule	
list scheduled event	244
list scope	
list session	
list trigger	250
list user	
15. move commands	257
move folder	
move job definition	
move named resource	
move schedule	
move scope	
move scope	202
16.multicommand commands	263
multicommand	264
17. register commands	265
register	266
18. rename commands	267
rename environment	
rename event	
rename exit state definition	270

	rename exit state mapping	271
	rename exit state profile	272
	rename exit state translation	273
	rename folder	274
	rename footprint	275
	rename group	276
	rename interval	277
	rename job definition	278
	rename named resource	279
	rename resource state definition	280
	rename resource state mapping	281
	rename resource state profile	282
	rename schedule	283
	rename scope	284
	rename trigger	285
	rename user	286
19	9. resume commands	287
	resume	288
20). select commands	289
20	selectselect commands	
	Select	290
21	l.set commands	291
21	I.set commands set parameter	_
	set parameter	292
	set parameter	292 293
	set parameter	292 293 294
	set parameter	292 293 294 297
	set parameter	292 293 294 297 300
	set parameter 2. show commands show comment show environment show event show exit state definition	292 293 294 297 300 302
	set parameter 2. show commands show comment show environment show event show exit state definition show exit state mapping	292 293 294 297 300 302 303
	set parameter 2. show commands show comment show environment show event show exit state definition show exit state mapping show exit state profile	292 293 294 297 300 302 303 305
	set parameter 2. show commands show comment show environment show event show exit state definition show exit state mapping show exit state profile show exit state translation	292 293 294 297 300 302 303 305
	set parameter 2. show commands show comment show environment show event show exit state definition show exit state mapping show exit state profile show exit state translation show folder	292 293 294 297 300 302 303 305 307 309
	set parameter 2. show commands show comment show environment show event show exit state definition show exit state mapping show exit state profile show exit state translation show folder show footprint	292 293 294 297 300 302 303 305 307 309 311
	set parameter 2. show commands show comment show environment show event show exit state definition show exit state mapping show exit state profile show exit state translation show folder show footprint show group	292 293 294 297 300 302 303 305 307 309 311 314
	set parameter 2. show commands show comment show environment show event show exit state definition show exit state mapping show exit state profile show exit state translation show folder show footprint show group show interval	292 293 294 297 300 302 303 305 307 309 311 314 316
	set parameter 2. show commands show comment show environment show event show exit state definition show exit state mapping show exit state profile show exit state translation show folder show footprint show group show interval show job	292 293 294 297 300 302 303 305 307 309 311 314 316 322
	set parameter 2. show commands show comment show environment show event show exit state definition show exit state mapping show exit state profile show exit state translation show folder show footprint show group show interval show job show job definition	292 293 294 297 300 302 303 305 307 309 311 314 316 322 341
	set parameter 2. show commands show comment show environment show event show exit state definition show exit state mapping show exit state profile show exit state translation show folder show footprint show group show interval show job	292 293 294 297 300 302 303 305 307 309 311 314 316 322 341 352
	set parameter 2. show commands show comment show environment show event show exit state definition show exit state mapping show exit state profile show exit state translation show folder show footprint show group show interval show job show job show job definition show named resource show resource	292 293 294 297 300 302 303 305 307 309 311 314 316 322 341 352 357
	set parameter 2. show commands show comment show environment show exit state definition show exit state mapping show exit state profile show exit state translation show folder show footprint show group show interval show job show job definition show resource show resource state definition	292 293 294 297 300 302 303 305 307 309 311 314 316 322 341 352 357 362
	set parameter 2. show commands show comment show environment show event show exit state definition show exit state mapping show exit state profile show exit state translation show folder show footprint show group show interval show job show job show job definition show named resource show resource	292 293 294 297 300 302 303 305 307 309 311 314 316 322 341 352 357 362

show resource state profile	365
show schedule	367
show scheduled event	369
show scope	372
show session	378
show system	380
show trigger	383
show user	387
23. shutdown commands	391
shutdown	392
24. stop commands	393
stop server	394
25. submit commands	395
submit	396
26. suspend commands	399
suspend	400
III. Jobserver Commands	401
27. Jobserver Commands	403
alter job	
alter jobserver	410
alter jobserver	
alter jobserver	410 411 414
alter jobserver	410 411 414
alter jobserver	
alter jobserver connect deregister disconnect get next job multicommand	
alter jobserver connect deregister disconnect get next job multicommand reassure	
alter jobserver connect deregister disconnect get next job multicommand	
alter jobserver connect deregister disconnect get next job multicommand reassure register	
alter jobserver connect deregister disconnect get next job multicommand reassure register	410 410 411 414 415 416 416 418 419 421
alter jobserver connect deregister disconnect get next job multicommand reassure register IV. Job Commands	410 411 414 415 416 418 419 420 421
alter jobserver connect deregister disconnect get next job multicommand reassure register IV. Job Commands alter job	410 411 411 414 415 416 416 418 420 421 423
alter jobserver connect deregister disconnect get next job multicommand reassure register IV. Job Commands	
alter jobserver connect deregister disconnect get next job multicommand reassure register IV. Job Commands alter job connect	
alter jobserver connect deregister disconnect get next job multicommand reassure register IV. Job Commands alter job connect disconnect disconnect	

set paramete	r														•		•	•	•		437
set state																					438
submit																					439

Tabellenverzeichnis

1.1.	Gültige Datumstormate	6
1.2.	Keywords die mit Quotes als Identifier verwendet werden dürfen	7
1.3.	Keywords und Synonyme	8
1.4.	Reservierte Worte	9
6.1.	job definition parameters	
6.2.	Named Resource Parameter Typen	
6.3.	Named Resource Usage	135
6.4.	job definition parameters	138
6.5.	List of triggertypes	159
11.1.	get parameter output	
11.2.	get submittag output	195
14.1.	list calendar output	
14.2.	list dependency definition output	
14.3.	list dependency hierarchy output	211
14.4.	list environment output	
14.5.	list event output	213
14.6.	list exit state definition output	214
14.7.	list exit state mapping output	215
14.8.	list exit state profile output	216
14.9.	list exit state translation output	217
14.10.	list folder output	221
14.11.	list footprint output	222
14.12.	list group output	223
14.13.	list interval output	
14.14.	list job output	232
14.15.	list job definition hierarchy output	236
14.16.	list named resource output	238
14.17.	list resource state definition output	239
14.18.	list resource state mapping output	240
14.19.	list resource state profile output	241
14.20.	list schedule output	
14.21.	list scheduled event output	
14.22.	list scope output	247

14.23.	list session output	 249
14.24.	*	
14.25.		
22.1.	show comment output	 296
22.2.	show environment output	
22.3.	show environment RESOURCES Subtabelle	
22.4.	show environment JOB_DEFINITIONS Subtabelle	
22.5.	show event output	
22.6.	show event PARAMETERS Subtabelle	 301
22.7.	show exit state definition output	
22.8.	show exit state mapping output	
22.9.	show exit state mapping RANGES Subtabelle	
22.10.	show exit state profile output	
22.11.	show exit state profile STATES Subtabelle	
22.12.	show exit state translation output	
22.13.	show exit state translation TRANSLATION Subtabelle	
22.14.		
22.15.	show footprint output	
22.16.	show footprint RESOURCES Subtabelle	
22.17.	show footprint JOB_DEFINITIONS Subtabelle	
22.18.	show group output	 315
22.19.	show group MANAGE_PRIVS Subtabelle	
22.20.	show group USERS Subtabelle	
22.21.	show interval output	
22.22.	show interval SELECTION Subtabelle	
22.23.	show interval FILTER Subtabelle	 318
22.24.	show interval DISPATCHER Subtabelle	 319
22.25.	show interval HIERARCHY Subtabelle	 320
22.26.	show interval EDGES Subtabelle	
22.27.	show job output	 329
22.28.	show job CHILDREN Subtabelle	 330
22.29.	show job PARENTS Subtabelle	 331
22.30.	show job PARAMETER Subtabelle	 331
22.31.	show job REQUIRED_JOBS Subtabelle	
22.32.	show job DEPENDENT_JOBS Subtabelle	
22.33.	show job REQUIRED_RESOURCES Subtabelle	 338
22.34.	show job AUDIT_TRAIL Subtabelle	 338
22.35.	show job DEFINED_RESOURCES Subtabelle	
22.36.	show job RUNS Subtabelle	
22.37.	show job definition output	 344
22.38.	show job definition CHILDREN Subtabelle	
22.39.		

22.40.	show job definition REQUIRED_JOBS Subtabelle	348
22.41.	show job definition DEPENDENT_JOBS Subtabelle	
22.42.	show job definition REQUIRED_RESOURCES Subtabelle	
22.43.	show named resource output	
22.44.	show named resource RESOURCES Subtabelle	
22.45.	show named resource PARAMETERS Subtabelle	
22.46.	show named resource JOB_DEFINITIONS Subtabelle	356
22.47.	show resource output	359
22.48.	show resource ALLOCATIONS Subtabelle	360
22.49.	show resource PARAMETERS Subtabelle	361
22.50.	show resource state definition output	362
22.51.	show resource state mapping output	
22.52.	show resource state mapping MAPPINGS Subtabelle	
22.53.	show resource state profile output	
22.54.	show resource state profile STATES Subtabelle	
22.55.	show schedule output	
22.56.	show scheduled event output	371
22.57.	show scope output	
22.58.	show scope RESOURCES Subtabelle	
22.59.	show scope CONFIG Subtabelle	376
22.60.	show scope CONFIG_ENVMAPPING Subtabelle	376
22.61.	show scope PARAMETERS Subtabelle	377
22.62.	show session output	
22.63.	show system output	381
22.64.	show system WORKER Subtabelle	
22.65.	show trigger output	
22.66.	show trigger STATES Subtabelle	386
22.67.	show trigger PARAMETERS Subtabelle	
22.68.	show user output	388
22.69.	show user MANAGE_PRIVS Subtabelle	
22.70.	show user GROUPS Subtabelle	389
22.71.	show user EQUIVALENT_USERS Subtabelle	389
22.72.	show user COMMENT Subtabelle	389
25.1.	submit output	398
27.1.	get next job output	417
28.1.	get parameter output	
28.2.	get submittag output	
28.3	submit output	111

Teil I. Allgemein

1. Einleitung

Einleitung

Dieses Dokument ist im Wesentlichen in drei Teile gegliedert. Im BICsuite Scheduling System gibt es drei Arten von Benutzern (im weitesten Sinne des Wortes):

- Users
- Jobservers
- Jobs

Jeder dieser Benutzer hat einen eigenen Befehlssatz zur Verfügung. Diese Befehlssätze sind jeweils nur teilweise überlappend. Es gibt z.B. für Jobserver das **get next job** Statement, das weder für Jobs noch für User gültig ist. Dafür gibt es Formen des **submit** Statements die nur in einem Job-Kontext einen Sinn ergeben und daher auch nur von Jobs ausgeführt werden dürfen. Das Anlegen von Objekten wie Exit State Definitions oder Job Definitions ist natürlich nur den Usern vorbehalten. Im Gegensatz dazu gibt es auch Statements, wie z.B. das **connect** Statement, die für alle Arten von Benutzern gültig sind.

Die Gliederung dieses Dokumentes richtet sich nach den drei Arten von Benutzern. Der größte Teil des Dokuments befasst sich mit den User Commands, die beiden anderen Teile mit den Jobservern und Job Commands.

Zur Vollständigkeit wird im nächsten Kapitel noch kurz auf das Utility *sdmsh* eingegangen. Dieses Utility ist einfach zu handhaben und stellt eine exzellente Wahl für die Verarbeitung von Skripten mit BICsuite-Kommandos dar.

Da die im Folgenden beschriebenen Syntax die einzige Schnittstelle zum BICsuite Scheduling Server ist, benutzen alle Dienstprogramme, also insbesondere auch BICsuite! Web diese Schnittstelle.

Um die Entwicklung eigener Utilities zu vereinfachen kann der Server seine Reaktionen auf Statements in verschiedenen Formaten ausgeben. Das Utility *sdmsh* benutzt zum Beispiel das **serial** Protokoll in dem serialized Java Objects übermittelt werden. Dagegen benutzt BICsuite!Web das **python** Protokoll, in dem textuelle Darstellungen von Python-Strukturen übermittelt werden, die mittels der eval()-Funktion leicht eingelesen werden können.

Allgemein Einleitung

Syntax Diagramme

Syntax Diagramme Die Syntax Diagramme sind aus verschiedenen Symbolen und Metasymbolen aufgebaut. Die Symbole und Metasymbole sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt und erläutert.

Symbol	Bedeutung
keyword	Ein Schlüsselwort der Sprache. Diese müssen wie dargestellt eingegeben werden. Ein Beispiel ist das Schlüsselwort create .
name	Ein Parameter. Hier kann in vielen Fällen ein selbst gewählter Name oder eine Zahl eingesetzt werden.
NONTERM	Ein nicht terminales Symbol wird mittels SMALL CAPS dargestellt. An dieser Stelle muss ein im späteren Verlauf des Diagrammes näher erläutertes Syntaxelement eingesetzt werden.
< all any >	Dieses Syntaxelement stellt eine Wahlmöglichkeit dar. Eines der in den spitzen Klammern angegebene Syntaxelemente muss gewählt werden, das können natürlich auch nonterminale Symbole sein. Im einfachsten Fall gibt es nur zwei Wahlmöglichkeiten, häufig aber auch mehr.
< <u>all</u> any >	Auch in diesem Fall handelt es sich um eine Wahlmöglichkeit. Im Gegensatz zum vorherigen Syntaxelement wird durch das Unterstreichen des ersten Elementes hervorgehoben, dass diese Wahlmöglichkeit der Default ist.
[or alter]	Optionale Syntaxelemente werden in eckigen Klammern gestellt.
{ statename }	Syntaxelemente, die in geschweiften Klammern gestellt sind, werden 0 bis n mal wiederholt.
JOB_PARAMETER	Der Fall, dass Elemente mindestens einmal vorkom-
{, JOB_PARAMETER}	men, ist weitaus häufiger und wird wie gezeigt dargestellt.
	In Listen von möglichen Syntaxelementen werden die einzelne Möglickeiten durch einen voneinander ge- trennt. So eine Liste ist eine andere Darstellung einer Wahlmöglichkeit. Beide verschiedene Darstellungs- formen dienen jedoch der Übersichtlichkeit.

В

Einleitung Allgemein

Literale

In der Sprachdefinition werden nur für Zeichenketten, Zahlen und Datum/Uhr- *Literale* zeitangaben Literale benötigt.

Zeichenketten werden durch einfache Hochkommas abgegrenzt wie in

node = 'puma.independit.de'

Ganze Zahlen werden entweder als vorzeichenlose *integer* oder vorzeichenbehaftete *signed_integer* in den Syntaxdiagrammen dargestellt. Einem *signed_integer* darf ein Vorzeichen (+ oder -) vorangestellt werden. Gültige vorzeichenlose Integers liegen im Zahlenbereich zwischen 0 und $2^{31}-1$. Integers mit Vorzeichen liegen damit im Zahlenbereich zwischen $-2^{31}+1$ und $2^{31}-1$. Wenn in den Syntaxdiagrammen die Rede von *id* ist, wird hier eine vorzeichenlose ganze Zahl zwischen 0 und $2^{63}-1$ erwartet.

Weitaus am schwierigsten sind die Datum/Uhrzeitangaben, insbesondere in den Statements die mit dem Time-Scheduling zu tun haben. Grundsätzlich werden diese Literale als Zeichenketten mit einem speziellen Format dargestellt.

Zur Vereinbarung der an ISO 8601 angelehnten Notationen in Tabelle 1.1 wird folgende Schreibweise verwendet:

Zeichen	Bedeutung	zul.Bereich	Zeichen	Bedeutung	zul.Bereich
YYYY	Jahr	1970 9999	hh	Stunde	00 23
MM	Monat	01 12	mm	Minute	00 59
DD	Tag (des Monats)	01 31	SS	Sekunde	00 59
ww	Woche (des Jahres)	01 53			

- Alle anderen Zeichen stehen für sich selbst.
- Es erfolgt keine Unterscheidung von Groß- und Kleinschreibung.
- Der früheste zulässige Zeitpunkt ist 1970–01–01T00:00:00 GMT.

Format	Beispiel	Vereinfachtes Format
YYYY	1990	
YYYY-MM	1990-05	YYYYMM
YYYY-MM-DD	1990-05-02	YYYYMMDD
YYYY-MM-DDThh	1990-05-02T07	YYYYMMDDThh
YYYY-MM-DDThh:mm	1990-05-02T07:55	YYYYMMDDThhmm
YYYY-MM-DDThh:mm:ss	1990-05-02T07:55:12	YYYYMMDDThhmmss
-MM	-05	
-MM-DD	-05-02	-MMDD
-MM-DDThh	-05-02T07	-MMDDThh
Fortsetzung auf der nächsten Se	ite	

Allgemein Einleitung

Fortsetzung der vorherigen Seite				
Format	Beispiel	Vereinfachtes Format		
-MM-DDThh:mm	-05-02T07:55	-MMDDThhmm		
-MM-DDThh:mm:ss	-05 - 02T07:55:12	-MMDDThhmmss		
DD	02			
DDThh	02T07			
DDThh:mm	02T07:55	DDThhmm		
DDThh:mm:ss	02T07:55:12	DDThhmmss		
Thh	T07			
Thh:mm	T07:55	Thhmm		
Thh:mm:ss	T07:55:12	Thhmmss		
T-mm	T-55			
T-mm:ss	T-55:12	T-mmss		
Tss	T12			
YYYYWww	1990W18			
Www	W18			

Tabelle 1.1.: Gültige Datumsformate

Identifier

Identifier

Innerhalb des BICsuite Scheduling Systems werden Objekte anhand ihres Namens identifiziert. (Strikt genommen können die Objekte auch über ihre interne Id, eine Nummer, identifiziert werden, aber diese Praxis wird nicht empfohlen). Gültige Namen bestehen aus einem Buchstaben, Underscore (_), At-Zeichen (@) oder Hash-Zeichen (#), gefolgt von Ziffern, Buchstaben oder genannte Sonderzeichen. Sprachabhängige Sonderzeichen wie z.B. deutsche Umlaute sind ungültig. Soweit Identifier nicht in einfachen Quotes eingeschlossen werden, werden sie ohne Berücksichtigung der Groß- oder Kleinschreibung behandelt. Werden sie jedoch in Quotes eingeschlossen, werden sie case sensitive behandelt. Es wird daher generell nicht empfohlen Quotes zu benutzen, es sei denn es liegt ein triftiger Grund vor. Identifier, die in einfachen Quotes eingeschlossen werden, dürfen auch Leerzeichen enthalten. Auch hier gilt, dass diese Praxis nicht empfohlen wird, da Leerzeichen normalerweise als Trennzeichen aufgefasst werden und daher leicht Fehler entstehen können. Insbesondere Leerzeichen am Ende des Namens führen leicht zu schwer auffindbaren Fehlern.

Es gibt eine Anzahl Schlüsselworte in der Syntax die nicht ohne Weiteres als Identifier benutzt werden können. Hier kann das Benutzen von Quotes sinnvoll sein, denn dadurch werden die Identifier nicht als Schlüsselworte erkannt. Die Tabelle 1.2 gibt eine Liste solcher Schlüsselworte.

Einleitung Allgemein

activate	delay	group	milestone	rawpassword	submitcount
active	delete	header	minute	read	submittag
action	dependency	history	mode	reassure	submitted
add	deregister	hour	month	recursive	sum
after	dir	identified	move	register	suspend
alter	disable	ignore	multiplier	rename	SX
amount	disconnect	immediate	n	required	synchronizing
and	distribution	import	name	requestable	synctime
avg	drop	in	nicevalue	rerun	tag
base	dump	inactive	node	restartable	test
batch	duration	infinite	noinverse	restrict	time
before	dynamic	interval	nomaster	resume	timeout
broken	edit	inverse	nomerge	revoke	timestamp
by	embedded	is	nonfatal	rollback	to
cancel	enable	isx	nosuspend	run	touch
cancelled	endtime	ix	notrace	runnable	trace
cascade	environment	job	notrunc	running	translation
change	errlog	kill	nowarn	runtime	tree
check	error	killed	of	s	trigger
child	event	level	offline	sc	trunc
children	execute	liberal	on	schedule	type
childsuspend	expand	like	online	scope	update
childtag	expired	limits	only	selection	unreachable
clear	factor	line	or	serial	unresolved
command	failure	list	owner	server	usage
comment	fatal	local	parameters	session	use
condition	filter	lockmode	password	set	user
connect	final	logfile	path	shutdown	view
constant	finish	loops	pending	show	warn
content	finished	map	performance	sort	warning
copy	folder	maps	perl	started	week
count	footprint	mapping	pid	starting	with
create	for	master	pool	starttime	workdir
cycle	force	master_id	priority	static	x
day	free_amount	max	profile	status	xml
default	from	min	protocol	stop	year
definition	get	merge	public	strict	
defer	grant	merged	python	submit	

Tabelle 1.2.: Keywords die mit Quotes als Identifier verwendet werden dürfen

Allgemein

Einleitung

Des Weiteren gibt es eine Anzahl Synonyme. Das sind im Wesentlichen Schlüsselworte die mehrere Schreibweisen erlauben. In Tabelle 1.2 wird nur eine dieser Schreibweisen gezeigt. Die Synonyme dürfen beliebig durcheinander benutzt werden. In Tabelle 1.3 gibt es eine Liste solcher Synonyme.

Keyword	Synonym	Keyword	Synonym
definition	definitions	minute	minutes
dependency	dependencies	month	months
environment	environments	node	nodes
errlog	errlogfile	parameter	parameters
event	events	profile	profiles
folder	folders	resource	resources
footprint	footprints	schedule	schedules
grant	grants	scope	scopes
group	groups	server	servers
hour	hours	session	sessions
infinit	infinite	state	states, status
interval	intervals	translation	translations
job	jobs	user	users
mapping	mappings	week	weeks
milestone	milestones	year	years

Tabelle 1.3.: Keywords und Synonyme

Wie in jeder Sprache gibt es auch reservierte Worte, bzw. Wortkombinationen. Eine Übersicht wird in Tabelle 1.4 gezeigt. Bei den Wortpaaren gilt als Besonderheit, dass ein Ersetzen des Leerzeichens durch einen Underscore ebenfalls ein reserviertes Wort ergibt. Das Wort named_resource ist damit auch reserviert. ("named#resource" jedoch nicht).

after final	exit state translation	non fatal		
all final	ext pid	requestable amount		
backlog handling	finish child	resource state		
before final	free amount	resource state definition		
begin multicommand	get next job	resource state mapping		
broken active	ignore dependency	resource state profile		
broken finished	immediate local	resource template		
change state	immediate merge	resource wait		
default mapping	initial state	run program		
dependency definition	job definition	rerun program		
dependency hierarchy	job definition hierarchy	scheduled event		
dependency mode	job final	state profile		
Fortsetzung auf der nächsten Seite				

Einleitung	Allgemein

Fortsetzung der vorherigen Seite			
dependency wait	job server	status mapping	
end multicommand	job state	suspend limit	
error text	keep final	submitting user	
exec pid	kill program	synchronize wait	
exit code	local constant	to kill	
exit state	merge mode	until final	
exit state mapping	merge global	until finished	
exit state definition	merge local		
exit state profile	named resource		

Tabelle 1.4.: Reservierte Worte

Editionen

Ε

Es gibt drei Editionen des BICsuite Scheduling Systems. Da Features der höheren Editionen nicht immer in den niedrigeren Editionen vorhanden sind, werden die dazu gehörigen Statements, bzw. die entsprechenden Optionen innerhalb der Statements entsprechend gekennzeichnet. Oben an der äußeren Ecke der Seite wird mittels eines Buchstaben angegeben in welcher Edition des Systems dieses Statement zur Verfügung steht. Abweichungen vom allgemeinen Statement werden im Syntaxdiagramm dargestellt.

Editionen

Die Symbole haben folgende Bedeutung:

Symbol	Bedeutung
В	Dieses Symbol kennzeichnet ein Feature der Basic und alle höheren Editionen.
P	Dieses Symbol kennzeichnet ein Feature der Professional und Enterprise Edition.

Dieses Symbol kennzeichnet ein Feature der Enterprise Edition.

2. Utilities

Starten und Stoppen des Servers

server-start

Einleitung

Das Utility server-start wird benutzt um den Scheduling Server zu starten.

Einleitung

Aufruf

Der Aufruf von server-start sieht folgendermaßen aus:

Aufruf

server-start [OPTIONS] *config-file*

OPTIONS:

-admin

-protected

Die einzelnen Options haben folgende Bedeutung:

Option	Bedeutung	
-admin	Der Server startet im "admin"-Modus. Das be-	
	deutet, dass User Logins bis auf den Benutzer	
	SYSTEM disabled sind.	
-protected	Der "protected"-Modus ist vergleichbar mit	
_	dem admin-Modus. Der Unterschied ist, dass	
	auch die internen Threads (TimerThread	
	und SchedulingThread) nicht gestartet wer-	
	den. Damit können administrative Aufgaben	
	erledigt werden, ohne dass nebenläufige	
	Transaktionen durchgeführt werden.	

Wenn der Server bereits gestartet ist, wird, je nach Konfiguration, der zweite Server entweder den Betrieb übernehmen, oder aber immer wieder erfolglos versuchen zu starten.

Utilities | 11

Allgemein

Starten und Stoppen des Servers

Das Utility *server-start* kann nur von dem Benutzer, unter dessen Kennung das System installiert wurde, benutzt werden.

server-stop

Einleitung

Einleitung

Das Utility server-stop wird benutzt um den Scheduling Server zu stoppen.

Aufruf

Aufruf

Der Aufruf von server-stop sieht folgendermaßen aus:

server-stop

Zuerst wird versucht den Server sanft anzuhalten. Dabei werden zuerst alle User Connections beendet um anschließend alle internal Threads zu beenden.

Ist dieser Ansatz nicht erfolgreich, bzw. dauert es zu lange, wird der Server mit Betriebssystemmitteln beendet.

Wenn der Server nicht gestartet ist, hat die Benutzung des *server-stop* Befehls keine Auswirkung.

Das Utility *server-stop* kann nur von dem Benutzer, unter dessen Kennung das System installiert wurde, benutzt werden.

sdmsh Allgemein

sdmsh

Einleitung

Das Utility *sdmsh* ist ein kleines Programm, welches ein interaktives Arbeiten mit dem Scheduling Server ermöglicht. Im Gegensatz zu etwa dem BICsuite!Web Frontend ist dieses Arbeiten textorientiert. Es ist damit möglich Skripte zu schreiben und diese über *sdmsh* ausführen zu lassen.

Einleitung

Das Executable *sdmsh* ist ein kleines Skript (oder eine Batch-Datei), das den Aufruf des benötigten Java-Programmes kapselt. Es spricht natürlich nichts dagegen dieses Java-Programm manuell aufzurufen. Das Skript dient nur dem Komfort.

Aufruf

Der Aufruf von sdmsh sieht folgendermaßen aus:

Aufruf

```
sdmsh [ OPTIONS ] [ username [ password [ host [ port ] ] ] ]
```

OPTIONS:

```
< --host | -h > hostname
| < --port | -p > portnumber
| < --user | -u > username
| < --pass | -w > password
| < --jid | -j > jobid
| < --key | -k > jobkey
| < --[ no ]silent | -[ no ]s >
| < --[ no ]verbose | -[ no ]v >
| < --ini | -ini > inifile
| < --[ no ]tls | -[ no ]tls >
| --[ no ]help
| --info sessioninfo
| -[ no ]S
| --timeout timeout
```

sdmsh I 13

Die einzelne Options haben folgende Bedeutung:

Option	Bedeutung
<host -h="" =""> hostname</host>	BICsuite Server Host
< port $ $ -p $>$ $portnumber$	BICsuite Server Port
<user -u="" =""> username</user>	Username (user oder jid muss spezifiziert werden)
<pass -w="" =""> password</pass>	Passwort (wird in Kombination mit der user Option verwendet)
<	Job Id (user oder jid muss spezifiziert werden)
<key $ $ -k $>$ $jobkey$	Job Key (wird in Kombination mit der jid Option verwendet)
<[no]silent -[no]s $>$	[Keine] (error) Meldungen werden nicht ausgegeben
<[no]verbose -[no]v $>$	[Keine] Kommandos, Feedbacks und zusätzli- che Meldungen werden ausgegeben
<ini $ $ -ini $>$ inifile	Benutze die genannte Konfigurationsdatei zum Setzen von Optionen.
<[no]tls -[no]tls >	Benutze den Zugang über TLS/SSL [nicht].
[no]help	Gebe einen Hilfetext aus.
info sessioninfo	Setze die mitgegebene Information als beschreibende Information der Session.

Option	Bedeutung
-[no]S	Silent Option. Die Option ist obsolet und aus
	Gründen der Rückwärtskompatibilität vorhanden.
timeout timeout	Die Anzahl Sekunden nach welchen der Server eine idle-Session terminiert. Der Wert 0 bedeutet kein timeout.

Selbstverständlich benötigt *sdmsh* Informationen um sich mit dem richtigen BIC-suite Scheduling System zu verbinden. Dazu können die benötigten Daten auf der Kommandozeile oder mittels einer Options-Datei spezifiziert werden. Fehlende Werte für Username und Passwort werden von *sdmsh* erfragt. Falls Werte für den Host und Port fehlen, werden die Defaults "localhost" und 2506 benutzt. Es wird nicht empfohlen das Passwort auf der Kommandozeile zu spezifizieren, da diese Information vielfach sehr einfach von anderen Benutzern gelesen werden kann.

14 l sdmsh

sdmsh Allgemein

Options-Datei

Die *Options-Datei* hat das Format eines Java-Propertyfiles. (Für die genaue Syntaxspezifikation verweisen wir auf die offizielle Java-Dokumentation.)
Es spielen folgende Options-Dateien eine Rolle:

- \$SDMSCONFIG/sdmshrc
- \$HOME/.sdmshrc
- Optional eine auf der Befehlszeile spezifizierte Datei

Die Dateien werden in der angegebenen Reihenfolge ausgewertet. Falls Optionen in mehreren Dateien vorkommen "gewinnt" der Wert in der zuletzt ausgewerteten Datei. Options, die auf der Befehlszeile spezifiziert werden, haben Vorrang vor allen anderen Spezifikationen.

Folgende Schlüsselworte werden erkannt:

Keyword	Bedeutung
User	Name des Benutzers
Password	Passwort des Benutzers
Host	Name oder IP-Adresse des Hosts
Info	Zusätzliche Information zur Identifikation einer Connection wird gesetzt
Port	Portnumber des Scheduling Servers (Default: 2506)
Silent	(Fehler)Meldungen werden nicht ausgegeben
Timeout	Timeout-Wert für die Session (0 ist kein Timeout)
TLS	Benutze eine SSL/TLS Connection.
Verbose	Kommandos, Feedbacks und weitere Meldungen werden ausgegeben.

Da das Passwort des Benutzers in Klartext in dieser Datei steht, muss sorgfaltig mit den Zugriffsrechten für diese Datei umgegangen werden. Es ist natürlich möglich das Passwort nicht zu spezifizieren und dieses bei jedem Start von *sdmsh* einzugeben.

Die folgenden Schlüsselworte sind ausschließlich in Konfigurationsdateien erlaubt:

Keyword	Bedeutung
KeyStore	Keystore für TLS/SSL Kommunication
TrustStore	Truststore für TLS/SSL Kommunication
KeyStorePassword	Keystore Passwort
TrustStorePassword	Truststore Passwort

sdmsh I 15

Interne Befehle

Interne Befehle

Abgesehen von den in den nachfolgenden Kapiteln beschriebenen BICsuite-Befehlen, kennt *sdmsh* noch einige einfache eigene Befehle. Diese werden im Folgenden kurz beschrieben. (Interne Befehle müssen nicht mit einem Semikolon abgeschlossen werden.)

disconnect Mit dem *disconnect* Befehl wird *sdmsh* verlassen. Da in den verschiedenen Arbeitsumgebungen verschiedene Befehle für das Verlassen eines Tools gebräuchlich sind, wurden hier viele Alternativen erlaubt. Die Syntax des *disconnect* Befehls ist:

```
< disconnect | bye | exit | quit >
```

BEISPIEL Hier folgt ein Beispiel für den disconnect Befehl:

```
ronald@jaguarundi:~$ sdmsh
Connect
CONNECT_TIME : 23 Aug 2007 07:13:30 GMT
Connected
[system@localhost:2506] SDMS> disconnect
ronald@jaguarundi:~$
```

echo Im Falle einer interaktiven Benutzung von *sdmsh* ist sichtbar welcher Befehl gerade eingegeben wurde. Dies ist im Batch-Betrieb, d.h. beim Verarbeiten eines Skriptes, nicht der Fall. Mit dem *echo* Befehl kann das Wiedergeben des eingegebenen Statements ein- und ausgeschaltet werden. Per Default ist es eingeschaltet. Die Syntax des *echo* Befehls ist:

```
echo < \underline{on} \mid off >
```

<u>BEISPIEL</u> Untenstehend wird der Effekt von beiden Möglichkeiten gezeigt. Nach dem Befehl **echo on**

```
[system@localhost:2506] SDMS> echo on
End of Output

[system@localhost:2506] SDMS> show session;
show session;
Session
```

16 l sdmsh

sdmsh Allgemein

В

```
THIS : *
SESSIONID : 1001
   START : Tue Aug 23 11:47:34 GMT+01:00 2007
    USER : SYSTEM
     UID : 0
      IP : 127.0.0.1
    TXID : 136448
    IDLE : 0
 TIMEOUT: 0
STATEMENT : show session
Session shown
[system@localhost:2506] SDMS> echo off
End of Output
[system@localhost:2506] SDMS> show session;
Session
    THIS : *
SESSIONID : 1001
   START: Tue Aug 23 11:47:34 GMT+01:00 2007
    USER : SYSTEM
     UID : 0
      IP : 127.0.0.1
    TXID : 136457
    IDLE : 0
 TIMEOUT : 0
STATEMENT : show session
Session shown
[system@localhost:2506] SDMS>
```

help Der *help* Befehl gibt eine kurze Hilfe zu den *sdmsh* internen Befehlen. Die Syntax des *help* Befehls ist:

help

<u>BEISPIEL</u> Der *help* Befehl gibt nur eine kurze Hilfe zur Syntax der internen *sdmsh* Befehle aus. Dies ist im untenstehenden Beispiel ersichtlich. (Die Zeilen wurden für dieses Dokument umgebrochen, der tatsächliche Output kann daher abweichen).

```
[system@localhost:2506] SDMS> help
Condensed Help Feature
```

sdmsh | 17

```
Internal sdmsh Commands:
disconnect|bye|exit|quit
                                  -- leaves the tool
echo on|off
                                  -- controls whether the statementtext is
                                    printed or not
help
                                  -- gives this output
include '<filespec>'
                                  -- reads sdms(h) commands from the given
                                     file
prompt '<somestring>'
                                  -- sets to prompt to the specified value
                                     %H = hostname, %P = port, %U = user,
                                     응응 = 응
                                  \ensuremath{\mathsf{--}} controls whether the actual time is
timing on|off
                                     printed or not
whenever error
  continue | disconnect <integer> -- specifies the behaviour of the program
                                    in case of an error
!<shellcommand>
                                  -- executes the specified command. sdmsh
                                    has no intelligence
                                     at all regarding terminal I/O
End of Output
[system@localhost:2506] SDMS>
```

include Mit dem *include* Befehl können Dateien mit BICsuite Statements eingebunden werden.

Die Syntax des include Befehls ist:

include 'filespec'

<u>BEISPIEL</u> Im folgenden Beispiel wird eine Datei, die nur den Befehl "**show session**;" enthält, eingefügt.

```
[system@localhost:2506] SDMS> include '/tmp/show.sdms'
Session

THIS : *
SESSIONID : 1001
START : Tue Aug 23 11:47:34 GMT+01:00 2007
USER : SYSTEM
UID : 0
IP : 127.0.0.1
TXID : 136493
IDLE : 0
TIMEOUT : 0
STATEMENT : show session
```

18 I sdmsh

В

sdmsh Allgemein

```
[system@localhost:2506] SDMS>
```

prompt Mit dem *prompt* Befehl kann ein beliebiger Prompt spezifiziert werden. Dabei gibt es eine Anzahl von variablen Werten, die vom Programm automatisch eingefügt werden können.

In nachfolgender Tabelle stehen die Codes für die einzelnen Variablen.

Code	Bedeutung
%H	Hostname des Scheduling Servers
%P	TCP/IP Port
%U	Username
%%	Prozentzeichen (%)

Der Default *prompt* hat folgende Definition: [%U@%H:%P] SDMS>. Die Syntax des *prompt* Befehls ist:

prompt 'somestring'

<u>BEISPIEL</u> Im folgenden Beispiel wird zuerst ein leerer Prompt definiert. Daraufhin wird, um den Effekt deutlicher sichtbar zu machen, ein BICsuite Statement ausgeführt. Anschließend wird eine einfache Zeichenkette als Prompt gewählt und zum Schluss werden die Variablen benutzt.

```
[system@localhost:2506] SDMS> prompt ''
End of Output
show session;
show session;

Session

THIS : *
SESSIONID : 1001
    START : Tue Aug 23 11:47:34 GMT+01:00 2007
    USER : SYSTEM
    UID : 0
        IP : 127.0.0.1
    TXID : 136532
        IDLE : 0
    TIMEOUT : 0
STATEMENT : show session
```

sdmsh I 19

```
Session shown
prompt 'hello world '
End of Output
hello world prompt '[%U@%H:%P] please enter your wish! > '
End of Output
[system@localhost:2506] please enter your wish! >
```

timing Mit dem *timing* Befehl bekommt man Information bezüglich der Ausführungszeit eines Statements. Normalerweise ist diese Option ausgeschaltet und es wird keine Angabe der Ausführungszeit gemacht. Die Angaben erfolgen in Millisekunden.

Die Syntax des timing Befehls ist:

```
timing < off | on >
```

<u>BEISPIEL</u> Im folgenden Beispiel wird timing Information für ein einfaches BICsuite Statement gezeigt. Sichtbar wird die Ausführungszeit des Statements, sowie die Zeit die zum Ausgeben des Resultats benötigt war.

```
[system@localhost:2506] SDMS> timing on
End of Output
[system@localhost:2506] SDMS> show session;
Execution Time: 63
show session;
Session
    THIS: *
SESSIONID : 1002
    START: Tue Aug 23 11:53:15 GMT+01:00 2007
    USER : SYSTEM
     UID : 0
      IP : 127.0.0.1
     TXID : 136559
     IDLE : 0
  TIMEOUT : 0
STATEMENT : show session
Session shown
[system@localhost:2506] SDMS>
```

20 l sdmsh

sdmsh Allgemein

Render Time : 143

whenever Insbesondere wenn *sdmsh* zur Ausführung von Skripten benutzt wird, ist eine Möglichkeit zur Fehlerbehandlung unerlässlich. Mit dem *whenever* Statement wird *sdmsh* gesagt wie es mit Fehlern umgehen soll. Default-mäßig werden Fehler ignoriert, was für ein interaktives Arbeiten auch dem gewünschten Verhalten entspricht.

Die Syntax des whenever Statements ist:

whenever error < continue | disconnect integer >

<u>BEISPIEL</u> Das untenstehende Beispiel zeigt sowohl das Verhalten von der **continue** Option, als auch das Verhalten der **disconnect** Option. Der Exit Code eines Prozesses der von der Bourne-Shell gestartet wurde (und auch andere Unix-Shells) kann durch Ausgabe der Variablen \$? sichtbar gemacht werden.

```
[system@localhost:2506] SDMS> whenever error continue
End of Output

[system@localhost:2506] SDMS> show exit state definition does_not_exist;
show exit state definition does_not_exist;

ERROR:03201292040, DOES_NOT_EXIST not found

[system@localhost:2506] SDMS> whenever error disconnect 17

End of Output

[system@localhost:2506] SDMS> show exit state definition does_not_exist;
show exit state definition does_not_exist;

ERROR:03201292040, DOES_NOT_EXIST not found

[system@localhost:2506] SDMS> ronald@jaguarundi:~$ echo $?
17
ronald@jaguarundi:~$
```

Shell-Aufruf Es kommt häufig vor, dass schnell ein Shell-Kommando abgesetzt werden muss, etwa um zu sehen wie die Datei, die man (mittels **include**) ausführen möchte, auch heißt. Soweit keine besonderen Fähigkeiten vom Terminal verlangt werden, wie das z.B. bei einem Aufruf eines Editors der Fall wäre, kann ein Shell-Kommando durch das Voranstellen eines Ausrufezeichens ausgeführt werden. Die Syntax eines *Shell-Aufrufes* ist:

!shellcommand

sdmsh | 21

BEISPIEL Im folgenden Beispiel wird eine Liste aller sdmsh Skripte im /tmp Verzeichnis ausgegeben.

```
[system@localhost:2506] SDMS> !ls -l /tmp/*.sdms
-rw-r--r- 1 ronald ronald 15 2007-08-23 09:30 /tmp/ls.sdms
End of Output
[system@localhost:2506] SDMS>
```

22 l sdmsh

sdms-auto_restart

Einleitung

Das Utility sdms-auto_restart dient dazu Jobs, die fehlgeschlagen sind, automatisch zu restarten. Dazu müssen eine Anzahl einfacher Voraussetzungen erfüllt sein. Die wohl wichtigste Voraussetzung ist, dass der Job einen Parameter AUTORESTART mit dem Wert TRUE definiert. Natürlich kann dieser Parameter auch auf höherer Ebene gesetzt sein.

Einleitung

Folgende Parameter haben einen Einfluss auf das Verhalten des AUTORESTART Utilities:

Parameter	Wirkung
AUTORESTART	Der Autorestart funktioniert nur wenn
	dieser Parameter den Wert "TRUE" hat.
AUTORESTART_MAX	Definiert, wenn gesetzt, die maximale An-
	zahl automatischen Restarts
AUTORESTART_COUNT	Wird vom Autorestart Utility gesetzt um die
	Anzahl Restarts zu zählen
AUTORESTART_DELAY	Die Zeit in Minuten bevor ein Job erneut ge-
	startet wird

Das AUTORESTART Utility kann als Trigger definiert werden. Hierfür bieten sich die Triggertypen IMMEDIATE_LOCAL sowie FINISH_CHILD an. Die Logik der Options-Datei, die für das Utility *sdmsh* gilt, findet auch für *sdmsauto_restart* Anwendung.

Aufruf

Der Aufruf von *sdms-auto_restart* sieht folgendermaßen aus:

Aufruf

```
sdms-auto_restart [ OPTIONS ] < --host | -h > hostname
< --port | -p > portnumber < --user | -u > username
< --pass | -w > password < --failed | -f > jobid
```

OPTIONS:

```
< --silent | -s >
< --verbose | -v >
< --timeout | -t > minutes
< --cycle | -c > minutes
< --help | -h >
```

sdms-auto_restart

$$<$$
 --delay $|$ -d $>$ seconds $<$ --max $|$ -m $>$ number $<$ --warn $|$ -W $>$

Die einzelnen Options haben folgende Bedeutung:

Option	Bedeutung
<host -h="" =""> hostname</host>	Hostname des Scheduling Servers
<port $ $ -p $>$ portnumber	Port des Scheduling Servers
<user $ $ -u $>$ $username$	Username für die Anmeldung
<pass $ $ -w $>$ password	Passwort für die Anmeldung (für eine Con-
	nection als User)
<failed $ $ -f $>$ $jobid$	Job Id des zu restartenden Jobs
$<$ silent \mid -s $>$	Reduzierte Ausgabe von Meldungen
$<$ verbose \mid -v $>$	Erhöhte Anzahl Meldungen
<timeout $ $ -t $>$ $minutes$	Anzahl Minuten die versucht wird um eine
	Verbindung zum Server zu bekommen
< cycle -c > <i>minutes</i>	Anzahl Minuten die zwischen zwei Ver-
	suchen eine Serververbindung aufzubauen gewartet wird
<	Gibt eine kurze Hilfe zum Aufruf des Utili-
	ties aus
<delay $ $ -d $>$ $minutes$	Die Anzahl Minuten die gewartet wird, bis
	der Job erneut gestartet wird
<max $ $ -m $>$ number	Die maximum Anzahl automatischer
	Restarts
<warn -w="" =""></warn>	Das Warning Flag wird gesetzt, wenn die
	maximum Anzahl Restarts erreicht wurde.

sdms-get_variable

Einleitung

Das Utility *sdms-get_variable* bietet eine einfache Möglichkeit Job Parameter aus *Einleitung* dem Scheduling System zu lesen.

Die Logik der Options-Dateien, die für das Utility *sdmsh* gilt, findet auch für *sdmsget_variable* Anwendung.

Aufruf

Der Aufruf von sams-get_variable sieht folgendermaßen aus:

Aufruf

OPTIONS:

```
<--user | -u > username
<--pass | -w > password
<--key | -k > jobkey
<--silent | -s >
<--verbose | -v >
<--timeout | -t > minutes
<--cycle | -c > minutes
<--help | -h >
<--mode | -m > mode
```

Die einzelnen Options haben folgende Bedeutung:

Option	Bedeutung
<host -h="" =""> hostname</host>	Hostname des Scheduling Servers
<port $ $ -p $>$ portnumber	Port des Scheduling Servers
$<$ user \mid -u $>$ $username$	Username für die Anmeldung
<pass -w="" =""> password</pass>	Passwort für die Anmeldung (für eine Connection als User)
<key $ $ -k $>$ $jobkey$	Passwort für die Anmeldung (für eine Connection als Job)
Fortsetzung auf der nächsten Seite	

sdms-get_variable

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Option	Bedeutung
<silent -s="" =""></silent>	Reduzierte Ausgabe von Meldungen
$<$ verbose \mid -v $>$	Erhöhte Anzahl Meldungen
<timeout -t="" =""> <i>minutes</i></timeout>	Anzahl Minuten die versucht wird um eine
	Verbindung zum Server zu bekommen
<cycle -c="" =""> minutes</cycle>	Anzahl Minuten die zwischen zwei Ver-
	suchen eine Serververbindung aufzubauen
	gewartet wird
$<$ help \mid -h $>$	Gibt eine kurze Hilfe zum Aufruf des Utili-
	ties aus
<mode $ $ -m $>$ $mode$	Modus für die Parameterermittlung (liberal,
	warn, strict)

Beispiel

Beispiel

Das nachfolgende Beispiel zeigt wie der Inhalt der variablen ANTWORT von Job 5175119 ermittelt werden kann.

```
ronald@cheetah:~$ sdms-get_variable -h localhost -p 2506 \ -j 5175119 -u donald -w duck -n ANTWORT
```

sdms-rerun Allgemein

sdms-rerun

Einleitung

Das Utility sdms-rerun wird genutzt um aus einem Skript oder Programm heraus Einleitung einen Job in restartable State erneut zu starten.

Die Logik der Options-Dateien die für das Utility samsh gilt, findet auch für samsrerun Anwendung.

Aufruf

Der Aufruf von sdms-rerun sieht folgendermaßen aus:

Aufruf

```
sdms-rerun \lceil \text{ OPTIONS } \rceil < \text{--host } | \text{-h} > hostname
< --port | -p > portnumber < --jid | -j > jobid
```

OPTIONS:

```
< --user | -u > username
< --pass | -w > password
< --key | -k > jobkey
< --silent | -s >
< --verbose | -v >
< --timeout | -t > minutes
< --cycle | -c > minutes
< --help | -h >
< --suspend | -S >
< --delay | -D > delay
< --unit | -U > unit
< --at | -A > at
```

Die einzelnen Options haben folgende Bedeutung:

Option	Bedeutung
<host -h="" =""> hostname</host>	Hostname des Scheduling Servers
< port $ $ -p $>$ $portnumber$	Port des Scheduling Servers
<user $ $ -u $>$ $username$	Username für die Anmeldung
<pass $ $ -w $>$ password	Passwort für die Anmeldung (für eine Con-
_	nection als User)
Fortsetzung auf der nächsten Seite	

sdms-rerun I 27 Allgemein sdms-rerun

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Option	Bedeutung
<silent -s="" =""></silent>	Reduzierte Ausgabe von Meldungen
$<$ verbose \mid -v $>$	Erhöhte Anzahl Meldungen
<timeout $ $ -t $>$ $minutes$	Anzahl Minuten die versucht wird um eine
<cycle -c="" =""> minutes</cycle>	Verbindung zum Server zu bekommen Anzahl Minuten die zwischen zwei Ver- suchen eine Serververbindung aufzubauen gewartet wird
$<$ help \mid -h $>$	Gibt eine kurze Hilfe zum Aufruf des Utilities aus
$<$ suspend \mid -S $>$	Der Job wird suspended
<delay $ $ -D $>$ delay	Nach delay Units wird der Job automatisch resumed
<unit -u="" =""> unit</unit>	Einheit für die delay-Option (default MINUTE)
<at -a="" =""> at</at>	Automatischer Resume zum angegebenen Zeitpunkt

sdms-set_state

Einleitung

Das Utility *sdms-set_state* bietet eine einfache Möglichkeit den Status eines Jobs *Einleitung* im Scheduling System zu setzen.

Die Logik der Options-Dateien, die für das Utility *sdmsh* gilt, findet auch für *sdms-set_state* Anwendung.

Aufruf

Der Aufruf von *sdms-set_state* sieht folgendermaßen aus:

Aufruf

OPTIONS:

```
<--user | -u > username
<--pass | -w > password
<--key | -k > jobkey
<--silent | -s >
<--verbose | -v >
<--timeout | -t > minutes
<--cycle | -c > minutes
<--help | -h >
<--case | -C >
<--[ no ] force | -[ no ] f >
```

Die einzelnen Options haben folgende Bedeutung:

Option	Bedeutung
<host $ $ -h $>$ hostname	Hostname des Scheduling Servers
< port $ $ -p $>$ $portnumber$	Port des Scheduling Servers
<user $ $ -u $>$ $username$	Username für die Anmeldung
<pass -w="" =""> password</pass>	Passwort für die Anmeldung (für eine Connection als User)
<key $ $ -k $>$ $jobkey$	Passwort für die Anmeldung (für eine Connection als Job)
Fortsetzung auf der nächsten Seite	

sdms-set_state

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Option	Bedeutung
<silent -s="" =""></silent>	Reduzierte Ausgabe von Meldungen
$<$ verbose \mid -v $>$	Erhöhte Anzahl Meldungen
<timeout -t="" =""> <i>minutes</i></timeout>	Anzahl Minuten, die versucht wird eine Verbindung zum Server zu bekommen
<cycle -c="" =""> minutes</cycle>	Anzahl Minuten, die zwischen zwei Versuchen eine Serververbindung aufzubauen,
<help -h="" =""></help>	gewartet wird Gibt eine kurze Hilfe zum Aufruf des Utili- ties aus
<case -c="" =""></case>	Namen sind case sensitive
<state $ $ /-S $>$ $state$	Der zu setzende Status
<force -f="" =""></force>	Erzwingt die Statusänderung, auch wenn kein Mapping für den Status existiert

sdms-set_variable

Einleitung

Das Utility *sdms-set_variable* bietet eine einfache Möglichkeit Job Parameter im *Einleitung* Scheduling System zu setzen.

Die Logik der Options-Dateien die für das Utility *sdmsh* gilt, findet auch für *sdms-set_variable* Anwendung.

Aufruf

Der Aufruf von *sdms-set_variable* sieht folgendermaßen aus:

Aufruf

```
sdms-set\_variable \ [\ \ OPTIONS\ ] < --host \ |\ -h > hostname \\ < --port \ |\ -p > portnumber < --jid \ |\ -j > jobid \\ parametername\ wert \ \{\ parametername\ wert\}
```

OPTIONS:

```
<--user | -u > username

<--pass | -w > password

<--key | -k > jobkey

<--silent | -s >

<--verbose | -v >

<--timeout | -t > minutes

<--cycle | -c > minutes

<--help | -h >

<--case | -C >
```

Die einzelnen Options haben folgende Bedeutung:

Option	Bedeutung
<host -h="" =""> hostname</host>	Hostname des Scheduling Servers
<port $ $ -p $>$ portnumber	Port des Scheduling Servers
$<$ user \mid -u $>$ $username$	Username für die Anmeldung
<pass -w="" =""> password</pass>	Passwort für die Anmeldung (für eine Connection als User)
<key $ $ -k $>$ $jobkey$	Passwort für die Anmeldung (für eine Connection als Job)
Fortsetzung auf der nächsten Seite	

sdms-set_variable

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Option	Bedeutung
<silent -s="" =""></silent>	Reduzierte Ausgabe von Meldungen
$<$ verbose \mid -v $>$	Erhöhte Anzahl Meldungen
<timeout -t="" =""> <i>minutes</i></timeout>	Anzahl Minuten die versucht wird um eine
	Verbindung zum Server zu bekommen
<cycle $ $ -c $>$ $minutes$	Anzahl Minuten die zwischen zwei Ver-
	suchen eine Serververbindung aufzubauen
	gewartet wird
$<$ help \mid -h $>$	Gibt eine kurze Hilfe zum Aufruf des Utili-
	ties aus
<case -c="" =""></case>	Namen sind case sensitive

sdms-set_warning

Einleitung

Das Utility *sdms-set_warning* wird benutzt um das Warning Flag eines Jobs zu setzen. Optional kann ein Text spezifiziert werden. Man kann als Benutzer für einen Job das Warning Flag setzen wenn man das Operate-Privileg hat. Ein Job kann das Warning Flag für sich selbst setzen.

Einleitung

Die Logik der Options-Dateien die für das Utility *sdmsh* gilt, findet auch für *sdms-set_warning* Anwendung.

Aufruf

Der Aufruf von sams-set_warning sieht folgendermaßen aus:

Aufruf

```
sdms\text{-set\_warning} \; [\; \texttt{OPTIONS} \; ] < \text{--host} \; | \; \text{-h} > hostname \\ < \text{--port} \; | \; \text{-p} > portnumber < \text{--jid} \; | \; \text{-j} > jobid
```

OPTIONS:

```
<--user | -u > username
<--pass | -w > password
<--key | -k > jobkey
<--silent | -s >
<--verbose | -v >
<--timeout | -t > minutes
<--cycle | -c > minutes
<--help | -h >
<--warning | -m > warning
```

Die einzelnen Options haben folgende Bedeutung:

Option	Bedeutung
<host -h="" =""> hostname</host>	Hostname des Scheduling Servers
< port $ $ -p $>$ $portnumber$	Port des Scheduling Servers
<user $ $ -u $>$ $username$	Username für die Anmeldung
<pass -w="" =""> password</pass>	Passwort für die Anmeldung (für eine Connection als User)
<key $ $ -k $>$ $jobkey$	Passwort für die Anmeldung (für eine Connection als Job)
Fortsetzung auf der nächsten Seite	

sdms-set_warning

Fortsetzung der vorherigen Seite	9
Option	Bedeutung
<silent -s="" =""></silent>	Reduzierte Ausgabe von Meldungen
$<$ verbose \mid -v $>$	Erhöhte Anzahl Meldungen
<timeout $ $ -t $>$ $minutes$	Anzahl Minuten die versucht wird um eine
	Verbindung zum Server zu bekommen
<cycle $ $ -c $>$ $minutes$	Anzahl Minuten die zwischen zwei Ver-
	suchen eine Serververbindung aufzubauen
	gewartet wird
<help -h="" =""></help>	Gibt eine kurze Hilfe zum Aufruf des Utili-
	ties aus
<pre><warning -m="" =""> warning</warning></pre>	Text zur Warnung

sdms-submit Allgemein

sdms-submit

Einleitung

Das Utility *sdms-submit* wird benutzt um Jobs oder Batches zu starten. Diese können als eigenständiger Ablauf oder aber als Child eines bereits vorhandenen Jobs gestartet werden. Im letzteren Fall kann, wenn in der Parent-Child-Hierarchie definiert, ein Alias zur Identifizierung des zu submittenden Jobs oder Batches spezifiziert werden.

Einleitung

Die Logik der Options-Dateien die für das Utility sdmsh gilt, findet auch für sdmssubmit Anwendung.

Aufruf

Der Aufruf von sdms-submit sieht folgendermaßen aus:

Aufruf

```
sdms-submit [ OPTIONS ] < --host | -h > hostname
< --port | -p > portnumber < --job | -J > jobname
OPTIONS:
   < --user | -u > username
   < --pass | -w > password
   < --jid | -j > jobid
   < --key | -k > jobkey
   < --silent | -s >
   < --verbose | -v >
   < --timeout | -t > minutes
   < --cycle | -c > minutes
   < --help | -h >
   < --tag | -T > tag
   < --master | -M >
   < --suspend | -S >
   < --delay | -D > delay
   < --unit | -U > unit
   < --at | -A > at
```

Die einzelnen Options haben folgende Bedeutung:

sdms-submit

Option	Bedeutung		
<host -h="" =""> hostname</host>	Hostname des Scheduling Servers		
< port $ $ -p $>$ $portnumber$	Port des Scheduling Servers		
<user $ $ -u $>$ $username$	User Name für die Anmeldung		
<pass -w="" =""> password</pass>	Passwort für die Anmeldung (für eine Connection als User)		
<key $ $ -k $>$ $jobkey$	Passwort für die Anmeldung (für eine Connection als Job)		
$<$ silent \mid -s $>$	Reduzierte Ausgabe von Meldungen		
$<$ verbose \mid -v $>$	Erhöhte Anzahl Meldungen		
<timeout -t="" =""> minutes</timeout>	Anzahl Minuten die versucht wird um eine Verbindung zum Server zu bekommen		
<cycle -c="" =""> minutes</cycle>	Anzahl Minuten die zwischen zwei Versuchen eine Serververbindung aufzubauen gewartet wird		
<help -h="" =""></help>	Gibt eine kurze Hilfe zum Aufruf des Utilities aus		
<tag $ $ -T $>$ tag	Tag für dynamic Submits		
$<$ master \mid -M $>$	Submit eines Masters, kein Child		
$<$ suspend \mid -S $>$	Der Job wird suspended		
<delay $ $ -D $>$ delay	Nach delay Units wird der Job automatisch resumed		
<unit $ $ -U $>$ $unit$	Einheit für die delay Option (default MINUTE)		
<at $ $ -A $>$ at	Automatischer Resume zum angegebenen Zeitpunkt		

Teil II. User Commands

Utilities | 37

3. alter commands

alter comment

alter comment

Zweck

Zweck

Das alter comment Statement wird eingesetzt um den Kommentar zu einem Objekt zu ändern.

Syntax

Syntax

Die Syntax des alter comment Statements ist

```
alter [ existing ] comment on OBJECTURL with CC_WITHITEM
```

OBJECTURL:

distribution distributionname for pool resourcepath in serverpath

environment environmentname

exit state definition statename

exit state mapping mappingname

exit state profile profilename

exit state translation transname

event eventname

resource resourcepath in folderpath

folder folderpath

footprint footprintname

group groupname

interval intervalname

job definition folderpath

job jobid

named resource resourcepath

parameter parametername of PARAM_LOC

resource state definition statename

resource state mapping mappingname

resource state profile profilename

scheduled event schedulepath. eventname

schedule schedulepath

resource resourcepath in serverpath

< **scope** *serverpath* | **jobserver** *serverpath* >

trigger *triggername* **on** TRIGGEROBJECT [< **noinverse** | **inverse** >]

user username

alter comment

User Commands

```
CC_WITHITEM:
     CC_TEXTITEM {, CC_TEXTITEM}
  | url = string
PARAM_LOC:
     folder folderpath
  | job definition folderpath
    named resource resourcepath
     < scope serverpath | jobserver serverpath >
TRIGGEROBIECT:
     resource resourcepath in folderpath
  job definition folderpath
     named resource resourcepath
     object monitor objecttypename
     resource resourcepath in serverpath
CC_TEXTITEM:
     tag = < none \mid string >, text = string
  | text = string
```

Beschreibung

Der *alter comment* Befehl wird verwendet um die Kurzbeschreibung, bwz. die URL der Beschreibung vom beschriebenen Objekt zu ändern. Natürlich kann der Typ der Information ebenso verändert werden. Der Kommentar ist versioniert. Das bedeutet, dass Kommentare nicht überschrieben werden. Wenn das kommentierte Objekt angezeigt wird, ist der angezeigte Kommentar der Kommentar, der zur Version des angezeigten Objektes passt.

Das optionale Schlüsselwort **existing** wird verwendet um das Auftreten der Fehlermeldungen und das Abbrechen der aktuellen Durchführung zu verhindern. Das ist im Zusammenhang mit *multicommands* besonders nützlich.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

Beschreibung

alter environment

alter environment

Zweck

Zweck

Das *alter environment* Statement wird eingesetzt um die Eigenschaften des spezifizierten Environments zu ändern.

Syntax

Syntax

Die Syntax des alter environment Statements ist

```
alter [ existing ] environment environmentname
with ENV_WITH_ITEM

alter [ existing ] environment environmentname
add ( ENV_RESOURCE {, ENV_RESOURCE} )

alter [ existing ] environment environmentname
delete ( resourcepath {, resourcepath} )

ENV_WITH_ITEM:
    resource = none
    | resource = ( ENV_RESOURCE {, ENV_RESOURCE} )

ENV_RESOURCE:
    resourcepath [ < condition = string | condition = none > ]
```

Beschreibung

Beschreibung

Das *alter environment* Statement wird benutzt um die Resource-Anforderungen, die in diesem Envrionment definiert sind, zu ändern. Laufende Jobs sind nicht davon betroffen.

Die "with resource =" Form des Statements ersetzt die aktuelle Gruppe von Resource-Anforderungen. Die anderen Arten fügen die spezifizierten Anforderungen zu oder löschen sie. Es wird als Fehler angesehen eine Anforderung zu löschen welche kein Teil des Environments ist oder eine Anforderung für eine bereits benötigte Resource zuzufügen.

Nur Administratoren sind befugt diese Handlung durchzuführen.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

alter event

User Commands

alter event

Zweck

Das *alter event* Statement wird eingesetzt um Eigenschaften des spezifizierten Zweck Events zu ändern.

Syntax

Die Syntax des alter event Statements ist

Syntax

```
alter [ existing ] event eventname
with EVENT_WITHITEM {, EVENT_WITHITEM}

EVENT_WITHITEM:
    action =
    submit folderpath [ with parameter = ( PARAM {, PARAM} ) ]
    | group = groupname

PARAM:
parametername = < string | number >
```

Beschreibung

Das *alter event* Statement wird benutzt um die Eigenschaften eines Events zu ändern. Mit der **with parameter** Klausel kann ein Parameter für den Submit eines Jobs spezifiziert werden. (Für eine ausführliche Beschreibung der Optionen, siehe das *create event* Statement auf Seite 95.)

Beschreibung

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

alter exit state mapping

alter exit state mapping

Zweck

Zweck

Das alter exist state mapping Statement wird eingesetzt um Eigenschaften des spezifizierten Mappings zu ändern.

Syntax

Syntax

Die Syntax des alter exit state mapping Statements ist

```
alter [ existing ] exit state mapping mappingname
with map = ( statename { , signed_integer , statename } )
```

Beschreibung

Beschreibung

Das alter exit state mapping Statement definiert das Mapping der Exit Codes zu logischen Exit States. Die einfachste Form des Statements spezifiziert nur einen Exit State. Das bedeutet, dass der Job, ohne Rücksicht auf seinen Exit Code zu nehmen, diesen Exit State bei Beendigung bekommt. Komplexere Definitionen spezifizieren mehr als ein Exit State und mindestens eine Abgrenzung. Ein Statement wie

definiert das folgende Mapping:

Exit code	Exit code	Resulting
range from	range until	exit state
$-\infty$	-1	failure
0	0	success
1	3	warning
4	∞	failure

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

alter exit state profile

User Commands

alter exit state profile

Zweck

Das *alter exit state profile* Statement wird eingesetzt um Eigenschaften des spezi- Zweck fizierten Profiles zu ändern.

Syntax

Die Syntax des alter exit state profile Statements ist

Syntax

```
alter [ existing ] exit state profile profilename
with WITHITEM {, WITHITEM}

WITHITEM:
    default mapping = < none | mappingname >
    | force
    | state = ( ESP_STATE {, ESP_STATE} )

ESP_STATE:
    statename < final | restartable | pending > [ OPTION { OPTION} ]

OPTION:
    < unreachable | broken | batch default | dependency default >
```

Beschreibung

Das *alter exit state profile* Statement wird benutzt um Exit States am Profile zuzufügen oder zu löschen, sowie das Default Exit State Mapping zu definieren. (Für eine ausführliche Beschreibung der Optionen siehe das *create exit state profile* Statement auf Seite 98.)

Beschreibung

force Die **force** Option kennzeichnet die Exit State Profiles als invalid. Das bedeutet nur, dass die Integrität noch geprüft werden muss. Nach einer erfolgreichen Überprüfung wird die Kennzeichnung gelöscht. Die Überprüfung wird beim Submitten einer Job Definition, welche die Exit State Profiles verwendet, durchgeführt. Das Ziel vom **force** Flag ist es imstande zu sein mehrere Exit State Profiles, und vielleicht andere Objekte, zu ändern, ohne die Notwendigkeit eines konsistenten Zustands nach jeder Änderung.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

alter exit state translation

alter exit state translation

Zweck

Zweck

Das *alter exit state translation* Statement wird eingesetzt um Eigenschaften der spezifizierten Exit State Translation zu ändern.

Syntax

Syntax

Die Syntax des alter exit state translation Statements ist

```
alter [ existing ] exit state translation transname
with translation = ( statename to statename {, statename to statename})
```

Beschreibung

Beschreibung

Das *alter exit state translation* Statement ändert eine vorher definierte Exit State Translation. Laufende Jobs sind davon nicht betroffen.

Wenn das optionale Schlüsselwort **existing** spezifiziert ist, wird kein Fehler erzeugt, wenn die spezifizierte Exit State Translation nicht gefunden wurde.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

alter folder

User Commands

alter folder

Zweck

Das *alter folder* Statement wird eingesetzt um die Eigenschaften eines Folders zu Zweck ändern.

Syntax

Die Syntax des alter folder Statements ist

Syntax

```
alter [ existing ] folder folderpath
with withitem {, withitem}
WITHITEM:
     environment = < none | environmentname >
     group = groupname [ cascade ]
     inherit grant = none
     inherit grant = ( PRIVILEGE {, PRIVILEGE} )
     parameter = none
     parameter = ( parametername = string {, parametername = string} )
PRIVILEGE:
     create content
     drop
     edit
     execute
     monitor
     operate
     resource
     submit
     use
     view
```

Beschreibung

Das *alter folder* Statement ändert die Eigenschaften eines Folders. (Für eine ausführliche Beschreibung der Optionen, siehe das *create folder* Statement auf Seite 102.)

Beschreibung

Wenn das optionale Schlüsselwort **existing** spezifiziert ist, wird keine Fehlermeldung erzeugt wenn der spezifizierte Folder nicht existiert. Obwohl der Folder SYSTEM weder angelegt, noch gelöscht oder umbenannt werden kann, ist es in beschränkten Maßen möglich ihn zu ändern. Es ist nicht möglich die Eigentümer-

alter folder

gruppe zu ändern, aber es ist möglich ein Environment zu spezifizieren oder Parameter anzulegen.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

alter footprint

User Commands

alter footprint

Zweck

Das *alter footprint* Statement wird eingesetzt um die Eigenschaften des spezi- *Zweck* fizierten Footprints zu ändern.

Syntax

Die Syntax des alter footprint Statements ist

Syntax

```
alter [ existing ] footprint footprintname
with resource = ( REQUIREMENT {, REQUIREMENT} )

alter [ existing ] footprint footprintname
add resource = ( REQUIREMENT {, REQUIREMENT} )

alter [ existing ] footprint footprintname
delete resource = ( resourcepath {, resourcepath} )

REQUIREMENT:
ITEM { ITEM}

ITEM:
    amount = integer
    | < nokeep | keep | keep final >
    | resourcepath
```

Beschreibung

Das *alter footprint* Kommando ändert die Liste der Resource-Anforderungen. Es *Beschreibung* gibt drei Formen des Statements.

- Die erste Form bestimmt alle Resource-Anforderungen.
- Die zweite fügt Resource-Anforderungen zu der Anforderungsliste zu.
- Die dritte Form entfernt Anforderungen aus der Liste.

(Für eine ausführliche Beschreibung der Optionen, siehe das *create footprint* Statement auf Seite 104.)

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

alter group

alter group

Zweck

Zweck

Das *alter group* Statement wird eingesetzt um die Zuordnung von Benutzern zu Gruppen zu ändern.

Syntax

Syntax

Die Syntax des alter group Statements ist

```
alter [ existing ] group groupname
with WITHITEM

alter [ existing ] group groupname
ADD_DELITEM {, ADD_DELITEM}

WITHITEM:
    user = none
    | user = ( username {, username} )

ADD_DELITEM:
    < add | delete > user = ( username {, username} )
```

Beschreibung

Beschreibung

Das *alter group* Kommando wird verwendet um festzulegen welche Benutzer zu der Gruppe gehören. Es gibt zwei Formen des Statements:

- Die erste legt die Liste der Benutzer die zu der Gruppe gehören fest.
- Die zweite fügt Benutzer in der Gruppe zu oder löscht sie.

In allen Fällen wird es als Fehler betrachtet, Benutzer aus ihrer Default-Gruppe zu löschen.

Es ist nicht möglich Benutzer aus der Gruppe PUBLIC zu löschen.

Wenn ein Benutzer nicht zu einer Gruppe gehört, wird der Versuch den Benutzer aus dieser Gruppe zu löschen ignoriert.

Ist das Schlüsselwort **existing** spezifiziert, wird es *nicht* als Fehler betrachtet wenn die Gruppe nicht existiert.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

alter interval

User Commands

alter interval

Zweck

Das *alter interval* Statement wird eingesetzt um Eigenschaften des spezifizierten Zweck Intervalls zu ändern.

Syntax

Die Syntax des alter interval Statements ist

Syntax

```
alter [ existing ] interval intervalname
with WITHITEM {, WITHITEM}
WITHITEM:
     base = < none | period >
     dispatch = none
     dispatch = ( IVAL_DISPATCHITEM {, IVAL_DISPATCHITEM} )
     duration = < none | period >
     embedded = < none | CINTERVALNAME >
     endtime = < none | datetime >
    filter = none
     filter = ( CINTERVALNAME {, CINTERVALNAME} )
     < noinverse | inverse >
     selection = none
     selection = (IVAL_SELITEM {, IVAL_SELITEM})
     starttime = < none | datetime >
     synctime = datetime
    group = groupname
IVAL_DISPATCHITEM:
dispatchname < active | inactive > IVAL_DISPATCHDEF
CINTERVALNAME:
     (intervalname
with withitem {, withitem})
  intervalname
IVAL SELITEM:
< signed_integer | datetime | datetime - datetime >
```

alter interval

```
IVAL_DISPATCHDEF:

none CINTERVALNAME < enable | disable >

| CINTERVALNAME CINTERVALNAME < enable | disable >

| CINTERVALNAME < enable | disable >
```

Beschreibung

Beschreibung

Das *alter interval* Kommando wird benutzt um eine Intervalldefinition zu ändern. (Für eine ausführliche Beschreibung der Optionen, siehe den *create interval* Statement auf Seite 107.

Ist das Schlüsselwort **existing** spezifiziert, wird es *nicht* als Fehler betrachtet, wenn der Intervall nicht existiert.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

alter interval

alter job

User Commands

alter job

Zweck

Das *alter job* Statement wird benutzt um Eigenschaften des spezifizierten Jobs Zweck zu ändern. Es wird von den Job-Administratoren, Jobservern und vom Job selbst benutzt.

Syntax

Die Syntax des alter job Statements ist

Syntax

```
alter job jobid
with withitem {, withitem}
alter job
with WITHITEM {, WITHITEM}
WITHITEM:
     < suspend | suspend restrict | suspend local | suspend local restrict >
    cancel
     clear warning
     comment = string
     disable
     error text = string
     exec pid = pid
     exit code = signed_integer
     exit state = statename [ force ]
     ext pid = pid
     ignore resource = (id \{, id\})
     ignore dependency = ( jobid [ recursive ] {, jobid [ recursive ]} )
     kill
     nicevalue = signed_integer
     priority = integer
     renice = signed_integer
     rerun [ recursive ]
     resume
     < noresume | resume in period | resume at datetime >
     run = integer
     state = JOBSTATE
     timestamp = string
     warning = string
```

alter job

JOBSTATE:

broken active
| broken finished
| dependency wait
| error
| finished
| resource wait
| running
| started
| starting
| synchronize wait

Beschreibung

Beschreibung

Das *alter job* Kommando wird für mehrere Zwecke genutzt. Als erstes verwenden Jobserver dieses Kommando um den Ablauf eines Jobs zu dokumentieren. Alle Statuswechsel eines Jobs während der Zeit in der der Job innerhalb der Zuständigkeit eines Jobservers fällt, werden mittels des *alter job* Kommandos ausgeführt.

Zweitens werden einige Änderungen, wie z. B. das Ignorieren von Abhängigkeiten oder Resourcen, sowie das Ändern der Priorität eines Jobs, manuell von einem Administrator ausgeführt.

Der Exit State eines Jobs in einem pending State kann vom Job selbst gesetzt werden, bzw. von einem Prozess welcher die Job Id und den Key des zu ändernden Jobs kennt.

cancel Die cancel Option wird benutzt um den adressierten Job und alle nicht final Children zu canceln. Ein Job kann nur gecancelt werden wenn weder der Job selbst noch einer seiner Children aktiv ist.

Wenn ein Scheduling Entity von dem gecancelten Job abhängig ist, kann er unreachable werden. In diesem Fall erhält der abhängige Job nicht den im Exit State Profile definierten unreachable Exit State, sondern wird in den Job Status "unreachable" versetzt. Es ist Aufgabe des Operators diese Jobs nun mittels des Ignorierens von Abhängigkeiten wieder in den Job Status "dependency wait" zu versetzen, oder aber diese Jobs auch zu canceln.

Gecancelte Jobs werden wie final Jobs ohne Exit State betrachtet. Das bedeutet, die Parents eines gecancelten Jobs werden final, ohne den Exit State des gecancelten Jobs zu berücksichtigen. Die abhängigen Jobs der Parents laufen in diesem Fall normal weiter.

Die cancel Option kann nur von Benutzern genutzt werden.

comment Die comment Option wird benutzt um eine Aktion zu dokumentieren oder um dem Job einen Kommentar zuzufügen. Comments können maximal 1024

Zeichen lang sein. Es kann eine beliebige Anzahl Comments für einen Job gespeichert werden.

Einige Comments werden automatisch gespeichert. Wenn z. B. ein Job einen restartable State erreicht, wird ein Protokoll geschrieben, um diesen Fakt zu dokumentieren.

error text Die error text Option wird benutzt um Fehlerinformation zu einem Job zu schreiben. Dieses kann von dem verantwortlichen Jobserver oder einem Benutzer gemacht werden. Der Server kann diesen Text auch selbst schreiben.

Diese Option wird normalerweise benutzt, wenn der Jobserver den entsprechenden Prozess nicht starten kann. Mögliche Fälle sind die Unmöglichkeit zum definierten Working Directory zu wechseln, die Unauffindbarkeit des ausführbaren Programmes oder Fehler beim Öffnen des Error Logfiles.

exec pid Die exec pid Option wird ausschließlich vom Jobserver benutzt um die Prozess Id des Kontrollprozesses innerhalb des Servers zu setzen.

exit code Die exit code Option wird vom Jobserver benutzt um dem Repository Server mitzuteilen mit welchem Exit Code sich ein Prozess beendet hat. Der Repository Server berechnet jetzt den zugehörigen Exit State aus dem verwendeten Exit State Mapping.

exit state Die exit state Option wird von Jobs in einem pending State benutzt, um ihren State auf einen anderen Wert zu setzen. Dies wird normalerweise ein restartable oder final State sein. Alternativ dazu kann diese Option von Administratoren benutzt werden, um den State von einem nonfinal Job zu setzen. Sofern das Force Flag nicht benutzt wird, sind die einzigen States die gesetzt werden können, die States, welche, durch die Anwendung des Exit State Mappings auf irgendeinem Exit Code, theoretisch erreichbar sind. Der gesetzte State muss im Exit State Profile vorhanden sein.

ext pid Die ext pid Option wird ausschließlich vom Jobserver genutzt, um die Prozess Id des gestarteten Benutzerprozesses zu setzen.

ignore resource Die ignore resource Option wird benutzt um einzelne Resource Requests aufzuheben. Die ignorierte Resource wird nicht mehr beantragt.

Wenn Parameter einer Resource referenziert werden, kann diese Resource nicht ignoriert werden.

Wenn ungültige Id's spezifiziert wurden, wird dies übergangen. Alle anderen spezifizierten Resources werden ignoriert. Ungültige Id's in diesem Kontext sind Id's von Resources die von dem Job nicht beantragt werden.

Das Ignorieren von Resources wird protokolliert.

alter job

ignore dependency Die ignore dependency Option wird benutzt um definierte Dependencies zu ignorieren. Wenn das **recursive** Flag benutzt wird, ignorieren nicht nur der Job oder Batch selbst, sondern auch seine Children die Dependencies.

kill Die kill Option wird benutzt um den definierten Kill Job zu submitten. Wenn kein Kill Job definiert ist, ist es nicht möglich den Job vom BICsuite aus erzwungenermaßen zu terminieren. Natürlich muss der Job aktiv sein, das bedeutet, der Job State muss **running**, **killed** oder **broken_active** sein. Die letzten beiden States sind keine regulären Fälle.

Wenn ein Kill Job submitted wurde, ist der Job State **to_kill**. Nachdem der Kill Job beendet wurde, wird der Job State des killed Jobs in den State **killed** gesetzt, es sei denn er ist beendet, dann wird der Job State **finished** oder **final** sein. Das bedeutet, dass der Job mit dem Job State **killed** immer noch running ist und dass mindestens ein Versuch gemacht wurde, den Job zu terminieren.

nicevalue Die nicevalue Option wird benutzt um die Priorität oder den nicevalue eines Jobs oder Batches und allen seinen Children zu ändern. Hat ein Child mehrere Parents, kann eine Änderung, muss aber nicht, in dem nicevalue von einem der Parents Auswirkungen auf die Priorität des Childs haben. In dem Fall, dass es mehrere Parents gibt wird das maximale nicevalue gesucht.

Also, wenn Job C drei Parents P1, P2 und P3 hat und P1 setzt einen Nicevalue von 0, P2 einen von 10 und P3 einen von -10, ist der effektive nicevalue -10. (Umso niederiger der nicevalue, umso besser). Wenn der nicevalue von P2 auf -5 geändert wird, passiert nichts, weil die -10 von P3 besser als -5 ist. Wenn jetzt der nicevalue von P3 auf 0 sinkt, wird die neue effektive nicevalue für Job C -5.

Die nicevalues können Werte zwischen -100 und 100 haben. Werte die diese Spanne übersteigen, werden stillschweigend angepasst.

priority Die priority Option wird benutzt, um die (statische) Priorität eines Jobs zu ändern. Weil Batches und Milestones nicht ausgeführt werden, haben Prioritäten keine Bedeutung für sie.

Ein Wechsel der Priorität betrifft nur den geänderten Job. Gültige Werte liegen zwischen 0 und 100. Dabei korrespondiert 100 mit der niedrigsten Priorität und 0 mit der höchsten Priorität.

Bei der Berechnung der dynamischen Priorität eines Jobs startet der Scheduler mit der statischen Priorität und passt dies, entsprechend der Zeit in der der Job schon wartet, an. Wenn mehr als ein Job die gleiche dynamische Priorität hat, wird der Job mit der niedrigsten Job Id als erster gescheduled.

renice Die renice Option gleicht der nicevalue Option mit dem Unterschied, dass die renice Option relativ arbeitet, während die nicevalue Option absolut arbeitet. Wenn einige Batches einen nicevalue von 10 haben bewirkt eine renice von -5, dass

die nicevalue auf 5 zunimmt. (Zunahme, weil je niedriger die Nummer, desto höher die Piorität).

rerun Die rerun Option wird benutzt um einen Job in einem restartable State neu zu starten. Der Versuch einen Job, der nicht restartable ist, neu zu starten, führt zu einer Fehlermeldung. Ein Job ist restartable, wenn er in einem restartable State oder in einem **error** oder **broken_finished** Job State ist.

Wenn das **recursive** Flag spezifiziert ist, wird der Job selbst und alle direkten und indirekten Children, die in einem restartable State sind, neu gestartet. Wenn der Job selbst final ist, wird das in dem Fall *nicht* als Fehler betrachtet. Es ist also möglich Batches rekursiv neu zu starten.

resume Die resume Option wird benutzt um einen suspended Job oder Batch zu reaktivieren. Es gibt dabei zwei Möglichkeiten. Erstens kann der suspended Job oder Batch sofort reaktiviert werden, und zweitens kann eine Verzögerung eingestellt werden.

Entweder erreicht man eine Verzögerung dadurch, dass die Anzahl von Zeiteinheiten die gewartetet werden sollen, spezifiziert werden, oder aber man spezifiziert den Zeitpunkt zu dem der Job oder Batch aktiviert werden soll.

(Für die Spezifikation einer Zeit siehe auch die Übersicht auf Seite 6.)

Die resume Option kann zusammen mit der suspend Option verwendet werden. Dabei wird der Job suspended und nach der (bzw. zur) spezifizierten Zeit wieder resumed.

run Die run Option wird vom Jobserver benutzt zwecks der Sicherstellung, dass der geänderte Job mit der aktuellen Version übereinstimmt.

Theoretisch ist es möglich, dass nachdem ein Job von einem Jobserver gestartet wurde, der Computer abstürzt. Um die Arbeit zu erledigen wird der Job mittels eines manuellen Eingriffs, von einem anderen Jobserver, neu gestartet. Nach dem Hochfahren des ersten Systems kann der Jobserver versuchen den Job State nach broken_finished zu ändern, ohne über das Geschehen nach dem Absturz Bescheid zu wissen. Das Benutzen der run Option verhindert nun das fälschliche Setzen des Status.

state Die state Option wird hauptsächlich von Jobservern benutzt, kann aber auch von Administratoren benutzt werden. Es wird nicht empfohlen dies so zu machen, es sei denn Sie wissen genau was Sie tun.

Die übliche Prozedur ist, dass der Jobserver den State eines Jobs von **starting** nach **started**, von **started** nach **running** und von **running** nach **finished** setzt. Im Falle eines Absturzes oder anderen Problemen ist es möglich dass der Jobserver einen Job in einen **broken_active** oder **broken_finished** State setzt. Das bedeutet, der Exit Code von dem Prozess steht nicht zur Verfügung und der Exit State muss manuell gesetzt werden.

alter job

suspend Die suspend Option wird benutzt um einen Batch oder Job zu suspendieren. Sie arbeitet nur dann rekursiv wenn **local** nicht spezifiziert ist. Wenn ein Parent suspended ist, sind auch alle Children suspended. Die resume Option wird benutzt um die Situation umzukehren. Die **restrict** Angabe bewirkt, dass nur Benutzer der ADMIN Gruppe die Suspendierung wieder aufheben können.

timestamp Die timestamp Option wird vom Jobserver benutzt um die Timestamps der State-Wechsel zu setzen, gemäß der lokalen Zeit aus Sicht des Jobservers.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

alter job definition

Zweck

Das *alter job definition* Statement wird eingesetzt um die Eigenschaften der spezi- *Zweck* fizierten Job Definition zu ändern.

Syntax

Die Syntax des alter job definition Statements ist

Syntax

```
alter [ existing ] job definition folderpath . jobname
with WITHITEM {, WITHITEM}
alter [ existing ] job definition folderpath . jobname
AJD_ADD_DEL_ITEM {, AJD_ADD_DEL_ITEM}
WITHITEM:
     children = none
    children = ( JOB_CHILDDEF {, JOB_CHILDDEF} )
     dependency mode = < all | any >
     environment = environmentname
     errlog = < none | filespec [ < notrunc | trunc > ] >
     footprint = < none | footprintname >
     inherit grant = none
     inherit grant = ( PRIVILEGE {, PRIVILEGE} )
     kill program = < none | string >
     logfile = < none | filespec [ < notrunc | trunc > ] >
     mapping = < none | mappingname >
     < nomaster | master >
     nicevalue = < none | signed_integer >
     parameter = none
     parameter = ( JOB_PARAMETER {, JOB_PARAMETER} )
     priority = < none | signed_integer >
     profile = profilename
     required = none
     required = ( JOB_REQUIRED {, JOB_REQUIRED} )
     rerun program = < none | string >
     resource = none
     resource = ( REQUIREMENT {, REQUIREMENT} )
     < noresume | resume in period | resume at datetime >
     runtime = integer
     runtime final = integer
```

```
run program = < none | string >
     < nosuspend | suspend >
     timeout = none
     timeout = period state statename
     type = < job | milestone | batch >
     group = groupname
     workdir = < none | string >
AJD_ADD_DEL_ITEM:
     add [ or alter ] children = ( JOB_CHILDDEF {, JOB_CHILDDEF} )
     add [ or alter ] parameter = ( JOB_PARAMETER {, JOB_PARAMETER} )
     add [ or alter ] required = ( JOB_REQUIRED {, JOB_REQUIRED} )
     add [ or alter ] resource = ( REQUIREMENT {, REQUIREMENT} )
     alter [ existing ] children = ( JOB_CHILDDEF {, JOB_CHILDDEF} )
     alter [ existing ] parameter = ( JOB_PARAMETER {, JOB_PARAMETER} )
     alter [ existing ] required = ( JOB_REQUIRED {, JOB_REQUIRED} )
     alter [ existing ] resource = ( REQUIREMENT {, REQUIREMENT} )
     delete [ existing ] children = ( folderpath {, folderpath} )
     delete [ existing ] parameter = ( parmlist )
     delete [ existing ] required = ( folderpath {, folderpath} )
     delete [ existing ] resource = ( resourcepath {, resourcepath} )
JOB_CHILDDEF:
JCD_ITEM { JCD_ITEM}
PRIVILEGE:
     create content
     drop
     edit
     execute
     monitor
     operate
     resource
     submit
     use
     view
JOB_PARAMETER:
parametername < [ JP_WITHITEM ] [ default = string ] | JP_NONDEFWITH >
[local] [ < export = parametername | export = none > ]
```

```
JOB_REQUIRED:
JRQ_ITEM { JRQ_ITEM}
REQUIREMENT:
JRD_ITEM { JRD_ITEM}
JCD_ITEM:
     alias = < none | aliasname >
    < enable | disable >
    folderpath.jobname
    ignore dependency = none
    ignore dependency = ( dependencyname {, dependencyname} )
    interval = < none | intervalname >
     < childsuspend | suspend | nosuspend >
    merge mode = < nomerge | merge local | merge global | failure >
    nicevalue = < none | signed_integer >
    priority = < none | signed_integer >
     < noresume | resume in period | resume at datetime >
     < static | dynamic >
    translation = < none | transname >
JP_WITHITEM:
     import
  parameter
    reference child folderpath (parametername)
    reference folderpath ( parametername )
    reference resource resourcepath (parametername)
    result
IP NONDEFWITH:
     constant = string
  JP_AGGFUNCTION ( parametername )
JRQ ITEM:
     condition = < none | string >
    dependency dependencyname
    expired = < none | signed_period_rj >
    folderpath.jobname
    mode = < all final | job final >
    resolve = < internal | external | both >
```

```
User Commands
```

alter job definition

```
select-statement condition = < none | string >
     state = none
     state = ( JRQ_REQ_STATE {, JRQ_REQ_STATE} )
     state = all reachable
     state = default
     state = unreachable
     unresolved = JRQ_UNRESOLVED
JRD_ITEM:
     amount = integer
     expired = < none | signed_period >
     < nokeep | keep | keep final >
     condition = \langle string \mid none \rangle
     lockmode = LOCKMODE
     nosticky
     resourcepath
     state = none
     state = ( statename {, statename} )
     state mapping = < none | rsmname >
     sticky
  [ ( < identifier | folderpath | identifier , folderpath | folderpath , identifier > ) ]
JP_AGGFUNCTION:
     avg
     count
     max
     min
     sum
JRQ_REQ_STATE:
statename [ < condition = string | condition = none > ]
JRQ_UNRESOLVED:
     defer
     defer ignore
     error
     ignore
     suspend
```

alter job definition

User Commands

LOCKMODE:

n s

sc

SX

X

Beschreibung

Das alter job definition Kommando kennt zwei verschiedene Varianten.

Beschreibung

- Die erste ähnelt dem *create job definition* Statement und wird benutzt um die Job Definition erneut zu definieren. Alle betroffenen Optionen werden überschrieben. Alle nichtadressierten Optionen verbleiben wo sie sind.
- Die zweite Variante wird benutzt um Einträge aus den Listen der Children, Resource-Anforderungen, Abhängigkeiten oder Parameter hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.

Die Optionen werden ausführlich in dem *create job definition* Kommando auf Seite 114 beschrieben. Dieses gilt auch für die Optionen in Child-, Resource-, Anforderungs-, Dependency- und Parameter-Definitionen.

Wird das **existing** Schlüsselwort verwendet, wird kein Fehler erzeugt wenn die adressierte Job Definition nicht existiert. Ist das **existing** Schlüsselwort während der Löschung oder Änderung der Listeneinträge in Benutzung, gilt auch für sie dasselbe.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

alter named resource

alter named resource

Zweck

Zweck

Das *alter named resource* Statement wird eingesetzt um die Eigenschaften einer Named Resource zu ändern.

Syntax

Syntax

Die Syntax des alter named resource Statements ist

```
alter [ existing ] named resource resourcepath
with WITHITEM {, WITHITEM}
WITHITEM:
     group = groupname [ cascade ]
    inherit grant = none
    inherit grant = ( PRIVILEGE {, PRIVILEGE} )
    parameter = none
     parameter = ( PARAMETER {, PARAMETER} )
     state profile = < none | rspname >
PRIVILEGE:
     create content
     drop
     edit
     execute
     monitor
     operate
     resource
     submit
     use
```

PARAMETER:

view

```
parametername constant = string
| parametername local constant [ = string ]
| parametername parameter [ = string ]
```

alter named resource

User Commands

Beschreibung

Das alter named resource Statement wird verwendet um Eigenschaften der Named Resources zu ändern. (Für eine ausführliche Beschreibung der Optionen siehe die Beschreibung des *create named resource* Statements auf der Seite 133.)
Wenn das Schlüsselwort **existing** spezifiziert wird, führt der Versuch eine nicht existierende Named Resource zu ändern *nicht* zu einem Fehler.

Beschreibung

Ausgabe

Ausgabe

alter resource

alter resource

Zweck

Zweck

Das *alter resource* Statement wird eingesetzt um die Eigenschaften von Resources zu ändern.

Syntax

Syntax

Die Syntax des alter resource Statements ist

```
alter [ existing ] RESOURCE_URL [ with WITHITEM {, WITHITEM }]

RESOURCE_URL:
    resource resourcepath in folderpath
    | resource resourcepath in serverpath

WITHITEM:
    amount = < infinite | integer >
    | < online | offline >
    | parameter = none
    | parameter = ( PARAMETER {, PARAMETER} )
    | requestable amount = < infinite | integer >
    | state = statename
    | touch [ = datetime ]
    | group = groupname

PARAMETER:

parametername = < string | default >
```

Beschreibung

Beschreibung

Das *alter resource* Statement wird verwendet um die Eigenschaften von Resources zu ändern.(Für eine ausführliche Beschreibung der Optionen siehe die Beschreibung des *create resource* Statements auf Seite 136.)

Wenn das **existing** Schlüsselwort spezifiziert ist, wird der Versuch eine nicht existierende Resource zu ändern *nicht* zu einem Fehler führen.

Ausgabe

Ausgabe

alter resource state mapping

Zweck

Das *alter resource state mapping* Statement wird eingesetzt um die Eigenschaften Zweck eines Mappings zu ändern.

Syntax

Die Syntax des alter resource state mapping Statements ist

Syntax

```
alter [ existing ] resource state mapping mappingname with map = ( WITHITEM {, WITHITEM} )
```

WITHITEM:

statename maps < statename | any > to statename

Beschreibung

Das *alter resource state mapping* Statement wird verwendet um die Eigenschaften des Resource State Mappings zu ändern. (Für eine ausführliche Beschreibung der Optionen siehe die Beschreibung des *create resource state mapping* Statements auf Seite 141.)

Beschreibung

Wenn das **existing** Schlüsselwort spezifiziert ist, wird der Versuch ein nicht existierendes Resource State Mapping zu ändern *nicht* zu einem Fehler führen.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

alter resource state profile

alter resource state profile

Zweck

Zweck

Das *alter resource state profile* Statement wird eingesetzt die Eigenschaften des spezifizierten Resource State Profiles zu ändern.

Syntax

Syntax

Die Syntax des alter resource state profile Statements ist

```
alter [ existing ] resource state profile profilename
with WITHITEM {, WITHITEM}

WITHITEM:
    initial state = statename
    | state = ( statename {, statename} )
```

Beschreibung

Beschreibung

Das alter resource state profile Statement wird werwendet um Eigenschaften der Resource State Profiles zu ändern. (Für eine ausführliche Beschreibung der Optionen siehe die Beschreibung der resource state profile Statements auf Seite 142.) Wenn das existing Schlüsselwort spezifiziert ist, wird der Versuch ein nicht existierendes Resource State Profile zu ändern, nicht zu einem Fehler führen.

Ausgabe

Ausgabe

alter schedule

User Commands

alter schedule

Zweck

Das alter schedule Statement wird eingesetzt um die Eigenschaften des spezi- Zweck fizierten Zeitplans zu ändern.

Syntax

Die Syntax des alter schedule Statements ist

Syntax

```
alter [existing] schedule schedulepath
with WITHITEM {, WITHITEM}
WITHITEM:
     < active | inactive >
    inherit grant = none
     inherit grant = ( PRIVILEGE {, PRIVILEGE} )
    interval = < none | intervalname >
     time zone = string
     group = groupname
PRIVILEGE:
     create content
     drop
     edit
     execute
     monitor
     operate
     resource
     submit
     use
```

Beschreibung

view

Das *alter schedule* Statement wird verwendet um die Eigenschaften eines Schedules zu ändern. (Für eine ausführliche Beschreibung der Optionen des *create schedule* Statements siehe Seite 143.)

Beschreibung

Wenn das **existing** Schlüsselwort spezifiziert ist, wird der Versuch ein nicht existierendes schedule zu ändern, *nicht* zu einem Fehler führen.

alter schedule

Ausgabe

Ausgabe

alter scheduled event

Zweck

Das *alter scheduled event* Statement wird eingesetzt um Eigenschaften des spezi- Zweck fizierten scheduled Events zu ändern.

Syntax

Die Syntax des alter scheduled event Statements ist

Syntax

Beschreibung

Das alter scheduled event Statement wird verwendet um die Eigenschaften eines scheduled Events zu ändern. (Für eine ausführliche Beschreibung der Optionen des create scheduled event Statements siehe Seite 145.)

Beschreibung

Wenn das **existing** Schlüsselwort spezifiziert ist, wird der Versuch ein nicht existierendes scheduled Event zu ändern, *nicht* zu einem Fehler führen.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

alter scope

alter scope

Zweck

Zweck

Das *alter scope* Statement wird eingesetzt um die Eigenschaften eines spezifizierten Scopes zu ändern.

Syntax

Syntax

Die Syntax des alter scope Statements ist

```
alter [existing] < scope serverpath | jobserver serverpath >
with JS_WITHITEM {, JS_WITHITEM}
alter [ existing ] jobserver
with < fatal | nonfatal > error text = string
alter [ existing ] jobserver
with dynamic PARAMETERS
JS_WITHITEM:
     config = none
     config = ( CONFIGITEM {, CONFIGITEM} )
     < enable | disable >
     error text = < none | string >
     group = groupname [ cascade ]
     inherit grant = none
     inherit grant = ( PRIVILEGE {, PRIVILEGE} )
     node = nodename
     parameter = none
     parameter = ( PARAMETERITEM {, PARAMETERITEM} )
     password = string
     rawpassword = string [ salt = string ]
PARAMETERS:
     parameter = none
    parameter = ( PARAMETERSPEC {, PARAMETERSPEC} )
```

alter scope

User Commands

```
CONFIGITEM:
    parametername = none
  parametername = ( PARAMETERSPEC {, PARAMETERSPEC} )
  | parametername = < string | number >
PRIVILEGE:
    create content
    drop
    edit
    execute
    monitor
    operate
    resource
    submit
    use
    view
PARAMETERITEM:
    parametername = dynamic
  | parametername = < string | number >
PARAMETERSPEC:
parametername = < string | number >
```

Beschreibung

Das *alter scope* Kommando ist ein Benutzerkommando. Dieses Kommando wird *Beschreibung* verwendt um die Konfiguration oder andere Eigenschaften eines Scopes zu ändern.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

alter server

alter server

Zweck

Zweck

Das *alter server* Statement wird eingesetzt um die Benutzerverbindungen zu aktivieren oder deaktivieren oder um den Trace Level festzulegen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des alter server Statements ist

alter server with < enable | disable > connect

alter server with schedule

alter server with trace level = integer

alter server with < suspend | resume > integer

Beschreibung

Beschreibung

Das *alter server* Kommando kann verwendet werden um die Möglichkeit sich mit dem Server zu verbinden ein- und auszuschalten. Wurde die Möglichkeit sich mit dem Server zu verbinden ausgeschaltet, kann sich nur der Benutzer "System" verbinden.

Das *alter server* Kommando wird ebenso benutzt um die prokotollierten Typen von Server-Nachrichten zu definieren. Die folgenden Informationstypen werden definiert:

Туре	Bedeutung				
Fatal	Ein fataler Fehler ist aufgetreten. Der Server				
	wird runtergefahren.				
Error	Ein Fehler ist aufgetreten.				
Info	Eine wichtige informative Nachricht, die nicht				
	aufgrund eines Fehlers geschrieben wird.				
Warning	Eine Warnung.				
Message	Eine informative Nachricht.				
Debug	Meldungen die für die Fehlersuche benutzt				
	werden können.				

Fatal-Nachrichten, Error-Nachrichten und Info-Nachrichten werden immer ins Server Logfile geschrieben. Warnings werden geschrieben, wenn der Trace Level 1 oder höher ist. Normale Messages werden mit einem Trace Level von 2 oder höher

alter server

User Commands

geschrieben. Debug-Nachrichten liefern sehr viel Output und werden ausgegeben wenn der Trace Level 3 ist.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

alter session

alter session

Zweck

Zweck

Das *alter session* Statement wird eingesetzt um das genutzten Protokoll, den session timeout Wert oder den Trace Level für die spezifizierte Session zu setzen.

Syntax

Syntax Die Syntax des alter session Statements ist

```
alter session [ sid ]
with WITHITEM {, WITHITEM}
alter session set user = username [ with WITHITEM {, WITHITEM} ]
alter session set user = username for username [ with WITHITEM {,
WITHITEM}
alter session set user is default
WITHITEM:
     command = ( sdms-command {; sdms-command} )
     method = string
     protocol = PROTOCOL
     session = string
     timeout = integer
     token = string
     < trace | notrace >
     trace level = integer
PROTOCOL:
     json
     line
     perl
     python
     serial
```

xml

Beschreibung

Das *alter session* Kommando kann verwendet werden um die Trace ein- und auszuschalten. Ist die Trace eingeschaltet, werden alle abgesetzten Befehle ins Log- file protokolliert. Des Weiteren kann ein Kommunikationsprotokoll gewählt werden. Eine Übersicht der derzeitig definierten Protokolle wird in der untenstehenden Tabelle angezeigt.

Beschreibung

Protokoll	Bedeutung				
Line	Reines ASCII Output				
Perl	Die Ausgabe wird als Perl-Struktur angeboten,				
	die mittels eval() auf einfache Weise dem Perl				
	Script bekannt gemacht werden kann.				
Python	Wie Perl, nur handelt es sich hier um eine				
	Python-Struktur.				
Serial	Serialisierte Java Objekte				
Xml	Eine xml Struktur wird ausgegeben.				

Als letzte Möglichkeit kann der Timeout Parameter für die Session festgelegt werden. Ein Timeout von 0 bedeutet, dass kein Timeout aktiv ist. Jede Zahl größer als 0 gibt die Anzahl Sekunden an, nach der eine Session automatisch disconnected wird.

Die zweite Form des *alter session* Statements ist ausschließlich Mitgliedern der Gruppe ADMIN vorbehalten. Sie dient dazu vorübergehend den Benutzer, und die damit zusammenhängenden Rechte, zu wechseln. Mit der dritten Form wird der Benutzer, sowie alle Rechte, wieder zurückgesetzt.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

alter trigger

alter trigger

Zweck

Zweck

Das *alter trigger* Statement wird eingesetzt um Eigenschaften des spezifizierten Triggers zu ändern.

Syntax

Syntax

Die Syntax des alter trigger Statements ist

```
alter [ existing ] trigger triggername on TRIGGEROBJECT [ < noinverse |
inverse > ]
with withitem {, withitem}
TRIGGEROBJECT:
     resource resourcepath in folderpath
    job definition folderpath
     named resource resourcepath
     object monitor objecttypename
     resource resourcepath in serverpath
WITHITEM:
     < active | inactive >
     check = period
     condition = < none | string >
     < nowarn | warn >
     event = ( CT_EVENT {, CT_EVENT} )
     group event
     limit state = < none | statename >
     main none
     main folderpath
     < nomaster | master >
     parameter = none
     parameter = ( identifier = expression {, identifier = expression} )
     parent none
     parent folderpath
     rerun
     < noresume | resume in period | resume at datetime >
     single event
     state = none
     state = ( < statename {, statename} |</pre>
```

alter trigger

User Commands

```
CT_RSCSTATUSITEM {, CT_RSCSTATUSITEM} > )
     submit after folderpath
     submit folderpath
     submitcount = integer
     < nosuspend | suspend >
     [type = ] CT_TRIGGERTYPE
    group = groupname
CT_EVENT:
< create | change | delete >
CT_RSCSTATUSITEM:
< statename any | statename statename | any statename >
CT_TRIGGERTYPE:
     after final
     before final
     finish child
    immediate local
    immediate merge
     until final
     until finished
    warning
```

Beschreibung

Das *alter trigger* Kommando wird benutzt um die Eigenschaften eines definierten Triggers zu ändern. Wenn das **existing** Schlüsselwort spezifiziert ist, führt das Ändern eines nicht existierenden Triggers *nicht* zu einem Fehler. (Für eine ausführliche Beschreibung der Optionen siehe das *create trigger* Statement auf Seite 150.)

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

Beschreibung

alter user

alter user

Zweck

Zweck

Das *alter user* Statement wird eingesetzt um Eigenschaften des spezifizierten Benutzers zu ändern.

Syntax

Syntax

Die Syntax des alter user Statements ist

Beschreibung

Beschreibung

Das *alter user* Kommando wird verwendet um die Eigenschaften eines definierten Users zu ändern. Wenn das **existing** Schlüsselwort spezifiziert ist, führt der Versuch einen nicht existierenden User zu ändern *nicht* zu einem Fehler.

(Für eine ausführliche Beschreibung der Optionen siehe das *create user* Statement auf Seite 160.)

Die zweite Form des Statements wird benutzt um den User von den spezifizierten Gruppen zu löschen oder zuzufügen.

80 l alter user

alter user

User Commands

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

4. connect commands

connect

connect

Zweck

Zweck

Das *connect* Statement wird eingesetzt um Benutzer vom Server authentifizieren zu lassen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des connect Statements ist

```
connect username identified by string [ with WITHITEM {, WITHITEM} ]
```

```
WITHITEM:
```

```
command = ( sdms-command {; sdms-command} )
method = string
protocol = PROTOCOL
session = string
timeout = integer
token = string
< trace | notrace >
trace level = integer
```

PROTOCOL:

json | line | perl | python | serial | xml

Beschreibung

Beschreibung

Das *connect* Kommando wird benutzt um den verbundenen Prozess am Server zu authentifizieren. Es kann wahlweise ein Kommunikationsprotokoll spezifiziert werden. Das Default-Protokoll ist **line**.

Das ausgewählte Protokoll definiert die Form des Outputs. Alle Protokolle, außer serial, liefern ASCII Output. Das Protokoll serial liefert ein Serialized Java Objekt zurück.

Beim *connect* Kommando kann auch gleich ein auszuführendes Kommando mitgegeben werden. Als Output des *connect* Kommandos wird in diesem Fall der Output des mitgegebenen Kommandos genutzt. Falls das Kommando fehlschlägt, der *connect* aber gültig war, bleibt die Connection bestehen.

84 I connect

connect User Commands

Im Folgenden ist für alle Protokolle, außer für das **serial** Protokoll, ein Beispiel gegeben.

line protocol Das line protocol liefert nur einen ASCII-Text als Ergebnis von einem Kommando zurück.

```
connect donald identified by 'duck' with protocol = line;
Connect
CONNECT_TIME : 19 Jan 2005 11:12:43 GMT
Connected
SDMS>
```

XML protocol Das XML protocol liefert eine XML-Struktur als Ergebnis eines Kommandos zurück.

```
connect donald identified by 'duck' with protocol = xml;
<OUTPUT>
<DATA>
<TITLE>Connect</TITLE>
<RECORD>
<CONNECT_TIME>19 Jan 2005 11:15:16 GMT</CONNECT_TIME></RECORD>
</DATA>
<FEEDBACK>Connected</FEEDBACK>
</OUTPUT>
```

python protocol Das python protocol liefert eine Python-Struktur, welche durch die *python eval* Funktion ausgewertet werden kann, zurück.

```
connect donald identified by 'duck' with protocol = python;
{
'DATA' :
{
'TITLE' : 'Connect',
'DESC' : [
'CONNECT_TIME'
],
'RECORD' : {
'CONNECT_TIME' : '19 Jan 2005 11:16:08 GMT'}
}
,'FEEDBACK' : 'Connected'
}
```

connect I 85

connect

perl protocol Das perl protocol liefert eine Perl-Struktur, welche durch die *perl eval* Funktion ausgewertet werden kann, zurück.

```
connect donald identified by 'duck' with protocol = perl;
{
'DATA' => {
'TITLE' => 'Connect',
'DESC' => [
'CONNECT_TIME'
],
'RECORD' => {
'CONNECT_TIME' => '19 Jan 2005 11:19:19 GMT'}
}
,'FEEDBACK' => 'Connected'
}
```

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

86 I connect

5. copy commands

copy folder

copy folder

Zweck

Zweck

Das *copy folder* Statement wird eingesetzt um einen oder mehrere Folder und/ oder Job Definitions mitsamt des Inhalts an eine andere Stelle in der Ordnerhierarchie zu kopieren.

Syntax

Syntax

Die Syntax des copy folder Statements ist

```
copy FOLDER_OR_JOB {, FOLDER_OR_JOB} to folderpath
copy FOLDER_OR_JOB {, FOLDER_OR_JOB} to foldername
FOLDER_OR_JOB:
[ < folder folderpath | job definition folderpath > ]
```

Beschreibung

Beschreibung

Wenn ein Folder kopiert wurde, wird jedes Objekt das der Folder enthält mitkopiert. Wenn Beziehungen zwischen Objects bestehen, welche durch eine *copy folder* Operation kopiert wurden, wie z. B. Abhängigkeiten, Cildren, Trigger etc., werden diese entsprechend geändert und den resultierenden Objekten von der Kopie zugeordnet.

Wenn z. B. ein Ordner SYSTEM.X.F. zwei Jobs A und B enthält mit SYSTEM.X.F.B abhängig von SYSTEM.X.F.A, in den Ordner SYSTEM.Y kopiert wird, wird der neu angelegte Job SYSTEM.Y.F.B von dem neu angelegten Job SYSTEM.Y.F.A abhängig sein.

Beachten Sie, dass wenn die Jobs mit einem *copy job definition* Kommando kopiert wurden, der neue Job SYSTEM.Y.F.B immer noch vom SYSTEM.X.F.A abhängig wäre. Es kann sein, dass dies *nicht* der Ansicht des Users entspricht.

Ausgabe

Ausgabe

copy named resource

Zweck

Das *copy named resource* Statement wird eingesetzt um eine Named Resource in Zweck eine andere Kategorie zu kopieren.

Syntax

Die Syntax des copy named resource Statements ist

Syntax

copy named resource resourcepath to resourcepath

copy named resource resourcepath to resourcename

Beschreibung

Das *copy named resource* Kommando wird benutzt um eine Kopie von einer Named *Beschreibung* Resource oder einer ganzen Kategorie zu machen.

Wenn der spezifizierte "target resourcepath" bereits als Kategorie existiert, wird eine Named Resource oder Kategorie mit demselben Namen wie das Source Objekt innerhalb dieser Kategorie angelegt.

Wenn das spezifizierte "target resourcepath" bereits als Named Resource existiert, wird dies als Fehler betrachtet.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

copy scope

copy scope

Zweck

Zweck

Das *copy scope* Statement wird eingesetzt um um einen Scope mitsamt seines Inhalts an eine andere Stelle in der Scope-Hierarchie zu kopieren.

Syntax

Syntax

Die Syntax des copy scope Statements ist

copy < **scope** *serverpath* | **jobserver** *serverpath* > **to** *serverpath*

copy < **scope** *serverpath* | **jobserver** *serverpath* > **to** *scopename*

Beschreibung

Beschreibung

Das *copy scope* Kommando wird benutzt um eine Kopie von ganzen Scopes zu machen. Diese Kopie umfasst auch Resource- und Parameter Definitions.

Wenn der spezifizierte "target serverpath" bereits als Scope existiert, wird ein Scope mit demselben Namen wie das Source Object innerhalb dieses Scopes angelegt. Wenn das spezifizierte "target serverpath" bereits als Jobserver existiert, wird dies als Fehler betrachtet.

Da ein Jobserver nur als eine spezielle Art von Scope angesehen wird, ist es möglich Jobserver mit diesem Kommando zu kopieren. In diesem Fall ist dieses Kommando identisch mit dem *copy jobserver* Kommando.

Ausgabe

Ausgabe

6. create commands

create comment

create comment

Zweck

Zweck

Das *create comment* Statement wird eingesetzt um einen Kommentar zum spezifizierten Objekt anzulegen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des create comment Statements ist

```
 \begin{array}{c} \textbf{create} \ [ \ \textbf{or alter} \ ] \ \textbf{comment on} \ \texttt{OBJECTURL} \\ \textbf{with} \ \texttt{CC\_WITHITEM} \\ \end{array}
```

OBJECTURL:

distribution distributionname for pool resourcepath in serverpath

environment environmentname

exit state definition statename

exit state mapping mappingname

exit state profile profilename

exit state translation transname

event eventname

resource resourcepath in folderpath

folder folderpath

footprint footprintname

group groupname

interval intervalname

job definition folderpath

job jobid

named resource resourcepath

parameter parametername of PARAM_LOC

resource state definition statename

resource state mapping mappingname

resource state profile profilename

scheduled event schedulepath. eventname

schedule schedulepath

resource resourcepath in serverpath

< **scope** *serverpath* | **jobserver** *serverpath* >

trigger *triggername* **on** TRIGGEROBJECT [< **noinverse** | **inverse** >]

user username

```
CC_WITHITEM:
     CC_TEXTITEM {, CC_TEXTITEM}
  | url = string
PARAM_LOC:
     folder folderpath
  job definition folderpath
    named resource resourcepath
     < scope serverpath | jobserver serverpath >
TRIGGEROBIECT:
     resource resourcepath in folderpath
  job definition folderpath
    named resource resourcepath
     object monitor objecttypename
    resource resourcepath in serverpath
CC_TEXTITEM:
     tag = < none \mid string >, text = string
  text = string
```

Beschreibung

eines Kommentars zu einem Fehler.

Das *create comment* Statement wird benutzt um die Kurzbeschreibung bzw. die URL der Beschreibung des zu kommentierenden Objektes zu erstellen. Das optionale Schlüsselwort **or alter** wird benutzt um den Kommentar, wenn einer existiert, zu aktualisieren. Wenn es nicht spezifiziert ist, führt das Vorhandensein

Beschreibung

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

create environment

create environment

Zweck

Zweck

Das create environment Statement wird eingesetzt um eine Anzahl von Static Named Resources, welche in den Scopes, in dem ein Job laufen will, gebraucht werden, zu definieren.

Syntax

Syntax

Die Syntax des create environment Statements ist

```
create [ or alter ] environment environmentname [ with
ENV_WITH_ITEM ]

ENV_WITH_ITEM:
    resource = none
    | resource = ( ENV_RESOURCE {, ENV_RESOURCE} )

ENV_RESOURCE:
    resourcepath [ < condition = string | condition = none > ]
```

Beschreibung

Beschreibung

Das create environment Statement wird benutzt um eine Reihe von Static Resource Requests festzulegen, welche die notwendige Umgebung, die ein Job braucht, beschreiben. Da die Environments nicht von normalen Benutzern angelegt werden können und Jobs den Environment, den sie zum Ablauf benötigen, beschreiben müssen, können Environments benutzt werden um Jobs zu zwingen einen bestimmten Jobserver zu benutzen.

Resources Die *Resources* Klausel wird benutzt um die Required (Static) Resources zu spezifizieren. Spezifizierte Resourcen, welche nicht static sind, führen zu einem Fehler. Da nur statische Resources spezifiziert werden, werden keine weiteren Informationen benötigt. Es ist zulässig einen leeren Environment (ein Environment ohne Resource-Anforderungen) zu spezifizieren. Dies wird *nicht* empfohlen, da es den Verlust an Kontrolle bedeutet.

Ausgabe

Ausgabe

create event

User Commands

create event

Zweck

Das *create event* Statement wird eingesetzt um eine Aktion, die vom Time Schedul- Zweck ing Modul ausgeführt wird, zu definieren.

Syntax

Die Syntax des create event Statements ist

Syntax

```
create [ or alter ] event eventname
with EVENT_WITHITEM {, EVENT_WITHITEM}

EVENT_WITHITEM:
    action =
    submit folderpath [ with parameter = ( PARAM {, PARAM} ) ]
    | group = groupname

PARAM:
    parametername = < string | number >
```

Beschreibung

Das *create event* Statement wird benutzt um eine Aktion, die vom Time Scheduling System scheduled werden kann, zu definieren. Die definierte Aktion ist die Submission eines Master Submittable Jobs oder Batches.

Beschreibung

action Der Submit-Teil von dem Statement ist eine eingeschränkte Form des Submit-Kommandos (Siehe Seite 396).

group Die group Option wird benutzt um die Owner-Gruppe auf den spezifizierten Wert zu setzen. Der Benutzer muss zu dieser Gruppe gehören, es sei denn er gehört zu der priviligierten Gruppe ADMIN, in diesem Fall kann jede beliebige Gruppe spezifiziert werden.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

create exit state definition

create exit state definition

Zweck

Zweck

Das *create exit state definition* Statement wird eingesetzt um einen symbolischen Namen für den State eines Jobs zu erstellen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des create exit state definition Statements ist

create [**or alter**] **exit state definition** *statename*

Beschreibung

Beschreibung

Das *create exit state definition* Statement wird benutzt um einen symbolischen Namen für den Exit State eines Jobs, Milestones oder Batches zu definieren.

Das optionale Schlüsselwort **or alter** wird benutzt um das Auftreten von Fehlermeldungen und das Abbrechen der laufenden Transaktion, wenn eine Exit State Definition bereits existiert, zu verhindern. Das ist in Kombination mit *multicommands* besonders nützlich. Wenn es nicht spezifiziert ist, führt das Existieren einer Exit State Definition mit dem spezifizierten Namen zu einem Fehler.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Beispiel

Beispiel

In den folgenden Beispielen wurden symbolische Namen für Job States erstellt.

```
create exit state definition erfolg;
create exit state definition fehler;
create exit state definition erreicht;
create exit state definition warnung;
create exit state definition warten;
create exit state definition ueberspringen;
create exit state definition unerreichbar;
```

create exit state mapping

Zweck

Das *create exit state mapping* Statement wird eingesetzt um ein Mapping zwischen Zweck dem numerischen Exit Code eines Prozesses und einem symbolischen Exit State zu erstellen.

Syntax

Die Syntax des create exit state mapping Statements ist

Syntax

Beschreibung

```
create [ or alter ] exit state mapping mappingname
with map = ( statename { , signed_integer , statename } )
```

Beschreibung

Das *create exit state mapping* Statement definiert das Mapping von Exit Codes zu logischen Exit States. Die einfachste Form des Statements spezifiziert nur einen Exit State. Das bedeutet, dass der Job automatisch diesen Exit State nach Ablauf bekommt, ungeachtet seines Exit Codes. Komplexere Definitionen spezifizieren mehr als einen Exit State und mindestens eine Abgrenzung.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

Beispiel

Das nachfolgende Beispiel zeigt ein relativ einfaches, jedoch realistisches, Mapping von Exit Codes nach logischen Exit States.

Das Statement

definiert folgendes Mapping:

Exit code	Exit code	Resultierende
Range von	Range bis	exit state
$-\infty$	- 1	fehler
0	0	erfolg
1	3	warnung
4	∞	fehler

create exit state profile

create exit state profile

Zweck

Zweck

Das *create exit state profile* Statement wird eingesetzt um eine Reihe von gültigen Exit States zu definieren.

Syntax

Syntax

Die Syntax des create exit state profile Statements ist

```
create [ or alter ] exit state profile profilename
with WITHITEM {, WITHITEM}

WITHITEM:
    default mapping = < none | mappingname >
    | force
    | state = ( ESP_STATE {, ESP_STATE} )

ESP_STATE:
    statename < final | restartable | pending > [ OPTION { OPTION} ]

OPTION:
    < unreachable | broken | batch default | dependency default >
```

Beschreibung

Beschreibung

Das *create exit state profile* Statement wird benutzt um eine Menge von gültigen Exit States für einen Job, Milestone oder Batch zu definieren.

default mapping Mit der default mapping Klausel ist es möglich zu definieren welches Exit State Mapping benutzt werden soll, wenn kein anderes Mapping spezifiziert ist. Dieses vereinfacht die Erstellung von Jobs wesentlich.

force Während ein Exit State Profile erstellt wird, hat die force Option keinen Effekt und wird ignoriert. Wenn "or alter" spezifiziert ist und der Exit State Profile, der erstellt werden soll, bereits existiert, verschiebt die force Option die Integritätsprüfung auf später.

state Die state Klausel definiert welche Exit State Definitions innerhalb dieses Profiles gültig sind. Jede Exit State Definition muss als **final**, **restartable** oder **pending** klassifiziert sein. Wenn ein Job ein State der **final** ist erreicht, kann dieser Job nicht mehr gestartet werden. Das bedeutet, der State kann sich nicht mehr ändern. Wenn ein Job ein State, der **restartable** ist erreicht, kann er noch einmal gestartet werden. Das bedeutet, dass sich der State von solch einem Job ändern kann. **Pending** bedeutet, dass ein Job nicht neu gestartet werden kann, aber auch nicht **final** ist. Der Status muss von außerhalb gesetzt werden.

Die Reihenfolge, in der die Exit States definiert sind, ist relevant. Der erste spezifizierte Exit State hat die höchste, und der zuletzt spezifizierte Exit State hat die niedrigste Präferenz. Normalerweise werden **final** States später als **restartable** States spezifiziert. Die Präferenz eines States wird benutzt um zu entscheiden welcher State sichtbar ist, wenn mehrere verschiedene Exit States von Children zusammengeführt werden.

Man kann genau einen Exit State als **unreachable** State deklarieren. Das bedeutet, ein Job, Batch oder Milestone mit diesem Profile bekommt den spezifizierten State, sobald er unreachable geworden ist. Dieses Exit State muss **final** sein.

Maximal ein Exit State innerhalb eines Profiles kann als **broken** State gekennzeichnet werden. Das bedeutet, ein Job wird diesen State erreichen, sobald der Job in den **error** oder **broken_finished** State gewechselt ist. Dieses kann mittels eines Triggers behandelt werden. Der Exit State der als **broken** State definiert ist, muss **restartable** sein.

Maximal ein State kann als **batch default** deklariert werden. Ein leerer Batch wird diesen Status annehmen. Damit kann explizit vom Standardverhalten abgewichen werden. Wird kein State als **batch default** gekennzeichnet, wird ein leerer Batch automatisch den, nicht als **unreachable** gekennzeichneten, finalen State mit niedrigster Präferenz annehmen. Gibt es einen solchen State nicht, wird auch der **unreachable** State als Kandidat betrachtet.

Beliebig viele final States können als **dependency default** gekennzeichnet werden. Dependencies, die eine Default-Abhängigkeit definieren, werden dann erfüllt, wenn der required Job eine der States, die als **dependency default** gekennzeichnet sind, annimmt.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

Beispiel

In den folgenden Beispielen werden die Exit State Profiles beispiel_1 Beispiel und beispiel_2 erstellt.

Im ersten, sehr einfachen Beispiel, soll der Exit State erfolg ein final State sein.

```
create exit state profile beispiel_1
with
```

create exit state profile

```
state = ( erfolg final
    );
```

Im zweiten Beispiel wird der Exit State fehler als restartable definiert. Dieser State hat eine höhere Priorität als der (final) State success und muss dementsprechend als erste aufgeführt werden.

create exit state translation

Zweck

Das *create exit state translation* Statement wird eingesetzt um eine Übersetzung Zweck zwischen den Child und Parent Exit States zu erstellen.

Syntax

Die Syntax des create exit state translation Statements ist

Syntax

Beschreibung

```
create [ or alter ] exit state translation transname
with translation = ( statename to statename {, statename to statename})
```

Beschreibung

Das *create exit state translation* Statement wird benutzt um eine Übersetzung zwischen zwei Exit State Profiles zu definieren. Eine solche Übersetzung kann, muss aber nicht, in Parent-Child-Beziehungen benutzt werden, wenn die beiden beteiligten Exit State Profiles inkompatibel sind. Die Default-Übersetzung ist die Identität. Dies bedeutet, Exit States werden nach Exit States mit demselben Namen übersetzt, solange nichts anderes spezifiziert ist.

amen zen.

Es ist nicht möglich einen Final State nach einem Restartable State zu übersetzen. Wenn die Exit State Translation schon existiert und das Schlüsselwort "or alter" spezifiziert ist, ist die spezifizierte Exit State Translation geändert. Andererseits führt eine schon existierende Exit State Translation, mit demselben Namen, zu einem Fehler.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der Exit State des Childs warnung nach dem Exit Beispiel State des Parents ueberspringen übersetzt.

```
create exit state translation beispiel1
with translation = ( warnung to ueberspringen );
```

create folder

create folder

Zweck

Zweck

Das *create folder* Statement wird eingesetzt um eine Mappe für Job Definitions und/oder für andere Folder zu erstellen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des create folder Statements ist

```
create [ or alter ] folder folderpath [ with WITHITEM {, WITHITEM} ]
WITHITEM:
     environment = < none | environmentname >
     group = groupname [ cascade ]
     inherit grant = none
     inherit grant = ( PRIVILEGE {, PRIVILEGE} )
     parameter = none
    parameter = ( parametername = string {, parametername = string} )
PRIVILEGE:
     create content
     drop
     edit
     execute
     monitor
     operate
     resource
     submit
     use
```

Beschreibung

view

Beschreibung

Dieses Kommando erstellt einen Folder und kennt folgende Optionen:

environment Wenn ein Environment einem Folder zugewiesen wurde, wird jeder Job in diesem Folder, und seinen Subfolders, alle Resource-Anforderungen von der Environment Definition erben.

102 I

create folder

group Die group Option wird benutzt um die Owner-Gruppe auf den spezifizierten Wert zu setzen. Der Benutzer muss zu dieser Gruppe gehören, es sei denn er gehört zu der priviligierten Gruppe ADMIN, in diesem Fall kann jede beliebige Gruppe spezifiziert werden.

parameter Mit der parameter Option ist es möglich key/value pairs für den Folder zu definieren. Die vollständige Liste der Parameter muss innerhalb eines Kommandos spezifiziert werden.

inherit grant Die inherit grant Klausel ermöglicht es zu definieren welche Privilegien über die Hierarchie geerbt werden sollen. Wird diese Klausel nicht spezifiziert, werden per Default alle Rechte geerbt.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

create footprint

create footprint

Zweck

Zweck

Das *create footprint* Statement wird eingesetzt um eine Anzahl von häufig benutzten System Resource-Anforderungen zu erstellen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des create footprint Statements ist

```
create [ or alter ] footprint footprintname
with resource = ( REQUIREMENT {, REQUIREMENT} )

REQUIREMENT:
ITEM { ITEM}

ITEM:
    amount = integer
    | < nokeep | keep | keep final >
    | resourcepath
```

Beschreibung

Beschreibung

Das *create footprint* Kommando erstellt eine Menge von Resource-Anforderungen welche wiederbenutzt werden können. Die Required Resources sind alle System Resources. Die Required Resources werden durch ihren Namen beschrieben, eine Menge, per Default Null und optional eine keep Option.

keep Die keep Option in einer Resource-Anforderung definiert den Zeitpunkt zu dem die Resource freigegeben wird. Die keep Option ist sowohl für System als auch für Synchronizing Resources gültig. Es gibt drei mögliche Werte. Ihre Bedeutung wird in der folgenden Tabelle erklärt:

Wert	Bedeutung
nokeep	Die Resource wird am Jobende freigegeben. Dies ist
	das Default-Verhalten.
keep	Die Resource wird freigegeben, sobald der Job den
	final State erreicht hat.
keep final	Die Resource wird freigegeben, wenn der Job und alle
	seine Children final sind.

create footprint

User Commands

amount Die amount Option ist nur mit Anforderungen für Named Resources von der Art system oder synchronizing gültig. Der Amount in einer Resource-Anforderung drückt aus, wieviele Einheiten von der Required Resource belegt werden.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

create group

create group

Zweck

Zweck

Das *create group* Statement wird eingesetzt um ein Objekt zu erstellen, an das man Rechte vergeben kann.

Syntax

Syntax

Die Syntax des create group Statements ist

```
create [ or alter ] group groupname [ with WITHITEM ]
WITHITEM:
    user = none
    | user = ( username {, username} )
```

Beschreibung

Beschreibung

Das *create group* Statement wird benutzt um eine Gruppe zu erstellen. Ist das Schlüsselwort "**or alter**" spezifiziert, wird eine bereits existierende Gruppe geändert. Ansonsten wird eine bereits existierende Gruppe als Fehler betrachtet.

user Die user Klausel wird benutzt um zu spezifizieren, welche Benutzer Gruppenmitglieder sind.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

create interval

User Commands

create interval

Zweck

Das *create interval* Statement wird eingesetzt um ein periodisches oder nicht periodisches Muster, auf welchem Events getriggert werden können, zu definieren.

Syntax

Die Syntax des create interval Statements ist

Syntax

```
create [ or alter ] interval intervalname [ with WITHITEM {, WITHITEM} ]
WITHITEM:
     base = < \underline{none} \mid period >
     dispatch = none
     dispatch = ( IVAL_DISPATCHITEM {, IVAL_DISPATCHITEM} )
     duration = < none | period >
     embedded = < none | CINTERVALNAME >
     endtime = < none | datetime >
     filter = none
     filter = ( CINTERVALNAME {, CINTERVALNAME} )
     < <u>noinverse</u> | inverse >
     selection = none
     selection = (IVAL_SELITEM {, IVAL_SELITEM})
     starttime = < none | datetime >
     synctime = datetime
     group = groupname
IVAL DISPATCHITEM:
dispatchname < active | inactive > IVAL_DISPATCHDEF
CINTERVALNAME:
     (intervalname
with withitem {, withitem})
  intervalname
IVAL SELITEM:
< signed_integer | datetime | datetime - datetime >
```

create interval

```
IVAL_DISPATCHDEF:
    none CINTERVALNAME < enable | disable >
    | CINTERVALNAME CINTERVALNAME < enable | disable >
    | CINTERVALNAME < enable | disable >
```

Beschreibung

Beschreibung

Die Intervalle sind das Herzstück des Time Schedulings. Sie können als Muster von Blöcken gesehen werden. Diese Muster können periodisch oder aber auch aperiodisch sein. Innerhalb einer **Periode** (**Base**), die im aperiodischen Fall eine Länge unendlich (∞) hat, gibt es Blöcke einer bestimmten Länge (**Duration**). Der letzte Block kann dabei unvollständig sein falls die Periodenlänge kein ganzzahliges Vielfaches der Duration ist. Die Duration kann ebenfalls eine Länge ∞ haben. Das bedeutet, dass die Blöcke dieselbe Länge wie die Perioden haben.




Abbildung 6.1.: Darstellung von Perioden und Blöcken

Nun müssen nicht alle Blöcke auch tatsächlich vorhanden sein. Welche Blöcke vorhanden sind, kann gewählt werden. Dieses **Wählen** kann durch Angabe der Blocknummer relativ zum Anfang oder Ende einer Periode (1,2,3 bzw. -1,-2,-3) oder durch "von - bis" Angaben (alle Tage zwischen 3.4. und 7.6.) erfolgen.

Dadurch entstehen kompliziertere Muster wie in Abbildung 6.2.




Abbildung 6.2.: Komplexeres Muster

Das Auswählen ist 1-based, d.h. der erste Block hat die Nummer 1. Der letzte Block wird mittels Nummer -1 addressiert. Ein Block 0 existiert somit nicht.

Ein Intervall kann im Wesentlichen mit folgenden Parametern beschrieben werden: Basisfrequenz (Periodenlänge), Duration und Auswahl. Da ein Intervall aber nicht zwingend immer gültig sein muss, kann weiterhin noch ein Start- und Endzeitpunkt angegeben werden.

Unendliche Intervalle Bei einem aperiodischen Intervall ohne Duration (Unendlichkeit) kommt dem Startzeitpunkt eine Sonderrolle zu: Er definiert dann die einzige positive Flanke dieses Intervalls. Analog dazu legt ein Endzeitpunkt die einzige negative Flanke fest.

Wird eine Auswahl getroffen, führt diese Auswahl jeweils zu der Entstehung von Blöcken. Eine Auswahl "-0315T18:40" führt jedes Jahr am 15. März zu einem Block von 18h40 bis 18h41.

Es ist selbstverständlich, dass eine Auswahl von Blöcken über die Position (erster, zweiter, ..) natürlich unsinnig ist. Dies wird bei unendlichen Intervallen dann auch ignoriert.

Inverse Wenn etwa die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr zu irgendeinem Zweck positiv definiert wurde, gibt es bisher keine Möglichkeit die komplementierende Zeit leicht zu definieren. Im aktuellen Beispiel ist das noch nicht gravierend, bei komplexeren Mustern führt diese Unmöglichkeit zu aufwendigen und fehlerträchtigen Doppeldefinitionen.

Es wird daher ein Inverse Flag eingeführt, welches zur Folge hat, dass die angegebene Auswahlliste komplementär interpretiert wird, d.h. es werden nur die Blöcke ausgewählt, die ohne gesetztes Invert-Flag nicht ausgewählt würden. Im Falle des Monatsultimo (letzter Arbeitstag des Monats) resultiert das Setzen des Inverse-Flags also in allen Arbeitstagen, mit Ausnahme des Monatsultimo.

Filter Die Auswahl von Blöcken kann noch weiter eingeschränkt werden. Hat man zum Beispiel einen Intervall "Tag des Monats" definiert (d.h. die Base ist ein Monat, die Duration ein Tag) und dann den zweiten Block ausgewählt, würde ein solcher Intervall jeweils am zweiten Tag eines Monats einen Block haben. Möchte man, dass dies nur für die ungeraden Monate (Januar, März, Mai, ...) definieren, dann wäre dies ohne Filterfunktionalität wegen der Schaltjahre nicht möglich.

Die Lösung des Problems besteht darin, dass ein weiterer Intervall (Monat des Jahres), mit der Selektion 1, 3, 5, 7, 9, 11 definiert wird ind dieser Intervall als Filter des ersten Intervalls angegeben wird.

Es gilt dann, dass der erste Intervall nur dann einen Block zeigt, wenn auch der zweite zu der "Zeit" einen Block zeigt.

Werden mehrere Intervalle als Filter angegeben, reicht es, wenn einer dieser Intervalle einen Block zum verlangten Zeitpunkt hat (ODER). Für die Abbildung einer AND-Beziehung zwischen den Filterintervallen werden die Filterintervalle als Kette angelegt (A filtert B filtert C ... usw.). Die Reihenfolge der Filter ist dabei unwichtig.

Embedded Leider ist die Welt nicht immer ganz so einfach. Insbesondere ist es nicht unwichtig, ob man zuerst eine Operation ausführt, und dann seine Auswahl trifft, oder zuerst wählen muss und anschließend die Operation anwendet. Anders

create interval

gesagt, ist es ein großer Unterschied, ob man über den letzten Tag des Monats – falls dies ein Arbeitstag ist – redet, oder über den letzten Arbeitstag des Monats. Diese Möglichkeit der Differenzierung wollen wir natürlich auch in unser Modell aufnehmen. Dazu wird die Möglichkeit des **Einbettens** eingeführt.

Beim Einbetten werden zuerst alle Parameter des eingebetteten Intervalls übernommen. Anschließend wird die Auswahlliste evaluiert. Obwohl erlaubt, hat dabei die Angabe einer "von - bis" Auswahl natürlich keinen Sinn, da diese Funktionalität mittels einer einfachen Multiplikation ebenfalls erzielbar ist. Viel interessanter ist die Möglichkeit der relativen Auswahl. Wenn etwa die Arbeitstage eines Monats eingebettet werden und anschließend der Tag -1 ausgewählt wird, haben wir insgesamt ein Intervall, welches den letzten Arbeitstag eines Monats definiert. Wird dagegen das Intervall mit den Arbeitstagen eines Monats mit einem Intervall, das den letzten Tag eines Monats liefert, multipliziert, erhalten wir nur dann einen Treffer, wenn der letzte Tag des Monats ein Arbeitstag ist.

Das Einbetten kann auch so verstanden werden, dass bei der Auswahl der Blöcke nicht *alle* eingebetteten Blöcke betrachet (und vor allem gezählt) werden, sondern statt dessen nur die *aktiven* Blöcke berücksichtigt werden.

Synchronisation Nicht berücksichtigt sind noch die Situationen, in denen Vielfache einzelner Perioden im Spiel sind. Eine Periode von z.B. 40 Tagen könnte ihre steigende Flanke zu jeder beliebigen Mitternacht (00:00h) haben. Daher wird ein Synchronisationszeitpunkt (**synctime**) eingeführt, der die früheste Flanke auswählt, die \geq diesem Termin ist. Wird kein solcher Zeitpunkt explizit angegeben, wird das Datum der Definitionserstellung (*create*) verwendet.

Der erste Block einer Periode beginnt zunächst grundsätzlich an deren Beginn. In Fällen, in denen das nicht möglich ist (Periode = ∞ , Duration > Periode, Periode XOR Duration haben die Einheit Woche), wird der Beginn der Periode als Synchronisationszeitpunkt verwendet. Ist auch das nicht möglich (Periode = ∞), kommt der normale Synchronisationszeitpunkt zum Tragen. Dieses Vorgehen hat zur Folge, dass auch der *erste* Block einer Periode unvollständig sein kann (und dann *niemals* aktiv ist).

Dispatcher Obwohl die bisherigen Syntaxkomponenten sehr mächtig sind, und nahezu jeden Rhythmus beschreiben können, ist ihre Anwendung nicht immer intuitiv. Dies ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Intervalls noch kein Problem, kann aber bei der späteren Wartung zu einem Problem werden.

Der Dispatcher ermöglicht es dem Anwender Intervalldefinitionen zu entwickeln, die deutlich einfacher zu verstehen sind.

Als Beispiel nehmen wir an, dass ein Job Montags um 10:00 gestartet werden soll, aber an den restlichen Wochentagen bereits um 09:00.

Als erstes entwickeln wir ein Intervall, welches Montags um 10:00 feuert:

create or alter interval MONDAY10

Die Möglichkeit Filter und embedded Intervalle "inline" definieren zu können führt hier zu einer schlanken Definition.

Das Intervall, welches an den restlichen Wochentagen um 09:00 feuert, sieht ähnlich aus:

Das kombinierte Intervall ohne Dispatcher sieht damit folgendermaßen aus:

```
create or alter interval MO10_DI_FR09
with
          base = none,
          duration = none,
          selection = ('T09:00', 'T10:00'),
          filter = (MONDAY10, WEEKDAY09);
```

Die beiden möglichen Uhrzeiten werden selektiert und beide Filter werden evaluiert. Montags wird nur die Uhrzeit 10:00 durchgelassen, an anderen Tagen nur die Uhrzeit 09:00.

Die selbe Funktionalität, aber jetzt mit Dispatcher, sieht verständlicher aus:

```
create or alter interval D_MO10_DI_FR09
with
    base = none,
    duration = none,
    filter = none,
```

create interval

```
selection = none,
dispatch = (
       MONDAY_RULE
                active
                (MONDAYS
                 with
                        base = 1 week,
                        duration = 1 day,
                        selection = (1)
                )
                 (MONDAY_TIME
                 with
                        base = none,
                        duration = none,
                        selection = ('T10:00')
                )
                enable,
        WEEKDAY_RULE
                active
                (WEEKDAYS
                 with
                        base = 1 week,
                        duration = 1 day,
                        selection = (2, 3, 4, 5)
                )
                 (WEEKDAY_TIME
                 with
                        base = none,
                        duration = none,
                        selection = ('T09:00')
                )
                enable
);
```

Die Anforderung ist in dieser Form klar dargestellt, leicht verständlich und ebenso leicht wartbar.

Eine Dispatcher-Definition ist relativ einfach. Sie besteht erstmal aus einer Liste mit Regeln. Die Reihenfolge dieser Regeln hat dabei eine Bedeutung. Wenn zwei oder mehr Regeln "zuständig" sind, gewinnt die erste Regel aus der Liste.

Im obigen Beispiel könnte das WEEKDAYS Intervall so geändert werden, dass auch der Montag selektiert wird:

Da aber die erste Regel, MONDAY_RULE, den Montag bereits behandelt, hätte die Änderung keinen Effekt.

Eine Dispatch-Regel besteht aus 5 Angaben. Sie fängt an mit einem Namen, der den üblichen Regeln für einen Identifier entsprechen muss. Der Name hat keine Auswirkung und dient im Wesentlichen als Möglichkeit die Idee hinter der Regel zu verdeutlichen. Innerhalb des Dispatchers muss der Name (als Name einer Regel) eindeutig sein.

Die nächste Angabe is der **active** Flag. Steht sie auf **inactive** werden keine Blöcke erzeugt, bzw. alle Blöcke herausgefiltert. Steht sie auf **active**, wird das Filter Intervall ausgewertet.

Die dritte Angabe ist das "Select Intervall". Dieses Interval definiert, zu welchen Zeiten die Regel gültig ist. Ist die Regel gültig, wird das Filter Intervall ausgewertet, so fern die Regel als active gekennzeichnet ist.

Wird als Select Intervall das Schlüsselwort **none** angegeben, ist dies gleichbedeutend mit einem unendlichen Interval, ohne weitere Eigenschaften. Dies wiederum bedeutet, salopp gesagt, immer gültig.

Die vierte Angabe ist das "Filter Intervall". Dieses Interval macht die eigentliche Arbeit. Im obigen Beispiel erzeugt es einen Block mit einer Startzeit von 09:00 (Montags).

Das Filter Intervall darf weggelassen werden. Auch hier ist dies gleichbedeutend mit einem unendlichen Intervall ohne weitere Eigenschaften. Als Driver gibt es keine Blöcke, als Filter lässt es alles durch.

Die Kombination von **none** als Select Intervall und das Weglassen des Filter Intervalls ist nicht zulässig.

Die letzte Angabe ist der **enable** Flag. Mit diesem Schalter können Regeln ein- oder augeschaltet werden. Ist eine Regel disabled wird sie nicht berücksichtigt.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

create job definition

create job definition

Zweck

Zweck

Das *create job definition* Statement wird eingesetzt um ein Scheduling Entity Objekt zu erstellen welches selbstständig oder als Teil einer größeren Hierarchie submitted werden kann.

Syntax

Syntax Die Syntax des create job definition Statements ist

```
create [ or alter ] job definition folderpath . jobname
with WITHITEM {, WITHITEM}
WITHITEM:
     children = none
     children = ( JOB_CHILDDEF {, JOB_CHILDDEF} )
     dependency mode = < \underline{all} \mid any >
     environment = environmentname
     errlog = < <u>none</u> | filespec [ < notrunc | trunc > ] >
     footprint = < none | footprintname >
     inherit grant = none
     inherit grant = ( PRIVILEGE {, PRIVILEGE} )
     kill program = < none | string >
     logfile = < <u>none</u> | filespec [ < notrunc | trunc > ] >
     mapping = < none | mappingname >
     < <u>nomaster</u> | master >
     nicevalue = < none | signed_integer >
     parameter = none
     parameter = ( JOB_PARAMETER {, JOB_PARAMETER} )
     priority = < none | signed_integer >
     profile = profilename
     required = none
     required = ( JOB_REQUIRED {, JOB_REQUIRED} )
     rerun program = < none | string >
     resource = none
     resource = ( REQUIREMENT {, REQUIREMENT} )
     < <u>noresume</u> | resume in period | resume at datetime >
     runtime = integer
     runtime final = integer
     run program = < \underline{none} \mid string >
     < nosuspend | suspend >
```

```
timeout = none
    timeout = period state statename
    type = < job | milestone | batch >
    group = groupname
    workdir = < none | string >
JOB_CHILDDEF:
JCD_ITEM { JCD_ITEM}
PRIVILEGE:
     create content
    drop
    edit
    execute
    monitor
    operate
    resource
    submit
    use
     view
JOB_PARAMETER:
parametername < [ JP_WITHITEM ] [ default = string ] | JP_NONDEFWITH >
[local] [ < export = parametername | export = none > ]
JOB_REQUIRED:
JRQ_ITEM { JRQ_ITEM}
REQUIREMENT:
JRD_ITEM { JRD_ITEM}
JCD_ITEM:
     alias = < none | aliasname >
  | < enable | disable >
    folderpath.jobname
  ignore dependency = none
    ignore dependency = ( dependencyname {, dependencyname} )
    interval = < none | intervalname >
     < childsuspend | suspend | nosuspend >
```

```
merge mode = < nomerge | merge local | merge global | failure >
     nicevalue = < none | signed_integer >
     priority = < none | signed_integer >
     < noresume | resume in period | resume at datetime >
     < static | dynamic >
     translation = < none | transname >
JP_WITHITEM:
     import
     parameter
     reference child folderpath ( parametername )
     reference folderpath ( parametername )
     reference resource resourcepath (parametername)
     result
JP_NONDEFWITH:
     constant = string
  JP_AGGFUNCTION ( parametername )
JRQ_ITEM:
     condition = < none | string >
     dependency dependencyname
     expired = < none | signed_period_rj >
     folderpath.jobname
     mode = < all final | job final >
     resolve = < internal | external | both >
     select-statement condition = < <u>none</u> | string >
     state = none
     state = ( JRQ_REQ_STATE {, JRQ_REQ_STATE} )
     state = all reachable
     state = default
     state = unreachable
     unresolved = JRQ_UNRESOLVED
JRD_ITEM:
     amount = integer
     expired = < none | signed_period >
     < nokeep | keep | keep final >
     \overline{\text{condition}} = < \text{none} \mid string >
     lockmode = LOCKMODE
```

create job definition

User Commands

```
nosticky
     resourcepath
      state = none
     state = ( statename {, statename} )
     state mapping = < \underline{none} \mid rsmname >
      sticky
   [ ( < identifier | folderpath | identifier , folderpath | folderpath , identifier > ) ]
JP_AGGFUNCTION:
      avg
      count
      max
      min
      sum
JRQ_REQ_STATE:
statename [ < condition = string | condition = none > ]
JRQ_UNRESOLVED:
      defer
      defer ignore
      error
     ignore
     suspend
LOCKMODE:
      n
     \mathbf{s}
     \mathbf{sc}
      \mathbf{s}\mathbf{x}
     X
```

Beschreibung

Dieses Kommando erzeugt oder (wahlweise) ändert Job, Batch oder Milestone Definitions.

Beschreibung

Da Jobs, Batches und Milestones eine Menge gemeinsam haben, benutzen wir im Folgenden meistens den generellen Fachausdruck "Scheduling Entity", wann immer das Verhalten für alle drei Typen von Job Definitions das gleiche ist. Die Ausdrücke "Job", "Batch" und "Milestone" werden für Scheduling Entities des entsprechenden Typs Job, Batch und Milestone benutzt. Wenn der "or alter" Modifikator benutzt wird, wird das Kommando, falls bereits ein Scheduling Entity mit

create job definition

dem gleichen Namen existiert, dieses entsprechend den spezifizierten Optionen ändern.

aging Das aging beschreibt die Geschwindigkeit mit der die Priorität hochgestuft wird.

children Der children Abschnitt eines Job Definition Statements definiert eine Liste von Child-Objekten, und wird benutzt um eine Hierarchie aufzubauen, die das Modellieren von komplexen Job-Strukturen ermöglicht.

Wann immer ein Scheduling Entity submitted wird, werden alle statischen Children rekursiv submitted.

Zusätzlich können Children, die nicht statisch sind, während der Ausführung durch einen running Job oder Trigger submitted werden.

Die Children werden durch eine Kommagetrennte Liste von Scheduling Entity Pfadnamen und zusätzliche Eigenschaften spezifiziert.

Die Eigenschaften der Child Definitions sind im Folgenden beschrieben:

<u>ALIAS</u> Mittels dieser Option kann die Implementierung des submitteten Jobs unabhängig von der Folder-Struktur gehalten werden und es wird unabhängig davon, ob Objekte innerhalb der Folder-Struktur verschoben werden, funktionieren.

Die alias einer Child Definition wird nur benutzt wenn Jobs dynamische Children submitten.

IGNORE DEPENDENCY Normalerweise werden Abhängigkeiten der Parents auf die Children vererbt. In wenigen besonderen Situationen kann dies jedoch unerwünscht sein. Mit der ignore dependency Option können solche Abhängigkeiten daher ignoriert werden.

MERGE MODE Ein einzelnes Scheduling Entity kann als Child von mehr als einem Parent Scheduling Entity benutzt werden. Wenn zwei oder mehr solcher Parents ein Teil eines Master Runs sind, werden dieselben Children mehrmals innerhalb dieses Master Runs instanziiert. Das ist nicht immer eine gewünschte Situation. Das Setzen des merge modes kontrolliert wie das System damit umgeht.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen merge modes und ihrer Bedeutung:

merge mode	Beschreibung
nomerge	Eine doppelte Instanz von dem Scheduling Entity wird erstellt. Das ist das Default-Verhalten.
merge global	Es wird keine doppelte Instanz erstellt. Ein Link wird zwischen dem Parent Submitted Entity und dem be- reits existierendem Child Submitted Entity erstellt.
merge local	Wie merge global, aber nur Submitted Entities, die in einem einzelnen Submit erzeugt wurden, werden zusammengeführt.
failure	Der Submit, der versucht einen doppelten Submitted Entity zu erstellen schlägt fehl.

NICEVALUE Die nicevalue definiert ein Offset der Priorität, der für die Berechnung der Prioritäten des Childs und seiner Children herangezogen wird. Werte von -100 bis 100 sind zulässig.

<u>PRIORITY</u> Die spezifizierte priority in einer Child Definition überschreibt die Priorität von der Child Scheduling Entity Definition. Werte von 0 (hohe Priorität) bis 100 (niedrige Priorität) sind zugelassen.

TRANSLATION Das Setzen der Exit State translation für ein Child resultiert in einer Übersetzung des Exit States des Childs zu einem Exit State, welche in der resultierenden Exit States von dem Parent Submitted Entity gemerged wird.

Wenn keine Übersetzung gegeben ist, wird ein Child State, der nicht gleichzeitig ein gültiger Parent State ist, ignoriert.

Wenn eine Übersetzung gegeben ist, müssen alle Child States nach einem gültigen Parent State übersetzt werden.

<u>SUSPEND</u> Die childsuspend Klausel definiert, ob ein, im Kontext dieser Child Definition, neuer Submitted Job suspended wird.

Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Werte und deren Bedeutung von der suspend Klausel an:

suspend clause	Beschreibung
suspend	Das Child wird unabhängig von dem Wert des suspend Flags, spezifiziert in der Child Scheduling Entities, suspended.
nosuspend	Das Child wird unabhängig von dem Wert des suspend Flags, spezifiziert in der Child Scheduling Entities Definition, nicht suspended.
childsuspend	Das Child wird suspended, wenn das suspended Flag in dem Child Scheduling Entity gesetzt ist.

Falls **suspend** spezifiziert wird, kann wahlweise auch eine resume Klausel mitgegeben werden, die ein automatisches Resume zum angegebenen Zeitpunkt, bzw. nach Ablauf des angegebenen Intervalls zur Folge hat.

Für teilqualifizierte Zeitpunkte wird die Submit-Zeit als Referenz genommen. So bedeutet etwa T16:00, dass der Job bei einer Submit-Zeit von 15:00 nach etwa einer Stunde anläuft. Liegt der Submit-Zeitpunkt jedoch nach 16:00, wird der Job bis zum nächsten Tag warten.

<u>DYNAMIC CLAUSE</u> Die dynamic Klausel definiert, ob das Child immer dann vom System automatisch submitted wird, wenn auch der Parent submitted wird.

Um imstande zu sein zur Laufzeit eines Jobs ein Child zu submitten, muss dieses Child als dynamic Child definiert sein.

Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Werte in der dynamic Klausel und ihre Bedeutung an.

Beschreibung
Das Child wird automatisch mit dem Parent submit-
ted.
Das Child wird nicht automatisch mit dem Parent submitted.

Milestones haben eine andere Semantik für ihre Children. Wann immer ein Scheduling Entity in einem Master Run dynamisch submitted wird, welches auch ein Child von einem Milestone im selben Master Run ist, wird der Submitted Scheduling Entity als Child an diesen Milestone gebunden. Somit kann ein Milestone nur dann final werden, wenn seine Abhängigkeiten erfüllt, und alle Children final sind. In anderen Worten, ein Milestone sammelt Child-Instanzen die bei anderen Submitted Entities dynamisch submitted werden und wartet auf die Beendigung von diesen Submitted Entities. Um dies korrekt funktionieren zu lassen, sollte eine Abhängigkeit, von dem Scheduling Entity der submitted, definiert sein.

dependency mode Der dependency mode definiert welche Required Submitted Entities einen final State erreichen müssen, bevor der abhängige Submitted Entity den 'Dependency Wait' System State verlassen kann.

Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Dependency Modes und ihre Bedeutung.

dependency mode	Beschreibung
all	Der Submitted Entity verlässt den Dependency Wait
	State, nachdem alle Abhängigkeiten erfüllt sind.
any	Der Submitted Entity verlässt den Dependency Wait
•	State, nachdem mindestens eine Abhängigkeit erfüllt
	ist.

environment Jeder Job muss definieren welches Environment für die Jobausführung gebraucht wird.

Der Job kann nur von Jobservern ausgeführt werden, die alle Static Resource-Anforderungen, die in der Environment Definition gelistet sind, erfüllen. Die environment Option ist nur für Jobs gültig.

errlog Die errlog Option definiert die Datei in die Fehlerausgaben (stderr) des auszuführenden Prozesses geschrieben werden. Wenn der Dateiname relativ ist, wird die Datei relativ zum Working Directory des Jobs angelegt. Diese Option ist nur für Jobs gültig.

footprint footprints sind Mengen von Anforderungen für System Resources. Wenn mehrere Jobs mit ähnlichen Anforderungen definiert werden, wird dies durch die Benutzung von footprints viel einfacher.

Der Job kann nur von Jobservern ausgeführt werden, die alle System Resource-Anforderungen erfüllen, die in der footprint Definition gelistet sind. Die footprint Option gilt nur für Jobs.

group Die group Option wird benutzt um die Owner-Gruppe auf den spezifizierten Wert zu setzen. Der Benutzer muss zu dieser Gruppe gehören, es sei denn er gehört zu der priviligierten Gruppe ADMIN, in diesem Fall kann jede beliebige Gruppe spezifiziert werden.

inherit grant Die inherit grant Klausel ermöglicht es zu definieren welche Privilegien über die Hierarchie geerbt werden sollen. Wird diese Klausel nicht spezifiziert, werden per Default alle Rechte geerbt.

kill program Diese Option wird benutzt um die Möglichkeit zu schaffen, laufende Prozesse aus dem Scheduling System heraus vorzeitig terminieren zu können. Üblicherweise beinhaltet das kill Programm die PId des running Jobs als Parameter (z.B. kill -9 \${PID}).

(Für Details über Kommandozeilen parsing, Ausführungen und Parameter Substitutionen siehe die "run program" Option auf Seite 131.)

logfile Die logfile Option definiert die Datei in die der Standard Output (stdout) des auszuführenden Prozesses geschrieben wird. Wenn der Dateiname relativ ist, wird die Datei relativ zum Working Directory des Jobs angelegt. Diese Option ist nur für Jobs gültig.

mapping Die mapping Option definiert das Exit State Mapping, das benutzt wird um Betriebssystem-Exit Codes eines ausführenden Programms in einen Exit State zu übersetzen. Wenn ein Job kein mapping hat, wird das Default Exit State Mapping des Exit State Profiles des Jobs, benutzt.

(Für eine ausführliche Beschreibung des exit state mappings siehe das 'create exit state mapping' Kommando auf Seite 97.)

nicevalue Die nicevalue Option definiert eine Korrektur die für die Berechnung der Prioritäten des Jobs und seiner Children benutzt wird. Es sind Werte von -100 bis 100 erlaubt.

parameter Die parameter Section definiert welche Parameter und Input-Werte ein Job benötigt und wie der Job Daten mit anderen Jobs und dem Scheduling System auswechselt.

Die Parameter können in der Spezifikation des Run Programms, Rerun Programms, Kill Programms, Workdir, Logfile und error Logfile, sowie in Trigger und Dependency Conditions genutzt werden.

Zusätzlich kann ein Job zur Laufzeit Parameter abfragen oder setzen. Variablen die zur Laufzeit gesetzt und nicht von der Job Definition definiert wurden, sind nur für den Job selbst sichtbar und können nicht referenziert werden. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für alle Variablen die als **local** definiert sind, sowie für die unten genannte Systemvariablen.

Gelegentlich gibt es jedoch die Notwendigkeit eine oder mehrere der (z.B.) Systemvariablen nach außen bekannt zu machen. Dies kann mittels eines kleinen Tricks gemacht werden. Enthählt der Wert eines Parameters eine Zeichenkette der Form \$irgendwas (also ein \$-Zeichen gefolgt von einem Namen), wird dies als der Name einer Variablen interpretiert und es wird versucht diese Variable *im Scope des Objektes der den ursprünglichen Wert des Parameters geliefert hat* aufzulösen. So definiert z.B. ein Job SYSTEM. A eine Konstante namens MYJOBNAME mit als Inhalt \$JOBNAME. Wird nun etwa über eine Reference die Konstante MYJOBNAME von außen angesprochen, bekommt man als Ergebnis den Wert SYSTEM. A.

Es sind für jeden Job immer eine Anzahl von Systemvariablen definiert. Diese werden vom System gesetzt und stehen dem Job für einen lesenden Zugriff zur Verfügung.

Diese System Variablen sind:

Name	Description
JOBID	Submitted Entity Id des Jobs
MASTERID	Submitted Entity Id des Master Jobs oder Batches
KEY	"Passwort" des Jobs für die Verbindung zum Scheduling System als Job mit "JOBID"
PID	Die Betriebssystem Prozess Id des Jobs. Dieser Parameter ist nur bei Kill Programs gesetzt
LOGFILE	Name des Logfiles (stdout)
ERRORLOG	Name des Error Logfiles (stderr)
SDMSHOST	Hostname des Scheduling Servers
SDMSPORT	Listen Port des Scheduling Servers
JOBNAME	Name des Jobs
JOBTAG	Childtag des Jobs ist gegeben wenn der Job dy- namisch Submitted wird
TRIGGERNAME	Name des Triggers
TRIGGERTYPE	Typ des Triggers (JOB_DEFINITION oder NAMED_RESOURCE)
Continued on next page	

Continued from previous page	
Name	Description
TRIGGERBASE	Name des triggernden Objektes der den Trigger zum Feuern veranlasst
TRIGGERBASEID	Id der triggernden Objekt-Definition die den Trigger zum Feuern veranlasst
TRIGGERBASEJOBID	Id des triggernden Objektes der den Trigger zum Feuern veranlasst
TRIGGERORIGIN	Name des triggernden Objektes welches den Trigger definiert
TRIGGERORIGINID	Id der triggernden Objekt-Definition welche den Trigger definiert
TRIGGERORIGINJOBID	Id des triggernden Objektes welches den Trigger definiert
TRIGGERREASON	Name des triggernden Objektes welches den Trigger direkt oder indirekt feuert
TRIGGERREASONID	Id der triggernden Objekt-Definition die den Trigger direkt oder indirekt feuert
TRIGGERREASONJOBID	Id des triggernden Objektes welches den Trigger direkt oder indirekt feuert
TRIGGERSEQNO	Die Anzahl mal die der Trigger feuerte
TRIGGEROLDSTATE	Der alte Status des Objektes, verursacht durch den Trigger für Resource Trigger
TRIGGERNEWSTATE	(Neuer) Status des Objektes welches bewirkt, dass der Trigger ausgelöst wird
SUBMITTIME	Submit-Zeitpunkt
STARTTIME	Startzeitpunkt
EXPRUNTIME	Erwartete Laufzeit
JOBSTATE	Exit State des Jobs
MERGEDSTATE	Merged Exit State des Jobs
PARENTID	Id des Parent Jobs (Submission Baum)
STATE	Aktueller Status des Jobs (Running, Finished,)
ISRESTARTABLE	Ist der Job Restartable? $1 = ja$, $0 = nein$
SYNCTIME	Zeitpunkt des Übergangs nach Synchronize Wait
RESOURCETIME	Zeitpunkt des Übergangs nach Resource Wait
RUNNABLETIME	Zeitpunkt des Übergangs nach Runnable
FINISHTIME	Abschlusszeitpunkt
SYSDATE	Aktuelles Datum
SEID	Id der Job Definition
TRIGGERWARNING	Der Text der Warnung die diesen Trigger ausgelöst hat
LAST_WARNING	Der Text der zuletzt ausgegebenen Warnung. Wenn keine aktuelle Warnung vorliegt ist er leer
RERUNSEQ	Die Anzahl der Reruns bis jetzt
SCOPENAME	Name des Scopes (Jobservers) in dem der Job läuft oder zuletzt lief
Continued on next page	

Continued from previous page	
Name	Description

Tabelle 6.1.: List of System Variables

Die TRIGGER... System Variablen sind nur gefüllt, wenn der Job von einem Trigger submitted wurde. (Für eine ausführlichere Beschreibung der TRIGGER... System Variablen, siehe das create trigger Statement auf Seite 150.)

Wenn ein Job ausgeführt wird, werden die Parameter, die in Kommandos, workdir und Datei Spezifikationen benutzt werden, aufgelöst, konform untenstehender Reihenfolge:

- 1. System Variable
- 2. Der Jobeigene Adressraum
- 3. Der Adressraum des Jobs und der submittenden Parents, von unten nach oben
- 4. Der Adressraum des Jobservers der den Job ausführt
- 5. Der Adressraum der Parent Scopes des Jobservers, der den Job ausführt, von unten nach oben
- 6. Die Job Definitions Parent Folders, von unten nach oben
- 7. Die Parent Folders des Parent Jobs, von unten nach oben

Wenn der Konfigurations-Parameter 'ParameterHandling' des Servers auf 'strict' (default) gesetzt ist, führt der Zugriff auf Variablen, die in der Job Definition nicht definiert sind, zu einer Fehlermeldung. Es sei denn es handelt sich um eine Systemvariable.

Wenn im Inhalt einer Variablen eine Referenz auf einen weiteren Parameter auftritt, wird dieser Parameter im Kontext des definierenden Jobs ausgewertet und ersetzt. Die verschiedenen Parametertypen und ihre Semantik werden im Folgenden beschrieben:

IMPORT import Parametertypen werden benutzt um die Daten eines Job Scheduling Environments einem anderen Job zu übergeben. Dieser Typ ist beinahe wie der Typ parameter, doch import Parametertypen können nicht wie Parameter übergeben werden, wenn ein Job submitted wird. import Parametertypen können einen Default-Wert haben, welcher benutzt wird wenn kein Wert vom Scheduling Environment erworben werden kann.

<u>PARAMETER</u> Parameter vom Typ parameter werden benutzt um Daten von einem Job Scheduling Environment an einen anderen Job zu übergeben. Dieser Typ ist fast wie der Parametertyp import, doch Parametertypen parameter können als Parameter übergeben werden, wenn ein Job submitted wird. Parametertypen parameter können einen Default-Wert haben, welcher benutzt wird wenn kein Wert vom Scheduling Environment erworben werden kann.

<u>REFERENCE</u> reference Parametertypen werden normalerweise benutzt um Ergebnisse von einem Job zu einem anderen zu übergeben.

Zum Anlegen eines reference Parametertyps werden der vollqualifizierte Name der Job Definition, sowie der Name des referenzierenden Parameters benötigt. Beim Auflösen der reference wird das nächstliegende Submitted Entity gesucht, was der Job Definition der reference entspricht. Wenn diese Zuordnung nicht eindeutig gemacht werden kann, wird ein Fehler ausgegeben. Wird kein entsprechendes Submitted Entity gefunden, wird, soweit definiert, der Default-Wert zurückgegeben.

REFERENCE CHILD reference child Parametertypen werden genutzt um auf Parameter von direkten oder indirekten Children zu verweisen. Dies kann etwa zu Reporting-Zwecken nützlich sein. Die Definition eines reference child Parametertyps erfolgt mittels eines vollqualifizierten Job Definition-Namens, sowie des Namens des zu qualifizierenden Parameters. Bei der Auflösung des Parameters wird in der Submission-Hierarchie nach unten gesucht, anstelle nach oben wie bei den reference Parametertypen. Das Verhalten bei der Auflösung ist ansonsten identisch mit der Auflösung vom reference Parametertypen.

<u>REFERENCE RESOURCE</u> reference resource Parametertypen werden bezugnehmend auf Parameter von allokierten Resourcen benutzt.

Dieser Parametertyp benötigt einen vollqualifizierten Namen einer Named Resource mit einem additionalen Parameternamen um die Referenzvorgabe zu spezifizieren. Voraussetzung für die Nutzung eines reference resource Parametertyps ist, dass die Resource auch angefordert wird. Die Wertermittlung erfolgt im Kontext der allokierten Resource.

<u>RESULT</u> result Parametertypen können vom Job (mittels des API) einen Wert bekommen. Solange dieser Wert nicht gesetzt wurde, wird bei der Wertabfrage der optionale Default-Wert zurückgegeben.

<u>CONSTANT</u> constant Parametertypen sind Parameter mit einem bei der Definition festgelegten Wert. Dieser Wert kann sich also zur Laufzeit nicht ändern.

LOCAL Diese Variablen sind nur aus der Sicht des definierenden Jobs sichtbar.

priority Die priority eines Jobs bestimmt die Ausführungsreihenfolge von Jobs. Werte von 0 (hohe Priorität) bis 100 (niedrige Priorität) sind zugelassen. Die priority Option gilt nur für Jobs.

profile Das profile definiert den Exit State Profile der die gültigen Exit States des Scheduling Entity beschreibt.

(Für eine ausführliche Beschreibung der Exit State Profiles siehe das create exit state profile Kommando auf Seite 98.)

required Die required Section definiert die Abhängigkeiten von anderen submitteten Entities in einem Master Run, die erfüllt sein müssen bis das Submitted Entity fähig ist zu weiterzulaufen.

Ob alle Abhängigkeiten erfüllt sein müssen oder nur eine, wird durch den 'dependency mode' definiert.

Abhängigkeiten werden in einer kommagetrennten Liste von vollqualifizierten Namen von Scheduling Entities (inklusive Pfandnamen von Foldern) definiert.

Abhängigkeiten wirken nur zwischen Submitted Entities des Master Runs. Die Synchronizierung der Submitted Entities aus unterschiedlichen Master Runs muss mittels Synchronizing Resources implementiert werden.

Nach dem Anlegen der Submitted Entity-Instanzen der Submitted Scheduling Entity-Hierarchie, sucht das System die Abhängigkeiten wie folgt: Beginnend bei dem Parent des abhängigen Submitted Entity, wird in allen Children eine Instanz des Required Scheduling Entity gesucht, dabei wird natürlich der Ast mit dem abhängigen Submitted Entity ausgelassen. Wenn keine Instanz gefunden wird, geht die Suche bei den Submit Hierarchy Parents weiter, bis genau eine Instanz gefunden wird. Wenn keine Instanz gefunden wird, definiert die Eigenschaft 'unresolved' wie diese Situation vom System gehandhabt wird. Wird mehr als ein Submitted Entity gefunden, schlägt der Submit mit einem 'ambigous dependency resolution' Fehler fehl.

Während der Ausführung eines Master Runs kann ein Scheduling Entity einen 'unreachable' State bekommen, da die Abhängigkeiten nicht mehr erfüllt werden können. Dies kann passieren, wenn ein Required Scheduling Entity einen Final State erreicht, der nicht in der Liste von benötigten States für Dependencies eingetragen ist oder durch das Canceln eines Submitted Entities der von einem anderen Submitted Entity benötigt wird. Diese zwei Fälle werden unterschiedlich gehandhabt. Wenn die unreachable Situation durch ein Submitted Entity verursacht wird, der mit einem nicht passenden Exit State beendet wird, ermittelt das System den Exit State Profile des abhängigen Submitted Entities und setzt den Exit State in den State der als 'unreachable' im Profile markiert ist.

Wenn keiner der Profile States als unreachable State markiert ist oder der unreachable Zustand durch das Canceln eines Submitted Entity verursacht wurde, wird das abhängige Submitted Entity in den Zustand 'unreachable' versetzt, welcher nur von einem Operator dadurch aufgelöst werden kann, dass er die Abhängigkeit ignoriert oder das abhängige Entity cancelt.

Alle direkten oder indirekten Children eines Jobs oder Batches erben alle Abhängigkeiten des Parents. Das heißt, dass kein Child eines Jobs oder Batches den Zustand dependency wait verlassen kann, solange der Parent selbst im Zustand 'dependency wait' ist. Children von Milestones erben die Abhängigkeiten vom Parent nicht.

Die Eigenschaften der dependency definitions werden im Folgenden beschrieben.

<u>CONDITION</u> Es ist möglich zu einer Dependency eine condition anzugeben. Die Dependency ist erst dann erfüllt, wenn die Evaluation der condition den Wahrheitswert TRUE ergibt. Wird keine condition spezifiziert, gilt die Bedingung immer als erfüllt.

DEPENDENCY NAME Optional kann beim Definieren einer Abhängigkeit ein Name

für die Abhängigkeit spezifiziert werden. Children, sowohl direkte als auch indirekte, können auf den Namen Bezug nehmen, um diese Abhängigkeit zu ignorieren.

MODE Die mode Eigenschaft ist nur relevant, wenn das benötigte Scheduling Entity ein Job mit Children ist. In diesem Fall definiert das Dependency mode den Zeitpunkt, in dem die Abhängigkeit erfüllt wird.

Die folgende Tabelle zeigt die zwei möglichen Werte und ihre Bedeutung:

dependency mode	Beschreibung
all_final	Der benötigte Job und alle seine Children müssen
	einen final State erreicht haben.
job_final	Nur der benötigte Job selbst muss einen final State
	erreichen, der Zustand der Children ist irrelevant.

<u>STATE</u> Die state Eigenschaft einer Abhängigkeit definiert eine Liste von Final States, die das benötigte Scheduling Entity erreichen kann um die Abhängigkeit zu erfüllen.

Ohne diese Option ist die Abhängigkeit erfüllt, wenn das benötigte Scheduling Entity einen Final State erreicht.

Zusätzlich ist es möglich bei einem State eine condition anzugeben. Wenn eine condition spezifiziert wurde, gilt eine Abhängigkeit nur dann als erfüllt, wenn die condition erfüllt ist. Die syntaktischen Regeln für die Spezifikation von conditions sind dieselben die auch für Trigger gelten. (Siehe dazu das create trigger Statement auf Seite 150.)

Als weitere Möglichkeiten stehen einige implizite Definitionen zur Verfügung:

- default Die Dependency ist erfüllt wenn der Vorgänger einer der States, die in seinem Profile als dependency Default gekennzeichnet sind, erreicht hat.
- all reachable Die Dependency ist erfüllt wenn der Vorgänger einer der States, die nicht als unreachable gekennzeichnet sind, erreicht hat.
- reachable Die Dependency ist erfüllt wenn der Vorgänger den als unreachable gekennzeichneten State erreicht hat.

<u>UNRESOLVED</u> Die unresolved Eigenschaft spezifiziert wie das System die Situation behandeln soll, wenn keine Submitted Entity-Instanz für ein benötigtes Scheduling Entity während einer Submit Operation gefunden wird.

In der folgenden Tabelle werden die möglichen Verhaltensweisen beschrieben:

create job definition

unresolved	Beschreibung
error	Die Submit Operation schlägt fehl mit einer Fehler-
	meldung.
ignore	Die Abhängigkeit wird stillschweigend ignoriert.
suspend	Die Abhängigkeit wird ignoriert, aber der abhängige
	Submitted Entity wird in Suspended gesetzt und
	benötigt eine Benutzeraktion um fortzufahren.
defer	Diese Einstellung verspricht, dass der gesuchte
	Vorgänger später noch dynamisch submitted wird.
defer ignore	Diese Einstellung hofft, dass der gesuchte Vorgänger
	später noch dynamisch submitted wird. Ist dies nicht
	der Fall, wird die Abhängigkeit einfach ignoriert.

rerun program Wenn eine rerun program Kommandozeile für einen Job definiert wurde, wird diese Kommandozeile anstelle der run Kommandozeile bei einem Neustart des Jobs nach einem failure ausgeführt.

(Für Details in Bezug auf commandline parsing, Ausführungen und Parameter Substitution siehe die run program Option auf Seite 131.)

resource Die resource Section einer Job Definition definiert Resource-Anforderungen zusätzlich zu diesen Anforderungen die indirekt durch die environment und footprint Optionen definiert wurden.

Wenn hier dieselbe Named Resource wie im footprint angefordert wird, dann überschreibt die Anforderung in der Resource Section die Anforderung in footprint.

Da Evironments nur Named Resources mit der Usage static benötigen und footprints nur Named Resources mit der Usage system, ist die Resource Section einer Job Definition der einzige Platz um Resource-Anforderungen, für Named Resources mit der Usage synchronizing, zu definieren.

Resource-Anforderungen werden durch den vollqualifizierten Pfadnamen zu einer Named Resource mit den folgenden zusätzlichen Anforderungsoptionen definiert:

AMOUNT Die amount Option ist nur mit Anforderungen für Named Resources von der Art system oder synchronizing gültig. Der Amount in einer Resource-Anforderung drückt aus, wieviele Einheiten von der Required Resource belegt werden

EXPIRED Die expired Option ist nur für synchronizing Resources mit einem definierten Resource State Profile gültig. Ist die expired Option spezifiziert, darf der Zeitpunkt, in der der Resource State von der Resource gesetzt wurde, nicht länger her sein als die expire Option angibt. Nun hat eine negative Expiration zur Folge, dass eine Resource mindestens so alt sein muss wie angegeben. Der Resource State kann nur von dem alter resource Kommando gesetzt werden (siehe Seite 66) oder automatisch beim Definieren eines Resource State Mappings, welcher den Exit State und Resource State in einem neuen Resource State umwandelt. Selbst wenn in so

einem Fall der neue Resource State dem alten Resource State gleicht, gilt der Resource State als gesetzt.

<u>LOCKMODE</u> Die lockmode Option in einer Resource-Anforderung ist nur für Synchronizing Resources gültig. Es sind fünf mögliche Lockmodes definiert:

Name	Bedeutung
X	exclusive lock
S	shared lock
SX	shared exclusive lock
SC	shared compatible lock
N	nolock

Wichtig ist die Kompatibilitäts Matrix:

	X	S	SX	SC	N
X	N	N	N	N	Y
S	N	Y	N	Y	Y
SX	N	N	Y	Y	Y
SC	N	Y	Y	Y	Y
N	Y	Y	Y	Y	Y

Das Ziel vom exclusive lock ist es, die Resource exclusiv zu haben und um fähig zu sein den Resource State und eventuell Parameter-Werte zu setzen. Ein häufiges Beispiel für das Benutzen des exclusive lock ist das neue Laden einer Datenbanktabelle.

Das Ziel vom shared lock ist es, anderen zu erlauben die Resource auf die gleiche Weise zu nutzen, aber Änderungen zu verhindern. Das gebräuchlichste Beispiel für das Benutzen der shared locks ist ein großer laufender Leseprozess einer Datenbanktabelle. Andere lesende Prozesse können einfach toleriert werden, aber es werden keine schreibenden Transaktionen erlaubt.

Das Ziel vom shared exclusive lock ist es ein zweites shared lock zu haben, welcher nicht kompatibel mit dem normalen shared lock ist. Wenn wir den normalen shared lock für große lesende Transaktionen benutzen, benutzen wir den shared exclusive lock für kleine schreibende Transaktionen. Kleine schreibende Transaktionen können problemlos parallel zueinander laufen, doch laufen sie parallel zu einer großen lesenden Transaktion führen sie fast sicher zu einem "Snapshot too old" oder zu anderen ähnlichen Problemen.

Das Ziel vom shared compatible lock ist es einen Typ von shared lock zu haben, welcher sowohl zu dem shared als auch zu dem shared exclusive lock kompatibel ist. Dieser lock-Typ ist für kurze lesende Transaktionen gedacht, welche keine Konflikte mit kleinen schreibenden Transaktionen oder mit großen lesenden Transaktionen haben. Selbstverständlich haben kleine lesende Transaktionen keine Konflikte mit anderen kleinen lesenden Transaktionen. Das parallele Laufen von kleinen

create job definition

lesenden und großen schreibenden Transaktionen kann eventuell zu Problemen führen.

Das Ziel vom nolock ist es zu gewährleisten, dass die Resource existiert und alle anderen Eigenschaften der Resource den Bedarf decken. Die Resource ist nolocked und alles kann passieren, einschließlich Statusänderungen.

STATE Die state Option ist nur für Synchronizing Resources mit einem Resource State Profile gültig. Die Option wird benutzt um gültige Resource States für diesen Job zu spezifizieren. Eine Resource kann nur allokiert werden, wenn sie in einer von dem angeforderten States ist.

STATE MAPPING Die state mapping Option ist nur für Synchronizing Resources, die ein Resource State Profile spezifizieren und mit einem exclusive Lockmode angefordert werden gültig. Das Mapping definiert eine Funktion die Kombinationen von Exit States und Resource States in einem neuen Resource State abbilden. (Für ausführliche Informationen über Resource State Mappings siehe das create resource state mapping Statement auf Seite 141.)

KEEP Die keep Option in einer Resource-Anforderung definiert den Zeitpunkt zu dem die Resource freigegeben wird. Die keep Option ist sowohl für System als auch für Synchronizing Resources gültig. Es gibt drei mögliche Werte. Ihre Bedeutung wird in der folgenden Tabelle erklärt:

Wert	Bedeutung		
nokeep	Die Resource wird am Jobende freigegeben. Dies ist		
	das Default-Verhalten.		
keep	Die Resource wird freigegeben, sobald der Job den		
	final State erreicht hat.		
keep final	Die Resource wird freigegeben, wenn der Job und alle		
	seine Children final sind.		

STICKY Die sticky Option ist nur für Synchronizing Resources gültig. Wenn sticky spezifiziert ist, wird die Resource in dem Master Batch (dies wird MASTER_RE-SERVATION genannt) allokiert, so lange innerhalb des Batches weitere Jobs existieren, die die Resource sticky benötigen. Der Amount und Lockmode für die Master Reservation wird aus allen sticky-Anforderungen aller Children abgeleitet. Der Amount ist das Maximum der Anforderungsmenge.

Der Lockmode ist abhängig von den weiteren Anforderungen. Im Normalfall ist der Lockmode exclusive, wenn mindestens zwei Jobs vorhanden sind, welche die Resource mit einem anderen Lockmode ungleich nolock anfordern. Die Ausnahme ist die Kombination von Shared und Shared Compatible Anforderungen. Diese resultiert in einen Lockmode Shared.

Es wird versucht alle Anforderungen aus der Master Reservation zu erfüllen.

Optional kann ein Name für die sticky Allocation vergeben werden. Es werden grundsätzlich jeweils nur die Anforderungen mit demselben Namen für das vorher

beschriebene Verfahren berücksichtigt. Es kann daher mehrere MASTER_RESER-VATIONS für einen Master Batch gleichzeitig geben. Mit Hilfe der Namen können innerhalb eines Ablaufs mehrere, von einander getrennte critical Regions realisiert werden.

Zusätzlich oder aber auch alternativ zum Namen kann ein Parent Job oder Batch spezifiziert werden. At Runtime wird über die Submission Hierarchie dann die zugehörige Instanz des Parents ermittelt. Die sticky Anforderung gilt nur ab dem Parent abwärts. Prinzipiell kann dies so interpretiert werden, als würde die Id des Parents einen Teil des Namens der sticky Anforderung darstellen. Mit diesem Mechanimus können auf einfache Weise getrennte critical Regions in dynamisch submittete Teilabläufe realisiert werden.

runtime Die runtime Option wird benutzt um die geschätzte Laufzeit eines Jobs zu definieren. Diese Zeit kann beim Auslösen von Trigger ausgewertet werden.

run program Die run programm Kommandozeile ist obligatorisch für Jobs, da sie das auszuführende Kommando für diesen Jobs spezifiziert.

Die Kommandozeile ist in einem Kommando und einer Liste mit Argumenten durch whitespace Characters getrennt. Das erste Element der Kommandozeile wird als Name des auszuführenden ablauffähigen Programms betrachtet und der Rest als Parameter des Programms.

Ob der Jobserver die Umgebungsvariable PATH beim Suchen nach der ausführbaren Datei benutzt, ist eine Eigenschaft des Jobservers.

System- und Jobparameter können mit \$ Notation angesprochen werden.

Mittels Quoting können whitespace Characters, sowie \$-Zeichen als Teil der Kommandozeile weitergeleitet werden. Das Quoting befolgt die Unix Bourne Shell-Regeln. Das bedeutet, doppelte Quotes verhindern, dass whitespace Characters als Trennzeichen interpretiert werden. Einzelne Quotes verhindern auch die Auflösung von Variablen. Es ist möglich Backticks für das Quoting zu verwenden. Teile der Kommandozeile die von Backticks gequoted wurden, werden als einzeln gequoted betrachtet, aber die Backticks bleiben ein Teil des Arguments. Andere Quotes werden entfernt. Sollen Backticks ohne ihre spezielle Bedeutung in der Kommandozeile vorkommen, müssen diese entwertet (mit '\') werden. Beispiel:

Die run Kommandozeile 'sh -c "example.sh \${JOBID} \\$HOME" '\$SHELL'' wird das Programm 'sh' mit dem Parameter '-c', 'example.sh 4711 \$HOME' und '\$SHELL' ausführen (in der Annahme, dass das Submitted Entity die Id 4711 hat).

Ist das auszuführenden Programm (erstes Element der Kommandozeile) eine gültige Ganzzahl, so wird die Kommonadozeile nicht vom Jobserver ausgeführt, sondern der Job so behandelt, als hätte er sich mit der Ganzzahl als Exit Code beendet. Dummy Jobs mit 'true' oder 'false' als Programm können nun als '0' statt 'true' bzw. '1'

create job definition

statt 'false' implementiert und so vom System wesentlich effizienter und schneller verarbeitet werden.

Sollte es tatsächlich einmal nötig sein ein Executable mit einer Zahl als Namen auszuführen, so kann dies durch einen Pfad Prefix ('./42' statt '42') erreicht werden.

suspend Die suspend Option definiert, ob ein Submitted Entity zur Submit-Zeit suspended wird.

Wenn die suspend Option spezifiziert wird, kann optional die resume Klausel verwendet werden. Damit kann ein automatischer resume zum angegebenen Zeitpunkt, bzw. nach der angegebenen Zeit, bewirkt werden.

Wenn der resume Zeitpunkt mittels des unvollständigen Datumsformates (siehe dazu auch Seite 6) spezifiziert wird, erfolgt der Resume zum ersten passenden Zeitpunkt nach dem Submit-Zeitpunkt.

Wenn etwa ein Submit um 16:00 erfolgt, und als Resume-Zeit ist T17:30 eingetragen, wird der Resume am gleichen Tag um 17:30 erfolgen. Wurde jedoch als Resume-Zeit T15:55 angegeben, wird der Job bis zum nächsten Tag 15:55 warten müssen.

timeout Die timeout Klausel einer Job Definition definiert die maximale Zeit die ein Job wartet, bis seine Resource-Abhängigkeiten erfüllt sind.

Wenn die Timeout-Bedingung erreicht ist, bekommt der Job den Exit State der in der timeout Klausel spezifiziert wurde. Dieser Exit State muss Bestandteil des Exit State Profiles sein.

Wenn keine timeout Option gegeben ist, wird der Job warten bis alle Anforderungen erfüllt sind.

type Die type Option spezifiziert den Typ des Scheduling Entity der erstellt oder geändert wird.

workdir Die workdir eines Jobs des Typs Scheduling Entity definiert das Verzeichnis in dem das run, rerun oder kill Programm ausgeführt wird.

master Die master Option definiert ob dieses Scheduling Entity submitted werden kann um einen Master Run zu erstellen.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

create named resource

Zweck

Das create named resource Statement wird eingesetzt um eine Klasse von Re- Zweck sources zu definieren.

Syntax

Die Syntax des create named resource Statements ist

Syntax

```
create [ or alter ] named resource resourcepath
with WITHITEM {, WITHITEM}
WITHITEM:
     group = groupname [ cascade ]
    inherit grant = none
    inherit grant = ( PRIVILEGE {, PRIVILEGE} )
     parameter = none
    parameter = ( PARAMETER {, PARAMETER} )
    state profile = < none | rspname >
    usage = RESOURCE_USAGE
PRIVILEGE:
     create content
    drop
     edit
     execute
    monitor
     operate
     resource
     submit
     use
     view
PARAMETER:
     parametername constant = string
```

```
| parametername local constant = string
| parametername local constant [ = string ]
| parametername parameter [ = string ]
```

create named resource

RESOURCE_USAGE:

category static synchronizing system

Beschreibung

Beschreibung

Das *create named resource* Statement wird benutzt um Klassen von Resources zu definieren. Diese Klassen definieren den Namen, den Usage Type und wahlweise das benutzte Resource State Profile, sowie die Parameter.

group Die group Option wird benutzt um die Owner-Gruppe auf den spezifizierten Wert zu setzen. Der Benutzer muss zu dieser Gruppe gehören, es sei denn er gehört zu der priviligierten Gruppe ADMIN, in diesem Fall kann jede beliebige Gruppe spezifiziert werden.

parameter Es kann nützlich sein Parameter in Zusammenhang mit der Belegung von Resources zu benutzen. Zum Beispiel könnte eine Resource wie RESOURCE.TEMP _SPACE einen Parameter namens LOCATION haben. Auf diese Weise kann ein Job so eine Resource benutzen und temporären Speicherplatz an einer Stelle, die von der aktuellen Instanz der Named Resource abhängt, allokieren. Es existieren drei Typen von Parameter in einem Resource Kontext:

Тур	Bedeutung
constant	Dieser Parametertyp definiert den Wert, welcher für alle Resources konstant ist.
local constant	Dieser Parametertyp definiert einen nicht variablen Parameter, dessen Wert zwischen Instanzen derselben Named Resource abweichen kann.
parameter	Der Wert eines solchen Parameters kann durch Jobs, die diese Resource exclusiv gesperrt haben, geändert werden.

Tabelle 6.2.: Named Resource Parametertypen

state profile Im Fall von Synchronizing Resources kann ein Resource state profile spezifiziert werden. Dieses erlaubt Jobs die Resource in einem bestimmten State anzufordern. Resource State Änderungen können genutzt werden um Trigger auszulösen.

usage Die usage der Named Resource kann eine der folgenden sein:

Usage	Bedeutung
category	Kategorien verhalten sich wie Folder und können benutzt werden um die Named Resources in eine übersichtliche Hi- erarchie einzuordnen.
static	Static Resources sind Resources die, falls angefordert, in dem Scope, in dem der Job läuft, vorhanden sein müssen, aber nicht verbraucht werden können. Mögliche Beispiele von Static Resources sind ein bestimmtes Betriebssystem, shared libraries für DBMS-Zugriffe oder das Vorhandensein eines C-Compilers.
system	System Resources sind Resources die gezählt werden können. Mögliche Beispiele sind die Anzahl Prozesse, die Menge der Zwischenspeicher oder die Verfügbarkeit von (einer Anzahl von) Bandlaufwerken.
synchronizing	Synchronizing Resources sind die komplexesten Resources und werden benutzt um den Mehrfachzugriff zu synchronizieren. Ein mögliches Beispiel ist eine Datenbank-Tabelle. Abhängig von der Art des Zugriffs (große lesende Transaktionen, große schreibende Transaktionen, mehrere kleine schreibende Transaktionen,) kann der Mehrfachzugriff toleriert werden oder auch nicht.
pool	Named Resources vom Typ Pool werden benutzt um soge- nannte Resource Pools anzulegen. Diese Pools bieten die Möglichkeit die Verteilung von Amounts für System Re- sources zentral und flexibel zu regeln.

Tabelle 6.3.: Named Resource Usage

factor Beim Anlegen einer Named Resource kann der factor, mit der die Mengenangaben in einer Resource-Anfrage multipliziert werden, spezifiziert werden. Dieser factor ist per Default 1. Bei jeder Instanz dieser Named Resource, jede Resource also, kann der factor überschrieben werden.

inherit grant Die inherit grant Klausel ermöglicht es zu definieren welche Privilegien über die Hierarchie geerbt werden sollen. Wird diese Klausel nicht spezifiziert, werden per Default alle Rechte geerbt.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

create resource

create resource

Zweck

Zweck

Das *create resource* Statement wird eingesetzt um eine Instanz von Named Resources innerhalb eines Scopes, Folders oder einer Job Definition zu erstellen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des create resource Statements ist

```
create [ or alter ] resource resourcepath in < serverpath | folderpath > [
    with WITHITEM {, WITHITEM} ]

WITHITEM:
    amount = < infinite | integer >
        | < online | offline >
        | parameter = none
        | parameter = ( PARAMETER {, PARAMETER} )
        | requestable amount = < infinite | integer >
        | state = statename
        | touch [ = datetime ]
        | group = groupname

PARAMETER:

parametername = < string | default >
```

Beschreibung

Beschreibung

Das *create resource* Statement wird benutzt um Named Resources innerhalb von Scopes, Folders oder Job Definitions zu instanziieren. Im letzteren Fall wird nur ein Template angelegt, welcher materialisiert wird, sobald der Job submitted wird und automatisch zerstört wird, sobald der Master Run final oder cancelled ist. Ist die **or alter** Option spezifiziert, wird eine bereits existierende Resource geändert, andernfalls wird es als Fehler betrachtet wenn die Resource bereits existiert.

amount Die amount Klausel definiert den Available Amount von dieser Resource. Im Falle von statischen Resources, wird die Amount-Option nicht spezifiziert.

base multiplier Der base multiplier ist nur relevant wenn das Resource Tracing genutzt wird. Der base multiplier bestimmt den Multiplikationsfaktor von **trace base**. Wenn der trace base mit B und der trace multiplier mit M bezeichnet wird gilt, dass über die Zeiträume $B*M^0$, $B*M^1$ und $B*M^2$ die Durschschnittsbelegung

ermittelt wird. Der Default ist 600 (10 Minuten), sodass die Werte für B, 10B und 100B (in Minuten) ermittelt werden.

factor Um Resource-Anforderungen von Jobs von außen justieren zu können, wurde ein Resource factor eingeführt. Dieser kann sowohl an der Named Resource als auch individuell an der Resource gesetzt werden. Bei der Bestimmung, ob ein Job eine bestimmte Resource belegen kann wird durch den Vergleich der ursprünglichen Anforderung mit dem Requestable Amount bestimmt. Bei der tatsächlichen Belegung wird jedoch

ceil(Anforderung * Factor)

hergenommen.

group Die group Option wird benutzt um die Owner-Gruppe auf den spezifizierten Wert zu setzen. Der Benutzer muss zu dieser Gruppe gehören, es sei denn er gehört zu der priviligierten Gruppe ADMIN, in diesem Fall kann jede beliebige Gruppe spezifiziert werden.

online Die online Klausel definiert, ob die Resource online oder offline ist. Wenn eine Resource offline ist, steht sie nicht zur Verfügung. Das bedeutet, dass ein Job der diese Resource benötigt nicht innerhalb dieses Scopes laufen kann. Doch da die Resource online gesetzt werden kann, wird der Job warten und nicht in einen Fehlerstatus versetzt werden.

Das ist ebenfalls für statische Resources gültig.

parameter Die parameter Klausel wird benutzt um die Werte vom Parameter, wie sie für die Named Resource definiert wurden, zu spezifizieren.

Parameter die als Konstante auf Named Resource Level deklariert sind, sind hier nicht erlaubt. Alle anderen Parameter können, müssen aber nicht, spezifiziert werden. Wenn kein Parameter und kein Default, für den Parameter auf dem Named Resource Level, spezifiziert ist, wird bei der Auflösung ein leerer String zurückgegeben.

Wird beim Ändern der Resource der Parametername = default spezifiziert, hat dies zur Folge, dass der Wert des Parameters den Default-Wert, so wie bei der Named Resource spezifiziert, erhält.

Wenn der Parameter auf der Named Resource-Ebene geändert wird, wird dies auf der Resource-Ebene für alle Parameter, die auf Default gesetzt wurde, sichtbar sein. Es sind für jede Resource immer eine Anzahl von System Variablen definiert. Diese werden vom System gesetzt und stehen Jobs, welche die Resource allokieren über "RESOURCEREFERENCES" für einen lesenden Zugriff zur Verfügung.

Diese System Variable sind:

User Commands create resource

Name	Beschreibung		
STATE	Der Resource State einer "synchronizing" Resource mit einem Status Modell.		
AMOUNT	Der insgesamt zur Verfügung stehende Resources-Betrag		
FREE_AMOUNT	Der freie zur Verfügung stehende Resources- Betrag		
REQUESTABLE_AMOUNT	Der von einem Job maximal allokierbare Betrag		
REQUESTED_AMOUNT	Der vom Job angeforderte Betrag		
TIMESTAMP	Touch Zeitstempel einer "synchronizing" Resource mit einem Status Modell.		

Tabelle 6.4.: Liste der System Variablen

requestable amount Die requestable amount Klausel definiert den Amount von dieser Resource, die von einem einzelnen Job angefordert werden darf. Dieses kann von dem available Amount verschieden sein. Wenn die angeforderte Menge kleiner als der Amount ist, ist es sicher, dass ein Job nicht alle verfügbaren Resources allokieren kann. Wenn der requestable amount größer als der Amount ist, können Jobs mehr anfordern als an Amount zur Verfügung steht, ohne ein "cannot run in any Scope" Fehler zu erzeugen.

Wenn der requestable amount nicht spezifiziert ist, gleicht er dem Amount. Im Falle von statischen Resources wird die requestable amount Option nicht spezifiziert.

state Die state Klausel definiert den Status in dem die Resource ist. Diese Option ist nur für synchronizing Resources mit einem Resource State Profile gültig.

tag Um die Trace Tabelle leichter auswerten zu können, können Resources und Pools nun mit einem tag versehen werden. Dieser tag soll innerhalb Resources und Pools eindeutig sein. (D.h. auch das Benutzen eines tags sowohl für eine Resource als auch für einen Pool ist verboten).

touch Die touch Klausel definiert den letzten Zeitpunkt in dem der Status der Resource (von einem Job) geändert wurde. Dieser Timestamp wird nicht gesetzt wenn ein Resource State manuell gesetzt wurde.

Diese Option ist nur für Synchronizing Resources, mit einem Resource State Profile, gültig.

trace base Falls der trace base **none** ist, ist Tracing ausgeschaltet. Ansonsten ist es die Basis für den Auswertungszeitraum.

create resource

User Commands

trace interval Das trace interval ist die minimale Zeit zwischen dem Schreiben von Trace Records in Sekunden. Ist das trace interval **none**, ist Tracing ausgeschaltet.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

create resource state definition

create resource state definition

Zweck

Zweck

Das create resource state definition Statement wird eingesetzt um einen symbolischen Namen für den Resource State zu erstellen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des create resource state definition Statements ist

create [**or alter**] **resource state definition** *statename*

Beschreibung

Beschreibung

Das *create resource state definition* Statement wird benutzt um einen symbolischen Namen für einen Resource State zu definieren.

Das optionale Schlüsselwort **or alter** wird benutzt um das Auftreten von Fehlermeldungen und das Abbrechen der laufenden Transaktion, wenn eine Resource State Definition bereits existiert, zu verhindern. Ist es nicht spezifiziert, führt die Existenz einer Resource State Definition mit dem spezifizierten Namen zu einem Fehler.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Beispiel

Beispiel

In diesen Beispielen werden eine Anzahl Namen für Resource States definiert.

```
create resource state definition leer;

create resource state definition gueltig;

create resource state definition ungueltig;

create resource state definition stadium1;

create resource state definition stadium2;

create resource state definition stadium3;
```

create resource state mapping

Zweck

Das *create resource state mapping* Statement wird eingesetzt um ein Mapping zwischen den Exit States eines Jobs und dem resultierenden Resource State einer Resource zu definieren.

Syntax

Die Syntax des create resource state mapping Statements ist

Syntax

```
create [ or alter ] resource state mapping mappingname
with map = ( WITHITEM {, WITHITEM} )

WITHITEM:
statename maps < statename | any > to statename
```

Beschreibung

Das *create resource state mapping* Statement definiert das Mapping von Exit States in Kombination mit Resource States zu neuen Resource States.

Beschreibung

Der erste State Name muss ein Exit State sein. Der zweite und dritte State jeweils ein Resource State. Terminiert ein Job mit dem genannte Exit State, wird der Status der Resources auf den neuen State gesetzt, wenn der aktuelle State mit dem erstgenannten State übereinstimmt. Wird als Anfangs-State **any** spezifiziert, wird jeder beliebige Resource State auf den neuen abgebildet. Wenn sowohl ein spezifisches Mapping als auch ein generelles Mapping spezifiziert sind, hat das spezifische Mapping die höchste Priorität.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

Beispiel

 \rightarrow PHASE3 \rightarrow PHASE1 \rightarrow ...

Das nachfolgende Beispiel zeigt ein Mapping welches den State einer Resource Beispiel bei jeder Anwendung in die nächste "PHASE" versetzt. Also PHASE1 \rightarrow PHASE2

create resource state profile

create resource state profile

Zweck

Zweck

Das create resource state profile Statement wird eingesetzt um eine Anzahl von gültigen Resource States zu erstellen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des create resource state profile Statements ist

```
create [ or alter ] resource state profile profilename
with WITHITEM {, WITHITEM}

WITHITEM:
    initial state = statename
    | state = ( statename {, statename} )
```

Beschreibung

Beschreibung

Das *create resource state profile* Statement wird benutzt um eine Menge von gültige Resource States für eine (Named) Resource zu definieren.

state Die state Klausel definiert welche Resource State Definitions innerhalb dieses Profils gültig sind.

initial state Die initial state Klausel bestimmt den initialen State einer Resource mit diesem Profile. Der initial state muss nicht in der Liste der States aus der state Klausel enthalten sein. Dies erlaubt das Anlegen einer Resource, ohne dass diese Resource sofort eine aktive Rolle im System spielt.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Beispiel

Beispiel

In diesem Beispiel soll der Exit State leer ungültig werden.

```
create resource state profile example1
with
   state = (leer);
```

create schedule

User Commands

create schedule

Zweck

Das create schedule Statement wird eingesetzt um einen aktiven Container für Zweck scheduled Events zu erstellen.

Syntax

Die Syntax des create schedule Statements ist

Syntax

```
create [ or alter ] schedule schedulepath [ with WITHITEM {, WITHITEM} ]
WITHITEM:
     < <u>active</u> | inactive >
     inherit grant = none
     inherit grant = ( PRIVILEGE {, PRIVILEGE} )
     interval = < none | intervalname >
     time zone = string
     group = groupname
PRIVILEGE:
```

create content drop edit execute monitor operate resource submit use view

Beschreibung

Mit dem create schedule Statement kann man mittels einfacher Definitionen komplexe Zeitpläne für Jobs und Batches erstellen.

active Die Angabe active bewirkt, dass der Schedule im Takt des spezifizierten Intervalls prinzipiell Ereignissen auslöst (vorausgesetzt, es sind welche definiert). Die Angabe inactive bewirkt dagegen, dass der Schedule im Takt des spezifizierten Intervalls gerade das Auslösen von Ereignisse verhindert. Durch die hierarchische Beschreibung

create schedule

Anordnung von Schedules können auf diese Weise etwa Ausnahmeperioden (wie Downtimes) gebildet werden.

group Die group Option wird benutzt um die Owner-Gruppe auf den spezifizierten Wert zu setzen. Der Benutzer muss zu dieser Gruppe gehören, es sei denn er gehört zu der priviligierten Gruppe ADMIN, in diesem Fall kann jede beliebige Gruppe spezifiziert werden.

interval Das angegebene interval fungiert als Taktgeber für den Schedule. Wird ein Event mit dem Schedule verknüpft, wird dieser Event im Rhythmus des Intervalls ausgelöst.

inherit grant Die inherit grant Klausel ermöglicht es zu definieren welche Privilegien über die Hierarchie geerbt werden sollen. Wird diese Klausel nicht spezifiziert, werden per Default alle Rechte geerbt.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

create scheduled event

Zweck

Der Zweck des *create scheduled event* Statements ist es eine Verbindung zwischen Zweck einem Event und einem Zeitplan zu definieren.

Syntax

Die Syntax des create scheduled event Statements ist

Syntax

Beschreibung

Scheduled Events stellen eine Verbindung zwischen Events (was ist zu tun) und Beschreibung Schedules (wann soll es gemacht werden) dar.

backlog handling Das backlog handling gibt an, wie mit Events die in Zeiten in denen der Server down war, aufgetreten sind, umgegangen werden soll. In der untenstehende Tabelle sind die drei Möglichkeiten aufgeführt:

Möglichkeit	Bedeutung
last	Nur der letzte Event wird ausgelöst
all	Alle zwischenzeitlich eingetretene Events werden ausgelöst
none	Keiner der zwischenzeitlich eingetretenen Events wird ausgelöst

Group Die group Option wird benutzt um die Owner-Gruppe auf den spezifizierten Wert zu setzen. Der Benutzer muss zu dieser Gruppe gehören, es sei denn er gehört zu der priviligierten Gruppe ADMIN, in diesem Fall kann jede beliebige Gruppe spezifiziert werden.

active Scheduled Events können als active oder inactive gekennzeichnet werden. Wenn sie als active gekennzeichnet sind, werden Events ausgelöst. Dementsprechend werden Events nicht ausgelöst, wenn der scheduled Event als inactive

create scheduled event

gekennzeichnet ist. Mittels dieser Option können scheduled Events deaktiviert werden, ohne dass die Definition verloren geht.

suspend limit Das suspend limit gibt an, nach wieviel Verspätung ein zu einem Event gehörender Job automatisch mit der suspend-Option submitted wird. Eine Verspätung kann auftreten wenn, aus welchem Grund auch immer, der Scheduling Server für einige Zeit down ist. Nach dem Hochfahren des Servers werden die zwischenzeitliche Events, abhängig von der **backlog handling** Option, ausgelöst. Die Ausführungszeit ist damit später als die geplante Ausführungszeit.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

create scope

User Commands

create scope

Zweck

Das *create scope* Statement wird eingesetzt um einen Scope innerhalb der Scope- Zweck Hierarchie zu erstellen.

Syntax

Die Syntax des create scope Statements ist

Syntax

```
create [ or alter ] < scope serverpath | jobserver serverpath > [ with
JS_WITHITEM {, JS_WITHITEM} ]
JS_WITHITEM:
     config = none
    config = ( CONFIGITEM {, CONFIGITEM} )
    < enable | disable >
    error text = < none | string >
    group = groupname [ cascade ]
    inherit grant = none
    inherit grant = ( PRIVILEGE {, PRIVILEGE} )
    node = nodename
     parameter = none
    parameter = ( PARAMETERITEM {, PARAMETERITEM} )
    password = string
     rawpassword = string [ salt = string ]
CONFIGITEM:
     parametername = none
  parametername = ( PARAMETERSPEC {, PARAMETERSPEC} )
  | parametername = < string | number >
PRIVILEGE:
     create content
  drop
     edit
    execute
     monitor
     operate
    resource
```

create scope

submit use view

PARAMETERITEM:

```
parametername = dynamic
| parametername = < string | number >
```

PARAMETERSPEC:

parametername = < string | number >

Beschreibung

Beschreibung

Das *create scope* Kommando wird benutzt um einen Scope oder Jobserver und seine Eigenschaften zu definieren.

Config Die config Option erlaubt die Konfiguration eines Jobservers mittels Key/-Value Pairs. Die Konfiguration wird nach unten vererbt, sodass generelle Konfigurations-Parameter bereits auf Scope-Ebene gesetzt werden können und damit für alle darunter angelegten Jobserver ihre Gültigkeit haben, sofern die Parameter auf unterer Ebene nicht überschrieben werden.

Bei der Anmeldung eines Jobservers wird diesem die Liste mit Konfigurations-Parametern übergeben.

Enable Die enable Option erlaubt dem Jobserver die Verbindung zu dem Repository Server. Diese Option ist für Scopes ungültig und wird, wenn sie spezifiziert wird, stillschweigend ignoriert.

Disable Die disable Option verbietet dem Jobserver die Verbindung zum Repository Server. Diese Option ist für Scopes ungültig und wird, wenn sie spezifiziert wird, stillschweigend ignoriert.

Group Die group Option wird benutzt um die Owner-Gruppe auf den spezifizierten Wert zu setzen. Der Benutzer muss zu dieser Gruppe gehören, es sei denn er gehört zu der priviligierten Gruppe ADMIN, in diesem Fall kann jede beliebige Gruppe spezifiziert werden.

Node Der node gibt an, auf welchem Rechner der Jobserver läuft. Dieses Feld hat einen rein dokumentativen Charakter.

Parameter parameter können zur Kommunikation und Datenübermittlung zwischen Jobs verwendet werden. Sie stehen den Jobs und den Programmen, welche innerhalb der Jobs ausgeführt werden, zur Verfügung.

Die Parameter von Scopes und Jobservers können dazu benutzt werden Information über die Laufzeitumgebung eines Jobs zu spezifizieren.

Bei dem Dynamic Parameter wird der Parameter nach der Anmeldung des Jobservers aus seiner eigenen Prozessumgebung gefüllt. Beim Ändern der Prozessumgebung eines Jobservers muss auf diese Dynamic Variable geachtet werden, da ansonsten leicht Race Conditions entstehen.

Inherit grant Die inherit grant Klausel ermöglicht es zu definieren welche Privilegien über die Hierarchie geerbt werden sollen. Wird diese Klausel nicht spezifiziert, werden per Default alle Rechte geerbt.

Password Die password Option wird benutzt, um das Passwort des Jobservers zu setzen. Diese Option ist für Scopes ungültig und wird, wenn sie spezifiziert wird, stillschweigend ignoriert.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

create trigger

create trigger

Zweck

Zweck

Das *create trigger* Statement wird eingesetzt um ein Objekt, welches einen Job dynamisch submitted, wenn eine bestimmte Kondition gegeben ist, zu erstellen.

Syntax

Syntax Die Syntax des create trigger Statements ist

```
create [ or alter ] trigger triggername on CT_OBJECT [ < noinverse |
inverse > ]
with WITHITEM {, WITHITEM}
CT_OBJECT:
     job definition folderpath
    named resource resourcepath
     object monitor objecttypename
     resource resourcepath in < folderpath | serverpath >
WITHITEM:
     < active | inactive >
     check = period
     condition = < none | string >
     < nowarn | warn >
     event = ( CT_EVENT {, CT_EVENT} )
     group event
     limit state = < none | statename >
     main none
     main folderpath
     < <u>nomaster</u> | master >
     parameter = none
     parameter = ( identifier = expression {, identifier = expression} )
     parent none
     parent folderpath
     rerun
     < <u>noresume</u> | resume in period | resume at datetime >
     single event
     state = none
```

state = (< statename {, statename} |</pre>

```
CT_RSCSTATUSITEM {, CT_RSCSTATUSITEM} > )
     submit after folderpath
     submit folderpath
     submitcount = integer
     < nosuspend | suspend >
     [type = ] CT_TRIGGERTYPE
    group = groupname
CT EVENT:
< create | change | delete >
CT_RSCSTATUSITEM:
< statename any | statename statename | any statename >
CT_TRIGGERTYPE:
     after final
    before final
     finish child
     immediate local
     immediate merge
     until final
     until finished
     warning
```

Beschreibung

Das *create trigger* Statement wird benutzt um ein Objekt zu erstellen, welches darauf wartet, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt, nach welches, als Reaktion auf dieses Event, ein Job oder Batch submitted wird.

Ist die **or alter** Option spezifiziert, wird ein bereits existierender Trigger geändert, andernsfalls führt es zu Fehlern, wenn der Trigger bereits existiert.

Trigger können für Scheduling Entities oder Synchronizing (Named) Resources definiert werden. Im letzteren Fall wird der Trigger bei jedem Statuswechsel der Resource oder Instanz der Named Resource ausgewertet. Resource Trigger werden immer sogenannte Master Trigger sein. Dies bedeutet, sie submitten einen neuen Master Batch oder Job. Trigger in Scheduling Entities können Master Batches submitten, aber submitten standardmäßig neue Children. Diese Children müssen als (dynamische) Children des triggernden Scheduling Entities definiert sein.

active Die active Option ermöglicht das aktivieren beziehungsweise deaktivieren des Triggers. Damit kann das Triggern vorübergehend unterbunden werden, ohne den Trigger löschen zu müssen.

Beschreibung

check Die check Option ist nur für **until final** und **until finished** Trigger gültig. Es definiert die Zeitintervalle zwischen zwei Auswertungen der Bedingungen. Ohne Rücksicht auf die definierten Intervalle zu nehmen, wird die Condition auf jeden Fall überprüft, wenn ein Job beendet wird.

condition Die condition Option kann spezifiziert werden um eine zusätzliche Bedingung, welche geprüft werden muss bevor der Trigger feuert, zu definieren. Diese Bedingung ist ein boolscher Ausdruck und das Feuern findet statt wenn diese Bedingung true ergibt.

<u>BOOLSCHE OPERATOREN</u> Da diese Bedingung ein boolscher Ausdruck ist, können Boolsche Operatoren benutzt werden um mehrere komplexe Bedingungen zu erstellen. Diese Boolsche Operatoren sind:

- not (unärer Negations Operator)
- and
- or

Dabei gelten die üblichen Priotitätsregeln. Der not-Operator hat vor dem and-Operator Vorrang, welcher vor dem or-Operator Vorrang hat. Es ist erlaubt Klammern zu benutzen um eine Auswertungsreihenfolge zu erzwingen.

Ferner ist es erlaubt die boolesche Konstante false und true zu benutzen.

<u>VERGLEICHS OPERATOREN</u> Vergleiche können als Teil von booleschen Ausdrücken benutzt werden. Folgende Vergleichs Operatoren werden definiert.

- == (gleich)
- >= (größer oder gleich)
- <= (kleiner oder gleich)
- ! = (ungleich)
- > (größer als)
- < (kleiner als)
- = \sim (pattern matches)
- $! \sim (pattern matches nicht)$

Alle Vergleichs Operatoren können mit Zeichenketten arbeiten. Die größer und kleiner als Operatoren benutzen im Fall von Zeichenketten den ascii-Wert von den Charaktern. Die matching-Operatoren arbeiten nicht mit Zahlen.

(Für eine vollständige Beschreibung der regulären Ausdrücke, welche von den match-Operatoren benutzt werden können, verweisen wir auf die originale Java Dokumentation der java.util.regexp.)

create trigger

NUMERISCHE OPERATOREN Da nicht garantiert werden kann, dass Entscheidungen nicht nur vom Abgleich zweier Werte getroffen werden kann, ist es erlaubt (numerische) Operatoren zu benutzen. Die gültigen Operatoren sind:

- + (unärer Operator)
- – (unärer Negation Operator)
- * (multiplications Operator)
- / (divisions Operator)
- % (modulo Operator)
- + (binärer Additions Operator)
- – (binärer Subtractions Operator)

LITERALE UND VARIABLEN Literals sind Zahlen (ganze Zahlen und Fließkomma Zahlen) oder Zeichenketten. Zeichenketten werden durch doppelte quotes (") abgegrenzt. Es ist möglich Variable zu benutzen, welche innerhalb des Kontext des triggernden Jobs oder Resource aufgelöst werden. Variable werden adressiert, indem man ihren Namen ein Dollarzeichen (\$) voranstellt.

Bei der Auflösung der Variablen wird zuerst angenommen, dass es sich um eine Triggervariable handelt. Trifft dies nicht zu, wird die Variable als Jobvariable interpretiert. Diese Art der Auflösung ist zwar häufig richtig, aber leider nicht immer. Durch das Voranstellen von job., trigger. oder resource., sowie, im Kontext von Abhängigkeiten, dependent. und required., kann explizit angegeben werden bei welchem Objekt nach der Variablen gesucht werden soll.

Normalerweise werden Variablen in Großbuchstaben angelegt. Dies kann durch Quoting der Namen verhindert werden. Allerdings wird beim Ansprechen der Variablen in Conditions der Name wieder in Großbuchstaben konvertiert. Um dies zu verhindern, muss der Name sowie ein eventuelles Prefix in geschweiften Klammern geschrieben werden.

Abhängig von dem Operator und dem ersten Operand, werden die Operands als Zeichenketten oder Zahlen interpretiert. Multiplikationen, Divisionen, Modulo und Subtractionen sowie die unären Abläufe sind nur für numerische Werte definiert. Der Additions-Operator in einem Zeichenketten-Kontext bewirkt das Aneinanderreihen der Operanden.

FUNKTIONEN Weil nicht alles einfach mittels (numerischer) Ausdrücke ausgedrückt werden kann, sind einige Funktionen dazugekommen. Zur Zeit sind folgende Funktionen definiert:

- abs(expression) der absolute Wert des Ausdrucks wird zurückgegeben
- int(expression) der ganzzahlige Wert des Ausdrucks wird zurückgegeben

- **lowercase**(*expression*) das Ergebnis des Ausdrucks wird in Kleinbuchstaben umgewandelt und zurückgegeben
- round(expression) der Ausdruck wird gerundet und zurückgegeben
- str(expression) der Ausdruck wird als Zeichenkette zurückgegeben
- **substr**(*source*, *from* [, *until*]) gibt einen Teil der Zeichenkette *source*, beginnend in der Position *from* bis zum Ende der Zeichenkette, oder wenn *until* spezifiziert ist, bis zur Position *until*, zurück.
- **trim**(*expression*) der Ausdruck wird ohne Leerzeichen am Schluß zurückgegeben
- **uppercase**(*expression*) das Ergebnis des Ausdrucks wird in Großbuchstaben umgewandelt und zurückgegeben

Funktionen können ohne Beschränkung ineinander verschachtelt werden.

<u>BEISPIELE</u> Zur Verdeutlichung folgen jetzt einige Statements die Conditions spezifizieren. Da Conditions nicht ausschließlich in der Definition von Triggers vorkommen, gibt es auch andere Beispiele. Die Syntax ist jedoch immer dieselbe.

Das erste Beispiel zeigt einen Trigger, der dann ausgelöst wird, wenn der Job auf WARNING oder FAILURE geht, aber schon Zeilen verarbeitet hat (\$NUM_ROWS > 0\$).

```
CREATE OR ALTER TRIGGER ON_FAILURE
ON JOB DEFINITION SYSTEM.EXAMPLES.E0100_TRIGGER.TRIGGER
WITH
STATES = (FAILURE, WARNING),
SUBMIT SYSTEM.EXAMPLES.E0100_TRIGGER.ON_FAILURE,
IMMEDIATE MERGE,
ACTIVE,
NOMASTER,
SUBMITCOUNT = 3,
NOWARN,
NOSUSPEND,
CONDITION = '$NUM_ROWS > 0';
```

Das zweite Beispiel zeigt ein Environment, welches fordert, dass der Wert der Resource Variablen AVAILABLE mit einem T anfangen soll (wie etwa TRUE, True, true oder Tricky).

Das dritte Beispiel zeigt dasselbe wie das zweite, nur ist der Parametername in mixed case definiert.

event Die event Option ist nur für Object Monitor Triggers relevant. Sie spezifiziert bei welcher Art von Ereignissen der Trigger gefeuert werden soll.

group Die group Option wird benutzt um die Owner-Gruppe auf den spezifizierten Wert zu setzen. Der Benutzer muss zu dieser Gruppe gehören, es sei denn er gehört zu der priviligierten Gruppe ADMIN, in diesem Fall kann jede beliebige Gruppe spezifiziert werden.

main Die main Option ist nur für Object Monitor Triggers relevant. Wenn die main Option spezifiziert wird, wird der angegebene Job oder Batch beim Auslösen des Triggers submitted.

Falls keine parent Option spezifiziert wird, muss der eigentliche Triggerjob als dynamisches Child des main Jobs definiert sein. Für alle Object Instances die sich entsprechend der Triggerdefinition geändert haben (neu angelegt, geändert und/oder gelöscht), wird eine Instanz des Triggerjobs als Child unter den main Job gehängt.

Falls die master Option nicht spezifiziert wurde, muss der main Job für sich als (dynamisches) Child des Watchers definiert sein. Ist die master Option spezifiziert, muss der main Job master submittable sein.

master Die master Option wird benutzt um festzulegen, ob der Job als master submitted wird oder nicht. Diese Option hat nur für Job Trigger eine Bedeutung, da Resource Trigger immer als master submitted werden.

parameter Die parameter option dient der Spezifikation von Parametern des zu triggernden Jobs.

Die Ausdrücke werden im Kontext des triggernden Objektes ausgewertet. Beim Submit des getriggerten Jobs werden die Ergebnisse dann als Wert des spezifizierten Parameters übergeben.

Die Syntax der Audrücke entspricht die der Conditions. Dabei sind selbstverständlich nicht nur Boolsche Ausdrücke, sondern auch numerische oder Zeichenketten-manipulierende Ausdrücke erlaubt.

Die Operanden werden abhängig vom Operator numerisch oder als Zeichenketten interpretiert. Dabei ist im Zweifelsfall der implizite Datentyp des ersten Operandes maßgeblich.

Um dies zu verdeutlichen folgen einige Beispiele von Ausdrücken. Dazu nehmen wir an, dass der triggernde Job einige Parameter definiert hat:

create trigger

```
$A = "5"

$B = "10"

$C = "hallo"

$D = "Welt"
```

Mit diesen Parametern gelten folgende Gleichungen (d.h. als Condition würden sie als Wahr evaluiert werden):

```
$A + $B == 15

"" + $A + $B == "510"

$A + "0" + $B == 15

$C + " " + $D == "hallo Welt"

$A + $C == "5hallo"

int("" + $A + $B) * 2 == 1020

$C + ($A + $B) == "hallo15"
```

Fehler liefern Ausdrücke wie

```
$C * $A
$C - $D
$B / ($A - 5)
```

Die erste beide Ausdrücke sind falsch, da \$C nicht als numerischer Wert interpretiert werden kann. Im letzten Ausdruck wird versucht durch 0 zu teilen. Läuft die Evaluierung eines Ausdrucks in einen Fehler, schlägt auch das Triggern fehl.

parent Die parent Option ist nur für Object Monitor Triggers relevant. Sie kann auch nur in Kombination mit der main Option spezifiziert werden.

Wenn sie spezifiziert ist, hat es zur Folge, dass der entsprechende Job (oder Batch) innerhalb des über den main Job submitteden Baumes gesucht wird und die Triggerjobs unter den Parent gehängt werden.

rerun Die rerun Option kann nur reagieren auf restartable States und hat einen automatischen rerun zur Folge. In vielen Fällen wird es sinnvoll sein auch die suspend/resume Optionen zu spezifizieren um eine gewisse Zeit zwischen den Wiederholungen zu lassen.

Entweder die submit Option, oder die rerun Option muss spezifiziert werden.

resume Die resume Option kann zusammen mit der suspend Option verwendet werden um eine verzögerte Ausführung zu bewirken. Es gibt dabei zwei Möglichkeiten. Entweder erreicht man eine Verzögerung dadurch, dass die Anzahl von Zeiteinheiten die gewartetet werden sollen, spezifiziert werden, oder aber man spezifiziert den Zeitpunkt zu dem der Job oder Batch aktiviert werden soll.

Bei der unvollständigen Angabe eines Zeitpunktes, wie etwa T16:00, wird der Zeitpunkt der Trigger-Auslösung als Referenzzeit hergenommen.

state Die state Option ist für alle, außer **until final** und **until finished**, Trigger gültig. Im Falle von Trigger auf Jobs, kann eine Liste von Exit States spezifiziert werden. Wenn der Job, in dem der Trigger definiert ist, einen Exit State, welcher in der Trigger Definition gelistet ist, erreicht, dann feuert der Trigger (es sei denn, es ist eine Konditon spezifiziert die mit **false** bewertet wird).

Im Falle von einem Trigger auf einer (Named) Resource, kann eine Liste von State-Wechseln spezifiziert werden. Auf diesem Weg kann jeder State-Wechsel explizit adressiert werden. Es ist möglich zu triggern, wenn ein Status verlassen wird, durch die Benutztung des Schlüsselwortes **any** auf der rechten Seite. Es ist jederzeit möglich auf das Erreichen eines bestimmten States, durch das Spezifizieren von **any** auf der linken Seite, zu triggern. Um auf jeden Status-Wechsel zu triggern, wird die State Option ausgelassen.

submit Die submit Option definiert welcher Job oder Batch submitted wird, wenn der Trigger feuert.

Entweder die submit Option, oder die rerun Option muss spezifiziert werden.

submitcount Die submitcount Option ist nur bei Trigger auf Jobs zulässig. Es definiert die Anzahl mal die ein Trigger feuern kann. Wenn diese Option nicht spezifiziert ist, wird ein submitcount von 1 genommen.

Wenn ein submitcount von 0 spezifiziert ist, wird der submitcount auf dem Serverparameter TriggerSoftLimit (dessen default-Wert 50 ist) gesetzt. Handelt es sich jedoch um einen rerun Trigger, bedeutet ein submitcount von 0, dass es kein Limit bezüglich der Anzahl restart Versuche gibt.

Ist ein submitcount, der größer als der TriggerSoftLimit ist, spezifiziert, wird der submitcount auf dem Serverparameter TriggerHardLimit (dessen Wert per Default 100 ist) beschränkt. Dies wird gemacht, um Endlosschleifen zu vermeiden. Der TriggerHardLimit kann in der Serverkonfiguration auf $2^{31}-1$ gesetzt werden um die obere Schranke praktisch zu eliminieren.

suspend Die suspend Option wird benutzt um den Job oder Batch suspended zu submitten. Diese Option ist für alle Triggertypen gültig.

type Es gibt mehrere typs von Triggern in Jobs. Die wichtigste Differenz zwischen ihnen ist die Zeit, zu der sie überprüft werden. Die folgende Tabelle zeigt eine Liste von allen typs mit einer kurzen Beschreibung ihres Verhaltens.

Es muss hervorgehoben werden, dass die type Option nicht für (named) resource trigger gültig ist. Im Falle von recource Triggers wird der Trigger bei einer Statusänderung immer sofort ausgelöst.

create trigger

Beschreibung
Prüfungszeit
Nur nachdem ein final state erreicht wurde, wird überprüft, ob der definierte Trigger feuern muss. Wenn der Trigger kein Master Trigger ist, wird der neu submittete Job den gleichen Parent wie der triggernde Job haben. Eine besondere Situation tritt ein, wenn der triggernde Job seinen eigenen submit triggert. In diesem Fall ersetzt der neu submittete Job den triggernden Job. Da dieser Austausch stattfindet, bevor die Abhängigkeit überprüft wurde, warten alle abhängigen Jobs, bis der neu submittete Job final ist.
Direkt bevor ein final state erreicht wird, wird überprüft, ob der definierte Trigger feuern soll. Das ist die letzte Möglichkeit neue Children zu submitten. Wird das gemacht, dann wird der Job oder Batch zu diesem Zeitpunkt keinen final state erreichen.
Ein finisch child Trigger prüft jedesmal, wenn ein direktes oder indirektes Child sich beendet, ob gefeuert werden soll.
Der immediate local Trigger prüft, ob er feuern muss, wenn ein Job terminiert. Nur der exit state des Jobs wird berücksichtigt.
Der immediate merge Trigger prüft, ob er feuern muss, sobald der merged exit state wechselt.
Der until final Trigger prüft periodisch, ob er feuern muss. Diese Prüfung startet sobald ein Job oder Batch submitted wurde und hält nicht an, bevor er final ist. Der until final Trigger benötigt zwingend eine Condition. Diese Con- dition wird zumindest einmal geprüft. Diese

create trigger User Commands

Fortsetzung von der von	herigen Seite		
Feld	Beschreibung		
until finished	Der until finished Trigger ähnelt dem until fi-		
	nal Trigger. Der einzige Unterschied ist, dass		
	der until finished Trigger die Prüfung been-		
	det, sobald der Job finished ist. Der until fin-		
	ished Trigger benötigt zwingend eine Condi-		
	tion. Diese Condition wird zumindest einmal		
	geprüft. Diese Prüfung findet statt wenn der Job		
	oder Batch in den State finished wechselt.		

Tabelle 6.5.: Beschreibung der verschiedenen Trigger Typen

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

create user

create user

Zweck

Zweck

Das *create user* Statement wird eingesetzt um ein Wertepaar zu erstellen, welches benutzt werden kann um sich beim Server zu authentifizieren.

Syntax

Syntax

Die Syntax des create user Statements ist

Beschreibung

Beschreibung

Das *create user* Statement wird benutzt um einen Benutzer anzulegen. Ist "or alter" spezifiziert, wird ein bereits existierender Benutzer geändert. Andernfalls führt ein bereits existierender Benutzer zu einem Fehler.

Die default group Klausel wird benutzt um die Default Group zu spezifizieren.

connect type Die connect type Klausel spezifiziert welche Art von Verbindung vom Benutzer zumindest genutzt werden muss.

Wert	Bedeutung
plain	Jede Art von Verbindung ist erlaubt
ssl	Nur SSL-Verbindungen sind erlaubt
ssl authenticated	Nur SSL-Verbindungen mit Client Authentifizierung
	sind erlaubt

default group Die default group Klausel definiert die Gruppe welche als Eigentümer für alle seine Objekte, die der User erstellt, benutzt wird, wenn keine explizite Gruppe bei der Objekterstellung spezifiziert wurde.

160 | create user

enable Die enable Option erlaubt dem Benutzer die Verbindung zu dem Repository Server.

disable Die disable Option verbietet dem Benutzer die Verbindung zum Repository Server.

group Die group Klausel wird benutzt um die Gruppen, zu der der User gehört, zu spezifizieren. Jeder User ist ein Mitglied der Systemgruppe PUBLIC.

password Die password Option wird benutzt, um das Passwort des Users zu setzen.

rawpassword Das rawpassword wird benutzt um das Passwort des Users zu setzen, das nötig ist, um mit dem Repository Server verbunden zu werden. Das rawpassword ist das bereits verschlüsselte Passwort. Die rawpassword Option ist für create user Kommandos vom dump Kommando erzeugt worden.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

7. deregister commands

deregister

deregister

Zweck

Zweck

Das *deregister* Statement wird eingesetzt um den Server zu benachrichtigen, das der Jobserver keine Jobs mehr ausführt. Siehe das *register* Statement auf Seite 266.

Syntax

Syntax

Die Syntax des deregister Statements ist

deregister serverpath . servername

Beschreibung

Beschreibung

Das *deregister* Statement wird genutzt um den Server über einen, mehr oder weniger, permanenten Ausfall eines Jobservers zu informieren.

Diese Nachricht hat verschiedene Serveraktionen zur Folge. Als Erstes werden alle running Jobs des Jobservers, d.h. Jobs im Status started, running, to_kill und killed, auf den Status broken_finished gesetzt. Jobs im Status starting werden wieder auf runnable gesetzt. Dann wird der Jobserver aus der Liste der Jobserver, die Jobs verarbeiten können, entfernt, sodass dieser Jobserver im Folgenden auch keine Jobs mehr zugeteilt bekommt. Als Nebeneffekt werden Jobs, die aufgrund Resource-Anforderungen nur auf diesem Jobserver laufen können, in den Status error, mit der Meldung "Cannot run in any scope because of resource shortage", versetzt. Als Letztes wird ein komplettes Reschedule ausgeführt um eine Neuverteilung von Jobs auf Jobservern herbeizuführen.

Durch erneutes Registrieren (siehe *register* Statement auf Seite 266), wird der Jobserver erneut in die Liste der Jobs-verarbeitenden Jobserver eingetragen.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

8. disconnect commands

disconnect

disconnect

Zweck

Zweck Das disconnect Statement wird eingesetzt um die Serververbindung zu beenden.

Syntax

Syntax Die Syntax des disconnect Statements ist

disconnect

Beschreibung

Beschreibung Mit dem disconnect Statement kann die Verbindung zum Server beendet werden.

Ausgabe

Ausgabe Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

9. drop commands

drop comment

drop comment

Zweck

Zweck

Das *drop comment* Statement wird eingesetzt um einen Kommentar zu einem Objekt zu löschen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des drop comment Statements ist

drop [existing] comment on OBJECTURL

OBJECTURL:

distribution distributionname for pool resourcepath in serverpath

environment environmentname

exit state definition statename

exit state mapping mappingname

exit state profile profilename

exit state translation transname

event eventname

resource resourcepath in folderpath

folder folderpath

footprint footprintname

group groupname

interval intervalname

job definition folderpath

job jobid

named resource resourcepath

parameter parametername of PARAM_LOC

resource state definition statename

resource state mapping mappingname

resource state profile profilename

scheduled event schedulepath. eventname

schedule schedulepath

resource resourcepath in serverpath

< **scope** *serverpath* | **jobserver** *serverpath* >

trigger triggername on TRIGGEROBJECT [< noinverse | inverse >]

user username

drop comment

User Commands

PARAM_LOC:
folder folderpath
job definition folderpath
named resource resourcepath
<pre></pre>
TRIGGEROBJECT:
-
resource resourcepath in folderpath
job definition folderpath
named resource resourcepath
object monitor <i>objecttypename</i>
resource resourcepath in serverpath

Beschreibung

Das *drop comment* Statement löscht den zu dem angegebenen Objekt vorhandenen Kommentar. Wenn das Schlüsselwort **existing** nicht spezifiziert wird, wird das Fehlen eines Kommentars als Fehler betrachtet.

Beschreibung

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

drop environment

drop environment

Zweck

Zweck

Das *drop environment* Statement wird eingesetzt um das spezifizierte Environment zu löschen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des drop environment Statements ist

drop [existing] environment environmentname

Beschreibung

Beschreibung

Das *drop environment* Statement wird benutzt um eine Definition von einem Environment zu löschen. Es führt zu einem Fehler, wenn Jobs immer noch dieses Environment benutzen. Wenn das **existing** Schlüsselwort benutzt wird, wird es *nicht* als Fehler betrachtet, wenn das spezifizierte Environment nicht existiert.

Ausgabe

Ausgabe

drop event

User Commands

drop event

Zweck

Das *drop event* Statement wird eingesetzt um das spezifizierte Event zu löschen. **Zweck**

Syntax

Die Syntax des drop event Statements ist

Syntax

drop [existing] event eventname

Beschreibung

Das drop event Statement wird benutzt um eine Definition eines Events zu löschen. Beschreibung Wird das **existing** Schlüsselwort benutzt, wird es *nicht* als Fehler betrachtet, wenn das spezifizierte Event nicht existiert.

Ein Event kann nicht gelöscht werden wenn es dazugehörige scheduled Events gibt.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

drop exit state definition

drop exit state definition

Zweck

Zweck

Das *drop exit state definition* Statement wird eingesetzt um die spezifizierte Exit State Definition zu löschen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des drop exit state definition Statements ist

drop [existing] exit state definition statename

Beschreibung

Beschreibung

Das *drop exit state definition* Statement wird benutzt um eine Exit State Definition zu löschen. Es wird als Fehler betrachtet wenn Exit State Profiles diese Exit State Definition immer noch benutzen. Wird das **existing** Schlüsselwort benutzt, wird es *nicht* als Fehler betrachtet, wenn die spezifizierte Exit State Definition nicht existiert.

Ausgabe

Ausgabe

drop exit state mapping

Zweck

Das *drop exist state mapping* Statement wird eingesetzt um das spezifizierte Mapping zu löschen.

Syntax

Die Syntax des drop exit state mapping Statements ist

Syntax

drop [existing] exit state mapping mappingname

Beschreibung

Das *drop exit state mapping* Statement wird benutzt um Exit State Mappings zu löschen. Es wird als Fehler betrachtet, wenn Jobs oder Exit State Profiles immer noch dieses Exit State Mapping benutzen. Wenn das Schlüsselwort **existing** benutzt wird, wird es *nicht* als Fehler betrachtet, wenn das spezifizierte Exit State Mapping nicht existiert.

Beschreibung

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

drop exit state profile

drop exit state profile

Zweck

Zweck

Das *drop exit state profile* Statement wird eingesetzt um das spezifizierte Profile zu löschen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des drop exit state profile Statements ist

drop [existing] exit state profile profilename

Beschreibung

Beschreibung

Das *drop exit state profile* Statement wird benutzt um eine Definition eines Exit State Profiles zu löschen. Es wird als Fehler betrachtet, wenn Jobs immer noch dieses Exit State Profile benutzen. Wird das **existing** Schlüsselwort benutzt, wird es *nicht* als Fehler betrachtet, wenn das spezifizierte Exit State Profile nicht existiert.

Ausgabe

Ausgabe

drop exit state translation

Zweck

Das *drop exit state translation* Statement wird eingesetzt um die spezifizierte Exit Zweck State Translation zu löschen.

Syntax

Die Syntax des drop exit state translation Statements ist

Syntax

drop [existing] exit state translation transname

Beschreibung

Das *drop exit state translation* Statement wird benutzt um Exit State Translations zu löschen. Es wird als Fehler betrachtet, wenn die Translation immer noch in Parent-Child-Beziehungen verwendet wird. Wenn das **existing** Schlüsselwort in Benutzung ist, wird es *nicht* als Fehler betrachtet, wenn die spezifizierte Exit State Translation nicht existiert.

Beschreibung

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

drop folder

drop folder

Zweck

Zweck

Das *drop folder* Statement wird eingesetzt um einen Folder und seinen Inhalt aus dem System zu entfernen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des drop folder Statements ist

```
drop [ existing ] FOLDER_OR_JOB {, FOLDER_OR_JOB} [ cascade ] [ force ]
FOLDER_OR_JOB:
[ < folder folderpath | job definition folderpath > ]
```

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *drop folder* Statement werden Folder und deren Inhalte aus dem System gelöscht. Es gibt zwei Optionen:

Cascade Mit der cascade Option werden Folder, Job Definitions und Subfolder gelöscht, allerdings nur wenn nicht an die Job Definitions referenziert wird z. B. als required Job.

Force Mit der force Option werden Referenzen an Job Definitions ebenfalls entfernt. Force impliziert cascade.

Folder können nicht gelöscht werden wenn sie nicht leer sind, es sei denn cascade oder force wird spezifiziert.

Ausgabe

Ausgabe

drop footprint

User Commands

drop footprint

Zweck

Das *drop footprint* Statement wird eingesetzt um den spezifizierten Footprint zu Zweck löschen.

Syntax

Die Syntax des drop footprint Statements ist

Syntax

drop [existing] footprint footprintname

Beschreibung

Das *drop footprint* Statement wird benutzt um Footprints und Resource-Anforderungen zu löschen. Wird das **existing** Schlüsselwort benutzt, wird es *nicht* als Fehler betrachtet, wenn das spezifizierte Footprint nicht existiert.

Beschreibung

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

drop group

drop group

Zweck

Zweck

Das *drop group* Statement wird eingesetzt um eine Gruppe aus dem System zu entfernen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des drop group Statements ist

drop [existing] group groupname

Beschreibung

Beschreibung

Das *drop group* Statement wird benutzt um eine Gruppe zu löschen. Wenn dort noch Gruppenmitglieder existieren, wird die Mitgliedschaft automatisch beendet. Es wird als Fehler betrachtet, wenn die Gruppe immer noch Eigentümer eines Objektes ist.

Es ist nicht möglich eine Gruppe, die als Default-Gruppe eines Users definiert ist, zu löschen.

Wenn das **existing** Schlüsselwort benutzt wird, wird es *nicht* als Fehler angesehen, wenn die spezifizierte Gruppe nicht existiert.

Ausgabe

Ausgabe

drop interval

User Commands

drop interval

Zweck

Das *drop interval* Statement wird eingesetzt um das spezifizierte Intervall zu Zweck löschen.

Syntax

Die Syntax des drop interval Statements ist

Syntax

drop [existing] interval intervalname

Beschreibung

Das *drop interval* Statement wird benutzt um Intervalle zu löschen. Wird das **existing** Schlüsselwort benutzt, wird es *nicht* als Fehler betrachtet, wenn das spezifizierte Intervall nicht existiert.

Beschreibung

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

drop job definition

drop job definition

Zweck

Zweck

Das *drop job definition* Statement wird eingesetzt um das spezifizierte Scheduling Entity Objekt zu löschen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des drop job definition Statements ist

drop [existing] job definition folderpath . jobname [force]

Beschreibung

Beschreibung

Das *drop job definition* Statement löscht die angegebene Job Definition. Falls eine Job Definition referenziert wird (etwa als Required Job), kann sie nicht gelöscht werden, es sei denn man spezifiziert die force Option. Wird die force Option genutzt, werden alle Referenzen auf eine Job Definition ebenfalls gelöscht.

Ausgabe

Ausgabe

drop named resource

Zweck

Das *drop named resource* Statement wird eingesetzt um eine Klasse von Resources Zweck zu löschen.

Syntax

Die Syntax des drop named resource Statements ist

Syntax

drop [existing] named resource resourcepath [cascade]

Beschreibung

Das *drop named resource* Statement wird benutzt um Named Resources zu löschen. Es wird als Fehler betrachtet, wenn die Named Resource immer noch in Scopes, Job Definitions und/oder Folder instanziiert ist und die **cascade** Option nicht spezifiziert ist.

Beschreibung

Auf der anderen Seite werden Scope Resources, sowie Folder und Job Definition Resources gelöscht wenn die **cascade** Option spezifiziert ist.

Wenn irgendwelche Anforderungen für die Named Resource, die gelöscht werden sollen, existieren, schlägt das Statement fehl.

Wenn das **existing** Schlüsselwort benutzt wird, wird es *nicht* als Fehler angesehen wenn die spezifizierte Named Resource nicht existiert.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

drop resource

drop resource

Zweck

Zweck

Das *drop resource* Statement wird eingesetzt um die Instanz einer Named Resource von einem Scope, Folder oder Job Definition zu löschen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des drop resource Statements ist

```
drop [ existing ] RESOURCE_URL [ force ]
```

RESOURCE_URL:

resource resourcepath in folderpath resource resourcepath in serverpath

Beschreibung

Beschreibung

Das *drop resource* Statement wird benutzt um eine Resource zu löschen. Es wird als Fehler betrachtet wenn die Resource immer noch von Running Jobs allokiert ist. Wenn das **existing** Schlüsselwort benutzt wird, wird es *nicht* als Fehler angesehen, wenn die spezifizierte Resource nicht existiert.

Ausgabe

Ausgabe

drop resource state definition

Zweck

Das drop resource state definition Statement wird eingesetzt um die Definition zu Zweck löschen.

Syntax

Die Syntax des drop resource state definition Statements ist

Syntax

drop [existing] resource state definition statename

Beschreibung

Das *drop resource state definition* Statement wird benutzt um Resource State Definitions zu löschen. Es wird als Fehler betrachtet, wenn Resource State Profiles immer noch diese Resource State Definition verwenden. Wenn das **existing** Schlüsselwort benutzt wird, wird es *nicht* als Fehler angesehen, wenn die spezifizierte Resource State Definition nicht existiert.

Beschreibung

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

drop resource state mapping

drop resource state mapping

Zweck

Zweck

Das drop resource state mapping Statement wird eingesetzt um ein Mapping zu löschen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des drop resource state mapping Statements ist

drop [existing] resource state mapping mappingname

Beschreibung

Beschreibung

Das *drop resource state mapping* Statement wird benutzt um ein Resource State Mapping zu löschen. Es wird als Fehler betrachtet, wenn Job Definitions dieses Resource State Mapping benutzen. Wenn das **existing** Schlüsselwort benutzt wird, wird es *nicht* als Fehler gesehen, wenn das Resource State Mapping nicht existiert.

Ausgabe

Ausgabe

drop resource state profile

Zweck

Das *drop resource state profile* Statement wird eingesetzt um ein Resource State Zweck Profile zu löschen.

Syntax

Die Syntax des drop resource state profile Statements ist

Syntax

drop [existing] resource state profile profilename

Beschreibung

Das *drop resource state profile* Statement wird benutzt um die Definition eines Resource State Profiles zu löschen. Es wird als Fehler betrachtet, wenn Named Resources immer noch dieses Resource State Profile benutzen. Wenn das **existing** Schlüsselwort benutzt wird, wird es *nicht* als Fehler betrachtet, wenn das spezifizierte Resource State Profile nicht existiert.

Beschreibung

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

drop schedule

drop schedule

Zweck

Zweck

Das drop schedule Statement wird eingesetzt um den spezifizierten Zeitplan zu löschen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des drop schedule Statements ist

drop [existing] schedule schedulepath

Beschreibung

Beschreibung

Das *drop schedule* Statement wird benutzt um Schedules zu löschen. Wird das **existing** Schlüsselwort benutzt, wird es *nicht* als Fehler betrachtet, wenn das spezifizierte Schedule nicht existiert.

Wenn ein Schedule ein zugehöriges scheduled Event hat, kann es *nicht* gelöscht werden. Löschen ist ebenfalls dann unmöglich, wenn Child Objects vorhanden sind.

Ausgabe

Ausgabe

drop scheduled event

User Commands

drop scheduled event

Zweck

Der Zweck des *drop scheduled event* Statements ist es das spezifizierte scheduled Zweck Event zu löschen.

Syntax

Die Syntax des drop scheduled event Statements ist

Syntax

drop [**existing**] **scheduled event** *schedulepath* . *eventname*

Beschreibung

Das *drop interval* Statement wird benutzt um scheduled Events zu löschen. Wird das **existing** Schlüsselwort benutzt, wird es *nicht* als Fehler betrachtet, wenn das spezifizierte scheduled Event nicht existiert.

Beschreibung

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

drop scope

drop scope

Zweck

Zweck

Das *drop scope* Statement wird eingesetzt um einen Scope und seinen Inhalt aus der Scope-Hierarchie zu entfernen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des drop scope Statements ist

```
\label{eq:cope} \textbf{drop} \; [\; \textbf{existing} \; ] < \textbf{scope} \; \textit{serverpath} \; | \; \textbf{jobserver} \; \textit{serverpath} > [\; \textbf{cascade} \; ]
```

Beschreibung

Beschreibung

Dieses Statement ist synonym zu dem *drop jobserver* Statement. Die **cascade** Option bewirkt, dass der Scope samt Inhalt gelöscht wird.

Ausgabe

Ausgabe

drop trigger

User Commands

drop trigger

Zweck

Das *drop trigger* Statement wird eingesetzt um den spezifizierten Trigger zu Zweck löschen.

Syntax

Die Syntax des drop trigger Statements ist

Syntax

```
drop [ existing ] trigger triggername on TRIGGEROBJECT [ < noinverse | inverse > ]
```

TRIGGEROBJECT:

resource resourcepath in folderpath job definition folderpath named resource resourcepath object monitor objecttypename resource resourcepath in serverpath

Beschreibung

Das *drop trigger* Statement wird benutzt um Trigger zu löschen. Ist das **existing** Schlüsselwort in Benutzung, wird es *nicht* als Fehler angesehen, wenn der spezifizierte Trigger nicht existiert.

Beschreibung

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

drop user

drop user

Zweck

Zweck

Das *drop user* Statement wird eingesetzt um den Benutzer aus dem System zu entfernen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des drop user Statements ist

drop [existing] user username

Beschreibung

Beschreibung

Das *drop user* Statement wird benutzt um einen User logisch zu löschen. Wenn das **existing** Schlüsselwort benutzt wird, wird es *nicht* als Fehler angesehen, wenn der spezifizierte User nicht existiert.

Ausgabe

Ausgabe

10. finish commands

finish job

finish job

Zweck

Zweck

Der Zweck des *finish job command* ist es den Server über den Ablauf eines Jobs zu informieren.

Syntax

Syntax

Die Syntax des finish job Statements ist

```
finish job jobid
with exit code = signed_integer
finish job
with exit code = signed_integer
```

Beschreibung

Beschreibung

Das *finish job* Kommando wird vom Jobserver genutzt um den Exit Code eines Prozesses dem Server zu melden. Im Rahmen von Reparaturarbeiten kann es auch für einen Administrator notwendig sein auf diese Weise das Terminieren eines Jobs dem Server mitzuteilen. Jobs können sich selbst fertig melden. Dazu verbinden sie sich mit dem Server und benutzten die zweite Form des Statements.

Ausgabe

Ausgabe

11. get commands

get parameter

get parameter

Zweck

Zweck

Das *get parameter* Statement wird eingesetzt um den Wert des spezifizierten Parameters innerhalb des Kontext des anfordernden Jobs, entsprechend seiner Spezifikation, zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des get parameter Statements ist

```
get parameter parametername [ < strict | warn | liberal > ]
get parameter of jobid parametername [ < strict | warn | liberal > ]
```

Beschreibung

Beschreibung

Das get parameter Statement wird eingesetzt um den Wert des spezifierten Parameters innerhalb des Kontextes eines Jobs zu bekommen.

Die Zusatzoption hat dabei folgende Bedeutung:

Option	Bedeutung					
strict	Der Server liefert einen Fehler, wenn der gefragte Parameter nicht ex-					
	plizit in der Job Definition deklariert ist					
warn	Es wird eine Meldung ins Logfile des Server geschrieben, wenn ver-					
	sucht wird den Wert eines nicht deklarierten Parameters zu ermitteln.					
liberal	Der Versuch nicht deklarierte Parameter abzufragen wird					
	stillschweigend erlaubt.					
DDC	1, 37, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,					

Das Default-Verhalten hängt von der Serverkonfiguration ab.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
VALUE	Wert des angeforderten Parameters

Tabelle 11.1.: Beschreibung der Output-Struktur des get parameter Statements

get submittag

Zweck

Das *get submittag* Statement wird eingesetzt um eine eindeutige Identifikation Zweck vom Server zu bekommen. Diese Identifikation kann benutzt werden, um *race conditions* zwischen Frontend und Backend während des Submits zu verhindern.

Syntax

Die Syntax des get submittag Statements ist

Syntax

get submittag

Beschreibung

Mit dem *get submittag* Statement bekommt man eine Identifikation vom Server. Damit verhindert man Race Conditions zwischen Frontend und Backend wenn Jobs submitted werden.

Beschreibung

Eine solche Situation entsteht, wenn aufgrund eines Fehlers die Rückmeldung des Submits nicht ins Frontend eintrifft. Durch Benutzung eines Submit Tags kann das Frontend gefahrlos einen zweiten Versuch starten. Der Server erkennt, ob der betreffende Job bereits submitted wurde und antwortet dementsprechend. Ein doppeltes Submitten des Jobs wird damit zuverlässig verhindert.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Ausgabe

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
VALUE	Das angeforderte Submit Tag

Tabelle 11.2.: Beschreibung der Output-Struktur des get submittag Statements

12. kill commands

kill session

kill session

Zweck

Zweck

Das Ziel der kill session ist, die spezifizierte Session zu beenden.

Syntax

Syntax

Die Syntax des kill session Statements ist

kill session sid

Beschreibung

Beschreibung

Mittels *list session* Kommandos kann eine Liste von aktiven Sessions gezeigt werden. Die angezeigte Session-Id kann benutzt werden um mittels des *kill session* Kommandos die betreffende Session zu terminieren. Nur Administratoren, das heißt Mitglieder der Gruppe ADMIN, dürfen dieses Statement benutzen. Es ist *nicht* möglich die eigene Session zu terminieren.

Ausgabe

Ausgabe

13. link commands

link resource

link resource

Zweck

Zweck

Der Zweck des *link resource* Statements ist es in ein Scope eine Referenz auf eine Resource aus einem anderen Scope zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des link resource Statements ist

link resource resourcepath in serverpath to < scope serverpath | jobserver serverpath > [force]

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *link resource* Statement ist es möglich in einem Scope Resources eines anderen Scopes sichtbar und benutzbar zu machen. Dies ist dann notwendig, wenn ein logischer Prozess Ressourcen aus mehr als einem Scope benötigt. Dies ist etwa bei Prozessen die mit einem Datenbanksystem kommunizieren durchaus der Fall. Aus Sicht des Systems kann ein Resource Link kaum von der Resource auf die verwiesen wird unterschieden werden. Alle Operationen, wie etwa Allokieren, Sperren, das Lesen oder Setzen von Variablen erfolgen auf die Basis-Resource. Damit verhält sich der Link als wäre es die Basis-Resource. Der einzige Unterschied liegt in der Ansicht der Allocations. Bei der Basis-Resource werden alle Allocations gezeigt. Bei einem Link werden nur die Allocations gezeigt die über den Link erfolgen.

Es ist ebenfalls möglich Links auf Links anzulegen.

Mit Hilfe der **force** Option wird ein bereits vorhandener Link überschrieben. Eine bereits vorhandenen Resource wird gelöscht und der Link wird angelegt. Natürlich sind diese Operationen nur dann möglich, wenn die Resource bzw. Link nicht in Benutzung ist, wenn also keine Allocations oder Reservierungen vorliegen.

Ausgabe

Ausgabe

14. list commands

list calendar

list calendar

Zweck

Zweck

Der Zweck des *list calendar* Statements ist es eine Übersicht über die anstehenden Jobs zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des list calendar Statements ist

```
list calendar [ with LC_WITHITEM {, LC_WITHITEM} ]
LC_WITHITEM:
     endtime = datetime
     filter = LC_FILTERTERM {or LC_FILTERTERM}
     starttime = datetime
     time zone = string
LC_FILTERTERM:
LC_FILTERITEM {and LC_FILTERITEM}
LC FILTERITEM:
     ( LC_FILTERTERM {or LC_FILTERTERM} )
    job. identifier < cmpop | like | not like > RVALUE
     name like string
     not ( LC_FILTERTERM {or LC_FILTERTERM} )
RVALUE:
     expr ( string )
     number
     string
```

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *list calendar* Statement bekommt man eine Liste aller Kalendereinträge. Die Liste ist sortiert nach Startdatum des Ausführungsobjektes.

Wenn eine Periode spezifiziert wird, werden auch solche Objekte angezeigt, deren Starzeit plus Expected Final Time in der selektierten Periode hineinfällt.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

202 l list calendar

list calendar

User Commands

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
SE_NAME	Name des Scheduling Entities
SE_TYPE	Type des Scheduling Entities (Job oder Batch)
SE_ID	Id des Scheduling Entities
SE_OWNER	Eigentümer des Scheduling Entities
SE_PRIVS	Privilegien auf das Scheduling Entity
SCE_NAME	Name des Schedules
SCE_ACTIVE	Flag, ob Schedule active ist
EVT_NAME	Name des Events
STARTTIME	Startzeitpunkt
EXPECTED_FINAL_TIME	Erwarteter Endzeitpunkt
TIME_ZONE	Die Zeitzone in der die Zeiten ausgegeben wer-
	den

Tabelle 14.1.: Beschreibung der Output-Struktur des list calendar Statements

list dependency definition

Zweck

Zweck

Das *list dependency definition* Statement wird eingesetzt um eine Liste aller Abhängigkeiten einer Job Definition zu erstellen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des list dependency definition Statements ist

list dependency definition folderpath

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *list dependency definition* Statement bekommt man eine Liste aller Abhängigkeiten einer Job Definition.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
SE_DEPENDENT_PATH	Der Folder in dem das abhängige Scheduling Entity liegt
DEPENDENT_NAME	Der Name des abhängigen Scheduling Entities
SE_REQUIRED_PATH	Der Folder in dem das benötigte Scheduling Entity liegt
REQUIRED_NAME	Der Name des benötigten Scheduling Entities
NAME	Der Name des Objektes
UNRESOLVED_HANDLING	Im Feld Unresolved Handling wird beschrieben was zu tun ist, wenn eine abhängige Objektinstanz im aktuellen Master Batch nicht vorhanden ist. Es gibt folgende Optionen: Ignore, Error und Suspend
Fortsetzung auf der nächsten S	Seite

Fortsetzung der vorherigen Seite		
Feld	Beschreib	ung
MODE	Zusammer	ndency Mode gibt an in welchem hang die Liste der Dependencies erden muss. Es gibt folgende Optiound ANY.
STATE_SELECTION	Exit States nen FINA ABLE und	Selection gibt an, wie die benötigten ermittelt werden. Es gibt die Optio- L, ALL_REACHABLE, UNREACH- DEFAULT. Im Falle von FINAL kön- enötigte Exit States expliziert aufge-
ALL_FINALS	beim Errei	d gibt an, ob die Abhängigkeit bereits chen eines final States erfült ist (true) benötigten States explizit aufgeführt).
CONDITION		ondition wird die Bedingung, die ern muss, eingetragen.
STATES	States, wel	che das benötigte Objekt haben muss, Abhängigkeit erfüllt wird und der ab- b starten kann.
RESOLVE_MODE	Der Resol dem die	ve Mode definiert den Kontext in Dependency aufgelöst werden soll. Werte sind:
	Wert	Bedeutung
	internal	Die Dependency wird innerhalb des Masters aufgelöst.
	both	Die Dependency wird, wenn möglich innerhalb des Masters aufgelöst. Gelingt dies nicht, wird außerhalb des Masters gesucht.
	external	Die Dependency wird außerhalb des Masters aufgelöst.
EXPIRED_AMOUNT	Bei der Au	ıflösung eines external Dependencies
		ne Rolle wann der benötigte Job oder
		v war. Die expired amount definiert
		Zeiteinheiten dies in die Vergangen-
	heit liegen	darf.
Fortsetzung auf der nächsten S	eite	

User Commands list dependency definition

Fortsetzung der vorherigen Seite		
Feld	Beschreibung	
EXPIRED_BASE	Die exipired base definiert die Zeiteinheit für die expired amount.	
SELECT_CONDITION	Die select condition definiert eine Bedingung die erfüllt sein muss, damit ein Job oder Batch als required Job betrachtet werden kann.	

Tabelle 14.2.: Beschreibung der Output-Struktur des list dependency definition Statements

list dependency hierarchy

Zweck

Das *list dependency hierarchy* Statement wird eingesetzt um eine Liste aller Ab- Zweck hängigkeiten eines Submitted Entities zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des list dependency hierarchy Statements ist

Syntax

list dependency hierarchy *jobid* [with EXPAND]

```
EXPAND:
```

```
expand = none
| expand = < ( id {, id} ) | all >
```

Beschreibung

Mit dem *list dependency hierarchy* Statement bekommt man eine Liste aller Ab- *Bes* hängigkeiten eines Submitted Entities.

Beschreibung

expand Mit der expand Option kann die Hierarchie nach unten sichtbar gemacht werden. Dazu werden die Id's von den Knoten deren Children sichtbar sein sollen in der Liste spezifiziert. Falls **none** als expand Option spezifiziert wird, wird nur die Ebene unterhalb des beantragten Knoten sichtbar gemacht.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Ausgabe

Feld	Beschreibung
ID	Die Id der Dependency Instance
DD_ID	Die Id der Dependency Definition
DEPENDENT_ID	Hierbei handelt es sich um die Id des abhängi-
	gen Jobs.
Fortsetzung auf der näch	sten Seite

list dependency hierarchy

Fortsetzung der vorherigen Seite		
Feld	Beschreibung	
DEPENDENT_NAME	Das ist der vollqualifizierte Name des abhängigen Jobs.	
REQUIRED_ID	Hierbei handelt es sich um die Id des benötigten Jobs.	
REQUIRED_NAME	Hierbei handelt es sich um den vollquali- fizierten Namen des benötigten Jobs.	
DEP_STATE	Hierbei handelt es sich um den aktuellen Status der Abhängigkeitsbeziehung. Es gibt folgende Ausprägungen: OPEN, FULLFILLED und FAILED.	
DEPENDENCY_PATH	Hierbei handelt es sich um eine durch ';' getrennte Liste von Job Hierarchies (Parent-Child-Beziehungen). Jede Job Hierarchie ist eine Liste von Pfadnamen jeweils durch ':' getrennt.	
SE_DEPENDENT_ID	Die Id des abhängigen Scheduling Entities	
SE_DEPENDENT_NAME	Der vollqualifizierte Name des abhängigen Scheduling Entities	
SE_REQUIRED_ID	Die Id des benötigten Scheduling Entities	
SE_REQUIRED_NAME	Der vollqualifizierte Name des benötigten Scheduling Entities	
DD_NAME	Name der Dependency Definition	
UNRESOLVED_HANDLING	Im Feld Unresolved Handling wird beschrieben was zu tun ist, wenn eine abhängige Objektinstanz im aktuellen Master Batch nicht vorhanden ist. Es gibt folgende Optionen: Ignore, Error und Suspend	
MODE	Gibt den aktuell verwendeten Dependency Mode an (ALL_FINAL oder JOB_FINAL)	
STATE_SELECTION	Die State Selection gibt an, wie die benötigten Exit States ermittelt werden. Es gibt die Optionen FINAL, ALL_REACHABLE, UNREACHABLE und DEFAULT. Im Falle von FINAL können die benötigte Exit States expliziert aufgeführt sein.	
MASTER_ID Fortsetzung auf der nächsten S	Hierbei handelt es sich um die Id des Master Jobs, welcher submitted wurde, um dieses Laufzeitobjekt zu erzeugen.	

Fortsetzung der vorherigen Seite		
Feld	Beschreibung	
SE_TYPE	Hierbei handelt es sich um den Typ des	
	Scheduling Entities (Job, Batch oder Milestone).	
PARENT_ID	Hierbei handelt es sich um die Id des Parent-	
	Laufzeitobjektes welche den aktuellen Job sub-	
	mitted hat. Hat der Job kein Parent, wird NONE	
	angezeigt.	
PARENT_NAME	Hierbei handelt es sich um den vollquali-	
	fizierten Namen des Parent-Laufzeitobjektes	
	welche den aktuellen Job submitted hat.	
OWNER	Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist	
SCOPE	Hierbei handelt es sich um den vollquali-	
	fizierten Namen des Jobservers auf dem der Job	
	gestartet wurde. Wurde der Job noch nicht gestartet, wird 'null' angezeigt.	
EXIT_CODE	Beim Exit Code handelt es sich um den Exit-	
EXIT_CODE	Wert, den das Run Program bei der Beendigung	
	des Prozesses hatte.	
PID	Das ist die Prozess Id des Job Executors.	
EXTPID	Das ist die Id des Prozesses der ausgeführt wird.	
JOB_STATE	Der aktuelle Job State	
JOB_ESD	Hierbei handelt es sich um den Exit State des	
, _	Jobs. Wenn der Job noch nicht beendet ist, wird	
	'null' angezeigt.	
FINAL_ESD	Hierbei handelt es sich um den Merged Exit	
	State.	
JOB_IS_FINAL	Gibt an, ob der Job final ist (true) oder nicht	
	(false).	
CNT_REQUIRED	Die Anzahl der Jobs von denen der aktuelle	
	Job abhängt, wenn der Job im Status dependen-	
	cy_wait ist.	
CNT_RESTARTABLE	Die Anzahl der Children im Status restartable	
CNT_SUBMITTED	Die Anzahl der Children im Status submitted	
CNT_DEPENDENCY_WAIT	Die Anzahl der Children im Status dependen-	
	cy_wait	
CNT_RESOURCE_WAIT	Die Anzahl der Children im Status re-	
	source_wait	
CNT_RUNNABLE	Die Anzahl der Children im Status runnable	
CNT_STARTING	Die Anzahl der Children im Status starting	
Fortsetzung auf der nächsten S	beite	

list dependency hierarchy

Feld	Beschreibung
CNT_STARTED	Die Anzahl der Children im Status started
CNT_RUNNING	Die Anzahl der Children im Status running
CNT_TO_KILL	Die Anzahl der Children im Status to kill
CNT_KILLED	Die Anzahl der Children im Status killed
CNT_CANCELLED	Die Anzahl der Children im Status cancelled
CNT FINAL	Die Anzahl der Children im Status final
CNT_BROKEN_ACTIVE	Die Anzahl der Children im Status bro- ken_active
CNT_BROKEN_FINISHED	Die Anzahl der Children im Status bro- ken_finished
CNT_ERROR	Die Anzahl der Children im Status error
CNT_SYNCHRONIZE_WAIT	Die Anzahl der Children im Status synchro- nize_wait
CNT_FINISHED	Die Anzahl der Children im Status finished
SUBMIT_TS	Der Zeitpunkt zu dem der Job submitted wurde.
SYNC_TS	Der Zeitpunkt zu dem der Job in den Status syn- chronize_wait gewechselt ist
RESOURCE_TS	Der Zeitpunkt zu dem der Job in den Status resource_wait gewechselt ist
RUNNABLE_TS	Der Zeitpunkt an dem der Job den Status runnable erreicht hat
START_TS	Der Zeitpunkt zu dem der Job vom Jobserver als gestarted gemeldet wurde
FINSH_TS	Der Zeitpunkt zu der der Job in den State fin- ished übergegangen ist
FINAL_TS	Der Zeitpunkt zu der der Job in den State final übergegangen ist
ERROR_MSG	Die Fehlermeldung, die beim Erreichen des Sta- tus Error ausgegeben wurde
DEPENDENT_ID_ORIG	Die Id des Objektes das die Abhängigkeit definiert hat
DEPENDENCY_OPERATION	Die Dependency Operation gibt an, ob alle Abhängigkeiten (all) oder nur eine einzige Abhängigkeit erfüllt sein muss.
CHILD_TAG	Marker zur Unterscheidung mehrerer dynamic submitted Children

Fortsetzung der vorherigen Se	ite	
Feld	Beschreibung	
CHILDREN	Die Anzahl der Children des Jobs	
REQUIRED	Die Anzahl der abhängigen Jobs	
DD_STATES	Eine kommagetrennte Liste der benötigten Exit States	
IS_SUSPENDED	Dieses Feld gibt an, ob der Job suspended (true) ist oder nicht (false).	
PARENT_SUSPENDED	Dieses Feld gibt an, ob der Job über einen seiner Parents suspended ist (true) oder nicht (false).	
CNT_UNREACHABLE	Die Anzahl Children deren Dependencies nicht erfüllt werden können	
DEPENDENT_PATH_ORIG	Der vollqualifizierte Name des Objektes das die Abhängigkeit definiert hat	
IGNORE	Ignore gibt an, ob diese Abhängigkeit ignoriert wird (true) oder nicht (false)	
RESOLVE_MODE	Der Resolve Mode definiert den Kontext in dem die Dependency aufgelöst werden soll. Mögliche Werte sind: Wert Bedeutung internal Die Dependency wird innerhalb des Masters aufgelöst. both Die Dependency wird, wenn möglich innerhalb des Masters	
	möglich innerhalb des Masters aufgelöst. Gelingt dies nicht, wird außerhalb des Masters gesucht. external Die Dependency wird außerhalb des Masters aufgelöst.	
EXPIRED_AMOUNT	Bei der Auflösung eines external Dependencies spielt es eine Rolle wann der benötigte Job oder Batch aktiv war. Die expired amount definiert wie viele Zeiteinheiten dies in die Vergangenheit liegen darf.	
EXPIRED_BASE	Die exipired base definiert die Zeiteinheit für die expired amount.	
SELECT_CONDITION	Die select condition definiert eine Bedingung die erfüllt sein muss, damit ein Job oder Batch als required Job betrachtet werden kann.	

Tabelle 14.3.: Beschreibung der Output-Struktur des list dependency hierarchy Statements

list environment

list environment

Zweck

Zweck

Das *list environment* Statement wird eingesetzt um eine Liste von definierten Environments zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des list environment Statements ist

list environment

Beschreibung

Beschreibung

Das *list environment* Statement wird benutzt um eine Liste von definierten Environments, die für den Benutzer sichtbar sind, zu bekommen.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Environments
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält

Tabelle 14.4.: Beschreibung der Output-Struktur des list environment Statements

list event User Commands

list event

Zweck

Das *list event* Statement wird eingesetzt um eine Liste von allen definierten Events Zweck zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des list event Statements ist

Syntax

list event

Beschreibung

Das list event Statement erzeugt eine Liste aller definierten Events.

Beschreibung

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Ausgabe

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
OWNER	Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist
SCHEDULING_ENTITY	Batch oder Job der submitted wird wenn dieses Event eintritt
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält

Tabelle 14.5.: Beschreibung der Output-Struktur des list event Statements

list event | 213

list exit state definition

list exit state definition

Zweck

Zweck

Das *list exit state definition* Statement wird eingesetzt um eine Liste aller definierten Exit States zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des list exit state definition Statements ist

list exit state definition

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *list exit state definition* Statement bekommt man eine Liste aller Exit States.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält

Tabelle 14.6.: Beschreibung der Output-Struktur des list exit state definition Statements

list exit state mapping

Zweck

Das *list exit state mapping* Statement wird eingesetzt um eine Liste aller definerten Zweck Mappings zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des list exit state mapping Statements ist

Syntax

list exit state mapping

Beschreibung

Mit dem *list exit state mapping* Statement bekommt man eine Liste aller definierten *Beschreibung* Mappings.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Ausgabe

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält

Tabelle 14.7.: Beschreibung der Output-Struktur des list exit state mapping Statements

list exit state profile

list exit state profile

Zweck

Zweck

Das *list exit state profile* Statement wird eingesetzt um eine Liste von allen definierten Exit State Profiles zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des list exit state profile Statements ist

list exit state profile

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *list exit state profile* Statement bekommt man eine Liste aller definierten Exit State Profiles.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
DEFAULT_ESM_NAME	Default Exit State Mapping ist aktiv wenn der Job selbst nichts anderes angibt.
IS_VALID	Flag Anzeige über die Gültigkeit dieses Exit State Profiles
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält

Tabelle 14.8.: Beschreibung der Output-Struktur des list exit state profile Statements

list exit state translation

Zweck

Der Zweck des *list exit state translation* Statements ist es eine Liste von allen *Zweck* definierten Exit State Translations zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des list exit state translation Statements ist

Syntax

list exit state translation

Beschreibung

Mit dem *list exit state translation* Statement bekommt man eine Liste aller definierten *Beschreibung* Exit State Translations.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Ausgabe

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält

Tabelle 14.9.: Beschreibung der Output-Struktur des list exit state translation Statements

list folder

list folder

Zweck

Zweck

Das *list folder* Statement wird eingesetzt um eine Liste mit allen Folder die im System definiert sind zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des list folder Statements ist

```
list folder folderpath [ with WITHITEM {, WITHITEM} ]

WITHITEM:
    expand = none
    expand = < ( id {, id} ) | all >
        | FILTERTERM {or FILTERTERM}

FILTERITEM:
    fILTERITEM {and FILTERITEM}

FILTERITEM:
        ( FILTERTERM {or FILTERTERM} )
        | name like string
        | not ( FILTERTERM {or FILTERTERM} )
        | owner in ( groupname {, groupname} )
```

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *list folder* Statement bekommt man eine Liste des angegebenen Folders mit allen direkten Child Folders.

expand Mit der expand Option kann die Hierarchie nach unten sichtbar gemacht werden. Dazu werden die Id's von den Knoten deren Children sichtbar sein sollen in der Liste spezifiziert. Falls **none** als expand Option spezifiziert wird, wird nur die Ebene unterhalb des beantragten Knoten sichtbar gemacht.

filter Die Child Folders können nach ihrem Namen selektiert werden. Für die genaue Syntax der Regular Expressions sei auf die offizielle Java Dokumentation verwiesen. Die verschiedenen Bedingungen können mittels **and** und **or** miteinander kombiniert werden. Dabei gilt die übliche Auswertungsreihenfolge der Operatoren (**and** vor **or**).

218 I

list folder

User Commands

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Ausgabe

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
OWNER	Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist
ТҮРЕ	Der Type gibt die Art des Objektes an. Es gibt folgende Optionen: Batch, Milestone, Job und Folder.
RUN_PROGRAM	Im Feld Run_Program kann eine Komman- dozeile angegeben werden, die das Skript oder Programm startet.
RERUN_PROGRAM	Das Feld Rerun_Program gibt das Kommando an, welches bei einer wiederholten Ausführung des Jobs nach einem Fehlerzustand (rerun) ausgeführt werden soll.
KILL_PROGRAM	Das Kill_Program bestimmt welches Programm ausgeführt werden soll, um einen aktuell laufenden Job zu beenden.
WORKDIR	Hierbei handelt es sich um das Working Directory des aktuellen Jobs.
LOGFILE	Das Feld Logfile gibt an in welche Datei alle normalen Ausgaben des Run_Programs ausgegeben werden sollen. Unter normalen Ausgaben sind alle Ausgaben gemeint, die den normalen Ausgabekanal (STDOUT unter UNIX) benutzen.
TRUNC_LOG	Gibt an, ob das Logfile erneuert werden soll oder nicht
ERRLOGFILE	Das Feld Errorlogfile gibt an, in welcher Datei alle Fehlerausgaben des Run_Programs ausgegeben werden sollen.
TRUNC_ERRLOG	Gibt an, ob das Error Logfile erneuert werden soll oder nicht

list folder | 219

User Commands list folder

Feld	Beschreibung
EXPECTED_RUNTIME	Die Expected_Runtime beschreibt die erwartet Zeit die ein Job für seine Ausführung benötigt.
EXPECTED_FINALTIME	Die Expected Finaltime beschreibt die erwartet Zeit die ein Job oder Batch samt Children fü seine Ausführung benötigt.
GET_EXPECTED_RUNTIME	Hierbei handelt es sich um ein reserviertes Feldfür zukünftige Erweiterungen.
PRIORITY	Das Feld Priority gibt an mit welche Dringlichkeit ein Prozess, falls er gestarte werden soll, vom Scheduling System berück sichtigt wird.
MIN_PRIORITY	Minimale effektive Priorität die durch da natürliche Altern erreicht werden kann
AGING_AMOUNT	Die Anzahl Zeiteinheiten nach der die effektiv Priorität um 1 erhöht wird
AGING_BASE	Die Zeiteinheit die für das Alterungsinterval genutzt wird
SUBMIT_SUSPENDED	Flag das angibt, ob das Objekt nach dem Submi suspended werden soll.
MASTER_SUBMITTABLE	Der Job der durch den Trigger gestartet wird wird als eigener Master Job submitted und ha keinen Einfluss auf den aktuellen Master Job Lauf des triggernden Jobs.
SAME_NODE	Obsolete
GANG_SCHEDULE	Obsolete
DEPENDENCY_MODE	Der Dependency Mode gibt an in welcher Zusammenhang die Liste der Dependencie gesehen werden muss. Es gibt folgende Optionen: ALL und ANY.
ESP_NAME	Hierbei handelt es sich um den Namen des Ext State Profiles.
ESM_NAME	Hierbei handelt es sich um den Namen des Ext State Mappings.
ENV_NAME	Hierbei handelt es sich um den Namen des En vironments.
FP_NAME	Hierbei handelt es sich um den Namen de Footprints.

220 l list folder

list folder User Commands

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
SUBFOLDERS	Hierbei handelt es sich um die Anzahl Folder unterhalb des Folders.
ENTITIES	Hierbei handelt es sich um die Anzahl Jobs und Batches unterhalb des Folders.
HAS_MSE	In dem Folder befindet sich mindestens ein Job der als Master submittable ausgeführt werden kann.
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält
IDPATH	Id Pfad zum Objekt
HIT	Zeile ist ein Suchtreffer Y/N

Tabelle 14.10.: Beschreibung der Output-Struktur des list folder Statements

list footprint

list footprint

Zweck

Zweck

Das *list footprint* Statement wird eingesetzt um eine Liste aller definierten Footprints zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des list footprint Statements ist

list footprint

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *list footprint* Statement bekommt man eine Liste aller definierten Footprints.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält

Tabelle 14.11.: Beschreibung der Output-Struktur des list footprint Statements

list group

User Commands

list group

Zweck

Das *list group* Statement wird eingesetzt um eine Liste von allen definierten *Zweck* Gruppen zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des list group Statements ist

Syntax

list group

Beschreibung

Mit dem *list group* Statement bekommt man eine Liste aller definierten Gruppen.

Beschreibung

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Ausgabe

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält

Tabelle 14.12.: Beschreibung der Output-Struktur des list group Statements

list interval

list interval

Zweck

Zweck

Das *list interval* Statement wird eingesetzt um eine Liste aller definierten Intervalle zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des list interval Statements ist

list interval

list interval all

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *list interval* Statement bekommt man eine Liste aller definierten Intervalle.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
OWNER	Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist
STARTTIME	Der Anfang des Intervalls. Vor dieser Zeit werden keine Flanken generiert.
ENDTIME	Das Ende des Intervalls. Nach dieser Zeit werden keine Flanken generiert.
BASE	Die Periode des Intervalls
DURATION	Die Dauer eines Blocks
SYNCTIME	Die Zeit mit der das Intervall synchronisiert wird. Die erste Periode des Intervalls startet zu dieser Zeit.
Fortsetzung auf der nächsten S	Seite

224 l list interval

list interval User Commands

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
INVERSE	Die Angabe, ob die Auswahlliste positiv oder negativ aufgefasst werden soll
EMBEDDED	Das Intervall aus dem nachträglich eine Auswahl getroffen wird
OBJ_TYPE	Der object type ist der Typ des Objektes, zu dem das Intervall gehört.
OBJ_ID	Die object id ist die Id des Objektes, zu dem das Intervall gehört.
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält
SE_ID	Dieses Feld wurde noch nicht beschrieben

Tabelle 14.13.: Beschreibung der Output-Struktur des list interval Statements

list job

list job

Zweck

Zweck

Das *list job* Statement wird eingesetzt um eine Liste von Submitted Entities zu bekommen, basierend auf spezifizierte Selektionskriterien.

Syntax

Syntax

Die Syntax des list job Statements ist

```
list job [ jobid {, jobid} ] [ with WITHITEM {, WITHITEM} ]
WITHITEM:
     expand = none
     expand = < ( id {, id} ) | all >
     FILTERTERM {or FILTERTERM}
     mode = \langle \underline{list} \mid tree \rangle
     parameter = ( parametername {, parametername} )
FILTERTERM:
FILTERITEM {and FILTERITEM}
FILTERITEM:
     ( FILTERTERM {or FILTERTERM} )
     < final | restartable | pending >
     exit state in ( statename {, statename} )
     < history | future > = period
     history between period and period
     job . identifier < cmpop | like | not like > RVALUE
     job in ( jobid {, jobid} )
     jobserver in ( serverpath {, serverpath} )
     job status in ( JOBSTATE {, JOBSTATE} )
     master
     master_id in ( jobid {, jobid} )
     merged exit state in ( statename {, statename} )
     name in ( folderpath {, folderpath} )
     name like string
     node in ( nodename {, nodename} )
     not ( FILTERTERM {or FILTERTERM} )
     owner in ( groupname {, groupname} )
     submitting user in ( groupname {, groupname} )
```

226 I list job

list job

User Commands

warning

RVALUE:

expr (string)
| number
| string

JOBSTATE:

broken active broken finished cancelled dependency wait error final finished killed resource wait runnable running started starting submitted synchronize wait to kill

unreachable

Beschreibung

Mit dem *list job* Statement bekommt man eine Liste von Submitted Entities. Die Auswahl der Jobs kann duch Angabe eines Filters beliebig fein spezifiziert werden. Zudem können Job Parameter-Namen spezifiziert werden, die daraufhin in der Ausgabe sichtbar werden.

Das Statement list job ohne weitere Angaben ist gleichbedeutend mit dem Statement list job with master und gibt also die Liste aller Master Jobs und Batches aus.

expand Mit der expand Option kann die Hierarchie nach unten sichtbar gemacht werden. Dazu werden die Id's von den Knoten deren Children sichtbar sein sollen in der Liste spezifiziert. Falls **none** als expand Option spezifiziert wird, wird nur die Ebene unterhalb des beantragten Knoten sichtbar gemacht.

Beschreibung

list job

mode Im Mode **list** wird einfach eine Liste von selektierten Jobs ausgegeben. Wird dagegen **tree** als Mode angegeben, werden zu jedem selektierten Job alle Parents ausgegeben.

parameter Durch Angabe von Parameter-Namen kann zusätzliche Information zu den selektierten Jobs ausgegeben werden. Die Parameter werden im jeweiligen Jobkontext ausgewertet und der Wert des Parameters wird in der Ausgabe sichtbar gemacht. Falls dies fehlschlägt, wird ein Leerstring ausgegeben. Das heißt, dass die Angabe von nicht existierenden Parameter-Namen keine negativen Folgen hat. Auf diese Weise können Status- oder Fortschrittinformationen von Jobs leicht übersichtlich dargestellt werden.

filter Zur Filterung aller im System vorhandenen Jobs kann von einer Vielzahl an Filter Gebrauch gemacht werden. Die einzelne Filter können mittels boolschen Operatoren miteinander kombiniert werden. Dabei gilt die übliche Prioritätsreihenfolge der Operatoren.

Im Folgenden werden die einzelnen Filtermöglichkeiten kurz beschrieben.

FINAL, RESTARTABLE, PENDING Dieser Filter selektiert alle Jobs die final bzw. restartable oder pending sind.

EXIT STATE Alle Jobs, die einen Exit State haben, der in der spezifizierte Liste vorkommt, werden selektiert. Es handelt sich hier um den jobeigenen Exit State, nicht den merged Exit State, der auch die Exit States der Children berücksichtigt.

<u>HISTORY</u> Durch Angabe einer History werden nur die Jobs selektiert, die frühestens vor der angegebenen Zeit **final** geworden sind. **Nonfinal** Jobs werden alle selektiert.

<u>FUTURE</u> Durch Angabe einer Future werden ebenfalls geplante zukünftige Jobs ausgegeben. Diese Ereignisse werden auf Basis von scheduled Events sowie Kalendereinträgen ermittelt. Als Status solcher Jobs wird "SCHEDULED" ausgegeben.

JOB.IDENTIFIER Mittels dieses Filters werden alle die Jobs selektiert, deren angegebene Parameter die Bedingung erfüllen. Auf diese Weise können etwa alle Jobs eines Entwicklers leich selektiert werden. (Unter der Annahme, dass natürlich jeder Job einen Parameter mit dem Enwicklernamen hat.)

Mit Hilfe der **expr** Funktion können auch Berechnungen durchgeführt werden. Der Ausdruck

```
job.starttime < expr('job.sysdate - job.expruntime * 1.5')</pre>
```

ermittelt die Jobs, die ihre zu erwartende Laufzeit um mehr als 50% überschritten haben.

JOB IN (ID, ...) Diese Filteroption ist gleichbedeutend mit der Angabe von Job-Ids nach "**list job**". Nur die Jobs mit einer der angegebenen Ids werden selektiert.

<u>JOBSERVER</u> Nur die Jobs die auf dem angegebenen Jobserver laufen werden selektiert.

JOB STATUS Dieser Filter selektiert nur die Jobs die einer der angegebenen Job-States haben. Es ist z.B. leicht alle Jobs im Status **broken_finished** zu finden.

MASTER Nur die Master Jobs und -batches werden selektiert.

MASTER_ID Nur Jobs die zu den spezifizierten Master Jobs und -batches gehören werden selektiert.

MERGED EXIT STATE Alle Jobs die einen Merged Exit State haben, der in der spezifizierte Liste vorkommt, werden selektiert. Es handelt sich hier um den Exit State, der aus dem eigenen Exit State in Kombination mit den Exit States der Children resultiert.

NAME IN (FOLDERPATH, ...) Die Jobs deren zugehöriger Scheduling Entity in der spezifizierten Liste vorkommt, werden selektiert.

NAME LIKE STRING Die Jobs deren zugehöriger Scheduling Entity den passenden Namen hat, werden selektiert. (Für nähere Information bezüglich der Syntax von Regular Expressions sei auf die offizielle Java Dokumentation verwiesen.)

NODE Jobs die auf einem der spezifizierten Nodes laufen werden selektiert. In diesem Kontext bezeichnet der Node den Eintrag für **node** des Jobservers.

OWNER Nur die Jobs der angegebenen Owners (Gruppen) werden selektiert.

<u>SUBMITTING USER</u> Nur die Jobs die vom angegebenen Benutzer submitted wurden, werden selektiert.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Ausgabe

ummer des Repository Objektes ei handelt es sich um die Id des Master iorarchy. Path stellt den kompletten Pfad
iorarchy Path stallt dan komplettan Pfad
ierarchy_Path stellt den kompletten Pfad ktuellen Eintrags dar. Die einzelnen Hi- iestufen werden mittels eines Punkts ge-
ei handelt es sich um den Typ des uling Entities (Job, Batch oder Milestone).
ei handelt es sich um die Id des Parents.

list job

Feld	Beschreibung
SCOPE	Der Scope, bzw. Jobserver, dem der Job zuge
	ordnet ist
HTTPHOST	Der Hostname des Scopes für den Zugriff au
	Logfiles via HTTP
HTTPPORT	Die HTTP Portnummer des Jobservers für der
	Zugriff auf Logfiles via HTTP
EXIT_CODE	Der Exit_Code des ausgeführten Prozesses
PID	Bei der PID handelt es sich um die Pro
	zessidentifikationsnummer des überwachen
	den Jobserverprozesses auf dem jeweiliger
	Hostsystem.
EXTPID	Die EXT_PID ist die Prozessidentifi
CTATE	kationsnummer des Nutzprozesses.
STATE	Der State ist der aktuelle Status des Jobs.
IS_DISABLED	Zeigt an, ob der Job bzw. Batch disabled submit ted wurde.
IC CANCELLED	
IS_CANCELLED	Zeigt an, ob ein Cancel auf den Job ausgeführ wurde
JOB_ESD	Der job_esd ist der Exit State des Jobs.
FINAL_ESD	Der FINAL_ESD ist der zusammengefasste Exi
111(112 <u>-</u> 202	State vom Job oder Batch mit allen Child Exi
	States.
JOB_IS_FINAL	Dieses Feld gibt an, ob der Job selbst final ist.
CNT_RESTARTABLE	Die Anzahl der Children im Status restartable
CNT_SUBMITTED	Die Anzahl der Children im Status submitted
CNT_DEPENDENCY_WAIT	Die Anzahl der Children im Status dependen
	cy_wait
CNT_SYNCHRONIZE_WAIT	Die Anzahl der Children im Status synchro
	nize_wait
CNT_RESOURCE_WAIT	Die Anzahl der Children im Status re
	source_wait
CNT_RUNNABLE	Die Anzahl der Children im Status runnable
CNT_STARTING	Die Anzahl der Children im Status starting
CNT_STARTED	Die Anzahl der Children im Status started
CNT_RUNNING	Die Anzahl der Children im Status running
CNT_TO_KILL	Die Anzahl der Children im Status to_kill
CNT_KILLED	Die Anzahl der Children im Status killed

list job User Commands

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
CNT_CANCELLED	Die Anzahl der Children im Status cancelled
CNT_FINISHED	Die Anzahl der Children im Status finished
CNT_FINAL	Die Anzahl der Children im Status final
CNT_BROKEN_ACTIVE	Die Anzahl der Children im Status bro- ken_active
CNT_BROKEN_FINISHED	Die Anzahl der Children im Status bro- ken_finished
CNT_ERROR	Die Anzahl der Children im Status error
CNT_UNREACHABLE	Die Anzahl der Children im Status unreachable
CNT_WARN	Die Anzahl der Children für die eine Warnung vorliegt
SUBMIT_TS	Der Zeitpunkt zu dem der Job submitted wurde.
RESUME_TS	Der Zeitpunkt zu dem der Job automatisch resumed wird
SYNC_TS	Der Zeitpunkt zu dem der Job in den Status syn- chronize_wait gewechselt ist
RESOURCE_TS	Der Zeitpunkt zu dem der Job in den Status resource_wait gewechselt ist
RUNNABLE_TS	Der Zeitpunkt an dem der Job den Status runnable erreicht hat
START_TS	Der Zeitpunkt zu dem der Job vom Jobserver als gestarted gemeldet wurde
FINISH_TS	Hierbei handelt es sich um den Zeitpunkt zu dem der Job beendet wird.
FINAL_TS	Der Zeitpunkt zu der der Job in den State final übergegangen ist
PRIORITY	Die statische Priorität eines Jobs. Diese setzt sich zusammen aus der definierten Priorität und den Nice Values der Parents.
DYNAMIC_PRIORITY	Die dynamische Priorität des Jobs. Diese ist die abhängig von der Wartezeit korrigierte statische Priorität.
NICEVALUE	Nice Value ist die Korrektur der Priorität der Children.
MIN_PRIORITY	Der minimale Wert der dynamischen Priorität
Fortsetzung auf der nächsten	Seite

list job

Feld	Beschreibung
AGING_AMOUNT	Der Aging_Amount gibt an nach wievielen Zeiteinheiten die dynamische Priorität eines Jobs um einen Punkt hochgesetzt wird.
AGING_BASE	Die Aging_Base gibt an um welche Zeiteinheit es beim Aging Amount geht.
ERROR_MSG	Die Fehlermeldung die beschreibt warum der Job in den Status error gewechselt ist
CHILDREN	Die Anzahl Children des Jobs oder Batches
HIT	Dieses Feld gibt an, ob der Job aufgrund Filterkriterien ausgewählt wurde oder nicht.
НІТРАТН	Dieses Feld gibt an, dass der Job ein direkter oder indirekter Parent eines selektierten Jobs ist.
SUBMITPATH	Dies ist die Liste der submitting Parents. Im Gegensatz zu der allgemeinen Parent Child-Hi- erarchie ist diese immer eindeutig.
IS_SUSPENDED	Dieses Feld gibt an, ob der Job oder Batch selbst suspended ist.
IS_RESTARTABLE	Dieses Feld gibt an, ob der Job restartable ist.
PARENT_SUSPENDED	Dieses Feld gibt an, ob der Job über einen seiner Parents suspended ist (true) oder nicht (false).
CHILDTAG	Der Tag womit mehrere Children voneinander unterschieden werden können
IS_REPLACED	Dieses Feld gibt an, ob der Job oder Batch durch einen anderen ersetzt wurde.
WARN_COUNT	Dies ist die Anzahl unbehandelter Warnings.
CHILD_SUSPENDED	Die Anzahl der Children die suspended wurden
CNT_PENDING	Die Anzahl der Children im Status pending
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält
WORKDIR	Name des Working Directorys des Nutzprozesses
LOGFILE	Name des Logfiles des Nutzprozesses. Hier werden die Ausgaben nach stdout protokolliert.
ERRLOGFILE	Name des Error Logfiles des Nutzprozesses. Hier werden die Ausgaben nach stderr pro- tokolliert.

Tabelle 14.14.: Beschreibung der Output-Struktur des list job Statements

list job definition hierarchy

Zweck

Das *list job definition hierarchy* Statement wird eingesetzt um den kompletten Job *Zweck* Tree des spezifizierten Jobs zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des list job definition hierarchy Statements ist

Syntax

list job definition hierarchy *folderpath* [with EXPAND]

```
EXPAND:
```

```
expand = none
| expand = < ( id {, id} ) | all >
```

Beschreibung

Mit dem *list job definition hierarchy* Statement bekommt man die komplette Baum- *Beschreibung* struktur des spezifizierten Jobs.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Ausgabe

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
OWNER	Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist
TYPE	Der Type gibt die Art des Objektes an. Es gibt
	folgende Optionen: Batch, Milestone, Job und Folder.
RUN_PROGRAM	Im Feld Run_Program kann eine Kommandozeile angegeben werden, die das Skript oder Programm startet.
Fortsetzung auf der nächsten Seite	

list job definition hierarchy

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
RERUN_PROGRAM	Das Feld Rerun_Program gibt das Kommando an, welches bei einer wiederholten Ausführung des Jobs nach einem Fehlerzustand (rerun) ausgeführt werden soll.
KILL_PROGRAM	Das Kill_Program bestimmt welches Programm ausgeführt werden soll, um einen aktuell laufenden Job zu beenden.
WORKDIR	Hierbei handelt es sich um das Working Directory des aktuellen Jobs.
LOGFILE	Das Feld Logfile gibt an in welche Datei alle normalen Ausgaben des Run_Programs ausgegeben werden sollen. Unter normalen Ausgaben sind alle Ausgaben gemeint, die den normalen Ausgabekanal (STDOUT unter UNIX) benutzen.
TRUNC_LOG	Gibt an, ob das Logfile erneuert werden soll oder nicht
ERRLOGFILE	Das Feld Errorlogfile gibt an, in welcher Datei alle Fehlerausgaben des Run_Programs ausgegeben werden sollen.
TRUNC_ERRLOG	Gibt an, ob das Error Logfile erneuert werden soll oder nicht
EXPECTED_RUNTIME	Die Expected_Runtime beschreibt die erwartete Zeit die ein Job für seine Ausführung benötigt.
GET_EXPECTED_RUNTIME	Hierbei handelt es sich um ein reserviertes Feld für zukünftige Erweiterungen.
PRIORITY	Das Feld Priority gibt an mit welcher Dringlichkeit ein Prozess, falls er gestartet werden soll, vom Scheduling System berücksichtigt wird.
SUBMIT_SUSPENDED Fortsetzung auf der nächsten S	Der Parameter Submit_Suspended gibt an in welcher Form das Child Objekt beim Start verzögert wird oder aber sofort gestartet werden kann. Es gibt folgende Optionen: Yes, No und Childsuspend.

Feld	Beschreibung
MASTER_SUBMITTABLE	Der Job der durch den Trigger gestartet wird, wird als eigener Master Job submitted und hat keinen Einfluss auf den aktuellen Master Job-Lauf des triggernden Jobs.
SAME_NODE	Obsolete
GANG_SCHEDULE	Obsolete
DEPENDENCY_MODE	Der Dependency Mode gibt an in welchem Zusammenhang die Liste der Dependencies gesehen werden muss. Es gibt folgende Optionen: ALL und ANY.
ESP_NAME	Hierbei handelt es sich um den Namen des Exit State Profiles.
ESM_NAME	Hierbei handelt es sich um den Namen des Exit State Mappings.
ENV_NAME	Hierbei handelt es sich um den Namen des Environments.
FP_NAME	Hierbei handelt es sich um den Namen des Footprints.
CHILDREN	Hierbei handelt es sich um die Anzahl direkter Children.
SH_ID	Die Id der Hierarchy Definition
IS_STATIC	Flag, das statische oder dynamische Submits von diesem Job anzeigt
IS_DISABLED	Flag das angibt, ob das Child ausgeführt oder übersprungen wird
INT_NAME	Die object id ist die Id des Intervalls, welches verwendet wird, um zu prüfen ob das Child en abled ist.
SH_PRIORITY	Das Feld Priority gibt an mit welcher Dringlichkeit ein Prozess, falls er gestartet werden soll, vom Scheduling System berücksichtigt wird.
SH_SUSPEND	Der Schalter Submit Suspended ermöglicht den tatsächlichen Start eines Ablaufes zu verzögern.
SH_ALIAS_NAME	Mit dem Alias kann einem Child eine neue logische Benennung zugeordnet werden.

User Commands list job definition hierarchy

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
MERGE_MODE	Der Merge_Mode gibt an, ob ein Child-Objekt
	mehrfach innerhalb eines Master Job-Laufes
	gestartet wird oder nicht. Es gibt folgende Op-
	tionen: No Merge, Failure, Merge Local und
	Merge Global.
EST_NAME	Hierbei handelt es sich um die Exit State Trans-
	lation.
IGNORED_DEPENDENCIES	Hier kann eine Liste von Abhängigkeiten
	hinzugefügt werden, welche innerhalb dieser
	Parent-Child-Beziehung vom Child ignoriert
	werden soll.
HIERARCHY_PATH	Der Path beschreibt die darüberliegende Ord-
	nerhierarchie eines Objektes. Alle übergeord-
	neten Ordner werden punktgetrennt angezeigt.
STATES	Der State ist der aktuelle Status des Jobs.
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält

Tabelle 14.15.: Beschreibung der Output-Struktur des list job definition hierarchy Statements

list named resource

User Commands

list named resource

Zweck

Das *list named resource* Statement wird eingesetzt um eine Liste von allen defi- Zweck nierten Named Resources zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des list named resource Statements ist

Syntax

```
list named resource [resourcepath] [with WITHITEM {, WITHITEM}]
WITHITEM:
     expand = none
    expand = < ( id {, id} ) | all >
  | FILTERTERM { or FILTERTERM }
FILTERTERM:
FILTERITEM {and FILTERITEM}
FILTERITEM:
     ( FILTERTERM {or FILTERTERM} )
    name like string
  not (filterterm {or filterterm})
     usage in ( RESOURCE_USAGE {, RESOURCE_USAGE} )
RESOURCE_USAGE:
     category
    static
     synchronizing
     system
```

Beschreibung

Mit dem *list named resource* Statement bekommt man eine Liste aller definierten Named Resources. Wenn eine Resource spezifiziert wird, wird diese Named Resource, sowie wenn es sich bei der Named Resource um eine Category handelt, auch alle seine Children gezeigt. Die Liste der Named Resources kann durch die Spezifikation eines Filters entsprechend verkürzt werden.

Beschreibung

expand Mit der expand Option kann die Hierarchie nach unten sichtbar gemacht werden. Dazu werden die Id's von den Knoten deren Children sichtbar sein sollen in der Liste spezifiziert. Falls **none** als expand Option spezifiziert wird, wird nur die Ebene unterhalb des beantragten Knoten sichtbar gemacht.

filter Durch die Spezifikation von Filter können Named Resources nach Name und oder Usage gefiltert werden. (Für die Syntax von Regular Expressions wird auf die ofiizielle Java Dokumentation verwiesen.)

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
OWNER	Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist
USAGE	Die Usage gibt an um welchen Typ Resource es sich handelt.
RESOURCE_STATE_PROFILE	Es handelt sich hier um das zur Resource zuge- ordnete Resource State Profile.
FACTOR	Dies ist der Standard Factor mit der Resource Requirement Amounts multipliziert werden, wenn bei der betreffenden Resource nichts an- ders spezifiziert ist.
SUBCATEGORIES	Dies ist die Anzahl Categories die als Children unterhalb der gezeigten Named Resource vorhanden sind.
RESOURCES	Das sind die Instanzen der Named Resource.
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält

Tabelle 14.16.: Beschreibung der Output-Struktur des list named resource Statements

list resource state definition

Zweck

Der Zweck der *list resource state definition* ist es eine Liste von allen definierten Zweck Resource States zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des list resource state definition Statements ist

Syntax

list resource state definition

Beschreibung

Mit dem *list resource state definition* Statement bekommt man eine Liste aller *Beschreibung* definierten Resource States.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Ausgabe

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält

Tabelle 14.17.: Beschreibung der Output-Struktur des list resource state definition Statements

list resource state mapping

list resource state mapping

Zweck

Zweck

Das *list resource state mapping* Statement wird eingesetzt um ein Liste von allen definierten Resource State Mappings zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des list resource state mapping Statements ist

list resource state mapping

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *list resource state mapping* Statement bekommt man eine Liste aller definierten Resource State Mappings.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält

Tabelle 14.18.: Beschreibung der Output-Struktur des list resource state mapping Statements

list resource state profile

Zweck

Das *list resource state profile* Statement wird eingesetzt um eine Liste von allen Zweck derzeit definierten Resource State Profiles zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des list resource state profile Statements ist

Syntax

list resource state profile

Beschreibung

Mit dem *list resource state profile* Statement bekommt man eine Liste aller definierten Resource State Profiles.

Beschreibung

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Ausgabe

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
INITIAL_STATE	Dieses Feld definiert den initialen Status der Re-
	source. Dieser Resource State muss nicht in der
	Liste gültiger Resource States vorhanden sein.
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält

Tabelle 14.19.: Beschreibung der Output-Struktur des list resource state profile Statements

list schedule

list schedule

Zweck

Zweck

Das *list schedule* Statement wird eingesetzt um eine Liste von allen definierten Zeitplänen zu erhalten.

Syntax

Syntax

Die Syntax des list schedule Statements ist

list schedule schedulepath [with EXPAND]

```
EXPAND:
```

```
expand = none
| expand = < ( id {, id} ) | all >
```

Beschreibung

Beschreibung

Das *list schedule* Statement liefert eine Liste mit dem angegebenen Schedule sowie aller seiner Children.

expand Mit der expand Option kann die Hierarchie nach unten sichtbar gemacht werden. Dazu werden die Id's von den Knoten deren Children sichtbar sein sollen in der Liste spezifiziert. Falls **none** als expand Option spezifiziert wird, wird nur die Ebene unterhalb des beantragten Knoten sichtbar gemacht.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
OWNER	Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist
INTERVAL	Der Name des zum Schedule gehörenden Inter-
	valls
Fortsetzung auf der näch	hsten Seite

list schedule User Commands

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
TIME_ZONE	Die Zeitzone in der der Schedule gerechnet werden soll
ACTIVE	Dieses Feld gibt an, ob der Schedule als active markiert ist.
EFF_ACTIVE	Dieses Feld gibt an, ob der Schedule tatsächlich active ist. Dies kann aufgrund der hierarchischen Anordnug von "active" abweichen.
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält

Tabelle 14.20.: Beschreibung der Output-Struktur des list schedule Statements

list scheduled event

list scheduled event

Zweck

Zweck

Der Zweck des *list scheduled event* Statements ist es eine Liste von allen definierten scheduled Events zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des list scheduled event Statements ist

list scheduled event

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *list scheduled event* Statement bekommt man eine Liste aller definierten scheduled Events.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
OWNER	Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist
SCHEDULE	Der Schedule der den Zeitplan für den Scheduled Event bestimmt
EVENT	Der Event der ausgelöst wird
ACTIVE	Dieses Feld gibt an, ob der Schedule als active markiert ist.
EFF_ACTIVE	Dieses Flag gibt an, ob der scheduled Event auch tatsächlich active ist.
BROKEN	Mittels des Broken Feldes kann geprüft werden, ob beim Submit des Jobs ein Fehler aufgetreten ist.
Fortsetzung auf der nächsten S	Seite

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
ERROR_CODE	Im Feld Error_Code wird, falls ein Fehler bei der Ausführung des Jobs im Time Schedul- ing aufgetreten ist, der übermittelte Fehlercode angezeigt. Ist kein Fehler aufgetreten, bleibt das Feld leer.
ERROR_MSG	Im Feld Error Message wird, falls ein Fehler bei der Ausführung des Jobs im Time Scheduling aufgetreten ist, die übermittelte Fehlermeldung angezeigt. Ist kein Fehler aufgetreten, bleibt das Feld leer.
LAST_START	Hier wird der letzte Ausführungszeitpunkt des Jobs durch das Scheduling System angezeigt.
NEXT_START	Hier wird der nächste geplante Ausführungszeitpunkt des Tasks durch das Scheduling System angezeigt.
NEXT_CALC	Wenn der Next_Start leer ist gibt der Next_Calc den Zeitpunkt an wann nach einem nächsten Startzeitpunkt gesucht wird. Ansonsten findet die neue Berechnung zum Next_Start Zeitpunkt statt.
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält
BACKLOG_HANDLING	Das Backlog_Handling beschreibt den Umgang mit Events die zu Downtimes ausgelöst hätten werden sollen.
SUSPEND_LIMIT	Das Suspend_Limit gibt an nach welcher Verspätung ein Job als suspended submitted wird.
EFFECTIVE_SUSPEND_LIMIT	Das Suspend Limit gibt an nach welcher Verspätung ein Job als suspended submitted wird.
CALENDAR	Dieses Flag gibt an, ob Kalendereinträge erzeugt werden.
CALENDAR_HORIZON	Die definierte Länge der Periode in Tagen für die ein Kalender erstellt wird
EFFECTIVE_CALENDAR_ HORIZON	Die effektive Länge der Periode in Tagen für die ein Kalender erstellt wird

Tabelle 14.21.: Beschreibung der Output-Struktur des list scheduled event Statements

list scope

list scope

Zweck

Zweck

Das *list scope* Statement wird eingesetzt um eine Liste aller definierten Scopes zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des list scope Statements ist

```
list < scope serverpath | jobserver serverpath > [ with EXPAND ]
```

```
EXPAND:
```

```
expand = none
| expand = < ( id {, id} ) | all >
```

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *list scope* Statement bekommt man die Liste des beantragten Scopes mit seinen Children angezeigt.

expand Mit der expand Option kann die Hierarchie nach unten sichtbar gemacht werden. Dazu werden die Id's von den Knoten deren Children sichtbar sein sollen in der Liste spezifiziert. Falls **none** als expand Option spezifiziert wird, wird nur die Ebene unterhalb des beantragten Knoten sichtbar gemacht.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
OWNER	Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist
TYPE	Der Typ des Scopes
Fortsetzung auf der	nächsten Seite

list scope User Commands

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
IS_TERMINATE	Dieses Flag zeigt an, ob ein Terminierungsauftrag vorliegt.
HAS_ALTERED_CONFIG	Die Konfiguration im Server weicht von der aktuellen im Jobserver ab.
IS_SUSPENDED	Zeigt an, ob der Scope suspended ist
IS_ENABLED	Nur wenn das Enable Flag YES gesetzt ist kann sich der Jobserver am Server anmelden
IS_REGISTERED	Gibt an, ob der Jobserver einen register Befehl gesendet hat
IS_CONNECTED	Zeigt an, ob der Jobserver connected ist.
STATE	Hierbei handelt es sich um den aktuellen Status der Resource in diesem Scope.
PID	Bei PID handelt es sich um die Prozess Identifikationsnummer des Jobserverprozesses auf dem jeweiligen Hostsystem.
NODE	Der Node gibt an auf welchem Rechner der Jobserver läuft. Dieses Feld hat einen rein dokumentativen Charakter.
IDLE	Die Zeit die seit dem letzten Befehl vergangen ist. Dies gilt nur für Jobserver.
NOPDELAY	Die Zeit die ein Jobserver nach einem NOP wartet
ERRMSG	Hierbei handelt es sich um die zuletzt ausgegebene Fehlermeldung.
SUBSCOPES	Die Anzahl Scopes und Jobserver die unter diesem Scope vorhanden sind
RESOURCES	Hier werden die Resourcen die in diesem Scope vorhanden sind angezeigt.
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält

Tabelle 14.22.: Beschreibung der Output-Struktur des list scope Statements

list session

list session

Zweck

Zweck

Das *list session* Statement wird eingesetzt um eine Liste von den Connected Sessions zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des list session Statements ist

list session

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem list session Statement bekommt man eine Liste der Connected Sessions.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
THIS	Die aktuelle Session wird in diesem Feld mit
	einem Asterisk (*) gekennzeichnet.
SESSIONID	Die serverinterne Id der Session
PORT	Der TCP/IP Portnummer an dem die Session
	connected ist
START	Zeitpunkt an dem die Connection hergestellt
	wurde
TYPE	Typ der Connection: User, Jobserver oder Job
USER	Name des connecting Users, Jobservers oder
	Jobs (Job Id)
UID	Id des Users, Jobservers oder Jobs
IP	IP-Adresse der connecting Sessions
TXID	Nummer der letzten Transaktion die von der
	Session ausgeführt wurde
IDLE	Die Anzahl Sekunden seit dem letzten State-
	ment einer Session
Fortsetzung auf der nächs	ten Seite

248 I list session

list session User Commands

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
STATE	Der Status der Session. Dies ist einer der
	folgenden: IDLE (keine Aktivität), QUEUED
	(Statement wartet auf Ausführung), ACTIVE
	(Statement wird gerade ausgeführt), COM-
	MITTING (Änderungen einer schreibenden
	Transaktion werden geschrieben), CONNEC-
	TED (noch nicht authentifiziert).
TIMEOUT	Die Idle Zeit nach der die Session automatisch
	disconnected wird
INFORMATION	Zusätzliche Information zu der Session (optio-
	nal)
STATEMENT	Das Statement das gerade ausgeführt wird
WAIT	Das Feld wait zeigt, ob die Session wartet (auf
	eine Sperre).

Tabelle 14.23.: Beschreibung der Output-Struktur des list session Statements

list trigger

list trigger

Zweck

Zweck

Das *list trigger* Statement wird eingesetzt um eine Liste von definierten Triggers zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des list trigger Statements ist

list trigger

list trigger for folderpath

list trigger of folderpath

list trigger for CT_OBJECT

CT_OBJECT:

job definition folderpath named resource resourcepath object monitor objecttypename

resource *resourcepath* **in** < *folderpath* | *serverpath* >

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem list trigger Statement bekommt man eine Liste aller definierten Trigger.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
Fortsetzung auf der n	ächsten Seite

250 I

Fortsetzung der vorherigen Seite		
Feld	Beschreibung	
OBJECT_TYPE	Der Typ des Objektes in dem der Trigger definiert ist	
OBJECT_SUBTYPE	Der Subtyp des Objektes in dem der Trigger definiert ist	
OBJECT_NAME	Kompletter Pfadname des Objektes in dem der Trigger definiert ist	
ACTIVE	Das Flag gibt an, ob der Trigger momentan aktiv ist.	
ACTION	Typ der ausgelöste Aktion: SUBMIT oder RE- RUN	
STATES	Eine Liste mit States die zum Auslösen des Trig- gers führen	
SUBMIT_TYPE	Der Objekttyp der submitted wird, wenn getrig- gert wird	
SUBMIT_NAME	Name der Job Definition die submitted wird	
SUBMIT_SE_OWNER	Der Besitzer des Objektes das submitted wird	
SUBMIT_PRIVS	Die Privilegien auf das zu submittende Objekt	
MAIN_TYPE	Typ des Main Jobs (Job/Batch)	
MAIN_NAME	Name des Main Jobs	
MAIN_SE_OWNER	Owner des Main Jobs	
MAIN_PRIVS	Privilegien auf den Main Job	
PARENT_TYPE	Typ des Parent Jobs (Job/Batch)	
PARENT_NAME	Name des Parent Jobs	
PARENT_SE_OWNER	Owner des Parent Jobs	
PARENT_PRIVS	Privilegien auf den Parent Job	
TRIGGER_TYPE	Der Trigger Typ der beschreibt wann gefeuert wird	
MASTER	Zeigt an, ob der Trigger einen Master oder ein Child submitted	
IS_INVERSE	Im Falle eines Inverse Triggers gehört der Trigger dem getriggerten Job. Der Trigger kann so als Art Callback-Funktion gesehen werden. Das Flag hat keinen Einfluß auf die Funktion des Triggers.	
SUBMIT_OWNER	Die Eigentümergruppe die beim Submitted Entity eingesetzt wird	
Fortsetzung auf der nächste	en Seite	

list trigger

Feld	Beschreibung
IS_CREATE	Zeigt an, ob der Trigger auf create Event reagiert
IS_CHANGE	Zeigt an, ob der Trigger auf change Event reagiert
IS_DELETE	Zeigt an, ob der Trigger auf delete Event reagiert
IS_GROUP	Zeigt an, ob der Trigger die Events als Gruppe behandelt
MAX_RETRY	Die maximale Anzahl von Trigger Auslösunger in einem einzelnen Submitted Entity
SUSPEND	Spezifiziert, ob das submittete Objekt suspend ed wird
RESUME_AT	Zeitpunkt des automatischen Resume
RESUME_IN	Anzahl Zeiteinheiten bis zum automatischer Resume
RESUME_BASE	Zeiteinheitsangabe für RESUME_IN
WARN	Spezifiziert, ob eine Warnung ausgegeben wer den muss wenn das Feuerlimit erreicht ist
LIMIT_STATE	Spezifiziert den Status der vom auslösender Jobs angenommen wird, wenn das Fire Limi erreicht wird. Hat der Job bereit einen finales Status, wird diese Einstellung ignoriert. Steh der Wert auf NONE, wird keine Statusänderung vorgenommen.
CONDITION	Konditionaler Ausdruck um die Trigger Condi tion zu definieren
CHECK_AMOUNT	Die Menge der CHECK_BASE Einheiten un die Kondition bei nicht synchronen Triggern zu überprüfen
CHECK_BASE	Einheiten für den CHECK_AMOUNT
PARAMETERS	Mit der parameter Klausel können Paramete für den zu submittenden Job oder Batch fest gelegt werden. Die Namen der Parameter wer den als solche übernommen. Die Ausdrück werden im Kontext des triggernden Jobs ode Batches evaluiert.
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrecht auf dieses Objekt enthält

list trigger User Commands

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
TAG	Einheiten für den CHECK_AMOUNT
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars

Tabelle 14.24.: Beschreibung der Output-Struktur des list trigger Statements

list user

list user

Zweck

Zweck

Das *list user* Statement wird eingesetzt um eine Liste von allen definierten Benutzern zu erhalten.

Syntax

Syntax

Die Syntax des list user Statements ist

list user

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem list user Statement bekommt man eine Liste aller definierten Benutzer.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
IS_ENABLED	Flag, das anzeigt, ob es dem Benutzer erlaubt ist sich anzumelden
DEFAULT_GROUP	Die Default-Gruppe der Benutzer die die Eigentümer des Objektes benutzen
Fortsetzung auf der nächsten	Seite

254 l list user

list user User Commands

Fortsetzung der vorherigen S	eite
Feld	Beschreibung
CONNECTION_TYPE	Gibt an welche Sicherheitsstufe für eine Verbindung gefordert wird.
	 plain – Jede Art von Verbindung ist er- laubt
	2. ssl – Nur SSL-Verbindungen sind erlaubt
	3. ssl_auth – Nur SSL-Verbindungen mit Client Authentifizierung sind erlaubt
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält

Tabelle 14.25.: Beschreibung der Output-Struktur des list user Statements

list user | 255

15. move commands

move folder

move folder

Zweck

Zweck

Das *move folder* Statement wird eingesetzt um den Folder umzubenennen und/oder ihn an eine andere Stelle in der Ordnerhierarchie zu verschieben.

Syntax

Syntax

Die Syntax des move folder Statements ist

move folder folderpath to folderpath

Beschreibung

Beschreibung

Der *move folder* Befehl verschiebt den angegebenen Folder an eine andere Stelle oder er benennt ihn um.

Ausgabe

Ausgabe

move job definition

User Commands

move job definition

Zweck

Das *move job definition* Statement wird eingesetzt um ein Scheduling Entity Objekt Zweck umzubenennen und/oder es in einen anderen Folder zu verschieben.

Syntax

Die Syntax des move job definition Statements ist

Syntax

move job definition folderpath to folderpath

Beschreibung

Der *move job definition* Befehl verschiebt die angegebene Job Definition in den angegebenen Folder. Wenn der Ziel-Folder nicht existiert, wird das letzte Glied des vollqualifizierten Namens als neuer Name für die Job Definition interpretiert. Die Beziehungen zu anderen Objekten werden nicht geändert.

Beschreibung

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

move named resource

move named resource

Zweck

Zweck

Das *move named resource* Statement wird eingesetzt um die Named Resource umzubenennen und/oder um die Resource in eine andere Kategorie zu verschieben.

Syntax

Syntax

Die Syntax des move named resource Statements ist

move named resource resourcepath to resourcepath

Beschreibung

Beschreibung

Das *move named resource* Statement wird benutzt um Named Resources umzubenennen, bzw. zu verschieben und/oder um Kategorien neu zu ordnen. Wenn eine Named Resource verschoben wird, muss das spezifizierte Ziel eine Kategorie sein oder es darf nicht existieren und sein Parent muss ebenfalls eine Kategorie sein.

Ausgabe

Ausgabe

move schedule

User Commands

move schedule

Zweck

Das *move schedule* Statement wird eingesetzt um den Zeitplan umzubenennen Zweck oder ihn an einen anderen Ort in der Hierarchie zu verschieben.

Syntax

Die Syntax des move schedule Statements ist

Syntax

 $move \ schedule \ schedule path. \ schedule name \ to \ schedule path$

Beschreibung

Der *move schedule* Befehl verschiebt den angegebenen Schedule an einen anderen *Beschreibung* Ort und/oder er benennt ihn um.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

move scope

move scope

Zweck

Zweck

Das *move scope* Statement wird eingesetzt um einen Scope umzubenennen und/oder an eine andere Stelle in der Scope-Hierarchie zu verschieben.

Syntax

Syntax

Die Syntax des move scope Statements ist

move < scope serverpath | jobserver serverpath > to serverpath

Beschreibung

Beschreibung

Der *move scope* Befehl verschiebt den angegebenen Scope an einen anderen Ort und/oder er benennt ihn um.

Ausgabe

Ausgabe

16.	multicommand commands

multicommand

multicommand

User Commands

Zweck

Zweck

Der Zweck des *multicommands* ist es mehrere SDMS-Kommandos als Einheit zuzuführen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des multicommand Statements ist

begin multicommand commandlist end multicommand

begin multicommand commandlist end multicommand rollback

Beschreibung

Beschreibung

Mit den *multicommands* ist es möglich mehrere SDMS-Kommandos zusammen, d.h. in einer Transaktion auszuführen. Damit wird gewährleistet, dass entweder alle Statements fehlerfrei ausgeführt werden, oder nichts passiert. Des Weiteren wird die Transaktion nicht von anderen schreibenden Transaktionen unterbrochen. Wird das Keyword **rollback** spezifiziert, wird die Transaktion am Ende der Verarbeitung rückgängig gemacht. Auf diese Weise kann getestet werden, ob die Statements (technisch) korrekt verarbeitet werden können.

Ausgabe

Ausgabe

17. register commands

register

register

Zweck

Zweck

Das *register* Statement wird eingesetzt um den Server zu benachrichtigen, dass der Jobserver bereit ist Jobs auszuführen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des register Statements ist

```
register serverpath . servername
with pid = pid [ suspend ]
```

register with pid = pid

Beschreibung

Beschreibung

Die erste Form wird vom Operator benutzt um das Aktivieren von Jobs auf dem spezifizierten Jobserver zu ermöglichen.

Die zweite Form wird vom Jobserver selbst benutzt um den Server über seine Bereitschaft Jobs auszuführen zu informieren.

Unabhängig davon, ob der Jobserver connected ist oder nicht, werden Jobs für diesen Server eingeplant, es sei den der Jobserver ist suspended.

(Siehe Statement 'deregister' auf Seite 164.)

pid Die pid Option liefert dem Server Informationen über die Prozess-Id des Jobservers auf Betriebsebene.

suspend Die suspend Option bewirkt, dass der Jobserver in den suspended Zustand überführt wird.

Ausgabe

Ausgabe

18. rename commands

rename environment

rename environment

Zweck

Zweck

Das rename environment Statement wird eingesetzt um den spezifizierten Environment umzubenennen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des rename environment Statements ist

rename environment environmentname to environmentname

Beschreibung

Beschreibung

Das *rename environment* Statement wird benutzt um Environments umzubenennen. Die Umbenennung eines Environments hat keinen Einfluss auf Funktionalitäten und dient nur der Übersichtlichkeit.

Ausgabe

Ausgabe

rename event

User Commands

rename event

Zweck

Der Zweck des *rename event* Statements ist es dem spezifizierten Event einen Zweck anderen Namen zu geben.

Syntax

Die Syntax des rename event Statements ist

Syntax

Ausgabe

rename event eventname to eventname

Beschreibung

Mit dem *rename event* Statement gibt man einem spezifizierten Event einen an- *Beschreibung* deren Namen.

Ausgabe

rename exit state definition

rename exit state definition

Zweck

Zweck

Das *rename exit state definition* Statement wird eingesetzt um die spezifizierte Exit State Definition umzubenennen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des rename exit state definition Statements ist

rename exit state definition statename to statename

Beschreibung

Beschreibung

Das *rename exit state definition* Statement wird benutzt um Exit State Definitions umzubenennen. Das Umbenennen einer Exit State Definition hat keinen Einfluss auf Funktionalitäten und dient nur der Übersichtlichkeit.

Ausgabe

Ausgabe

rename exit state mapping

Zweck

Das *rename exit state mapping* Statement wird eingesetzt um das spezifizierte Zweck Mapping umzubenennen.

Syntax

Die Syntax des rename exit state mapping Statements ist

Syntax

rename exit state mapping mappingname to profilename

Beschreibung

Das *rename exit state mapping* Statement wird benutzt um Exit State Mappings umzubenennen. Das Umbenennen eines Exit State Mappings hat keinen Einfluss auf die Funktionalitäten und dient nur der Übersichtlichkeit.

Beschreibung

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

rename exit state profile

rename exit state profile

Zweck

Zweck

Das rename exit state profile Statement wird eingesetzt um das spezifizierten Profile umzubenennen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des rename exit state profile Statements ist

rename exit state profile profilename to profilename

Beschreibung

Beschreibung

Das *rename exit state profile* Statement wird benutzt um Exit State Profiles umzubenennen. Das Umbenennen der Exit State Profiles hat keinen Einfluss auf die Funktionalitäten und dient nur der Übersichtlichkeit.

Ausgabe

Ausgabe

rename exit state translation

Zweck

Das *rename exit state translation* Statement wird eingesetzt um die spezifizierte Zweck Exit State Translation umzubenennen.

Syntax

Die Syntax des rename exit state translation Statements ist

Syntax

rename exit state translation transname to transname

Beschreibung

Das *rename exit state translation* Statement wird benutzt um Exit State Translations umzubenennen. Das Umbenennen einer Exit State Translation hat keinen Einfluss auf die Funktionalitäten und dient nur der Übersichtlichkeit.

Beschreibung

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

rename folder

rename folder

Zweck

Zweck

Das rename folder Statement dient zum Umbenennen eines Folders.

Syntax

Syntax

Die Syntax des rename folder Statements ist

rename folder folderpath to foldername

Beschreibung

Beschreibung

Der *rename folder* Befehl benennt den angegebenen Folder um. Dies geschieht innerhalb des gleichen Parent Folders. Wenn bereits ein Objekt mit dem neuen Namen vorhanden ist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Ausgabe

Ausgabe

rename footprint

User Commands

rename footprint

Zweck

Das *rename footprint* Statement wird eingesetzt um den spezifizierten Footprint Zweck umzubenennen.

Syntax

Die Syntax des rename footprint Statements ist

Syntax

Ausgabe

rename footprint footprintname to footprintname

Beschreibung

Mit dem *rename footprint* Statement vergibt man einem spezifizierten Footprint *Beschreibung* einen anderen Namen.

Ausgabe

rename group

rename group

Zweck

Zweck

Das *rename group* Statement wird eingesetzt um den Namen einer Gruppe zu ändern, ohne das andere Eigenschaften davon betroffen werden .

Syntax

Syntax

Die Syntax des rename group Statements ist

rename group groupname to groupname

Beschreibung

Beschreibung

Das *rename group* Statement wird benutzt um Gruppen umzubenennen. Das Umbenennen einer Gruppe hat keinen Einfluss auf die Funktionalitäten und dient nur der Übersichtlichkeit.

Ausgabe

Ausgabe

rename interval

User Commands

rename interval

Zweck

Das rename interval Statement wird eingesetzt um den spezifizierten Intervall Zweck umzubenennen.

Syntax

Die Syntax des rename interval Statements ist

Syntax

Ausgabe

rename interval intervalname to intervalname

Beschreibung

Mit dem *rename interval* Statement gibt man dem spezifizierten IntervalL einen Beschreibung anderen Namen.

Ausgabe

rename job definition

rename job definition

Zweck

Zweck Das rename job definition Statement dient zum Umbenennen einer Job Definition.

Syntax

Syntax Die Syntax des rename job definition Statements ist

rename job definition folderpath to jobname

Beschreibung

Beschreibung Der rename job definition Befehl benennt die angegebene Job Definition um.

Ausgabe

rename named resource

Zweck

Das rename named resource Statement dient zum Umbenennen einer Named Re- Zweck source.

Syntax

Die Syntax des rename named resource Statements ist

Syntax

rename named resource resourcepath to resourcename

Beschreibung

Das *move named resource* Statement wird benutzt um eine Named Resource umzube- *Beschreibung* nennen.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

rename resource state definition

rename resource state definition

Zweck

Zweck

Das *rename resource state definition* Statement wird eingesetzt um den Resource State umzubenennen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des rename resource state definition Statements ist

rename resource state definition statename to statename

Beschreibung

Beschreibung

Das *rename resource state definition* Statement wird benutzt um Resource State Definitions umzubenennen. Das Umbenennen einer Resource State Definition hat keinen Einfluss auf die Funktionalitäten und dient nur der Übersichtlichkeit.

Ausgabe

Ausgabe

rename resource state mapping

Zweck

Das *rename resource state mapping* Statement wird eingesetzt um dem spezifizierten Zweck Mapping einen neuen Namen zu geben.

Syntax

Die Syntax des rename resource state mapping Statements ist

Syntax

rename resource state mapping mappingname to profilename

Beschreibung

Das *rename resource state mapping* Statement wird benutzt um Resource State Mappings umzubenennen. Das Umbenennen eines Resource State Mappings hat keinen Einfluss auf die Funktionalitäten und dient nur der Übersichtlichkeit.

Beschreibung

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

rename resource state profile

rename resource state profile

Zweck

Zweck

Der Zweck des *rename resource state profiles* ist es dem spezifizierten Resource State Profile einen neuen Namen zu geben.

Syntax

Syntax

Die Syntax des rename resource state profile Statements ist

rename resource state profile profilename to profilename

Beschreibung

Beschreibung

Das *rename resource state profile* Statement wird benutzt um Resource State Profiles umzubenennen. Das Umbenennen eines Resource State Profiles hat keinen Einfluss auf die Funktionalitäten und dient nur der Übersichtlichkeit.

Ausgabe

Ausgabe

rename schedule

User Commands

rename schedule

Zweck

Das rename schedule Statement dient zum Umbenennen eines Schedules.

Zweck

Syntax

Die Syntax des rename schedule Statements ist

Syntax

rename schedule *schedulepath* . *schedulename* **to** *schedulename*

Beschreibung

Der rename schedule Befehl benennt den angegebenen Schedule um.

Beschreibung

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

rename scope

rename scope

Zweck

Zweck Das rename scope Statement dient zum Umbenennen eines Scopes.

Syntax

Syntax Die Syntax des rename scope Statements ist

 $\mathbf{rename} < \mathbf{scope} \ \mathit{serverpath} \ | \ \mathbf{jobserver} \ \mathit{serverpath} > \mathbf{to} \ \mathit{scopename}$

Beschreibung

Beschreibung Der rename scope Befehl benennt den angegebenen Scope um.

Ausgabe

rename trigger

User Commands

rename trigger

Zweck

Das *rename trigger* Statement wird eingesetzt um dem spezifizierten Trigger einen Zweck anderen Namen zu geben.

Syntax

Die Syntax des rename trigger Statements ist

Syntax

rename trigger triggername on TRIGGEROBJECT [< noinverse | inverse >] to triggername

TRIGGEROBJECT:

resource resourcepath in folderpath job definition folderpath named resource resourcepath object monitor objecttypename resource resourcepath in serverpath

Beschreibung

Das *rename trigger* Statement wird benutzt um den Trigger umzubenennen. Das Umbenennen eines Triggers hat keinen Einfluss auf die Funktionalitäten und dient nur der Übersichtlichkeit.

Beschreibung

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

rename user

rename user

Zweck

Zweck

Das *rename user* Statement wird eingesetzt um den Benutzernamen umzubenennen, ohne eine seiner anderen Eigenschaften zu ändern.

Syntax

Syntax

Die Syntax des rename user Statements ist

rename user username to username

Beschreibung

Beschreibung

Das *rename user* Statement wird benutzt um User umzubenennen. Das Umbenennen eines Users hat keinen Einfluss auf die Funktionalitäten und dient nur der Übersichtlichkeit.

Ausgabe

Ausgabe

19. resume commands

resume

resume

Zweck

Zweck

Das *resume* Statement wird eingesetzt um den Jobserver zu reaktivieren. Siehe das *suspend* Statement auf Seite 400.

Syntax

Syntax

Die Syntax des resume Statements ist

resume serverpath

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem resume Statement reaktiviert man einen Jobserver.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

288 | resume

20. select commands

select

select

Zweck

Zweck

Das *select* Statement wird eingesetzt um es dem Benutzer zu ermöglichen nahezu beliebige Queries auszuführen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des select Statements ist

```
select-statement [ with WITHITEM {, WITHITEM} ]
```

```
WITHITEM:
```

```
identifier category [ quoted ]
identifier folder [ quoted ]
identifier job [ quoted ]
identifier resource [ quoted ]
identifier schedule [ quoted ]
identifier scope [ quoted ]
sort ( signed_integer {, signed_integer} )
```

Beschreibung

Beschreibung

Das select Statement ermöglicht es nahezu beliebige Datenbank Select Statements vom Scheduling Server ausführen zu lassen. (Für den Syntax des Select Statements wird dazu auf die Dokumentation des eingesetzten Datenbanksystem verwiesen.) Da das Absetzen von beliebigen select Statements prinzipiell eine Sicherheitslücke darstellt, werden für dieses Statement Administratorrechte benötigt. Das heißt, dass nur Benutzer der Gruppe **ADMIN** dieses Statement nutzen können.

Die Benutzung der *withitems* führt zum Übersetzen von Ids nach Namen. Dies wird für alle hierarchisch strukturierte Objekttypen angeboten, da diese Operation mit SQL-Mitteln nicht immer einfach durchzuführen ist.

Wird das optionale keyword **quoted** spezifiziert, werden die einzelne Identifiers mit Quotes versehen. Dies ist insbesondere für das Generieren von Statements gedacht.

Es ist ebenfalls möglich die Ergebnismenge nach dem Ersetzen der Ids zu sortieren. Die Spalten nach denen sortiert werden soll, werden durch ihre Position in der Ergebnismenge addressiert (zero based, d.h. die erste Spalte hat Nummer 0).

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

290 I select

21. set commands

set parameter

set parameter

Zweck

Zweck

Das set parameter Statement wird eingesetzt um den Wert des spezifizierten Parameters innerhalb des Kontext eines Jobs zu setzen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des set parameter Statements ist

```
set parameter parametername = string {, parametername = string}
set parameter < on | of > jobid parametername = string {,
parametername = string} [ with comment = string ]
set parameter < on | of > jobid parametername = string {,
parametername = string} identified by string [ with comment = string ]
```

Beschreibung

Beschreibung

Mittels des *set parameter* Statements können Jobs oder Benutzer Parameterwerte im Kontext des Jobs setzen.

Falls die **identified by** Option spezifiziert ist, wird der Parameter nur dann gesetzt, wenn das Paar *jobid* und *string* eine Anmeldung ermöglichen würden.

Ausgabe

Ausgabe

22. show commands

show comment

show comment

Zweck

Zweck

Das show comment Statement wird eingesetzt um den Kommentar zu dem spezifizierten Objekt anzuzeigen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des show comment Statements ist

show comment on OBJECTURL

OBJECTURL:

distribution distributionname for pool resourcepath in serverpath environment environmentname exit state definition statename exit state mapping mappingname exit state profile profilename exit state translation transname

event eventname

resource resourcepath in folderpath

folder folderpath

footprint footprintname

group groupname

interval intervalname

job definition folderpath

job jobid

named resource resourcepath

parameter parametername of PARAM_LOC

resource state definition statename

resource state mapping mappingname

resource state profile profilename

scheduled event schedulepath . eventname

schedule schedulepath

resource resourcepath in serverpath

< **scope** *serverpath* | **jobserver** *serverpath* >

trigger triggername on TRIGGEROBJECT [< noinverse | inverse >]

user username

PARAM_LOC:

folder folderpath
 job definition folderpath
 named resource resourcepath
 < scope serverpath | jobserver serverpath >

TRIGGEROBIECT:

resource resourcepath in folderpath
job definition folderpath
named resource resourcepath
object monitor objecttypename
resource resourcepath in serverpath

Beschreibung

Das *show comment* Statement dient der Anzeige des, zum spezifizierten Objekt, abgelegten Kommentars. Wenn kein Kommentar zu dem Objekt vorhanden ist, wird dies *nicht* als Fehler gesehen, sondern es wird eine leere Output-Struktur erzeugt und zurückgegeben. Diese leere Output-Struktur entspricht natürlich der unten beschriebenen Output-Struktur, sodass sie auch leicht von Programmen, ohne Ausnahmebehandlung, ausgewertet werden kann.

Beschreibung

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Ausgabe

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
ID	Systemweit eindeutige Objektnummer
TAG	Der Comment Tag ist eine Kopfzeile für den aktuellen Kommentarblock. Das Feld ist optional.
COMMENT	Der Kommentar zum spezifizierten Objekt
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars, Text oder URL
CREATOR	Name des Benutzers der diesen Pool angelegt hat
CREATE_TIME	Zeitpunkt des Anlegens
CHANGER	Name des Benutzers der diesen Pool zuletzt geändert hat
Fortsetzung auf der nächste	en Seite

show comment

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
CHANGE_TIME	Zeitpunkt der letzten Änderung
PRIVS	Abkürzung für die Privilegien die der anfra-
	gende Benutzer für dieses Objekt hat

Tabelle 22.1.: Beschreibung der Output-Struktur des show comment Statements

show environment

User Commands

show environment

Zweck

Das show environment Statement wird eingesetzt um detaillierte Informationen Zweck über den spezifizierten Environment zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des show environment Statements ist

Syntax

show environment *environmentname* [**with** EXPAND]

EXPAND:

```
expand = none
| expand = < ( id {, id} ) | all >
```

Beschreibung

Mit dem show environment Statement bekommt man ausführliche Informationen Beschreibung über das spezifizierte Environment.

expand Da die Anzahl Job Definitions in der Tabelle JOB_DEFINITIONS sehr groß werden kann, werden sie per Default nicht angezeigt. Wenn die Option expand = all benutzt wird, werden alle Job Definitions, sowie die Folder, in die sie liegen, samt Folderhierarchie ausgegeben. Durch die Spezifikation einzelner (Folder) Id's können einzelne Pfade der Hierarchie selektiert werden.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Ausgabe

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Environments
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars
Fortsetzung auf der nächsten Seite	

User Commands show environment

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt
	hat
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt
	geändert hat
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält
RESOURCES	Tabelle von statischen Resourcen die dieses En-
	vironment formen
	Siehe auch Tabelle 22.3 auf Seite 298
JOB_DEFINITIONS	Tabelle von Jobs und Folder die dieses Environ-
	ment nutzen
	Siehe auch Tabelle 22.4 auf Seite 299

Tabelle 22.2.: Beschreibung der Output-Struktur des show environment Statements

RESOURCES Das Layout der RESOURCES Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NR_NAME	Kompletter Pfadname von statischen Named Resources
CONDITION	Die Condition die zur Belegung erfüllt sein muss
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält

Tabelle 22.3.: Output-Struktur der show environment Subtabelle

JOB_DEFINITIONS Das Layout der JOB_DEFINITIONS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

show environment User Commands

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
SE_PATH	Kompletter Folder-Pfadname von Job Definitions oder Folder
TYPE	Der Objekttyp. Die möglichen Werte sind FOLDER und JOB_DEFINITION
ENV	Ein Asterisk zeigt an, dass das aktuelle Environment hier spezifiziert wurde.
HAS_CHILDREN	True bedeutet, dass es weiter unten im Baum noch Environment-Benutzer gibt.
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält

Tabelle 22.4.: Output-Struktur der show environment Subtabelle

show event

show event

Zweck

Zweck

Das *show event* Statement wird eingesetzt um detaillierte Informationen über das spezifizierte Event zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des show event Statements ist

show event eventname

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *show event* Statement bekommt man ausführliche Informationen über das spezifizierte Event.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Name des Show Events
OWNER	Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist
SCHEDULING_ENTITY	Batch oder Job der submitted wird wenn dieses Event eintritt
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung
PARAMETERS	Parameter die beim Submit des Jobs oder Batches benutzt werden
	Siehe auch Tabelle 22.6 auf Seite 301
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält
Fortsetzung auf der nächsten S	eite

300 I show event

show event User Commands

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars

Tabelle 22.5.: Beschreibung der Output-Struktur des show event Statements

PARAMETERS Das Layout der PARAMETERS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
KEY	Name des Parameters
VALUE	Wert des Parameters

Tabelle 22.6.: Output-Struktur der show event Subtabelle

show exit state definition

show exit state definition

Zweck

Zweck

Das *show exit state definition* Statement wird eingesetzt um detaillierte Informationen über die spezifizierte Exit State Definition zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des show exit state definition Statements ist

show exit state definition statename

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *show exit state definition* Statement bekommt man ausführliche Informationen über die spezifizierte Exit State Definition.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Name der Exit State Definiton
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt
	hat
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt
	geändert hat
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält

Tabelle 22.7.: Beschreibung der Output-Struktur des show exit state definition Statements

show exit state mapping

Zweck

Das *show exist state mapping* Statement wird eingesetzt um detaillierte Informa- Zweck tionen über das spezifizierte Mapping zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des show exit state mapping Statements ist

Syntax

show exit state mapping mappingname

Beschreibung

Mit dem *show exit state mapping* Statement bekommt man ausführliche Informationen über das spezifizierte Mapping.

Beschreibung

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Ausgabe

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
COMMENT	Ein Kommentar, vom Benutzer frei wählbar
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt
	hat
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt
	geändert hat
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält
Fortsetzung auf der näch	sten Seite

User Commands show exit state mapping

Fortsetzung der vorh	erigen Seite
Feld	Beschreibung
RANGES	Die Zuordnung der jeweiligen Wertebereiche, in einer Tabelle dargestellt
	Siehe auch Tabelle 22.9 auf Seite 304

Tabelle 22.8.: Beschreibung der Output-Struktur des show exit state mapping Statements

RANGES Das Layout der RANGES Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ECR_START	Untere Grenze des Bereiches (inklusiv)
ECR_END	Obere Grenze des Bereiches (inklusiv)
ESD_NAME	Name des Exit States auf den dieser Bereich abgebildet wird

Tabelle 22.9.: Output-Struktur der show exit state mapping Subtabelle

show exit state profile

Zweck

Das *show exist state profile* Statement wird eingesetzt um detaillierte Informatio- Zweck nen über das spezifizierten Profile zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des show exit state profile Statements ist

Syntax

show exit state profile profilename

Beschreibung

Mit dem *show exit state profile* Statement bekommt man ausführliche Informationen über den spezifizierten Profile.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Ausgabe

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
DEFAULT_ESM_NAME	Default Exit State Mapping ist aktiv wenn der Job selbst nichts anderes angibt.
IS_VALID	Flag Anzeige über die Gültigkeit dieses Exit State Profiles
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält
Fortsetzung auf der nächsten Seite	

show exit state profile

Fortsetzung der vorh	erigen Seite
Feld	Beschreibung
STATES	Tabelle beinhaltet Exit States die für dieses Profil gültig sind Siehe auch Tabelle 22.11 auf Seite 306

Tabelle 22.10.: Beschreibung der Output-Struktur des show exit state profile Statements

STATES Das Layout der STATES Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
PREFERENCE	Die Präferenz die Verbindung der Child Exit
	States zu kontrollieren
TYPE	Zeigt an, ob der State FINAL, PENDING oder
	RESTARTABLE ist
ESD_NAME	Name der Exit State Definition
IS_UNREACHABLE	Zeigt an, dass dieser Exit State benutzt wird
	wenn ein Job unreachable wird
IS_BROKEN	Zeigt an, dass dieser Exit State benutzt wird
	wenn ein Job fehlerhaft ist
IS_BATCH_DEFAULT	Zeigt an, dass dieser Exit State benutzt wird
	wenn ein Batch oder Milestane keine Children
	hat
IS_DEPENDENCY_DEFAULT	Zeigt an, dass dieser Exit State benutzt wird
	wenn bei der Dependency Definition die State
	Selection DEFAULT gewählt wurde

Tabelle 22.11.: Output-Struktur der show exit state profile Subtabelle

show exit state translation

Zweck

Das *show exit state translation* Statement wird eingesetzt um detaillierte Informa- *Zweck* tionen über die spezifizierte Exit State Translation zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des show exit state translation Statements ist

Syntax

show exit state translation transname

Beschreibung

Mit dem *show exit state translation* Statement bekommt man ausführliche Informationen über die spezifizierte Exit State Translation.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Ausgabe

Beschreibung

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Name der Exit State Translation
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt
	hat
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt
	geändert hat
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält
Fortsetzung auf der näch	sten Seite

User Commands show exit state translation

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
TRANSLATION	Tabelle der Exit State Translations vom Child zum Parent
	Siehe auch Tabelle 22.13 auf Seite 308

Tabelle 22.12.: Beschreibung der Output-Struktur des show exit state translation Statements

TRANSLATION Das Layout der TRANSLATION Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
FROM_ESD_NAME	Child Exit State
TO_ESD_NAME	Parent Exit State

Tabelle 22.13.: Output-Struktur der show exit state translation Subtabelle

show folder

User Commands

show folder

Zweck

Das *show folder* Statement wird eingesetzt um detaillierte Informationen über den Zweck spezifizierten Folder zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des show folder Statements ist

Syntax

show folder folderpath

Beschreibung

Mit dem *show folder* Statement bekommt man ausführliche Informationen über *Beschreibung* den spezifizierten Folder.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Ausgabe

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Name des Folders
OWNER	Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist
ТҮРЕ	Der Type gibt die Art des Objektes an. Es gibt folgende Optionen: Batch, Milestone, Job und Folder.
ENVIRONMENT	Der Name des optionalen Environments
INHERIT_PRIVS	Vom übergeordneten Ordner zu erbende Privilegien
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt
	hat
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung
Fortsetzung auf der nächsten Seite	

User Commands show folder

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält
PARAMETERS	Die Parameter Tabelle zeigt alle definierten Konstanten für diesen Folder an.
DEFINED_RESOURCES	Die Defined_Resources Tabelle zeigt alle Resource Instanzen an, die für diesen Folder definiert sind.

Tabelle 22.14.: Beschreibung der Output-Struktur des show folder Statements

show footprint

User Commands

show footprint

Zweck

Das *show footprint* Statement wird eingesetzt um detaillierte Informationen über Zweck den spezifizierten Footprint zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des show footprint Statements ist

Syntax

show footprint *footprintname* [**with** EXPAND]

```
EXPAND:
```

```
expand = none
| expand = < ( id {, id} ) | all >
```

Beschreibung

Mit dem *show footprint* Statement bekommt man ausführliche Informationen Beschreibung über den spezifizierten Footprint.

expand Da die Anzahl Job Definitions in der Tabelle JOB_DEFINITIONS sehr groß werden kann, werden sie per Default nicht angezeigt. Wenn die Option **expand = all** benutzt wird, werden alle Job Definitions, sowie die Folder, in die sie liegen, samt Folderhierarchie ausgegeben. Durch die Spezifikation einzelner (Folder) Id's können einzelne Pfade der Hierarchie selektiert werden.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Ausgabe

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Name des Footprints
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars
Fortsetzung auf der näch	71

User Commands show footprint

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt
	hat
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt
	geändert hat
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält
RESOURCES	Tabelle von System Resources die diesen Foot-
	print formen
	Siehe auch Tabelle 22.16 auf Seite 312
JOB_DEFINITIONS	Tabelle von Job Definitionen die diesen Foot-
	print nutzen
	Siehe auch Tabelle 22.17 auf Seite 313

Tabelle 22.15.: Beschreibung der Output-Struktur des show footprint Statements

RESOURCES Das Layout der RESOURCES Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
RESOURCE_NAME	Vollqualifizierter Pfadname von System Named
	Resources
AMOUNT	Menge der Resource-Einheiten die allokiert werden
KEEP_MODE	Keep_Mode spezifiziert wann die Resource freigegeben wird (FINISHED, JOB_FINAL oder FINAL)

Tabelle 22.16.: Output-Struktur der show footprint Subtabelle

JOB_DEFINITIONS Das Layout der JOB_DEFINITIONS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

show footprint User Commands

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
SE_PATH	Ordner Pfadname des Objektes
TYPE	Typ des Objekts
HAS_CHILDREN	True bedeutet, dass es weiter unten im Baum noch Environment-Benutzer gibt.
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält

Tabelle 22.17.: Output-Struktur der show footprint Subtabelle

show group

show group

Zweck

Zweck

Das *show group* Statement wird eingesetzt um detaillierte Informationen über die spezifizierte Gruppe zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des show group Statements ist

show group groupname

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *show group* Statement bekommt man ausführliche Informationen über die spezifizierten Gruppe.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Name der Gruppe
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält
MANAGE_PRIVS	Tabelle der Manage Privilegien
_	Siehe auch Tabelle 22.19 auf Seite 315
Fortsetzung auf der nächs	ten Seite

show group User Commands

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
USERS	Tabelle der Benutzergruppen
	Siehe auch Tabelle 22.20 auf Seite 315

Tabelle 22.18.: Beschreibung der Output-Struktur des show group Statements

MANAGE_PRIVS Das Layout der MANAGE_PRIVS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält

Tabelle 22.19.: Output-Struktur der show group Subtabelle

USERS Das Layout der USERS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
UID	Id des Users
NAME	Der Name des Objektes
IS_ENABLED	Dieses Flag teilt dem Benutzer mit, ob er verbunden werden kann.
DEFAULT_GROUP	Die Default-Gruppe von diesem Benutzer
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält

Tabelle 22.20.: Output-Struktur der show group Subtabelle

show interval

show interval

Zweck

Zweck

Das *show interval* Statement wird eingesetzt um detaillierte Informationen über den Intervall zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des show interval Statements ist

show interval *intervalname* [(*id*)]

Beschreibung

Beschreibung

Das *show interval* Statement zeigt detaillierte Informationen zu einem Intervall. Ohne *expand* Klausel werden keine steigende Flanken (Edges) angezeigt. Mit der *expand* Klausel kann eine Periode, für die die Edges gezeigt werden sollen, spezifiziert werden.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Beschreibung
Die Nummer des Repository Objektes
Der Name des Objektes
Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist
Der Anfang des Intervalls. Vor dieser Zeit werden keine Flanken generiert.
Das Ende des Intervalls. Nach dieser Zeit werden keine Flanken generiert.
Die Periode des Intervalls
Die Dauer eines Blocks
Die Zeit mit der das Intervall synchronisiert wird. Die erste Periode des Intervalls startet zu dieser Zeit.

316 I show interval

show interval User Commands

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
INVERSE	Die Angabe, ob die Auswahlliste positiv oder
	negativ aufgefasst werden soll
EMBEDDED	Das Intervall aus dem nachträglich eine
	Auswahl getroffen wird
SELECTION	Mit Selection werden einzelne Blöcke selektiert.
	Siehe auch Tabelle 22.22 auf Seite 318
FILTER	Name(n) der Intervalle die den Output dieses
	Intervalls weiter filtern (Multiplikation)
	Siehe auch Tabelle 22.23 auf Seite 318
DISPATCHER	Die Dispatch Tabelle ist nur für Dispatchinter-
	valle relevant. Sie gibt Detailinformation zu der
	Dispatch Funktionalität.
	Siehe auch Tabelle 22.24 auf Seite 318
HIERARCHY	Die Hierarchy Tabelle zeigt die hierarchische
	Struktur eines Intervalls.
	Siehe auch Tabelle 22.25 auf Seite 319
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt
	hat
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt
	geändert hat
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält
OWNER_OBJ_TYPE	Falls ein Intervall zu einem anderen Objekt
	gehört, steht in diesem Feld der Typ des über-
	geordneten Objekts.
OWNER_OBJ_ID	Falls ein Intervall zu einem anderen Objekt
	gehört, steht in diesem Feld die Id des überge-
	ordneten Objekts.
SE_ID	Dieses Feld wurde noch nicht beschrieben
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars
EDGES	Dieses Feld wurde noch nicht beschrieben
	Siehe auch Tabelle 22.26 auf Seite 321

Tabelle 22.21.: Beschreibung der Output-Struktur des show interval Statements

show interval

SELECTION Das Layout der SELECTION Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
VALUE	Nummer des ausgewählten Edges
PERIOD_FROM	Anfang der Periode in der alle auftretenden Edges als ausgewählt gelten
PERIOD_TO	Ende der Periode in der alle auftretenden Edges als ausgewählt gelten

Tabelle 22.22.: Output-Struktur der show interval Subtabelle

FILTER Das Layout der FILTER Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
CHILD	Name des filternden Intervalls

Tabelle 22.23.: Output-Struktur der show interval Subtabelle

DISPATCHER Das Layout der DISPATCHER Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
SEQNO	Das Feld seqno definiert die Reihenfolge der
	Dispatch-Regeln.
NAME	Um die Dispatch-Regeln einfacher verstehen zu
	können, hat jede Regel einen Namen.
SELECT_INTERVAL_ID	Die Id des Intervalls, das die Zeiträume
	definiert, in denen die Regel zutrifft.
SELECT_INTERVAL_NAME	Der Name des Intervalls, das die Zeiträume
	definiert, in denen die Regel zutrifft.
Fortsetzung auf der nächsten Seite	

show interval User Commands

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
FILTER_INTERVAL_ID	Die Id des Intervalls, das zu den vom Select Intervall definierten Zeiten evaluiert werden soll.
FILTER_INTERVAL_NAME	Der Name des Intervalls, das zu den vom Select Intervall definierten Zeiten evaluiert werden soll.
IS_ENABLED	Dieses Feld gibt an ob die Regel ausgewertet werden soll oder nicht.
IS_ACTIVE	Dieses Feld definiert ob das Filter Intervall evaluiert wird oder nicht. Wird das Filter Inter- vall nicht evaluiert, wird nichts durchgelassen.

Tabelle 22.24.: Output-Struktur der show interval Subtabelle

HIERARCHY Das Layout der HIERARCHY Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung	
ID	Die Nummer des Repo	sitory Objektes
LEVEL		welcher Hierarchieebene
	sich das beschriebene (
ROLE	Das Feld role gibt an	welche Rolle das Objekt
	hat. Es gibt folgende M	löglichkeiten:
	Rolle	Bedeutung
	HEAD	Top level Objekt
	FILTER	Filter Intervall
	EMBEDDED	Embedded Intervall
	DISPATCH	Dispatch Intervall
	DISPATCH_SELECT	Select Intervall einer Dispatch Regel
	DISPATCH_FILTER	Filter Intervall einer Dispatch Regel
PARENT	•	an welches Objekt das
	übergeordnete Objekt i	
NAME	Der Name des Interval	ls
SEQNO	Das Feld seqno defin	iert die Reihenfolge der
	Dispatch-Regeln.	
SELECT_INTERVAL_NAME	Der Name des Interv	alls, das die Zeiträume
	definiert, in denen die	Regel zutrifft.
Fortsetzung auf der nächsten Seite		

show interval

Feld	Beschreibung
FILTER_INTERVAL_NAME	Der Name des Intervalls, das zu den vom Select Intervall definierten Zeiten evaluiert werden soll.
IS_ENABLED	Dieses Feld gibt an ob die Regel ausgewertet werden soll oder nicht.
IS_ACTIVE	Dieses Feld definiert ob das Filter Intervall evaluiert wird oder nicht. Wird das Filter Intervall nicht evaluiert, wird nichts durchgelassen.
OWNER	Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist
STARTTIME	Der Anfang des Intervalls. Vor dieser Zeit werden keine Flanken generiert.
ENDTIME	Das Ende des Intervalls. Nach dieser Zeit werden keine Flanken generiert.
BASE	Die Periode des Intervalls
DURATION	Die Dauer eines Blocks
SYNCTIME	Die Zeit mit der das Intervall synchronisiert wird. Die erste Periode des Intervalls startet zu dieser Zeit.
INVERSE	Die Angabe, ob die Auswahlliste positiv oder negativ aufgefasst werden soll
EMBEDDED	Das Intervall aus dem nachträglich eine Auswahl getroffen wird
SELECTION	Mit Selection werden einzelne Blöcke selektiert.
FILTER	Name(n) der Intervalle die den Output dieses Intervalls weiter filtern (Multiplikation)
DISPATCHER	Name(n) der Intervalle die den Output dieses Intervalls weiter filtern (Multiplikation)
OWNER_OBJ_TYPE	Falls ein Intervall zu einem anderen Objekt gehört, steht in diesem Feld der Typ des übergeordneten Objekts.
OWNER_OBJ_ID	Falls ein Intervall zu einem anderen Objekt gehört, steht in diesem Feld die Id des übergeordneten Objekts.

Tabelle 22.25.: Output-Struktur der show interval Subtabelle

show interval

User Commands

EDGES Das Layout der EDGES Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung

Tabelle 22.26.: Output-Struktur der show interval Subtabelle

show job

show job

Zweck

Zweck

Das *show job* Statement wird eingesetzt um detaillierte Informationen über den spezifizierten Job zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des show job Statements ist

```
show job jobid [ with WITHITEM {, WITHITEM} ]
show job submittag = string [ with WITHITEM {, WITHITEM} ]
WITHITEM:
     filter = ( FILTERITEM {, FILTERITEM} )
  recursive audit
FILTERITEM:
     cancel
     change priority
     clear warning
     comment
     disable
     ignore named resource
     ignore resource
     ignore dependency [recursive]
     job in error
     kill
     renice
     rerun [recursive]
     restartable
     resume
     set exit state
     set parameter
     set resource state
     set state
     set warning
     submit \left[ \ suspend \ \right]
     suspend
     timeout
```

trigger failure trigger submit unreachable

Beschreibung

Mit dem *show job* Statement bekommt man ausführliche Informationen über den spezifizierten Job. Der Job kann mittels seiner Id, oder aber, wenn beim Submit ein Submit Tag spezifiziert wurde, mittels des Submit Tags spezifiziert werden.

Die Filter-Option dient zum Selektieren von Audit-Einträgen. Ohne Angabe der Filter-Option werden alle Audit-Einträge gezeigt. Ansonsten werden nur die Einträge der im Filter spezifizierten Typen ausgegeben.

Die **recursive audit** Option sammelt alle Audit-Meldungen des gezeigten Jobs, sowie die seiner direkten oder indirekten Children.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Ausgabe

Beschreibung

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
SE_NAME	Der komplette Pfadname des Objektes
SE_OWNER	Eigentümer des Objekts
SE_TYPE	Der Se_Type ist der Objekttyp (JOB, BATCH oder MILESTONE).
SE_RUN_PROGRAM	Die Run_Program Zeile der Job Definition
SE_RERUN_PROGRAM	Die Rerun_Program Zeile der Job Definition
SE_KILL_PROGRAM	Die Kill_Program Zeile der Job Definition
SE_WORKDIR	Die Workdir der Job Definition
SE_LOGFILE	Das Logfile der Job Definition
SE_TRUNC_LOG	Gibt an, ob das Logfile gekürzt werden soll, bevor der Prozess startet, oder ob die Loginformation angehängt werden soll.
SE_ERRLOGFILE	Das Error Logfile der Job Definition
SE_TRUNC_ERRLOG	Gibt an, ob das Logfile gekürzt werden soll,
	bevor der Prozess startet, oder ob die Loginfor-
	mation angehängt werden soll.
Fortsetzung auf der nächsten Seite	

show job I 323

show job

Fortsetzung der vorherigen Sei Feld	Beschreibung
SE_EXPECTED_RUNTIME	Die erwartete Laufzeit der Job Definition
SE_PRIORITY	Priorität/Nice Value der Job Definition
SE_SUBMIT_SUSPENDED	Das Suspend Flag des Objekts
SE_MASTER_SUBMITTABLE	Das Master_Submittable Flag des Objekts
SE_DEPENDENCY_MODE	Der Dependency_Mode des Objekts
SE_ESP_NAME	Der Exit State Profile des Objekts
SE_ESM_NAME	Das Exit State Mapping der Job Definition
SE_ENV_NAME	Das Environment der Job Definition
SE_FP_NAME	Der Footprint der Job Definition
MASTER_ID	Hierbei handelt es sich um die Id des Master Jobs.
TIME_ZONE	Dieses Feld wurde noch nicht beschrieben
CHILD_TAG	Tag zur ausschließlichen Erkennung von Jobs die mehrmals als Children desselben Jobs submitted wurden
SE_VERSION	Die Ausführung von Definitionen die für dieses Submitted Entity gültig sind
OWNER	Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist
PARENT_ID	Hierbei handelt es sich um die Id des Parents.
SCOPE_ID	Der Scope, bzw. Jobserver, dem der Job zuge- ordnet ist
HTTPHOST	Der Hostname des Scopes für den Zugriff auf Logfiles via HTTP
HTTPPORT	Die HTTP Portnummer des Jobservers für der Zugriff auf Logfiles via HTTP
IS_STATIC	Flag, das statische oder dynamische Submits von diesem Job anzeigt
MERGE_MODE	Zeigt an wie mehrere Submits von demsel- ben definierten Objekt im aktuellen Master Rur gehandhabt werden
STATE	Der State ist der aktuelle Status des Jobs.
IS_DISABLED	Zeigt an, ob der Job bzw. Batch disabled submitted wurde.
IS_CANCELLED	Zeigt an, ob ein Cancel auf den Job ausgeführt wurde
JOB_ESD_ID	Der job_esd ist der Exit State des Jobs.

show job

User Commands

Feld	D 1 11	
	Beschreibung	
JOB_ESD_PREF	Die Präferenz zum Mischen der Job Exit States mit den Child States	
IOR IC EINIAI		
JOB_IS_FINAL	Dieses Feld gibt an, ob der Job selbst final ist.	
JOB_IS_RESTARTABLE	Flag das anzeigt das dieser Job restartable ist	
FINAL_ESD_ID	Der finale (merged) Exit State des Objekts	
EXIT_CODE	Der Exit_Code des ausgeführten Prozesses Die erstellte Kommandozeile die bei der ersten	
COMMANDLINE	Ausführung genutzt wird	
RR_COMMANDLINE	Erstellte Rerun Kommandozeile die bei der letzten Rerun-Ausführung genutzt wird	
WORKDIR	Name des Working Directorys des Nutzprozesses	
LOGFILE	Name des Logfiles des Nutzprozesses. Hier werden die Ausgaben nach stdout protokol- liert.	
ERRLOGFILE	Das erstellte Error Logfile	
PID	Bei der PID handelt es sich um die Prozessidentifikationsnummer des überwachenden Jobserverprozesses auf dem jeweiligen Hostsystem.	
EXT_PID	Die EXT_PID ist die Prozessidentifikationsnummer des Nutzprozesses.	
ERROR_MSG	Die Fehlermeldung die beschreibt warum der Job in den Status error gewechselt ist	
KILL_ID	Die Submitted Entity Id des submitteten Kill Jobs	
KILL_EXIT_CODE	Der Exit Code der letzten Kill Program Ausführung	
IS_SUSPENDED	Dieses Feld gibt an, ob der Job oder Batch selbst suspended ist.	
IS_SUSPENDED_LOCAL	Flag, das anzeigt, ob das Objekt lokal suspended ist (bei Restart Triggern mit suspend)	
PRIORITY	Die statische Priorität eines Jobs. Diese setzt sich zusammen aus der definierten Priorität und den Nice Values der Parents.	
Fortsetzung auf der nächsten Seite		

show job

Fortsetzung der vorherigen Feld	Beschreibung
RAW_PRIORITY	Der uninterpretierte Prioritätswert des Jobs Anders als die Priorität, ist dieser Wert praktisch nicht limitiert. Er wird benötigt um nach Manipulationen über Nice Profiles die korrekte Priorität wiederherstellen zu können.
NICEVALUE	Die aktuelle Nice Value des Jobs
NP_NICEVALUE	Der Np_Nicevalue ist der Nice Value, der als Folge von Aktivierungen (und Deaktivierungen) von Nice Profiles entsteht.
MIN_PRIORITY	Der minimale Wert der dynamischen Priorität
AGING_AMOUNT	Der Aging_Amount gibt an nach wievieler Zeiteinheiten die dynamische Priorität eines Jobs um einen Punkt hochgesetzt wird.
AGING_BASE	Die Aging_Base gibt an um welche Zeiteinheites beim Aging Amount geht.
DYNAMIC_PRIORITY	Die dynamische Priorität des Jobs. Diese ist die abhängig von der Wartezeit korrigierte statische Priorität.
PARENT_SUSPENDED	Dieses Feld gibt an, ob der Job über einen seiner Parents suspended ist (true) oder nicht (false).
SUBMIT_TS	Hierbei handelt es sich um den Zeitpunkt zu dem der Job submitted wird.
RESUME_TS	Der Zeitpunkt zu dem der Job automatisch resumed wird
SYNC_TS	Der Zeitpunkt zu dem der Job in den Status syn- chronize_wait gewechselt ist
RESOURCE_TS	Der Zeitpunkt zu dem der Job in den Status re- source_wait gewechselt ist
RUNNABLE_TS	Der Zeitpunkt an dem der Job den Status runnable erreicht hat
START_TS	Der Zeitpunkt zu dem der Job vom Jobserver als gestarted gemeldet wurde
FINISH_TS	Hierbei handelt es sich um den Zeitpunkt zu dem der Job beendet wird.
FINAL_TS	Der Zeitpunkt zu der der Job in den State fina übergegangen ist
CNT_SUBMITTED	Die Anzahl der Children im Status submitted

Fortsetzung der vorherigen Seite		
Feld	Beschreibung	
CNT_DEPENDENCY_WAIT	Die Anzahl der Children im Status dependen-	
	cy_wait	
CNT_SYNCHRONIZE_WAIT	Die Anzahl der Children im Status synchro-	
	nize_wait	
CNT_RESOURCE_WAIT	Die Anzahl der Children im Status resource_wait	
CNT_RUNNABLE	Die Anzahl der Children im Status runnable	
CNT_STARTING	Die Anzahl der Children im Status starting	
CNT_STARTED	Die Anzahl der Children im Status started	
CNT_RUNNING	Die Anzahl der Children im Status running	
CNT_TO_KILL	Die Anzahl der Children im Status to_kill	
CNT_KILLED	Die Anzahl der Children im Status killed	
CNT_CANCELLED	Die Anzahl der Children im Status cancelled	
CNT_FINISHED	Die Anzahl der Children im Status finished	
CNT_FINAL	Die Anzahl der Children im Status final	
CNT_BROKEN_ACTIVE	Die Anzahl der Children im Status bro-	
	ken_active	
CNT_BROKEN_FINISHED	Die Anzahl der Children im Status bro- ken_finished	
CNT_ERROR	Die Anzahl der Children im Status error	
CNT_RESTARTABLE	Die Anzahl der Children im Status restartable	
CNT_UNREACHABLE	Die Anzahl der Children im Status unreachable	
CNT_WARN	Die Anzahl der Children für die eine Warnung vorliegt	
WARN_COUNT	Dies ist die Anzahl unbehandelter Warnings.	
IDLE_TIME	Die Zeit die der Job idle war, beziehungsweise	
_	gewartet hat	
DEPENDENCY_WAIT_TIME	Die Zeit in der der Job im Status Dependen-	
	cy_Wait war	
SUSPEND_TIME	Die Zeit in der der Job Suspended war	
SYNC_TIME	Die Zeit in der der Job im Status Synchro-	
	nize_Wait war	
RESOURCE_TIME	Die Zeit in der der Job im Status Resource_Wait	
	war	
JOBSERVER_TIME	Die Zeit in der der Job unter der Kontrolle eines	
	Jobservers war	
Fortsetzung auf der nächsten Seite		

show job

Feld	Beschreibung
RESTARTABLE_TIME	Die Zeit in der der Job in einem Restartable State war, wartend auf einen Rerun oder Cancel
CHILD_WAIT_TIME	Die Zeit in der der Job gewartet hat, bis seine Children einen Final State erreicht haben
PROCESS_TIME	Die Zeit in der ein Job ausgeführt wurde, oder ausgeführt hätte werden können, wenn genug Resourcen zur Verfügung gestanden hätten Somit die Zeit zwischen Submit und Final ohne die Zeit in der er auf Abhängigkeiten gewarte hat.
ACTIVE_TIME	Die Zeit in der der Job aktiv war
IDLE_PCT	Der Prozentsatz der gesamten Zeit in der de Job als aktiv galt
CHILDREN	Die Anzahl Children des Jobs oder Batches Siehe auch Tabelle 22.28 auf Seite 329
PARENTS	Tabelle der Parents
	Siehe auch Tabelle 22.29 auf Seite 330
PARAMETER	Tabelle der Parameter
I I IIII IIVIL I LIX	Siehe auch Tabelle 22.30 auf Seite 331
REQUIRED_JOBS	Tabelle der benötigten Jobs
	Siehe auch Tabelle 22.31 auf Seite 331
DEPENDENT_JOBS	Tabelle der abhängigen Jobs
	Siehe auch Tabelle 22.32 auf Seite 334
REQUIRED_RESOURCES	Tabelle der benötigten Resources
	Siehe auch Tabelle 22.33 auf Seite 336
SUBMIT_PATH	Der Pfad vom Job bis zum Master über die Sub mit Hierarchy
IS_REPLACED	Dieses Feld gibt an, ob der Job oder Batch durch einen anderen ersetzt wurde.
TIMEOUT_AMOUNT	Die Zeit die der Job maximal auf seine Resource wartet
TIMEOUT_BASE	Die Einheit die genutzt wird um das Timeou in Sekunden, Minuten, Stunden oder Tagen zu spezifizieren
TIMEOUT_STATE	Das Timeout des Scheduling Entities
RERUN_SEQ	Reihenfolge des Rerun
AUDIT_TRAIL	Tabelle der Protokolleinträge

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
	Siehe auch Tabelle 22.34 auf Seite 338
CHILD_SUSPENDED	Die Anzahl der Children die suspended wurden
CNT_PENDING	Die Anzahl der Children im Status pending
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält
SE_PRIVS	Privilegien auf das Scheduling Entity
SUBMITTAG	Einmaliger Marker der zur Submit-Zeit gegeben ist
UNRESOLVED_HANDLING	Bestimmt wie man im Fall, dass das benötigte Objekt nicht gefunden werden kann, handeln soll.
DEFINED_RESOURCES	Tabelle der Defined_Resources des Objekts
	Siehe auch Tabelle 22.35 auf Seite 339
RUNS	Tabelle der Defined_Resources des Objekts
	Siehe auch Tabelle 22.36 auf Seite 339

Tabelle 22.27.: Beschreibung der Output-Struktur des show job Statements

CHILDREN Das Layout der CHILDREN Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
CHILDID	Die Submitted Entity Id des Childs
CHILDPRIVS	Die Privilegien auf das Child-Objekt
CHILDSENAME	Der Name des Child-Objekts
CHILDSETYPE	Die Art des Child-Objekts
CHILDSEPRIVS	Die Privilegien auf die Definition des Child-
	Objekts
PARENTID	Die Id des Parents
Fortsetzung auf der nächsten	Seite

User Commands show job

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
PARENTPRIVS	Die Privilegien auf das Parent-Objekt
PARENTSENAME	Der Name des Parent-Objekts
PARENTSETYPE	Die Art des Parent-Objekts
PARENTSEPRIVS	Die Privilegien für die Job Definition die zum
	Parent gehört
IS_STATIC	Statisches Flag der Hierarchy Definition
PRIORITY	Die Priorität auf die Hierarchy Definition
SUSPEND	Der Suspend Modus der Hierarchy Definition
MERGE_MODE	Der Merge Modus der Hierarchy Definition
EST_NAME	Der Name der Exit State Translation der Hierar-
	chy Definition
IGNORED_DEPENDENCIES	Ignored Dependencies Flag der Hierarchy Defi-
	nition

Tabelle 22.28.: Output-Struktur der show job Subtabelle

PARENTS Das Layout der PARENTS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
CHILDID	Die Submitted Entity Id des Childs
CHILDPRIVS	Die Privilegien auf das Child-Objekt
CHILDSENAME	Der Name des Child-Objekts
CHILDSETYPE	Die Art des Child-Objekts
CHILDSEPRIVS	Die Privilegien auf die Definition des Child- Objekts
PARENTID	Die Id des Parents
PARENTPRIVS	Die Privilegien auf das Parent-Objekt
PARENTSENAME	Der Name des Parent-Objekts
PARENTSETYPE	Die Art des Parent-Objekts
PARENTSEPRIVS	Die Privilegien für die Job Definition die zum Parent gehört
IS_STATIC	Statisches Flag der Hierarchy Definition
PRIORITY	Die Priorität auf die Hierarchy Definition
SUSPEND	Der Suspend Modus der Hierarchy Definition
MERGE_MODE	Der Merge Modus der Hierarchy Definition
Fortsetzung auf der nächsten Se	eite

show job User Commands

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
EST_NAME	Der Name der Exit State Translation der Hierar- chy Definition
IGNORED_DEPENDENCIES	Ignored Dependencies Flag der Hierarchy Definition

Tabelle 22.29.: Output-Struktur der show job Subtabelle

PARAMETER Das Layout der PARAMETER Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Parameters, der Variablen oder des Ausdrucks
TYPE	Die Art des Parameters, der Variablen oder des Ausdrucks
VALUE	Der Wert des Parameters, der Variablen oder des Ausdrucks

Tabelle 22.30.: Output-Struktur der show job Subtabelle

REQUIRED_JOBS Das Layout der REQUIRED_JOBS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
DEPENDENT_ID	Id des abhängigen Submitted Entities
DEPENDENT_PATH	Der Pfad vom Job bis zum Master über die Submit Hierarchy
DEPENDENT_PRIVS	Die Privilegien auf das abhängige Objekt
Fortsetzung auf der nächsten Seite	

show job

Feld	Beschreibung
DEPENDENT_ID_ORIG	Id des originalen abhängigen Submitted Entities, auf dem die Abhängigkeit für Abhängigkeiten, die von den Parents geerbt wurden, definiert ist.
DEPENDENT_PATH_ORIG	Der Pfad vom abhängigen Objekt bis zum Master über die Submit Hierarchy
DEPENDENT_PRIVS_ORIG	Die Privilegien auf das originale abhängige Objekt
DEPENDENCY_OPERATION	Definiert, ob alle oder nur manche Abhängigkeiten des originalen Objektes erfüllt sein müssen
REQUIRED_ID	Id des benötigten Submitted Entities
REQUIRED_PATH	Der Pfad vom benötigten Objekt bis zum Master über die Submit Hierarchy
REQUIRED_PRIVS	Die Privilegien auf das benötigte Objekt
STATE	Der Status der Abhängigkeit (OPEN, FUL-FILLED oder FAILED)
DD_ID	Id des Dependency Definition Objekts
DD_NAME	Name der Dependency Definition
DD_DEPENDENTNAME	Der komplette Pfadname des Objekts
DD_DEPENDENTTYPE	Die Art des abhängigen Objekts
DD_DEPENDENTPRIVS	Privilegien auf das abhängige Objekt
DD_REQUIREDNAME	Pfadname der Definition des abhängigen Objektes
DD_REQUIREDTYPE	Die Art des benötigten Objektes
DD_REQUIREDPRIVS	Die Privilegien auf das benötigte Objekt
DD_UNRESOLVED_ HANDLING	Spezifiziert wie man mit nicht auflösbaren Abhängigkeiten beim Submit umgehen soll
DD_STATE_SELECTION	Gibt an, wie die benötigten Exit States ermittelt werden. Es gibt die Optionen FINAL, ALL_REACHABLE, UNREACHABLE und DEFAULT. Im Falle von FINAL können die benötigten Exit States expliziert aufgeführt sein
DD_MODE	Gibt an, ob nur der benötigte Job selbst, oder der benötigte Job mit seinen Children, final sein muss
DD_STATES	Liste mit Exit States die das benötigte Objekt er- reichen muss um die Abhängigkeit zu erfüllen

Feld	Beschreibung
JOB_STATE	In der Liste Job State kann nach Jobs gefilter werden, die den eingetragenen Job State haben
IS_SUSPENDED	Dieses Feld gibt an, ob der Job oder Batch selbs suspended ist.
PARENT_SUSPENDED	Dieses Feld gibt an, ob der Job über einen seiner Parents suspended ist (true) oder nicht (false).
CNT_SUBMITTED	Die Anzahl der Children im Status submitted
CNT_DEPENDENCY_WAIT	Die Anzahl der Children im Status dependency_wait
CNT_SYNCHRONIZE_WAIT	Die Anzahl der Children im Status synchro nize_wait
CNT_RESOURCE_WAIT	Die Anzahl der Children im Status re source_wait
CNT_RUNNABLE	Die Anzahl der Children im Status runnable
CNT_STARTING	Die Anzahl der Children im Status starting
CNT_STARTED	Die Anzahl der Children im Status started
CNT_RUNNING	Die Anzahl der Children im Status running
CNT_TO_KILL	Die Anzahl der Children im Status to_kill
CNT_KILLED	Die Anzahl der Children im Status killed
CNT_CANCELLED	Die Anzahl der Children im Status cancelled
CNT_FINISHED	Die Anzahl der Children im Status finished
CNT_FINAL	Die Anzahl der Children im Status final
CNT_BROKEN_ACTIVE	Die Anzahl der Children im Status broken_active
CNT_BROKEN_FINISHED	Die Anzahl der Children im Status bro ken_finished
CNT_ERROR	Die Anzahl der Children im Status error
CNT_RESTARTABLE	Die Anzahl der Children im Status restartable
CNT_UNREACHABLE	Die Anzahl der Children im Status unreachable
JOB_IS_FINAL	Die Anzahl der Children im Is_Final Status
CHILD_TAG	Tag zur ausschließlichen Erkennung von Jobs die mehrmals als Children desselben Jobs sub mitted wurden
FINAL_STATE	Der endgültige Status eines Jobs
CHILDREN	Die Anzahl Children des Jobs oder Batches
IGNORE	Flag, das anzeigt, ob die Resource Allocation ig noriert wird

User Commands show job

Fortsetzung der vorherigen	Seite
Feld	Beschreibung
CHILD_SUSPENDED	Die Anzahl der Children die suspended wurden
CNT_PENDING	Die Anzahl der Children im Status pending
DD_CONDITION	Die Condition die zusätzlich erfüllt sein muss
	damit die Abhängigkeit erfüllt ist

Tabelle 22.31.: Output-Struktur der show job Subtabelle

DEPENDENT_JOBS Das Layout der DEPENDENT_JOBS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
DEPENDENT_ID	Id des abhängigen Submitted Entities
DEPENDENT_PATH	Der Pfad vom Job bis zum Master über die Submit Hierarchy
DEPENDENT_PRIVS	Die Privilegien auf das abhängige Objekt
DEPENDENT_ID_ORIG	Id des originalen abhängigen Submitted Entities, auf dem die Abhängigkeit für Abhängigkeiten, die von den Parents geerbt wurden, definiert ist.
DEPENDENT_PATH_ORIG	Der Pfad vom abhängigen Objekt bis zum Master über die Submit Hierarchy
DEPENDENT_PRIVS_ORIG	Die Privilegien auf das originale abhängige Objekt
DEPENDENCY_OPERATION	Definiert, ob alle oder nur manche Abhängigkeiten des originalen Objektes erfüllt sein müssen
REQUIRED_ID	Id des benötigten Submitted Entities
REQUIRED_PATH	Der Pfad vom benötigten Objekt bis zum Master über die Submit Hierarchy
REQUIRED_PRIVS	Die Privilegien auf das benötigte Objekt
STATE	Der Status der Abhängigkeit (OPEN, FUL-FILLED oder FAILED)
DD_ID	Id des Dependency Definition Objekts
DD_NAME	Name der Dependency Definition
Fortsetzung auf der nächsten Se	eite

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
DD_DEPENDENTNAME	Der komplette Pfadname des Objekts
DD_DEPENDENTTYPE	Die Art des abhängigen Objekts
DD_DEPENDENTPRIVS	Privilegien auf das abhängige Objekt
DD_REQUIREDNAME	Pfadname der Definition des abhängigen Objektes
DD_REQUIREDTYPE	Die Art des benötigten Objektes
DD_REQUIREDPRIVS	Die Privilegien auf das benötigte Objekt
DD_UNRESOLVED_ HANDLING	Spezifiziert wie man mit nicht auflösbaren Abhängigkeiten beim Submit umgehen soll
DD_STATE_SELECTION	Gibt an, wie die benötigten Exit States ermittelt werden. Es gibt die Optionen FINAL, ALL_REACHABLE, UNREACHABLE und DEFAULT. Im Falle von FINAL können die benötigten Exit States expliziert aufgeführt sein.
DD_MODE	Gibt an, ob nur der benötigte Job selbst, oder der benötigte Job mit seinen Children, final sein muss
DD_STATES	Liste mit Exit States die das benötigte Objekt er- reichen muss um die Abhängigkeit zu erfüllen
JOB_STATE	In der Liste Job State kann nach Jobs gefiltert werden, die den eingetragenen Job State haben.
IS_SUSPENDED	Dieses Feld gibt an, ob der Job oder Batch selbst suspended ist.
PARENT_SUSPENDED	Dieses Feld gibt an, ob der Job über einen seiner Parents suspended ist (true) oder nicht (false).
CNT_SUBMITTED	Die Anzahl der Children im Status submitted
CNT_DEPENDENCY_WAIT	Die Anzahl der Children im Status dependency_wait
CNT_SYNCHRONIZE_WAIT	Die Anzahl der Children im Status synchro- nize_wait
CNT_RESOURCE_WAIT	Die Anzahl der Children im Status resource_wait
CNT_RUNNABLE	Die Anzahl der Children im Status runnable
CNT_STARTING	Die Anzahl der Children im Status starting
CNT_STARTED	Die Anzahl der Children im Status started
CNT_RUNNING	Die Anzahl der Children im Status running
CNT_TO_KILL	Die Anzahl der Children im Status to_kill
Fortsetzung auf der nächsten S	eite

show job

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
CNT_KILLED	Die Anzahl der Children im Status killed
CNT_CANCELLED	Die Anzahl der Children im Status cancelled
CNT_FINISHED	Die Anzahl der Children im Status finished
CNT_FINAL	Die Anzahl der Children im Status final
CNT_BROKEN_ACTIVE	Die Anzahl der Children im Status bro- ken_active
CNT_BROKEN_FINISHED	Die Anzahl der Children im Status bro- ken_finished
CNT_ERROR	Die Anzahl der Children im Status error
CNT_RESTARTABLE	Die Anzahl der Children im Status restartable
CNT_UNREACHABLE	Die Anzahl der Children im Status unreachable
JOB_IS_FINAL	Die Anzahl der Children im Is_Final Status
CHILD_TAG	Tag zur ausschließlichen Erkennung von Jobs die mehrmals als Children desselben Jobs sub- mitted wurden
FINAL_STATE	Der endgültige Status eines Jobs
CHILDREN	Die Anzahl Children des Jobs oder Batches
IGNORE	Flag, das anzeigt, ob die Resource Allocation ig- noriert wird
CHILD_SUSPENDED	Die Anzahl der Children die suspended wurden
CNT_PENDING	Die Anzahl der Children im Status pending
DD_CONDITION	Die Condition die zusätzlich erfüllt sein muss damit die Abhängigkeit erfüllt ist

Tabelle 22.32.: Output-Struktur der show job Subtabelle

REQUIRED_RESOURCES Das Layout der REQUIRED_RESOURCES Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
SCOPE_ID	Id des Scopes der die Resource allokiert hat
SCOPE_NAME	Der vollqualifizierte Name des Scopes
SCOPE_TYPE	Die Art des Scopes (SCOPE oder SERVER, FOLDER, BATCH oder JOB)
SCOPE_PRIVS	Die Privilegien auf dem Scope
Fortsetzung auf der nächsten Seite	

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
RESOURCE_ID	Id der Required Resource
RESOURCE_NAME	Kategorischer Pfadname der Requested Re-
	source
RESOURCE_USAGE	Die Anwendung der benötigten Resource (STATIC, SYSTEM oder SYNCHRONIZING)
RESOURCE_OWNER	Name des Eigentümers der Requested Resource
RESOURCE_PRIVS	Die Privilegien auf die Requested Resource
RESOURCE_STATE	Der Status der Requested Resource
RESOURCE_TIMESTAMP	Der letzte Zeitpunkt zu dem der Resource Status dieser Resource gesetzt wurde
REQUESTABLE_AMOUNT	Die Menge der Resourcen die maximal von einem Job angefordert werden darf
TOTAL_AMOUNT	Der komplette Amount der allokiert werden kann
FREE_AMOUNT	Die freie Menge die allokiert werden darf
REQUESTED_AMOUNT	Hierbei handelt es sich um die Anforderungsmenge
REQUESTED_LOCKMODE	Der beantragte Lockmode
REQUESTED_STATES	Der beantragte Resource State
RESERVED_AMOUNT	Die Menge die von der Requested Resource re- serviert ist
ALLOCATED_AMOUNT	Die Menge die von der Requested Resource allokiert wurde
ALLOCATED_LOCKMODE	Der, von der Requested Resource aktuell allokierte Lockmode
IGNORE	Flag, das anzeigt, ob die Resource Allocation ignoriert wird
STICKY	Flag, das anzeigt, ob es eine Sticky Resource Allocation ist
STICKY_NAME	Optionaler Name der Sticky Anforderung
STICKY_PARENT	Parent Job innerhalb dessen die Sticky Anforderung gilt
STICKY_PARENT_TYPE	Typ des Parents innerhalb dessen die Sticky Anforderung gilt
ONLINE	Flag, das anzeigt, ob die Resource für eine Allocation erhältlich ist
Fortsetzung auf der nächsten Seite	

User Commands show job

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
ALLOCATE_STATE	Der Status der Alocation (RESERVED, ALLO-CATED, AVAILABLE oder BLOCKED)
EXPIRE	Zeitpunkt, der angibt, wie alt eine Resource ma- ximal bzw. minimal sein darf, je nachdem, ob der Expire positiv oder negativ ist
EXPIRE_SIGN	Sign of the expiration condition, +/- indicating younger/older than Vorzeichen der Expiration
IGNORE_ON_RERUN	Bedingung, +/- Dieser Flag gibt an ob die Aktualitätsbedingung im Falle eines Reruns ignoriert werden soll.
DEFINITION	Die Speicherstelle der Resource Definition

Tabelle 22.33.: Output-Struktur der show job Subtabelle

AUDIT_TRAIL Das Layout der AUDIT_TRAIL Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
USERNAME	Benutzername der diese Audit-Eingabe verursacht
TIME	Der Zeitpunkt zu dem diese Audit-Eingabe erstellt wurde
TXID	Transaktionsnummer der Änderung
ACTION	Aktion die diese Audit-Eingabe verursacht
ORIGINID	Die originale Object Id die diese Audit-Eingabe verursacht
JOBID	Die Id des Jobs für den der Auditeintrag gilt
JOBNAME	Der Name des Jobs für den der Auditeintrag gilt
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
INFO	Zusätzliche Systeminformation über das Action Event das die Audit-Eingabe verursacht hat

Tabelle 22.34.: Output-Struktur der show job Subtabelle

show job

User Commands

DEFINED_RESOURCES Das Layout der DEFINED_RESOURCES Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Id der Defined Resource
RESOURCE_NAME	Kompletter Pfadname des Defined Objects
RESOURCE_USAGE	Die Anwendung der benötigten Resource (STATIC, SYSTEM oder SYNCHRONIZING)
RESOURCE_OWNER	Der Eigentümer der Resource
RESOURCE_PRIVS	Die Privilegien auf die Resource
RESOURCE_STATE	Der aktuelle Status der Resource
RESOURCE_TIMESTAMP	Der letzte Zeitpunkt zu dem der Resource Status dieser Resource gesetzt wurde
REQUESTABLE_AMOUNT	Die Menge der Resourcen die maximal von einem Job angefordert werden darf
TOTAL_AMOUNT	Der komplette Amount der allokiert werden kann
FREE_AMOUNT	Die freie Menge die allokiert werden darf
ONLINE	Zeigt an, ob die Resource allokiert werden kann oder nicht

Tabelle 22.35.: Output-Struktur der show job Subtabelle

RUNS Das Layout der RUNS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
RERUN_SEQ	Reihenfolge des Rerun
SCOPE_ID	Der Scope, bzw. Jobserver, dem der Job zuge- ordnet ist
HTTPHOST	Der Hostname des Scopes für den Zugriff auf Logfiles via HTTP
HTTPPORT	Die HTTP Portnummer des Jobservers für den Zugriff auf Logfiles via HTTP
JOB_ESD_ID	Der job_esd ist der Exit State des Jobs.
EXIT_CODE	Der Exit_Code des ausgeführten Prozesses
Fortsetzung auf der nächsten Se	eite

show job

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
COMMANDLINE	Die erstellte Kommandozeile die bei der ersten Ausführung genutzt wird
WORKDIR	Name des Working Directorys des Nutzprozesses
LOGFILE	Name des Logfiles des Nutzprozesses. Hier werden die Ausgaben nach stdout protokol- liert.
ERRLOGFILE	Das erstellte Error Logfile
EXT_PID	Die EXT_PID ist die Prozessidentifi- kationsnummer des Nutzprozesses.
SYNC_TS	Der Zeitpunkt zu dem der Job in den Status syn- chronize_wait gewechselt ist
RESOURCE_TS	Der Zeitpunkt zu dem der Job in den Status re- source_wait gewechselt ist
RUNNABLE_TS	Der Zeitpunkt an dem der Job den Status runnable erreicht hat
START_TS	Der Zeitpunkt zu dem der Job vom Jobserver als gestarted gemeldet wurde
FINISH_TS	Hierbei handelt es sich um den Zeitpunkt zu dem der Job beendet wird.

Tabelle 22.36.: Output-Struktur der show job Subtabelle

show job definition

Zweck

Das *show job definition* Statement wird eingesetzt um detaillierte Informationen Zweck über die definierte Job Definition zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des show job definition Statements ist

Syntax

show job definition folderpath

Beschreibung

Mit dem *show job definition* Statement bekommt man ausführliche Informationen Beschreibung über die spezifizierte Job Definition.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Ausgabe

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der vollständige Pfadname der Job Definition
OWNER	Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist
ТҮРЕ	Der Type gibt die Art des Objektes an. Es gibt folgende Optionen: Batch, Milestone, Job und Folder.
INHERIT_PRIVS	Vom übergeordneten Ordner zu erbende Privilegien
RUN_PROGRAM	Im Feld Run_Program kann eine Kommandozeile angegeben werden, die das Skript oder Programm startet.
RERUN_PROGRAM	Das Feld Rerun_Program gibt das Kommando an, welches bei einer wiederholten Ausführung des Jobs nach einem Fehlerzustand (rerun) aus- geführt werden soll.

show job definition

Feld	Beschreibung
KILL_PROGRAM	Das Kill_Program bestimmt welches Programn ausgeführt werden soll, um einen aktuel laufenden Job zu beenden.
WORKDIR	Hierbei handelt es sich um das Working Directory des aktuellen Jobs.
LOGFILE	Das Feld Logfile gibt an in welche Datei alle normalen Ausgaben des Run_Programs aus gegeben werden sollen. Unter normalen Aus gaben sind alle Ausgaben gemeint, die den nor malen Ausgabekanal (STDOUT unter UNIX benutzen.
TRUNC_LOG	Gibt an, ob das Logfile erneuert werden sol oder nicht
ERRLOGFILE	Das Feld Errorlogfile gibt an, in welcher Date alle Fehlerausgaben des Run_Programs aus gegeben werden sollen.
TRUNC_ERRLOG	Gibt an, ob das Error Logfile erneuert werder soll oder nicht
EXPECTED_RUNTIME	Die Expected_Runtime beschreibt die erwartete Zeit die ein Job für seine Ausführung benötigt.
EXPECTED_FINALTIME	Die Expected Finaltime beschreibt die erwartete Zeit die ein Job oder Batch samt Children fü seine Ausführung benötigt.
PRIORITY	Das Feld Priority gibt an mit welche Dringlichkeit ein Prozess, falls er gestarte werden soll, vom Scheduling System berück sichtigt wird.
MIN_PRIORITY	Minimale effektive Priorität die durch da natürliche Altern erreicht werden kann
AGING_AMOUNT	Die Anzahl Zeiteinheiten nach der die effektive Priorität um 1 erhöht wird
AGING_BASE	Die Zeiteinheit die für das Alterungsinterval genutzt wird
SUBMIT_SUSPENDED	Flag das angibt, ob das Objekt nach dem Submi suspended werden soll.
RESUME_AT	Falls der Job suspended submitted werder soll, erfolgt ein automatischer Resume zun angegebenen Zeitpunkt.

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
RESUME_IN	Falls der Job suspended submitted werden soll, erfolgt ein automatischer Resume nach der angegebenen Anzahl Zeiteinheiten.
RESUME_BASE	Zeiteinheitsangabe für RESUME_IN
MASTER_SUBMITTABLE	Der Job der durch den Trigger gestartet wird, wird als eigener Master Job submitted und hat keinen Einfluss auf den aktuellen Master Job-Lauf des triggernden Jobs.
TIMEOUT_AMOUNT	Die Anzahl Zeiteinheiten die gewartet wird bis das Timeout eintritt
TIMEOUT_BASE	Die Einheit die genutzt wird um das Timeout in Sekunden, Minuten, Stunden oder Tagen zu spezifizieren
TIMEOUT_STATE	Das Timeout des Scheduling Entities
DEPENDENCY_MODE	Der Dependency Mode gibt an in welchem Zusammenhang die Liste der Dependencies gesehen werden muss. Es gibt folgende Optionen: ALL und ANY.
ESP_NAME	Hierbei handelt es sich um den Namen des Exit State Profiles.
ESM_NAME	Hierbei handelt es sich um den Namen des Exit State Mappings.
ENV_NAME	Hierbei handelt es sich um den Namen des Environments.
FP_NAME	Hierbei handelt es sich um den Namen des Footprints.
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung
CHILDREN	Tabelle der Children
Fortsetzung auf der nächster	n Seite

User Commands show job definition

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
	Siehe auch Tabelle 22.38 auf Seite 344
PARENTS	Tabelle der Parents
	Siehe auch Tabelle 22.39 auf Seite 345
PARAMETER	Tabelle der Parameter und Variablen die für
	dieses Objekt definiert sind
REFERENCES	Tabelle der Parameter References auf dieses Ob-
	jekt
REQUIRED_JOBS	Tabelle der benötigten Jobs
	Siehe auch Tabelle 22.40 auf Seite 347
DEPENDENT_JOBS	Tabelle der Objekte die vom gezeigten Objekt
	abhängig sind
	Siehe auch Tabelle 22.41 auf Seite 348
REQUIRED_RESOURCES	Tabelle der Resource Anforderungen die nicht
	im Environent und Footprint enthalten sind
	Siehe auch Tabelle 22.42 auf Seite 350
DEFINED_RESOURCES	Tabelle von Resourcen zum Instanziieren in die
	Submit Zeit, sichtbar um Children zu submitten

Tabelle 22.37.: Beschreibung der Output-Struktur des show job definition Statements

CHILDREN Das Layout der CHILDREN Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
CHILDNAME	Kompletter Pfadname des Child Objekts
CHILDTYPE	Der Child Typ (JOB, BATCH oder MILESTONE)
CHILDPRIVS	Ein String der die Benutzerprivilegien des Child Objekts enthält
PARENTNAME	Der Name des Parent-Objekts
PARENTTYPE	Der Parent Typ (JOB, BATCH oder MILE-STONE)
PARENTPRIVS	Ein String der die Benutzerprivilegien des Parent Objekts enthält
Fortsetzung auf der nächsten S	Seite

Fortsetzung der vorherigen Se Feld	Beschreibung
ALIAS_NAME	Name zum Referieren auf Child Definitions bei dynamischen Submits
IS_STATIC	Das is_static Flag gibt an, ob der Job statisch oder dynamisch submitted werden soll.
IS_DISABLED	Flag das angibt, ob das Child ausgeführt oder übersprungen wird
INT_NAME	Die object id ist die Id des Intervalls, welches verwendet wird, um zu prüfen ob das Child enabled ist.
PRIORITY	Der Nicevalue der den Children zugefügt wurde
SUSPEND	Bestimmt, ob das Child beim Submit suspended werden soll
RESUME_AT	Falls der Job suspended submitted werden soll, erfolgt ein automatischer Resume zum angegebenen Zeitpunkt.
RESUME_IN	Falls der Job suspended submitted werden soll, erfolgt ein automatischer Resume nach der angegebenen Anzahl Zeiteinheiten.
RESUME_BASE	Zeiteinheitsangabe für RESUME_IN
MERGE_MODE	Legt fest wie die Kondition dasselbe Objekt behandelt das mehr als einmal in der Submit Hierarchy auftritt
EST_NAME	Eine Exit State Translation die benutzt wird um die Exit States der Children nach den Exit States der Parents zu Übersetzen
IGNORED_DEPENDENCIES	Liste mit den Namen der Abhängigkeiten zum Ignorieren der Abhängigkeiten der Parents

Tabelle 22.38.: Output-Struktur der show job definition Subtabelle

PARENTS Das Layout der PARENTS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
CHILDNAME	Kompletter Pfadname des Child Objekts
Fortsetzung auf der näc	hsten Seite

show job definition

Feld	Beschreibung
CHILDTYPE	Der Child Typ (JOB, BATCH oder MILESTONE
CHILDPRIVS	Ein String der die Benutzerprivilegien des Child Objekts enthält
PARENTNAME	Der Name des Parent-Objekts
PARENTTYPE	Der Parent Typ (JOB, BATCH oder MILE STONE)
PARENTPRIVS	Ein String der die Benutzerprivilegien des Par ent Objekts enthält
ALIAS_NAME	Name zum Referieren auf Child Definitions be dynamischen Submits
IS_STATIC	Das is_static Flag gibt an, ob der Job statisch oder dynamisch submitted werden soll.
IS_DISABLED	Flag das angibt, ob das Child ausgeführt ode übersprungen wird
INT_NAME	Die object id ist die Id des Intervalls, welche verwendet wird, um zu prüfen ob das Child en abled ist.
PRIORITY	Der Nicevalue der den Children zugefüg wurde
SUSPEND	Bestimmt, ob das Child beim Submit suspender werden soll
RESUME_AT	Falls der Job suspended submitted werder soll, erfolgt ein automatischer Resume zun angegebenen Zeitpunkt.
RESUME_IN	Falls der Job suspended submitted werden soll erfolgt ein automatischer Resume nach de angegebenen Anzahl Zeiteinheiten.
RESUME_BASE	Zeiteinheitsangabe für RESUME_IN
MERGE_MODE	Legt fest wie die Kondition dasselbe Objekt be handelt das mehr als einmal in der Submit Hi erarchy auftritt
EST_NAME	Eine Exit State Translation die benutzt wird un die Exit States der Children nach den Exit State der Parents zu Übersetzen
IGNORED_DEPENDENCIES	Liste mit den Namen der Abhängigkeiten zur Ignorieren der Abhängigkeiten der Parents

Tabelle 22.39.: Output-Struktur der show job definition Subtabelle

REQUIRED_JOBS Das Layout der REQUIRED_JOBS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
DEPENDENTNAME	Der komplette Pfadname des abhängigen Objekts
DEPENDENTTYPE	Der Typ des abhängigen Objekts (JOB, BATCH oder MILESTONE)
DEPENDENTPRIVS	String der die Benutzerprivilegien des abhängigen Objekts enthält
REQUIREDNAME	Der komplette Pfadname des benötigten Objekts
REQUIREDTYPE	Der Typ des benötigten Objekts (JOB, BATCH oder MILESTONE)
REQUIREDPRIVS	String der die Benutzerprivilegien des benötigten Objektes enthält
UNRESOLVED_HANDLING	Bestimmt wie man im Fall, dass das benötigte Objekt nicht gefunden werden kann, handeln soll.
MODE	Der Dependency Mode gibt an in welchem Zusammenhang die Liste der Dependencies gesehen werden muss. Es gibt folgende Optio- nen: ALL und ANY.
STATE_SELECTION	Gibt an, wie die benötigten Exit States ermittelt werden. Es gibt die Optionen FINAL, ALL_REACHABLE, UNREACHABLE und DEFAULT. Im Falle von FINAL können die benötigten Exit States expliziert aufgeführt sein.
CONDITION	Zusätzlich spezifizierte Conditions müssen ebenfalls erfüllt sein
STATES Fortsetzung auf der nächsten S	Kommas trennen Listen von zugelassenen Exit States, die das benötigte Objekt erreichen muss, um die Abhängigkeiten zu erfüllen.

show job definition

Fortsetzung der vorherigen Seite		
Feld	Beschreibung	
RESOLVE_MODE	Der Resolve Mode definiert den Kontext in dem die Dependency aufgelöst werden soll. Mögliche Werte sind:	
	Wert Bedeutung	
	internal Die Dependency wird innerhalb des Masters aufgelöst.	
	both Die Dependency wird, wenn möglich innerhalb des Masters aufgelöst. Gelingt dies nicht, wird außerhalb des Masters gesucht.	
	external Die Dependency wird außerhalb des Masters aufgelöst.	
EXPIRED_AMOUNT	Bei der Auflösung eines external Dependencies spielt es eine Rolle wann der benötigte Job oder Batch aktiv war. Die expired amount definiert wie viele Zeiteinheiten dies in die Vergangenheit liegen darf.	
EXPIRED_BASE	Die exipired base definiert die Zeiteinheit für die expired amount.	
SELECT_CONDITION	Die select condition definiert eine Bedingung die erfüllt sein muss, damit ein Job oder Batch als required Job betrachtet werden kann.	

Tabelle 22.40.: Output-Struktur der show job definition Subtabelle

DEPENDENT_JOBS Das Layout der DEPENDENT_JOBS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
DEPENDENTNAME	Der komplette Pfadname des abhängigen Objekts
DEPENDENTTYPE	Der Typ des abhängigen Objekts (JOB, BATCH oder MILESTONE)
Fortsetzung auf der nächster	n Seite

Fortsetzung der vorherigen Seite		
Feld	Beschreib	ung
DEPENDENTPRIVS	String der gen Objekt	die Benutzerprivilegien des abhängisenthält
REQUIREDNAME	Der kompl ts	ette Pfadname des benötigten Objek-
REQUIREDTYPE	Der Typ d oder MILE	es benötigten Objekts (JOB, BATCH STONE)
REQUIREDPRIVS	_	er die Benutzerprivilegien des Objektes enthält
UNRESOLVED_HANDLING		wie man im Fall, dass das benötigte ht gefunden werden kann, handeln
MODE	Zusammer	ndency Mode gibt an in welchem hang die Liste der Dependencies erden muss. Es gibt folgende Optiound ANY.
STATE_SELECTION	mittelt we ALL_REA FAULT. I	wie die benötigten Exit States er- rden. Es gibt die Optionen FINAL, CHABLE, UNREACHABLE und DE- m Falle von FINAL können die Exit States expliziert aufgeführt sein.
CONDITION	Zusätzlich ebenfalls e	spezifizierte Conditions müssen rfüllt sein
STATES	States, die	rennen Listen von zugelassenen Exit das benötigte Objekt erreichen muss, hängigkeiten zu erfüllen.
RESOLVE_MODE	dem die 1 Mögliche V Wert	ve Mode definiert den Kontext in Dependency aufgelöst werden soll. Werte sind: Bedeutung Die Dependency wird innerhalb des Masters aufgelöst. Die Dependency wird, wenn möglich innerhalb des Masters aufgelöst. Gelingt dies nicht, wird außerhalb des Masters gesucht.
Fortsetzung auf der nächsten S	external	Die Dependency wird außerhalb des Masters aufgelöst.

User Commands show job definition

Fortsetzung der vorherigen Seite		
Feld	Beschreibung	
EXPIRED_AMOUNT	Bei der Auflösung eines external Dependencies spielt es eine Rolle wann der benötigte Job oder Batch aktiv war. Die expired amount definiert wie viele Zeiteinheiten dies in die Vergangenheit liegen darf.	
EXPIRED_BASE	Die exipired base definiert die Zeiteinheit für die expired amount.	
SELECT_CONDITION	Die select condition definiert eine Bedingung die erfüllt sein muss, damit ein Job oder Batch als required Job betrachtet werden kann.	

Tabelle 22.41.: Output-Struktur der show job definition Subtabelle

REQUIRED_RESOURCES Das Layout der REQUIRED_RESOURCES Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
RESOURCE_NAME	Kompletter Pfadname der benötigten Named Resource
RESOURCE_USAGE	Die Anwendung der benötigten Resource (STATIC, SYSTEM oder SYNCHRONIZING)
RESOURCE_PRIVS	String der die Benutzerprivilegien der Named Resource beinhaltet
AMOUNT	Die benötigte Menge bei System oder Synchronizing Resources
KEEP_MODE	Keep_Mode spezifiziert wann die Resource freigegeben wird (FINISHED, JOB_FINAL oder FINAL)
IS_STICKY	Zeigt an, ob die Resource-Zuordnung für nachfolgende Jobs beibehalten wird
STICKY_NAME	Optionaler Name der Sticky Anforderung
STICKY_PARENT	Parent Job Definition innerhalb der die Sticky Anforderung gilt
RESOURCE_STATE_MAPPING	Gibt an, wie und ob der State der Resource nach Beendigung des Jobs geändert werden soll
Fortsetzung auf der nächsten Seite	

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
EXPIRED_AMOUNT	Die Anzahl der Einheiten. Wenn der Expired Amount positiv ist, bedeutet das, dass der Sta- tuswechsel maximal die angegebene Zeit her sein darf. Ist der Amount negativ, muss es min- imal so lange her sein
EXPIRED_BASE	Die Einheit um den Expired-Zeitpunkt zu spezifizieren
IGNORE_ON_RERUN	Dieser Flag gibt an ob die Aktualitätsbedingung im Falle eines Reruns ignoriert werden soll.
LOCKMODE	Der Sperrmodus zum Allokieren von Synchronizing Resourcen (N, S, SX, X)
STATES	Kommas trennen Listen von zugelassenen Exit States, die das benötigte Objekt erreichen muss um die Abhängigkeiten zu erfüllen.
DEFINITION	(REQUIREMENT, FOOTPRINT, FOLDER oder ENVIRONMENT)
ORIGIN	Name der Resource Anforderungsdefinition, ungültig im Falle einer vollständigen An- forderung
CONDITION	Die optionale Condition die für Anforderungen von Static Resources definiert sein darf

Tabelle 22.42.: Output-Struktur der show job definition Subtabelle

show named resource

show named resource

Zweck

Zweck

Das *show named resource* Statement wird eingesetzt um detaillierte Informationen über die Named Resource zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des show named resource Statements ist

show named resource *resourcepath* [**with** EXPAND]

```
EXPAND:
     expand = none
     | expand = < ( id {, id} ) | all >
```

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *show named resource* Statement bekommt man ausführliche Informationen über die Named Resource.

expand Da die Anzahl Job Definitions in der Tabelle JOB_DEFINITIONS sehr groß werden kann, werden sie per Default nicht angezeigt. Wenn die Option **expand = all** benutzt wird, werden alle Job Definitions, sowie die Folder, in die sie liegen, samt Folderhierarchie ausgegeben. Durch die Spezifikation einzelner (Folder) Id's können einzelne Pfade der Hierarchie selektiert werden.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Name der Named Resource
OWNER	Eigentümer der Named Resource
Fortsetzung auf der nächsten Seite	

Fortsetzung der vorherigen Seite		
Feld	Beschreibung	
USAGE	Die Usage gibt an um welchen Typ Resource es sich handelt.	
INHERIT_PRIVS	Vom übergeordneten Ordner zu erbende Privilegien	
RESOURCE_STATE_PROFILE	Es handelt sich hier um das zur Resource zuge- ordnete Resource State Profile.	
FACTOR	Dies ist der Standard Factor mit der Resource Requirement Amounts multipliziert werden, wenn bei der betreffenden Resource nichts an- ders spezifiziert ist.	
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden	
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars	
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat	
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung	
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat	
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung	
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält	
RESOURCES	Das sind die Instanzen der Named Resource.	
	Siehe auch Tabelle 22.44 auf Seite 354	
PARAMETERS	Das sind die definierten Parameter der Named Resource	
	Siehe auch Tabelle 22.45 auf Seite 354	
JOB_DEFINITIONS	Die Job Definitions, die die Named Resource anfordern	
	Siehe auch Tabelle 22.46 auf Seite 355	

Tabelle 22.43.: Beschreibung der Output-Struktur des show named resource Statements

RESOURCES Das Layout der RESOURCES Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

User Commands show named resource

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
SCOPE	Hier erscheinen die Namen der Scopes, Submitted Entities, Scheduling Entities der Folder, welche die jeweilige Named Resource anbieten.
TYPE	Hierbei handelt es sich um den Resource Typ.
OWNER	Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist
STATE	Zeigt den Status der Resource an
REQUESTABLE_AMOUNT	Die Menge der Resourcen die maximal von einem Job angefordert werden darf
AMOUNT	Der Amount gibt die aktuelle Anzahl von Instanzen der Named Resource für diesen Scope oder Jobserver an.
FREE_AMOUNT	Der Free Amount bezeichnet die Anzahl aller noch nicht von Jobs belegten Instanzen einer Resource innerhalb des gewählten Scopes oder Jobservers.
IS_ONLINE	Zeigt an, ob die Resource online ist oder nicht
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält

Tabelle 22.44.: Output-Struktur der show named resource Subtabelle

PARAMETERS Das Layout der PARAMETERS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Name des Parameters
TYPE	Beim Type handelt es sich um den Parameter-
	typ. Local oder Local Constant
DEFAULT_VALUE	Beim Default_Value unterscheiden wir zwis-
	chen Constants und Local Constants. Bei Con-
	stants ist er der Wert des Parameters und bei Lo-
	cal Constants der Default-Wert.
TAG	Die Überschrift für den nachfolgenden Kom-
	mentar
Fortsetzung auf der nächsten S	Seite

show named resource User Commands

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars

Tabelle 22.45.: Output-Struktur der show named resource Subtabelle

JOB_DEFINITIONS Das Layout der JOB_DEFINITIONS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Name der Job Definition
AMOUNT	Die Resource-Menge die vom Job benötigt wird
KEEP_MODE	Wert des Keep Parameters für die Resource- Anforderung des Jobs
IS_STICKY	Gibt an, ob es Sticky Request ist oder nicht
STICKY_NAME	Optionaler Name der Sticky Anforderung
STICKY_PARENT	Parent Job Definition innerhalb der die Sticky Anforderung gilt
RESOURCE_STATE_MAPPING	Wurde bei der Resource-Anforderung ein Resource State Mapping angegeben, wird dies hier angezeigt.
EXPIRED_AMOUNT	Die Anzahl der Einheiten. Wenn der Expired Amount positiv ist, bedeutet dies, dass der Sta- tuswechsel maximal die angegebene Zeit her sein darf. Ist der Amount negativ, muss es mi- nimal so lange her sein.
EXPIRED_BASE	Die Einheit in Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahre
IGNORE_ON_RERUN	Dieser Flag gibt an ob die Aktualitätsbedingung im Falle eines Reruns ignoriert werden soll.
LOCKMODE	Der Lockmode beschreibt den Zugriffsmodus auf diese Resource (exclusiv, shared etc.).
STATES	Falls mehrere States für diesen Job akzeptabel sind, werden die einzelnen States durch Komma
	getrennt.
Fortsetzung auf der nächsten Se	ite

User Commands show named resource

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
CONDITION	Die Condition die für Anforderungen von Static Resources definiert sein darf
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält

Tabelle 22.46.: Output-Struktur der show named resource Subtabelle $\,$

show resource

User Commands

show resource

Zweck

Das *show resource* Statement wird eingesetzt um detaillierte Informationen über Zweck die Resource zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des show resource Statements ist

Syntax

show RESOURCE_URL

RESOURCE_URL:

resource resourcepath in folderpath resource resourcepath in serverpath

Beschreibung

Mit dem *show resource* Statement bekommt man ausführliche Informationen über Beschreibung die Resource.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Ausgabe

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Name der Resource
SCOPENAME	Name des Scopes in dem der Pool angelegt wurde
OWNER	Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist
LINK_ID	Id der Resource auf die verwiesen wird
LINK_SCOPE	Scopename der Resource auf die verwiesen wird
BASE_ID	Id der Resource auf die letztendlich verwiesen wird
Fortsetzung auf der nächsten S	Seite

show resource

Feld	Beschreibung
BASE_SCOPE	Scopename der Resource auf die letztendlich verwiesen wird
MANAGER_ID	Id des Managing Pools
MANAGER_NAME	Name des Managing Pools
MANAGER_SCOPENAME	Name des Scopes in dem der Managing Pool an gelegt wurde
USAGE	Die Usage gibt an um welchen Typ Resource es sich handelt.
RESOURCE_STATE_PROFILE	Es handelt sich hier um das zur Resource zuge ordnete Resource State Profile.
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars
TAG	Optionaler Kurzname für die Resource.
STATE	Bei State handelt es sich um den aktuellen Statu der Resource in diesem Scope oder Jobserver.
TIMESTAMP	Der Timestamp gibt die Zeit des letzten Statuswechsels einer Resource an.
REQUESTABLE_AMOUNT	Die Menge der Resourcen die maximal vor einem Job angefordert werden darf
DEFINED_AMOUNT	Die Menge die vorhanden ist wenn die Resource nicht pooled ist
AMOUNT	Die tatsächliche Menge die vorhanden ist
FREE_AMOUNT	Der Free_Amount bezeichnet die Anzahl alle noch nicht von Jobs belegten Instanzen einer Resource.
IS_ONLINE	Is_Online ist ein Indikator, der angibt, ob die Re source online ist oder nicht.
FACTOR	Dies ist der Korrekturfaktor mit dem ange forderte Amounts multipliziert werden.
TRACE_INTERVAL	Trace_Interval ist die minimale Zeit zwischer dem Schreiben von Trace Records in Sekunden
TRACE_BASE	Trace_Base ist die Basis für den Auswertungszeitraum.
TRACE_BASE_MULTIPLIER	Base_Multiplier bestimmt den Multiplikations faktor von der Trace_Base.
TD0_AVG	Die durchschnittliche Resource-Belegung de letzten $B*M^0$ Sekunden

show resource User Commands

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
TD1_AVG	Die durchschnittliche Resource-Belegung der letzten $B*M^1$ Sekunden
TD2_AVG	Die durchschnittliche Resource-Belegung der letzten $B*M^2$ Sekunden
LW_AVG	Die durchschnittliche Resource-Belegung seit dem letzten Schreiben eines Trace Records
LAST_WRITE	Zeitpunkt des letzen Schreibens eines Trace Records
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält
ALLOCATIONS	Das ist eine Tabelle mit Resource-Belegungen.
	Siehe auch Tabelle 22.48 auf Seite 359
PARAMETERS	Im Tab Parameters können zusätzliche Informa-
	tionen zu einer Resource gespeichert werden.
	Siehe auch Tabelle 22.49 auf Seite 361

Tabelle 22.47.: Beschreibung der Output-Struktur des show resource Statements

ALLOCATIONS Das Layout der ALLOCATIONS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
JOBID	Hierbei handelt es sich um die Id der Jobinstanz, welche durch ein direktes Submit des Jobs oder durch ein Submit des Master Batches oder Jobs gestartet wurde.
Fortsetzung auf der nächsten	Seite

I 359

show resource

Fortsetzung der vorherigen : Feld	Beschreibung
MASTERID	Hierbei handelt es sich um die Id der Job- oder Batchinstanz, welche als Master Job gestartet wurde und den aktuellen Job als Child beinhaltet.
JOBTYPE	Hierbei handelt es sich um den Id des Jobs.
JOBNAME	Hierbei handelt es sich um den Namen des Jobs.
AMOUNT	Der Amount ist die Menge die vorhanden ist.
KEEP_MODE	Der Keep Parameter gibt an, ob der Job die aktuelle Resource hält oder nicht. Es gibt folgende Ausführungen: KEEP, NO KEEP und KEEP FINAL.
IS_STICKY	Die Resource wird nur freigegeben wenn im gleichen Batch keine weiteren Sticky Requests für diese Named Resource vorhanden sind.
STICKY_NAME	Optionaler Name der Sticky Anforderung
STICKY_PARENT	Parent Job innerhalb dessen die Sticky Anforderung gilt
STICKY_PARENT_TYPE	Typ des Parents innerhalb dessen die Sticky Anforderung gilt
LOCKMODE	Der Lockmode gibt an mit welchem Zugriffsmodus die Resource vom aktuellen Job belegt wird.
RSM_NAME	Der Name des Resource State Mappings
ТҮРЕ	Die Art der Allokierung: Available, Blocked, Allocations, Master_Reservation, Reservation
TYPESORT	Hilfe für die Sortierung der Allocations
P	Die Priorität des Jobs
EP	Die effektive Priorität des Jobs
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält

Tabelle 22.48.: Output-Struktur der show resource Subtabelle

PARAMETERS Das Layout der PARAMETERS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

show resource User Commands

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Name des Parameters
EXPORT_NAME	Der Export Name definiert den Namen unter dem der Wert des Parameters in die Prozess- umgebung exportiert wird.
TYPE	Hierbei handelt es sich um die Art des Parameters.
IS_LOCAL	True für lokale Parameter die nur für den Job selbst sichtbar sind
EXPRESSION	Name der Aggregat Funktion
DEFAULT_VALUE	Der Default Value des Parameters
REFERENCE_TYPE	Typ des Objektes auf das referenziert wird
REFERENCE_PATH	Der Pfad des Objektes auf das referenziert wird
REFERENCE_PRIVS	Die Privilegien des Benutzers auf das Objekt auf das referenziert wird
REFERENCE_PARAMETER	Name des Parameters auf den referenziert wird
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Name des Parameters
TYPE	Hierbei handelt es sich um die Art des Parameters.
IS_LOCAL	True für lokale Parameter die nur für den Job selbst sichtbar sind
REFERENCE_TYPE	Typ des Objekts welches den Parameter referen- ziert
REFERENCE_PATH	Der Pfad des Objekts welches den Parameter referenziert
REFERENCE_PRIVS	Die Privilegien des Benutzers auf das Objekt welches den Parameter referenziert
REFERENCE_PARAMETER	Name des Parameters auf den referenziert wird
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars

Tabelle 22.49.: Output-Struktur der show resource Subtabelle

show resource state definition

show resource state definition

Zweck

Zweck

Der Zweck der *show resource state definition* ist es detaillierte Informationen über die spezifizierte Resource State Definition zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des show resource state definition Statements ist

show resource state definition statename

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *show resource state definition* Statement bekommt man ausführliche Informationen über die Resource State Definition.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt
	hat
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt
	geändert hat
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält

Tabelle 22.50.: Beschreibung der Output-Struktur des show resource state definition Statements

show resource state mapping

Zweck

Das *show resource state mapping* Statement wird eingesetzt um detaillierte Informationen über das spezifizierte Mapping zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des show resource state mapping Statements ist

Syntax

show resource state mapping profilename

Beschreibung

Mit dem *show resource state mapping* Statement bekommt man ausführliche Informationen über das spezifizierte Mapping.

Beschreibung

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Ausgabe

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Name des Resource State Mappings
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt
	hat
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt
	geändert hat
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält
Fortsetzung auf der näch	nsten Seite

Fortsetzung auf der nächsten Seite

User Commands show resource state mapping

Fortsetzung der vorhei	rigen Seite
Feld	Beschreibung
MAPPINGS	Eine Tabelle mit Übersetzungen von Exit State
	nach Resource State
	Siehe auch Tabelle 22.52 auf Seite 364

Tabelle 22.51.: Beschreibung der Output-Struktur des show resource state mapping Statements

MAPPINGS Das Layout der MAPPINGS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ESD_NAME	Name der Exit State Definition
RSD_FROM	Der ursprüngliche State der Resource
RSD_TO	Der aktuelle State der Resource

Tabelle 22.52.: Output-Struktur der show resource state mapping Subtabelle

show resource state profile

Zweck

Der Zweck des *show resource state profile* Statements ist es detaillierte Informatio- Zweck nen über die spezifizierten Resorce State Profiles zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des show resource state profile Statements ist

Syntax

show resource state profile profilename

Beschreibung

Mit dem *show resource state profile* Statement bekommt man ausführliche Informationen über die spezifizierten Resource State Profiles.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Ausgabe

Beschreibung

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
INITIAL_STATE	Dieses Feld definiert den initialen Status der Resource. Dieser Resource State muss nicht in der Liste gültiger Resource States vorhanden sein.
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält
Fortsetzung auf der nächsten S	Seite

User Commands show resource state profile

Fortsetzung der von	herigen Seite
Feld	Beschreibung
STATES	In der Tabelle States stehen in der Spalte Resource State die gültigen Resource States. Siehe auch Tabelle 22.54 auf Seite 366

Tabelle 22.53.: Beschreibung der Output-Struktur des show resource state profile Statements

STATES Das Layout der STATES Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
RSD_NAME	Name der Resource State Definition
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält

Tabelle 22.54.: Output-Struktur der show resource state profile Subtabelle

show schedule

User Commands

show schedule

Zweck

Das *show schedule* Statement wird eingesetzt um detaillierte Informationen über Zweck den spezifizierten Zeitplan zu erhalten.

Syntax

Die Syntax des show schedule Statements ist

Syntax

show schedule schedulepath

Beschreibung

Mit dem *show schedule* Statement bekommt man ausführliche Informationen über Beschreibung den spezifizierten Zeitplan.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Ausgabe

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
OWNER	Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist
INHERIT_PRIVS	Vom übergeordneten Ordner zu erbende Privilegien
INTERVAL	Der Name des zum Schedule gehörenden Intervalls
TIME_ZONE	Die Zeitzone in der der Schedule gerechnet werden soll
ACTIVE	Dieses Feld gibt an, ob der Schedule als active markiert ist.
EFF_ACTIVE	Dieses Feld gibt an, ob der Schedule tatsächlich active ist. Dies kann aufgrund der hierarchischen Anordnug von "active" abweichen.
Fortsetzung auf der nächsten S	eite

show schedule

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt
	hat
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt
	geändert hat
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars

Tabelle 22.55.: Beschreibung der Output-Struktur des show schedule Statements

show scheduled event

Zweck

Der Zweck des *show scheduled event* Statements ist es detaillierte Informationen Zweck über das spezifizierte Event zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des show scheduled event Statements ist

Syntax

show scheduled event schedulepath . eventname

Beschreibung

Mit dem *show scheduled event* Statement bekommt man ausführliche Informationen über das spezifizierte Event.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Ausgabe

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
OWNER	Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist
SCHEDULE	Der Schedule der den Zeitplan für den Scheduled Event bestimmt
EVENT	Der Event der ausgelöst wird
ACTIVE	Dieses Feld gibt an, ob der Schedule als active markiert ist.
EFF_ACTIVE	Dieses Flag gibt an, ob der scheduled Event auch tatsächlich active ist.
BROKEN	Mittels des Broken Feldes kann geprüft werden, ob beim Submit des Jobs ein Fehler aufgetreten ist.
Fortsetzung auf der nächsten S	

show scheduled event

Feld	Beschreibung
ERROR_CODE	Im Feld Error_Code wird, falls ein Fehler bei der Ausführung des Jobs im Time Schedul- ing aufgetreten ist, der übermittelte Fehlercode angezeigt. Ist kein Fehler aufgetreten, bleibt das Feld leer.
ERROR_MSG	Im Feld Error Message wird, falls ein Fehler bei der Ausführung des Jobs im Time Scheduling aufgetreten ist, die übermittelte Fehlermeldung angezeigt. Ist kein Fehler aufgetreten, bleibt das Feld leer.
LAST_START	Hier wird der letzte Ausführungszeitpunkt des Jobs durch das Scheduling System angezeigt.
NEXT_START	Hier wird der nächste geplante Ausführungszeitpunkt des Tasks durch das Scheduling System angezeigt.
NEXT_CALC	Wenn der Next_Start leer ist gibt der Next_Calc den Zeitpunkt an wann nach einem nächsten Startzeitpunkt gesucht wird. Ansonsten findet die neue Berechnung zum Next_Start Zeitpunkt statt.
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält
BACKLOG_HANDLING	Das Backlog_Handling beschreibt den Umgang mit Events die zu Downtimes ausgelöst hätten werden sollen.
SUSPEND_LIMIT	Das Suspend_Limit gibt an nach welcher Verspätung ein Job als suspended submitted wird.
EFFECTIVE_SUSPEND_LIMIT	Das Suspend Limit gibt an nach welcher Verspätung ein Job als suspended submitted wird.
CALENDAR	Dieses Flag gibt an, ob Kalendereinträge erzeugt werden.

show scheduled event

User Commands

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
CALENDAR_HORIZON	Die definierte Länge der Periode in Tagen für die ein Kalender erstellt wird
EFFECTIVE_CALENDAR_ HORIZON	Die effektive Länge der Periode in Tagen für die ein Kalender erstellt wird
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars
CALENDAR_TABLE	Die Tabelle mit nächsten Startzeitpunkten

Tabelle 22.56.: Beschreibung der Output-Struktur des show scheduled event Statements

show scope

show scope

Zweck

Zweck

Das *show scope* Statement wird eingesetzt um detaillierte Informationen über einen Scope zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des show scope Statements ist

```
\mathbf{show} < \mathbf{scope} \ \mathit{serverpath} \ | \ \mathbf{jobserver} \ \mathit{serverpath} > [ \ \mathbf{with} \ \mathtt{EXPAND} \ ]
```

```
EXPAND:
```

```
expand = none
| expand = < ( id {, id} ) | all >
```

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *show scope* Statement bekommt man ausführliche Informationen über den Scope.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
OWNER	Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist
TYPE	Der Typ des Scopes
INHERIT_PRIVS	Vom übergeordneten Ordner zu erbende Privi-
	legien
IS_TERMINATE	Dieses Flag zeigt an, ob ein Terminierungsauf-
	trag vorliegt.
IS_SUSPENDED	Zeigt an, ob der Scope suspended ist
Fortsetzung auf der nächsten S	Seite

show scope User Commands

Nur wenn das Enable Flag YES gesetzt ist kann sich der Jobserver am Server anmelden Gibt an, ob der Jobserver einen register Befehl gesendet hat Zeigt an, ob der Jobserver connected ist. Die Konfiguration im Server weicht von der aktuellen im Jobserver ab. Hierbei handelt es sich um den aktuellen Status der Resource in diesem Scope. Bei PID handelt es sich um die Prozess Identifikationsnummer des Jobserverprozesses auf dem jeweiligen Hostsystem. Der Node gibt an auf welchem Rechner der Jobserver läuft. Dieses Feld hat einen rein dokumentativen Charakter. Die Zeit die seit dem letzten Befehl vergangen ist. Dies gilt nur für Jobserver. ERRMSG Hierbei handelt es sich um die zuletzt ausgegebene Fehlermeldung. Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden Typ des Kommentars CREATOR Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat CREATE_TIME Datum und Uhrzeit der Erstellung CHANGER Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat CHANGE_TIME Datum und Uhrzeit der letzten Änderung Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält Hier werden die Resourcen die in diesem Scope vorhanden sind angezeigt. Siehe auch Tabelle 22.58 auf Seite 374 Im Tab Config steht die Konfiguration des Jobservers beschrieben. Siehe auch Tabelle 22.59 auf Seite 376	Fortsetzung der vorherigen S	eite e
sich der Jobserver am Server anmelden Gibt an, ob der Jobserver einen register Befehl gesendet hat Zeigt an, ob der Jobserver connected ist. Die Konfiguration im Server weicht von der aktuellen im Jobserver ab. Hierbei handelt es sich um den aktuellen Status der Resource in diesem Scope. Bei PID handelt es sich um die Prozess Identifikationsnummer des Jobserverprozesses auf dem jeweiligen Hostsystem. Der Node gibt an auf welchem Rechner der Jobserver läuft. Dieses Feld hat einen rein dokumentativen Charakter. Die Zeit die seit dem letzten Befehl vergangen ist. Dies gilt nur für Jobserver. Hierbei handelt es sich um die zuletzt ausgegebene Fehlermeldung. Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden COMMENTTYPE CREATOR Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat CREATE_TIME CHANGER Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat CHANGE_TIME Datum und Uhrzeit der Erstellung CHANGE_TIME Datum und Uhrzeit der letzten Änderung Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält Hier werden die Resourcen die in diesem Scope vorhanden sind angezeigt. Siehe auch Tabelle 22.58 auf Seite 374 Im Tab Config steht die Konfiguration des Jobservers beschrieben. Siehe auch Tabelle 22.59 auf Seite 376	Feld	Beschreibung
gesendet hat Zeigt an, ob der Jobserver connected ist. Die Konfiguration im Server weicht von der aktuellen im Jobserver ab. Hierbei handelt es sich um den aktuellen Status der Resource in diesem Scope. Bei PID handelt es sich um die Prozess Identifikationsnummer des Jobserverprozesses auf dem jeweiligen Hostsystem. NODE Der Node gibt an auf welchem Rechner der Jobserver läuft. Dieses Feld hat einen rein dokumentativen Charakter. Die Zeit die seit dem letzten Befehl vergangen ist. Dies gilt nur für Jobserver. Hierbei handelt es sich um die zuletzt ausgegebene Fehlermeldung. COMMENT Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden Typ des Kommentars CREATOR Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat CREATE_TIME Datum und Uhrzeit der Erstellung CHANGER Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat CHANGE_TIME Datum und Uhrzeit der letzten Änderung Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält Hier werden die Resourcen die in diesem Scope vorhanden sind angezeigt. Siehe auch Tabelle 22.58 auf Seite 374 Im Tab Config steht die Konfiguration des Jobservers beschrieben. Siehe auch Tabelle 22.59 auf Seite 376	IS_ENABLED	0 0
Die Konfiguration im Server weicht von der aktuellen im Jobserver ab. Hierbei handelt es sich um den aktuellen Status der Resource in diesem Scope. Bei PID handelt es sich um die Prozess Identifikationsnummer des Jobserverprozesses auf dem jeweiligen Hostsystem. NODE Der Node gibt an auf welchem Rechner der Jobserver läuft. Dieses Feld hat einen rein dokumentativen Charakter. Die Zeit die seit dem letzten Befehl vergangen ist. Dies gilt nur für Jobserver. EERMSG Hierbei handelt es sich um die zuletzt ausgegebene Fehlermeldung. Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden Typ des Kommentars COMMENT Kommentars CREATOR Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat CREATE_TIME Datum und Uhrzeit der Erstellung CHANGER Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat CHANGE_TIME Datum und Uhrzeit der letzten Änderung Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält Hier werden die Resourcen die in diesem Scope vorhanden sind angezeigt. Siehe auch Tabelle 22.58 auf Seite 374 Im Tab Config steht die Konfiguration des Jobservers beschrieben. Siehe auch Tabelle 22.59 auf Seite 376	IS_REGISTERED	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
tuellen im Jobserver ab. Hierbei handelt es sich um den aktuellen Status der Resource in diesem Scope. Bei PID handelt es sich um die Prozess Identifikationsnummer des Jobserverprozesses auf dem jeweiligen Hostsystem. NODE Der Node gibt an auf welchem Rechner der Jobserver läuft. Dieses Feld hat einen rein dokumentativen Charakter. Die Zeit die seit dem letzten Befehl vergangen ist. Dies gilt nur für Jobserver. ERRMSG Hierbei handelt es sich um die zuletzt ausgegebene Fehlermeldung. COMMENT Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden COMMENTTYPE Typ des Kommentars CREATOR Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat CREATE_TIME Datum und Uhrzeit der Erstellung CHANGER Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat CHANGE_TIME Datum und Uhrzeit der letzten Änderung Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält Hier werden die Resourcen die in diesem Scope vorhanden sind angezeigt. Siehe auch Tabelle 22.58 auf Seite 374 Im Tab Config steht die Konfiguration des Jobservers beschrieben. Siehe auch Tabelle 22.59 auf Seite 376	IS_CONNECTED	Zeigt an, ob der Jobserver connected ist.
der Resource in diesem Scope. Bei PID handelt es sich um die Prozess Identifikationsnummer des Jobserverprozesses auf dem jeweiligen Hostsystem. NODE Der Node gibt an auf welchem Rechner der Jobserver läuft. Dieses Feld hat einen rein dokumentativen Charakter. IDLE Die Zeit die seit dem letzten Befehl vergangen ist. Dies gilt nur für Jobserver. EERMSG Hierbei handelt es sich um die zuletzt ausgegebene Fehlermeldung. COMMENT Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden Typ des Kommentars CREATOR Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat CREATE_TIME Datum und Uhrzeit der Erstellung CHANGER Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat CHANGE_TIME Datum und Uhrzeit der letzten Änderung PRIVS Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält RESOURCES Hier werden die Resourcen die in diesem Scope vorhanden sind angezeigt. Siehe auch Tabelle 22.58 auf Seite 374 Im Tab Config steht die Konfiguration des Jobservers beschrieben. Siehe auch Tabelle 22.59 auf Seite 376	HAS_ALTERED_CONFIG	
tifikationsnummer des Jobserverprozesses auf dem jeweiligen Hostsystem. Der Node gibt an auf welchem Rechner der Jobserver läuft. Dieses Feld hat einen rein dokumentativen Charakter. Die Zeit die seit dem letzten Befehl vergangen ist. Dies gilt nur für Jobserver. ERRMSG Hierbei handelt es sich um die zuletzt ausgegebene Fehlermeldung. COMMENT Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden COMMENTTYPE Typ des Kommentars CREATOR Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat CREATE_TIME Datum und Uhrzeit der Erstellung CHANGER Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat CHANGE_TIME Datum und Uhrzeit der letzten Änderung PRIVS Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält Hier werden die Resourcen die in diesem Scope vorhanden sind angezeigt. Siehe auch Tabelle 22.58 auf Seite 374 Im Tab Config steht die Konfiguration des Jobservers beschrieben. Siehe auch Tabelle 22.59 auf Seite 376	STATE	
server läuft. Dieses Feld hat einen rein dokumentativen Charakter. Die Zeit die seit dem letzten Befehl vergangen ist. Dies gilt nur für Jobserver. Hierbei handelt es sich um die zuletzt ausgegebene Fehlermeldung. COMMENT Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden COMMENTTYPE Typ des Kommentars CREATOR Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat CREATE_TIME CHANGER Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat CHANGE_TIME Datum und Uhrzeit der Erstellung CHANGE_TIME Datum und Uhrzeit der letzten Änderung PRIVS Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält RESOURCES Hier werden die Resourcen die in diesem Scope vorhanden sind angezeigt. Siehe auch Tabelle 22.58 auf Seite 374 Im Tab Config steht die Konfiguration des Jobservers beschrieben. Siehe auch Tabelle 22.59 auf Seite 376	PID	Bei PID handelt es sich um die Prozess Iden- tifikationsnummer des Jobserverprozesses auf
ist. Dies gilt nur für Jobserver. Hierbei handelt es sich um die zuletzt ausgegebene Fehlermeldung. Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden Typ des Kommentars Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat CREATE_TIME CHANGER Datum und Uhrzeit der Erstellung CHANGER Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat CHANGE_TIME Datum und Uhrzeit der letzten Änderung PRIVS Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält Hier werden die Resourcen die in diesem Scope vorhanden sind angezeigt. Siehe auch Tabelle 22.58 auf Seite 374 Im Tab Config steht die Konfiguration des Jobservers beschrieben. Siehe auch Tabelle 22.59 auf Seite 376	NODE	server läuft. Dieses Feld hat einen rein doku-
gegebene Fehlermeldung. Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden Typ des Kommentars Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat Datum und Uhrzeit der Erstellung Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat CHANGER Datum und Uhrzeit der letzten Änderung PRIVS Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält Hier werden die Resourcen die in diesem Scope vorhanden sind angezeigt. Siehe auch Tabelle 22.58 auf Seite 374 Im Tab Config steht die Konfiguration des Jobservers beschrieben. Siehe auch Tabelle 22.59 auf Seite 376	IDLE	0 0
Typ des Kommentars Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat Datum und Uhrzeit der Erstellung Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat CHANGER Datum und Uhrzeit der letzten Änderung PRIVS Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält RESOURCES Hier werden die Resourcen die in diesem Scope vorhanden sind angezeigt. Siehe auch Tabelle 22.58 auf Seite 374 Im Tab Config steht die Konfiguration des Jobservers beschrieben. Siehe auch Tabelle 22.59 auf Seite 376	ERRMSG	
Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt hat Datum und Uhrzeit der Erstellung Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat CHANGE_TIME Datum und Uhrzeit der letzten Änderung PRIVS Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält Hier werden die Resourcen die in diesem Scope vorhanden sind angezeigt. Siehe auch Tabelle 22.58 auf Seite 374 Im Tab Config steht die Konfiguration des Jobservers beschrieben. Siehe auch Tabelle 22.59 auf Seite 376	COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
hat CREATE_TIME Datum und Uhrzeit der Erstellung Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat CHANGE_TIME Datum und Uhrzeit der letzten Änderung PRIVS Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält RESOURCES Hier werden die Resourcen die in diesem Scope vorhanden sind angezeigt. Siehe auch Tabelle 22.58 auf Seite 374 Im Tab Config steht die Konfiguration des Jobservers beschrieben. Siehe auch Tabelle 22.59 auf Seite 376	COMMENTTYPE	Typ des Kommentars
Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat CHANGE_TIME Datum und Uhrzeit der letzten Änderung Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält Hier werden die Resourcen die in diesem Scope vorhanden sind angezeigt. Siehe auch Tabelle 22.58 auf Seite 374 Im Tab Config steht die Konfiguration des Jobservers beschrieben. Siehe auch Tabelle 22.59 auf Seite 376	CREATOR	,
geändert hat Datum und Uhrzeit der letzten Änderung Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält RESOURCES Hier werden die Resourcen die in diesem Scope vorhanden sind angezeigt. Siehe auch Tabelle 22.58 auf Seite 374 Im Tab Config steht die Konfiguration des Jobservers beschrieben. Siehe auch Tabelle 22.59 auf Seite 376	CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung
Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf dieses Objekt enthält RESOURCES Hier werden die Resourcen die in diesem Scope vorhanden sind angezeigt. Siehe auch Tabelle 22.58 auf Seite 374 Im Tab Config steht die Konfiguration des Jobservers beschrieben. Siehe auch Tabelle 22.59 auf Seite 376	CHANGER	,
auf dieses Objekt enthält Hier werden die Resourcen die in diesem Scope vorhanden sind angezeigt. Siehe auch Tabelle 22.58 auf Seite 374 Im Tab Config steht die Konfiguration des Jobservers beschrieben. Siehe auch Tabelle 22.59 auf Seite 376	CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung
vorhanden sind angezeigt. Siehe auch Tabelle 22.58 auf Seite 374 Im Tab Config steht die Konfiguration des Jobservers beschrieben. Siehe auch Tabelle 22.59 auf Seite 376	PRIVS	
CONFIG Im Tab Config steht die Konfiguration des Jobservers beschrieben. Siehe auch Tabelle 22.59 auf Seite 376	RESOURCES	Hier werden die Resourcen die in diesem Scope vorhanden sind angezeigt.
	CONFIG	Im Tab Config steht die Konfiguration des Jobservers beschrieben.
Fortsetzung auf der nächsten Seite	Fortostauna auf dan allata	

User Commands show scope

Fortsetzung der vorherigen S	Seite
Feld	Beschreibung
CONFIG_ENVMAPPING	In diesem Tab wird konfiguriert, ob und unter welchem Namen die Umgebungsvariablen sichtbar sind. Siehe auch Tabelle 22.60 auf Seite 376
PARAMETERS	Im Tab Parameters können zusätzliche Informationen zu einer Resource gespeichert werden. Siehe auch Tabelle 22.61 auf Seite 376

Tabelle 22.57.: Beschreibung der Output-Struktur des show scope Statements

RESOURCES Das Layout der RESOURCES Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NR_ID	Id der Named Resource
NAME	Name der Named Resource
USAGE	Hierbei handelt es sich um den Gebrauch der Named Resource (STATIC, SYSTEM oder SYN- CHRONIZING)
NR_PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte auf diese Named Resource enthält
TAG	Optionaler Kurzname für die Resource.
OWNER	Die Gruppe die Eigentümer des Objektes ist
LINK_ID	Id der Resource auf die verwiesen wird
LINK_SCOPE	Scopename der Resource auf die verwiesen wird
STATE	Der Resource State in dem sich die Resource befindet
REQUESTABLE_AMOUNT	Die Menge der Resources die maximal von einem Job angefordert werden darf
AMOUNT	Die aktuelle Menge die zur Verfügung steht
FREE_AMOUNT	Die freie Menge die allokiert werden darf
TOTAL_FREE_AMOUNT	Der Free_Amount für Allocations inklusive dem Free_Amount der pooled Resources, wenn diese ein Pool sind
Fortsetzung auf der nächsten	Seite

Fortsetzung der vorherigen Se Feld	Beschreibung
IS_ONLINE	Hierbei handelt es sich um den Verfüg-
IO_OLVEILVE	barkeitsstatus der Resource
FACTOR	Dies ist der Korrekturfaktor mit dem ange-
	forderte Amounts multipliziert werden.
TIMESTAMP	Der Timestamp gibt die Zeit des letzten Sta-
	tuswechsels einer Resource an.
SCOPE	Der Scope in dem die Resource angelegt ist
MANAGER_ID	Id des Managing Pools
MANAGER_NAME	Name des Managing Pools
MANAGER_SCOPENAME	Name des Scopes in dem der Managing Pool an-
	gelegt wurde
HAS_CHILDREN	Flag, das anzeigt, ob ein Pool Child Re-
	sources/Pools managed. Wenn es kein Pool ist,
	ist es immer FALSE.
POOL_CHILD	Dieses Flag zeigt an, ob die gezeigte Resource
	ein Child vom Pool ist.
TRACE_INTERVAL	Trace_Interval ist die minimale Zeit zwischen
TD 1 CD D 1 CD	dem Schreiben von Trace Records in Sekunden.
TRACE_BASE	Die Trace_Base ist die Basis für den Auswer-
TDACE DACE MILITIDITED	tungszeitraum (B).
TRACE_BASE_MULTIPLIER	Der Base_Multiplier bestimmt den Multiplikationsfaktor (M) von der Trace_Base.
TD0_AVG	Die durchschnittliche Resource-Belegung der
IDO_AVG	letzten $B*M^0$ Sekunden
TD1_AVG	Die durchschnittliche Resource-Belegung der
IDI_AVG	letzten $B*M^1$ Sekunden
TD2_AVG	Die durchschnittliche Resource-Belegung der
122_1110	letzten $B*M^2$ Sekunden
LW_AVG	Die durchschnittliche Resource-Belegung seit
	dem letzten Schreiben eines Trace Records
LAST_WRITE	Zeitpunkt des letzen Schreibens eines Trace
	Records
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält

Tabelle 22.58.: Output-Struktur der show scope Subtabelle

show scope

CONFIG Das Layout der CONFIG Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
KEY	Der Name der Konfigurationsvariablen
VALUE	Der Wert der Konfigurationsvariablen
LOCAL	Zeigt an, ob der Key Value Pairs local definiert ist oder übergeordnet
ANCESTOR_SCOPE	Das ist der Scope in dem der Key Value Pairs definiert ist.
ANCESTOR_VALUE	Das ist der Wert der übergeordnet definiert ist.

Tabelle 22.59.: Output-Struktur der show scope Subtabelle

CONFIG_ENVMAPPING Das Layout der CONFIG_ENVMAPPING Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
KEY	Name der Umgebungsvariablen
VALUE	Name der Umgebungsvariablen die gesetzt werden soll
LOCAL	Zeigt an, ob der Key Value Pairs local definiert ist oder übergeordnet
ANCESTOR_SCOPE	Das ist der Scope in dem der Key Value Pairs definiert ist.
ANCESTOR_VALUE	Das ist der Wert der übergeordnet definiert ist.

Tabelle 22.60.: Output-Struktur der show scope Subtabelle

PARAMETERS Das Layout der PARAMETERS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Name des Parameters
Fortsetzung auf der	nächsten Seite

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
EXPORT_NAME	Der Export Name definiert den Namen unter dem der Wert des Parameters in die Prozess-
	umgebung exportiert wird.
TYPE	Hierbei handelt es sich um die Art des Parameters.
IS_LOCAL	True für lokale Parameter die nur für den Job selbst sichtbar sind
EXPRESSION	Name der Aggregat Funktion
DEFAULT_VALUE	Der Default Value des Parameters
REFERENCE_TYPE	Typ des Objektes auf das referenziert wird
REFERENCE_PATH	Der Pfad des Objektes auf das referenziert wird
REFERENCE_PRIVS	Die Privilegien des Benutzers auf das Objekt auf das referenziert wird
REFERENCE_PARAMETER	Name des Parameters auf den referenziert wird
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Name des Parameters
TYPE	Hierbei handelt es sich um die Art des Parameters.
IS_LOCAL	True für lokale Parameter die nur für den Job selbst sichtbar sind
REFERENCE_TYPE	Typ des Objekts welches den Parameter referen- ziert
REFERENCE_PATH	Der Pfad des Objekts welches den Parameter referenziert
REFERENCE_PRIVS	Die Privilegien des Benutzers auf das Objekt welches den Parameter referenziert
REFERENCE_PARAMETER	Name des Parameters auf den referenziert wird
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars

Tabelle 22.61.: Output-Struktur der show scope Subtabelle

show session

show session

Zweck

Zweck

Das *show session* Statement wird eingesetzt um mehr detaillierte Informationen über die spezifizierte oder die akutelle Session zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des show session Statements ist

show session [*sid*]

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *show session* Statement bekommt man ausführliche Informationen über die spezifizierte oder aktuelle Session.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Feld	Beschreibung
THIS	Die aktuelle Session wird in diesem Feld mit
	einem Asterisk (*) gekennzeichnet.
SESSIONID	Die serverinterne Id der Session
START	Zeitpunkt an dem die Connection hergestellt wurde
USER	Name des Users mit dem die Session angemeldet wurde
UID	Id des Users, Jobservers oder Jobs
IP	IP-Adresse der connecting Sessions
IS_SSL	Gibt an ob die Verbindung über SSL/TLS erfol-
	gt
IS_AUTHENTICATED	Gibt an ob der Client sich authentifiziert hat
TXID	Nummer der letzten Transaktion die von der
	Session ausgeführt wurde
IDLE	Die Anzahl Sekunden seit dem letzten State-
	ment einer Session
Fortsetzung auf der nächster	n Seite

show session User Commands

Fortsetzung der vorher	igen Seite
Feld	Beschreibung
TIMEOUT	Die Idle Zeit nach der die Session automatisch disconnected wird
STATEMENT	Das Statement das gerade ausgeführt wird

Tabelle 22.62.: Beschreibung der Output-Struktur des show session Statements

show system

show system

Zweck

Zweck

Das *show system* Statement wird eingesetzt um Informationen über die aktuelle Konfiguration des laufenden Servers zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des show system Statements ist

show system

show system with lock

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *show system* Statement bekommt man ausführliche Informationen über die aktuelle Konfiguration des laufenden Servers.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Feld	Beschreibung
VERSION	Die aktuelle Version der Software
MAX_LEVEL	Die maximale Kompatibilitätsstufe der Soft-
	ware
NUM_CPU	Die Anzahl Prozessoren die im System vorhan-
	den sind
MEM_USED	Die Menge benutzter Hauptspeicher
MEM_FREE	Die Menge freier Speicher
MEM_MAX	Die maximale Speichermenge die der Server in
	Anspruch nehmen kann
STARTTIME	Der Zeitpunkt zu dem der Server gestartet
	wurde
UPTIME	Der Zeitpunkt ab dem der Server schon läuft
Fortsetzung auf der nächsten S	Seite

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
HITRATE	Der Hitrate im Environment Cache des Schedul-
	ing Threads
LOCK_HWM	Der Lock_HWM zeigt die High Water Mark
	der Anzahl aktiver Sperren im System. Dieses
	Feld ist nur dann relevant, wenn mehrere Writ-
	er Threads aktiv sind.
LOCKS_REQUESTED	Das Feld Locks_Requested zeigt die Anzahl
	beantragter Sperren seit Server Startup. Dieses
	Feld ist nur relevant, wenn mehrere Writer Threads aktiv sind.
LOGNO HODD	
LOCKS_USED	Dieses Feld zeigt die Anzahl derzeit benutzter
	Sperren. Es ist nur relevant, wenn mehrere Writer Threads aktiv sind.
LOCKE DISCARDED	
LOCKS_DISCARDED	Das Feld Locks_Discarded zeigt die Anzahl Sperren die freigegeben wurden, ohne sie für
	spätere Wiederbenutzung aufzuheben.
CNT_RW_TX	Die Anzahl R/W Transaktionen seit Server
CN1_RW_1X	Startup.
CNT_DL	Die Anzahl Deadlocks seit Server Startup.
CNT_WL	Die Anzahl single threaded Write Worker
_	Transaktionen seit Server Startup
WORKER	Eine Tabelle mit einer Liste der Worker Threads
	Siehe auch Tabelle 22.64 auf Seite 381
LOCKING STATUS	Der Locking State gibt Information über den
	Zustand des internen Locking Systems. Dieses
	Feld wird nur dann gezeigt, wenn die with
	locks Option spezifiziert wird.

Tabelle 22.63.: Beschreibung der Output-Struktur des show system Statements

WORKER Das Layout der WORKER Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
TYPE	Der Typ des Worker Threads, Read/Write (RW)
	or Read Only (RO)
Fortsetzung auf der	nächsten Seite

show system

Fortsetzung der vorherigen Seite	
Feld	Beschreibung
NAME	Der Name des Objektes
STATE	Der Status des Workers
TIME	Der Zeitpunkt ab dem der Worker in einem Sta-
	tus ist

Tabelle 22.64.: Output-Struktur der show system Subtabelle

show trigger

User Commands

show trigger

Zweck

Das *show trigger* Statement wird eingesetzt um detaillierte Informationen über Zweck den spezifizierten Trigger zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des show trigger Statements ist

Syntax

```
show trigger triggername on TRIGGEROBJECT [ < noinverse | inverse > ]
```

TRIGGEROBJECT:

resource resourcepath in folderpath
job definition folderpath
named resource resourcepath
object monitor objecttypename
resource resourcepath in serverpath

Beschreibung

Mit dem *show trigger* Statement bekommt man ausführliche Informationen über Beschreibung den spezifizierten Trigger.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Ausgabe

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung			
ID	Die Nummer des Repository Objektes			
NAME	Der Name des Objektes			
OBJECTTYPE	Der Typ des Objektes in dem der Trigger definiert ist			
OBJECTNAME	Kompletter Pfadname des Objektes in dem der Trigger definiert ist			
Fortsetzung auf der nächsten	Seite			

show trigger

Fortsetzung der vorherigen Seite Feld Beschreibung				
ACTIVE	Das Flag gibt an, ob der Trigger momentan aktiv			
	ist.			
ACTION	Typ der ausgelöste Aktion: SUBMIT oder RE- RUN			
SUBMIT_TYPE	Der Objekttyp der submitted wird, wenn getriggert wird			
SUBMIT_NAME	Name der Job Definition die submitted wird			
SUBMIT_SE_OWNER	Der Besitzer des Objektes das submitted wird			
SUBMIT_PRIVS	Die Privilegien auf das zu submittende Objekt			
MAIN_TYPE	Typ des Main Jobs (Job/Batch)			
MAIN_NAME	Name des Main Jobs			
MAIN_SE_OWNER	Owner des Main Jobs			
MAIN_PRIVS	Privilegien auf den Main Job			
PARENT_TYPE	Typ des Parent Jobs (Job/Batch)			
PARENT_NAME	Name des Parent Jobs			
PARENT_SE_OWNER	Owner des Parent Jobs			
PARENT_PRIVS	Privilegien auf den Parent Job			
TRIGGER_TYPE	Der Trigger Typ der beschreibt wann gefeuert wird			
MASTER	Zeigt an, ob der Trigger einen Master oder ein Child submitted			
IS_INVERSE	Im Falle eines Inverse Triggers gehört der Trigger dem getriggerten Job. Der Trigger kann so als Art Callback-Funktion gesehen werden. Das Flag hat keinen Einfluß auf die Funktion des Triggers.			
SUBMIT_OWNER	Die Eigentümergruppe die beim Submitted Entity eingesetzt wird			
IS_CREATE	Zeigt an, ob der Trigger auf create Events reagiert			
IS_CHANGE	Zeigt an, ob der Trigger auf change Events reagiert			
IS_DELETE	Zeigt an, ob der Trigger auf delete Events reagiert			
IS_GROUP	Zeigt an, ob der Trigger die Events als Gruppe behandelt			

Feld	Seite Beschreibung			
MAX_RETRY	Die maximale Anzahl von Trigger Auslösungen in einem einzelnen Submitted Entity			
SUSPEND	Spezifiziert, ob das submittete Objekt suspend ed wird			
RESUME_AT	Zeitpunkt des automatischen Resume			
RESUME_IN	Anzahl Zeiteinheiten bis zum automatischer Resume			
RESUME_BASE	Zeiteinheitsangabe für RESUME_IN			
WARN	Spezifiziert, ob eine Warnung ausgegeben werden muss wenn das Feuerlimit erreicht ist			
LIMIT_STATE	Spezifiziert den Status der vom auslösender Jobs angenommen wird, wenn das Fire Limiterreicht wird. Hat der Job bereit einen finaler Status, wird diese Einstellung ignoriert. Steht der Wert auf NONE, wird keine Statusänderung vorgenommen.			
CONDITION	Konditionaler Ausdruck um die Trigger Condition zu definieren			
CHECK_AMOUNT	Die Menge der CHECK_BASE Einheiten um die Kondition bei nicht synchronen Triggern zu überprüfen			
CHECK_BASE	Einheiten für den CHECK_AMOUNT			
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden			
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars			
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angeleg hat			
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung			
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletz geändert hat			
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung			
STATES	Eine Liste mit States die zum Auslösen des Trig- gers führen			
	Siehe auch Tabelle 22.66 auf Seite 386			
PARAMETERS	Eine Liste mit States die zum Auslösen des Trig gers führen			
	Siehe auch Tabelle 22.67 auf Seite 386			

Tabelle 22.65.: Beschreibung der Output-Struktur des show trigger Statements

show trigger

STATES Das Layout der STATES Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
FROM_STATE	Der Trigger feuert wenn der angegebene State der alte Resource State ist.
TO_STATE	Der Trigger feuert wenn dder angegebene State der neue Resource State oder der Exit State des Objektes ist.

Tabelle 22.66.: Output-Struktur der show trigger Subtabelle

PARAMETERS Das Layout der PARAMETERS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Name des Parameters, der zu Submitzeit gesetzt wird.
EXPRESSION	Ein Ausdruck der im Kontext des triggernden Objektes ausgewertet wird. Die Syntax ist gleich der Syntax in der Triggercondition, nur dass hi- er generelle Expressions erlaubt sind, nicht nur Boolean Expressions.

Tabelle 22.67.: Output-Struktur der show trigger Subtabelle

show user

User Commands

show user

Zweck

Das *show user* Statement wird eingesetzt um detaillierte Informationen über den Zweck Benutzer anzuzeigen.

Syntax

Die Syntax des show user Statements ist

Syntax

show user [username]

Beschreibung

Mit dem *show user* Statement bekommt man ausführliche Informationen über Beschreibung den Benutzer.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Ausgabe

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung			
ID	Die Nummer des Repository Objektes			
NAME	Der Name des Objektes			
IS_ENABLED	Flag, das anzeigt, ob es dem Benutzer erlaubt ist sich anzumelden			
DEFAULT_GROUP	Die Default-Gruppe der Benutzer die die Eigentümer des Objektes benutzen			
CONNECTION_TYPE	Gibt an welche Sicherheitsstufe für eine Verbindung gefordert wird.			
	 plain – Jede Art von Verbindung ist er- laubt 			
	2. ssl – Nur SSL-Verbindungen sind erlaubt			
	3. ssl_auth – Nur SSL-Verbindungen mit Client Authentifizierung sind erlaubt			
Fortsetzung auf der nächste.	n Seite			

show user I 387

show user

Fortsetzung der vorherigen Seite			
Feld	Beschreibung		
CREATOR	Name des Benutzers der dieses Objekt angelegt		
	hat		
CREATE_TIME	Datum und Uhrzeit der Erstellung		
CHANGER	Name des Benutzers der dieses Objekt zuletzt geändert hat		
CHANGE_TIME	Datum und Uhrzeit der letzten Änderung		
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte		
	auf dieses Objekt enthält		
MANAGE_PRIVS	Tabelle der Manage Privilegien		
	Siehe auch Tabelle 22.69 auf Seite 388		
GROUPS	Tabelle der Gruppen zu denen der Benutzer		
	gehört		
	Siehe auch Tabelle 22.70 auf Seite 389		
EQUIVALENT_USERS	Tabelle mit users und Jobservers die als äquiva-		
	lent gelten		
	Siehe auch Tabelle 22.71 auf Seite 389		
COMMENTTYPE	Typ des Kommentars		
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden		
	Siehe auch Tabelle 22.72 auf Seite 389		

Tabelle 22.68.: Beschreibung der Output-Struktur des show user Statements

MANAGE_PRIVS Das Layout der MANAGE_PRIVS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält

Tabelle 22.69.: Output-Struktur der show user Subtabelle

GROUPS Das Layout der GROUPS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

show user User Commands

Feld	Beschreibung
ID	Die Nummer des Repository Objektes
NAME	Der Name des Objektes
PRIVS	Zeichenkette die Kürzel für die Benutzerrechte
	auf dieses Objekt enthält

Tabelle 22.70.: Output-Struktur der show user Subtabelle

EQUIVALENT_USERS Das Layout der EQUIVALENT_USERS Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung	
ТҮРЕ	Der Typ des äquivalenten Users (server oder us-	
	er)	
EQUIVALENT_USER	Der Name des äquivalenten Users	

Tabelle 22.71.: Output-Struktur der show user Subtabelle

COMMENT Das Layout der COMMENT Tabelle wird in nachfolgender Tabelle gezeigt.

Feld	Beschreibung
TAG	Die Überschrift für den nachfolgenden Kom-
	mentar
COMMENT	Kommentar zum Objekt, wenn vorhanden

Tabelle 22.72.: Output-Struktur der show user Subtabelle

23. shutdown commands

shutdown

shutdown

Zweck

Zweck

Das *shutdown* Statement wird eingesetzt um den adressierten Jobserver anzuweisen sich zu beenden.

Syntax

Syntax

Die Syntax des shutdown Statements ist

shutdown serverpath

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem shutdown Statement beendet man den adressierten Jobserver.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

24. stop commands

stop server

stop server

Zweck

Zweck

Das stop server Statement wird eingesetzt um den Server anzuweisen sich zu beenden.

Syntax

Syntax

Die Syntax des stop server Statements ist

stop server

stop server kill

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *stop server* Statement beendet man den Server. Sollte dies aus irgendeinem Grund nicht richtig funktionieren, kann der Server auch hart beendet werden, durch **kill** zu spezifizieren.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

25. submit commands

submit

submit

Zweck

Zweck

Das *submit* Statement wird eingesetzt um einen Master Batch oder Job, sowie alle definierten Children, auszuführen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des submit Statements ist

```
submit folderpath [ with WITHITEM {, WITHITEM} ]
submit aliasname [ with WITHITEM {, WITHITEM} ]
WITHITEM:
     check only
    childtag = string
     master
     nicevalue = signed_integer
     parameter = none
     parameter = ( PARAM {, PARAM} )
     < <u>noresume</u> | resume in period | resume at datetime >
     submittag = string
     < nosuspend | suspend >
     time zone = string
     unresolved = JRQ_UNRESOLVED
     group = groupname
PARAM:
parametername = < string | number >
JRQ_UNRESOLVED:
     defer
     defer ignore
     error
     ignore
     suspend
```

Beschreibung

Beschreibung

Das *submit* Statement wird benutzt um einen Job oder Batch zu submitten. Es existieren zwei Formen des Submit-Kommandos.

396 I submit

- Die erste Form wird von Benutzern, welche auch Programme sein können und dem Time Scheduling Module genutzt. Diese Form submitted Master Jobs und Batches.
- Die zweite Form des Statements wird von Jobs genutzt, um dynamische Children zu submitten.

check only Die check only Option wird benutzt, um zu überprüfen, ob ein Master Submittable Batch oder Job submitted werden kann. Das bedeutet, es wird geprüft, ob alle Abhängigkeiten erfüllt werden können und alle referenzierten Parameter definiert sind.

Es wird nicht überprüft, ob die Jobs in irgendeinem Scope ausgeführt werden können oder nicht. Dies ist eine Situation die jederzeit zur Laufzeit auftreten kann.

Eine positive Rückmeldung bedeutet, dass der Job oder Batch aus Sicht des Systems submitted werden kann.

Die check only Option kann nicht in einem Job-Kontext benutzt werden.

childtag Die childtag Option wird von Jobs benutzt, um verschiedene Instanzen von demselben Scheduling Entity zu submitten und um zwischen ihnen unterscheiden zu können.

Es führt zu einem Fehler, wenn der gleiche Scheduling Entity doppelt submitted wird, wenn sich der childtag nicht unterscheidet. Der Inhalt des childtags hat keine weitere Bedeutung für das Scheduling System.

Die maximale Länge eines childtags beträgt 70 Zeichen. Die childtag Option wird im Falle eines Master Submits ignoriert.

group Die group Option wird benutzt um die Owner-Gruppe auf den spezifizierten Wert zu setzen. Der Benutzer muss zu dieser Gruppe gehören, es sei denn er gehört zu der priviligierten Gruppe ADMIN, in diesem Fall kann jede beliebige Gruppe spezifiziert werden.

nicevalue Die nicevalue Option definiert eine Korrektur die für die Berechnung der Prioritäten des Jobs und seiner Children benutzt wird. Es sind Werte von -100 bis 100 erlaubt.

parameter Die parameter Option wird benutzt um den Wert von Job Parametern beim Submit zu spezifizieren. Die Parameter werden im Scope des Master Batches oder Jobs gesetzt. Das bedeutet, wenn Parameter, die nicht in dem Master Batch oder Job definiert sind, spezifiziert werden, sind diese Parameter unsichtbar für Children.

submit I 397

submit

submittag Wenn der submittag spezifiziert ist, muss er eine eindeutige Bezeichnung für den Submitted Entity haben. Dieser Tag wurde, um imstande zu sein Jobs und Batches programmatisch zu submitten und um den Job oder Batch, mit demselben Tag, nach einem Absturz von einem der Komponenten neu zu submitten. Wenn die Submission des Jobs das erste Mal erfolgreich war, wird der zweite Submit einen Fehler melden. Wenn nicht, wird der zweite Submit erfolgreich sein.

unresolved Die unresolved Option spezifiziert wie der Server bei nicht auflösbaren Abhängigkeiten reagieren sollte. Diese Option wird hauptsächlich benutzt, wenn Teile eines Batches nach Reparaturarbeiten submitted werden. Der fehlerhafte Teil wird normal gecancelt und dann als Master Run neu submittet. Die vorherigen Abhängigkeiten müssen in diesem Fall ignoriert werden, andernfalls wird der Submit scheitern.

suspend Die suspend Option wird benutzt um Jobs oder Batches zu submitten und sie zur selben Zeit zu suspenden. Wenn nichts festgelegt wurde, wird nicht suspended. Dies kann explizit zur Submit-Zeit spezifiziert werden.

Wenn ein Job oder Batch suspended wurde, wird er, sowie auch seine Children, nicht gestartet. Wenn ein Job bereits läuft, wird er keinen final State erreichen, wenn er suspended ist.

resume Die resume Option kann zusammen mit der suspend Option verwendet werden um eine verzögerte Ausführung zu bewirken. Es gibt dabei zwei Möglichkeiten. Entweder erreicht man eine Verzögerung dadurch, dass die Anzahl von Zeiteinheiten die gewartetet werden sollen, spezifiziert werden, oder aber man spezifiziert den Zeitpunkt zu dem der Job oder Batch aktiviert werden soll. Mit dieser Option kann die at-Funktionalität ohne das Anlegen eines Schedules nachgebildet werden.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
ID	Id des Submitted Entities

Tabelle 25.1.: Beschreibung der Output-Struktur des submit Statements

398 I submit

26. suspend commands

suspend

suspend

Zweck

Zweck

Das *suspend* Statement wird eingesetzt um zu verhindern, dass weitere Jobs von diesem Jobserver ausgeführt werden. Siehe das *resume* Statement auf Seite 288.

Syntax

Syntax

Die Syntax des suspend Statements ist

suspend serverpath

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *suspend* Statement wird verhindert, dass weitere Jobs von diesem Jobserver ausgeführt werden.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Teil III. Jobserver Commands

27. Jobserver Commands

alter job

alter job

Zweck

Zweck

Das *alter job* Statement wird benutzt um Eigenschaften des spezifizierten Jobs zu ändern. Es wird von den Job-Administratoren, Jobservern und vom Job selbst benutzt.

Syntax

Syntax Die Syntax des alter job Statements ist

```
alter job jobid
with WITHITEM {, WITHITEM}
alter job
with WITHITEM {, WITHITEM}
WITHITEM:
     < suspend | suspend restrict | suspend local | suspend local restrict >
     cancel
     clear warning
     comment = string
     disable
     error text = string
     exec pid = pid
     exit code = signed_integer
     exit state = statename [ force ]
     ext pid = pid
     ignore resource = (id \{, id\})
     ignore dependency = ( jobid [ recursive ] {, jobid [ recursive ]} )
     kill
     nicevalue = signed_integer
     priority = integer
     renice = signed_integer
     rerun [recursive]
     resume
     < noresume | resume in period | resume at datetime >
     run = integer
     state = JOBSTATE
     timestamp = string
     warning = string
```

JOBSTATE:

broken active
broken finished
dependency wait
error
finished
resource wait
running
started
starting
synchronize wait

Beschreibung

Das *alter job* Kommando wird für mehrere Zwecke genutzt. Als erstes verwenden Jobserver dieses Kommando um den Ablauf eines Jobs zu dokumentieren. Alle Statuswechsel eines Jobs während der Zeit in der der Job innerhalb der Zuständigkeit eines Jobservers fällt, werden mittels des *alter job* Kommandos ausgeführt.

Zweitens werden einige Änderungen, wie z. B. das Ignorieren von Abhängigkeiten oder Resourcen, sowie das Ändern der Priorität eines Jobs, manuell von einem Administrator ausgeführt.

Der Exit State eines Jobs in einem pending State kann vom Job selbst gesetzt werden, bzw. von einem Prozess welcher die Job Id und den Key des zu ändernden Jobs kennt.

cancel Die cancel Option wird benutzt um den adressierten Job und alle nicht final Children zu canceln. Ein Job kann nur gecancelt werden wenn weder der Job selbst noch einer seiner Children aktiv ist.

Wenn ein Scheduling Entity von dem gecancelten Job abhängig ist, kann er unreachable werden. In diesem Fall erhält der abhängige Job nicht den im Exit State Profile definierten unreachable Exit State, sondern wird in den Job Status "unreachable" versetzt. Es ist Aufgabe des Operators diese Jobs nun mittels des Ignorierens von Abhängigkeiten wieder in den Job Status "dependency wait" zu versetzen, oder aber diese Jobs auch zu canceln.

Gecancelte Jobs werden wie final Jobs ohne Exit State betrachtet. Das bedeutet, die Parents eines gecancelten Jobs werden final, ohne den Exit State des gecancelten Jobs zu berücksichtigen. Die abhängigen Jobs der Parents laufen in diesem Fall normal weiter.

Die cancel Option kann nur von Benutzern genutzt werden.

comment Die comment Option wird benutzt um eine Aktion zu dokumentieren oder um dem Job einen Kommentar zuzufügen. Comments können maximal 1024

Beschreibung

alter job

Zeichen lang sein. Es kann eine beliebige Anzahl Comments für einen Job gespeichert werden.

Einige Comments werden automatisch gespeichert. Wenn z. B. ein Job einen restartable State erreicht, wird ein Protokoll geschrieben, um diesen Fakt zu dokumentieren.

error text Die error text Option wird benutzt um Fehlerinformation zu einem Job zu schreiben. Dieses kann von dem verantwortlichen Jobserver oder einem Benutzer gemacht werden. Der Server kann diesen Text auch selbst schreiben.

Diese Option wird normalerweise benutzt, wenn der Jobserver den entsprechenden Prozess nicht starten kann. Mögliche Fälle sind die Unmöglichkeit zum definierten Working Directory zu wechseln, die Unauffindbarkeit des ausführbaren Programmes oder Fehler beim Öffnen des Error Logfiles.

exec pid Die exec pid Option wird ausschließlich vom Jobserver benutzt um die Prozess Id des Kontrollprozesses innerhalb des Servers zu setzen.

exit code Die exit code Option wird vom Jobserver benutzt um dem Repository Server mitzuteilen mit welchem Exit Code sich ein Prozess beendet hat. Der Repository Server berechnet jetzt den zugehörigen Exit State aus dem verwendeten Exit State Mapping.

exit state Die exit state Option wird von Jobs in einem pending State benutzt, um ihren State auf einen anderen Wert zu setzen. Dies wird normalerweise ein restartable oder final State sein. Alternativ dazu kann diese Option von Administratoren benutzt werden, um den State von einem nonfinal Job zu setzen. Sofern das Force Flag nicht benutzt wird, sind die einzigen States die gesetzt werden können, die States, welche, durch die Anwendung des Exit State Mappings auf irgendeinem Exit Code, theoretisch erreichbar sind. Der gesetzte State muss im Exit State Profile vorhanden sein.

ext pid Die ext pid Option wird ausschließlich vom Jobserver genutzt, um die Prozess Id des gestarteten Benutzerprozesses zu setzen.

ignore resource Die ignore resource Option wird benutzt um einzelne Resource Requests aufzuheben. Die ignorierte Resource wird nicht mehr beantragt.

Wenn Parameter einer Resource referenziert werden, kann diese Resource nicht ignoriert werden.

Wenn ungültige Id's spezifiziert wurden, wird dies übergangen. Alle anderen spezifizierten Resources werden ignoriert. Ungültige Id's in diesem Kontext sind Id's von Resources die von dem Job nicht beantragt werden.

Das Ignorieren von Resources wird protokolliert.

ignore dependency Die ignore dependency Option wird benutzt um definierte Dependencies zu ignorieren. Wenn das **recursive** Flag benutzt wird, ignorieren nicht nur der Job oder Batch selbst, sondern auch seine Children die Dependencies.

kill Die kill Option wird benutzt um den definierten Kill Job zu submitten. Wenn kein Kill Job definiert ist, ist es nicht möglich den Job vom BICsuite aus erzwungenermaßen zu terminieren. Natürlich muss der Job aktiv sein, das bedeutet, der Job State muss **running**, **killed** oder **broken_active** sein. Die letzten beiden States sind keine regulären Fälle.

Wenn ein Kill Job submitted wurde, ist der Job State **to_kill**. Nachdem der Kill Job beendet wurde, wird der Job State des killed Jobs in den State **killed** gesetzt, es sei denn er ist beendet, dann wird der Job State **finished** oder **final** sein. Das bedeutet, dass der Job mit dem Job State **killed** immer noch running ist und dass mindestens ein Versuch gemacht wurde, den Job zu terminieren.

nicevalue Die nicevalue Option wird benutzt um die Priorität oder den nicevalue eines Jobs oder Batches und allen seinen Children zu ändern. Hat ein Child mehrere Parents, kann eine Änderung, muss aber nicht, in dem nicevalue von einem der Parents Auswirkungen auf die Priorität des Childs haben. In dem Fall, dass es mehrere Parents gibt wird das maximale nicevalue gesucht.

Also, wenn Job C drei Parents P1, P2 und P3 hat und P1 setzt einen Nicevalue von 0, P2 einen von 10 und P3 einen von -10, ist der effektive nicevalue -10. (Umso niederiger der nicevalue, umso besser). Wenn der nicevalue von P2 auf -5 geändert wird, passiert nichts, weil die -10 von P3 besser als -5 ist. Wenn jetzt der nicevalue von P3 auf 0 sinkt, wird die neue effektive nicevalue für Job C -5.

Die nicevalues können Werte zwischen -100 und 100 haben. Werte die diese Spanne übersteigen, werden stillschweigend angepasst.

priority Die priority Option wird benutzt, um die (statische) Priorität eines Jobs zu ändern. Weil Batches und Milestones nicht ausgeführt werden, haben Prioritäten keine Bedeutung für sie.

Ein Wechsel der Priorität betrifft nur den geänderten Job. Gültige Werte liegen zwischen 0 und 100. Dabei korrespondiert 100 mit der niedrigsten Priorität und 0 mit der höchsten Priorität.

Bei der Berechnung der dynamischen Priorität eines Jobs startet der Scheduler mit der statischen Priorität und passt dies, entsprechend der Zeit in der der Job schon wartet, an. Wenn mehr als ein Job die gleiche dynamische Priorität hat, wird der Job mit der niedrigsten Job Id als erster gescheduled.

renice Die renice Option gleicht der nicevalue Option mit dem Unterschied, dass die renice Option relativ arbeitet, während die nicevalue Option absolut arbeitet. Wenn einige Batches einen nicevalue von 10 haben bewirkt eine renice von -5, dass

alter job

die nicevalue auf 5 zunimmt. (Zunahme, weil je niedriger die Nummer, desto höher die Piorität).

rerun Die rerun Option wird benutzt um einen Job in einem restartable State neu zu starten. Der Versuch einen Job, der nicht restartable ist, neu zu starten, führt zu einer Fehlermeldung. Ein Job ist restartable, wenn er in einem restartable State oder in einem **error** oder **broken_finished** Job State ist.

Wenn das **recursive** Flag spezifiziert ist, wird der Job selbst und alle direkten und indirekten Children, die in einem restartable State sind, neu gestartet. Wenn der Job selbst final ist, wird das in dem Fall *nicht* als Fehler betrachtet. Es ist also möglich Batches rekursiv neu zu starten.

resume Die resume Option wird benutzt um einen suspended Job oder Batch zu reaktivieren. Es gibt dabei zwei Möglichkeiten. Erstens kann der suspended Job oder Batch sofort reaktiviert werden, und zweitens kann eine Verzögerung eingestellt werden.

Entweder erreicht man eine Verzögerung dadurch, dass die Anzahl von Zeiteinheiten die gewartetet werden sollen, spezifiziert werden, oder aber man spezifiziert den Zeitpunkt zu dem der Job oder Batch aktiviert werden soll.

(Für die Spezifikation einer Zeit siehe auch die Übersicht auf Seite 6.)

Die resume Option kann zusammen mit der suspend Option verwendet werden. Dabei wird der Job suspended und nach der (bzw. zur) spezifizierten Zeit wieder resumed.

run Die run Option wird vom Jobserver benutzt zwecks der Sicherstellung, dass der geänderte Job mit der aktuellen Version übereinstimmt.

Theoretisch ist es möglich, dass nachdem ein Job von einem Jobserver gestartet wurde, der Computer abstürzt. Um die Arbeit zu erledigen wird der Job mittels eines manuellen Eingriffs, von einem anderen Jobserver, neu gestartet. Nach dem Hochfahren des ersten Systems kann der Jobserver versuchen den Job State nach broken_finished zu ändern, ohne über das Geschehen nach dem Absturz Bescheid zu wissen. Das Benutzen der run Option verhindert nun das fälschliche Setzen des Status.

state Die state Option wird hauptsächlich von Jobservern benutzt, kann aber auch von Administratoren benutzt werden. Es wird nicht empfohlen dies so zu machen, es sei denn Sie wissen genau was Sie tun.

Die übliche Prozedur ist, dass der Jobserver den State eines Jobs von **starting** nach **started**, von **started** nach **running** und von **running** nach **finished** setzt. Im Falle eines Absturzes oder anderen Problemen ist es möglich dass der Jobserver einen Job in einen **broken_active** oder **broken_finished** State setzt. Das bedeutet, der Exit Code von dem Prozess steht nicht zur Verfügung und der Exit State muss manuell gesetzt werden.

suspend Die suspend Option wird benutzt um einen Batch oder Job zu suspendieren. Sie arbeitet nur dann rekursiv wenn **local** nicht spezifiziert ist. Wenn ein Parent suspended ist, sind auch alle Children suspended. Die resume Option wird benutzt um die Situation umzukehren. Die **restrict** Angabe bewirkt, dass nur Benutzer der ADMIN Gruppe die Suspendierung wieder aufheben können.

timestamp Die timestamp Option wird vom Jobserver benutzt um die Timestamps der State-Wechsel zu setzen, gemäß der lokalen Zeit aus Sicht des Jobservers.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

Jobserver Commands

alter jobserver

alter jobserver

Zweck

Zweck

Das alter jobserver Statement wird eingesetzt um die Eigenschaften eines Jobservers zu ändern.

Syntax

Syntax

Die Syntax des alter jobserver Statements ist

```
alter [ existing ] jobserver
with < fatal | nonfatal > error text = string

alter [ existing ] jobserver
with dynamic PARAMETERS

PARAMETERS:
    parameter = none
    | parameter = ( PARAMETERSPEC {, PARAMETERSPEC} )

PARAMETERSPEC:
    parametername = < string | number >
```

Beschreibung

Beschreibung

Das *alter jobserver* Kommando ist sowohl ein Benutzerkommando als auch ein Jobserver-Kommando. Es wird als Benutzerkommando benutzt um die Konfiguration oder andere Eigenschaften eines Scopes oder Jobservers zu ändern. (Weitere Details sind im *create scope* Kommando auf Seite 147 beschrieben.) Die Syntax von dem Benutzerkommando entspricht der ersten Form des *alter scope* Kommandos. Als Jobserver Kommando wird es benutzt um den Server über Fehler zu benachrichtigen. Wird der Fatal Flag benutzt, bedeutet dies, dass sich der Jobserver beendet. In dem anderen Fall läuft der Jobserver weiter.

Die dritten Form des *alter jobserver* Kommandos wird auch vom Jobserver benutzt. Der Jobserver veröffentlicht die Werte seines dynamischen Parameters. Der Server verwendet veröffentlichte Werte um Parameter in der Kommandozeile und Logfile-Angaben beim Abholen eines Jobs aufzulösen.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

connect

Jobserver Commands

connect

Zweck

Das *connect* Statement wird eingesetzt um einen Jobserver am Server zu authen- Zweck tifizieren.

Syntax

Die Syntax des connect Statements ist

Syntax

```
connect jobserver serverpath . servername identified by string [ with
WITHITEM {, WITHITEM} ]

WITHITEM:
    command = ( sdms-command {; sdms-command} )
    | method = string
    | protocol = PROTOCOL
    | session = string
    | timeout = integer
    | token = string
    | < trace | notrace >
    | trace level = integer
```

PROTOCOL:

json | line | perl | python | serial | xml

Beschreibung

Das *connect* Kommando wird benutzt um den verbundenen Prozess am Server zu authentifizieren. Es kann wahlweise ein Kommunikationsprotokoll spezifiziert werden. Das Default-Protokoll ist **line**.

Beschreibung

Das ausgewählte Protokoll definiert die Form des Outputs. Alle Protokolle, außer serial, liefern ASCII Output. Das Protokoll serial liefert ein Serialized Java Objekt zurück.

Beim connect Kommando kann auch gleich ein auszuführendes Kommando mitgegeben werden. Als Output des connect Kommandos wird in diesem Fall der Out-

connect | 411

Jobserver Commands

connect

put des mitgegebenen Kommandos genutzt. Falls das Kommando fehlschlägt, der *connect* aber gültig war, bleibt die Connection bestehen.

Im Folgenden ist für alle Protokolle, außer für das **serial** Protokoll, ein Beispiel gegeben.

line protocol Das line protocol liefert nur einen ASCII-Text als Ergebnis von einem Kommando zurück.

```
connect donald identified by 'duck' with protocol = line;
Connect
CONNECT_TIME : 19 Jan 2005 11:12:43 GMT
Connected
SDMS>
```

XML protocol Das XML protocol liefert eine XML-Struktur als Ergebnis eines Kommandos zurück.

```
connect donald identified by 'duck' with protocol = xml;
<OUTPUT>
<DATA>
<TITLE>Connect</TITLE>
<RECORD>
<CONNECT_TIME>19 Jan 2005 11:15:16 GMT</CONNECT_TIME></RECORD>
</DATA>
<FEEDBACK>Connected</FEEDBACK>
</OUTPUT>
```

python protocol Das python protocol liefert eine Python-Struktur, welche durch die *python eval* Funktion ausgewertet werden kann, zurück.

```
connect donald identified by 'duck' with protocol = python;
{
'DATA' :
{
'TITLE' : 'Connect',
'DESC' : [
'CONNECT_TIME'
],
'RECORD' : {
'CONNECT_TIME' : '19 Jan 2005 11:16:08 GMT'}
}, 'FEEDBACK' : 'Connected'
}
```

412 | connect

Ausgabe

connect

Jobserver Commands

perl protocol Das perl protocol liefert eine Perl-Struktur, welche durch die *perl eval* Funktion ausgewertet werden kann, zurück.

```
connect donald identified by 'duck' with protocol = perl;
{
   'DATA' => {
   'TITLE' => 'Connect',
   'DESC' => [
   'CONNECT_TIME'
],
   'RECORD' => {
   'CONNECT_TIME' => '19 Jan 2005 11:19:19 GMT'}
}
,'FEEDBACK' => 'Connected'
}
```

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

connect I 413

Jobserver Commands

deregister

deregister

Zweck

Zweck

Das *deregister* Statement wird eingesetzt um den Server zu benachrichtigen, das der Jobserver keine Jobs mehr ausführt. Siehe das *register* Statement auf Seite 266.

Syntax

Syntax

Die Syntax des deregister Statements ist

deregister serverpath . servername

Beschreibung

Beschreibung

Das *deregister* Statement wird genutzt um den Server über einen, mehr oder weniger, permanenten Ausfall eines Jobservers zu informieren.

Diese Nachricht hat verschiedene Serveraktionen zur Folge. Als Erstes werden alle running Jobs des Jobservers, d.h. Jobs im Status started, running, to_kill und killed, auf den Status broken_finished gesetzt. Jobs im Status starting werden wieder auf runnable gesetzt. Dann wird der Jobserver aus der Liste der Jobserver, die Jobs verarbeiten können, entfernt, sodass dieser Jobserver im Folgenden auch keine Jobs mehr zugeteilt bekommt. Als Nebeneffekt werden Jobs, die aufgrund Resource-Anforderungen nur auf diesem Jobserver laufen können, in den Status error, mit der Meldung "Cannot run in any scope because of resource shortage", versetzt. Als Letztes wird ein komplettes Reschedule ausgeführt um eine Neuverteilung von Jobs auf Jobservern herbeizuführen.

Durch erneutes Registrieren (siehe *register* Statement auf Seite 266), wird der Jobserver erneut in die Liste der Jobs-verarbeitenden Jobserver eingetragen.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

disconnect

Jobserver Commands

disconnect

Zweck

Das disconnect Statement wird eingesetzt um die Serververbindung zu beenden. Zweck

Syntax

Die Syntax des disconnect Statements ist

Syntax

disconnect

Beschreibung

Mit dem disconnect Statement kann die Verbindung zum Server beendet werden.

Beschreibung

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

Jobserver Commands

get next job

get next job

Zweck

Zweck

Die Zweck des *get next job* Statements ist es das nächste Kommando von dem Server zu holen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des get next job Statements ist

get next job

Beschreibung

Beschreibung

Mit dem *get next job* Statement holt der Jobserver das nächste auszuführende Kommando vom Server.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Tabelle.

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
COMMAND	Das vom Jobserver auszuführende Kommando. (NOP, ALTER, SHUTDOWN, STARTJOB)
CONFIG	Geänderte Konfiguration. Dieser Wert ist nur im Falle eines ALTER Kommandos vorhanden
ID	Die Id des zu startenden Jobs; nur vorhanden beim Kommando STARTJOB
DIR	Das Working Directory des zu startenden Jobs; nur vorhanden beim Kommando STARTJOB
LOG	Das Logfile des zu startenden Jobs; nur vorhanden beim Kommando STARTJOB
LOGAPP	Indikator, ob das Logfile mit Append geöffnet werden soll; nur vorhanden beim Kommando STARTJOB
ERR	Das Error Logfile des zu startenden Jobs; nur vorhanden beim Kommando STARTJOB
Fortsetzung auf der nächst	en Seite

Fortsetzung der vorherigen Seite			
Feld	Beschreibung		
ERRAPP	Indikator, ob das Error Logfile mit Append geöffnet werden soll; nur vorhanden beim Kom- mando STARTJOB		
CMD	File Name des zu startenden Executables; nur vorhanden beim Kommando STARTJOB		
ARGS	Die Commandline Parameter des zu startenden Executables; nur vorhanden beim Kommando STARTJOB		
ENV	Zusätzliche Einträge für das Environment des zu startenden Executables; nur vorhanden beim Kommando STARTJOB		
RUN	Nummer des Runs. (Siehe auch Alter Job Statement auf Seite 53); nur vorhanden beim Kommando STARTJOB		
JOBENV	Liste von key value Paaren, die definiert welche in der Job Definition definierten Umge- bungsvariablen vor der Jobausführung gesetzt werden sollen.		

Tabelle 27.1.: Beschreibung der Output-Struktur des get next job Statements

Jobserver Commands

multicommand

multicommand

Zweck

Zweck

Der Zweck des *multicommands* ist es mehrere SDMS-Kommandos als Einheit zuzuführen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des multicommand Statements ist

begin multicommand commandlist end multicommand

begin multicommand commandlist end multicommand rollback

Beschreibung

Beschreibung

Mit den *multicommands* ist es möglich mehrere SDMS-Kommandos zusammen, d.h. in einer Transaktion auszuführen. Damit wird gewährleistet, dass entweder alle Statements fehlerfrei ausgeführt werden, oder nichts passiert. Des Weiteren wird die Transaktion nicht von anderen schreibenden Transaktionen unterbrochen. Wird das Keyword **rollback** spezifiziert, wird die Transaktion am Ende der Verarbeitung rückgängig gemacht. Auf diese Weise kann getestet werden, ob die Statements (technisch) korrekt verarbeitet werden können.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

reassure

Jobserver Commands

reassure

Zweck

Das reassure Statement wird eingesetzt um eine Bestätigung über die Notwen-**Zweck** digkeit einen Job zu starten, nachdem ein Jobserver gestaret wurde, vom Server zu bekommen.

Syntax

Die Syntax des reassure Statements ist

Syntax

reassure jobid [with run = integer]

Beschreibung

Mit dem reassure Statement bekommt man vom Server eine Bestätigung, ob ein Job gestartet werden soll. Dieses Statement wird in dem Moment eingesetzt, wenn ein Jobserver beim Hochfahren einen Job im Status starting vorfindet.

Beschreibung

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

I 419 reassure

Jobserver Commands

register

register

Zweck

Zweck

Das *register* Statement wird eingesetzt um den Server zu benachrichtigen, dass der Jobserver bereit ist Jobs auszuführen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des register Statements ist

```
register serverpath . servername
with pid = pid [ suspend ]
```

register with pid = pid

Beschreibung

Beschreibung

Die erste Form wird vom Operator benutzt um das Aktivieren von Jobs auf dem spezifizierten Jobserver zu ermöglichen.

Die zweite Form wird vom Jobserver selbst benutzt um den Server über seine Bereitschaft Jobs auszuführen zu informieren.

Unabhängig davon, ob der Jobserver connected ist oder nicht, werden Jobs für diesen Server eingeplant, es sei den der Jobserver ist suspended.

(Siehe Statement 'deregister' auf Seite 164.)

pid Die pid Option liefert dem Server Informationen über die Prozess-Id des Jobservers auf Betriebsebene.

suspend Die suspend Option bewirkt, dass der Jobserver in den suspended Zustand überführt wird.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Teil IV. Job Commands

alter job

alter job

Zweck

Zweck

Das *alter job* Statement wird benutzt um Eigenschaften des spezifizierten Jobs zu ändern. Es wird von den Job-Administratoren, Jobservern und vom Job selbst benutzt.

Syntax

Syntax Die Syntax des alter job Statements ist

```
alter job jobid
with WITHITEM {, WITHITEM}
alter job
with WITHITEM {, WITHITEM}
WITHITEM:
     < suspend | suspend restrict | suspend local | suspend local restrict >
     cancel
     clear warning
     comment = string
     disable
     error text = string
     exec pid = pid
     exit code = signed_integer
     exit state = statename [ force ]
     ext pid = pid
     ignore resource = (id \{, id\})
     ignore dependency = ( jobid [ recursive ] {, jobid [ recursive ]} )
     kill
     nicevalue = signed_integer
     priority = integer
     renice = signed_integer
     rerun [recursive]
     resume
     < noresume | resume in period | resume at datetime >
     run = integer
     state = JOBSTATE
     timestamp = string
     warning = string
```

JOBSTATE:

broken active
broken finished
dependency wait
error
finished
resource wait
running
started
starting
synchronize wait

Beschreibung

Das *alter job* Kommando wird für mehrere Zwecke genutzt. Als erstes verwenden Jobserver dieses Kommando um den Ablauf eines Jobs zu dokumentieren. Alle Statuswechsel eines Jobs während der Zeit in der der Job innerhalb der Zuständigkeit eines Jobservers fällt, werden mittels des *alter job* Kommandos ausgeführt.

Zweitens werden einige Änderungen, wie z. B. das Ignorieren von Abhängigkeiten oder Resourcen, sowie das Ändern der Priorität eines Jobs, manuell von einem Administrator ausgeführt.

Der Exit State eines Jobs in einem pending State kann vom Job selbst gesetzt werden, bzw. von einem Prozess welcher die Job Id und den Key des zu ändernden Jobs kennt.

cancel Die cancel Option wird benutzt um den adressierten Job und alle nicht final Children zu canceln. Ein Job kann nur gecancelt werden wenn weder der Job selbst noch einer seiner Children aktiv ist.

Wenn ein Scheduling Entity von dem gecancelten Job abhängig ist, kann er unreachable werden. In diesem Fall erhält der abhängige Job nicht den im Exit State Profile definierten unreachable Exit State, sondern wird in den Job Status "unreachable" versetzt. Es ist Aufgabe des Operators diese Jobs nun mittels des Ignorierens von Abhängigkeiten wieder in den Job Status "dependency wait" zu versetzen, oder aber diese Jobs auch zu canceln.

Gecancelte Jobs werden wie final Jobs ohne Exit State betrachtet. Das bedeutet, die Parents eines gecancelten Jobs werden final, ohne den Exit State des gecancelten Jobs zu berücksichtigen. Die abhängigen Jobs der Parents laufen in diesem Fall normal weiter.

Die cancel Option kann nur von Benutzern genutzt werden.

comment Die comment Option wird benutzt um eine Aktion zu dokumentieren oder um dem Job einen Kommentar zuzufügen. Comments können maximal 1024

Beschreibung

alter job

Zeichen lang sein. Es kann eine beliebige Anzahl Comments für einen Job gespeichert werden.

Einige Comments werden automatisch gespeichert. Wenn z. B. ein Job einen restartable State erreicht, wird ein Protokoll geschrieben, um diesen Fakt zu dokumentieren.

error text Die error text Option wird benutzt um Fehlerinformation zu einem Job zu schreiben. Dieses kann von dem verantwortlichen Jobserver oder einem Benutzer gemacht werden. Der Server kann diesen Text auch selbst schreiben.

Diese Option wird normalerweise benutzt, wenn der Jobserver den entsprechenden Prozess nicht starten kann. Mögliche Fälle sind die Unmöglichkeit zum definierten Working Directory zu wechseln, die Unauffindbarkeit des ausführbaren Programmes oder Fehler beim Öffnen des Error Logfiles.

exec pid Die exec pid Option wird ausschließlich vom Jobserver benutzt um die Prozess Id des Kontrollprozesses innerhalb des Servers zu setzen.

exit code Die exit code Option wird vom Jobserver benutzt um dem Repository Server mitzuteilen mit welchem Exit Code sich ein Prozess beendet hat. Der Repository Server berechnet jetzt den zugehörigen Exit State aus dem verwendeten Exit State Mapping.

exit state Die exit state Option wird von Jobs in einem pending State benutzt, um ihren State auf einen anderen Wert zu setzen. Dies wird normalerweise ein restartable oder final State sein. Alternativ dazu kann diese Option von Administratoren benutzt werden, um den State von einem nonfinal Job zu setzen. Sofern das Force Flag nicht benutzt wird, sind die einzigen States die gesetzt werden können, die States, welche, durch die Anwendung des Exit State Mappings auf irgendeinem Exit Code, theoretisch erreichbar sind. Der gesetzte State muss im Exit State Profile vorhanden sein.

ext pid Die ext pid Option wird ausschließlich vom Jobserver genutzt, um die Prozess Id des gestarteten Benutzerprozesses zu setzen.

ignore resource Die ignore resource Option wird benutzt um einzelne Resource Requests aufzuheben. Die ignorierte Resource wird nicht mehr beantragt.

Wenn Parameter einer Resource referenziert werden, kann diese Resource nicht ignoriert werden.

Wenn ungültige Id's spezifiziert wurden, wird dies übergangen. Alle anderen spezifizierten Resources werden ignoriert. Ungültige Id's in diesem Kontext sind Id's von Resources die von dem Job nicht beantragt werden.

Das Ignorieren von Resources wird protokolliert.

ignore dependency Die ignore dependency Option wird benutzt um definierte Dependencies zu ignorieren. Wenn das **recursive** Flag benutzt wird, ignorieren nicht nur der Job oder Batch selbst, sondern auch seine Children die Dependencies.

kill Die kill Option wird benutzt um den definierten Kill Job zu submitten. Wenn kein Kill Job definiert ist, ist es nicht möglich den Job vom BICsuite aus erzwungenermaßen zu terminieren. Natürlich muss der Job aktiv sein, das bedeutet, der Job State muss **running**, **killed** oder **broken_active** sein. Die letzten beiden States sind keine regulären Fälle.

Wenn ein Kill Job submitted wurde, ist der Job State **to_kill**. Nachdem der Kill Job beendet wurde, wird der Job State des killed Jobs in den State **killed** gesetzt, es sei denn er ist beendet, dann wird der Job State **finished** oder **final** sein. Das bedeutet, dass der Job mit dem Job State **killed** immer noch running ist und dass mindestens ein Versuch gemacht wurde, den Job zu terminieren.

nicevalue Die nicevalue Option wird benutzt um die Priorität oder den nicevalue eines Jobs oder Batches und allen seinen Children zu ändern. Hat ein Child mehrere Parents, kann eine Änderung, muss aber nicht, in dem nicevalue von einem der Parents Auswirkungen auf die Priorität des Childs haben. In dem Fall, dass es mehrere Parents gibt wird das maximale nicevalue gesucht.

Also, wenn Job C drei Parents P1, P2 und P3 hat und P1 setzt einen Nicevalue von 0, P2 einen von 10 und P3 einen von -10, ist der effektive nicevalue -10. (Umso niederiger der nicevalue, umso besser). Wenn der nicevalue von P2 auf -5 geändert wird, passiert nichts, weil die -10 von P3 besser als -5 ist. Wenn jetzt der nicevalue von P3 auf 0 sinkt, wird die neue effektive nicevalue für Job C -5.

Die nicevalues können Werte zwischen -100 und 100 haben. Werte die diese Spanne übersteigen, werden stillschweigend angepasst.

priority Die priority Option wird benutzt, um die (statische) Priorität eines Jobs zu ändern. Weil Batches und Milestones nicht ausgeführt werden, haben Prioritäten keine Bedeutung für sie.

Ein Wechsel der Priorität betrifft nur den geänderten Job. Gültige Werte liegen zwischen 0 und 100. Dabei korrespondiert 100 mit der niedrigsten Priorität und 0 mit der höchsten Priorität.

Bei der Berechnung der dynamischen Priorität eines Jobs startet der Scheduler mit der statischen Priorität und passt dies, entsprechend der Zeit in der der Job schon wartet, an. Wenn mehr als ein Job die gleiche dynamische Priorität hat, wird der Job mit der niedrigsten Job Id als erster gescheduled.

renice Die renice Option gleicht der nicevalue Option mit dem Unterschied, dass die renice Option relativ arbeitet, während die nicevalue Option absolut arbeitet. Wenn einige Batches einen nicevalue von 10 haben bewirkt eine renice von -5, dass

alter job

die nicevalue auf 5 zunimmt. (Zunahme, weil je niedriger die Nummer, desto höher die Piorität).

rerun Die rerun Option wird benutzt um einen Job in einem restartable State neu zu starten. Der Versuch einen Job, der nicht restartable ist, neu zu starten, führt zu einer Fehlermeldung. Ein Job ist restartable, wenn er in einem restartable State oder in einem **error** oder **broken finished** Job State ist.

Wenn das **recursive** Flag spezifiziert ist, wird der Job selbst und alle direkten und indirekten Children, die in einem restartable State sind, neu gestartet. Wenn der Job selbst final ist, wird das in dem Fall *nicht* als Fehler betrachtet. Es ist also möglich Batches rekursiv neu zu starten.

resume Die resume Option wird benutzt um einen suspended Job oder Batch zu reaktivieren. Es gibt dabei zwei Möglichkeiten. Erstens kann der suspended Job oder Batch sofort reaktiviert werden, und zweitens kann eine Verzögerung eingestellt werden.

Entweder erreicht man eine Verzögerung dadurch, dass die Anzahl von Zeiteinheiten die gewartetet werden sollen, spezifiziert werden, oder aber man spezifiziert den Zeitpunkt zu dem der Job oder Batch aktiviert werden soll.

(Für die Spezifikation einer Zeit siehe auch die Übersicht auf Seite 6.)

Die resume Option kann zusammen mit der suspend Option verwendet werden. Dabei wird der Job suspended und nach der (bzw. zur) spezifizierten Zeit wieder resumed.

run Die run Option wird vom Jobserver benutzt zwecks der Sicherstellung, dass der geänderte Job mit der aktuellen Version übereinstimmt.

Theoretisch ist es möglich, dass nachdem ein Job von einem Jobserver gestartet wurde, der Computer abstürzt. Um die Arbeit zu erledigen wird der Job mittels eines manuellen Eingriffs, von einem anderen Jobserver, neu gestartet. Nach dem Hochfahren des ersten Systems kann der Jobserver versuchen den Job State nach broken_finished zu ändern, ohne über das Geschehen nach dem Absturz Bescheid zu wissen. Das Benutzen der run Option verhindert nun das fälschliche Setzen des Status.

state Die state Option wird hauptsächlich von Jobservern benutzt, kann aber auch von Administratoren benutzt werden. Es wird nicht empfohlen dies so zu machen, es sei denn Sie wissen genau was Sie tun.

Die übliche Prozedur ist, dass der Jobserver den State eines Jobs von **starting** nach **started**, von **started** nach **running** und von **running** nach **finished** setzt. Im Falle eines Absturzes oder anderen Problemen ist es möglich dass der Jobserver einen Job in einen **broken_active** oder **broken_finished** State setzt. Das bedeutet, der Exit Code von dem Prozess steht nicht zur Verfügung und der Exit State muss manuell gesetzt werden.

alter job

Job Commands

suspend Die suspend Option wird benutzt um einen Batch oder Job zu suspendieren. Sie arbeitet nur dann rekursiv wenn **local** nicht spezifiziert ist. Wenn ein Parent suspended ist, sind auch alle Children suspended. Die resume Option wird benutzt um die Situation umzukehren. Die **restrict** Angabe bewirkt, dass nur Benutzer der ADMIN Gruppe die Suspendierung wieder aufheben können.

timestamp Die timestamp Option wird vom Jobserver benutzt um die Timestamps der State-Wechsel zu setzen, gemäß der lokalen Zeit aus Sicht des Jobservers.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

connect

connect

Zweck

Zweck Das connect Statement wird eingesetzt um einen Job am Server zu authentifizieren.

Syntax

Syntax

Die Syntax des connect Statements ist

connect job *jobid* **identified by** *string* [**with** WITHITEM {, WITHITEM}]

```
WITHITEM:
```

```
command = ( sdms-command {; sdms-command} )
  method = string
  protocol = PROTOCOL
  session = string
  timeout = integer
  token = string
  < trace | notrace >
  trace level = integer
```

PROTOCOL:

json | line | perl | python | serial | xml

Beschreibung

Beschreibung

Das *connect* Kommando wird benutzt um den verbundenen Prozess am Server zu authentifizieren. Es kann wahlweise ein Kommunikationsprotokoll spezifiziert werden. Das Default-Protokoll ist **line**.

Das ausgewählte Protokoll definiert die Form des Outputs. Alle Protokolle, außer serial, liefern ASCII Output. Das Protokoll serial liefert ein Serialized Java Objekt zurück.

Beim *connect* Kommando kann auch gleich ein auszuführendes Kommando mitgegeben werden. Als Output des *connect* Kommandos wird in diesem Fall der Output des mitgegebenen Kommandos genutzt. Falls das Kommando fehlschlägt, der *connect* aber gültig war, bleibt die Connection bestehen.

430 I connect

connect Job Commands

Im Folgenden ist für alle Protokolle, außer für das **serial** Protokoll, ein Beispiel gegeben.

line protocol Das line protocol liefert nur einen ASCII-Text als Ergebnis von einem Kommando zurück.

```
connect donald identified by 'duck' with protocol = line;
Connect
CONNECT_TIME : 19 Jan 2005 11:12:43 GMT
Connected
SDMS>
```

XML protocol Das XML protocol liefert eine XML-Struktur als Ergebnis eines Kommandos zurück.

```
connect donald identified by 'duck' with protocol = xml;
<OUTPUT>
<DATA>
<TITLE>Connect</TITLE>
<RECORD>
<CONNECT_TIME>19 Jan 2005 11:15:16 GMT</CONNECT_TIME></RECORD>
</DATA>
<FEEDBACK>Connected</FEEDBACK>
</OUTPUT>
```

python protocol Das python protocol liefert eine Python-Struktur, welche durch die *python eval* Funktion ausgewertet werden kann, zurück.

```
connect donald identified by 'duck' with protocol = python;
{
'DATA' :
{
'TITLE' : 'Connect',
'DESC' : [
'CONNECT_TIME'
],
'RECORD' : {
'CONNECT_TIME' : '19 Jan 2005 11:16:08 GMT'}
}
,'FEEDBACK' : 'Connected'
}
```

connect I 431

connect

perl protocol Das perl protocol liefert eine Perl-Struktur, welche durch die *perl eval* Funktion ausgewertet werden kann, zurück.

```
connect donald identified by 'duck' with protocol = perl;
{
'DATA' => {
'TITLE' => 'Connect',
'DESC' => [
'CONNECT_TIME'
],
'RECORD' => {
'CONNECT_TIME' => '19 Jan 2005 11:19:19 GMT'}
}
,'FEEDBACK' => 'Connected'
}
```

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

432 I connect

disconnect

Job Commands

disconnect

Zweck

Das disconnect Statement wird eingesetzt um die Serververbindung zu beenden. Zweck

Syntax

Die Syntax des disconnect Statements ist

Syntax

disconnect

Beschreibung

Mit dem disconnect Statement kann die Verbindung zum Server beendet werden.

Beschreibung

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

get parameter

get parameter

Zweck

Zweck

Das *get parameter* Statement wird eingesetzt um den Wert des spezifizierten Parameters innerhalb des Kontext des anfordernden Jobs, entsprechend seiner Spezifikation, zu bekommen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des get parameter Statements ist

```
get parameter parametername [ < strict | warn | liberal > ]
get parameter of jobid parametername [ < strict | warn | liberal > ]
```

Beschreibung

Beschreibung

Das get parameter Statement wird eingesetzt um den Wert des spezifierten Parameters innerhalb des Kontextes eines Jobs zu bekommen.

Die Zusatzoption hat dabei folgende Bedeutung:

Option	Bedeutung				
strict	Der Server liefert einen Fehler, wenn der gefragte Parameter nicht ex-				
	plizit in der Job Definition deklariert ist				
warn	Es wird eine Meldung ins Logfile des Server geschrieben, wenn ver-				
	sucht wird den Wert eines nicht deklarierten Parameters zu ermitteln.				
liberal	Der Versuch nicht deklarierte Parameter abzufragen wird				
	stillschweigend erlaubt.				
DDC	1, 17, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,				

Das Default-Verhalten hängt von der Serverkonfiguration ab.

Ausgabe

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
VALUE	Wert des angeforderten Parameters

Tabelle 28.1.: Beschreibung der Output-Struktur des get parameter Statements

get submittag

Zweck

Das *get submittag* Statement wird eingesetzt um eine eindeutige Identifikation zu vom Server zu bekommen. Diese Identifikation kann benutzt werden, um *race conditions* zwischen Frontend und Backend während des Submits zu verhindern.

Zweck

Syntax

Die Syntax des get submittag Statements ist

Syntax

get submittag

Beschreibung

Mit dem *get submittag* Statement bekommt man eine Identifikation vom Server. Damit verhindert man Race Conditions zwischen Frontend und Backend wenn Jobs submitted werden.

Beschreibung

Eine solche Situation entsteht, wenn aufgrund eines Fehlers die Rückmeldung des Submits nicht ins Frontend eintrifft. Durch Benutzung eines Submit Tags kann das Frontend gefahrlos einen zweiten Versuch starten. Der Server erkennt, ob der betreffende Job bereits submitted wurde und antwortet dementsprechend. Ein doppeltes Submitten des Jobs wird damit zuverlässig verhindert.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Ausgabe

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
VALUE	Das angeforderte Submit Tag

Tabelle 28.2.: Beschreibung der Output-Struktur des get submittag Statements

multicommand

multicommand

Zweck

Zweck

Der Zweck des *multicommands* ist es mehrere SDMS-Kommandos als Einheit zuzuführen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des multicommand Statements ist

begin multicommand commandlist end multicommand

begin multicommand commandlist end multicommand rollback

Beschreibung

Beschreibung

Mit den *multicommands* ist es möglich mehrere SDMS-Kommandos zusammen, d.h. in einer Transaktion auszuführen. Damit wird gewährleistet, dass entweder alle Statements fehlerfrei ausgeführt werden, oder nichts passiert. Des Weiteren wird die Transaktion nicht von anderen schreibenden Transaktionen unterbrochen. Wird das Keyword **rollback** spezifiziert, wird die Transaktion am Ende der Verarbeitung rückgängig gemacht. Auf diese Weise kann getestet werden, ob die Statements (technisch) korrekt verarbeitet werden können.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

set parameter

Job Commands

set parameter

Zweck

Das *set parameter* Statement wird eingesetzt um den Wert des spezifizierten Pa- Zweck rameters innerhalb des Kontext eines Jobs zu setzen.

Syntax

Die Syntax des set parameter Statements ist

Syntax

```
set parameter parametername = string {, parametername = string}
set parameter < on | of > jobid parametername = string {,
parametername = string} [ with comment = string ]
```

```
set parameter < on | of > jobid parametername = string {, parametername = string} identified by string [ with comment = string ]
```

Beschreibung

Mittels des *set parameter* Statements können Jobs oder Benutzer Parameterwerte Beschreibung im Kontext des Jobs setzen.

Falls die **identified by** Option spezifiziert ist, wird der Parameter nur dann gesetzt, wenn das Paar *jobid* und *string* eine Anmeldung ermöglichen würden.

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

Ausgabe

set state

set state

Zweck

Zweck

Das *set state* Statement wird eingesetzt um den Exit State eines Jobs in einem pending Exit State zu setzen.

Syntax

Syntax

Die Syntax des set state Statements ist

set state = *statename*

Beschreibung

Beschreibung

Das set state Statement wird eingesetzt um den Exit State eines Jobs in einem pending Exit State zu setzen.

Ausgabe

Ausgabe

Es wird die Bestätigung einer erfolgreichen Durchführung zurückgeliefert.

438 I set state

Syntax

submit Job Commands

submit

Zweck

Das *submit* Statement wird eingesetzt um einen Master Batch oder Job, sowie alle Zweck definierten Children, auszuführen.

Syntax

```
Die Syntax des submit Statements ist
  submit folderpath [ with WITHITEM {, WITHITEM} ]
   submit aliasname [ with WITHITEM {, WITHITEM} ]
   WITHITEM:
        check only
       childtag = string
        master
        nicevalue = signed_integer
        parameter = none
        parameter = ( PARAM {, PARAM} )
        < <u>noresume</u> | resume in period | resume at datetime >
        submittag = string
        < nosuspend | suspend >
        time zone = string
        unresolved = JRQ_UNRESOLVED
        group = groupname
   PARAM:
   parametername = < string | number >
   JRQ_UNRESOLVED:
        defer
        defer ignore
        error
        ignore
        suspend
```

Beschreibung

Das *submit* Statement wird benutzt um einen Job oder Batch zu submitten. Es *Beschreibung* existieren zwei Formen des Submit-Kommandos.

submit | 439

submit

- Die erste Form wird von Benutzern, welche auch Programme sein können und dem Time Scheduling Module genutzt. Diese Form submitted Master Jobs und Batches.
- Die zweite Form des Statements wird von Jobs genutzt, um dynamische Children zu submitten.

check only Die check only Option wird benutzt, um zu überprüfen, ob ein Master Submittable Batch oder Job submitted werden kann. Das bedeutet, es wird geprüft, ob alle Abhängigkeiten erfüllt werden können und alle referenzierten Parameter definiert sind.

Es wird nicht überprüft, ob die Jobs in irgendeinem Scope ausgeführt werden können oder nicht. Dies ist eine Situation die jederzeit zur Laufzeit auftreten kann.

Eine positive Rückmeldung bedeutet, dass der Job oder Batch aus Sicht des Systems submitted werden kann.

Die check only Option kann nicht in einem Job-Kontext benutzt werden.

childtag Die childtag Option wird von Jobs benutzt, um verschiedene Instanzen von demselben Scheduling Entity zu submitten und um zwischen ihnen unterscheiden zu können.

Es führt zu einem Fehler, wenn der gleiche Scheduling Entity doppelt submitted wird, wenn sich der childtag nicht unterscheidet. Der Inhalt des childtags hat keine weitere Bedeutung für das Scheduling System.

Die maximale Länge eines childtags beträgt 70 Zeichen. Die childtag Option wird im Falle eines Master Submits ignoriert.

group Die group Option wird benutzt um die Owner-Gruppe auf den spezifizierten Wert zu setzen. Der Benutzer muss zu dieser Gruppe gehören, es sei denn er gehört zu der priviligierten Gruppe ADMIN, in diesem Fall kann jede beliebige Gruppe spezifiziert werden.

nicevalue Die nicevalue Option definiert eine Korrektur die für die Berechnung der Prioritäten des Jobs und seiner Children benutzt wird. Es sind Werte von -100 bis 100 erlaubt.

parameter Die parameter Option wird benutzt um den Wert von Job Parametern beim Submit zu spezifizieren. Die Parameter werden im Scope des Master Batches oder Jobs gesetzt. Das bedeutet, wenn Parameter, die nicht in dem Master Batch oder Job definiert sind, spezifiziert werden, sind diese Parameter unsichtbar für Children.

440 I submit

submittag Wenn der submittag spezifiziert ist, muss er eine eindeutige Bezeichnung für den Submitted Entity haben. Dieser Tag wurde, um imstande zu sein Jobs und Batches programmatisch zu submitten und um den Job oder Batch, mit demselben Tag, nach einem Absturz von einem der Komponenten neu zu submitten. Wenn die Submission des Jobs das erste Mal erfolgreich war, wird der zweite Submit einen Fehler melden. Wenn nicht, wird der zweite Submit erfolgreich sein.

unresolved Die unresolved Option spezifiziert wie der Server bei nicht auflösbaren Abhängigkeiten reagieren sollte. Diese Option wird hauptsächlich benutzt, wenn Teile eines Batches nach Reparaturarbeiten submitted werden. Der fehlerhafte Teil wird normal gecancelt und dann als Master Run neu submittet. Die vorherigen Abhängigkeiten müssen in diesem Fall ignoriert werden, andernfalls wird der Submit scheitern.

suspend Die suspend Option wird benutzt um Jobs oder Batches zu submitten und sie zur selben Zeit zu suspenden. Wenn nichts festgelegt wurde, wird nicht suspended. Dies kann explizit zur Submit-Zeit spezifiziert werden.

Wenn ein Job oder Batch suspended wurde, wird er, sowie auch seine Children, nicht gestartet. Wenn ein Job bereits läuft, wird er keinen final State erreichen, wenn er suspended ist.

resume Die resume Option kann zusammen mit der suspend Option verwendet werden um eine verzögerte Ausführung zu bewirken. Es gibt dabei zwei Möglichkeiten. Entweder erreicht man eine Verzögerung dadurch, dass die Anzahl von Zeiteinheiten die gewartetet werden sollen, spezifiziert werden, oder aber man spezifiziert den Zeitpunkt zu dem der Job oder Batch aktiviert werden soll. Mit dieser Option kann die at-Funktionalität ohne das Anlegen eines Schedules nachgebildet werden.

Ausgabe

Dieses Statement liefert eine Output-Struktur vom Typ Record.

Ausgabe

Output-Beschreibung Die Datenelemente des Outputs werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
ID	Id des Submitted Entities

Tabelle 28.3.: Beschreibung der Output-Struktur des submit Statements

submit | 441