# 数据显示及绘图

笔者之所以采用MATLAB作为首选编程语言,最重要的考虑是其数据可视化。MATLAB中最常用的二维数据可视化函数是 imagesc,SMART中绝大多数的绘图函数基于 imagesc。SMART 的绘图显示函数主要是为了方便调试程序而编写的,可靠性较差,存在一些 bug。如果需要较为稳定的绘图显示函数,建议采用 CREWES 中 plotseis 之类的函数,若需要高质量成图,建议采用 Madagascar 绘图函数。下面是数据显示函数列表

表 2.1 显示函数

函数名称	简单描述
imagesc	伪彩图数据显示
gdis	显示 ID 和 2D 数据
geba	可设置增益参数
gfplot2d	以 imagesc 为基础的 2D 数据绘图函数
gfmesh	以 mesh 为基础的 2D 数据绘图函数
gfplot2dconfig	为 gfplo2d 和 gfmesh 提供参数列表
gfplot3d	以三视图形式绘制 3D 数据
gfplot	2D 数据显示 GUI 程序

#### 2.1 基本显示函数

名称: imagesc

功能: MATLAB 函数,将矩阵按照数值大小显示出来

例子:程序 2-1 imagesc 程序示例

名称: gdis

功能: 为了方便使用, 封装了 imagesc 和 plot

名称: geba

功能:增益显示

用法: geba (dat,[igain,iszero])

参数: igain 是增益系数,该值越小增益越大; iszero 是否设置 0 为中间色

例子:程序 2-2 geba 程序示例

程序 2-1 imagesc 程序示例

1 data=gfin('cartoon.su','su'); % 读入数据,由一张卡通图制作的 SU 格式数据

2 imagesc(data) % 显示数据3 colormap(gray) % 调节成灰度图

4 colorbar

#### 程序 2-2 geba 程序示例

- 1 data=gfin('cartoon.su','su');
- 2 figure; geba(data);colormap(gray);colorbar
- 3 figure; geba(data,0.5);colormap(gray);colorbar
- 4 figure; geba(data,1,'y');colormap(gray);colorbar
- % 读入数据
- % 显示数据
- % 增益参数,将数据显示范围设置成原数据
- 的 50%, 超过这个数据范围的值按边值处理
- % 将 0 值设置为中间色标




图 2-1 显示结果




图 2-2 增益 0.5 结果




图 2-3 设置 0 为中间色标

## 2.2 gfplot2d 函数

gfplot2d 函数是把常用一些属性设置(比如坐标轴,色标,大小等等属性)封装起来的一个显示函数。在使用 gfplot2d 函数的时候需要先利用 gfplot2dconfig 生成一个参数列表,通过参数列表进行属性修改。下面通过一个例子说明 gfplot2d 的用法。在这个例子中,同时采用 mesh 方式(gfmesh)进行了数据的显示,gfmesh 同样采用 gfplot2dconfig 进行了参数配置。gfplot2d 和 gfmesh 函数没有进行过多的测试,可能会在某些参数组合下,出现不满意的结果,那么可以通过 Figure Properties 进行调整。

程序 2-3 gfplot2d 和 gfmesh 程序示例

1	data=gfin('MarVel.segy');	%加载数据
2	<pre>ic=gfplot2dconfig();</pre>	%生成参数列表
3		
4	<pre>ic.fileformat={'pdf', 'eps', 'jpg', 'png', 'tif'};</pre>	%输出格式文件,支持 pdf, eps, jpg, png, tif 格式输出,
5		%由于 MATLAB 不支持 pdf 文件输出,SAMRT 利用
6		% eps 格式转成 pdf 格式,有时会出现不能输出或者输
7		%出不正确的现象
8		
9	ic.filename='example';	%输出文件名
10	ic.iox=0;	% X-轴坐标起始值
11	ic.ioz=0;	%Z-轴坐标起始值
12	ic.idx=0.01;	%X-轴坐标间隔,X-轴坐标范围[iox;iox+idx*Nx]
13	ic.idz=0.01;	%Z-轴坐标间隔,Z-轴坐标范围[ioz;ioz+idz*Nz]

## 数据显示及绘图

14	ic.ixlabel='Distance(Km)';	% X-轴坐标名称
15	ic.izlabel='Depth(Km)';	%Z-轴坐标名称
16	ic.istitle='n';	%是否需要标题: 'y'表示是, 'n'表示不是
17	ic.ititlepos='bottom';	%标题的位置: 'top'标题位于图片上部, 'bottom'标题位于
18		%图片底部,当 colorbar 位于底部时,标题只能在顶部
19	ic.ititle='Velocity';	%标题名称
20	ic.fontname='Times New Roman';	%字体设置(全局),默认 Times New Roman
21	ic.fontsize=12;	%坐标刻度大小,其余字体大小默认为坐标刻度大小+2
22		%若该参数为 0,则可以独立设置
23	ic.fsmainaxis=12;	%主绘图区坐标刻度字体大小
24	ic.fsmainlabel=14;	%主绘图区坐标轴标签字体大小
25	ic.fsmaintitle=14;	%主绘图区标题字体大小
26	ic.fsbarlabel=14;	%colorbar 坐标轴标签字体大小
27	ic.fsbaraxis=12;	%colorbar 坐标刻度字体大小
28	ic.fsbarunit=12;	% colorbar 单位字体大小
29	ic.isnormal='d';	%图片大小(若有 colorbar,则包含 colorbar 大小在内)
30	,	%'d': 默认 500-by-600 像素点
31		%'y': Nz-by-Nx 像素点,最大为屏幕大小
32		
33	ic.ixscale=1;	%水平方向图片伸缩因子
34	ic.izscale=1;	%垂直方向图片伸缩因子
35	ic.icolor='g-';	%色标, '-' 表示反转数据正负显示
36		%'g' 表示 black-white-red; 'i' 表示 black-gray-white
37		%'e' 表示 blue-white-red; 'j' 表示 jet
38		%'p' 表示 parula (MATLAB 2015 默认色标)
39		
40	ic.igain=1;	%将超出数据范围[igain*mindat,igain*maxdat]的数值
41		%映射到 igain*mindat 和 igain*maxdat 所对应的色标上
42	ic.iscolorbar='y';	%是否需要 colobar 色标: 'y'表示是,'n'表示不是
43	ic.ibarpos='right';	%colobar 色标的位置: 'bottom','top', 'right'
44	ic.isunit='y';	%是否需要 colobar 色标单位: 'y'表示是, 'n'表示不是
45	ic.iunit='m/s';	%colobar 色标单位
46	ic.isbarlabel='y';	%是否需要 colobar 色标标签: 'y'表示是,'n'表示不是
47	ic.ibarlabel='Velocity';	% colobar 色标标签
48	ic.iprecision=128;	%图片精度,该数值越大显示结果越精细
49	ic.isfillup='y';	%坐标轴刻度是否调整为统一格式,若'y'则保留两位小
50		%数,比如0会设置为0.00
51	ic.iszero='n';	%是否将0值设置为中间色标
52	gfplot2d(data,c);	%以 imagesc 进行绘图显示
53		
54	ic.itlabel='Velocity';	%当以 mesh 方式进行显示,第三维坐标标签
55	gfmesh(data,ic);	%以 mesh 方式进行显示,gfmesh 使用 gfplot2dconfig
56		%进行参数设置
	gfmesh(data,ic);	




图 2-3 Marmousi2 (部分)模型五种色标显示结果

## 2.3 gfplot3d 函数

gfplot3d 以三视图的形式显示三维数据体,需要与 gfplot3dconfig 函数配合使用, gfplot3dconfig 得到的参数列表与二维基本是一致的。

程序 2-4 gfplot3d 示例

 1
 data=gfin('Salt.segy');
 %加载三维数据,盐丘模型

 2
 data=reshape(data,210,676,676);
 %将二维数据转变为三维

 3
 data(:,,401:676)=[];
 %为了展示三个维度,特意将数据截成各维大小不同

 4
 ic=gfplot3dconfig();
 %生成参数列表

 5
 ic.fileformat={'jpg'};
 %输出文件格式

6	ic.filename ='Salt';	%输出文件名称
7	ic.iscolorbar='y';	%显示 colorbar 色标
8	ic.ibarlabel='Velocity(Km/s)';	% colorbar 色标标签
9	ic.isx=200;	%沿 X-轴提取的数据,数据按照[nz,nx,ny]排列
10	ic.isy=150;	%沿 Y-轴提取的数据,数据按照[nz,nx,ny]排列
11	ic.isz=100;	%沿 Z-轴提取的数据,数据按照[nz,nx,ny]排列
12	ic.ixlabel='Inline/Km';	% X 轴标签
13	ic.iylabel='Cross line/Km';	%Y轴标签
14	ic.izlabel='Depth/Km';	%Z轴标签
15	ic.isequaly='y';	%X(inline)和Y(crossline)方向保持一致的长度比例
16	ic.icolor='g-';	%色标
5	ic.isfillup='y';	%刻度对齐
5	ic.isml='y';	%需要标识线(显示数据在三维数据体的位置)
5	ic.mlcolor=[0,0,0];	%标识线颜色,[0,0,0]表示黑色,[1,1,1]表示白色
5	gfplot3d(dat,ic);	%绘图




图 2-4 三维盐丘模型

# 2.4 gfplot 函数

#### 2.4.1、概括

gfplot 是一个二维数据显示程序,具有数据、图片保存、调色板设置、增益、滤波等简单功能。主要的用法有:

147,141,111,111	
gfplot	%打开 gfplot 程序
gfplot(data)	%显示一个2维数据
gfplot(fileName)	%读取一个数据体并显示,支持数据有 SU、 SEGY
	%两种地震数据,LTE和RAD(RD3、RD7)两种
	%探地雷达数据体格式。仅支持2维数据体
gfplot(line)	%显示一个 1D 数据
gfplot(x, line)	%显示一个 1D 数据, x 为横坐标
gfplot(x, line, xlabel, ylabel)	%显示一个 1D 数据,添加坐标名称

下面是 gfplot 的一个示例:




图 2-5. Marmousi2 模型 (部分)

工具栏 및 및 ♥ ■ 分别为: 放大,缩小,移动和色标;

工具栏 🥱 👯 🦵 🗸 分别为: 撤销(只能撤销一步操作), 平滑滤波, 中值滤波, 增益和拉普拉斯滤波;

工具栏 🦸 🐧 🤰 分别为: 绘图笔, 跳转至 Figure 环境, 导出绘图函数

注: Matlab 中绘图函数有非常多的设置,很多初始化配置参数是与屏幕大小、分辨率等参数有关的。gfplot 是在 1366×768 屏幕分辨率下编写的 GUI。经笔者测试,在某些屏幕分辨率下,gfplot 中部分 UI 控件的大小、位置会发生变化,甚至会重叠。限于笔者水平,这些问题没有得到修复。嘘,Matlab 的 GUI 功能确实有限。

#### 2.4.2、文件菜单(File)

Open: 打开

Reload: 重新载入, 当打开文件时可用


Save: 保存当前数据

Save As: 保存为图片。保存为是图片是利用 Matlab 中 Print 函

数编写的,利用 Print 函数保存的图片大多数情况是与屏幕显示的不一致的。可以利用 Help 菜单中的 Go to Figure (4) 跳转到 Matlab 的 Figure 再保存为相

应的数据格式。

Exit: 退出



#### 2.4.3、显示设置(Display)

Colormap: 色调板,常用的几种 Jet(经典), Gray(灰度), Parula

(Matlab 新的默认色板), Fresh (红白蓝)和 Blood (红


白黑)。图 2-6 是几种不色调的伪彩图。


Reverse: 极性反转


ZeroCor:设置 0 值为中间色Colorbar:是否显示色标

DispDain: 显示增益。数值为 0 为不增益, 数值越大增益越大。


鼠标滚轮可以方便进行数据增益,向前为增益。









Blood





Gray



Parula

图 2-6. 几种调色板

## 2.4.4、简单处理 (Process)

Gain: 数据增益。自动增益 AGC 和手动增益。AGC

需要一个参数,滑动窗口大小; 手动增益有

Fresh

两个参数。手动增益主要用于衰减浅层强振

幅干扰。图 3 是增益的效果

FIR filter FIR 滤波,包括高通,低通,带通和带阻滤

波器。图 4 是 FIR 滤波器参数设置。


Calculus 微积分。包括积分,微分和局部和三种运算

Frequency 包括频谱和时频谱。图 5 是时频谱显示界面

Smooth平滑滤波Median中值滤波Laplacian拉普拉斯滤波

Amplitude 瞬时振幅

Others 包括归一化,背景去除和绝对值






图 2-7. 增益设置




图 2-8. FIR 滤波器参数设置




图 2-9. 时频谱显示界面

#### 2.4.5、坐标轴设置 (AxesPro)



Formatted 是坐标刻度设置,Integer 是表示整数,Deci 是保留一位小数,Centi 保留两位小数。

### 6、帮助 (Help)

Manual 菜单: 查看说明文档

Go To Figure: 当 gfplot 无法满足设置要求是,跳转到 Matlab 的 Figure 环境

Export As Fcn: 保存当前设置到一个 m 函数。