【第54话: Spring Boot主方法后那些不为人知的秘密】

Hello 小伙伴吗,这结课给大家讲一下这几年面试官非常爱问的一个问题:"请说一下Spring Boot原理"。

随着Spring Boot 在Java项目中使用的越来越多,Spring Boot的面试题也越来越多。其中一个出现频率最高,同时也考验我们功底的问题就是"Spring Boot原理"。

想要搞懂Spring Boot原理,就必须从Spring Boot启动类开始进行分析。

我们开发任何一个Spring Boot项目,都会用到如下的启动类

```
@SpringBootApplication
public class Application {
   public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
   }
}
```

从上面代码可以看出,Annotation定义(@SpringBootApplication)和类定义 (SpringApplication.run)最为耀眼,所以要揭开SpringBoot的神秘面纱,我们要从这两位开始就可以 了。

SpringBootApplication背后的秘密

@SpringBootApplication注解是Spring Boot的核心注解,它其实是一个组合注解:

虽然定义使用了多个Annotation进行了原信息标注,但实际上重要的只有三个Annotation:

- @Configuration (@SpringBootConfiguration点开查看发现里面还是应用了@Configuration)
- @EnableAutoConfiguration
- @ComponentScan

即 @SpringBootApplication = (默认属性)@Configuration + @EnableAutoConfiguration + @ComponentScan。

所以,如果我们使用如下的SpringBoot启动类,整个SpringBoot应用依然可以与之前的启动类功能对等:

```
@Configuration
@EnableAutoConfiguration
@ComponentScan
public class Application {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
    }
}
```

@Configuration

这里的@Configuration对我们来说不陌生,它就是JavaConfig形式的Spring loc容器的配置类使用的那个@Configuration,SpringBoot社区推荐使用基于JavaConfig的配置形式,所以,这里的启动类标注了@Configuration之后,本身其实也是一个IoC容器的配置类。

@Configuration的注解类标识这个类可以使用Spring IoC容器作为bean定义的来源。

@ComponentScan

@ComponentScan这个注解在Spring中很重要,它对应XML配置中的元素,@ComponentScan的功能 其实就是自动扫描并加载符合条件的组件(比如@Component和@Repository等)或者bean定义,最 终将这些bean定义加载到IoC容器中。

我们可以通过basePackages等属性来细粒度的定制@ComponentScan自动扫描的范围,如果不指定,则默认Spring框架实现会从声明@ComponentScan所在类的package进行扫描。

注:所以SpringBoot的启动类最好是放在root package下,因为默认不指定basePackages。

@EnableAutoConfiguration

@EnableAutoConfiguration这个注解最为重要,所以放在最后来解读,这个注解我们在下面详细讲解,简单概括一下就是,借助@Import的支持,收集和注册特定场景相关的bean定义。

@EnableAutoConfiguration是借助@Import的帮助,将所有符合自动配置条件的bean定义加载到IoC容器,仅此而已!

@EnableAutoConfiguration会根据类路径中的jar依赖为项目进行自动配置,如:添加了spring-boot-starter-web依赖,会自动添加Tomcat和Spring MVC的依赖,Spring Boot会对Tomcat和Spring MVC进行自动配置。

@EnableAutoConfiguration作为一个复合Annotation, 其自身定义关键信息如下:

```
@Suppresswarnings("deprecation")
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Inherited
@AutoConfigurationPackage
@Import(EnableAutoConfigurationImportSelector.class)
public @interface EnableAutoConfiguration {
    ...
}
```

其中,最关键的要属@Import(EnableAutoConfigurationImportSelector.class),借助 EnableAutoConfigurationImportSelector,@EnableAutoConfiguration可以帮助SpringBoot应用将所有符合条件的@Configuration配置都加载到当前SpringBoot创建并使用的IoC容器。就像一只"八爪鱼"一样,借助于Spring框架原有的一个工具类: SpringFactoriesLoader的支持,@EnableAutoConfiguration可以智能的自动配置功效才得以大功告成!

SpringApplication.run()背后的秘密

每个SpringBoot程序都有一个主入口,也就是main方法,main里面调用SpringApplication.run()启动整个spring-boot程序,该方法所在类需要使用@SpringBootApplication注解,@SpringBootApplication包括三个注解上面已经说明

我们在SpringApplication.run()打断点

可知进入了SpringApplication的run()方法如下所示

```
bootstrap.yml × SpringApplication.class × ClassLoader.java
Decompiled .class file, bytecode version: 52.0 (Java 8
                                                                                                                             Download Sources Choose Sources
768 @
            public void setListeners(Collection<? extends ApplicationListener<?>> listeners) {
                this.listeners = new ArrayList(listeners);
770
772 @
            public void addListeners(ApplicationListener<?>... listeners) { this.listeners.addAll(Arrays.asList(listeners)): }
776
            public Set<ApplicationListener<?>> getListeners() { return asUnmodifiableOrderedSet(this.listeners); }
            public static ConfigurableApplicationContext run(Class<?> primarySource, String... args) {
                                                                                                               ①进入当前方法,调用本类中run(.)
781
                return run(new Class[]{primarySource}, args);
782
783
           public static ConfigurableApplicationContext run(Class<?>[] primarySources, String[] args) { primarySources: Class[1]@1756 args: {}
784 @
               return (new SpringApplication(primarySources)).run(args); primary
786
```

进入指定的构造方法如图所示

```
public SpringApplication(ResourceLoader resourceLoader, Class<?>... primarySources) {
    this.resourceLoader = resourceLoader; 获取资源加载器
    Assert.notNull(primarySources, message: "PrimarySources must not be null"); 斯吉判断主类不能为空
    this.primarySources = new LinkedHashSet<>(Arrays.asList(primarySources)); 记录主类
    this.webApplicationType = WebApplicationType.deduceFromClasspath(); 判断类型,可取值NONE, SERVLET, REACTIVE
    this.bootstrapRegistryInitializers = getBootstrapRegistryInitializersFromSpringFactories(); 获取到初始化器,默认为0
    setInitializers((Collection) getSpringFactoriesInstances(ApplicationContextInitializer.class)); 从META-INF/spring.factories中读取初始化器,共7个
    setListeners((Collection) getSpringFactoriesInstances(ApplicationListener.class)); 从META-INF/spring.factories中读取初始化器,共7个
    setListeners(Collection) getSpringFactoriesInstances(ApplicationListener.class)); 从META-INF/spring.factories中读取监听器,共8个
    this.mainApplicationClass = deduceMainApplicationClass(); 通过栈遍历判断main方法所在类
}
```

主要可以看到在读取的初始化容器共7个 个 监听器共8个 执行结束构造方法 然后调用run方法

run方法如图所示

```
public ConfigurableApplicationContext run(String... args) {
   StopWatch stopWatch = new StopWatch(); 创建计时器
    stopWatch.start(); 启动计时器, 记录当前时间
    DefaultBootstrapContext bootstrapContext = createBootstrapContext(); 创建默认独立上下文对象
   ConfigurableApplicationContext context = null; 声明上下文对象
   configureHeadlessProperty(); 设置系统属性java.awLheadless=true.表示简单图像处理器。多用于在缺少显示器、键盘、鼠标等情况下,一些工具需要设置该值为true
SpringApplicationRunListeners listeners = getRunListeners(args); 表取到所有监听器
   listeners.starting(bootstrapContext, this.mainApplicationClass); 启动所有监听器
       ApplicationArguments applicationArguments = new DefaultApplicationArguments(args);解析命令行参数,存储到ApplicationArguments中
       ConfigurableEnvironment environment = prepareEnvironment(listeners, bootstrapContext, applicationArguments); 根据默认上下文,监听器和命令行参数准备配置环境
       configureIgnoreBeanInfo(environment);设置环境中需要忽略的参数
       Banner printedBanner = printBanner(environment); 打印Banner
       context = createApplicationContext(); 根据应用类型选择创建什么样的上下文对象
       context.setApplicationStartup(this.applicationStartup); Spring 5.3新加功能,负责记录应用执行步骤和时间
       prepareContext(bootstrapContext, <u>context</u>, environment, listeners, applicationArguments, printedBanner); <u>把所有内容都设置到上下文中</u>
       refreshContext(context); 注册钩子,刷新上下文。如果是web项目,此步骤执行完成后Tomcat启动成功
       afterRefresh(context, applicationArguments); 刷新成功后的回调
       stopWatch.stop(); 停止计时器
       if (this.logStartupInfo) { 判断是否需要打印启动信息
           new StartupInfoLogger(this.mainApplicationClass).logStarted(getApplicationLog(), stopWatch);打印启动信息
       listeners.started(<u>context</u>); 监听器监听上下文,StartupStep记录执行步骤。
       callRunners(context, applicationArguments); 启动所有运行器
    catch (Throwable ex) { 操作失败时执行
       handleRunFailure(context, ex, listeners);
       throw new IllegalStateException(ex);
       listeners.running(context); 启动完成时调用, 监听器处于运行状态
   catch (Throwable ex) { 操作失败时执行
handleRunFailure(context, ex, listeners: null);
       throw new IllegalStateException(ex);
    return context;返回上下文对象,项目类型为SERVLET时上下文对象为AnnotationConfigServletWebServerApplicationContext
```

流程总结 (面试回答内容示范)

SpringBoot项目加载当前类注解@SpringBootApplication

- 1.@Configuration (@SpringBootConfiguration点开查看发现里面还是应用了@Configuration)
- 2.@EnableAutoConfiguration
- 3.@ComponentScan

SpringBoot项目通过SpringApplication.run()作为启动入口

- 1. 进入SpringApplication构造方法,从META-INF/spring.factories中读取初始化和监听器,并记录主 类。
- 2. 记录当前时间后创建负责启动Spring应用程序的DefaultBootstrapContext
- 3. 声明Spring容器对象ConfigurableApplicationContext
- 4. 启动Headless服务器,设置系统属性
- 5. 创建监听器,并记录容器处于starting状态。
- 6. 准备环境Environment并打印Banner
- 7. 执行标准容器启动流程:创建容器(create) -> 准备容器启动的环境(prepare) -> 启动容器(refresh) -> 容器启动后收尾工作(after-refresh)
- 8. 打印容器启动时间,监听器切换为started状态
- 9. 调用容器运行过程中所涉及到所有启动类Runner
- 10. 监听器切换为ready状态。到此容器正式启动成功。