Dynamips For CCNA Base Dynamips 0.2.7 By N.L.F.E

Dynamips, 这绝对不是一般的 Cisco 路由器模拟器。dynamips 和 boson netsim 的区别在于: boson 是模拟出 IOS 的命令行,而 dynamips 是模拟出 cisco 各型号路由器的硬件环境,然后在这个环境中直接运行 Cisco 的 IOS。换句话讲,dynamips 模拟出的是真实的路由器,就像你在 PC 上用街机模拟器玩街机游戏一样。

一、下载安装


Dynamips 原版程序可以从 http://www.ipflow.utc.fr/blog/网站下载,其原始作者是: Chris,他是值得让每一位学习网络的爱好者所敬仰的人。但是如果您是一个 Dynamips 的新手,我推荐使用从网上下载已经准备好的集成的实验环境。

当下载相应的压缩包到本地时,将其解压缩到硬盘的任意位置,Full2Version不对安装目录有要求。

二、目录说明 ---top 拓扑图片目录 ├──tmp 临时文件目录, 其中会存有 idlepc 数据库 ├─net 网络拓扑配置文件,实验环境拓扑配置。 ├─ios 设备操作系统镜像文件 ├─bin 程序子月录 │ ├─winpcap 低层驱动,用于捕捉数据包和绕过协议栈方式来 进行数据传据。 │ ├─script 辅助脚本程序 ├─putty 一个较好用的 telnet 客户端 ├─dynagen 虚拟机的扩展平台,可以方便的管理使用 dynamips 虚拟机。 └──sample labs dynagen 自带的一些拓扑配置示例文件 —ethernet switch —multiserver ⊢—simple2

三、环境配置及使用

当解压好下载的压缩包的时候,你需要进入 setup 子目录,首先双击 1.安装 Win_Pcap.cmd 文件安装 winpcap 程序。如下图所示:




当安装完 winpcap 后,继续在 setup 目录下,双击 2. 修改网卡参数.cmd 如下图所示:

当完成如上步骤后,其本的设置已经完成。接下是如何启用虚拟机和设置 idlepc 值了。回到安装的根目录下:针对您的系统选择不同的虚拟服务文件:

- 0. 虚拟服务 Win2000. bat 针对于 Windows 2000 Server 的环境
- 0. 虚拟服务 XP&2003. bat 针对于 Windows XP 和 Windows Server 2003 的环境

双击相应虚拟服务启动文件后,所下图所示:




请不要关闭本窗口,将其最小化后,选择您需要启动的虚拟实验环境,主要有以下几个实验的环境启文件:

1.控制台 CCNA 路由版.cmd 完成路由实验, 超小内存, 5 台路由器 仅需要 130Mb 内存

- 2. 控制台 CCNA 标准版. cmd 可以提供帧中继的实验
- 3 控制台 CCNA 交换版.cmd CCNA 的交换实验环境

此处,选择 1.控制台 CCNA 路由版.cmd 的实验环境,启动控制台,如下图所示:



可以使用 list 命令(注意命令区分大小写), 查看当前环境的路由列表, 如下图所示:

```
=> list
Name
           Type
                      State
                                  Server
                                                   Console
R1
                                  localhost:7200
                                                   3001
           c2600
                      stopped
R2
           c2600
                                  localhost:7200
                                                   3002
                      stopped
R3
           c2600
                      stopped
                                  localhost:7200
                                                   3003
R4
           c2600
                                  localhost:7200
                                                   3004
                      stopped
R5
           c2600
                                  localhost:7200
                                                   3005
                      stopped
SW1
           ETHSW
                      n/a
                                  localhost:7200 n/a
```


此时,可以使用 start 命令启用指定的路由器,首次,启动时,会出现 Starting R1 with no dle-pc value 的警告, idle-pc 可以减轻 CPU 的压力,建议获取并设置如下图所示:

```
=> start R1
Warining: Starting R1 with no idle-pc value
100-C2600 'R1' started
=>
=> idlepc get R1
Please wait while gathering statistics...
 1: 0x802c071c [33]
* 2: 0x802c0730 [59]
 3: 0x803553bc [47]
* 4: 0×80357140 [59]
  5: 0x803772d0 [64]
  6: 0x80357960 [37]
  7: 0x80357acc [34]
Potentially better idlepc values marked with "*"
Enter the number of the idlepc value to apply [1-7] or ENTER for no change: 4
Applied idlepc value 0x80357140 to R1
idlepc save R1 db
idlepc value for image "unzip-c2600-i-mz.121-3.T.bin" written to the database
```

选择带有*的推荐值,如果有多个推荐值,建立打开任务管理器,观察CPU的性能表,进行了设置。当选择了一个较好的idlepc值后,使用idlepc save R1 db 命令,进行保存,这样做,是因为

如果以后有相同的 IOS 的路由器启动后,是不需要计算相应的值。 Idlepc 值的保存的位置是: /tmp/ idlepc.ini 文件中。

当获取到 idlepc 值后,即可以直接在控制台中,使用 telnet R1 的命令登录相应的路由器。当然也可以在 Windows 的 cmd 窗口中,使用 telnet localhost 3001 的方式进行登录,3001 为端口号,可以在使用 list 命令观察,如下图:



其它的实验环境设置请重复以上步骤。

四、Dynagen 的一些命令

使用"list"可以查看路由器列表。

使用"start"令可以打开路由器,例如"start R1"、"start /al1"。使用"telnet"命令可以登陆到路由器的 console 接口,例如"telnet R1"。或者也可以在在 windows 开始菜单中点击"运行-CMD"、输入 telnet 127.0.0.1 3001 即可登陆到 R1。

使用 "stop" 命令可以关闭路由器,例如 "stop R1"、"stop /all"。 使用 "reload" 命令可以关闭路由器,例如 "reload R1"、"reload /all"。

本版本修改自 Dynamips For 工大瑞普思科网络学院 Dynamips@edurainbow Full 2

Zx0114@sina.com.cn

QQ:522960688

2007-08-10