# 中国气象科学研究院 「中国气象科学研究院 「中国气象科学研究院 「中国气象科学研究院 「中国气象科学研究院 「中国气象科学研究院 「中国气象科学研究院 「中国气象科学研究院 「中国气象科学研究院

雨量筒 数据使用说明文档

中国气象科学研究院成都信息工程大学2021年12月

# 目录

1	概述	1
2	文件头信息说明	1
3	存储格式说明	3
	3.1 nc 格式存储说明	3
	3.1.1 维度信息	4
	3.1.2 变量和属性信息	4
	3.1.3 nc 存储示例	6
	3.2 csv 格式存储说明	7
	3.2.1 文件头描述信息	7
	3.2.2 要素代码	7
	3.2.3 csv 存储示例	8
4	数据读取说明	8
	4.1 nc 格式文件读取	9
	4.1.1 组(groups)的定位与读取	9
	4.1.2 文件头信息读取	10
	4.1.3 观测要素信息读取	11
	4.2 csv 格式文件读取	11
	4.2.1 文件头信息读取	11
	4.2.2 观测要素信息读取	12
	4.3 Station_level 和质量控制码说明	14
	4.3.1 Station_level 说明	14
	4.3.2 质量控制码说明	14

#### 1 概述

雨量筒数据集包括 netCDF4 格式数据和 csv 文本数据两种,数据文件内容包括文件头和数据实体两部分,数据实体包括观测数据和相应的质量控制信息。先存储文件头,即描述信息和要素代码,再存储数据实体,即观测数据和质量控制信息。一个数据文件存放着设备当天的观测数据。

# 2 文件头信息说明

雨量筒的文件头包括描述信息和要素代码两部分,具体信息 见表 1。

表1 雨量筒文件头信息

序号	要素代码	代码全称	要素名称	单位	备注
1	Station_name	Station name	站名	_	描述信息
2	Country	Country	国家	_	描述信息
3	Province	Province	省份	_	描述信息
4	City	City	地市	_	描述信息
5	County	County	区县	-	描述信息
6	Station_ID	Station identity	区站号	_	描述信息
7	LAT	Latitude	纬度	。 (度)	描述信息
8	LON	Longitude	经度	。 (度)	描述信息
9	ALT	Altitude	测站海拔高 度	m (米)	描述信息
10	Station_type	Station type	测站类型	-	描述信息
11	Station_level	Station level	测站级别	_	描述信息
12	Admi_code_CHN	Administrative area code of China	行政区代码	_	描述信息
13	Mete_data_code	Meteorological data code	资料代码	-	描述信息

14	Manufacturer_model	Manufacturer and model	厂家代码	_	描述信息
15	Software_version	Software version	软件版本	_	描述信息
16	Prec_sens_HGT	Rain gauge height	雨量筒距地 面高度	m (米)	描述信息
17	Data_level	Data level	数据级别	-	描述信息
18	Timezone	Timezone	时区	_	描述信息
19	Time_resolution	Time resolution	时间分辨率	s (秒)	描述信息
20	Obse_begi_DT	Observing beginning datetime	观测数据起 始时间	yyyy-mm-dd hh:mm:ss	描述信息
21	Obse_end_DT	Observing ending datetime	观测数据终 止时间	yyyy-mm-dd hh:mm:ss	描述信息
22	Data_crea_DT	Data creating datetime	数据创建时 间	yyyy-mm-dd hh:mm:ss	描述信息
23	Dataset_version	Dataset version	数据集版本	-	描述信息
24	Datetime	Datetime	资料时间	yyyy-mm-dd hh:mm:ss	要素代码
25	Datetime_Temp	Datetime of temperature	温度时间	yyyy-mm-dd hh:mm:ss	要素代码
26	Temp	Temperature	温度	℃ (摄氏度)	要素代码
27	Datetime_Prec	Datetime of precipation	降雨量时间	yyyy-mm-dd hh:mm:ss	要素代码
28	Prec	Precipitation	降雨量	mm (毫米)	要素代码
29	Datetime_oclock	Date and o' clock of temperature maximum and cumulative precipitation	整点时间	yyyy-mm-dd hh:mm:ss	要素代码
30	Temp_MAX	Temperature maximum	最大温度	℃ (摄氏度)	要素代码
31	Prec_cumu	Cumulative precipitation	累积降雨量	mm (毫米)	要素代码
32	Q_Temp	Quality control code of temperature	温度质控码	-	要素代码
33	Q_Prec	Quality control Q_Prec code of precipitation		-	要素代码
34	Q_Temp_MAX	Quality control  code of  temperature	最大温度质 控码	_	要素代码

		maximum			
35	Q_Prec_cumu	Quality control code of cumulative precipitation	累积降雨量 质控码	_	要素代码

# 3 存储格式说明

# 3.1 nc 格式存储说明

基于 netCDF4. 0 标准对文件头信息和数据实体按照树形目录分组存储,树形目录结构如图 1 所示。具体地,依据 netCDF4. 0 特性,对文件头要素信息和观测要素信息进行分组(groups),共分为两个大组,分别是 file\_information(文件头信息)和 observational\_information (观测要素信息);其中file\_information(文件头信息)又包含 station(站点信息)、instrument(设备信息)以及 data(数据信息)三个组。




图 1 雨量筒数据的 nc 格式存储的树形目录结构

# 3.1.1 维度信息

雨量筒数据进行 nc 存储时的维度信息见表 2。

表 2 雨量筒 nc 存储的维度信息

序号	维名称	描述	值	备注
1	D	n L la	UNLIMITED(观测记录随时	,
	Datetime	时间	间的增加而增加)	/

# 3.1.2 变量和属性信息

雨量筒数据进行 nc 存储时的变量和属性信息见表 3。

表 3 雨量筒 nc 存储的变量和属性信息

			T	
序号	变量名	维度	数据类型	组信息
1	Station_name	1×1	string	/file_information/station
2	Country	1×1	string	/file_information/station
3	Province	1×1	string	/file_information/station
4	City	1×1	string	/file_information/station
5	County	$1\times1$	string	/file_information/station
6	Station_ID	1×1	string	/file_information/station
7	LAT	$1\times1$	float	/file_information/station
8	LON	$1 \times 1$	float	/file_information/station
9	ALT	1×1	ushort	/file_information/station
10	Station_type	$1\times1$	ubyte	/file_information/station
11	Station_level	$1\times1$	string	/file_information/station
12	Admi_code_CHN	$1\times1$	string	/file_information/station
13	Mete_data_code	$1\times1$	string	/file_information/instrument/
14	Manufacturer_model	1×1	string	/file_information/instrument/
15	Software_version	$1\times1$	string	/file_information/instrument/
16	Prec_sens_HGT	1×1	float	/file_information/instrument/
17	Data_level	1×1	string	/file_information/data/
18	Timezone	1×1	string	/file_information/data/
19	Time_resolution	1×1	string	/file_information/data/

20	Obse_begi_DT	1×1	string	/file_information/data/
21	Obse_end_DT	1×1	string	/file_information/data/
22	Data_crea_DT	1×1	string	/file_information/data/
23	Dataset_version	1×1	string	/file_information/data/
24	Datetime	Datetime ×1	string	/observational_information/
25	Datetime_Temp	Datetime ×1	string	/observational_information/
26	Temp	Datetime  ×1	float	/observational_information/
27	Datetime_Prec	Datetime  ×1	string	/observational_information/
28	Prec	Datetime ×1	float	/observational_information/
29	Datetime_oclock	Datetime ×1	string	/observational_information/
30	Temp_MAX	Datetime  ×1	float	/observational_information/
31	Prec_cumu	Datetime  ×1	float	/observational_information/
32	Q_Temp	Datetime  ×1	ubyte	/observational_information/
33	Q_Prec	Datetime  ×1	ubyte	/observational_information/
34	Q_Temp_MAX	Datetime  ×1	ubyte	/observational_information/
35	Q_Prec_cumu	Datetime  ×1	ubyte	/observational_information/

# nc 存储时所用数据类型的信息见表 4。

# 表 4 nc 存储数据类型说明

数据类型	存储长度(单位: bit)	存储数据范围	精度
byte	8	[-128, 127]	_
ubyte	8	[0, 255]	_
short	16	[-32768, 32767]	_
ushort	16	[0, 65535]	-
int	32	[-2147483648, 2147483647]	_
uint	32	[0, 4294967295]	_
int64	64	[-9223372036854775808, 9223372036854775808]	_
uint64	64	[0, 18446744073709551615]	_
float	32	[-3. 40E+38, 3. 40E+38]	7位
double	64	[-1.79E+308, 1.79E+308]	16 位
string	_	-	_

## 3.1.3 nc 存储示例

图 2 是在 HDFView 3.1.0 软件中打开雨量筒数据的 nc 存储格式文件后所显示的信息,根据分组信息以树状目录结构对 nc 存储格式文件中的数据内容进行展示。



图 2 雨量筒数据文件的 nc 格式存储示例

#### 3.2 csv 格式存储说明

先存放文件头描述信息和要素代码,再按照时间顺序依照要素代码的既定顺序对数据实体进行逐行存储,各数据项间用","间隔。同时,文件头描述信息、观测要素与数据实体间用换行符进行区分,第1行为文件头信息,第2行为观测要素信息,第3行及之后为数据实体,逐行存储结构如图3所示。

	csv文本数据
Ż	て件头描述信息
	要素代码
	数据实体1
	数据实体2
	数据实体n

图 3 雨量筒数据的 csv 文本格式的逐行存储结构

# 3.2.1 文件头描述信息

Lushan cloud and fog experiment station, China, Jiangxi, Jiujiang, Lushan scenic area, LSYWZ, 29. 57, 115. 97, 1080, 1, 015, 360400, PRE (Precipitation), H0BO onset RG3-M, H0BOware, 1. 2, LX, UTC+8, -, 2020-01-01 01:00:00, 2020-01-01 23:59:35, 2021-12-12 00:22:14, 1. 0

# 3.2.2 要素代码

Datetime\_Temp, Temp, Q\_Temp, Datetime\_Prec, Prec, Q\_Prec, Datetime\_oclock, Temp\_MAX, Prec\_cumu, Q\_Temp\_MAX, Q\_Prec\_cumu

#### 3.2.3 csv 存储示例

图 4 是在 Windows 操作系统自带的记事本软件(Notepad)中打开雨量筒数据的 csv 存储格式文件后所显示的信息,根据文件头描述信息、要素代码和数据实体逐行数据内容进行展示。




图 4 雨量筒数据文件的 csv 格式存储示例

# 4 数据读取说明

以 Python 语言为例对雨量筒数据集的 nc 格式数据和 csv 文本数据的读取使用进行说明,其中的示例代码可按从前往后的顺序运行,运行环境及配置信息如下:

- ●语言环境: Python 3.8.12
- ●运行环境: Windows 10 专业版 21H2

- ●IDE 环境: Visual Studio Code
- ●Python 工具包: pandas、numpy、netcdf4

其中 CSV 读取的 filereader 包是专门为本数据集编写,在导入该工具包时,应将此包复制到项目根目录中。

## 4.1 nc 格式文件读取

雨量筒数据集的 nc 存储, 是基于 netCDF4.0 按照文件头信 息 file information ) 和 观 测 要 素 信 息 (observational information) 进行分组(groups)并以树状 目录结构进行数据的存储, 其中, 文件头信息 (file information) 又分为了站点信息 (station)、设备信息 (instrument) 和数据信息(data) 三个组。因此,在进行数据 的读取使用时,也依据分组信息对文件头描述信息、观测要素信 息和数据实体进行读取。

# 4.1.1 组 (groups) 的定位与读取

#### 示例代码:

import netCDF4 as nc

# 打开文件名为"nc\_demo.nc"的 nc 格式存储数据文件
nc\_obj = nc.Dataset(r'./nc\_demo.nc')

# 查看当前状态的 groups 信息
print(nc\_obj.groups.keys())

# 定位到 file\_information 组
file\_group = nc\_obj.groups['file\_information']

# 分别定位到 station 组、instrument 组以及 data 组
station\_group = file\_group.groups['station']
instrument\_group = file\_group.groups['instrument']

```
data_group = file_group.groups['data']
# 定位到 observational_information 组
obs_group = nc_obj.groups['observational_information']
# 查看 file_information 组下的分组
print(file_group.groups.keys())
```

#### 示例代码运行结果:

```
dict_keys(['file_information', 'observational_information'])
dict_keys(['station', 'instrument', 'data'])
```

## 4.1.2 文件头信息读取

## 示例代码:

```
# 查看变量名
print(station_group.variables.keys())
print(instrument_group.variables.keys())
print(data_group.variables.keys())
```

#### 示例代码运行结果:

```
dict_keys(['Station_name', 'Country', 'Province', 'City', 'County', 'Station_ID', 'LAT', 'LON', 'ALT', 'Station_type', 'Station_level', 'Admi_code_CHN'])

dict_keys(['Mete_data_code', 'Manufacturer_model', 'Software_version', 'Prec_sens_HGT'])

dict_keys(['Data_level', 'Timezone', 'Time_resolution', 'Obse_begi_DT', 'Obse_end_DT', 'Data_crea_DT', 'Dataset_version'])
```

#### 示例代码:

```
# 查看 Station_name 信息
station_name_var = station_group.variables['Station_name']
print(station_name_var[:])
print(station_name_var.long_name)
print(station_name_var.units)
```

## 示例代码运行结果:

```
Lushan cloud and fog experiment station Station name
```

# 4.1.3 观测要素信息读取

#### 示例代码:

```
# 查看变量名
print(obs_group.variables.keys())
# 查看 Temp 信息
datatime_var = obs_group.variables['Temp']
print(datatime_var[:])
print(datatime_var.long_name)
print(datatime_var.units)
```

#### 示例代码运行结果:

```
dict_keys(['Datetime', 'Datetime_Temp', 'Temp', 'Q_Temp', 'Datetime_Prec', 'Prec', 'Q_Prec', 'Datetime_oclock', 'Temp_MAX', 'Q_Temp_MAX', 'Prec_cumu', 'Q_Prec_cumu'])

masked_array(data=[7.28 , 7.28 , 7.381, ..., 5.552, 5.552, 5.552], mask=False, fill_value=1e+20, dtype=float32)

'Temperature'

'°C'
```

# 4.2 csv 格式文件读取

## 4.2.1 文件头信息读取

## 示例代码:

```
from filereader import CSVReader

reader = CSVReader(r'./csv_demo.csv')
data = reader.read()
print(data['header'])
```

# 示例代码运行结果:

```
{'Station_name': 'Lushan cloud and fog experiment station',
 'Country': 'China',
 'Province': 'Jiangxi',
 'City': 'Jiujiang',
```

```
'County': 'Lushan scenic area',
'Station_ID': 'LSYWZ',
'LAT': '29.57',
'LON': '115.97',
'ALT': '1080',
'Station_type': '1',
'Station_level': '015',
'Admi_code_CHN': '360400',
'Mete_data_code': 'PRE (Precipitation)',
'Manufacturer_model': 'HOBO onset RG3-M',
'Software_version': 'HOBOware',
'Prec_sens_HGT': '1.2',
'Data_level': 'LX',
'Timezone': 'UTC+8',
'Time_resolution': '-',
'Obse_begi_DT': '2020-01-01 01:00:00',
'Obse_end_DT': '2020-01-01 23:59:35',
'Data_crea_DT': '2021-12-12 00:22:14',
'Dataset_version': '1.0'}
```

# 4.2.2 观测要素信息读取

示例代码:

print(data['obs']['temp'])

#### 示例代码运行结果:

```
Datetime_Temp
                         Temp Q_Temp
     2018-07-01 01:00:58 20.519
0
     2018-07-01 01:01:58 20.519
2
     2018-07-01 01:02:58 20.519
                                     0
     2018-07-01 01:03:58 20.519
3
                                     0
     2018-07-01 01:04:58 20.519
                                     0
1375 2018-07-01 23:55:58 21.187
                                     0
1376 2018-07-01 23:56:58 21.187
                                     0
1377 2018-07-01 23:57:58 21.187
                                     0
1378 2018-07-01 23:58:58 21.187
                                     0
1379 2018-07-01 23:59:58 21.187
                                     0
[1380 rows x 3 columns]
```

#### 示例代码:

```
print(data['obs']['pre'])
```

#### 示例代码运行结果:

```
Datetime_Prec
                      Prec Q_Prec
0
   2018-07-01 02:49:33 94.4
                               0.0
  2018-07-01 02:55:12 94.6
                               0.0
1
2
  2018-07-01 02:57:49 94.8
                               0.0
3
  2018-07-01 03:02:00 95.0
                               0.0
4
   2018-07-01 03:07:48
                       95.2
                               0.0
                               ...
66 2018-07-01 11:14:21 107.6
                               0.0
67 2018-07-01 11:18:43 107.8
                               0.0
68 2018-07-01 11:58:28 108.0
                               0.0
69 2018-07-01 11:58:29 108.2
                               0.0
70 2018-07-01 12:11:26 94.2
                               0.0
[71 rows x 3 columns]
```

#### 示例代码:

```
print(data['obs']['max'])
```

# 示例代码运行结果:

	Datetime_oclock	Temp_MAX	Prec_cumu	Q_Temp_MAX	Q_Prec_cumu	
0	2018-07-01 01:00:00	20.519	0.0	0	0	
1	2018-07-01 01:01:00	20.519	0.0	0	0	
2	2018-07-01 01:02:00	20.519	0.0	0	0	
3	2018-07-01 01:03:00	20.519	0.0	0	0	
4	2018-07-01 01:04:00	20.519	0.0	0	Θ	
•••	•••				•.••	
1375	2018-07-01 23:55:00	21.187	0.0	0	Θ	
1376	2018-07-01 23:56:00	21.187	0.0	0	Θ	
1377	2018-07-01 23:57:00	21.187	0.0	0	Θ	
1378	2018-07-01 23:58:00	21.187	0.0	0	0	
1379	2018-07-01 23:59:00	21.187	0.0	Θ	0	
[1380	rows x 5 columns]					

# 4.3 Station\_level 和质量控制码说明

# 4.3.1 Station\_level 说明

代码 015 表示地面观测站中的其他气象站类别。其中, 01 表示地面观测站(站网), 5 表示其他气象站(站台级别)。

# 4.3.2 质量控制码说明

数据质量控制码的取值及含义见表 5。

表 5 质量控制码的标识/代码表

质量控 制码	描述	含义
0	数据正常	通过质量控制,未发现数据异常;或数据虽异常,但最终确认数 据正确
1	数据可疑	通过质量控制,发现数据异常,且未明确数据正确还是错误
2	数据错误	通知质量控制,确认数据错误
3	数据为订正	原数据明显偏离真值,但在一定范围内可参照使用。在原始数据

	值	基础上通过偏差订正等方式重新获取的更正数据
4	数据为修改	原数据因错误或缺测而完全不可用, 通过与原数据完全无关的替
4	值	代方式重新获取的更正数据
5	预留	
6	预留	
7	无观测任务	按规定,台站无相应要素数据观测任务
8	数据缺测	该项数据应观测,但因各种原因数据缺测
_	数据未做质	
9	9	该数据未进行质量控制

注: 质控码 0、3、4 均当可信使用