第五天

display

作用:块级元素、行内元素以及行内块级元素之间的相 互转行

display:block; 块级元素

特点:

- 独占一行(从上到下排列)
- 可以设置css盒子模型的所有属性 (width/height/border/padding/margin)
- 可以嵌套其他元素
 - 。 p,dt不能嵌套块级元素
- 在不设置宽高时,宽是继承父级的宽度,高是由内容决定的
- 永远在父级元素的左上角排布的

display:inline; 行内

特点:

- 在一行显示(从左到右排布)
- 不能设置宽高(css盒子模型的属性)

- 在不设置宽高时, 宽高是由内容决定的
- 在编辑代码时,行内元素出现回车或者换行时,会默认有间隙
 - 解决方法: body{font-size:0;}
- 不可以嵌套块级元素
- 基线对齐

display:inline-block; 行内块

特点:

- 在一行显示(从左到右排布)
- 可以设置宽高(css盒子模型的属性)
- 在不设置宽高时, 宽高是由内容决定的
- 在编辑代码时,行内元素出现回车或者换行时,会默认有间隙
 - 解决方法: body{font-size:0;}
- 不可以嵌套块级元素
- 基线对齐

display:none; 隐藏、消失

如果设置了display:none;,这个css属性,会将这个元素 在页面中完全消失。

如果想再让这个消失的元素显示在页面中,给这个元素 设置display:block;就会重新显示在页面中

vertical-align 改变行内元素和行内块 级元素的对齐方式

值	描述
top	所有平级元素,找高度(最高)的顶部 进行对齐
middle	所有平级元素,找高度(最高)的中部 进行对齐
bottom	所有平级元素,找高度(最高)的底部 进行对齐
px像素、%百 分比	

改变元素的对齐方式,要给所有的元素设置这个 CSS属性(vertical-align) vertical-align常用在背景图片(雪碧图)和文字结合的 时候

```
用在以下结构中:
<div>
<i><i></i>/i>/**背景图片、雪碧图**/
文字
</div>
```

盒子模型

在html页面中,每一个元素相当于一个盒子,盒子和盒子之间有距离(margin外边距),盒子本身有厚度(border边框),盒子里面的内容(width/height),盒子与内容之间有个白色泡沫(padding内边距)

width 宽度 height 高度 border 边框 padding 内边距 margin 外边距

margin 外边距

margin:1px 2px 3px 4px; 上右下左

margin:1px 2px 3px; 上左右下

margin:1px 2px; 上下 左右

margin:1px;设置了四个方向的值

margin-top:10px; 上外边距

margin-right:10px; 右外边距

margin-bottom:10px; 下外边距

margin-left:10px; 左外边距

padding 内边距

padding:1px 2px 3px 4px; 上右下左

padding:1px 2px 3px; 上左右下

padding:1px 2px;上下 左右

padding:1px;设置四个方向的值

padding-top:1px; 上内边距

padding-right:1px; 右内边距

padding-bottom:1px; 下内边距

padding-left:1px; 左内边距

盒子和盒子之间的距离、块级元素与块级元素之间 的距离就用margin

盒子内的距离、行内元素与行内元素之间的距离就

用padding

border 边框

border:1px solid red; 常用

border-top:1px solid red; 上边框 常用

border-bottom:1px solid red; 下边框 常用

border-width:1px; 边框的宽度

border-width:1px 2px 3px 4px; 上右下左

border-width:1px 2px 3px;上左右下

border-width:1px 2px; 上下 左右

border-width:1px;设置了四个方向的值

border-style:solid; 边框的样式

border-style:solid dashed dashed; 上右下左

border-color:red; 边框的颜色

border-color:red yellow blue green; 上右下左

border制作实心三角形

border-width是控制三角形的大小 给这个元素设置width:0;

```
<style>
.div1{
    width:0;
    border-width: 20px;
    border-style: solid;
    border-color: red transparent trans
parent transparent;
}
</style>
<div class="div1"></div>
```

CSS盒子模型的计算公式

AllWidth = width + 左右padding + 左右border 240 = 200px 10+10 10+10

ALLHeight = height+上下padding+上下border

margin兼容问题

一个元素设置margin-bottom,另一个元素设置margin-top,这两个值不会相加,会取最大值(这个元素是平级、同级关系的时候)

```
<style>
div{
    width:100px;
    height: 100px;
}
.div1{
   margin-bottom: 30px;
   background-color: red;
}
.div2{
   margin-top:50px;
   background-color: yellow;
</style>
<div class="div1"></div>
<div class="div2"></div>
```

2. margin-top值传递问题(父子包含关系) 当父级元素没有设置padding-top和border-top值时, 给子元素设置了margin-top值时,这个值就会传递给 父级元素 如何解决:

- 给父级元素设置一个CSS属性-overflow: hidden;超出隐藏
- 不要给子级元素设置margin-top, 给父级元素设置padding-top 常用

注意:给父级元素设置padding-top值时,父级元素会在原有高度之上增加,那时,一定要减去增加的那个高度

overflow 内容溢出的显示方式

- overflow: hidden; 超出元素高度就隐藏掉—常用
- overflow: auto; 浏览器自动判断内容是否超出元素的高度,如果超出就会出现滚动条,没有超出,则不显示滚动条
- overflow:scroll;不管元素的宽高是否超出,都出 滚动条

CSS属性之background 背景

- background-color:red; 背景颜色
- background-image: url("1.jpg") 设置背景图片
- background-repeat:no-repeat; 改变背景图片的
 平铺方式
 - 。默认的值: repeat 平铺
 - ∘ no-repeat 不平铺
 - ∘ repeat-x x轴平铺

- ∘ repeat-y y 轴平铺
- background-position:20px 30px;设置背景图片
 的位置
 - 。 设置单位: px、%、英文字母
 - 。 有两个值: 第一个值代表x轴或者水平方向、第 二个值代表y轴或者垂直方向
 - 如何让背景图片与盒子的中心点重合: background-position:center center;
- background-size:100% 100%; 设置背景图片的大
 - 。设置值的单位: px、%
 - 。 有两个值:第一个值代表x轴、第二个值代表y轴
 - 。 当两个值都设置为100%时,根据元素的盒子有多大,背景图片就有多大

background: pink url("favicon.ico") norepeat 20px 30px;

background: 颜色 图片路径 背景图片是否平铺 改变背景图片位置

如果想要改变背景图片的大小,只能重新另起一行设置这个元素的样式

要想插入背景图片,元素必须有宽高