Updated: August 24, 2013

copyright © 2011- Yutaka Saito (ypsitau@nifty.com)

Official site: http://www.gura-lang.org/

目次

<u></u> ر	の文書について	3
ソー	ースファイルの入手方法	4
2.1.	tar ボールのダウンロード	4
2.2.	レポジトリからのチェックアウト	4
ソー	ースファイルのディレクトリ構成	5
開	発環境	6
ビノ	ルド方法	7
5.1.	Windows	7
5.1	1.1. 事前準備	7
5.1	1.2. Visual Studio C++	7
5.2.	Linux (gcc)	7
6.1.	雛形の作成	9
6.2.	ビルド方法	9
6.3.	インストール方法	9
6.4.	モジュールソースファイルの内部構成	9
C+		
7.1.	モジュールのフレームワークを構成する要素	
7.2.	シンボル定義	11
7.3.	関数定義	11
7.4.	クラス定義	
7.5.	メソッド定義	
7.6.	引数宣言	
	2.1. 2.2. 2.1. 5.1. 5.2. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.1. 7.2. 7.4. 7.5.	ソースファイルの入手方法 2.1. tar ボールのダウンロード 2.2. レポジトリからのチェックアウト ソースファイルのディレクトリ構成 開発環境 ビルド方法 5.1. Windows 5.1.1. 事前準備 5.1.2. Visual Studio C++ 5.2. Linux (gec) バイナリモジュール開発 6.1. 雛形の作成 6.2. ビルド方法 6.3. インストール方法 6.4. モジュールソースファイルの内部構成 C++ インターフェース 7.1. モジュールのフレームワークを構成する要素 7.2. シンボル定義 7.3. 関数定義 7.4. クラス定義 7.5. メソッド定義

1. この文書について

Gura の本体およびモジュールのビルド方法と、Gura のライブラリやインクルードファイルが提供する関数・マクロ・クラスについて説明します。

内容は Gura v0.3.0 の実装に基づきます。

2. ソースファイルの入手方法

Gura のソースファイルは、tar ボールのダウンロードまたはレポジトリからのチェックアウトで入手することができます。

2.1. tar ボールのダウンロード

ソースファイルをまとめた tar ボールが、SourceForge.JP のダウンロードページから取得できます。URL は以下の通りです。

http://sourceforge.jp/projects/gura/releases/

2.2. レポジトリからのチェックアウト

Gura のソースファイルは SourceForge.JP の Subversion レポジトリで管理されています。 開発中のソースファイルは trunk レポジトリ内にあります。 以下のようにチェックアウトしてください。

\$ svn co http://svn.sourceforge.jp/svnroot/gura/trunk gura

編集権限を持っている場合は、以下の URI からチェックアウトします。

\$ svn co https://svn.sourceforge.jp/svnroot/gura/trunk gura

3. ソースファイルのディレクトリ構成

ソースファイルのディレクトリは以下のようになっています。

ディレクトリ	内容
application	Guraスクリプトで作成した実用的なアプリケーション
bin-x64	64bit版プログラムの格納ディレクトリ
bin-x86	32bit版プログラムの格納ディレクトリ
dist	インストーラや tar ボールを作成する作業ディレクトリ
doc	ドキュメント
guest	Windowsで使用するDLLファイルやインクルードファイルなど
include	Gura のインクルードファイル
lib	Gura のライブラリファイル
module	スクリプトモジュールファイル。
	Windowsの場合、バイナリモジュールファイルもここに格納します。
sample	Guraのサンプルスクリプト
scripts	作業用スクリプト
src	ソースファイル
test	テスト用スクリプト

4. 開発環境

以下の開発環境でビルドできます。Visual Studio は無償の Express 版も使用可能です。

- Windows (Visual Studio 2010)
- Ubuntu Linux (gcc)

5. ビルド方法

以下、Windows と Linux のコンソールプロンプトをそれぞれ ">" および "\$" で表します。

5.1. Windows

5.1.1. 事前準備

guest ディレクトリにある setup.bat を実行します。レポジトリから必要なパッケージをエキスポートし、ビルドします。

5.1.2. Visual Studio C++

最上位ディレクトリにある Visual Studio ソリューションファイル gura.sln を Visual Studio 2010 で開き、アクティブソリューション構成を "Release" にしてビルドします。

各ディレクトリに以下のファイルが生成されます。

ディレクトリ	ファイル
gura	gura.exe, guraw.exe, guraole.dll, libgura.dll
gura¥lib	libgura.lib
gura¥module	バイナリモジュール (*.gurd)

5.2. Linux (gcc)

autoconf/automake 関連のファイルを使用します。コンソールを開き、カレントディレクトリを gura/src に移動してから以下のコマンドを実行してください。

- \$./configure
- \$ make
- \$ sudo make install

各ディレクトリに以下のファイルがインストールされます。

ディレクトリ	ファイル
/usr/local/bin	gura
/usr/local/lib	libgura.so
/usr/local/lib/gura	スクリプトモジュール (*.gura)
/usr/local/include	gura.h
/usr/local/include/gura	gura.h からインクルードされるヘッダファイル
/usr/local/share/gura	サンプルスクリプトなど

続けて、モジュールのインストールを行います。同じく src ディレクトリで以下のコマンドを実行してください。

- \$ gura build modules.gura
- \$ sudo build modules.gura install

これで、/usr/local/lib/gura にバイナリモジュールがインストールされます。エラーが出る場合は、必要なライブラリがシステムにインストールされていない可能性があります。エラーメッセージに必要な Debian パッケージ名が表示されるので、それに基づいてインストールしてください。

6. バイナリモジュール開発

Gura は、バイナリモジュールを開発するためのフレームワークを用意しています。以下、バイナリモジュール hoge を作る過程を見ていきます。

6.1. 雛形の作成

コンソールを開き、適当な作業用ディレクトリを作成した後、そのディレクトリ内で以下のコマンドを実行します。

\$ gura -i lets_module hoge

ビルド用スクリプト build.gura とソースファイルの雛形 Module_hoge.cpp が生成されます。

階層構造の下にモジュールを作成するときは、親のモジュール名と本体のモジュール名を引数に指定します。 以下に例を示します。

\$ gura -i lets module net hoge

6.2. ビルド方法

以下のコマンドを実行すると、ソースファイルのコンパイルおよびリンクを行ってバイナリモジュール hoge.gurd を生成します。

\$ gura build.gura

バイナリモジュールを出力するディレクトリは開発環境によって異なり、以下のようになります。

Visual Studio C++ msc gcc gcc

実際の開発プロセスではビルドとテストを繰り返すことになります。モジュールのサーチパスにはカレントディレクトリが含まれるので、バイナリモジュールがソースファイルと同じディレクトリに出力されると便利です。そのようなときは以下のように・・here オプションをつけてビルドします。

\$ gura build.gura --here

6.3. インストール方法

モジュールを Gura のディレクトリにインストールするときは、以下のコマンドを実行します。

\$ sudo gura build.gura install

6.4. モジュールソースファイルの内部構成

自動生成した雛形をもとに、モジュールソースファイルの内部構成を見ていきます。以下のソースは、自動生成されたソースからコメントを取り除いたものです。

1 #include <gura.h>

2

```
3 Gura BeginModule(hoge)
4
5 Gura DeclareFunction(test)
6 {
7
       SetMode(RSLTMODE Normal, FLAG None);
       DeclareArg(env, "num1", VTYPE number);
8
       DeclareArg(env, "num2", VTYPE number);
9
10
       SetHelp("adds two numbers and returns the result.");
11 }
12
13 Gura ImplementFunction(test)
14 {
15
       return Value(args.GetNumber(0) + args.GetNumber(1));
16 }
17
18 Gura ModuleEntry()
19 {
20
       Gura AssignFunction(test);
21 }
22
23 Gura ModuleTerminate()
24 {
25 }
26
27 Gura EndModule (hoge, hoge)
28
29 Gura RegisterModule(hoge)
```

- 1行 全てのモジュールは gura.h をインクルードします。
- 3行 Gura BeginModuleマクロでモジュール実装の開始を宣言します。
- 5-11行 Gura_DeclareFunctionマクロで関数の宣言をし、戻り値や関数のタイプ、引数の名前や型、ヘルプなどを定義します。
- 13-16行 Gura_DeclareFunction の内容で宣言した関数の実行内容をGura ImplementFunctionマクロに続いて記述します。
- 18-21行 Gura_ModuleEntryでモジュールをインポートしたときに実行する内容を記述します。この中には、関数や変数のアサイン、シンボル定義、クラス定義などが含まれます。
- 23-25行 Gura ModuleTerminateでモジュールを削除したときに実行する内容を記述します。
- 27行 Gura_EndModuleマクロでモジュール実装の終了を宣言します。
 Gura_BeginModuleからGura_EndModuleまでが一つのモジュールの実装単位になります。

7. C++ インターフェース

Gura のライブラリやインクルードファイルが提供する関数・マクロ・クラスについて説明します。

7.1. モジュールのフレームワークを構成する要素

Gura BeginModule(name)

モジュールの開始を宣言します。name にはモジュール名を指定します。

Gura EndModule (name, alias)

モジュールの終了を宣言します。name には Gura_BeginModule で指定したものと同じ名前を渡します。 alias は通常は name と同じものを指定します。 階層構造を持ったモジュールの場合、 alias はモジュールのベース名を指定します。

Gura ModuleEntry()

モジュールをインポートしたときに呼ばれる関数を定義します。関数の内容を、このマクロに続いて "{" と "}" の間に記述します。

この関数の中では以下の変数が参照できます。

env Environment インスタンスの参照です。

sig Signal インスタンスです。

Gura ModuleTerminate()

モジュールを解放したときに呼ばれる関数を定義します。関数の内容を、このマクロに続いて "{" と "}" の間に記述します。

Gura RegisterModule(name)

モジュールを登録します。name は Gura BeginModule で指定したものを渡します。

7.2. シンボル定義

Gura DeclareUserSymbol(name)

モジュール内で使用するシンボルを宣言します。シンボルはスクリプト全体で管理されるので、すでに Gura 本体で宣言されているものと同じ名前のシンボルをここで宣言しても、メモリ効率などに影響しません。

Gura RealizeUserSymbol(name)

Gura_DeclareUserSymbol で宣言したシンボルを生成します。通常 Gura_ModuleEntry の関数内に記述します。

7.3. 関数定義

Gura DeclareFunction(funcName)

関数の宣言をします。この内部には、関数の戻り値の扱い・動作モード・引数宣言・受け付けるアトリビュートシンボルの宣言が記述されます。

Gura ImplementFunction(funcName)

関数の処理内容を、このマクロに続いて "{"と"}"の間に記述します。

Gura AssignFunction(name)

通常 Gura ModuleEntry の関数内に記述します。

7.4. クラス定義

Gura_DeclareUserClass(className)

クラスの宣言をします。

Gura ImplementUserClass(className)

クラスの内容を、このマクロに続いて "{" と "}" の間に記述します。

Gura_RealizeUserClass(classsName, str, pClassBase) 通常 Gura ModuleEntryの関数内に記述します。

7.5. メソッド定義

Gura DeclareMethod(className, methodName)

メソッドの宣言をします。この内部には、メソッドの戻り値の扱い・動作モード・引数宣言・受け付けるアトリビュートシンボルの宣言が記述されます。

Gura ImplementMethod(className, methodName)

メソッドの処理内容を、このマクロに続いて "{" と "}" の間に記述します。

Gura_AssignMethod(className, methodName)

通常 Gura ImplementUserClassの関数内に記述します。

7.6. 引数审言

引数宣言を行う C++のメンバ関数は、Function クラス内で以下のように定義されています。

Declaration *DeclareArg(Environment &env, const char *name, ValueType valType,
 OccurPattern occurPattern = OCCUR_Once, unsigned long flags = FLAG_None,
 Expr *pExprDefault = NULL);

引数の意味は以下の通りです。

引数	内容
env	この引数にはGura_DeclareFunctionまたはGura_DeclareMethod内で暗
	黙的に定義される変数envを渡します。
name	引数の名前です。
valType	Guraのプログラムで使われている型名に、VTYPE_ というプレフィックスをつけたも
	のを指定します。例えば、number型の引数を定義する場合は、VTYPE_number
	を指定します。
	任意の型を受け取る引数には、VTYPE_any を指定します。

occurPattern	オプショナル引数や可変長引数の宣言をします。
	OCCUR_Once 通常の引数指定
	OCCUR_ZeroOrOnce オプショナル引数。? をつけたのと同じ。
	OCCUR_ZeroOrMore 0個以上の可変長引数。* をつけたのと同じ。
	OCCUR_OnceOrMore 0個以上の可変長引数。+ をつけたのと同じ。
flags	引数のフラグを指定します。
	FLAG_List リストを受け取ります。引数名に [] をつけたのと同じです。
	FLAG_NoMap アトリビュート:nomap をつけたのと同じ。
	FLAG_Nil アトリビュート:nil をつけたのと同じ。
	FLAG_Read アトリビュート:r をつけたのと同じ。
	FLAG_Write アトリビュート:w をつけたのと同じ。
pExprDefault	引数に演算子 => でデフォルト値をつけたときの代入要素

例えば、以下のような Gura 関数の宣言を考えてみます。

```
Hoge(x:number, y:number, z[]:number)
```

これに対応する C++のプログラムは以下のようになります。

```
DeclareArg(env, "x", VTYPE_number, OCCUR_Once, FLAG_None, NULL);

DeclareArg(env, "y", VTYPE_number, OCCUR_Once, FLAG_None, NULL);

DeclareArg(env, "z", VTYPE_number, OCCUR_Once, FLAG_List, NULL);
```