Treinamento de integração

Instalação Oracle Linux 7.9


Endereço ISO

- Oracle Linux - ISO

Selecione **Install Oracle Linux 7.9**
para iniciar a instalação do Oracle Linux 7.9



Defina o idioma em que deseja utilizar no processo de instalação



Altere as configurações da instalação conforme indicado nos slides a seguir:

1° **Data & Horário** – Selecione de acordo com o fuso horário alinhado do servidor do cliente. Se for horário de Brasília, mantenha Américas/São Paulo

2° **Seleção de Software** – Pg. 6

3° **Destino Instalação** – Pg. 7


4° **KDUMP** – Pg. 10

5° **Rede e Nome do Host** – Pg. 11


6° **Politicas de Segurança** – Pg.15




Seleção de Software – Instalações Mínimas e Ferramentas de Desenvolvimento



Destino da Instalação – Selecione o disco desejado para instalação e configuração do S.O, depois marque a opção **Eu irei configurar o particionamento** e clique em **Finalizado**




Particionamento Manual – Marque a opção **LVM** e clique em **Clicar aqui para criá-las automaticamente**, e depois clique em **Finalizado.**




Particionamento Manual – Selecione a partição **/** defina-a com **15 GiB** de tamanho, sistemas de ar quivos **ext4** .


Selecione a partição **SWAP** e defina-a com **8 GiB.**




Selecione a partição /home, altere o ponto de montagem para **/u01,** defina-a com **todo o tamanho restante**, sistemas de arquivos **xfs,** rótulo e nome **u01.**
Clique em **Finalizado.**




KDUMP – Desmarque o checkbox para **desativar o KDUMP** e depois clique em **Finalizado**.




Rede & Nome do Host – Habilite a interface de rede, **altere o nome do host** e clique em **Aplicar**. Após isso, clique em **Configurar**




Geral – Marque o checkbox **“Conectar automaticamente [...]”** para **habilitar a função.**




Configurações de IPv4 – Troque o **Método** para **Manual**, clique em **Adicionar** e insira as informações de **endereço** do servidor. **Insira** também os **servidores de DNS**.



Configurações de IPv6 – Troque o **Método** para **Ignorar**, depois clique em **Salvar**.




Política de Segurança – Desabilite as políticas de segurança e depois clique em **Finalizado**.




Senha de ROOT – Clique em **Senha Raiz** para definir a senha de ROOT.




Senha de ROOT – Defina uma senha de root, clique em **Finalizado** e aguarde o fim da instalação.



Após o fim da instalação clique em **Reinicializar**.



Ao reinicializar, o boot perguntará por qual Kernel deseja inicializar o servidor. Caso não tenha uma preferência gerada por alguma demanda, basta inicializar na última versão do kernel ou **aguardar para o início automático.**



Servidor inicializado com **sucesso**.

