MAC0438 – Programação Concorrente

Daniel Macêdo Batista

IME - USP, 24 de Maio de 2012

Monitores

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

- \square Alto nível (Semáforos \rightarrow Baixo nível)
- ☐ Facilitam a sincronização entre processos

Sintaxe e semântica

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

```
monitor nomedomonitor {
    variaveis permanentes;
    comandos de inicializacao;
    demais procedimentos;
}
```

- \square Variáveis permanentes \rightarrow Atributos privados de uma classe
- \square Comandos de inicialização \rightarrow Construtor de uma classe
- \square Demais procedimentos \rightarrow Métodos de uma classe

Sintaxe e semântica

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

☐ Única forma de modificar as variáveis é através dos procedimentos

call nomedomonitor.nomedoprocedimento(argumentos);

Exclusão mútua

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

☐ Implícita

□ No máximo uma instância de qualquer procedimento pode estar ativa por vez (Ativa = um processo está executando algum comando daquele procedimento)

Duas chamadas ao mesmo procedimento não podem estar ativas ao mesmo tempo

Duas chamadas a diferentes procedimentos não podem estar ativas ao mesmo tempo

Condição de sincronização

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

□ Explícita

☐ Utiliza variáveis de condição

Usadas para atrasar um processo (O processo só pode continuar quando seu estado satisfizer alguma condição booleana)

Usadas para acordar um processo quando a condição torna-se verdadeira

cond nomedavariavel;

Variáveis de condição

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

□ Manipuladas dentro do monitor por diversas funções
empty(nomedavariavel);

wait(nomedavariavel);
signal(nomedavariavel);


Resumo da sincronização em monitores

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados



☐ Além do Signal and Urgent Wait que leva o processo sinalizador para o início da fila de entrada

Um semáforo implementado com monitor

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

```
monitor Semaforo {
   int s = 0; /* Valor do semaforo (s >= 0) */
  cond pos; /* Sinaliza quando s > 0 */
  procedure Psem() {
     if (s == 0) wait(pos);
     s = s-1;
  procedure Vsem() {
     s = s+1;
     signal(pos);
}
```

Roteiro

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

Mais sobre disciplinas de ▷ sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

Mais sobre disciplinas de sinalização

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

☐ Procedimento Psem

```
procedure Psem() {
   if (s == 0) wait(pos);
   s = s-1;
}
```

- \square Se algum processo chamar o procedimento Psem, vai para a fila se s==0
- \square s = s-1 apenas se o s for positivo
- □ O decremento de s está protegido pela definição de monitor

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

□ Procedimento Vsem

```
procedure Vsem() {
    s = s+1;
    signal(pos);
}
```

- ☐ Se algum processo chamar Vsem, vai acordar outro que esteja esperando s ser positivo
- ☐ Se não tiver processo esperando, o signal não faz nada
- ☐ O processo que vai continuar a execução após Vsem ser chamado vai depender da disciplina de sinalização

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

- □ Procedimentos OK!
- □ Agora temos que avaliar o semáforo com as diferentes disciplinas (S&C) e (S&E)

```
/* Processo que estah esperando na fila 'pos' */
procedure Psem() {
  if (s == 0) wait(pos);
  s = s-1;
}
```

□ S&E

Processo que chamou o Vsem incrementou s, acordou o processo mais velho na fila 'pos' e foi para o fim da fila de entrada do monitor

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

```
/* Processo que estah esperando na fila 'pos' */
procedure Psem() {
  if (s == 0) wait(pos);
  s = s-1;
}
```

□ S&E

Processo mais velho acorda, então s é positivo.

Pode decrementar s

OK!

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

```
/* Processo que estah esperando na fila 'pos' */
procedure Psem() {
  if (s == 0) wait(pos);
  s = s-1;
}
```

□ S&C

Processo que chamou o Vsem incrementou s e enviou o processo mais velho na fila 'pos' para o fim da fila de entrada do monitor (por enquanto s é 1)

O processo acordado vai rodar alguma hora mas não sabemos quando

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

```
/* Processo que estah esperando na fila 'pos' */
procedure Psem() {
  if (s == 0) wait(pos);
  s = s-1;
}
```

□ S&C

s só pode ser decrementado se for zero

O processo acordado foi para o fim da fila de entrada. Quando ele for escalonado para ser executado s pode ser decrementado?

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

```
/* Processo que estah esperando na fila 'pos' */
procedure Psem() {
  if (s == 0) wait(pos);
  s = s-1;
}
```

□ S&C

Precisa verificar o valor de s de novo antes de decrementá-lo. Como fazer isso?

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

```
/* Processo que estah esperando na fila 'pos' */
procedure Psem() {
  while (s == 0) wait(pos); /* if OK soh para S&E */
  s = s-1;
}
```

□ S&C

Agora garante que s só vai ser ser decrementado quando for positivo

Mas um processo que chegou antes pode ser executado só depois de um que chegou depois : (Este semáforo não é FIFO! Injusto!

Bolando uma versão melhorada do semáforo

Mais sobre disciplinas de sinalização

□ Funcionar corretamente independente da disciplina

□ Operações adicionais com variáveis de condição

□ Sem while

□ Justo (Semáforo FIFO)

de semáforos

Revisando o problema

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

- □ A diferença entre S&C e S&E é que no primeiro, o s é incrementado pelo Vsem e pode ser visto por outros processos que estejam na fila de entrada do monitor
- □ Outros processos podem executar Psem, decrementar s e impedir o processo que foi acordado de executar tão cedo :(

Revisando o problema

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

☐ Mas o que o processo que chamou o Psem tem que fazer no final das contas?

Acordar o processo no início da fila de 'pos'

Ele **não** precisa incrementar o valor de s, dando a chance de outros processos passarem na frente do que foi acordado

Solução

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

☐ Mudanças no Vsem:

Se há processo na fila, acorda ele mas não incrementa s. Caso contrário incrementa

☐ Mudanças no Psem:

Se tiver que esperar, quando for acordado não decrementa s porque Psem não incrementou. Caso contrário decrementa

Implementação melhorada de semáforo com monitor

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

```
monitor SemaforoMelhorado {
  int s = 0; /* Valor do semaforo (s >= 0) */
  cond pos; /* Sinaliza quando s > 0 */
  procedure Psem() {
     if (s == 0) wait(pos);
     else s = s-1;
  procedure Vsem() {
     if (empty(pos)) s = s+1;
     else signal(pos);
}
```

☐ Técnica de passagem de condição

O sinalizador passa implicitamente, para o processo acordado, que s é positivo

Comparando variáveis de condição com semáforos

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

- □ P em semáforos e wait() em monitores → fazem um processo esperar
- \square V em semáforos e signal() em monitores \rightarrow acordam um processo
- □ Diferem porque:
 - 1) wait() sempre faz o processo esperar. P só faz esperar se o valor do semáforo for zero
 - 2) signal() não faz nada se não houver processo esperando. V incrementa o valor do semáforo sempre que é chamado (Não há lembrança da execução do signal())

S&C daqui pra frente quando a disciplina não for informada

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

- □ S&C permite escalonamento de processos baseado em prioridade (Não necessariamente é o processo recém despertado que vai rodar)
- □ S&C é o mais utilizado: Unix, Java, pthreads

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

Operações adicionais com variáveis de condição

wait com prioridade

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

- □ O padrão do wait e signal é fornecer uma fila FIFO
- □ wait com prioridade permite que isso seja modificado

wait com prioridade

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

wait(var,rank)

- □ rank é um inteiro. Quanto menor, mais perto do início da fila
- ☐ Em caso de empate, o processo que já está na fila tem prioridade sobre o novo
- □ Para evitar confusão, deve-se usar sempre o mesmo wait (com ou sem prioridade)

Verificando o rank do primeiro processo

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

☐ Usando wait com prioridade, é útil saber o rank do primeiro processo da fila

minrank(var)

☐ Se a fila estiver vazia ou se ela não utiliza prioridade, a função retorna algum valor arbitrário

Acordando todos os processos

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

- □ Algumas vezes não importa a ordem com que os processos são acordados
- □ Pode-se acordar todos de uma vez só

signal_all(var)

☐ Útil também quando o sinalizador não sabe qual processo pode continuar (porque eles precisam reavaliar suas condições de espera)

Acordando todos os processos

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

☐ Equivalente a:

while (!empty(var)) signal(var);

- □ Com a disciplina S&E, a signal_all não é bem definida.
- □ Como seria possível acordar todos os processos e passar a execução para todos eles se apenas um pode estar ativo no monitor por vez? (Uma das razões porque na prática não se vê muito a disciplina S&E implementada)

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

Implementando monitores por meio de semáforos

Motivação

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

- □ Nem todas as bibliotecas suportam monitores. Apenas semáforos
- ☐ Muitas linguagens não fornecem monitores. Apenas semáforos

O que precisa ser implementado


Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

- 1. Código de entrada (chamado sempre que um processo roda o call em algum procedimento do monitor)
- 2. Código de saída (chamado sempre que um processo termina de rodar um procedimento do monitor)
- 3. Código que implementa wait, signal e as outras operações avançadas sobre variáveis de condição

Código de entrada e código de saída



Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos


Buffers limitados

- □ O monitor precisa de exclusão mútua explícita
- □ 1 semáforo (m) por monitor

Para garantir exclusão mútua sempre que um procedimento estiver sendo executado

☐ Basta inicializar com 1, rodar o P(m) no código de entrada e V(m) no código de saída

wait



wait

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

- □ Quando um processo executa wait(cv), há um incremento em cvN e o descritor do processo vai para a fila cvDelay. Depois o processo roda V(m) e se bloqueia com um semáforo privado
- ☐ Ao acordar, o processo roda P(m)

signal

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

□ signal(cv) verifica o valor de cvN. Se for zero, não faz nada. Caso contrário, decrementa cvN, remove o processo mais velho da fila e sinaliza o semáforo privado dele.

Algoritmo

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Algoritmo

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

```
wait(cv):
 cvN++;
 insere id do processo em cvDelay;
 V(m);
 P(private[id]);
 P(m);
signal(cv):
 if (cvN > 0) {
    cvN--;
    remove id de cvDelay;
    V(private[id]);
```

Outras operações

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

- □ signal_all, empty, minrank, wait com prioridade
- □ Tentem fazer :)


Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

▶ Buffers limitados

Relembrando o problema



Como implementar o buffer usando monitor?

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

Buffers limitados

□ O monitor terá dois procedimentos:

armazena: armazena uma mensagem no buffer. Se estiver cheio, espera. Também sinaliza que há mensagem no buffer

recupera: retira uma mensagem do buffer. Se estiver vazio, espera. Também sinaliza que há espaço no buffer

□ O monitor terá duas variáveis de condição

Acordar processos que foram dormir porque o buffer estava cheio ou vazio

Uma vai sinalizar que o buffer não está vazio

Uma vai sinalizar que o buffer não está cheio

Buffer limitado implementado com monitor

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

```
monitor BufferLimitado {
   typeT buf[n];
   int front=0; /* Primeira posicao com mensagem */
   int rear=0; /* Primeira posicao vazia */
   int count=0; /* Quantidade de posicoes com mensagens */
   /* Obs.: rear == (front+count)%n */
   cond notfull; /* Fila sinalizada quando count < n */
   cond notempty; /* Fila sinalizada quando count > 0 */
}
```

Buffer limitado implementado com monitor

Mais sobre disciplinas de sinalização

Operações adicionais com variáveis de condição

Implementando monitores por meio de semáforos

```
procedure armazena (typeT data) {
   while (count == n) wait(notfull);
   buf[rear] = data; rear = (rear+1)%n; count++;
   signal(notempty);
}

procedure recupera (typeT &result) {
   while (count == 0) wait(notempty);
   result = buf[front]; front=(front+1)%n; count--;
   signal(notfull);
}
```