

Packet Tracer - Investigando uma implementação de VLAN

Topologia




Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-Rede	Gateway Padrão
S1	VLAN 99	172.17.99.31	255.255.255.0	N/A
S2	VLAN 99	172.17.99.32	255.255.255.0	N/A
S3	VLAN 99	172.17.99.33	255.255.255.0	N/A
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	172.17.20.1
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	172.17.30.1
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	172.17.10.1
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	172.17.20.1
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	172.17.30.1
PC7	NIC	172.17.10.27	255.255.255.0	172.17.10.1
PC8	NIC	172.17.20.28	255.255.255.0	172.17.20.1
PC9	NIC	172.17.30.29	255.255.255.0	172.17.30.1

Objetivos

- Parte 1: Observar o tráfego de broadcast em uma implementação de VLAN
- Parte 2: Observar o tráfego de broadcast sem VLANs
- Parte 3: Preencher as questões de revisão

d. Os pings foram bem-sucedidos? Por quê?

Histórico

Nesta atividade, você observará como o tráfego de broadcast é enviado pelos switches quando as VLANs são configuradas e quando não são configuradas.

Parte 1: Observar o tráfego de broadcast em uma implementação de VLAN

Etapa 1: Faça ping de PC1 para PC6.

- a. Aguarde todas as luzes de link acenderem em verde. Para acelerar esse processo, clique em **Fast Forward Time** localizado na barra de ferramentas amarela na parte inferior.
- b. Clique na guia Simulation e use a ferramenta Add Simple PDU. Clique em PC1 e em PC6.
- c. Clique no botão Capture / Forward para seguir o processo na ordem. Observe as solicitações ARP à medida que atravessam a rede. Quando a janela Buffer Full for exibida, clique no botão View Previous Events.

	, 0	•	
_			

e.	Examine o Painel de simulação, para onde S3 enviou o pacote depois de recebê-lo?
en pa pe PC	a operação normal, quando um switch recebe um quadro de broadcast em uma de suas portas, ele caminha o quadro para todas as outras portas. Observe que S2 envia apenas a solicitação ARP de Fa0/1 ra S1 . Observe também que S3 envia apenas a solicitação ARP de F0/11 para PC4 . PC1 e PC4 rtencem à VLAN 10. PC6 pertence à VLAN 30. Como o tráfego de broadcast está contido dentro da VLAN, C6 nunca recebe a solicitação ARP do PC1 . Como PC4 não é o destino, ele descarta a solicitação ARP. O ng de PC1 falha porque PC1 nunca recebe uma resposta ARP.
Etapa	2: Faça ping de PC1 para PC4.
a.	Clique no botão New na guia suspensa Cenário 0. Agora, clique no ícone Add Simple PDU no lado direito do Packet Tracer e faça ping de PC1 para PC4 .
b.	Clique no botão Capture / Forward para seguir o processo na ordem. Observe as solicitações ARP à medida que atravessam a rede. Quando a janela Buffer Full for exibida, clique no botão View Previous Events .
C.	Os pings foram bem-sucedidos? Por quê?
d.	Examine o Painel de simulação. Quando o pacote atingiu S1 , por que ele também encaminha o pacote para PC7 ?
	e 2: Observe o tráfego de broadcasts sem VLANs 1: Limpe as configurações em todos os três switches e exclua o banco de dados da VLAN.
a.	Volte ao modo Realtime .
b.	Exclua a configuração de inicialização em todos os três switches. Que comando é usado para apagar a configuração de inicialização dos switches?
C.	Onde o arquivo VLAN é armazenado nos switches?
d.	Exclua o arquivo VLAN em todos os três switches. Que comando exclui o arquivo VLAN armazenado nos switches?
Etapa	2: Recarregue os switches.
- Us	se o comando reload no modo EXEC privilegiado para redefinir todos os switches. Aguarde até o link estar

Etapa 3: Clique em Capture / Forward para enviar solicitações ARP e pings.

- a. Após o reload dos switches e depois que as luzes de link ficarem verdes novamente, a rede estará pronta para encaminhar o ARP e executar ping do tráfego.
- b. Selecione Cenário 0 na guia suspensa para retornar ao Cenário 0.

ferramentas amarela na parte inferior.

c. No modo de Simulation, clique no botão Capture / Forward para percorrer o processo. Observe que os switches agora encaminham as solicitações ARP de todas as portas, exceto a porta na qual a solicitação ARP foi recebida. Essa ação padrão de switches é o motivo pelo qual as VLANs podem melhorar o desempenho de rede. O tráfego de broadcast é contido em cada VLAN. Quando a janela Buffer Full for exibida, clique no botão View Previous Events.

Parte 3: Responda às questões de reflexão

1.	Se um PC na VLAN 10 envia uma mensagem de broadcast, quais dispositivos a receberão?
2.	Se um PC na VLAN 20 envia uma mensagem de broadcast, quais dispositivos a receberão?
3.	Se um PC na VLAN 30 envia uma mensagem de broadcast, quais dispositivos a receberão?
4.	O que acontece com um quadro enviado de um PC na VLAN 10 para um PC na VLAN 30?
5.	Com relação às portas, o que são os domínios de colisão no switch?
6.	Com relação às portas, o que são os domínios de broadcast no switch?

Rubrica de pontuação sugerida

Seção de atividades	Local da pergunta	Pontos possíveis	Pontos obtidos
Parte 1: Observar o tráfego de broadcast em uma implementação de	Etapa 1d	6	
	Etapa 1e	5	
VLAN	Etapa 2c	6	
	Etapa 2d	5	
	Parte 1 total	22	
Parte 2: Observar o	Etapa 1b	6	
tráfego de broadcast sem VLANs	Etapa 1c	6	
	Etapa 1d	6	
	Parte 2 total	18	
Parte 3: Preencher as	1	10	
questões de revisão	2	10	
	3	10	
	4	10	
	5	10	
	6	10	
	Parte 3 total	60	
	Pontuação total	100	